

Symantec NetBackup™ 管理者ガイド Vol. 1

UNIX、Windows および Linux

リリース 7.7.1

Symantec NetBackup™ 管理者ガイド Vol. 1

マニュアルバージョン: 7.7.1

法的通知と登録商標

Copyright © 2015 Symantec Corporation. All rights reserved.

Symantec、Symantec ロゴ、チェックマークロゴ、NetBackup、Veritas、Veritas ロゴは Symantec Corporation またはその関連会社の、米国およびその他の国における商標または登録商標です。その他の会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

本書に記載する製品は、使用、コピー、頒布、逆コンパイルおよびリバースエンジニアリングを制限するライセンスに基づいて頒布されています。Symantec Corporation からの書面による許可なく本書を複製することはできません。

Symantec Corporation が提供する技術文書は Symantec Corporation の著作物であり、Symantec Corporation が保有するものです。保証の免責: 技術文書は現状有姿のままで提供され、Symantec Corporation はその正確性や使用について何ら保証いたしません。技術文書またはこれに記載される情報はお客様の責任にてご使用ください。本書には、技術的な誤りやその他不正確な点を含んでいる可能性があります。Symantec は事前の通知なく本書を変更する権利を留保します。

ライセンス対象ソフトウェアおよび資料は、FAR 12.212 の規定によって商業用コンピュータソフトウェアと見なされ、場合に応じて、FAR 52.227-19「Commercial Computer Software - Restricted Rights」、DFARS 227.7202「Rights in Commercial Computer Software or Commercial Computer Software Documentation」、その後継規制の規定により制限された権利の対象となります。米国政府によるライセンス対象ソフトウェアおよび資料の使用、修正、複製のリリース、実演、表示または開示は、本使用許諾契約の条項に従ってのみ行われるものとします。

Symantec Corporation
350 Ellis Street
Mountain View, CA 94043

<http://www.symantec.com>

目次

第 1 部	NetBackup について	30
第 1 章	NetBackup インターフェースの概要	31
	NetBackup について	31
	NetBackup のマニュアル	33
	NetBackup 管理インターフェースについて	33
	UNIX での NetBackup 管理コンソールの設定について	35
	NetBackup 管理コンソールの使用について	36
	バージョンの異なるリモートサーバーの管理	39
	NetBackup 管理コンソールの使用	40
	NetBackup メディアサーバーのセキュリティ証明書について	45
	標準ツールバーおよびユーザーツールバー	45
	NetBackup 管理コンソールのカスタマイズについて	45
	NetBackup 管理コンソールのログファイルの構成	46
	NetBackup 構成ウィザード	49
	トラブルシュータの実行	50
第 2 章	NetBackup ライセンスの管理	52
	NetBackup のライセンスの管理について	52
第 2 部	ホストの構成	57
第 3 章	ホストプロパティの構成	58
	[NetBackup ホストプロパティ (NetBackup Host Properties)]について	60
	NetBackup の構成オプションを設定する方法	62
	ホストに接続してホストプロパティを表示する	63
	複数のホストのホストプロパティの同時変更	64
	複数のホストのプロパティ状態	65
	ホストプロパティのエクスポート	66
	標準のホストプロパティダイアログボックスオプション	67
	[アクセス制御 (Access Control)]プロパティ	67

アクセス制御プロパティの[認証ドメイン (Authentication Domain)]タブ	68
アクセス制御プロパティの[認可サービス (Authorization Service)]タブ	70
アクセス制御プロパティの[ネットワーク属性 (Network Attributes)]タブ	71
[Active Directory]ホストプロパティ	73
[帯域幅 (Bandwidth)]プロパティ	75
帯域幅制限の使用上の注意事項と制限	77
[帯域幅 (Bandwidth)]プロパティの[帯域幅の設定の追加 (Add Bandwidth Settings)]ダイアログボックス	78
[ビジー状態のファイルの設定 (Busy File Settings)]プロパティ	78
ホストプロパティでの[ビジー状態のファイルの設定 (Busy File Settings)]の有効化	80
[クリーンアップ (Clean-up)]プロパティ	81
[クライアント名 (Client Name)]プロパティ	84
[クライアント属性 (Client Attributes)]プロパティ	86
[クライアントの追加 (Add Client)]ダイアログボックス	88
[クライアント属性 (Client Attributes)]プロパティの[全般 (General)]タブ	88
[クライアント属性 (Client Attributes)]プロパティの[接続オプション (Connect Options)]タブ	93
[クライアント属性 (Client Attributes)]プロパティの[Windows Open File Backup]タブ	95
Windows Open File Backup を使う旧バージョンとアップグレード済みのクライアント	100
UNIX クライアントの[クライアントの設定 (Client Settings)]プロパティ	101
[増分バックアップに VxFS ファイル変更ログを使用する (VxFS File Change Log for incremental backups)]プロパティ	104
Windows クライアントの[クライアントの設定 (Client Settings)]プロパティ	107
NetBackup 環境における変更ジャーナル機能の使用の有効性を判断する方法	110
NetBackup によって変更ジャーナル機能を使う場合のガイドライン	111
[クレデンシャルアクセス (Credential Access)]プロパティ	111
[データの分類 (Data Classification)]プロパティ	113
データの分類の作成	115
[デフォルトのジョブの優先度 (Default Job Priorities)]プロパティ	116
ジョブの優先度の設定について	118
[分散アプリケーションリストアマッピング (Distributed application restore mapping)]プロパティ	120
[暗号化 (Encryption)]プロパティ	121

Windows クライアント向けのその他の暗号化方法	124
[Enterprise Vault]プロパティ	125
[Enterprise Vault ホスト (Enterprise Vault Hosts)]プロパティ	126
[Exchange]プロパティ	128
クライアントのホストプロパティにおける Exchange クレデンシアルにつ いて	130
[エクスクルードリスト (Exclude Lists)]プロパティ	131
[エクスクルードリストへの追加 (Add to Exclude List)]と[エクスクルー ドリストへ例外を追加 (Add Exceptions to Exclude List)]ダイア ログボックスについて	134
エクスクルードリストの構文規則	137
UNIX クライアントでのインクルードリストの作成について	139
UNIX マスターサーバーからの Windows クライアントのエクスクルー ドリストの設定	140
エクスクルード対象ディレクトリの全検索	142
[ファイバートランスポート (Fibre Transport)]プロパティ	143
Linux 並列 FT 接続について	146
[ファイアウォール (Firewall)]プロパティ	146
vnetd のログの有効化	150
[一般的なサーバー (General Server)]プロパティ	151
リストアでの特定のサーバーの使用	153
[グローバル属性 (Global Attributes)]プロパティ	154
並列実行ジョブの数への影響について	157
バックアップについての電子メール通知の設定	159
Windows での nbmail.cmd スクリプトの構成	160
失敗したバックアップのみについてのメッセージのグローバル管理者 への送信	162
正常に完了したバックアップと失敗したバックアップについてのメッセー ジの管理者への送信	163
Windows での電子メールユーティリティのインストールとテスト	164
[ログ (Logging)]プロパティ	165
NetBackup プロセスのログの無効化	177
[ログインバナーの構成 (Login Banner Configuration)]プロパティ	178
ログインバナー画面とテキストの削除	181
[自動ログオフのタイムアウト (Auto log off timeout)]オプションの有効 化	182
[Lotus Notes]プロパティ	183
[メディア (Media)]プロパティ	186
メディアの上書きが禁止された結果	191
[SCSI RESERVE の有効化 (Enable SCSI reserve)]プロパティの 推奨する使用方法	192
[NDMP グローバルクレデンシアル (NDMP Global Credentials)]プロパ ティ	193

ネットワークのプロパティ	195
[ネットワーク設定 (Network Settings)]プロパティ	197
[ホスト名を逆引き参照 (Reverse Host Name Lookup)]プロパティ	198
[IP アドレスファミリーのサポート (IP Address Family Support)]プロパティ	199
[ポートの範囲 (Port Ranges)]プロパティ	199
登録ポートと動的割り当てポート	202
[優先ネットワーク (Preferred Network)]プロパティ	202
[優先ネットワーク設定の追加 (Add Preferred Network Settings)]または[優先ネットワーク設定の変更 (Change Preferred Network Settings)]ダイアログボックス	205
どのネットワークを使うかを判断するために NetBackup で指示句を使う方法	206
IPv6 ネットワークを使う構成	209
IPv4 ネットワークを使う構成	210
[優先ネットワーク (Preferred Network)]プロパティでの指示句の処理順序	211
指示句の順序による処理への影響の可能性	212
優先ネットワークの情報を表示する bptestnetconn ユーティリティ	212
指定されたアドレスの使用を禁止する構成	214
ネットワークとインターフェースの両方で同じ指定を使う構成 - 制限がゆるい場合	214
ネットワークとインターフェースの両方で同じ指定を使う構成 - 制限が厳しい場合	215
アドレスは制限するが、すべてのインターフェースを許可する構成	215
[耐性ネットワーク (Resilient Network)]プロパティ	216
耐性が高い接続のリソース使用量	219
耐性のある接続の指定	219
[リソース制限 (Resource Limit)]プロパティ	221
[リストアのフェールオーバー (Restore Failover)]プロパティ	223
リストア用のフェールオーバーサーバーとしての代替メディアサーバーの割り当て	225
[保持期間 (Retention Periods)]プロパティ	226
保持期間の変更	228
ボリュームの保持期間の特定	229
終了日時が 2038 年を超える保持期間 (ただし、無制限ではない)	229
[拡張性のあるストレージ (Scalable Storage)]プロパティ	229
帯域幅スロットルの詳細設定	232
帯域幅スロットルの詳細設定	232

サーバー特性	234
サーバーリストへのサーバーの追加	237
サーバーリストからのサーバーの削除	238
NetBackup でクラスタ化されたマスターサーバーのノード間認証を有 効化	239
信頼できるマスターサーバーの追加	240
信頼できるマスターサーバーの削除	241
クライアントのバックアップと復元を実行するマスターサーバーの変 更	244
[SharePoint]プロパティ	244
SharePoint Server の一貫性チェックのオプション	246
SLP パラメータプロパティ	246
Storage Lifecycle Manager を使ったバッチ作成ロジックについ て	251
非推奨のストレージライフサイクルポリシーのパラメータ	252
[スロットル帯域幅 (Throttle Bandwidth)]プロパティ	252
[帯域幅スロットル (Throttle Bandwidth)]プロパティの[帯域幅の設定 の追加 (Add Bandwidth Settings)]ダイアログボックス	253
[タイムアウト (Timeouts)]プロパティ	254
[ユニバーサル設定 (Universal Settings)]プロパティ	257
リダイレクトリストアの状態のログ	260
[UNIX クライアント (UNIX Client)]プロパティ	261
[UNIX サーバー (Unix Server)]プロパティ	262
[VMWare アクセスホスト (Vmware Access Hosts)]プロパティ	262
[Windows クライアント (Windows Client)]プロパティ	264
[ホストプロパティ (Host Properties)]で見つからない構成オプション	264
UNIXクライアントおよびサーバーにおけるコマンドを使用した構成オプショ ンの変更について	266
NetBackup サーバーの構成オプション	267
デバッグログ制限機能について	267
NetBackup サーバーの ALLOW_MEDIA_OVERWRITE オプショ ン	269
NetBackup サーバーとクライアントの ALLOW_NON_RESERVED_PORTS オプション	270
NetBackup サーバーとクライアントの AUTHENTICATION_DOMAIN オプション	270
NetBackup サーバーの AUTHORIZATION_SERVICE オプショ ン	272
NetBackup サーバーの AUTO_ADD_ALL_ALIASES_FOR_CLIENT オプション	273
NetBackup サーバーの BPBRM_VERBOSE オプション	274
UNIX マスターサーバーの BPDBJOBS_COLDEFS オプション	275
NetBackup サーバーの BPDBM_VERBOSE オプション	279

NetBackup サーバーの BPRD_VERBOSE オプション	280
NetBackup サーバーの BPTM_VERBOSE オプション	281
NetBackup サーバーの BPEND_TIMEOUT オプション	282
NetBackup サーバーの BPSTART_TIMEOUT オプション	283
NetBackup サーバーの CHECK_RESTORE_CLIENT オプショ ン	284
NetBackup サーバーの CLIENT_CONNECT_TIMEOUT オプショ ン	285
NetBackup サーバーとクライアントの CLIENT_PORT_WINDOW オ プション	285
NetBackup サーバーの CLIENT_READ_TIMEOUT オプショ ン	286
NetBackup サーバーとクライアントの CLIENT_RESERVED_PORT_WINDOW オプション	288
NetBackup サーバーとクライアントの CONNECT_OPTIONS オプ ション	288
NetBackup サーバーおよびクライアントの DEFAULT_CONNECT_OPTIONS オプション	292
NetBackup サーバーの DISABLE_JOB_LOGGING オプショ ン	294
NetBackup サーバーの DISABLE_STANDALONE_DRIVE_EXTENSIONS オプショ ン	295
NetBackup サーバーの DISALLOW_BACKUPS_SPANNING_MEDIA オプション	295
NetBackup サーバーの DISALLOW_CLIENT_LIST_RESTORE オ プション	296
NetBackup サーバーの DISALLOW_CLIENT_RESTORE オプショ ン	297
NetBackup サーバーの EMMSERVER オプション	297
NetBackup サーバーの FAILOVER_RESTORE_MEDIA_SERVERS オプション	298
NetBackup サーバーの FORCE_RESTORE_MEDIA_SERVER オ プション	299
NetBackup サーバーとクライアントの GENERATE_ENGLISH_LOGS オプション	300
NetBackup サーバーとクライアントの INCOMPLETE_JOB_CLEAN_INTERVAL オプション	301
NetBackup サーバーとクライアントの INITIAL_BROWSE_SEARCH_LIMIT オプション	302
NetBackup サーバーの IP_ADDRESS_FAMILY オプション	303
NetBackup サーバーとクライアントの JOB_PRIORITY オプショ ン	303

NetBackup サーバーの LIMIT_BANDWIDTH オプション	305
NetBackup サーバーとクライアントのレガシーログに関する MAX_LOGFILE_SIZE オプション	306
NetBackup サーバーとクライアントのレガシーログに関する MAX_NUM_LOGFILES オプション	307
NetBackup サーバーとクライアントの KEEP_LOGS_SIZE_GB	307
ENABLE_CRITICAL_PROCESS_LOGGING	309
NetBackup サーバーの MEDIA_UNMOUNT_DELAY オプション ン	309
NetBackup サーバーの MEDIA_REQUEST_DELAY オプション ン	310
NetBackup サーバーの MEDIA_SERVER オプション	311
NetBackup サーバーの MPX_RESTORE_DELAY オプション	311
NetBackup サーバーの MUST_USE_LOCAL_DRIVE オプション ン	312
NetBackup サーバーの NBRNTD_IDLE_TIMEOUT オプション ン	313
NetBackup サーバーの PREFERRED_NETWORK オプション	313
NetBackup サーバーとクライアントの RANDOM_PORTS オプション ン	317
NetBackup サーバーの RE_READ_INTERVAL オプション	318
NetBackup サーバーの REQUIRED_NETWORK オプション	318
NetBackup マスターサーバーおよびクライアントの RESILIENT_NETWORK オプション	319
NetBackup サーバーの RESUME_ORIG_DUP_ON_OPT_DUP_FAIL オプション	320
NetBackup サーバーとクライアントの REVERSE_NAME_LOOKUP オプション	321
NetBackup サーバーの SERVER オプション	322
NetBackup サーバーの SERVER_CONNECT_TIMEOUT オプション ン	324
NetBackup サーバーの SERVER_PORT_WINDOW オプション ン	324
NetBackup サーバーとクライアントの SERVER_RESERVED_PORT_WINDOW オプション	325
NetBackup サーバーの SKIP_RESTORE_TO_SYMLINK_DIR オ プション	326
NetBackup サーバーの TELEMETRY_UPLOAD オプション	328
NetBackup サーバーの THROTTLE_BANDWIDTH オプション	328
NetBackup サーバーの TRUSTED_MASTER オプション	332
NetBackup サーバーの ULINK_ON_OVERWRITE オプション	332
NetBackup サーバーの USE_AUTHENTICATION オプション	334
NetBackup サーバーとクライアントの USE_VXSS オプション	334

NetBackup サーバーとクライアントの VERBOSE オプション	335
NetBackup サーバーの VXSS_NETWORK オプション	336
NetBackup クライアントの構成オプション	338
NetBackup クライアントの BPARCHIVE_POLICY オプション	338
NetBackup クライアントの BPARCHIVE_SCHED オプション	339
NetBackup クライアントの BPBACKUP_POLICY オプション	340
NetBackup クライアントの BPBACKUP_SCHED オプション	341
NetBackup クライアントの BUSY_FILE_ACTION オプション	341
NetBackup クライアントの BUSY_FILE_DIRECTORY オプシ ン	342
NetBackup クライアントの BUSY_FILE_NOTIFY_USER オプシ ン	343
NetBackup クライアントの BUSY_FILE_PROCESSING オプシ ン	344
NetBackup クライアントの CLIENT_NAME オプション	344
NetBackup クライアントの COMPRESS_SUFFIX オプション	345
NetBackup クライアントの CRYPT_CIPHER オプション	346
NetBackup クライアントの CRYPT_KIND オプション	347
NetBackup クライアントの CRYPT_OPTION オプション	348
NetBackup クライアントの CRYPT_STRENGTH オプション	349
NetBackup クライアントの CRYPT_LIBPATH オプション	350
NetBackup クライアントの CRYPT_KEYFILE オプション	351
NetBackup クライアントの DISALLOW_SERVER_FILE_WRITES オプション	352
NetBackup クライアントの DO_NOT_RESET_FILE_ACCESS_TIME オプション	353
NetBackup クライアントの IGNORE_XATTR オプション	354
NetBackup クライアントの INFORMIX_HOME オプション	357
NetBackup クライアントの KEEP_DATABASE_COMM_FILE オプ ション	358
NetBackup クライアントの KEEP_LOGS_DAYS オプション	358
NetBackup クライアントの LIST_FILES_TIMEOUT オプション	359
NetBackup クライアントの LOCKED_FILE_ACTION オプション	360
NetBackup クライアントの MEDIA_SERVER オプション	360
NetBackup クライアントの MEGABYTES_OF_MEMORY オプシ ン	361
NetBackup クライアントの NFS_ACCESS_TIMEOUT オプシ ン	362
NetBackup クライアントの OLD_VNETD_CALLBACK オプシ ン	362
NetBackup クライアントの REPORT_CLIENT_DISCOVERIES オプ ション	363
NetBackup クライアントの RESTORE_RETRIES オプション	364

	NetBackup クライアントの SERVER オプション	365
	NetBackup クライアントの SYBASE_HOME オプション	367
	NetBackup クライアントの USE_CTIME_FOR_INCREMENTALS オプション	367
	NetBackup クライアントの USE_FILE_CHG_LOG オプション	368
	NetBackup クライアントの USEMAIL オプション	369
	NetBackup クライアントの VXSS_NETWORK オプション	369
第 4 章	サーバーグループの構成	371
	NetBackup サーバーグループについて	371
	NetBackup サーバーグループの構成	372
	NetBackup サーバーグループのプロパティ	373
	サーバーグループの削除	374
第 5 章	ホストクレデンシャルの構成	375
	クレデンシャルの構成について	375
第 6 章	メディアサーバーの管理	376
	メディアサーバーの有効化または無効化	376
	メディアサーバーの追加	377
	メディアサーバーの登録	379
	NetBackup メディアサーバー用のセキュリティ証明書の生成	380
	メディアサーバーからのすべてのデバイスの削除	380
	EMM データベースからのデバイスホストの削除	383
	メディアサーバーの廃止について	383
	廃止の制限事項について	384
	メディアサーバーを廃止する前に	385
	廃止後の推奨事項	385
	廃止処理	386
	メディアサーバーへの参照のプレビュー	389
	メディアサーバーの廃止	390
第 3 部	ストレージの構成	393
第 7 章	ディスクストレージの構成	394
	BasicDisk ストレージの構成について	394
	ディスクプールストレージの構成について	394
	NetBackup ディスクプールのインベントリ	395
	ディスクプールの状態の変更	395

第 8 章

ロボットおよびテープドライブの構成	397
NetBackup のロボット形式	398
デバイスマッピングファイルについて	399
デバイスマッピングファイルのダウンロード	400
NetBackup のロボットとテープドライブの構成について	400
デバイスの検出について	402
デバイスのシリアル化について	402
検出されないデバイスの追加について	403
ロボット制御について	403
ドライブ名規則について	405
ロボットとテープドライブのウィザードの使用による構成	406
ウィザードによるデバイス構成の更新	406
手動での NetBackup へのロボットの追加	407
ロボット構成オプション	409
ロボットの管理	412
ロボットプロパティの変更	413
手動モードで動作するためのロボットの構成	413
ロボットの削除	414
新しいメディアサーバーへのロボットとメディアの移動	414
手動での NetBackup へのテープドライブの追加	416
テープドライブの構成オプション	417
ドライブ名規則の構成	421
テープドライブパスの追加	423
ドライブパスの SCSI RESERVE について	423
ドライブパスのオプション	423
UNIX の非巻き戻しデバイスファイルについて	425
NetBackup 環境への共有テープドライブの追加	425
Windows ホストのテープドライブと SCSI アドレスの相関	425
Windows のデバイス相関の例	426
UNIX ホストでのテープデバイスとデバイスファイルの関連付け	427
UNIX のデバイス相関の例	428
テープドライブの管理	429
ドライブコメントの変更	429
停止したドライブについて	430
ドライブの操作モードの変更	430
テープドライブパスの変更	431
ドライブパスの操作モードの変更	431
テープドライブのプロパティの変更	432
テープドライブの共有ドライブへの変更	433
デバイスモニターからのテープドライブのクリーニング	433
ドライブの削除	434
ドライブのリセット	434

ドライブのマウント時間のリセット	435
ドライブをクリーニングする間隔の設定	436
ドライブの詳細の表示	436
デバイスの診断の実行	437
ロボットの診断テストの実行	437
テープドライブの診断テストの実行	439
オペレータの操作が必要な診断テスト手順の管理	440
診断テスト手順の詳細な情報の取得	440
デバイス構成の検証	440
パスの自動修正について	441
パスの自動修正の有効化	442
デバイスの交換	442
デバイスのファームウェアの更新	444
NetBackup Device Manager について	445
UNIX での NetBackup で制御されているデバイスへの外部アクセスにつ いて	445
Device Manager の停止と再起動	446

第 9 章

テープメディアの構成	448
NetBackup テープボリュームについて	449
NetBackup ボリュームプールについて	449
予約済みのボリュームのプール名の接頭辞について	451
スクラッチボリュームプールについて	451
NetBackup ボリュームグループについて	452
NetBackup のメディア形式	453
WORM メディアについて	455
WORM メディアを管理するボリュームプールの使用について	456
一意のドライブおよびメディア形式を使用した WORM メディアの管理 について	458
WORM ボリュームプール名の検証の無効化	458
WORM メディアと Quantum ドライブについて	459
サポート対象の WORM ドライブ	459
ボリュームの追加について	460
ロボットボリュームの追加について	460
スタンドアロンボリュームの追加について	460
メディア名および属性ルール構成について	461
ウィザードの使用によるボリュームの追加	462
メディアの設定ルールについて	462
メディアの設定の構成	463
メディアの設定のオプション	466
バーコードについて	473
バーコード規則について	475

バーコード規則の構成	477
バーコード規則の設定	480
メディア ID 生成規則の作成について	482
メディア ID 生成規則の構成	483
メディア ID の生成オプション	485
メディア形式のマッピングルールについて	486
[処理 (Action)]メニューを使用したボリュームの追加	487
ボリュームのプロパティ	488
メディア形式のマッピングの構成	491
メディア形式のマッピングエントリの追加について	494
デフォルトのメディア形式と使用可能なメディア形式	494
ボリュームの管理	500
ボリュームのグループの変更	500
グループ間でボリュームを移動する規則について	500
ボリュームの所有者の変更	501
ボリュームプロパティの変更	502
ボリュームの割り当てと割り当て解除について	502
ボリュームの削除	503
ボリュームの消去	504
ボリュームの交換について	506
凍結されたメディアについて	508
ボリュームの取り込みと取り出しについて	509
バーコードの再スキャンと更新について	512
NetBackup ボリュームのラベル付けについて	513
ボリュームの移動について	515
ボリュームの再利用について	517
ボリュームの一時停止、または一時停止の解除	518
ボリュームプールの管理	519
ボリュームプールの追加について	519
ボリュームプールのプロパティの変更	520
ボリュームプールの削除	521
UNIX でのボリュームグループの管理	521
ボリュームグループの移動	522
ボリュームグループの削除	523
メディア共有について	523
無制限のメディア共有の構成	524
サーバグループとのメディア共有の構成	525
 第 10 章 ロボットのインベントリ	 526
ロボットインベントリについて	526
ロボットのインベントリを実行するタイミング	527
ロボットの内容の表示について	530

API ロボットのインベントリ結果について	531
ロボットのメディアの表示	532
ボリューム構成とロボットの内容の比較について	533
ボリュームの構成とロボットのメディアの比較	534
ボリューム構成の変更のプレビューについて	535
ロボットのボリューム構成の変更のプレビュー表示	536
NetBackup ボリュームの構成の更新について	538
ボリュームの更新の前提条件	538
ロボットの内容に合わせた NetBackup ボリュームの構成の更新	539
ロボットインベントリオプション	541
vmphyinv 物理インベントリユーティリティについて	542
vmphyinv による物理インベントリの実行方法	544
ボリューム構成の更新の例	548

第 11 章

ストレージユニットの構成	559
ストレージユーティリティについて	559
ストレージユーティリティの使用	560
ストレージユニットの作成	561
ストレージユニットをコピーすることによるストレージユニットの作 成	564
ストレージユニットの設定の変更	565
ストレージユニットの削除	565
Media Manager ストレージユニットに関する注意事項	566
ディスクストレージユニットに関する注意事項	568
NDMP ストレージユニットに関する注意事項	573
ストレージユニットの設定について	575
ストレージユニットのディレクトリへの絶対パス名またはボリューム設定 への絶対パス名	575
[密度 (Density)] ストレージユニット設定	576
[ディスクプール (Disk pool)] ストレージユニット設定	576
[ディスク形式 (Disk type)] ストレージユニット設定	577
[ブロック共有の有効化 (Enable block sharing)] ストレージユニット設 定	577
[多重化を有効にする (Enable multiplexing)] ストレージユニット設 定	577
[高水準点 (High Water Mark)] ストレージユニット設定	577
[低水準点 (Low Water Mark)] ストレージユニット設定	578
最大値並列書き込みドライブ数のストレージユニット設定	579
[最大並列実行ジョブ数 (Maximum concurrent jobs)] ストレージユ ニット設定	579
[ドライブあたりの最大ストリーム数 (Maximum streams per drive)] ス トレージユニット設定	582

[メディアサーバー (Media Server)]ストレージユニット設定	582
NDMP[NDMP ホスト (NDMP host)]ストレージユニット設定	585
[オンデマンドのみ (On demand only)]ストレージユニット設定	585
[次のメディアサーバーのみ使用する (Only use the following media servers)]ストレージユニット設定	585
[ストレージユニットの変更 (Change Storage Units)]ダイアログボックスの[プロパティ (Properties)]オプション	586
[フラグメントサイズの縮小 (Reduce fragment size to)]ストレージユニット設定	588
[ロボット番号 (Robot number)]ストレージユニット設定	589
[ロボット形式 (Robot type)]ストレージユニット設定	589
[ストレージユニットの変更 (Change Storage Unit)]ダイアログ上の[ステージングスケジュール (Staging Schedule)]のオプション	589
ストレージユニットの[ストレージデバイス (Storage device)]設定	590
[ストレージユニット名 (Storage unit name)]設定	590
[ストレージユニット形式 (Storage unit type)]設定	590
[一時的なステージング領域を有効にします (Enable temporary staging area)]ストレージユニット設定	591
[任意のメディアサーバーを使用 (Use any available media server)]ストレージユニット設定	591

第 12 章 バックアップのステージング 593

ステージングバックアップについて	593
ベーシックディスクステージングについて	594
ベーシックディスクステージングストレージユニットの作成	595
ベーシックディスクステージングストレージユニットのスケジュールの作成	597
再配置スケジュールでの複数のコピーの構成	598
ディスクステージングストレージユニットのサイズおよび容量	600
BasicDisk ディスクステージングストレージユニットにおける解放可能な領域の検索	602
[ディスクステージングスケジュール (Disk Staging Schedule)]ダイアログボックス	603
再配置スケジュールの手動での開始	606

第 13 章 ストレージユニットグループの構成 607

ストレージユニットグループについて	607
バックアップのストレージユニットグループの作成	608
スナップショットのストレージユニットグループの作成	610
ストレージユニットグループの削除	612
グループでのストレージユニットの選択条件	613
メディアサーバーの負荷分散 (Media server load balancing)	614

第 16 章	SLP 操作の保持形式	651
	ストレージライフサイクルポリシー操作の保持形式	651
	SLP 操作の[管理対象の容量 (Capacity managed)]保持形式	653
	[管理対象の容量 (Capacity Managed)]保持形式の使用規則および推奨事項	654
	[管理対象の容量 (Capacity managed)]保持形式および SIS をサ ポートするディスク形式	654
	SLP 操作の[コピー後に期限切れにする (Expire after copy)]保持形 式	655
	SLP 操作の[固定 (Fixed)]保持形式	655
	SLP 操作の[スナップショットの最大限度 (Maximum snapshot limit)]保 持形式	656
	SLP 操作の[ミラー (Mirror)]保持形式	657
	SLP 操作の[ターゲットの保持 (Target retention)]形式	658
第 17 章	ストレージライフサイクルポリシーのオプション	659
	[ストレージライフサイクルポリシー (Storage Lifecycle Policy)]ダイアログ ボックスの設定	659
	[新しいストレージ操作 (New Storage Operation)]または[ストレージ操作 の変更 (Change Storage Operation)]ダイアログボックスの設 定	663
	[ストレージ操作 (Storage Operation)]ダイアログボックスの[プロパ ティ (Properties)]タブ	663
	[ストレージ操作 (Storage Operation)]ダイアログボックスの[時間帯 (Window)]タブ	667
	ストレージライフサイクルポリシー操作の新しい時間帯の作成	669
	ストレージライフサイクルポリシー操作の時間帯からの曜日の除 外	670
	[ストレージライフサイクルポリシーの検証 (Storage lifecycle policy validation)]ダイアログボックス	671
	ストレージライフサイクルポリシーの[検証レポート (Validation Report)]タ ブ	672
第 18 章	複数のコピーを作成するストレージライフサイクル ポリシーの使用	675
	ストレージライフサイクルポリシーを使った複数コピーの書き込みについ て	675
	操作順序によるコピー順序の決まり方	676
	ライフサイクルの使用による正常なコピーの確実な処理について	676

第 19 章	ストレージライフサイクルポリシーのバージョン管理	678
	ストレージライフサイクルポリシーのバージョンについて	678
	ストレージライフサイクルの変更およびバージョン管理	679
	ストレージライフサイクルポリシーへの変更が有効になるタイミング	680
	古いストレージライフサイクルポリシーバージョンの削除	681
第 5 部	バックアップの構成	682
第 20 章	バックアップポリシーの作成	683
	ポリシーユーティリティについて	684
	ポリシーの計画	686
	複数のポリシーの 1 つのクライアント例 (Windows)	689
	クライアントがポリシーでどのようにグループ分けされるかに影響する ポリシー属性	690
	Microsoft 社 DSFR バックアップについて	691
	バックアップポリシーの作成	694
	ポリシーのスケジュールの追加または変更	696
	複数のポリシーの同時変更	697
	別のポリシーへのポリシー項目のコピーまたは移動	698
	ポリシーのコピーによる新しいポリシーの作成	700
	同じポリシーまたは異なるポリシーへのスケジュールのコピー	700
	ポリシーからのスケジュール、バックアップ対象またはクライアントの削 除	701
	ポリシーの[属性 (Attributes)]タブ	701
	[ポリシー形式 (Policy type)] (ポリシー属性)	702
	[データの分類 (Data classification)] (ポリシー属性)	706
	[ポリシーストレージ (Policy storage)] (ポリシー属性)	706
	[ポリシーボリュームプール (Policy volume pool)] (ポリシー属 性)	710
	[チェックポイントの間隔 (分) (Take checkpoints every __ minutes)] (ポリシー属性)	712
	[ポリシーごとにジョブ数を制限する (Limit jobs per policy)] (ポリ シー属性)	715
	[ジョブの優先度 (Job priority)] (ポリシー属性)	717
	[メディア所有者 (Media Owner)] (ポリシー属性)	718
	[開始日時の設定 (Go into effect at)] (ポリシー属性)	718
	[NFS をたどる (Follow NFS)] (ポリシー属性)	719
	[ネットワークドライブのバックアップ (Backup network drives)] (ポリ シー属性)	720
	[クロスマウントポイント (Cross mount points)] (ポリシー属性)	723

[圧縮 (Compression)](ポリシー属性)	726
[暗号化 (Encryption)](ポリシー属性)	728
[Bare Metal Restore 用にディザスタリカバリ情報を収集する (Collect disaster recovery information for Bare Metal Restore)](ポリシー属性)	730
[True Image Restore 情報を収集する (Collect true image restore information)](ポリシー属性) (移動検出を行う場合と行わない場合)	731
[複数のデータストリームを許可する (Allow multiple data streams)](ポリシー属性)	735
[クライアント側の重複排除を無効化する (Disable client-side deduplication)](ポリシー属性)	739
[個別リカバリを有効化する (Enable granular recovery)](ポリシー属性)	740
[アクセラレータを使用する (Use accelerator)](ポリシー属性)	741
[Windows 重複排除ボリュームの最適化バックアップを有効化 (Enable optimized backup of Windows deduplicated volumes)]	764
[キーワード句 (Keyword phrase)](ポリシー属性)	767
[Snapshot Client]および[Replication Director](ポリシー属性)	768
Block Level Incremental (BLI) バックアップを実行する (ポリシー属性)	768
レプリケーションディレクタを使用 (ポリシー属性)	768
スナップショットバックアップを実行する (ポリシー属性)	770
[Microsoft Exchange 属性 (Microsoft Exchange Attributes)](ポリシー属性)	770
[スケジュール (Schedules)]タブ	771
スケジュールの[属性 (Attributes)]タブ	771
[名前 (Name)](スケジュール属性)	772
[バックアップ形式 (Type of backup)](スケジュール属性)	772
[合成バックアップする (Synthetic backup)](スケジュール属性)	782
[アクセラレータ強制再スキャン (Accelerator forced rescan)]オプション (スケジュールの属性)	783
[カレンダー (Calendar)](スケジュール属性)	785
[間隔 (Frequency)](スケジュール属性)	785
[インスタントリカバリ (Instant Recovery)](スケジュール属性)	787
複数のコピー (スケジュール属性)	788
[ポリシーストレージの選択を上書きする (Override policy storage selection)](スケジュール属性)	793
[ポリシーボリュームプールを上書きする (Override policy volume pool)](スケジュール属性)	794
[メディア所有者を上書きする (Override media owner)](スケジュール属性)	794
[保持 (Retention)](スケジュール属性)	795

[メディアの多重化 (Media multiplexing)](スケジュール属性)	798
[開始時間帯 (Start Window)]タブ	805
ポリシースケジュールでの時間帯の追加、変更、削除	806
スケジュールの期間の例	808
スケジュールからの日付の除外	809
[含める日 (Include Dates)]タブ	810
[含める日 (Include Dates)]タブを使ったスケジュール一覧	810
次に動作するスケジュールを NetBackup が判断する方法	812
午前 0 時をまたぐスケジュール時間帯について	814
開放スケジュールがカレンダーを基準としたスケジュールと間隔を基準とし	
たスケジュールに与える影響	815
NetBackup 管理コンソールでの開放スケジュールの作成	819
バックアップ間隔に影響する実行時の注意事項	820
[クライアント (Clients)]タブについて	821
ポリシーのクライアントの追加または変更	821
セキュリティ保護された UNIX クライアントと信頼できる UNIX クライア	
ントへのクライアントソフトウェアのインストール	823
Hyper-V 仮想マシンの参照	825
[バックアップ対象 (Backup Selections)]タブ	826
ポリシーへのバックアップ対象の追加	827
バックアップ対象リストの検証	830
バックアップ時間を短縮する方法	834
Windows クライアントバックアップのパス規則	835
Windows ディスクイメージ (raw) バックアップのパス規則	837
Windows レジストリバックアップのパス規則	839
ファイルおよびディレクトリへのハードリンクについて	840
UNIX クライアントバックアップのパス規則	843
拡張製品を実行するクライアントのパス規則	851
バックアップ対象リストの指示句について	851
デフォルトでバックアップからエクスクルードされているファイル	864
自動バックアップからのファイルのエクスクルードについて	866
Microsoft Windows Backup によってエクスクルードされるファイ	
ル	867
VMware のポリシータブ	867
Hyper-V のポリシータブ	869
[ディザスタリカバリ (Disaster Recovery)]タブ	871
カタログバックアップポリシーの[クリティカルポリシー (Critical policies)]	
リストへのポリシーの追加	875
Vault ポリシーの作成	876
手動バックアップの実行	877
Active Directory の個別バックアップと個別リカバリ	878
Active Directory の NetBackup の個別バックアップと個別リカバリの	
システム要件	879

Active Directory の個別リストアを可能にするポリシーの作成	879
Active Directory オブジェクトのリストア	881
個別リストアに関する問題のトラブルシューティング	883

第 21 章 合成バックアップ

合成バックアップについて	886
合成バックアップとリストアの推奨事項	888
合成完全バックアップ	890
合成累積増分バックアップ	892
合成バックアップのポリシーに表示される必要があるスケジュール	894
合成バックアップ用のポリシーへのクライアントの追加	894
変更ジャーナルおよび合成バックアップ	895
True Image Restore および合成バックアップ	895
アクティビティモニターでの合成バックアップの表示	896
合成バックアップの実行時に生成されるログ	896
合成バックアップとディレクトリおよびファイルの属性	897
複数コピー合成バックアップ方式を使用する場合	897
複数コピー合成バックアップの構成	899
複数コピー合成バックアップの構成変数	899
複数コピー合成バックアップの構成の例	900
最適化された合成バックアップ	901
重複排除の最適化合成バックアップ	901

第 22 章 NetBackup カタログの保護

NetBackup カタログについて	903
NetBackup カタログの構成要素	904
NetBackup イメージデータベースについて	906
NetBackup リレーショナルデータベースについて	908
NetBackup カタログの保護	912
カタログバックアップについて	913
カタログバックアップの構成ウィザードを使用したカタログバックアップ の構成	914
ポリシーの構成ウィザードを使用したカタログバックアップの構成	917
カタログバックアップの手動構成	920
NetBackup カタログの手動バックアップ	922
カタログバックアップと他のバックアップの同時実行	922
カタログポリシーのスケジュールについて	923
UNIX での増分カタログバックアップと標準のバックアップの相互作 用	924
カタログバックアップが成功したか否かの判断	925
NetBackup カタログバックアップを正常に行うための方針	925
カタログのリカバリ	925

ディザスタリカバリ電子メールおよびディザスタリカバリファイル	926
カタログのアーカイブとカタログアーカイブからのリストア	927
カタログアーカイブポリシーの作成	930
カタログアーカイブコマンド	931
カタログアーカイブの注意事項	932
カタログアーカイブからのイメージの抽出	933
カタログ領域の要件の見積もり	933
UNIX システムにおける NetBackup ファイルサイズの注意事項	935
バイナリ形式のカタログの概要	935
イメージカタログの移動	936
イメージカタログ圧縮について	938

第 23 章

NetBackup リレーショナルデータベースについて

942

NetBackup リレーショナルデータベース (NBDB) のインストールについて	942
NetBackup マスターサーバーがインストールされるディレクトリおよびファイルについて	945
NetBackup 構成エントリについて	954
Sybase SQL Anywhere サーバーの管理	955
Sybase SQL Anywhere およびクラスタ環境	956
Windows での NetBackup データベース管理ユーティリティの使用	956
NetBackup データベース管理ユーティリティの[一般 (General)]タブについて	958
NetBackup データベース管理ユーティリティの[ツール (Tools)]タブについて	965
UNIX での NetBackup データベース管理ユーティリティの使用	971
[データベースの選択/再起動とパスワードの変更 (Select/Restart Database and Change Password)]メニューオプションについて	974
[データベース領域およびメモリ管理 (Database Space and Memory Management)]メニューオプションについて	974
[データベースの検証チェックおよび再構築 (Database Validation Check and Rebuild)]メニューオプションについて	977
[データベースの移動 (Move Database)]メニューオプションについて	978
[データベースのアンロード (Unload Database)]メニューオプションについて	980
[バックアップおよびリストアデータベース (Backup and Restore Database)]メニューオプションについて	980
インストール後の作業	981
NetBackup データベースパスワードの変更	982

インストール後の NBDB データベースファイルの移動	983
ミラー化されたトランザクションログの追加	985
手動による NBDB データベースの作成	986
バックアップおよびリカバリの手順について	989
データベースのトランザクションログ	989
カタログリカバリについて	990
リレーショナルデータベースのバックアップとリカバリ用コマンド	991
カタログバックアップ処理について	992
NetBackup データベースのアンロード	993
データベース接続の終了	994
あるホストから別のホストへの NetBackup データベースの移動	996

第 24 章 バックアップイメージの管理 997

カタログユーティリティについて	997
バックアップイメージの検索について	998
バックアップイメージの検証	1001
ジョブの結果の表示	1001
コピーのプライマリコピーへの昇格	1002
バックアップイメージの複製	1004
多重化複製の注意事項について	1009
複数のコピー作成中に表示されるジョブ	1010
バックアップイメージを期限切れにする場合	1011
バックアップイメージのインポートについて	1012
期限切れイメージのインポートについて	1012
バックアップイメージのインポート	1013

第 6 部 レプリケーションの構成 1015

第 25 章 NetBackup のレプリケーションについて 1016

NetBackup レプリケーションについて	1016
NetBackup 自動イメージレプリケーションについて	1017
1 対多の自動イメージレプリケーションモデル	1019
自動イメージレプリケーションモデルのカスケード	1019
複製用のドメインの関係について	1022
自動イメージレプリケーションのレプリケーショントポロジーについ て	1022
自動イメージレプリケーションのレプリケーショントポロジーの表示	1024
自動イメージレプリケーションの信頼できるマスターサーバーについ て	1029
自動イメージレプリケーションに必要なストレージライフサイクルポリシー について	1030

自動イメージレプリケーションでの NetBackup アクセス制御 (NBAC)	
の使用	1035
自動イメージレプリケーションのセットアップ概要	1037
自動イメージレプリケーションのボリューム変更を解決する方法	1038
自動イメージレプリケーション構成でのレプリケーション関係の削除ま	
たは置換	1041
ターゲットマスタートメインでのバックアップからのリストアについ	
て	1056
自動イメージレプリケーションジョブに関するレポート	1057
NetBackup Replication Director について	1058

第 7 部 監視とレポート 1061

第 26 章 NetBackup アクティビティの監視 1062

アクティビティモニターについて	1062
アクティビティモニターオプションの設定	1064
[ジョブ (Jobs)] タブについて	1065
アクティビティモニターでのジョブの詳細の表示	1067
アクティビティモニターでの列ヘッダーの表示または非表示	1067
アクティビティモニターにおける選択したジョブの状態の詳細の監	
視	1068
アクティビティモニターにおける完了済みのジョブの削除	1068
アクティビティモニターにおける未完了のジョブの取り消し	1069
アクティビティモニターにおける失敗した (完了した) ジョブの再度実	
行	1069
アクティビティモニターにおけるリストアジョブまたはバックアップジョブ	
の一時停止	1069
アクティビティモニターにおける一時停止状態のジョブまたは未完了	
のジョブの再開	1070
アクティビティモニターにおけるジョブリストの情報の印刷	1070
アクティビティモニターのデータのテキストファイルへのエクスポー	
ト	1070
ジョブの詳細情報の印刷	1071
ファイルへのアクティビティモニターテキストのコピー	1071
アクティビティモニターからのジョブの優先度の動的な変更	1072
[デーモン (Daemons)] タブについて	1072
nbrbutil ユーティリティを使用して、NetBackup Resource Broker を	
構成します。	1078
NetBackup デーモンの種類	1083
NetBackup デーモンの監視	1083
デーモンの起動または停止	1083
アクティビティモニターでのすべてのメディアサーバーの表示	1084

[プロセス (Processes)]タブについて	1084
[プロセスの詳細 (Process Details)]ダイアログボックスでの NetBackup プロセスの監視	1089
[ドライブ (Drives)]タブについて	1089
テープドライブの監視	1090
アクティビティモニターからのテープドライブのクリーニング	1090
ジョブデータベースについて	1091
デフォルトの bpdjobs_options 値の変更	1092
BPDBJOBS_OPTIONS 環境変数について	1093
bpdjobs コマンドラインオプション	1095
bpdjobs デバッグログの有効化	1095
デバイスモニターについて	1095
メディアマウントエラーについて	1096
保留中の要求および操作について	1097
ストレージユニットに対する保留中の要求について	1098
保留中の要求の解決	1099
保留中の操作の解決	1100
要求の再送信	1100
要求の拒否	1101

第 27 章 NetBackup のレポート 1102

レポートユーティリティについて	1102
レポートの実行	1106
他の文書へのレポートの文字列のコピー	1107
レポートの保存またはエクスポート	1107
レポートの印刷	1108

第 28 章 ログアシスタントの使用 1109

ログアシスタントについて	1109
ログアシスタントの操作シーケンス	1112
ログアシスタントレコードの表示	1113
ログアシスタントレコードの詳細の表示	1113
新しいログアシスタントレコードの追加	1116
ログアシスタントレコードの削除	1118
デバッグログの設定	1119
最小デバッグログの設定	1123
デバッグログの無効化	1124
デバッグログの収集とアップロード	1125
NBSU 情報の収集とアップロード	1131
証拠のアップロード	1134

第 8 部	NetBackup の管理	1137
第 29 章	管理について	1138
	NetBackup Client Service の構成	1138
	NetBackup 命名規則	1139
	NetBackup でのワイルドカードの使用	1140
	NDMP ポリシーのバックアップ選択項目のワイルドカード文字	1142
	他のサーバー上のデバイスを管理する方法	1145
	他のホストのメディアおよびデバイスにアクセスする方法	1146
第 30 章	リモートサーバーへのアクセス	1148
	リモートサーバーにアクセスするための前提条件	1148
	別のサーバーへのアクセスを許可する	1149
	一方のサーバーのユーザーがもう一方のサーバーにアクセスすること を承認する	1151
	NetBackup-Java 管理コンソールでのサーバーの変更 (Change Server) 操作の実行	1152
	リモートサーバーへのアクセス	1158
	NetBackup クライアントでの NetBackup 管理コンソールの実行につい て	1159
	リモートサーバー管理のトラブルシューティングについて	1159
第 31 章	NetBackup リモート管理コンソールの使用	1161
	NetBackup リモート管理コンソールについて	1161
	NetBackup ユーザーの認可について	1165
	認可ファイル (auth.conf) の特徴	1166
	特定のアプリケーションに対する root 以外のユーザーの認可につい て	1169
	[バックアップ、アーカイブおよびリストア (Backup, Archive, and Restore)] ユーザーインターフェースで行う特定作業の認可について	1170
	Windows NetBackup サーバーのユーザーの認可について	1171
	Windows の NetBackup 管理コンソールへのアクセスを制限する	1172
	NetBackup 管理コンソールの実行時構成オプション	1172
	FIREWALL_IN	1173
	FORCE_IPADDR_LOOKUP	1174
	INITIAL_MEMORY、MAX_MEMORY	1175
	MEM_USE_WARNING	1176
	NBJAVA_CLIENT_PORT_WINDOW	1176
	NBJAVA_CORBA_DEFAULT_TIMEOUT	1177
	NBJAVA_CORBA_LONG_TIMEOUT	1177
	PBX_PORT	1178

VNETD_PORT	1178
bp.conf エントリを使用した jnbSA と jbpSA のカスタマイズについて	1178
NetBackup-Java のパフォーマンスの向上について	1179
Java コンソールのローカルでの実行について	1179
コンソールをローカルで実行してリモートサーバーを管理することにつ いて	1180
コンソールパフォーマンスの拡張について	1180
ローカルでの実行時とリモートディスプレイバック機能の使用時におけ るパフォーマンスの比較について	1182
NetBackup-Java コンソールでのタイムゾーンの調整について	1183
NetBackup-Java コンソールでのタイムゾーンの調整	1184
NetBackup-Java コンソールでのカスタムタイムゾーンの構成	1184

第 32 章 代替サーバーを使用したリストア 1187

代替サーバーを使用したリストアについて	1187
代替サーバーを使用したリストアをサポートする構成について	1188
代替サーバーを使用したリストアの実行について	1189
NetBackup カタログの変更について	1190
リストアでの元のサーバーの上書き	1191
代替サーバーへの自動フェールオーバーの有効化について	1193
代替サーバーを使用したリストアにおけるメディアの期限切れおよびイ ンポート	1195

第 33 章 クライアントのバックアップとリストアの管理 1196

サーバー主導リストア	1196
クライアントによるリダイレクトリストアについて	1198
リストアの制限について	1198
すべてのクライアントによるリダイレクトリストアの実行の許可	1198
1 つのクライアントによるリダイレクトリストアの実行の許可	1199
特定クライアントのファイルに対するリダイレクトリストアの許可	1199
リダイレクトリストアの例	1200
アクセス制御リスト (ACL) があるファイルのリストアについて	1206
UNIX でのリストア中のファイルの元の atime の設定について	1208
システム状態のリストア	1208
VxFS ファイルシステムの圧縮ファイルのバックアップとリストアについ て	1211
ReFS のバックアップとリストアについて	1212

第 34 章	NetBackup サーバーの電源切断および再ブート	1213
	NetBackup サーバーの電源切断と再ブート	1213
	すべての NetBackup サービスとデーモンの停止と起動	1214
	NetBackup サーバーの再ブート	1215
	NetBackup メディアサーバーの再ブート	1215
	UNIX での bpps による実行中のプロセスの表示について	1216
	UNIX での vmops によるロボットプロセスの表示について	1217
第 35 章	個別リカバリテクノロジーについて	1218
	Active Directory 個別リカバリテクノロジー用 Network File System (NFS) のインストールおよび構成	1218
	Windows 2012 と Windows 2012 R2 での NFS 用サービスの構成につ いて	1219
	Windows Server 2012 または Windows Server 2012 R2 メディア サーバーでのネットワークファイルシステム (NFS) 用サービスの 有効化	1220
	Windows Server 2012 または Windows Server 2012 R2 クライアン トでのネットワークファイルシステム (NFS) 用サービスの有効 化	1224
	Windows 2008 と Windows 2008 R2 での NFS 用サービスの構成につ いて	1227
	Windows Server 2008 または Windows Server 2008 R2 での NFS 用サービスの有効化	1229
	メディアサーバーでの Client for NFS の無効化	1231
	Server for NFS の無効化	1233
	個別リカバリテクノロジー (GRT) を使うバックアップとリストアでの UNIX メディ アサーバーと Windows クライアントの構成	1235
	NBFSD 用の個別のネットワークポートの構成	1236
索引		1237

1

NetBackup について

- 第1章 [NetBackup インターフェースの概要](#)
- 第2章 [NetBackup ライセンスの管理](#)

NetBackup インターフェース の概要

この章では以下の項目について説明しています。

- [NetBackup について](#)
- [NetBackup のマニュアル](#)
- [NetBackup 管理インターフェースについて](#)
- [NetBackup 管理コンソールの使用](#)
- [NetBackup 構成ウィザード](#)
- [トラブルシュータの実行](#)

NetBackup について

NetBackup は、様々なプラットフォームに対して、完全かつ柔軟なデータ保護ソリューションを提供します。対象となるプラットフォームには、Windows、UNIX、Linux システムなどが含まれます。

NetBackup 管理者は、ネットワーク内のクライアントに対して、定期的またはカレンダーを基準として自動的な無人バックアップを実行するスケジュールを設定できます。バックアップを適切にスケジュールすることで、ネットワークの使用頻度が高い時間帯を避けて通信量を最適化しながら、一定期間にわたって計画的に完全なバックアップを実行できます。実行可能なバックアップは、完全バックアップまたは増分バックアップです。完全バックアップでは、すべてのクライアントファイルがバックアップされます。増分バックアップでは、前回のバックアップ以降に変更されたファイルのみがバックアップされます。


NetBackup の管理者によって許可されている場合、ユーザーは、自分のコンピュータからファイルのバックアップ、リストアまたはアーカイブを行うことができます。(アーカイブ操

作では、正常にバックアップが完了すると、ファイルがローカルディスクから削除されます。)

次のように、**NetBackup** にはサーバーソフトウェアとクライアントソフトウェアの両方が含まれます。

- サーバーソフトウェアは、ストレージデバイスを管理するコンピュータにインストールします。
- クライアントソフトウェアは、バックアップを行うデータが存在するコンピュータにインストールします。(また、クライアントソフトウェアはサーバーにも含まれており、サーバーのバックアップを行うことができます。)

図 1-1 に **NetBackup** ストレージドメインの例を示します。



NetBackup では、次のように、複数のサーバーが連携して動作するように、1 台の **NetBackup** マスターサーバーの管理下でサーバーが制御されます。

- マスターサーバーでは、バックアップ、アーカイブおよびリストアが管理されます。また、**NetBackup** で使用されるメディアおよびデバイスを選択します。通常、マスターサーバーには **NetBackup** カタログが含まれます。カタログには、**NetBackup** のバックアップおよび構成についての情報を含む内部データベースが含まれます。

- メディアサーバーでは、接続されているストレージデバイスを **NetBackup** で使用可能にすることによって、追加のストレージが提供されます。また、メディアサーバーを使用すると、ネットワークの負荷を分散させることによってパフォーマンスを向上できます。メディアサーバーは、次の用語でも呼ばれます。
 - デバイスホスト (テープデバイスが存在する場合)
 - ストレージサーバー (I/O がディスクに直接実行される場合)
 - データムーバー (OpenStorage 装置のような独立した外部ディスクデバイスへデータを送信する場合)

バックアップまたはアーカイブ中に、クライアントは、**NetBackup** サーバーにネットワークを介してバックアップデータを送信します。**NetBackup** サーバーは、バックアップポリシーで指定された形式のストレージを管理します。

ユーザーは、リストア中に、リカバリするファイルおよびディレクトリを表示して選択できます。選択したファイルおよびディレクトリは **NetBackup** によって検索され、クライアントのディスクにリストアされます。

NetBackup のマニュアル

NetBackup のサポート対象である各リリースのマニュアルの完全なリストは、次の URL で、**NetBackup** リリースノート、管理、インストール、トラブルシューティング、スタートガイド、およびソリューションガイドのページを参照してください。

<http://www.symantec.com/docs/DOC5332>

マニュアルは Adobe® Portable Document Format (PDF) ファイル形式で、Adobe Acrobat Reader を使用して閲覧できます。Reader は <http://www.adobe.com> からダウンロードしてください。

Symantec は、Adobe Acrobat Reader のインストールおよび使用についての責任を負いません。

Symantec サポート Web サイトの [NetBackup 待ち受けページ](#) には、役に立つ解説や製品の警告トピックが掲載されています。

NetBackup 管理インターフェースについて

NetBackup は複数のインターフェースで管理できます。最もよい選択は、個人の好みと管理者が利用できるワークステーションによって異なります。

表 1-1 NetBackup 管理インターフェース

インターフェースの名前	説明
NetBackup 管理コンソール	NetBackup 管理コンソールは推奨のインターフェースで、マニュアルのほとんどの手順と例で参照されています。 NetBackup 管理コンソールの複数のバージョンがサーバーソフトウェアをインストールするときにインストールされます。管理する NetBackup サーバーと互換性があるコンソールのバージョンを選択します。 p.39 の「バージョンの異なるリモートサーバーの管理」を参照してください。 NetBackup 管理コンソールを開始する方法 ■ Windows の場合、[スタート (Start)]メニューから[NetBackup 7.7.1 管理コンソール (NetBackup 7.7.1 Administration Console)]を選択します。 ■ UNIX の場合、jnbSA コマンドを実行します。 メモ: NetBackup 管理コンソールにログインするには、ログインクレデンシャルが接続するマスターサーバーまたはメディアサーバーから認証されている必要があります。この認証は、NetBackup アクセス制御 (NBAC) が使用されているかどうかに関係なく行われます。
	tpconfig コマンドを実行して、デバイス管理のための文字ベースのメニューインターフェースを起動します。 termcap か terminfo が定義されている任意の端末 (または端末エミュレーションウィンドウ) から tpconfig インターフェースを使用します。
コマンドライン	NetBackup コマンドは Windows と UNIX の両方のプラットフォームで利用可能です。NetBackup コマンドは、システムのプロンプトで入力するか、スクリプト内で使います。 NetBackup の管理者向けプログラムとコマンドはすべて、root または管理者のユーザー権限がデフォルトで必要です。 p.1169 の「特定のアプリケーションに対する root 以外のユーザーの認可について」を参照してください。 NetBackup の全コマンドの完全な情報については、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 コマンドをオンラインで表示するには、UNIX の man コマンドを使います。

メモ: 複数の NetBackup サーバーがある場合、NetBackup 管理コンソールは複数のサーバーで一度に実行できます。ただし、複数の管理者が構成に変更を加えた場合の結果は予測不能です。

p.40 の「NetBackup 管理コンソールの使用」を参照してください。

p.39 の「バージョンの異なるリモートサーバーの管理」を参照してください。

UNIX での NetBackup 管理コンソールの設定について

NetBackup は管理者が NetBackup を管理できる 2 つの Java ベース管理コンソールを提供します。コンソールは次のシステムのどちらかで実行できます。

- **NetBackup-Java** を実行可能な UNIX コンピュータからは、`/usr/opensv/java/jnbSA` & で直接実行できます。
jnbSA コマンドの説明は、『[NetBackup コマンドリファレンスガイド](#)』を参照してください。
管理するサーバーと互換性があるバージョンのコンソールに接続するには、`-r` コマンドを使用します。
- **NetBackup 管理コンソール**がインストールされている Windows コンピュータの場合。インストールされている複数のバージョンのコンソールから、管理する NetBackup サーバーと互換性があるバージョンのコンソールを選択します。

起動時の手順と構成情報は、次のトピックで説明します。

UNIX での Java ベースの NetBackup インターフェース用 CDE の設定

必ず、クリックされたときにのみウィンドウがアクティブになるようにウィンドウマネージャを設定します。NetBackup Java インターフェースは、自動フォーカスを有効にしていると正しく実行されません。ポインタがウィンドウ上を移動すると、ウィンドウは自動フォーカスによりアクティブになります。

次は、CDE (Common Desktop Environment) ウィンドウマネージャのフォーカスを正しく設定するための一般的な指示です。CDE は NetBackup-Java アプリケーションで推奨されているウィンドウマネージャです。

ログインダイアログボックスで指定する NetBackup ホストと、NetBackup 管理コンソールを開始するコンピュータでは、同じバージョンの NetBackup が実行されている必要があります。

NetBackup 管理コンソール は、同じプラットフォームシステム間でのみ X Window のリモート表示をサポートします。たとえば **system1** という名前の Solaris システムにログインしていて、NetBackup-Java ソフトウェアが **system2** という名前の Solaris システムにあるとします。ここでは、**system2** に `rlogin` することによって、**system1** 上のインターフェースを表示できます。この場合、`jnbSA -d system1` を実行できます。ただし、**system2** が HP システムである場合は、jnbSA は **system2** でのみ直接表示することができます。

さらに、コンソールが表示されるシステムは、コンソールがサポートするオペレーティングシステムのバージョンを実行している必要があります。必須のリリース更新を含む、サポート対象バージョンについての情報は、NetBackup リリースノートを参照してください。

jnbSA コマンドの説明は、『[NetBackup コマンドリファレンスガイド](#)』を参照してください。

NetBackup-Java インターフェースで CDE (Common Desktop Environment) を設定する方法

- 1 CDE ウィンドウのフロントパネルで、[スタイルマネージャ]コントロールアイコンをクリックします。
- 2 スタイルマネージャツールバーで、[ウィンドウ]コントロールアイコンをクリックします。
- 3 [スタイルマネージャ - ウィンドウ (Style Manager-Window)]ダイアログボックスで、[クリックでウィンドウをアクティブに (Click In Window To Make Active)]をクリックします。
- 4 [OK]をクリックします。
- 5 ワークスペースマネージャを再起動するかどうかの確認メッセージが表示された場合、[OK]をクリックします。

NetBackup 管理コンソールの使用について

Windows または UNIX のコンピュータを管理するには、NetBackup 管理コンソールを使用します。

NetBackup 管理コンソールを開始する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールがインストールされ、構成されている Windows ホストで、[スタート (Start)] > [プログラム (Programs)] > [Symantec NetBackup] > [NetBackup 7.7.1 管理コンソール (NetBackup 7.7.1 Administration Console)]の順に選択します。

UNIX コンピュータで、jnbSA コマンドを使用します。

```
/usr/opensv/java/jnbSA &
```

- 2 NetBackup 管理コンソールのログイン画面にホスト名が表示されます。別のサーバーにログインするには、[ホスト名 (Host name)]フィールドに、別のホストの名前を入力します。または、ドロップダウンリストからホスト名を選択します。

- 3 ログオン画面で、ユーザー名とパスワードを入力します。Windows サーバーにログインする場合、サーバーのドメインとユーザー名の両方を、次のように入力します。

`domain_name¥user_name`

`domain_name` には、NetBackup ホストのドメインを指定します。ホストがドメインのメンバーでなければ、`domain_name` は必要ありません。

- 4 [ログイン(Login)]をクリックして、指定したサーバーの、NetBackup-Java アプリケーションサーバープログラムにログインします。これ以降、現行のセッションでは、インターフェースプログラムはログイン画面で指定したサーバーを介して通信を行います。

デフォルトのホストは、前回正常にログインできたホストです。ドロップダウンメニューには、これまでにログインした他のホストの名前が表示されます。

NetBackup 管理コンソールの複数の基本バージョンは NetBackup サーバソフトウェアをインストールするときにインストールされます。たとえば、NetBackup 7.7.1 をインストールするかそれにアップグレードしたときに、コンソールの基本バージョン 7.0 から 7.7.1 がすべてインストールされます。

メモ: NetBackup のサーバソフトウェアをインストールまたはアップグレードした後に、ホストにある NetBackup リモート管理コンソール (Windows と Java) の古いバージョンをアンインストールすることを Symantec がお勧めします。ネイティブの Windows 版 NetBackup 管理コンソールがある場合は、NetBackup サーバソフトウェアをインストールまたはアップグレードするときに自動的にその NetBackup 管理コンソールがアンインストールされます。

メモ: 複数のバージョンのコンソールをパッチにアップグレードするには、最初に基本バージョンのリモート管理コンソールをインストールする必要があります。基本バージョンのインストーラを使用し、リモート管理コンソールをインストールします。次に、対応する必要なパッチのリモート管理コンソールにアップグレードします。

複数のバージョンのコンソールから NetBackup 管理コンソールのパッチバージョンに直接アップグレードすることはできません。

メモ: NetBackup 管理コンソールは 1280 x 1024 以上の画面解像度で最適に表示できます。NetBackup 管理コンソールの使用でサポートされている最低の画面解像度は 1024 x 768 です。

メモ: NetBackup 管理コンソールは、Java のエンコードコンバータを実装しているため、ユーザー定義文字 (UDC) とベンダー定義文字 (VDC) をサポートしません。

メモ: 英語版以外の Windows システムと UNIX システムでは、NetBackup 管理コンソールで非 US ASCII 文字が正しく表示されないことがあります。この問題により正常に動作しなくなることがあります。

この問題は、NetBackup サーバーと NetBackup リモート管理コンソール間の文字エンコーディングの不一致に起因します。構成方法について詳しくは、Symantec のサポート Web サイトで次の Technote を参照してください。


<http://www.symantec.com/docs/TECH75745>

メモ: Windows コンピュータで NetBackup 管理コンソールを使うには、Microsoft Windows UAC (ユーザーアクセス制御) 機能を無効にする必要があります。指示については次のリンクを参照してください。

<http://windows.microsoft.com/en-us/windows/turn-user-account-control-on-off#1TC=windows-7>

図 1-2 は NetBackup 管理コンソールだけをインストールする選択を表示します。


図 1-2 NetBackup 管理コンソールのみをインストールするためのインストールパネルの選択



p.1158 の「リモートサーバーへのアクセス」を参照してください。

バージョンの異なるリモートサーバーの管理

NetBackup サーバーのインストールは異なるバージョンのリモートサーバーを管理できるように NetBackup 管理コンソールの複数のバージョンを提供します。管理コンソールを起動するときに、管理する NetBackup サーバーと互換性があるバージョンのコンソールを選択します。



またはコマンドラインで、jnbSA コマンドを `-r` オプションを付けて実行してコンソールを起動することもできます。たとえば、7.7.1 UNIX マスターサーバーから 7.0 マスターサーバーに接続するには、7.7.1 マスターサーバーで次のコマンドを入力します。

```
./jnbSA -r 7.0
```

`-r` オプションを指定しない場合のデフォルトは、現在のマスターサーバーの NetBackup バージョンになります。


メモ: NetBackup 管理コンソールにログオンするには、ログインクレデンシャルが接続するマスターサーバーまたはメディアサーバーから認証されている必要があります。この要件は NetBackup アクセス制御 (NBAC) が利用中であるかどうかに関係なく該当します。

三重ドットバージョンとの後方互換

NetBackup 管理コンソールは、1 番目と 2 番目の数字が同じである、パッチリリース (x.x.x.x) と、メジャーリリース (x.x) またはマイナーリリース (x.x.x) の間で後方互換性があります。

たとえば、7.6.0.2 コンソールは 7.6 マスターサーバーと互換性があります。ただし、NetBackup 7.6.0.2 コンソールで 7.5.0.7 マスターサーバーを管理することはできません。さまざまな例については図 1-3 を参照してください。

図 1-3 サポート対象とサポート外の旧バージョンコンソール構成の例



p.1158 の「リモートサーバーへのアクセス」を参照してください。

NetBackup 管理コンソールの使用

NetBackup 管理コンソールでは、管理者が NetBackup を管理できるグラフィカルユーザーインターフェースが提供されます。Windows プラットフォームと UNIX プラットフォームの両方で動作します。

図 1-4 NetBackup 管理コンソール




表 1-2 NetBackup 管理コンソールの説明

	説明
1	現在選択されているマスターサーバーの名前。 NetBackup 管理コンソール内の情報は、このサーバーにのみ適用されます。

	説明
2	[バックアップ、アーカイブおよびリストア (Backup, Archive, and Restore)] 管理者は、[バックアップ、アーカイブおよびリストア (Backup, Archive, and Restore)]ユーティリティを使って、現在選択されているコンピュータ上に存在するファイル、ディレクトリ、フォーマット済みの raw パーティションのバックアップ、アーカイブ、リストアを実行できます。ファイルはいつでもリストアできます。ただし、ファイルのバックアップとアーカイブは、管理者がユーザーバックアップのスケジュールで定義した時間帯のみに行うことができます。また、実行する操作の進捗状況および最終的な状態を表示することもできます。 メモ: アーカイブは、特殊なバックアップです。アーカイブ中に NetBackup では、まず選択したファイルのバックアップが行われ、バックアップが正常に完了すると、ファイルがローカルディスクから削除されます。このマニュアルでは、特に指定しないかぎり、バックアップに関する記述は、アーカイブ操作中のバックアップ処理にも該当します。 NetBackup クライアントについて詳しくは、[バックアップ、アーカイブおよびリストア (Backup, Archive, and Restore)]インターフェースのオンラインヘルプを参照してください。
3	[アクティビティモニター (Activity Monitor)] NetBackup ジョブ情報を表示します。[アクティビティモニター (Activity Monitor)]はジョブ、サービス、プロセス、ドライブを制御します。
4	[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] [NetBackup の管理 (NetBackup Management)]には、NetBackup を管理するためのユーティリティが多数あります。 レポート (Reports) 使用すると、NetBackup 操作の検証、管理、およびトラブルシューティングの情報を収集できます。 p.1102 の「レポートユーティリティについて」を参照してください。

	説明
	ポリシー 使用すると、クライアントのグループのバックアップに関する規則を定義するバックアップポリシーを作成、指定できます。 たとえば、バックアップポリシーによって、そのポリシーに指定されたクライアントで自動バックアップが実行される時間が指定されます。また、バックアップポリシーでは、ユーザーバックアップの実行を許可するかどうか、およびユーザーバックアップの実行可能な時間が指定されます。管理者は、任意の数のバックアップポリシーを定義し、各ポリシーを 1 つ以上のクライアントに適用できます。バックアップする NetBackup クライアントは、1 つ以上のバックアップポリシーに含まれている必要があります。 p.684 の「ポリシーユーティリティについて」を参照してください。
	ストレージ 使用すると、ストレージユニット、ストレージユニットグループ、ストレージのライフサイクルのポリシー (SLP)、および SLP での二次操作のためのウィンドウを設定できます。 p.559 の「ストレージユーティリティについて」を参照してください。
	カタログ 使用すると、NetBackup の内部データベースで必要な、特殊な形式のバックアップであるカタログバックアップを作成、設定できます。 これらのデータベースは NetBackup カタログと呼ばれ、NetBackup マスターサーバーおよびメディアサーバー上に存在します。カタログには、クライアントの各バックアップに関する情報が含まれます。カタログバックアップは、サーバーがクラッシュした場合に確実にリカバリできるように、他のバックアップとは別にトラッキングが行われます。 [カタログ (Catalog)]ユーティリティは、次の操作にも使用できます。 ■ バックアップイメージの複製 ■ バックアップイメージコピーのプライマリバックアップコピーへの変更 ■ 手動によるバックアップイメージの期限切れ ■ 期限切れのバックアップイメージまたは別の NetBackup サーバーからのイメージのインポート ■ バックアップイメージの検索による、NetBackup カタログに記録された内容でのメディアの内容の検証 p.997 の「カタログユーティリティについて」を参照してください。
	ホストプロパティ 使用すると、NetBackup 構成オプションをカスタマイズできます。多くの場合、変更する必要はありません。ただし、[ホストプロパティ (Host Properties)]を使用して、管理者は、特定のサイトの作業環境や、マスターサーバー、メディアサーバーおよびクライアントの要件に応じて、NetBackup をカスタマイズできます。 p.60 の「[NetBackup ホストプロパティ (NetBackup Host Properties)]について」を参照してください。
5	[SLP Windows] SLP Windows の機能に、ストレージライフサイクルポリシーのセカンダリ操作のために定義されたスケジュールがあります。 ウィンドウは、二次操作のためのジョブの実行時により良く定義でき、ジョブが優先順位がより高いジョブと干渉しないことを確認できます。

	説明
6	[アプリケーション (Application)] [アプリケーション (Application)]には、SQL と Oracle クライアントで検出されたインスタンスと、手動で追加されたインスタンスがすべて含まれます。これらのインスタンスは、Oracle または SQL インテリジェントポリシーの構築に使われます。 詳しくは、『NetBackup for Oracle 管理者ガイド』と『NetBackup for SQL Server 管理者ガイド』を参照してください。
7	[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)] バックアップを保存するために NetBackup が使用するメディアやデバイスの管理ユーティリティがあります。 デバイスモニター (Device Monitor) ドライブ、デバイスパスとオペレータのサービス要求を管理します。 メディア (Media) リムーバブルメディアを追加し、管理します。 デバイス (Devices) ストレージデバイスを追加し、構成し、管理します。 クレデンシャル (Credentials) 次のログオンクレデンシャルを追加し、削除し、管理します。 ■ NDMP ホスト (NetBackup for NDMP ライセンスが必要です)。 ■ ストレージサーバー (NetBackup Data Protection Optimization Option ライセンスを必要とします)。 クレデンシャル (Credentials)が表示されるのは、いずれかのライセンスキーがインストールされている場合だけです。
8	[アクセス管理 (Access Management)] NetBackup 管理者は、NetBackup にアクセス可能なユーザー、およびユーザーグループが実行可能な機能を定義して、NetBackup 構成を保護できます。[アクセス管理 (Access Management)]は、NetBackup Product Authentication and Authorization と NetBackup アクセス制御 (NBAC) を構成すると、有効になります。 NetBackup のアクセス制御について詳しくは、『NetBackup セキュリティおよび暗号化ガイド』を参照してください。
9	ログアシスタント ログアシスタントは、管理者がデバッグログを設定、収集、アップロードするのを助けるツールです。 p.1109 の「ログアシスタントについて」を参照してください。
10	NetBackup のメインノードの下に、ライセンスを保有している追加のユーティリティが表示されます。
11	[詳細 (Details)]ペインには、構成ウィザードと、選択しているユーティリティに固有の詳細情報があります。

p.45 の「[NetBackup メディアサーバーのセキュリティ証明書について](#)」を参照してください。

p.46 の「[NetBackup 管理コンソールのログファイルの構成](#)」を参照してください。

NetBackup 管理コンソールのメニューについて詳しくは、オンラインヘルプを参照してください。

NetBackup メディアサーバーのセキュリティ証明書について

NetBackup では、メディアサーバーは、次のユースケースで正しく機能するために電子セキュリティ証明書を必要とします。

拡張監査用の
NetBackup 管理コンソール

拡張監査モードでは、ユーザーが NetBackup 管理コンソールを介してメディアサーバーに接続する場合にセキュリティ証明書が必要になります。

『NetBackup セキュリティおよび暗号化ガイド』を参照してください。

<http://www.symantec.com/docs/DOC5332>

クラウドストレージの場合

NetBackup CloudStore サービスコンテナでは、メディアサーバーに証明書がインストールされている必要があります。証明書がインストールされていない場合は、サービスコンテナは起動できません。

『NetBackup クラウド管理者ガイド』を参照してください。

<http://www.symantec.com/docs/DOC5332>

セキュリティ証明書を生成する手順については、別の項で説明します。

p.380 の「NetBackup メディアサーバー用のセキュリティ証明書の生成」を参照してください。

p.40 の「NetBackup 管理コンソールの使用」を参照してください。

標準ツールバーおよびユーザーツールバー

NetBackup 管理コンソールを開くと、デフォルトで標準ツールバーが表示されます。

特定のユーティリティが選択されると、ユーザーツールバーが表示されます。ツールバーボタンで、メニューコマンドのショートカットが利用できます。マウスポインタをボタン上へゆっくりと置くと、ボタンの説明ラベルが表示されます。

NetBackup の標準ツールバーを表示または非表示にするには、[表示 (View)]>[ツールバー (Toolbar)]を選択します。

NetBackup 管理コンソールのカスタマイズについて

[表示 (View)]メニューには NetBackup 管理コンソールをカスタマイズするためのオプションが表示されます。

たとえば、[オプション (Options)]を選択すると、さまざまなユーティリティの各種の構成オプションを表示する一連のタブが開きます。

[自動ログオフのタイムアウト (Auto log off timeout)] オプションを設定するには、[管理コンソール (Administration Console)] タブまたは [管理オプション (Administrative Options)] タブを選択します。非アクティブな状態が一定期間続いた後に NetBackup 管理コンソールからユーザーを自動的にログアウトさせるには、このオプションを使います。ダイアログボックスオプションについて詳しくは、[ヘルプ (Help)] をクリックしてください。

NetBackup 管理コンソールのログファイルの構成

NetBackup 管理コンソールのログオプションを構成できます。

警告

ログオプションのほとんどは管理コンソールのパフォーマンスを低下させます。さらに、大量のデータをログファイルに書き込み、ファイルシステムの空き容量がなくなる場合があります。NetBackup がインストールされているファイルシステムの空き容量がなくなることを回避するため、次の点を考慮してください。

- JNB_LOG という名前の環境変数を次のように使います。
 - この変数をログファイル用に十分な容量を備えたファイルシステム上のログファイルパス名に設定します。
管理コンソールの情報のログ記録を停止するときにこの環境変数を削除します。
 - UNIX または Linux で、変数を /dev/tty に設定します。/dev/tty 設定では、ログ情報がコンソールウィンドウに書き込まれます。
- UNIX または Linux で、jnbSA または jbpSA コマンドに -l オプションを使って、次の設定のいずれかを指定します。
 - ログファイル用に十分な容量を備えたファイルシステム上のログファイルパス名。
 - /dev/tty。/dev/tty 設定では、ログ情報がコンソールウィンドウに書き込まれます。

ログファイルディレクトリと名前については、別の項で説明します。

p.47 の「[NetBackup 管理コンソールのログファイル](#)」を参照してください。

NetBackup 管理コンソールのログを設定する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[表示 (View)] > [オプション (Options)] をクリックして、[オプション (Options)] ダイアログボックスを開きます。
- 2 [ログ (Logging)] タブをクリックします。
- 3 ログファイルに書き込む情報を選択します。

コマンドログを有効にする NetBackup-Java アプリケーションサーバー (bpjava-susvc) が実行するコマンドからの出力を記録するには、このオプションを有効にします。

p.1084 の「[プロセス \(Processes\)](#)」タブについて」を参照してください。

メモ: 各コマンドインスタンスからの出力はログファイルで 500 行に制限されます。

コマンドラインのログを有効にする (Enable command line logs) コマンドラインのアクティビティをログファイルに記録するには、このオプションを有効にします。NetBackup は、次のディレクトリにあるコマンドに関する情報を書き込みます。

- UNIX または Linux の場合:
 - /usr/opensv/netbackup/bin
 - /usr/opensv/netbackup/bin/admincmd
 - /usr/opensv/volmgr/bin
- Windows の場合:
 - *install_path*¥Veritas¥NetBackup¥bin
 - *install_path*¥Veritas¥NetBackup¥bin¥admincmd
 - *install_path*¥Veritas¥Volmgr¥bin

メモ: NetBackup 管理コンソールは、データの取得または更新を行うために、NetBackup コマンドではなく API を頻繁に使います。その場合、情報はログファイルに書き込まれません。

ログに日付およびタイムスタンプを追加する (Add date and timestamp to logs) NetBackup が情報をログファイルに書き込むときにタイムスタンプを含めるには、このオプションを有効にします。

ジョブ試行ログを有効にする (Enable job try logs) NetBackup アクティビティモニターからのログ情報を記録するには、このオプションを有効にします。

詳細度 (Verbosity) ログの詳細度を設定するには、このオプションを使います。5 が最も高いログ記録レベルです。

4 [OK]をクリックします。

p.40 の「[NetBackup 管理コンソールの使用](#)」を参照してください。

NetBackup 管理コンソールのログファイル

NetBackup 管理コンソールは、次のディレクトリのログファイルに情報に書き込みます。

UNIX または Linux /usr/opensv/netbackup/logs/user_ops/nbjlogs

Windows の場合 `install_path¥NetBackup¥logs¥user_ops¥nbjlogs`

NetBackup リモート管理コンソールの場合は、ログファイルは次のディレクトリにあります。

`install_path¥Veritas¥Java¥logs`

ログファイル名には次の形式が使われます。

UNIX または Linux `jbp.`whoami`.gui.$$$.log`

ログファイル名は常に jbp で始まります。次の項では、ログファイル名のその他のコンポーネントについて説明します。

- `gui`: jpbSA (バックアップ、アーカイブ、リストアインターフェース) または jnbSA (NetBackup 管理コンソール)。
- `$$$`: ログファイルの作成時にログ情報が書き込まれたプロセスの ID。

次に例を示します。

`jbp.root.jnbSA.6156.log`

Windows の場合 `jbp.yyyyymmddthhmtmtssth.s.log`

ログファイル名は常に jbp で始まります。次の項では、ログファイル名のその他のコンポーネントについて説明します。

- `yyyy`: 年
- `mm`: 月
- `dd`: 日
- `thh`: 時
- `tmm`: 分
- `tss`: 秒
- `ths`: 0.5 秒

次に例を示します。

`jbp.201504149323710.log`

NetBackup では、現在のログファイルが特定のサイズに達すると新規ログファイルが作成されます。このサイズは、さまざまな要因によって異なります。これらの要因には、アクティブなジョブの数、管理コンソールが実行するアクティビティの量などが含まれます。

ログファイルの保持は、マスターサーバーホストプロパティの [ログ (Logging)] 画面で構成可能な保持レベルに対応します。

p.165 の「[\[ログ \(Logging\)\] プロパティ](#)」を参照してください。

p.46 の「[NetBackup 管理コンソールのログファイルの構成](#)」を参照してください。

NetBackup 構成ウィザード

NetBackup を構成する最も簡単な方法は、NetBackup 管理コンソールで利用可能な構成ウィザードを使う方法です。ウィザードを使用すると、NetBackup 環境の基本プロパティを構成できます。

ウィザードの右側のペインに表示される選択項目は、画面の左側で選択する NetBackup ユーティリティによって異なります。

表 1-3 構成ウィザード

ウィザード	説明
開始ウィザード	NetBackup を初めて構成します。このウィザードを使用すると、ユーザーは順を追って必要な手順を実行し、NetBackup を構成できます。 開始ウィザードは次のウィザードで構成されており、これらのウィザードは開始ウィザードとは別に単独で実行することも可能です。 ■ デバイスの構成ウィザード ■ ボリュームの構成ウィザード ■ カタログバックアップウィザード ■ ポリシーの構成ウィザード 個々のユーティリティを使って、より詳細なプロパティを構成します。 メモ: レプリケーションディレクトリのポリシーを構成するために、開始ウィザードを使わないでください。
デバイスの構成ウィザード	[ストレージデバイスの構成 (Configure Storage Devices)]をクリックして、ロボットテープライブラリとテープドライブを使うために NetBackup を設定します。
ストレージサーバーの構成ウィザード	[ディスクストレージサーバーの構成 (Configure Disk Storage Servers)]をクリックして、ディスクストレージを管理するサーバーを作成します。 ウィザードは、NetBackup Data Protection Optimization Option ライセンスがインストールされている場合にだけ表示されます。
クラウドストレージサーバーの構成ウィザード	[クラウドストレージサーバーの構成 (Configure Cloud Storage Servers)]をクリックして、クラウドプロバイダを追加、または構成してください。 詳しくは、『NetBackup クラウド管理者ガイド』を参照してください。
ディスクプールの構成ウィザード	[ディスクプールの構成 (Configure Disk Pool)]をクリックすると、1 つ以上のメディアサーバーによるバックアップ用にディスクボリュームのプールを作成できます。 ウィザードは、NetBackup Data Protection Optimization Option ライセンスがインストールされている場合にだけ表示されます。
ボリュームの構成ウィザード	[ボリュームの構成 (Configure Volumes)] をクリックして、バックアップ用にリムーバブルメディアを設定します。

ウィザード	説明
カタログバックアップウィザード	[カタログバックアップの構成 (Configure the Catalog Backup)] をクリックして、カタログバックアップを構成します。カタログバックアップは、サーバーの障害やクラッシュの発生時にデータをリカバリするために必要です。
ポリシーの構成ウィザード	[ポリシーの作成 (Create a Policy)] をクリックして、いずれかのポリシー形式を設定します。 ■ ファイルシステム、データベース、またはアプリケーションをバックアップするためのポリシー。 ■ VMware または Hyper-V 仮想マシンを保護するためのポリシー。 ■ NDMP ホストをバックアップするためのポリシー。 ■ Oracle データをバックアップするためのポリシー。 メモ: レプリケーションディレクタのポリシーを構成するために、ポリシーの構成ウィザードを使わないでください。
イメージのインポートウィザード	このウィザードは、Windows を実行しているコンピュータでのみ利用可能です。[イメージのインポート (Import Images)] をクリックして、NetBackup イメージを 2 段階の手順でインポートします。 p.1012 の「バックアップイメージのインポートについて」を参照してください。
カタログリカバリウィザード	[カタログのリカバリ (Recover the Catalog)] をクリックして、ディザスタリカバリの状況のカタログバックアップをリカバリします。 NetBackup ディザスタリカバリについて詳しくは、『NetBackup トラブルシューティングガイド』を参照してください。

トラブルシュータの実行

NetBackup ジョブから状態コードが返ったら、[トラブルシュータ (Troubleshooter)] を使って、問題の詳細と推奨される解決策を探します。トラブルシュータは[アクティビティモニター (Activity Monitor)]または[レポート (Reports)]ユーティリティのジョブの状態を確認するために特に有用です。

トラブルシュータを実行する方法

1 NetBackup 管理コンソールで次のいずれかを実行します。

アクティビティモニターのジョブの状態を確認する方法	■ 左ペインで、[アクティビティモニター (Activity Monitor)] をクリックします。 ■ 右ペインの下部で[ジョブ (Jobs)]タブを選択します。 ■ リストからジョブを選択します。

レポートのジョブの状態を確認
 する方法

- 左ペインで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [レポート (Reports)]を展開します。
- 左ペインで、実行するレポートの名前をクリックします。一部のレポートでは、最初にレポートグループを展開し、次にレポートの名前をクリックする必要があります。
- 右ペインで、[レポートの実行 (Run Report)]をクリックします。
- 生成されるリストからジョブを選択します。

状態コードを検索する方法 手順 2 に進みます。

2 [ヘルプ (Help)]>[トラブルシュータ (Troubleshooter)]をクリックします。

表示されるダイアログボックスの[問題 (Problem)]タブには、状態コードに関する説明が表示されます。考えられる解決方法は[トラブルシューティング (Troubleshoot)]タブで見つけることができます。[Symantec のサポート (Symantec Support)]タブには、Symantec のサポートの Web アドレスか、特定のエラーコードに対応する TechNote への URL が表示されます。

3 説明が表示されない場合は、状態コードを入力し、[検索 (Lookup)]をクリックします。

[トラブルシュータ (Troubleshooter)]にある補足情報は NetBackup コードのみを対象としています。メディアとデバイスの管理コードに関する補足情報は NetBackup のヘルプを利用し、特定の状態コードを検索することによって利用可能です。

p.1067 の「[アクティビティモニターでのジョブの詳細の表示](#)」を参照してください。

p.1065 の「[\[ジョブ \(Jobs\)\]タブについて](#)」を参照してください。

p.1107 の「[他の文書へのレポートの文字列のコピー](#)」を参照してください。

p.1108 の「[レポートの印刷](#)」を参照してください。

p.1107 の「[レポートの保存またはエクスポート](#)」を参照してください。

NetBackup ライセンスの管理

この章では以下の項目について説明しています。

- [NetBackup のライセンスの管理について](#)

NetBackup のライセンスの管理について

ライセンスキーはソフトウェアのインストール時に追加されます。ライセンスは、後で、[ライセンスキー (License Key)] ダイアログボックスで追加できます。

メモ: ライセンスを更新したら、NetBackup 管理コンソール を再起動します。

メモ: ライセンスキーを更新した後、手動のカタログバックアップを実行します。

すぐに手動カタログバックアップを行うことによって、次のスケジュールカタログバックアップの前にカタログのリストアが必要になった場合に、無効なキーがリストアされることを防ぎます。

p.922 の「[NetBackup カatalogの手動バックアップ](#)」を参照してください。

[NetBackup のライセンスキー (NetBackup License Keys)] ダイアログボックスから、次の作業を実行します。

新しいライセンスを追加します。 [「NetBackup のライセンスキーの追加」](#)

ライセンスを印刷します。 [「NetBackup のライセンスキーリストの印刷」](#)

ライセンスを削除します。 [「NetBackup のライセンスキーの削除」](#)

1 つのライセンスのプロパティ 「NetBackup ライセンスキーのプロパティの表示」
を表示します。

ライセンスリストをエクスポート 「NetBackup のライセンスキーのエクスポート」
します。

UNIX を実行しているコンピュータでは、メニュー方式のインターフェースである License
Key ユーティリティもライセンスにアクセスするために使うことができます。

「UNIX コンピュータでの NetBackup License Key ユーティリティの起動」

NetBackup サーバーのライセンスキーへのアクセス

NetBackup サーバーのライセンスキーにアクセスするには次の手順を使います。

NetBackup サーバーのライセンスキーにアクセスする方法

- 現在のサーバーのライセンスキーを表示するには、
NetBackup 管理コンソールのツールバーで、[ヘルプ (Help)]>[ライセンスキー
(License Keys)]をクリックします。
別のサーバーのライセンスキーを表示するには、
NetBackup 管理コンソールのツールバーで、[ファイル (File)]>[サーバーの変更
(Change Server)]をクリックし、別のサーバーを選択し、[OK]をクリックします。リ
モートサーバーのツールバーで、[ヘルプ (Help)]>[ライセンスキー (License Keys)]
をクリックします。
- 表示するライセンスの詳細を選択します。

有効なライセンスを 保有している機能の 概略 (Summary of active licensed features) このサーバーでライセンスを取得している有効な機能の概略を表示し
ます。これには、各機能およびライセンスを取得している機能のインス
タンス数が一覧表示されます。

すべての登録済みラ イセンスキーの詳細 (All registered license keys details) このサーバーに登録されているライセンスキーの詳細を表示します。
この画面には、次の内容が表示されます。

- 各ライセンスキー
- ライセンスキーが登録されたサーバー
- ライセンスキーが登録された日時
- ライセンスキーによって有効になる機能

NetBackup のライセンスキーの追加

選択したサーバーに NetBackup のライセンスキーを追加するには、次の手順を実行し
ます。

選択したサーバーに新しいライセンスキーを追加する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールのツールバーで、[ヘルプ (Help)]>[ライセンスキー (License Keys)]をクリックします。
- 2 [新規 (New)]をクリックします。
- 3 ライセンスキーを入力して、[追加 (Add)]または[OK]をクリックします。

UNIXを実行しているコンピュータでライセンスを追加した場合、すべてのNetBackupユーティリティを再起動します。NetBackup 管理コンソールも再起動します。

- 4 ライセンスキーを更新した後、手動のカタログバックアップを実行します。

すぐに手動カタログバックアップを行うことによって、次のスケジュールカタログバックアップの前にカタログのリストアが必要になった場合に、無効なキーがリストアされることを防ぎます。

p.922 の「[NetBackup カatalogの手動バックアップ](#)」を参照してください。

NetBackup のリモートサーバーにライセンスキーを追加できます。NetBackup 管理コンソールで[ファイル (File)]>[サーバーの変更 (Change Server)]を選択し、別のサーバーを選択して[OK]をクリックします。リモートサーバーで[ヘルプ (Help)]>[ライセンスキー (License Keys)]をクリックします。

NetBackup のライセンスキーリストの印刷

NetBackup サーバーにインストールされているライセンスキーのリストを印刷するには、次の手順を実行します。

ライセンスキーリストを印刷する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールのツールバーで、[ヘルプ (Help)]>[ライセンスキー (License Keys)]をクリックします。
- 2 [NetBackup のライセンスキー (NetBackup License Keys)]ダイアログボックスで、印刷するライセンスキーを選択します。ライセンスキーを選択しなかった場合、すべてのライセンスが印刷されます。

印刷される情報は次のとおりです。

- ライセンスキー
- ホストの名前
- ライセンスキーが追加された日付
- 製品の名前
- ライセンス数
- 機能の名前
- ライセンスが有効かどうか

- ライセンスの有効期限
- 3 [NetBackup のライセンスキー (NetBackup License Keys)] ダイアログボックスで、[印刷 (Print)] ボタンをクリックします。
- 4 印刷対象を選択して、[OK] をクリックします。

NetBackup のライセンスキーの削除

NetBackup サーバーにインストールされているライセンスキーを削除するには、次の手順を実行します。

ライセンスキーを削除する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールのツールバーで、[ヘルプ (Help)] > [ライセンスキー (License Keys)] をクリックします。
- 2 [NetBackup のライセンスキー (NetBackup License Keys)] ダイアログボックスで、ライセンスキーリストから削除するライセンスキーを選択します。キーに複数の機能が存在する場合、すべての機能がダイアログボックスに表示されます。
- 3 [NetBackup のライセンスキー (NetBackup License Keys)] ダイアログボックスで、[削除 (Delete)] ボタンをクリックします。
- 4 [OK] または [はい (Yes)] をクリックし、キーとキーに関連付けられたすべての機能を削除します。ライセンスキーを元に戻すことはできません。

UNIX を実行しているコンピュータでライセンスを削除した場合、すべての NetBackup ユーティリティを再起動します。NetBackup 管理コンソールも再起動します。

NetBackup ライセンスキーのプロパティの表示

NetBackup のライセンスキーのプロパティを表示するには、次の手順を実行します。

1 つの NetBackup ライセンスキーのプロパティを表示する方法

- ◆ NetBackup 管理コンソールのツールバーで、[ヘルプ (Help)] > [ライセンスキー (License Keys)] をクリックします。
- 1 つのライセンスを選択し、[プロパティ (Properties)] ボタンをクリックします。

NetBackup のライセンスキーのエクスポート

NetBackup のライセンスキーをエクスポートするには、次の手順を実行します。

NetBackup のライセンスキーをエクスポートする方法

- 1 NetBackup 管理コンソールのツールバーで、[ヘルプ (Help)] > [ライセンスキー (License Keys)] をクリックします。
- 2 [NetBackup のライセンスキー (NetBackup License Keys)] ダイアログボックスで、[エクスポート (Export)] ボタンをクリックします。

- 3 [名前を付けて保存 (Save As)]ダイアログボックスで、すべてのライセンスのキープロパティをエクスポートするパスおよびファイル名を入力します。
- 4 [保存 (Save)]をクリックします。
このエクスポートファイルには、次の項目とともに各ライセンスキーのリストが含まれます。
 - ホストの名前
 - ライセンスが追加された日付
 - 製品の名前
 - ライセンス数
 - 機能の名前
 - ライセンスが有効かどうか
 - ライセンスの有効期限

UNIX コンピュータでの NetBackup License Key ユーティリティの起動

UNIX を実行しているコンピュータで NetBackup License Key ユーティリティを起動するには、次の手順を実行します。

UNIX を実行しているコンピュータで NetBackup License Key ユーティリティを起動する方法

- 1 コマンドラインから、`/usr/opensv/netbackup/bin/admincmd/get_license_key` を実行します。
- 2 プロンプトで、次のメニュー項目の 1 つを入力した後、Enter キーを押します。
 - 新しいライセンスキーを追加するには、「A」を入力した後、プロンプトでライセンスキーを入力します。
 - ライセンスをリストから削除するには、「D」を入力した後、プロンプトでライセンスキーを入力します。
 - 現在有効なライセンスだけを一覧表示するには、「F」を入力します。期限切れのライセンスは、このリストには表示されません。ローカルまたはリモートのホストを指定します。
 - 登録されたすべてのライセンスを (有効かどうかにかかわらず) 一覧表示するには、「L」を入力します。ローカルまたはリモートのホストを指定します。
 - License Key ユーティリティのヘルプを表示するには、「H」を入力します。
 - ユーティリティを終了するには、「Q」を入力します。

ホストの構成

- [第3章 ホストプロパティの構成](#)
- [第4章 サーバグループの構成](#)
- [第5章 ホストクレデンシャルの構成](#)
- [第6章 メディアサーバーの管理](#)

ホストプロパティの構成

この章では以下の項目について説明しています。

- [\[NetBackup ホストプロパティ \(NetBackup Host Properties\)\]](#)について
- [\[アクセス制御 \(Access Control\)\]](#)プロパティ
- [\[Active Directory\]](#)ホストプロパティ
- [\[帯域幅 \(Bandwidth\)\]](#)プロパティ
- [\[ビジュー状態のファイルの設定 \(Busy File Settings\)\]](#)プロパティ
- [\[クリーンアップ \(Clean-up\)\]](#)プロパティ
- [\[クライアント名 \(Client Name\)\]](#)プロパティ
- [\[クライアント属性 \(Client Attributes\)\]](#)プロパティ
- [UNIX クライアントの\[クライアントの設定 \(Client Settings\)\]](#)プロパティ
- [Windows クライアントの\[クライアントの設定 \(Client Settings\)\]](#)プロパティ
- [\[クレデンシャルアクセス \(Credential Access\)\]](#)プロパティ
- [\[データの分類 \(Data Classification\)\]](#)プロパティ
- [\[デフォルトのジョブの優先度 \(Default Job Priorities\)\]](#)プロパティ
- [\[分散アプリケーションリストアマッピング \(Distributed application restore mapping\)\]](#)プロパティ
- [\[暗号化 \(Encryption\)\]](#)プロパティ
- [\[Enterprise Vault\]](#)プロパティ
- [\[Enterprise Vault ホスト \(Enterprise Vault Hosts\)\]](#)プロパティ
- [\[Exchange\]](#)プロパティ

- [エクスクルーードリスト (Exclude Lists)]プロパティ
- [ファイバートランスポート (Fibre Transport)]プロパティ
- [ファイアウォール (Firewall)]プロパティ
- [一般的なサーバー (General Server)]プロパティ
- [グローバル属性 (Global Attributes)]プロパティ
- [ログ (Logging)]プロパティ
- [ログインバナーの構成 (Login Banner Configuration)]プロパティ
- [Lotus Notes]プロパティ
- [メディア (Media)]プロパティ
- [NDMP グローバルクレデンシャル (NDMP Global Credentials)]プロパティ
- ネットワークのプロパティ
- [ネットワーク設定 (Network Settings)]プロパティ
- [ポートの範囲 (Port Ranges)]プロパティ
- [優先ネットワーク (Preferred Network)]プロパティ
- [耐性ネットワーク (Resilient Network)]プロパティ
- [リソース制限 (Resource Limit)]プロパティ
- [リストアのフェールオーバー (Restore Failover)]プロパティ
- [保持期間 (Retention Periods)]プロパティ
- [拡張性のあるストレージ (Scalable Storage)]プロパティ
- サーバー特性
- [SharePoint]プロパティ
- SLP パラメータプロパティ
- [スロットル帯域幅 (Throttle Bandwidth)]プロパティ
- [タイムアウト (Timeouts)]プロパティ
- [ユニバーサル設定 (Universal Settings)]プロパティ
- [UNIX クライアント (UNIX Client)]プロパティ
- [UNIX サーバー (Unix Server)]プロパティ

- [VMWare アクセスホスト (VMware Access Hosts)]プロパティ
- [Windows クライアント (Windows Client)]プロパティ
- [ホストプロパティ (Host Properties)]で見つからない構成オプション
- UNIX クライアントおよびサーバーにおけるコマンドを使用した構成オプションの変更について
- NetBackup サーバーの構成オプション
- NetBackup クライアントの構成オプション

[NetBackup ホストプロパティ (NetBackup Host Properties)]について

[ホストプロパティ (Host Properties)]の構成オプションを使用することで、管理者は特定のサイトの作業環境や要件を満たすために NetBackup をカスタマイズできます。

ほとんどの NetBackup 環境では、[ホストプロパティ (Host Properties)] はデフォルト設定のままでも問題なく使用できます。

図 3-1 では、NetBackup 管理コンソール内の[ホストプロパティ (Host Properties)]を示しています。

図 3-1 NetBackup 管理コンソールのホストプロパティユーティリティ




表 3-1 [ホストプロパティ (Host Properties)]ユーティリティ

番号	説明
1	メニューツールバー。
2	標準の NetBackup ツールバー。 p.45 の「標準ツールバーおよびユーザーツールバー」を参照してください。
3	現在選択されているマスターサーバーの名前。
4	このユーザーツールバーは[ホストプロパティ (Host Properties)]ユーティリティ専用です。 デフォルトでは、[ホストプロパティ (Host Properties)]ユーザーツールバーには次のボタンが含まれます。 ■ 右ペインでホストを 1 つ選択し、[接続 (Connect)]をクリックすると、そのホストに接続します。 ■ 右ペインでホストを 1 つ選択し、[プロパティ (Properties)]をクリックすると、そのホストのプロパティが表示されます。 p.63 の「ホストに接続してホストプロパティを表示する」を参照してください。 ■ メディアサーバーに名前を付けたりプロパティを表示したりするには、[メディアサーバーの構成 (Configure media server)]をクリックします。 ■ クライアントに名前を付けたりプロパティを表示したりするには、[クライアントの構成 (Configure Client)]をクリックします。 ユーザーツールバーに表示するボタンを選択できます。 p.45 の「標準ツールバーおよびユーザーツールバー」を参照してください。
5	右ペインで右クリックしてショートカットメニューを表示します。

他のクライアントまたはサーバーのプロパティを変更するには、NetBackup 管理コンソールを使用してログインした NetBackup サーバーが、他のシステムのサーバーリストに含まれている必要があります。

p.234 の「サーバー特性」を参照してください。

p.1149 の「別のサーバーへのアクセスを許可する」を参照してください。

たとえば、NetBackup 管理コンソールを使用して server_1 にログインし、client_2 の設定を変更する場合、client_2 の[サーバー (Servers)]リストに server_1 が含まれている必要があります。

メモ: 宛先ホストへのすべての更新は、[サーバーによるファイルの書き込みを許可する (Allow server file writes)]が宛先ホストで有効になっていない場合は失敗します。このプロパティは[ユニバーサル設定 (Universal Settings)]プロパティにあります。

p.257 の「[ユニバーサル設定 (Universal Settings)]プロパティ」を参照してください。

通常、これらのオプションは、NetBackup 管理コンソールの[ホストプロパティ (Host Properties)]で構成できます。ただし、オプションによってはNetBackup 管理コンソールを使用して構成できない場合があります。

p.264 の「[ホストプロパティ (Host Properties)]で見つからない構成オプション」を参照してください。

NetBackup の構成オプションを設定する方法

NetBackup 管理者は、次のいずれかの方法を使ってデフォルトの構成オプションの確認や設定、または[ホストプロパティ (Host Properties)]に表示されない構成オプションの変更を行います。

表 3-2 NetBackupの[ホストプロパティ (Host Properties)]の構成方式

方式	説明
NetBackup 管理コンソール インターフェース	ほとんどのプロパティは[ホストプロパティ (Host Properties)]の[NetBackup 管理コンソール (NetBackup Administration Console)]のリストに表示されます。各種のプロパティにナビゲートするには、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)]を選択します。構成するホストに応じて、[マスターサーバー (Master Servers)]、[メディアサーバー (Media Servers)]、または[クライアント (Clients)]を選択します。 p.60 の「[NetBackup ホストプロパティ (NetBackup Host Properties)]について」を参照してください。
コマンドライン	nbgetconfig コマンドまたは bpgetconfig コマンドを使って、校正エントリのリストを取得します。次に、必要に応じて nbsetconfig コマンドまたは bpsetconfig コマンドを使ってオプションを変更します。 これらのコマンドは Windows (レジストリ) と UNIX (bp.conf ファイル) の両方のマスターサーバーとクライアントの適切な設定ファイルを更新します。 ホストの一部のオプションの修正には、nbemmcmd コマンドを使います。 これらのコマンドについて詳しくは、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。
vm.conf ファイル	vm.conf ファイルには、メディアおよびデバイスの管理に対する構成エントリが含まれます。 詳しくは、『NetBackup 管理者ガイド Vol. 2』を参照してください。

方式	説明
クライアントの[バックアップ、アーカイブおよびリストア (Backup, Archive, and Restore)]インターフェース	管理者は NetBackup クライアントの構成オプションを指定できます。 詳しくは、『NetBackup バックアップ、アーカイブおよびリストア スタートガイド』を参照してください。

ホストに接続してホストプロパティを表示する

NetBackup 管理コンソールでは、[ホストプロパティ (Host Properties)]から、NetBackup マスターサーバー、メディアサーバーおよびクライアントのプロパティを表示できます。

マスターサーバー、メディアサーバー、クライアントに接続してホストプロパティを表示するには、次の手順を実行します。

マスターサーバー、メディアサーバー、クライアントに接続してホストプロパティを表示する方法

- NetBackup 管理コンソールで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)]を展開します。
- [マスターサーバー (Master Servers)]、[メディアサーバー (Media Servers)]または[クライアント (Clients)]を選択します。
- 右ペインで次のいずれかを実行します。
 - 行を選択してホストをハイライトします。約 3 秒の遅延の後にホストに接続されます。複数の行を選択すれば、ホストへの接続は確立されません。
 - 右クリックして[接続 (Connect)]を選択します。Ctrl キーを押しながら、複数の行の選択、右クリック、[接続 (Connect)]の選択を行えば、すべてのホストへの接続が確立されます。

メモ: ホストプロパティを表示するために未接続のホストをダブルクリックした場合、[データのロード中 (Loading Data)]ダイアログボックスが一時的に表示されます。このダイアログボックスには[中断 (Interrupt)]ボタンがあります。[中断 (Interrupt)]ボタンをクリックすると、[データのロード中 (Loading Data)]ダイアログボックスは閉じられます。ホストへの接続はバックグラウンドで続行されます。ただし、[ホストプロパティ (Host Properties)]ダイアログボックスは表示されません。

他のマスターサーバーのプロパティを表示するには、[ファイル (File)]>[サーバーの変更 (Change Server)]を選択します。


複数のホストのホストプロパティの同時変更

複数のホストを選択して複数のホストを一度に変更できます。複数のホストのプロパティを同時に変更するには、次の手順を実行します。

複数のホストのプロパティを同時に変更する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)]を展開します。
- 2 [マスターサーバー (Master Server)]、[メディアサーバー (Media Server)]または[クライアント (Clients)]を選択します。
- 3 右ペインで、ホストを選択します。Shift キーを押したまま、別のホストを選択します。
- 4 複数のホストが選択されている状態で、[処理 (Actions)] > [プロパティ (Properties)]を選択します。

[プロパティ (Properties)]ダイアログボックスには、選択しているホストの名前が表示されます。これらのホストが、以降のホストプロパティの変更によって影響を受けます。



選択した各ホストについての次の情報が表示されます。

- サーバー名またはクライアント名
 - オペレーティングシステム
 - 構成内のコンピュータの種類
 - 識別子
 - IP アドレス
- 5 必要に応じて変更を加えます。
 - 6 すべてのホストの変更を保存し、ダイアログボックスを閉じるために[OK]をクリックします。

複数のホストのプロパティ状態

複数のホストを選択すると、[ホストプロパティ (Host Properties)] ダイアログボックスでは次の規則が使用されます。

ダイアログボックスのタイトル	ダイアログボックス内のフィールドなどに[複数のエントリ (Multiple Entries)](あるいは同一の意味を持つ言葉)が表示される場合、すべての項目の値には、[選択されたホスト (Selected Host)] フィールドで現在選択されているホストの値が反映されます。 ダイアログボックス内のフィールドなどに[複数のエントリ (Multiple Entries)](あるいは同一の意味を持つ言葉)が表示されていない場合、選択したすべてのホストの設定が組み合わせられ、表示される値が決定されます。
オプションの選択	複数のホストを選択した場合、いずれのオプションも未選択として表示されます。いずれかのオプションを選択すると、選択したすべてのホストで設定が更新されます。各ホストが個別に構成されたままにするには、複数のホストが選択されている間、オプションを選択しないでください。
数値を指定する上向きおよび下向きの矢印ボタン	複数のホストを選択した場合、数値を指定する上向きおよび下向きの矢印ボタンの表示部には何も表示されません。いずれかの値を選択すると、選択したすべてのホストで設定が更新されます。各ホストが個別に構成されたままにするには、複数のホストが選択されている間、オプションを選択しないでください。
チェックボックスの状態	ホストプロパティのチェックボックスは、次のいずれかの状態で表示されます。 ■ チェックされている場合: 選択したすべてのホストでこのプロパティが設定されています。選択したすべてのホストにこのプロパティを設定するには、チェックボックスをチェックします。 ■ チェックが外されている場合: 選択したすべてのホストでこのプロパティが解除されています。選択したすべてのホストでこのプロパティを解除するには、チェックボックスのチェックを外します。 ■ グレー表示でチェックされている場合: 選択したホストでそれぞれ異なるプロパティが選択されています。プロパティを変更しない場合は、チェックボックスをグレー表示のチェックに設定します。

編集フィールドの状態

プロパティに値を指定するテキストフィールドが含まれている場合、フィールドの状態は次のいずれかです。

- 選択したすべてのホストでプロパティに同じ値が設定されている場合、フィールドにはその値が表示されます。
- 選択したすべてのホストでプロパティにそれぞれ異なる値が設定されている場合、フィールドには何も表示されないか、または[<<複数のエントリ>> (<<Multiple Entries>>)]と表示されます。その場合、カーソルをフィールドに移動すると、選択したホストごとに値が異なることを示すメッセージがダイアログボックスの下部に小さく表示されます。

メモ: クラスタ環境では、クラスタの各ノードでホストプロパティを個別に指定する必要があります。

選択したホスト間で設定対象の設定が異なる場合、ダイアログボックスの下部に次の文が表示されます。

この値は、選択されたホストでは異なります (This value is different on the selected hosts)

この通知メッセージは、テキストフィールドの設定が異なる場合に特に効果的です。

選択したホストのオペレーティングシステムが異なる場合、オペレーティングシステム固有の情報は表示されません。

たとえば、Linux クライアントと Windows クライアントを選択します。[Windows クライアント (Windows Client)] プロパティも [UNIX クライアント (UNIX Client)] プロパティも [ホストプロパティ (Host Properties)] に表示されません。選択したすべてのホストが同じオペレーティングシステムの場合、対応するプロパティノードが表示されます。

ホストプロパティのエクスポート

ホストのプロパティをエクスポートするには、次の手順を使います。

ホストのプロパティをエクスポートする方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)] > [マスターサーバー (Master Server)]、[メディアサーバー (Media Servers)]、[クライアント (Clients)] のいずれかを展開します。
- 2 ホストを選択します。複数のホストを選択する場合は、Shift キーを押したまま、別のホストを選択します。

- 3 [ファイル (File)]>[エクスポート (Export)]をクリックします。
- 4 [エクスポート (Export)]ダイアログボックスで、ファイルに名前を付け、それを保存するディレクトリに移動し、[保存 (Save)]をクリックします。

標準のホストプロパティダイアログボックスオプション

次のオプションは、すべてのホストプロパティダイアログボックスで利用可能です。

デフォルト (Defaults)

[デフォルト (Defaults)]をクリックして、現在のダイアログボックス上に表示されるすべてのプロパティをデフォルト値に設定します。

メモ: [ログ (Logging)]プロパティダイアログボックスの[クリティカルプロセスのログ (Logging for critical processes)]オプションを有効にすると、[デフォルト (Defaults)]ボタンをクリックしても[重要なプロセスのログを有効にする (Logging for critical processes)]と[次までログを保持する: GB (Keep logs up to GB)]のオプション設定は変更されません。

複数のホストのログプロパティを変更しているとき、もしその 1 つのホストで[クリティカルプロセスのログ (Logging for critical processes)]が有効になっていれば、[デフォルト (Defaults)]ボタンをクリックしても[クリティカルプロセスのログ (Logging for critical processes)]と[次までログを保持する: GB (Keep logs up to GB)]のオプションはどのホストでも変更されません。

p.165 の「[\[ログ \(Logging\)\]プロパティ](#)」を参照してください。

OK

[OK]をクリックして、[適用 (Apply)]を最後にクリックした時点からのすべての変更を適用します。また、ダイアログボックスが閉じられます。

キャンセル (Cancel)

[キャンセル (Cancel)]をクリックして、最後に変更を適用した時点からの変更を取り消します。

適用 (Apply)

[適用 (Apply)]をクリックして、選択したホストのすべてのプロパティに対する変更を保存します。

ヘルプ (Help)

[ヘルプ (Help)]をクリックして、現在のダイアログボックスに表示されているプロパティの詳細を表示します。

[アクセス制御 (Access Control)]プロパティ

NetBackup の認証と認可を構成するには、NetBackup 管理コンソールの[アクセス制御 (Access Control)]ホストプロパティを使います。このプロパティは、現在選択されているマスターサーバー、メディアサーバー、およびクライアントに適用されます。

次のタブが表示される場合があります。

- [認証ドメイン (Authentication Domain)]タブ
p.68 の「[アクセス制御プロパティの\[認証ドメイン \(Authentication Domain\)\]タブ](#)」を参照してください。
- [認可サービス (Authorization Service)]タブ
p.70 の「[アクセス制御プロパティの\[認可サービス \(Authorization Service\)\]タブ](#)」を参照してください。
- ネットワーク属性 (Network Attributes)
p.71 の「[アクセス制御プロパティの\[ネットワーク属性 \(Network Attributes\)\]タブ](#)」を参照してください。

表示されるタブは選択されたホストがマスターサーバーか、メディアサーバーか、クライアントかによって異なります。

どのタブが選択されているかにかかわらず、[NetBackup Product Authentication and Authorization]プロパティが表示されます。このプロパティによって、ローカルシステムでアクセス制御が使用されるかどうかと、その使用方法が決定します。

[NetBackup Product Authentication and Authorization]プロパティは次のオプションを含んでいます。

表 3-3 [NetBackup Product Authentication and Authorization]プロパティのオプション

オプション	説明
必須 (Required)	ローカルシステムが、NetBackup Product Authentication and Authorization を使用しているリモートシステムからの要求だけを受け入れるように指定します。NetBackup Authentication and Authorization を使用していないリモートシステムからの接続は拒否されます。すべてのシステムが NetBackup 5.0 以上であり、セキュリティを最大にする必要がある場合、[必須 (Required)]を選択します。
禁止 (Prohibited)	ローカルシステムが NetBackup 製品の認証と認可を使うすべてのリモートシステムからの接続を拒否する必要があることを指定します。ネットワークが閉じており、パフォーマンスを最適化する必要がある場合、[禁止 (Prohibited)]を選択します。
自動 (Automatic)	ローカルシステムが、NetBackup Authentication and Authorization を使用するかどうかをリモートシステムとネゴシエートするように指定します。ネットワークに異なるバージョンの NetBackup が混在している場合、[自動 (Automatic)]を選択します。


NetBackup へのアクセスの制御について詳しくは、『[NetBackup セキュリティおよび暗号化ガイド](#)』を参照してください。

アクセス制御プロパティの[認証ドメイン (Authentication Domain)]タブ

[認証ドメイン (Authentication Domain)]タブには、コンピュータが使用する認証ブローカーを決定するプロパティが表示されます。NetBackup Product Authentication and

Authorizationを使用するマスターサーバーでは、1 つ以上の認証ドメインエントリを指定する必要があります。

図 3-2 [認証ドメイン (Authentication Domain)]タブ



メディアサーバーまたはクライアントで認証ドメインが定義されていない場合は、マスターサーバーの認証ドメインが使用されます。

[アクセス制御 (Access Control)]ダイアログボックスの[認証ドメイン (Authentication Domain)]タブには次のプロパティが表示されます。

表 3-4 [認証ドメイン (Authentication Domain)]タブのプロパティ


プロパティ	説明
利用可能なブローカー (Available Brokers)	ブローカーを選択し、次に利用可能なすべての認証ドメインをリストするために[検索 (Find)]をクリックします。
[利用可能な認証ドメイン (Available Authentication Domains)]リスト	利用可能な認証ドメインのリスト。

プロパティ	説明
[追加 (Add)]ボタン	ホストが使用できる認証ドメインを選択して、[追加 (Add)]をクリックします。
[選択した認証ドメイン (Selected Authentication Domains)]リスト	ホストが使うことができるように選択された認証ドメインのリスト。
[削除 (Remove)]ボタン	もはや使わない認証ドメインを選択して、[削除 (Remove)]をクリックします。

アクセス制御プロパティの[認可サービス (Authorization Service)]タブ

[認可サービス (Authorization Service)]タブではローカル NetBackup サーバーが使う認可サービスを指定します。[認可サービス (Authorization Service)]タブは、クライアントのプロパティとしては表示されません。

図 3-3 [認可サービス (Authorization Service)]タブ



[認可サービス (Authorization Service)]タブには、マスターサーバーまたはメディアサーバーに対して設定できる以下のプロパティが含まれます。

表 3-5 [認可サービス (Authorization Service)]プロパティのオプション


オプション	説明
ホスト名 (Host name)	認可サービスのホスト名または IP アドレスを指定します。
認可サービスのポートをカスタマイズする (Customize port of the authorization service)	標準外のポート番号を指定します。[ポート番号のカスタマイズ (Customize the port number)]を選択し、認可サービスのポート番号を入力します。

メモ: このタブをメディアサーバー用に構成してアクセス制御を使用する場合は、認可を行うホストを定義します。

アクセス制御プロパティの[ネットワーク属性 (Network Attributes)]タブ

[ネットワーク属性 (Network Attributes)]タブには、ローカルシステムとの間で NetBackup Product Authentication and Authorization の使用を許可 (または禁止) されているネットワークのリストが表示されます。

図 3-4 [ネットワーク属性 (Network Attributes)]タブ



[アクセス制御 (Access Control)]ダイアログボックスの[ネットワーク属性 (Network Attributes)]タブには次のプロパティが表示されます。

ネットワーク (Networks) [ネットワーク (Networks)]プロパティは、特定のネットワークがローカルシステムとの間で NetBackup の認証と認可を使うことができるかどうかを示します。リストの名前は[アクセス制御 (Access Control)]ダイアログボックスの[NetBackup Product Authentication and Authorization]プロパティが[自動 (Automatic)]か[必須 (Required)]に設定されている場合にのみ関連します。

クライアントでアクセス制御を構成するまで、マスターサーバーの[NetBackup Product Authentication and Authorization]プロパティを [自動 (Automatic)]に設定しておくことをお勧めします。クライアントの構成後、マスターサーバーの[NetBackup Product Authentication and Authorization]プロパティを[必須 (Required)]に変更してください。

メディアサーバーまたはクライアントで NetBackup Product Authentication and Authorization ネットワークが定義されていない場合は、マスターサーバーのネットワークが使用されます。

[追加 (Add)]をクリックすると、ネットワークが[ネットワーク (Network)]リストに追加されます。

[すべてに追加 (Add to All)]をクリックすると、[ネットワーク (Network)]リストで現在選択されているすべてのホストにネットワークが追加されます。

ネットワーク名を選択し、[削除 (Remove)]をクリックして、[ネットワーク (Network)]リストからネットワークを削除します。

[NetBackup Product Authentication and Authorization]プロパティ

このタブの[NetBackup Product Authentication and Authorization]プロパティは、選択したネットワークがアクセス制御を使うかどうか、そしてネットワークがそれをどのように使うかを決定します。

p.67 の「[アクセス制御 (Access Control)]プロパティ」を参照してください。

[ネットワークの追加 (Add Network)]ダイアログボックス

[ネットワークの追加 (Add Network)]ダイアログボックスには次のプロパティが表示されます。

表 3-6 [ネットワークの追加 (Add Network)]ダイアログボックスのプロパティ

プロパティ	説明
ホスト/ドメイン (Host/Domain)	追加するネットワークが、ホスト名であるかドメイン名であるかを指定します。
ホストの詳細 (Host Details)	ネットワークがホストの場合に次の項目のいずれかを入力する必要があることを指定します。 ■ リモートシステムのホスト名。(host.domain.com) ■ リモートシステムの IP アドレス。(10.0.0.29)

プロパティ	説明
ドメインの詳細 (Domain Details)	■ ドメイン名または IP アドレス (Domain Name/IP) ドットの後にリモートシステムのインターネットドメイン名を入力します。(.<i>domain</i>) またはリモートシステムのネットワークの後にドットを指定します。(10.0.0.) ■ ドメインが IP によって指定されている場合は次のいずれかの項目を選択します。 ■ ビット数 (Bit count) マスクをビット数で表記します。1 から 32 までの数値から選択します。 たとえば、192.168.10.10/16 というマスクは、192.168.10.10:255.255.0.0 というサブネットマスクと同じ意味になります。 ■ サブネットマスク (Subnet mask) IP アドレスと同じ形式でサブネットマスクを入力する場合に選択します。

図 3-5 [ネットワークの追加 (Add Network)]ダイアログボックス

The screenshot shows the 'Add Network' dialog box with the following fields and options:


- Host/Domain:** Radio buttons for 'Host Name' (selected) and 'Domain Name'.
- Host Details:** A text field for 'Host Name / IP:'.
- Domain Details:** A text field for 'Domain Name / IP:'.
- Specify network mask (if domain is specified in terms of IP):** A section containing:
 - IP Details:** Radio buttons for 'Bit count' (selected, with a value of 1) and 'Subnet Mask'.
- Buttons:** 'Add', 'Close', and 'Help' at the bottom right.

[Active Directory]ホストプロパティ

NetBackup 管理コンソールの[Active Directory]プロパティは現在選択されている Windows Server 2008 のクライアントのバックアップに適用されます。[Active Directory]プロパティは Active Directory の個別リストアを可能にするバックアップがいかに行われるかを決定します。

p.879 の「[Active Directory の個別リストアを可能にするポリシーの作成](#)」を参照してください。

図 3-6 [Active Directory]ダイアログボックス



[Active Directory]ダイアログボックスには次のプロパティが表示されます。

表 3-7 [Active Directory]ダイアログボックスのプロパティ

プロパティ	説明
Microsoft ボリュームシャドウコピーサービス (VSS) スナップショットプロバイダの使用時は、バックアップ前に一貫性チェックを実行する (Perform consistency check before backup when using Microsoft Volume Shadow Copy Service (VSS) snapshot provider)	データ破損がないかスナップショットを調べます。Microsoft ボリュームシャドウコピーサービス (VSS) が実行するスナップショットにのみ適用されます。 壊れたデータがあり、このオプションが選択されていない場合は、ジョブは失敗します。 p.95 の「[クライアント属性 (Client Attributes)]プロパティの[Windows Open File Backup]タブ」を参照してください。

プロパティ	説明
一貫性チェックに失敗した場合もバックアップを続ける (Continue with backup if consistency check fails)	一貫性チェックが失敗してもバックアップジョブを続行します。 一貫性チェックが失敗してもジョブを続行するにはそれが望ましいことがあります。たとえば、現在の状態のデータベースのバックアップはバックアップを全然行わないよりもよいことがあります。または、ごく小さい問題の場合は、大きいデータベースのバックアップを続行することが望ましいことがあります。

[帯域幅 (Bandwidth)]プロパティ

選択したサーバーの NetBackup クライアントのネットワーク帯域幅制限を指定するには、[帯域幅 (Bandwidth)]プロパティを使います。


メモ: [帯域幅 (Bandwidth)]プロパティは IPv4 ネットワークにのみ適用されます。IPv6 ネットワークを制限するために[帯域幅スロットル (Throttle Bandwidth)]プロパティを使います。

p.252 の「[\[スロットル帯域幅 \(Throttle Bandwidth\)\]プロパティ](#)」を参照してください。

実際の制限は、バックアップ接続のクライアント側で発生します。この機能では、バックアップ中の帯域幅だけが制限されます。デフォルトでは、帯域幅は制限されません。

[帯域幅 (Bandwidth)]プロパティは、現在選択されているマスターサーバーに適用されます。

図 3-7 [帯域幅 (Bandwidth)] ダイアログボックス



[帯域幅 (Bandwidth)] ダイアログボックスのエントリを管理するためには、次のいずれかのボタンを選択します。

追加 (Add) 選択した各クライアントの帯域幅の表にエントリを追加します。

変更 (Change) 選択した各クライアントの帯域幅の表のエントリを変更します。

削除 (Remove) 選択したエントリを帯域幅の表から削除します。

バックアップの開始時に、NetBackup は [帯域幅 (Bandwidth)] ホストプロパティで指定されている帯域幅制限の設定を読み取ります。その後、NetBackup は適切な帯域幅の値を決定してクライアントに渡します。NetBackup は、IP 範囲で現在実行しているジョブの数に基づいて、新しい各ジョブの帯域幅を計算します。開始時にジョブに割り当てられた帯域幅の値は、ジョブが完了するまで変わりません。NetBackup の計算にはローカルバックアップは含まれません。

NetBackup クライアントソフトウェアによって、帯域幅の制限が適用されます。ネットワークにバッファの書き込みが行われる前に、クライアントソフトウェアによって現在の値 (KB/秒) が計算され、必要に応じて転送速度が調整されます。

帯域幅制限の使用上の注意事項と制限

[帯域幅 (Bandwidth)]ダイアログボックスの帯域幅制限の設定にはいくつかの使用上の制限が適用されます。次の表に、制限事項、および考慮が必要になる場合がある特定の動作を示します。

表 3-8 帯域幅制限の使用上の注意事項と制限

クライアントまたは操作	帯域幅制限の動作または制限
■ DataTools SQL-BackTrack ■ DB2 ■ Enterprise-Vault ■ FlashBackup ■ FlashBackup-Windows ■ Lotus-Notes ■ MS-SharePoint ■ MS-SQL-Server ■ NCR-Teradata ■ NDMP ■ SAP ■ Vault	
ローカルバックアップ	サーバーがクライアントでもあり、データがネットワークを介して移動しない場合、帯域幅制限はローカルバックアップには影響しません。
必要な帯域幅の設定	帯域幅の制限はネットワークの最大使用量を制限するもので、必要な帯域幅を示すものではありません。たとえば、あるクライアントの帯域幅の制限を 500 KB/秒に設定する場合、クライアントはその制限範囲内の帯域幅を使用することができます。このクライアントに 500 KB/秒の帯域幅が必要であるという意味ではありません。
実行中のバックアップの作業負荷の分散	帯域幅の制限を使用して、 NetBackup に利用可能な最大のネットワークセグメントを選択させることによって、実行中のバックアップのバックアップ作業負荷を分散することはできません。 NetBackup では、構成された帯域幅の制限に基づいて次のクライアントが選択されることはありません。

[帯域幅 (Bandwidth)]プロパティの[帯域幅の設定の追加 (Add Bandwidth Settings)]ダイアログボックス


[帯域幅の設定の追加 (Add Bandwidth Settings)]と[帯域幅の設定の変更 (Change Bandwidth Settings)]ダイアログボックスは次のプロパティを含んでいます。

開始ホスト (From Host)	このエントリが適用されるクライアントとネットワークの IP アドレス範囲の最初のアドレスを指定します。たとえば、10.1.1.2 です。
終了ホスト (To Host)	このエントリが適用されるクライアントとネットワークの IP アドレス範囲の最後のアドレスを指定します。たとえば、10.1.1.9 です。
帯域幅 (KB/秒) (Bandwidth (KB/Sec))	KB/秒で表される帯域幅の制限を指定します。0 (ゼロ) を指定すると、個々のクライアントまたはこのエントリに設定されている範囲の IP アドレスに対して、制限が無効になります。たとえば、200 は 200 KB/秒を表します。

[ビジー状態のファイルの設定 (Busy File Settings)]プロパティ

NetBackup 管理コンソールの[ビジー状態のファイルの設定 (Busy File Settings)]プロパティは、現在選択されている UNIX クライアントに適用されます。[ビジー状態のファイルの設定 (Busy File Settings)]プロパティは、UNIX クライアントのバックアップ中にビジー状態のファイルが検出された場合の NetBackup の動作を定義します。

図 3-8 [ビジー状態のファイルの設定 (Busy File Settings)]ダイアログボックス



[ビジー状態のファイルの設定 (Busy File Settings)]ダイアログボックスは次のプロパティを含んでいます。

表 3-9 [ビジー状態のファイルの設定 (Busy File Settings)]ダイアログボックスのプロパティ

プロパティ	説明
作業ディレクトリ (Working directory)	ビジー状態のファイルの作業ディレクトリへのパスを指定します。UNIXクライアントでは、ユーザーの \$HOME/bp.conf ファイルに値が存在する場合、その値が優先されます。デフォルトでは、NetBackup によって /usr/openv/netbackup ディレクトリに busy_files ディレクトリが作成されます。
オペレータの電子メールアドレス (Operator's email Address)	操作が[電子メールの送信 (Send email)]に設定されている場合に、ビジー状態のファイルの通知メッセージの受信者を指定します。デフォルトでは、管理者が電子メールを受信します。UNIXクライアントでは、ユーザーの \$HOME/bp.conf ファイルに値が存在する場合、その値が優先されます。デフォルトでは、BUSY_FILE_NOTIFY_USER は bp.conf ファイルには存在しないため、メール受信者は root ユーザーです。

プロパティ	説明
ビジー状態のファイルを処理する (Process busy files)	ホストプロパティの設定に従ってビジー状態のファイルを処理できます。NetBackup では、バックアップ実行中にファイルが変更されたと判断されると、[ビジー状態のファイルの設定 (Busy File Settings)]に従って処理が行われます。デフォルトでは、[ビジー状態のファイルを処理する (Process busy files)]は有効でないため、NetBackup ではビジー状態のファイルは処理されません。 ビジー状態のファイル処理について詳しくは、『NetBackup 管理者ガイド Vol. 2』を参照してください。
[ファイル/ディレクトリ (Files/Directories)]リスト	ビジー状態のファイルの絶対パスおよびファイル名を指定します。ファイル名またはファイル名の一部のパターン一致に、メタ文字 (*、?、[]、[-]) を使用できます。
追加 (Add)	新しいファイルエントリを追加します。ファイルおよびパスを直接入力するか、またはファイルを参照して選択します。
すべてに追加 (Add to All)	現在選択されているすべてのクライアントに新しいファイルエントリを追加します。ファイルおよびパスを直接入力するか、またはファイルを参照して選択します。
削除 (Remove)	選択したファイルを[ファイル/ディレクトリ (Files/Directories)]リストから削除します。
ビジー状態のファイルの処理 (Busy file action)	次のオプションは、ビジー状態のファイルの処理が有効になっている場合に適用される処理を指定します。UNIX クライアントでは、ユーザーの \$HOME/bp.conf ファイルに値が存在する場合、その値が優先されます。 ■ [電子メールの送信 (Send email)]は、[オペレータの電子メールアドレス (Operator's email address)]で指定されたユーザーにビジー状態のファイル通知メッセージを送信します。 ■ [バックアップの再試行 (Retry the backup)]は、指定されたビジー状態のファイルのバックアップを再試行します。[再試行回数 (Retry Count)]の値によって、NetBackup によるバックアップの試行回数が決定します。 ■ [無視 (Ignore)]は、ビジー状態のファイルの処理からビジー状態のファイルを除外します。ファイルのバックアップが行われ、[すべてのログエントリ (All Log Entries)]レポートにビジー状態であったことを示すログエントリが表示されます。
再試行回数 (Retry Count)	バックアップの試行回数を指定します。デフォルトの試行回数は 1 回です。

ホストプロパティでの[ビジー状態のファイルの設定 (Busy File Settings)]の有効化

[ビジー状態のファイルの設定 (Busy File Settings)]ホストプロパティの設定を有効にするには、次の手順を実行します。

[ビジー状態のファイルの設定 (Busy File Settings)]を有効にする方法

- 1 次の場所にある `bpend_notify_busy` スクリプトをコピーします。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/goodies/bpend_notify_busy
```

コピー先のパスは次のとおりです。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/bpend_notify
```


- 2 グループなどが `bpend_notify` を実行できるようにファイルへのアクセス権を設定します。
- 3 ユーザーバックアップスケジュールが指定されたポリシーがビジー状態のファイルバックアップに使用されるように構成します。

このポリシーは、**actions** ファイルの **repeat** オプションによって生成されるバックアップ要求を処理します。ポリシー名は重要です。デフォルトでは、ユーザーバックアップスケジュールが設定されていてバックアップ処理時間帯が表示されているポリシーのうち、最初の利用可能なポリシーが **NetBackup** によってアルファベット順で検索されます。たとえば、**AAA_busy_files** という名前のポリシーは、**B_policy** の前に選択されます。

[クリーンアップ (Clean-up)]プロパティ

NetBackup 管理コンソールの[クリーンアップ (Clean-up)]プロパティは、さまざまなログや未完了のジョブを保持する期間に関連します。[クリーンアップ (Clean-up)]プロパティは、現在選択されているマスターサーバーに適用されます。

図 3-9 [クリーンアップ (Clean-up)] ダイアログボックス



[クリーンアップ (Clean-up)] ダイアログボックスは次のプロパティを含んでいます。

表 3-10 [クリーンアップ (Clean-up)]ダイアログボックスのプロパティ

プロパティ	説明
True Image Restore (TIR) 情報を保持する (Keep true image restoration (TIR) information)	ディスク上に True Image Restore 情報を保持する日数を指定します。指定した日数が経過すると、イメージは削除されます。NetBackup によって True Image Restore 情報が収集されるすべてのポリシーに適用されます。デフォルトは 1 日です。 NetBackup によって True Image Backup が実行される場合、バックアップメディアには次のイメージが格納されます。 ■ バックアップされたファイル ■ True Image Restore 情報 NetBackup はまた、ディスク上の次のディレクトリにも True Image Restore 情報を格納します。 Windows の場合: <pre>install_path\NetBackup\db\images</pre> UNIX の場合: <pre>/usr/opensv/netbackup/db/images</pre> この情報は、このプロパティに指定された日数まで NetBackup によって保持されます。 ディスク上に情報を保持すると、リストアが高速になります。情報がディスクから削除された後に、ユーザーが True Image Restore を要求した場合、NetBackup によってその情報がメディアから取り出されます。ユーザーが認識できる違いは、リストアの合計時間がわずかに増加することだけです。翌日、NetBackup によって追加情報がディスクから削除されます。
リストアジョブを未完了状態から完了状態に変更する (Move restore job from incomplete state to done state)	失敗したリストアジョブを未完了の状態として保持できる日数を示します。この期間が経過すると、ジョブはアクティビティモニターで[完了 (Done)]と表示されます。デフォルトは 7 日です。最大設定は 365 日です。リストアの「チェックポイントから再開」機能が使用されている場合、[リストアの再試行回数 (Restore retries)]プロパティで、失敗したリストアジョブが自動的に再試行されるように設定できます。 p.257 の「ユニバーサル設定 (Universal Settings)」プロパティを参照してください。 p.714 の「リストアジョブでの「チェックポイントから再開」機能」を参照してください。

プロパティ	説明
バックアップジョブを未完了状態から完了状態に変更する (Move backup job from incomplete state to done state)	失敗したバックアップジョブを未完了の状態として保持できる最大時間数を示します。この期間が経過すると、ジョブはアクティビティモニターで[完了 (Done)]と表示されます。設定の最小値は 1 時間です。設定の最大値は 72 時間です。デフォルトは 3 時間です。 実行中のジョブでエラーが発生すると、ジョブは未完了状態になります。未完了状態では、管理者は、エラーの原因となっている状態を修正できます。未完了状態のジョブが正常に完了せずに完了状態に移行した場合、ジョブはエラー状態のままです。 メモ: 再開されたジョブでは同じジョブ ID が再利用されますが、再度実行されたジョブには新しいジョブ ID が割り当てられます。ジョブの詳細では、ジョブが再開または再度実行されたことが示されます。 メモ: このプロパティは、一時停止中のジョブには適用されません。一時停止中のジョブは、ジョブの保持期間に達してイメージが期限切れになる前に手動で再開する必要があります。保持期間がすぎてから一時停止中のジョブを再開してもそのジョブは失敗し、完了状態に移行されます。
イメージのクリーンアップの間隔	イメージのクリーンアップが実行されるまでの最大間隔を指定します。イメージのクリーンアップは、すべての正常なバックアップセッション (つまり、1 つ以上のバックアップが正常に実行されたセッション) の後に実行されます。バックアップセッションがこの最大間隔を超えると、イメージのクリーンアップが開始されます。
カタログクリーンアップの待機時間 (Catalog cleanup wait time)	イメージのクリーンアップが実行されるまでの最小間隔を指定します。前回のイメージのクリーンアップからこの最小間隔が経過しないと、正常なバックアップセッションの後にイメージのクリーンアップは実行されません。

メモ: プロパティ[ログの保持 (Keep logs)]および [Vault ログの保持 (Keep vault logs)] は、[クリーンアップ (Clean-up)]ホストプロパティから[ログ (Logging)]ホストプロパティに移動しました。[ログ (Logging)]プロパティ画面では、これらのプロパティはそれぞれ[ログを保持する日数 (Keep logs for days)]と[Vault ログを保持する日数 (Keep Vault logs for days)]といいます。

p.165 の「[\[ログ \(Logging\)\]プロパティ](#)」を参照してください。

[クライアント名 (Client Name)] プロパティ


NetBackup 管理コンソールの[クライアント名 (Client name)]プロパティでは、選択したクライアントの NetBackup クライアント名を指定します。名前は、クライアントのバックアップを行うポリシーで使用される名前と一致する必要があります。唯一の例外はリダイレクトリストアです。この場合、名前は、ファイルのリストアが行われるクライアントの名前と一致する必要があります。クライアント名は、インストール時に初期設定されます。

ここに入力する名前は、マスターサーバーの[クライアント属性 (Client Attributes)]ダイアログボックスのクライアント名とも一致する必要があります。一致しない場合は、クライアントは自身のバックアップを参照できません。

メモ: ポリシーのクライアント名として IPv6 アドレスを使うと、バックアップが失敗する可能性があります。IPv6 アドレスの代わりにホスト名を指定してください。

p.86 の「[クライアント属性 (Client Attributes)]プロパティ」を参照してください。

図 3-10 [クライアント名 (Client Name)]ダイアログボックス



値が指定されていない場合、NetBackup では次の場所で設定されている名前が使用されます。

- Windows クライアントの場合
コントロールパネルのネットワークアプリケーションで設定された名前。
- UNIX クライアントの場合
hostname コマンドで設定された名前。

この名前は、UNIX クライアント上の `$HOME/bp.conf` ファイルにも追加できます。ただし、この方法による名前の追加は、通常、リダイレクトリストアのためだけに行います。`$HOME/bp.conf` ファイルに値が存在する場合、その値が優先されます。

[クライアント属性 (Client Attributes)]プロパティ

NetBackup 管理コンソールの[クライアント属性 (Client Attributes)]プロパティは、現在選択されているマスターサーバーのクライアントに適用されます。

次の表に示すように上書きされないかぎり、[グローバルクライアント属性 (Global client attributes)]プロパティはすべてのクライアントに適用されます。

表 3-11 [グローバルクライアント属性 (Global client attributes)]グループボックス

属性	説明
クライアントによる参照を許可する (Allow client browse)	リストア対象ファイルの参照をすべてのクライアントに許可します。特定のクライアントに対して、[全般 (General)]タブの[参照およびリストアの許可 (Browse and Restore ability)]オプションが[両方を拒否する (Deny both)]に設定されている場合、この属性は無効になります。
クライアントによるリストアを許可する (Allow client restore)	ファイルのリストアをすべてのクライアントに許可します。[全般 (General)]タブの[参照およびリストアの許可 (Browse and Restore ability)]オプションが[参照のみを許可する (Allow browse only)]または[両方を拒否する (Deny both)]に設定されている場合、この属性は無効になります。

属性	説明
クライアント (Clients)	現在選択されているマスターサーバー上のクライアントデータベース内に存在するクライアントのリストを指定します。[クライアント属性 (Client Attributes)]ダイアログボックスでクライアントプロパティを変更するには、クライアントがクライアントデータベース内に存在する必要があります。 クライアントデータベースは、次に示すディレクトリ内のディレクトリとファイルで構成されます。 Windows の場合: <code>Install_path¥NetBackup¥db¥client</code> UNIX の場合: <code>/usr/opensv/NetBackup/db/client</code> クライアントリストにクライアントが表示されていない場合、[追加 (Add)]をクリックしてクライアントを追加します。クライアントリストからクライアントを削除する場合、そのクライアントを選択して、[削除 (Remove)]をクリックします。 クライアントリストにクライアントが表示されていない場合、[追加 (Add)]をクリックして[クライアントの追加 (Add Client)]ダイアログボックスを表示し、クライアントデータベースにクライアントを追加します。クライアント名をテキストボックスに入力するか、または参照ボタン (...) をクリックしてクライアントを選択します。 p.88 の「[クライアントの追加 (Add Client)]ダイアログボックス」を参照してください。 ここに入力する名前は、その特定のクライアントの[クライアント名 (Client Name)]プロパティと一致している必要があります。一致しない場合は、クライアントは自身のバックアップを参照できません。 p.84 の「[クライアント名 (Client Name)]プロパティ」を参照してください。 動的アドレス割り当て (DHCP) を使用している場合、bpclient コマンドを実行してクライアントをクライアントデータベースに追加します。 ビジー状態のファイル処理について詳しくは、『NetBackup 管理者ガイド Vol. 2』を参照してください。 UNIX の場合、次のディレクトリに存在する bpclient コマンドを使って、クライアントエントリを作成、更新、一覧表示、削除することもできます。 <code>/usr/opensv/netbackup/bin/admincmd</code>
[一般 (General)]タブ	選択した Windows マスターサーバー (クライアント) を構成する方法を指定します。 p.88 の「[クライアント属性 (Client Attributes)]プロパティの[全般 (General)]タブ」を参照してください。
[接続オプション (Connect Options)]タブ	NetBackup サーバーと NetBackup クライアントの間の接続の構成方法を指定します。 p.93 の「[クライアント属性 (Client Attributes)]プロパティの[接続オプション (Connect Options)]タブ」を参照してください。

属性	説明
[Windows Open File Backup] タブ	クライアントが Windows Open File Backup を使うかどうかを指定します。また、スナップショットプロバイダとして [Volume Snapshot Provider] または [ボリュームシャドウコピーサービス (Volume Shadow Copy Service)] のどちらを使用するかも指定します。 p.95 の「[クライアント属性 (Client Attributes)] プロパティの [Windows Open File Backup] タブ」を参照してください。

[クライアントの追加 (Add Client)] ダイアログボックス


データベースにクライアントを追加するには、クライアントの名前を入力するか、またはクライアントを参照して見つけます。[クライアントの追加 (Add Client)] ダイアログボックスには次のプロパティが表示されます。

クライアント名の入力 (Enter client name)	データベースに追加するクライアントの名前を指定します。追加するクライアント名を入力します。
... (参照)	現在のクライアントのリストを見つけ、[コンピュータの参照 (Browse for computer)] ウィンドウにそれらを表示します。データベースに追加するクライアントを選択し、[追加 (Add)] をクリックします。
追加 (Add)	指定されたクライアントをクライアントデータベースに追加します (クライアント名が [クライアント (Clients)] ウィンドウに表示されます)。
閉じる (Close) 	[クライアントの追加 (Add Client)] ダイアログボックスを閉じます。
ヘルプ (Help)	クライアントを追加する方法に関する詳細情報を表示します。

[クライアント属性 (Client Attributes)] プロパティの [全般 (General)] タブ

[全般 (General)] タブのプロパティは、選択した Windows マスターサーバーに適用されます。タブは [クライアント属性 (Client Attributes)] ダイアログボックスに表示されます。

図 3-11 [クライアント属性 (Client Attributes)]ダイアログボックスの[全般 (General)]タブ



[全般 (General)]タブには次のプロパティが表示されます。

表 3-12 [一般 (General)]タブのプロパティ

プロパティ	説明
オフラインの終了期限 (Offline Until)	[全般 (General)]タブで指定されたクライアントをバックアップに使用できないようにします。デフォルトでは、クライアントはオンラインに設定されており、リストされているポリシーに含まれています。 クライアントに対して[オフラインの終了期限 (Offline Until)]が選択されているとき、ジョブはそのクライアントのためにスケジュールされません。クライアントはどのジョブにも含まれないため、そのクライアントのバックアップ状態はリストされません。 [オフラインの終了期限 (Offline Until)]オプションを有効にした後で、クライアントを再びオンラインにする日時を指定してください。デフォルト設定は[無制限 (infinity)] (ロケールの設定に応じて 2038 年 1 月 18 日前後) です。 p.229 の「終了日時が 2038 年を超える保持期間 (ただし、無制限ではない)」を参照してください。 メモ: このプロパティへの変更は監査レポートには表示されません。 クライアントをオフラインにする機能はいくつかの状況で有用です。 p.91 の「オフラインオプションの使用上の注意事項と制限」を参照してください。
データストリームの最大数を設定する (Maximum data streams)	選択されている各クライアントに対して許可される、一度に実行可能なジョブの最大数を指定します。(この値は、複数ストリームが使用されていない場合も、クライアントのジョブ数に適用されます。) この設定を変更するには、[データストリームの最大数を設定する (Maximum data streams)]を選択します。値をスクロールまたは入力します (最大 99)。 [データストリームの最大数を設定する (Maximum data streams)]プロパティには、[1 クライアントあたりの最大ジョブ数 (Maximum jobs per client)]および[ポリシーごとにジョブ数を制限する (Limit jobs per policy)]と次の相互関係があります。 ■ [データストリームの最大数を設定する (Maximum data streams)]プロパティが設定されていない場合は、[1 クライアントあたりの最大ジョブ数 (Maximum jobs per client)]プロパティが[ポリシーごとにジョブ数を制限する (Limit jobs per policy)]プロパティによって示される値のうちいずれか小さい方が限度となります。 ■ [データストリームの最大数を設定する (Maximum data streams)]プロパティが設定されている場合、[1 クライアントあたりの最大ジョブ数 (Maximum jobs per client)]プロパティは無視されます。NetBackup は、[データストリームの最大数を設定する (Maximum data streams)]と[ポリシーごとにジョブ数を制限する (Limit jobs per policy)]の小さい方を使用します。 p.154 の「[グローバル属性 (Global Attributes)]プロパティ」を参照してください。 p.715 の「[ポリシーごとにジョブ数を制限する (Limit jobs per policy)](ポリシー属性)」を参照してください。

プロパティ	説明
参照およびリストアの許可 (Browse and restore ability)	バックアップおよびアーカイブを参照およびリストアするクライアント権限を指定します。[クライアント属性 (Client Attributes)]ダイアログボックスの[一般 (General)]タブでクライアントを選択し、[参照およびリストアの許可 (Browse and restore ability)]プロパティを選択します。 [グローバルクライアント属性 (Global client attribute)]の設定を使用するには、[グローバル設定を使用する (Use global settings)]を選択します。 ■ 選択したクライアントのユーザーに、参照およびリストアを許可するには、[両方を許可する (Allow both)]を選択します。 ■ 選択したクライアントのユーザーに、参照だけを許可する場合は、[参照のみを許可する (Allow browse only)]を選択します。 ■ 選択したクライアントのユーザーに、参照およびリストアを禁止する場合は、[両方を拒否する (Deny both)]を選択します。
自動バックアップへのアクセス権 (Free browse)	クライアントがスケジュールバックアップを表示し、スケジュールバックアップからリストアできるかどうかを指定します。(この設定は、ユーザーバックアップおよびユーザーアーカイブには影響しません。) クライアントにログオンしている Windows 以外の管理者または root 以外のユーザーに許可される権限に適用されます。このプロパティは、バックアップ権限およびリストア権限を持たないユーザーにも適用されます。 Windows の管理者と root ユーザーは、[自動バックアップへのアクセス権 (Free browse)]の設定に関係なく、ユーザーバックアップの場合と同様にスケジュールバックアップの参照とリストアを実行できます。
重複排除 (Deduplication)	NetBackup Data Protection Optimization Option を使っている場合、クライアントに対する重複排除処理を指定します。 クライアント側の重複排除オプションとその処理の説明については、次を参照してください。 p.92 の「重複排除の場所」を参照してください。

オフラインオプションの使用上の注意事項と制限

クライアントをオフラインにする機能はいくつかの状況で有効です。たとえば、計画された停止か保守の場合に、不必要なエラーを管理者が調査するのを避けるために、クライアントシステムをオフラインにすることができます。このオプションは、システムの新しいクライアントを予想するために使うこともできます。この場合、クライアントをポリシーに含め、環境が整って使えるようになるまでオフラインに設定します。

クライアントがオフラインの場合、次の処理が可能です。

表 3-13 オフラインオプションの処理

ジョブまたは操作の形式	処理または制限
クライアントはオフラインであり、ジョブはすでに進行中である	オフラインクライアントは、すべてのジョブに引き続き含まれます。
クライアントはオフラインであり、クライアントがオフラインになる前にジョブの再試行が開始された	ジョブの再試行は通常どおり続行されます。
ストレージライフサイクルポリシーとオフラインクライアントに関連付けられている任意の複製ジョブ	完了するまで引き続き実行されます。
オフラインクライアントの LiveUpdate ジョブ	完了するまで引き続き実行されます。
リストアジョブ	オフラインクライアントに対して実行できます。
ユーザーがオフラインクライアントの手動バックアップを試みる	バックアップは状態コード 1000 の ([クライアントがオフラインです (Client is offline)]) で失敗します。ユーザーは、クライアントが再びオンラインになるまで待つか、クライアントを手動でオンラインにすることができます。この処理は、NetBackup 管理コンソールか bpclient コマンドを使って、手動ジョブを再発行する前に行ってください。
アーカイブバックアップ	オフラインクライアントでは許可されていません。
管理者がジョブを再度実行するか、または再開する	オフラインクライアントでは許可されていません。

注意: マスターサーバーがオフラインの場合、ホットカタログバックアップを実行できません。

重複排除の場所

NetBackup Data Protection Optimization Option を使っている場合、[重複排除 (Deduplication)] プロパティでクライアントに対する重複排除処理を指定します。表 3-14 に、クライアント側の重複排除オプションを示します。

それ自体のデータおよびマスターサーバーを重複排除するクライアントは、同じ名前を使ってストレージサーバーを解決する必要があります。名前は、NetBackup 重複排除エンジンのクレデンシヤルを作成したホスト名である必要があります。同じ名前を使わないと、バックアップが失敗します。一部の環境では、クライアントとマスターサーバーがストレージサーバーに同じ名前を使うように慎重に構成する必要がある場合があります。そのような環境の中には、VLAN へのタグ付けを使う環境や、マルチホームホストを使う環境などがあります。

NetBackup のクライアント側の重複排除では、以下はサポートされません。

- **NetBackup** バックアップポリシーで構成されるジョブごとの複数コピー。複数のコピーを指定するジョブでは、バックアップイメージはストレージサーバーに送信され、そこで重複排除することができます。
- **NDMP** ホスト。NDMP ホストにクライアント側の重複排除を使うとバックアップジョブは失敗します。

表 3-14 クライアント側の重複排除オプション

オプション	説明
常にメディアサーバーを使用 (Always use the media server) (デフォルト)	メディアサーバー上のデータを常に重複排除します。デフォルトのオプションです。 次のいずれかに該当する場合、ジョブは失敗します。 ■ ストレージサーバーの重複排除サービスが無効である。 ■ 重複排除プールが停止しています。
クライアント側の重複排除を優先して使用 (Prefer to use client-side deduplication)	クライアント上のデータを重複排除してから、ストレージサーバーに直接送信します。 NetBackup は、まずストレージサーバーがアクティブかどうかを判断します。アクティブな場合、クライアントはバックアップデータの重複を排除し、ディスクに書き込むストレージサーバーにそのデータを送信します。アクティブでない場合、クライアントはデータの重複を排除するメディアサーバーにバックアップデータを送信します。
常にクライアント側の重複排除を使用 (Always use client-side deduplication)	クライアント上のバックアップデータを常に重複排除してから、ストレージサーバーに直接送信します。 ジョブが失敗しても、NetBackup はジョブを再試行しません。

バックアップポリシーの[クライアント側の重複排除を使用する (Prefer to use client-side deduplication)]または[常にクライアント側の重複排除を使用する (Always use client-side deduplication)]ホストプロパティを上書きできます。


p.739 の「[クライアント側の重複排除を無効化する (Disable client-side deduplication)] (ポリシー属性)」を参照してください。

クライアントの重複排除に関する詳細については、『**NetBackup 重複排除**』にあります。

[クライアント属性 (Client Attributes)]プロパティの[接続オプション (Connect Options)]タブ

[接続オプション (Connect Options)]タブのプロパティでは、**NetBackup** サーバーから **NetBackup** クライアントへの接続方法を示します。タブは[クライアント属性 (Client Attributes)]ダイアログボックスに表示されます。

図 3-12 [クライアント属性 (Client Attributes)]ダイアログボックスの[接続オプション (Connect Options)]タブ



[接続オプション (Connect Options)]タブには次のオプションが表示されます。

表 3-15 [接続オプション (Connect Options)]タブのプロパティ

プロパティ	説明
BPCD コネクトバック (BPCD connect back)	デーモンが NetBackup Client デーモン (BPCD) にコネクトバックする方法を指定し、次のオプションを含みます。 ■ デフォルト接続オプションを使用 (Use default connect options) クライアントの NetBackup サーバーの[ファイアウォール (Firewall)]ホストプロパティに定義されている値を使用します。 p.146 の「[ファイアウォール (Firewall)]プロパティ」を参照してください。 ■ ランダムポート (Random port) 許容範囲の空きポートから、NetBackup によってランダムに 1 つのポートが選択され、レガシーコネクトバック方式が実行されます。 ■ VNETD ポート (VNETD port) コネクトバック方式で vnetd ポート番号を使用します。


プロパティ	説明
ポート (Ports)	選択されたクライアントがサーバーに接続するために使用する方法を指定します。次のオプションを含んでいます。 ■ デフォルト接続オプションを使用 (Use default connect options) クライアントの NetBackup サーバーの[ファイアウォール (Firewall)]ホストプロパティに定義されている値を使用します。 p.146 の「[ファイアウォール (Firewall)]プロパティ」を参照してください。 ■ 予約済みポート (Reserved port) 予約済みのポート番号を使用します。 ■ 予約されていないポート (Non-reserved port) 予約されていないポート番号を使用します。
デーモン接続ポート (Daemon connection port)	選択されたクライアントがサーバーに接続するために使用する方法を指定します。次のオプションが含まれます。 ■ デフォルト接続オプションを使用 (Use default connect options) クライアントの NetBackup サーバーの[ファイアウォール (Firewall)]ホストプロパティに定義されている値を使用します。 ■ 自動 (Automatic) 可能な場合は、vnetdを使用してサーバー上のデーモンに接続します。デーモンが vnetd を使用できない場合、接続にはデーモンのレガシーポート番号が使用されます。 ■ VNETD のみ (VNETD only) vnetd だけを使用してサーバー上のデーモンに接続します。ファイアウォールの規則によって、レガシーポート番号を使用したサーバー接続が禁止されている場合、このオプションをチェックします。 選択すると、[BPCD コネクトバック (BPCD connect back)]設定を適用できなくなります。 また、選択した値に関係なく、[ポート (Ports)]設定には[予約されていないポート (Non-reserved port)]が使われます。 ■ デーモンポートのみ (Daemon port only) レガシーポート番号だけを使用してサーバー上のデーモンに接続します。 このオプションは NetBackup 7.0 以前のバージョンへの接続にのみ影響します。 NetBackup 7.0.1 以降への接続の場合は、veritas_pbx ポートが使われます。 ■ p.216 の「[耐性ネットワーク (Resilient Network)]プロパティ」を参照してください。

[クライアント属性 (Client Attributes)]プロパティの[Windows Open File Backup]タブ

NetBackup 管理コンソールの[Windows Open File Backup]プロパティでは、クライアントが **Windows Open File Backup** を使用するかどうかを指定します。また、このプロパティでは、スナップショットプロバイダとして **Volume Snapshot Provider** またはボリュームシャドウコピーサービスのどちらを使用するかも指定します。

スナップショットはソースボリュームの特定時点でのビューです。NetBackupはバックアップジョブの間にビジー状態かアクティブ状態のファイルにアクセスするのにスナップショットを使います。スナップショットプロバイダを使用しない場合、使用中のファイルにアクセスしてバックアップすることはできません。

図 3-13 [クライアント属性 (Client Attributes)]ダイアログボックスの[Windows Open File Backup]タブ



[Windows Open File Backup]タブには次のオプションが表示されます。

表 3-16 [Windows Open File Backup] タブのプロパティ

プロパティ	説明
追加 (Add)	[Windows Open File Backup] タブでデフォルトの設定を変更する場合にのみ、NetBackup クライアントを追加します。 デフォルトでは、クライアントは[クライアント属性 (Client Attributes)] ダイアログボックスに表示されません。サーバーはすべての Windows クライアントに対して Windows Open File Backup の次のデフォルトを使います。 ■ Windows Open File Backup はクライアントで有効になっています。 ■ Microsoft ボリュームシャドウコピーサービス (VSS) は NetBackup 7.0 クライアントで使用します。 p.100 の「Windows Open File Backup を使う旧バージョンとアップグレード済みのクライアント」を参照してください。 ■ スナップショットは、一度にすべてのドライブ ([グローバルドライブのスナップショット (Global drive snapshot)]) でとられるのではなく、ドライブごと ([各ドライブのスナップショット (Individual drive snapshot)]) にとられます。 ■ エラー発生時には、スナップショットは終了されます ([エラー発生時にバックアップを中止する (Abort backup on error)])。
削除 (Remove)	リストからクライアントを削除する場合は、そのクライアントを選択して[削除 (Delete)]をクリックします。
Windows Open File Backup を有効にする (Enable Windows Open File Backups)	選択したクライアントで Windows Open File Backups を使うことを指定します。デフォルトのプロパティ設定を変更する場合だけ、リストにクライアントを追加します。 Microsoft 社の分散ファイルシステムレプリケーション (DFS-R) サーバーでは、[Windows Open File Backups を有効にする (Enable Windows Open File Backups)]を選択します。Snapshot Provider はボリュームシャドウコピーサービスである必要があります。 p.691 の「Microsoft 社 DFS-R バックアップについて」を参照してください。 このオプションは、Snapshot Client のライセンス取得時に利用できる[スナップショットバックアップを実行する (Perform snapshot backups)]ポリシーオプションから独立して機能します。 クライアントが含まれているポリシーで[スナップショットバックアップを実行する (Perform snapshot backups)]ポリシーオプションが無効になっていて、かつスナップショットが不要な場合、そのクライアントに対して[このクライアントに対して Windows Open File Backups を有効にする (Enable Windows Open File Backups for this client)]プロパティも無効にする必要があります。両方のオプションが無効になっていないと、管理者の意図に反してスナップショットが作成されます。 詳しくは、『NetBackup Snapshot Client 管理者ガイド』を参照してください。

プロパティ	説明
スナップショットプロバイダ (Snapshot Provider)	選択したクライアントのスナップショットプロバイダを選択します。 ■ Veritas Volume Snapshot Provider (VSP) を使用する (Use Veritas Volume Snapshot Provider (VSP)) このオプションは Veritas VSP をスナップショットプロバイダとして使うことを指定します。VSP は Windows 2000 クライアントに必要で、6.x Windows 2003 クライアントでも使うことができます。 ■ Microsoft ボリュームシャドウコピーサービス (VSS) を使用する (Use Microsoft Volume Shadow Copy Service (VSS)) このオプションは、選択したクライアントのボリュームと論理ドライブのボリュームスナップショットを作成するために Microsoft VSS を使うように指定します。 VSS は、Microsoft VSS 構成ダイアログボックスで構成します。 VSS 使用時の Active Directory 個別リストアの実行方法について詳しくは、次のトピックを参照してください。 p.73 の「[Active Directory]ホストプロパティ」を参照してください。 Microsoft 社の分散ファイルシステムレプリケーションサーバー (DFSR) では、[Microsoft ボリュームシャドウコピーサービス (VSS) を使用する (Use Microsoft Volume Shadow Copy Service (VSS))]を選択します。 p.691 の「Microsoft 社 DSFR バックアップについて」を参照してください。

プロパティ	説明
スナップショットの使用方 法 (Snapshot usage)	選択したクライアントのスナップショットを作成する方法を選択します。 ■ 各ドライブのスナップショット (Individual drive snapshot) 各ドライブのスナップショットをとるように指定します (デフォルト)。このプロパティを有効にすると、スナップショットの作成およびファイルのバックアップは、ボリュームごとに順次行われます。たとえば、ドライブ C とドライブ D のバックアップを行うと想定します。 [各ドライブのスナップショット (Individual drive snapshot)]プロパティを選択した場合、NetBackup はドライブ C のスナップショットをとり、ドライブのバックアップを行った後、スナップショットを破棄します。次に、ドライブ D のスナップショットをとり、ドライブのバックアップを行った後、スナップショットを破棄します。 ボリュームスナップショットは、同時に 1 台のドライブだけで有効で、これはどのドライブのバックアップが行われるかによって異なります。このモードは、異なるドライブに存在するファイル間の関連を保持する必要がない場合に有効です。 [グローバルドライブのスナップショット (Global drive snapshot)]プロパティが有効になっており、バックアップ対象のボリュームのスナップショットがすべて一度にとられる場合に、スナップショットの作成が失敗するときにも、この構成を使用できます。デフォルトでは、[各ドライブのスナップショット (Individual drive snapshot)]は、Windows Open File Backup オプションを使用し、複数ストリームが許可されていないすべてのバックアップで有効になっています。 ■ グローバルドライブのスナップショット (Global drive snapshot) グローバルドライブのスナップショットをとるように指定します。バックアップジョブ (複数ストリームのバックアップの場合はストリームグループ) でスナップショットが必要なすべてのボリュームで、スナップショットが一度にとられます。 たとえば、ドライブ C とドライブ D のバックアップを行うと想定します。 この場合、NetBackup は C と D のスナップショットをとります。次に、NetBackup ドライブ C のバックアップを行い、ドライブ D のバックアップを行います。 その後、NetBackup は C と D のスナップショットを破棄します。 このプロパティを指定すると、異なるボリュームのファイル間でファイルの一貫性が保持されます。バックアップに含まれるすべてのボリュームについて、ある特定の時点にとられた同じスナップショットがバックアップに使用されます。 メモ: [各ドライブのスナップショット (Individual drive snapshot)]プロパティおよび[グローバルドライブのスナップショット (Global drive snapshot)]プロパティは、Windows Open File Backup を使用し、複数ストリームが許可されていないバックアップだけに適用されます。すべての複数ストリームバックアップジョブでは、複数ストリームポリシー内のボリューム用に同じボリュームスナップショットが共有されます。また、ボリュームスナップショットはグローバル方式でとられます。

プロパティ	説明
スナップショットのエラー制御 (Snapshot error control)	処理中にエラーが発生した場合に NetBackup が従う処理についての指示を選択します。 ■ エラー発生時にバックアップを中止する (Abort backup on error) スナップショットの作成後、およびそのスナップショットを使用して、ファイルシステム上の開いた状態のファイルまたは使用中のファイルをバックアップしているときに、スナップショット関連の問題が発生してバックアップが失敗した場合、バックアップを中断するように指定します。 スナップショット作成後、そのスナップショットを使用したバックアップの実行中に発生する問題の最も一般的な原因は、キャッシュ容量の不足です。[エラー発生時にバックアップを中止する (Abort backup on error)]プロパティをチェックすると (デフォルト)、バックアップでスナップショットの問題が検出された場合に、スナップショットエラー状態でバックアップジョブが中断されます。 このプロパティは、スナップショットの作成には適用されません。バックアップジョブに対してスナップショットが正常に作成されたかどうかに関係なく、バックアップジョブは続行されます。[エラー発生時にバックアップを中止する (Abort backup on error)]プロパティは、スナップショットが正常に作成され、バックアップジョブによって使用されているときにスナップショットエラーが発生した場合にだけ適用されます。 ■ スナップショットを無効にしてバックアップを続行する (Disable snapshot and continue) バックアップ中にスナップショットが無効になった場合に、バックアップのボリュームスナップショットを破棄するように指定します。バックアップは、Windows Open File Backup を無効にして続行されます。 バックアップ中に問題が発生したファイルは、バックアップジョブによってバックアップされていない可能性があります。このようなファイルはリストアできない場合があります。 メモ: 通常、ボリュームスナップショットに割り当てられたキャッシュ容量が不十分な場合、バックアップの実行中にボリュームスナップショットが無効になります。Windows Open File Backup スナップショットプロバイダのキャッシュ容量を再構成し、クライアントに最適な構成を行ってください。

Windows Open File Backup を使う旧バージョンとアップグレード済みのクライアント

次の表にクライアントバージョンとスナップショットプロバイダの設定に基づいて想定される Open File Backup の動作を示します。

表 3-17 7.x 環境でのクライアントのスナップショットプロバイダの動作


クライアントのバージョン	スナップショットプロバイダの設定	動作
6.x	Veritas VSP (6.5 のデフォルト設定)	Veritas VSP は Open File Backup で使われます。
6.x	Veritas VSP	Veritas VSP は Open File Backup で使われます。

クライアント のバージョン	スナップショットプロバイ ダの設定	動作
6.x	Windows VSS	Windows VSS は Open File Backup で使われます。
7.x	Windows VSS (7.0 のデフォルト設定)	Open File Backup での VSS の使用は、7.x の新しいデフォルトの動作です。
7.x	Veritas VSP	Veritas VSP が示されても、Windows VSS が Open File Backup で使用され ます。 アップグレード済みクライアントの場合: ■ VSP を使用していて、7.0 にアップグレードされた 6.x クライアントの場合: VSP 設定は無視され、VSS スナップショットが自動的に実装されます。 ■ 6.x VSS ユーザーの場合: VSS を有効にするためにクライアント属性エントリを作成する必要はなくなり ました。VSS は NetBackup 7.0 Windows クライアントで利用可能な唯一の スナップショットプロバイダです。
7.x	Windows VSS	Windows VSS は Open File Backup で使われます。

UNIX クライアントの [クライアントの設定 (Client Settings)] プロパティ

NetBackup 管理コンソールの UNIX の [クライアントの設定 (Client Settings)] プロパティは、現在選択されている、UNIX プラットフォームで実行されている NetBackup クライアントに適用されます。

図 3-14 [クライアントの設定 (Client Settings)]ダイアログボックス (UNIX)



UNIX の[クライアントの設定 (Client Settings)]ダイアログボックスは、次のプロパティを含んでいます。

表 3-18 UNIX の[クライアントの設定 (Client Settings)]ダイアログボックスのプロパティ

プロパティ	説明
ロックされたファイルに対する処理 (Locked file action)	ファイルモードで強制ロックが有効になっているファイルのバックアップを行う場合の、NetBackup の処理を指定します。 次のオプションのいずれかを選択します。 ■ 待機 (Wait) デフォルトでは、NetBackup はファイルのロックが解除されるまで待機します。待機時間が、マスターサーバーで構成されている[クライアントの読み込みタイムアウト (Client read timeout)]ホストプロパティを超えると、バックアップは失敗し、状態コード 41 が表示されます。 p.254 の「[タイムアウト (Timeouts)]プロパティ」を参照してください。 ■ スキップ (Skip) NetBackup は他のプロセスによって強制ロックが設定されているファイルがスキップされます。ファイルをスキップする必要がある場合、メッセージがログに書き込まれます。
ユーザー主導バックアップ、アーカイブおよびリストアの状態を保持 (Keep status of user-directed backups, archives, and restores)	進捗レポートが削除されるまでに保持される日数を指定します。デフォルトは 3 日間です。最小値は 0 (ゼロ) です。最大値は 9,999 日です。 ユーザー主導の操作のログは、クライアントシステムの次のディレクトリに格納されます。 <code>install_path¥NetBackup¥logs¥user_ops¥ loginID¥logs</code>
ファイルのアクセス時刻をバックアップ前の値にリセット (Reset file access time to the value before backup)	ファイルのアクセス時刻 (atime) にバックアップ時刻を表示することを指定します。デフォルトでは、NetBackup によってアクセス時刻がバックアップ前の値にリセットされ、アクセス時刻が保持されます。 メモ: この設定は、ファイルのアクセス時刻を検証するソフトウェアおよび管理スクリプトに影響します。
ファイル圧縮に使用するメモリのサイズ (MB) (Megabytes of memory to use for file compression)	バックアップの実行中にファイルを圧縮する場合に、クライアント上で利用可能なメモリの量を指定します。圧縮を選択している場合、クライアントソフトウェアでは、この値を使用して圧縮テーブルに必要なメモリ領域が判断されます。コードを圧縮するのに利用可能なメモリを増やすと、圧縮率が高くなり、コンピュータのリソース消費率も高くなります。他のプロセスにもメモリが必要な場合は、過剰なスワッピングを回避するために、コンピュータに搭載されている実際の物理メモリの半分の値を使います。 デフォルトは 0 (ゼロ) です。このデフォルトは適切であるため、問題が発生した場合にのみ変更します。

プロパティ	説明
増分バックアップに VxFS ファイル変更ログを使用する (Use VxFS File Change Log for incremental backups)	NetBackup が VxFS クライアントでファイル変更ログを使用するかどうかを指定します。 デフォルトでは、使用されません。 p.104 の「増分バックアップに VxFS ファイル変更ログを使用する (VxFS File Change Log for incremental backups)」プロパティを参照してください。
スナップショットのデフォルトのキャッシュデバイスパス (Default cache device path for snapshots)	詳しくは、『NetBackup Snapshot Client 管理者ガイド』を参照してください。
[次の文字列で終了するファイルは圧縮しない (Do not compress files ending with)]リスト	bp.conf ファイルへの COMPRESS_SUFFIX =.suffix オプションの追加に対応します。 ファイル拡張子のリストを指定します。これらの拡張子が付いたファイルはすでに圧縮形式になっている可能性があるため、バックアップの実行中、NetBackup によってこれらのファイルは圧縮されません。 これらの拡張子の指定にワイルドカードは使用しないでください。たとえば、.A1 は指定できますが、.A* や .A[1-9] は指定できません。 すでに圧縮済みのファイルを再び圧縮すると、サイズがわずかに大きくなります。UNIX クライアント上に固有のファイル拡張子が付いた圧縮済みのファイルが存在する場合、その拡張子をリストに追加して圧縮からエクスクルードします。
追加 (Add)	圧縮しないファイル拡張子のリストに、ファイル拡張子を追加します。[追加 (Add)]をクリックして、[ファイルの終了 (File Endings)]ダイアログボックスでファイルの拡張子を入力します。複数のファイルの拡張子を追加する場合、ファイルの拡張子を区切るには、カンマまたは空白を使用します。[追加 (Add)]をクリックしてリストに拡張子を追加し、次に[閉じる (Close)]をクリックしてダイアログボックスを閉じます。
すべてに追加 (Add to All)	圧縮しないファイル拡張子をすべてのクライアントのリストに追加します。すべてのクライアントのリストにファイルの拡張子を追加するには、[クライアントの設定 (Client Settings)]ホストプロパティのリストから拡張子を選択し、次に[すべてに追加 (Add to All)]ボタンをクリックします。
削除 (Remove)	リストからファイル拡張子を削除します。名前を削除するには、ボックスに名前を入力するか、または参照ボタン (...) をクリックしてファイルの拡張子を選択します。名前を区切るには、カンマまたは空白を使用します。

[増分バックアップに VxFS ファイル変更ログを使用する (VxFS File Change Log for incremental backups)]プロパティ

[増分バックアップに VxFS ファイル変更ログを使用する (Use VxFS file change log for incremental backups)]プロパティは、VxFS ファイルシステムが FCL をサポートするすべてのプラットフォームとバージョンでサポートされます。

次の VxFS ファイルシステムは FCL をサポートします。

- VxFS 4.1 以降を実行している Solaris SPARC プラットフォーム
- VxFS 5.0 以降を実行している AIX
- VxFS 5.0 以降を実行している HP 11.23
- VxFS 4.1 以降を実行している Linux

ファイル変更ログ (FCL) は、ファイルシステムのファイルおよびディレクトリへの変更のトラッキングを行います。変更には、ファイル作成、リンク、リンク解除、ファイル名の変更、データの追加、データの上書き、データの切り捨て、拡張属性の変更、データの破損、ファイルプロパティの更新などが含まれます。

NetBackup では、FCL を使用して、どのファイルを増分バックアップに選択するとファイルシステムでの不要な処理を省略できるかを判断できます。各クライアントに保存されている FCL 情報には、各バックアップのバックアップ形式、FCL オフセットおよびタイムスタンプが含まれます。

このプロパティを使用して効果があるかどうかは、主に、ファイルシステムのサイズに対するファイルシステムの変更の数に依存します。増分バックアップのパフォーマンスに対する影響は、ファイルシステムのサイズおよび使用状況によって大幅に異なります。

たとえば、サイズが非常に大きく、比較的変更の少ないファイルシステム上のクライアントに対して、このプロパティを有効にします。ポリシーは、FCL を読み込むだけでクライアントでバックアップする必要があるオブジェクトを判断できるため、クライアントの増分バックアップのほうがより早く完了する可能性があります。

1 つのファイルに対して多くの変更が加えられた場合、または多くのファイルに対して複数の変更が加えられた場合、時間はあまり短縮されない可能性があります。

p.826 の「[\[バックアップ対象 \(Backup Selections\)\]タブ](#)」を参照してください。

[増分バックアップに VxFS ファイル変更ログを使用する (Use VxFS file change log for incremental backups)]プロパティが動作するには、次の条件が満たされている必要があります。

- NetBackup で FCL を使用するすべてのクライアントで、[増分バックアップに VxFS ファイル変更ログを使用する (Use VxFS File Change Log for incremental backups)]プロパティが有効である。
- VxFS クライアントで FCL が有効である。
VxFS クライアントで FCL を有効にする方法については、『[Veritas File System 管理者ガイド](#)』を参照してください。
- 最初の完全バックアップ時に、クライアントで[増分バックアップに VxFS ファイル変更ログを使用する (Use VxFS file change log for incremental backups)]プロパティが有効である。後続の増分バックアップを同期化するには、この完全バックアップが必要である。

- ポリシーのバックアップ対象リストに VxFS マウントポイントが次のいずれかの方法で指定されている。
 - ALL_LOCAL_DRIVES を指定する。
 - 実際の VxFS マウントポイントを指定する。
 - [クロスマウントポイント (Cross mount points)]を有効にした状態で、VxFS マウントポイントより上位のディレクトリを指定する。

p.723 の「[クロスマウントポイント (Cross mount points)] (ポリシー属性)」を参照してください。

ポリシーで[True Image Restore 情報を収集する (Collect true image restore information)]が有効になっている場合、または[True Image Restore 情報を収集する (Collect true image restore information)]とともに[移動検出を行う (with move detection)]を選択している場合、クライアントの[増分バックアップに VxFS ファイル変更ログを使用する (Use VxFS file change log for incremental backups)]プロパティは無視されます。

次の表は、VxFS ファイル変更ログ機能で利用可能な追加オプションについて説明しています。


表 3-19 VxFS ファイル変更ログ機能のオプション

オプション	説明
アクティビティモニターのメッセージ	バックアップ中にファイル変更ログが使用されていることを示す次のメッセージが表示されます。 Using VxFS File Change Log for backup of <i>pathname</i> 完全バックアップと増分バックアップが同期化されていない場合にもメッセージが表示されます。
データファイルと FCL の同期状態の保持	このプロパティが機能するには、データファイルと FCL が同期化されている必要があります。データファイルと FCL の同期状態を保持するために、VxFS クライアント上で FCL の有効と無効を切り替えないでください。 メモ: FCL の処理中にエラーが発生した場合、NetBackup では、通常のファイルシステムのスキャンに切り替えられます。切り替えが行われると、アクティビティモニターに表示されます。
VxFS の管理	FCL を管理するための追加の VxFS コマンドについては、『Veritas File Systemm 管理者ガイド』を参照してください。

Windows クライアントの [クライアントの設定 (Client Settings)] プロパティ

Windows の [クライアントの設定 (Client Settings)] プロパティは、現在選択されている Windows クライアントに適用されます。

図 3-15 Windows の [クライアントの設定 (Client Settings)] ダイアログボックス



Windows クライアントの [クライアントの設定 (Client Settings)] ダイアログボックスには次のプロパティが含まれます。

表 3-20 Windows の [クライアントの設定 (Client Settings)] プロパティ

プロパティ	説明
一般レベル (General level)	bpnetd、bbpkar、tar、nbwin のログを有効にします。ログレベルを高くすると、書き込まれる情報が増加します。デフォルトは 0 (ゼロ) です。

プロパティ	説明
TCP レベル (TCP level)	TCP のログを有効にします。 次の利用可能なログレベルのいずれかまでスクロールします。 ■ 0 追加ログなし (デフォルト) ■ 1 基本 TCP/IP 関数のログ ■ 2 すべての TCP/IP 関数 (読み込みおよび書き込み要求を含む) のログ ■ 3 各読み込みまたは書き込みバッファの内容のログ メモ: [TCP レベル (TCP level)]を 2 または 3 に設定すると、状態レポートのサイズが非常に大きくなります。バックアップおよびリストア処理の速度が低下する場合もあります。
アーカイブビットを消去するまでの待機時間 (Wait time before clearing archive bit)	クライアントが、差分増分バックアップのアーカイブビットを消去するまでに待機する時間を指定します。設定可能な最小値は、300 秒 (デフォルト) です。クライアントは、バックアップが正常に終了したことがサーバーから通知されるまで待機します。この時間内にサーバーからの応答がない場合、アーカイブビットは消去されません。 このオプションは、差分増分バックアップだけに適用されます。累積増分バックアップでは、アーカイブビットが消去されません。
変更ジャーナルを使用 (Use Change Journal)	メモ: [変更ジャーナルを使用 (Use Change Journal)]オプションは Windows クライアントだけに適用されます。 このオプションは、[アクセラレータを使用する (Use accelerator)]ポリシーの属性と[アクセラレータによって強制される再スキャン (Accelerator forced rescan)]スケジュール属性とともに機能します。 p.744 の「アクセラレータおよび Windows の変更ジャーナル」を参照してください。 p.741 の「[アクセラレータを使用する (Use accelerator)](ポリシー属性)」を参照してください。 p.783 の「[アクセラレータ強制再スキャン (Accelerator forced rescan)]オプション (スケジュールの属性)」を参照してください。
タイムスタンプベース (Based on timestamp)	ファイルが最後に変更された日付に基づいて、ファイルがバックアップに選択されるよう指定します。[増分バックアップで変更ジャーナルを使用する (Use change journal)]を選択すると、[タイムスタンプベース (Based on timestamp)]が自動的に選択されます。

プロパティ	説明
アーカイブビットベース (Based on archive bit)	アーカイブビットが設定されているファイルだけを NetBackup が増分バックアップに含めるように指定します。システムは、ファイルが変更された場合にこのアーカイブビットを設定します。このビットは、通常、NetBackup によって消去されるまで設定されたままになります。 完全バックアップでは、アーカイブビットは常に消去されます。差分増分バックアップでは、ファイルのバックアップが正常に行われると、アーカイブビットが消去されます。差分増分バックアップは、[アーカイブビットを消去するまでの待機時間 (Wait time before clearing archive bit)]プロパティで指定した時間 (秒) 内に行われる必要があります。累積増分バックアップまたはユーザーバックアップでは、アーカイブビットは影響を受けません。 このプロパティを無効にすると、最後のバックアップ以降にタイムスタンプが変更されたファイルだけが増分バックアップに含まれます。差分増分バックアップでは、タイムスタンプが、最後の完全バックアップまたは増分バックアップのタイムスタンプと比較されます。累積増分バックアップでは、タイムスタンプが、最後の完全バックアップのタイムスタンプと比較されます。 ファイルをインストールしたり、他のコンピュータからコピーした場合、新しいファイルでも元のタイムスタンプが保持されます。ファイルの元の日付が、このコンピュータの最後のバックアップ日付より古い場合、新しいファイルのバックアップは次の完全バックアップまで行われません。 メモ: アーカイブビットに基づいて増分バックアップを行う場合、同じ Windows ポリシー内で、差分増分バックアップと累積増分バックアップの組み合わせを使わないことをお勧めします。
オーバーラップ時間 (Time overlap)	日付を基準としたバックアップを使用している場合に、増分バックアップの日付範囲に追加する時間 (分) を指定します。この値を設定すると、NetBackup クライアントとサーバー間のクロックスピードの差を補正できます。デフォルトは 60 分です。 この値は、アーカイブビットを使用した増分バックアップやフォルダの作成日時の検証の際に使用されます。この比較は、日付を基準としたバックアップと同様に、アーカイブビットに基づくバックアップでも行われます。
通信バッファサイズ (Communications buffer size)	NetBackup サーバーとクライアント間のデータ転送に NetBackup が使う TCP/IP バッファのサイズを KB 単位で指定します。たとえば、バッファサイズを 10 KB にするには 10 を指定します。設定可能な最小値は 2 で、設定可能な最大値はありません。デフォルトは 128 KB です。
ユーザー主導のタイムアウト (User directed timeouts)	ユーザーがバックアップまたはリストアを要求してからその操作が開始されるまでの時間を秒数で指定します。ここで指定した時間内に操作が開始されないと、その操作は行われません。 このプロパティには最小値および最大値の制限はありません。デフォルトは 60 秒です。

プロパティ	説明
サーバーに対するエラーメッセージの最大数 (Maximum error messages for server)	NetBackup クライアントから NetBackup サーバーに同じエラーメッセージを送信できる回数を定義します。たとえば、あるファイルのアーカイブビットをリセットできない場合、このプロパティによってサーバー上のログに表示されるエラーメッセージの回数が制限されます。デフォルトは 10 です。
ユーザー主導バックアップ、アーカイブおよびリストアの状態を保持 (Keep status of user-directed backups, archives, and restores)	NetBackup によって自動的に削除されるまでに進捗レポートがシステムに保持される日数を指定します。デフォルトは 3 日間です。
リストアするバックアップイメージのデフォルト検索を実行する (Perform default search for restore)	NetBackup にバックアップイメージのデフォルトの範囲を自動的に検索するように指示します。[リストア (Restore)] ウィンドウが開いている場合は常に、バックアップが行われたフォルダおよびファイルが表示されます。 [リストアするバックアップイメージのデフォルト検索を実行する (Perform default search for restore)] チェックボックスのチェックを外すと、初期検索が無効になります。このプロパティが無効になっている場合、NetBackup の [リストア (Restore)] ウィンドウを開いたときに、ファイルおよびフォルダは表示されません。デフォルトでは、このオプションは有効になっています。

NetBackup 環境における変更ジャーナル機能の使用の有効性を判断する方法

NetBackup による変更ジャーナルオプションを使用すると効果的なのは、ボリュームは大きいが、変更が比較的少ない場合だけです。

NetBackup によって変更ジャーナルオプションを有効にすると効果がある場合:

- NTFS ボリュームに **1,000,000** を超えるファイルおよびフォルダが存在し、増分バックアップ間で変更されるオブジェクトの数が少ない (**100,000** 未満) 場合、このボリュームに対して **NetBackup** の変更ジャーナルオプションを有効にすると、効果的です。

NetBackup によって変更ジャーナルオプションを有効にしても効果がない場合:

- 変更ジャーナルのサポートは、ボリュームの変更ジャーナルから収集される情報を使用して、増分バックアップでのスキャン時間を短縮することが目的です。したがって、ボリューム上のファイルシステムに存在するファイルおよびフォルダが比較的少数 (たとえば、ファイルおよびフォルダの数が数十万程度) の場合は、**NetBackup** の変更ジャーナル機能を有効にしないことをお勧めします。このような条件下では、通常のファイルシステムのスキャンが適切です。
- ボリュームでの変更の合計数がオブジェクトの合計の **10 %** から **20 %** を超える場合は、そのボリュームに対して **NetBackup** の変更ジャーナルオプションを有効にしても、効果はありません。
- ウイルススキャンソフトウェアは、変更ジャーナルの使用に影響する場合があることに注意してください。いくつかのリアルタイムウイルススキャンプログラムは、ファイルを捕

捉し読み取りのために開いてウイルスをスキャンし、その後、アクセス時間をリセットします。その結果、スキャンされたすべてのファイルに対して、変更ジャーナルのエントリが作成されます。

NetBackup によって変更ジャーナル機能を使う場合のガイドライン

次に、NetBackup によって変更ジャーナル機能を使用する場合に考慮すべきガイドラインを示します。

- ユーザー主導バックアップでは、変更ジャーナルのサポートは提供されません。永続レコード内の完全バックアップと増分バックアップの USN スタンプは、変更されません。
- NetBackup による変更ジャーナル機能は、リストアでの「チェックポイントから再開」とともに機能します。
p.714 の「[リストアジョブでの「チェックポイントから再開」機能](#)」を参照してください。
- 変更ジャーナルのサポートは、いくつかの NetBackup オプションまたはシマンテック社製品では提供されていません。

次のオプションまたは製品を使用している場合、[変更ジャーナルを使用 (Use Change Journal)]を有効にしても、設定は有効になりません。


- True Image Restore (TIR) または移動検出を使用した True Image Restore
p.731 の「[True Image Restore 情報を収集する \(Collect true image restore information\)](#)」(ポリシー属性) (移動検出を行う場合と行わない場合)」を参照してください。
- 合成バックアップ
p.886 の「[合成バックアップについて](#)」を参照してください。
- Bare Metal Restore (BMR)
詳しくは、『[NetBackup Bare Metal Restore 管理者ガイド](#)』を参照してください。

p.110 の「[NetBackup 環境における変更ジャーナル機能の使用の有効性を判断する方法](#)」を参照してください。

[クレデンシャルアクセス (Credential Access)]プロパティ

ポリシーでクライアントとして名前を指定していない特定の NetBackup ホストには、NDMP またはディスクアレイクレデンシャルへのアクセスを可能にする必要があります。NetBackup ホストの名前を入力するには、[クレデンシャルアクセス (Credential Access)]プロパティダイアログボックスを使います。

図 3-16 [クレデンシャルアクセス (Credential Access)]ダイアログボックス



[クレデンシャルアクセス (Credential Access)]ダイアログボックスには次のプロパティが表示されます。

表 3-21 [クレデンシャルアクセス (Credential Access)]ダイアログボックスのプロパティ

プロパティ	説明
[NDMP クライアント (NDMP Clients)]リスト	NDMP クライアントを[NDMP クライアント (NDMP Clients)]リストに追加するには、[追加 (Add)]をクリックします。ポリシーでクライアントとして名前が付けられていないNDMP ホストの名前を入力します。

プロパティ	説明
[ディスククライアント (DISK Clients)]リスト	ディスククライアントを[ディスククライアント (DISK Clients)]リストに追加するには、[追加 (Add)]をクリックします。次の基準のすべてを満たす NetBackup ホストの名前を入力します。 ■ ホストは代替クライアントによるバックアップのオフホストバックアップホストとしてポリシーで指定されている必要があります。 ■ オフホストバックアップコンピュータとして指定されているホストは、いずれの NetBackup ポリシーでも[クライアント (Clients)]タブでクライアントとして名前を付けられていない必要があります。 ■ オフホストバックアップのポリシーは、EMC 社の CLARiiON、HP 社の EVA、または IBM 社のディスクアレイのディスクアレイスナップショット方式のいずれかを使うように構成されている必要があります。 メモ: ディスクアレイまたは NDMP ホストのクレデンシャルは[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[クレデンシャル (Credentials)]で指定します。 メモ: オフホストの代替クライアントによるバックアップは、ライセンスが別途必要な NetBackup Snapshot Client の機能です。NetBackup for NDMP 機能は NetBackup for NDMP のライセンスを必要とします。


[データの分類 (Data Classification)]プロパティ

[データの分類 (Data Classification)] プロパティは、現在選択されているマスターサーバーおよびメディアサーバーに適用されます。

ストレージライフサイクルポリシーを構成するには、データの分類を[データの分類 (Data Classification)]ホストプロパティで構成する必要があります。

p.706 の「[データの分類 (Data classification)](ポリシー属性)」を参照してください。

図 3-17 [データの分類 (Data Classification)]ダイアログボックス



[データの分類 (Data Classification)]ダイアログボックスは次のプロパティを含んでいます。

表 3-22 [データの分類 (Data Classification)] ダイアログボックスのプロパティ

プロパティ	説明
[ランク (Rank)] 列	[ランク (Rank)] 列にはデータの分類のランクが表示されます。データの分類の順序によって、リスト内のその他の分類に対するその分類のランクが決まります。番号が最小のランクが、最も優先度が高くなります。 [上に移動 (Move Up)] オプションと [下に移動 (Move Down)] オプションを使用して、リスト内で分類を上または下に移動させます。 新しいデータの分類を作成するには、[新規 (New)] をクリックします。新しいデータの分類は、リストの下部に追加されます。データの分類のランクを上げるには、行を選択して [上に移動 (Move Up)] をクリックします。データの分類のランクを下げるには、行を選択して [下に移動 (Move Down)] をクリックします。
[名前 (Name)] 列	[名前 (Name)] 列にはデータの分類の名前が表示されます。データの分類は削除できませんが、データの分類の名前は変更できます。 NetBackup には、デフォルトで次のデータの分類があります。 ■ プラチナ (デフォルトで最も高いランク) ■ ゴールド (デフォルトで 2 番目に高いランク) ■ シルバー (デフォルトで 3 番目に高いランク) ■ ブロンズ (デフォルトで最も低いランク)
[説明 (Description)] 列	[説明 (Description)] 列には、データの分類のわかりやすい説明を入力します。説明は変更できます。
データの分類 ID (Data Classification ID)	[データの分類 ID (Data Classification ID)] は、データの分類を識別するための GUID 値であり、新しいデータの分類が追加され、ホストプロパティが保存されたときに生成されます。この列はデフォルトでは表示されません。 データの分類 ID は、ポリシーダイアログボックスの [データの分類 (Data Classification)] 属性を設定することで、バックアップイメージと関連付けられます。ID はイメージヘッダーに書き込まれます。ストレージライフサイクルポリシーは、この ID を使用して分類に関連付けられたイメージを識別します。 ID 値はイメージヘッダーに無期限に存在する可能性があるため、データの分類は削除できません。名前、説明およびランクは、データの分類 ID を変更することなく変更できます。

メモ: データの分類は削除できません。ただし、名前、説明およびランクは変更できます。分類 ID は変更されません。

データの分類の作成

データの分類を作成または変更するには、次の手順を使います。

データの分類を作成する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)]>[ホストプロパティ (Host Properties)]を展開します。
- 2 左ペインで、[データの分類 (Data Classification)]をクリックします。
- 3 [新規 (New)]をクリックします。
- 4 [新しいデータの分類 (New Data Classification)]ダイアログボックスで名前と説明を追加します。
- 5 [OK]をクリックして分類を保存し、ダイアログボックスを閉じます。


メモ: データの分類は削除できません。

- 6 [データの分類 (Data Classification)]ホストプロパティで行を選択し、[上に移動 (Move Up)]オプションと[下に移動 (Move Down)]オプションを使ってリスト内で分類のレベルを上または下に移動させます。

[デフォルトのジョブの優先度 (Default Job Priorities)] プロパティ

[デフォルトのジョブの優先度 (Default Job Priorities)]ホストプロパティを使うと、管理者は各種のジョブ形式のデフォルトのジョブ優先度を設定できます。[デフォルトのジョブの優先度 (Default Job Priorities)]ホストプロパティでは、18 のジョブ形式、およびそれぞれに対して設定可能なデフォルトの優先度が表示されます。

図 3-18 [デフォルトのジョブの優先度 (Default Job Priorities)] ダイアログボックス



ジョブの優先度は次のユーティリティのジョブそれぞれに設定できます。

- キューに投入されたジョブまたは実行中のジョブ用には[アクティビティモニター (Activity Monitor)]の[ジョブ (Jobs)]タブ。
p.1072 の「[アクティビティモニターからのジョブの優先度の動的な変更](#)」を参照してください。
- 検証ジョブ、複製ジョブ、インポートジョブ用には[カタログ (Catalog)]ユーティリティ。
- メディアの内容レポートジョブ用には[レポート (Reports)]ユーティリティ。
- リストアジョブ用にはクライアントの バックアップ、アーカイブおよびリストアインターフェース。

[デフォルトのジョブの優先度 (Default Job Priorities)] ダイアログボックスは次のプロパティを含んでいます。

表 3-23 [デフォルトのジョブの優先度 (Default Job Priorities)]ダイアログボックスのプロパティ

プロパティ	説明
[ジョブの形式 (Job Type)]と [ジョブの優先度 (Job Priority)] のリスト	このリストには、18 のジョブの形式と、それぞれに対して現在設定可能な優先度が表示されます。
ジョブの優先度 (Job Priority)	[ジョブの優先度 (Job Priority)]の値には、他のジョブとの間でバックアップリソースが競合した場合のジョブの優先度を指定します。指定可能な値の範囲は 0 から 99999 です。数値が大きいほど、ジョブの優先度が高くなります。 新しい優先度設定はホストプロパティが変更された後で作成されるすべてのポリシーに影響します。 優先度が高くても、優先度が低いジョブの前にそのジョブがリソースを受け取ることは保証されません。NetBackup は優先度が低いジョブの前に優先度が高いジョブを評価します。 ただし、次の要因により優先度が高いジョブの前に優先度が低いジョブが実行される場合があります。 ■ ドライブを最大限利用するために、現在ロードされているドライブを使える場合は優先度が低いジョブを最初に実行することがあります。ドライブのアンロードが必要な優先度が高いジョブは待機することになります。 ■ 優先度が低いジョブを多重化グループに追加できる場合、その優先度が低いジョブを最初に実行することがあります。優先度が高いジョブを多重化グループに追加できない場合、その優先度が高いジョブは待機することがあります。 ■ NetBackup Resource Broker (nbrb) は、評価サイクルの実行中にジョブ要求を受け取った場合、ジョブの優先度に関係なく、次のサイクルが開始されるまでそのジョブを考慮しません。

ジョブの優先度の設定について

NetBackup は[ジョブの優先度 (Job Priority)]設定を参考にします。優先度が高い方の要求が、必ずしも優先度が低い方の要求の前にリソースを受け取るとはかぎりません。

NetBackup Resource Broker (NBRB) は、キューに投入されているジョブのリソース要求を保持します。

NBRB は要求を順次評価し、次の基準に従ってソートします。

- 要求の 1 番目の優先度。
- 要求の 2 番目の優先度。
- 発生時刻 (**Resource Broker** が要求を受信した時刻)。

1 番目の優先度は 2 番目の優先度よりも重く考慮され、2 番目の優先度は発生時刻よりも重く考慮されます。


キューのリストでは優先度の高い方の要求が優先度の低い方の要求よりも先になるため、優先度の高い方の要求が先に評価されます。優先度の高い方の要求が先にリソースを受け取る可能性は高いものの、必ずそうなるとはかぎりません。

次のシナリオは、優先度の低い方の要求が、優先度の高い方の要求よりも先にリソースを受け取る可能性のある状況です。

- 優先度の高い方のジョブは、ロードされたメディアの保持レベル (またはメディアプール) がこのジョブの要件と異なるために、ドライブ内のメディアをアンロードする必要があります。優先度の低い方のジョブは、ドライブにすでにロードされているこのメディアを使用できます。ドライブの利用率を最大限に高めるため、**Resource Broker** はロードされたメディアとドライブのペアを、優先度の低い方のジョブに与えます。
- 優先度の高い方のジョブは既存の多重化グループに追加できませんが、優先度の低い方のジョブは多重化グループに追加できます。ドライブを継続的に最大効率で動作させるために、優先度の低い方のジョブが多重化グループに追加され、実行されます。
- **Resource Broker** はジョブのリソース要求を受け取り、その要求を処理する前にキューに投入します。新しいリソース要求はソートされ、5 分おきに評価されます。一部の外部イベント (新しいリソースの要求またはリソースの解放など) によって、評価がトリガされることもあります。評価サイクルで要求を処理中に **Resource Broker** が要求を受け取った場合、どの優先度の要求であっても、次の評価サイクルが開始されるまでこの要求の評価は行われません。

[分散アプリケーションリストアマッピング (Distributed application restore mapping)]プロパティ

図 3-19 [分散アプリケーションリストアマッピング (Distributed application restore mapping)]ダイアログボックス



SharePoint や Exchange のようなアプリケーションは、複数のホストにデータを配布して、レプリケートします。その NetBackup が正常にデータベースをリストアできるように、データベース環境のホストのマップを提供する必要があります。

[分散アプリケーションリストアマッピング (Distributed application restore mapping)]ダイアログボックスには次のプロパティが表示されます。

表 3-24 [分散アプリケーションリストマッピング (Distributed application restore mapping)] ダイアログボックスのプロパティ

プロパティ	説明
追加 (Add)	SharePoint または Exchange アプリケーションホストでのリストアの実行が認可されるコンポーネントホストを追加します。 SharePoint の場合、NetBackup では、フロントエンドサーバー名の下のバックアップイメージがカタログ化されます。NetBackup によってファーム内の適切なホストに SQL データベースをリストアできるようにするには、SharePoint ホストのリストを指定する必要があります。 Exchange の場合、Exchange 仮想ホスト名と物理ホスト名のリストを指定することは、個別リカバリテクノロジー (GRT) を使うすべての操作で必要になります。オフホストクライアントと個別プロキシホストも含める必要があります。 メモ: SharePoint または Exchange を保護する VMware バックアップとリストアの場合、バックアップを参照するホストと、リストアを実行するホストのみを追加する必要があります。 メモ: クライアントの短縮名または完全修飾ドメイン名 (FQDN) を使うことができます。リストの両方の名前を指定する必要はありません。 詳しくは、次を参照してください。 『NetBackup for SharePoint Server 管理者ガイド』 『NetBackup for Exchange Server 管理者ガイド』
変更 (Change)	現在選択されているマッピングのアプリケーションホストまたはコンポーネントホストを変更します。
削除 (Remove)	現在選択されているマッピングを削除します。


[暗号化 (Encryption)] プロパティ

[暗号化 (Encryption)] プロパティは、現在選択されているクライアントでの暗号化を制御します。

選択するすべてのクライアントで同じバージョンの NetBackup が実行されている場合だけ、複数のクライアントを同時に選択および構成することができます。バージョンが異なる場合、[暗号化 (Encryption)] プロパティのダイアログボックスは非表示になります。

詳しくは、『NetBackup セキュリティおよび暗号化ガイド』を参照してください。

図 3-20 [暗号化 (Encryption)]ダイアログボックス



[暗号化の権限 (Encryption permissions)] プロパティには、選択された NetBackup クライアントの暗号化設定がマスターサーバーで指定されているとおりに示されます。

表 3-25 [暗号化の権限 (Encryption permissions)]の選択項目

プロパティ	説明
禁止 (Not allowed)	クライアントが暗号化されたバックアップを許可しないように設定します。サーバーが暗号化されたバックアップを要求した場合、バックアップジョブは、エラーが発生して終了します。
許可 (Allowed)	クライアントが、暗号化されたバックアップまたは暗号化されていないバックアップを許可するように設定します。[許可 (Allowed)] は、暗号化に対して構成されていないクライアントのデフォルト設定です。
必須 (Required)	クライアントが暗号化されたバックアップを要求するように設定します。サーバーが暗号化されていないバックアップを要求した場合、バックアップジョブは、エラーが発生して終了します。

選択されたクライアント上で NetBackup Encryption オプションが使用されている場合、[暗号化を有効にする (Enable Encryption)] プロパティを選択します。

[暗号化を有効にする (Enable Encryption)]を選択した後、表 3-26 のプロパティから選択します。

表 3-26 [暗号化 (Encryption)]ダイアログボックスのプロパティ

プロパティ	説明
標準暗号化を有効にする (推奨) (Enable Standard Encryption (recommended))	128 ビットおよび 256 ビットの NetBackup Encryption オプションに適用されます。 選択されたクライアントでレガシー暗号化を使用していない場合、[標準暗号化を有効にする (推奨) (Enable Standard Encryption (recommended))] が自動的に選択されます。
クライアントの暗号 (Client Cipher)	BF-CFB、DES-EDE-CFB、AES-256-CFB および AES-128-CFB の暗号形式を使用できます。 デフォルトは AES-128-CFB です。 暗号ファイルについて詳しくは、『NetBackup セキュリティおよび暗号化ガイド』を参照してください。
レガシー DES 暗号化を有効にする (Enable Legacy DES Encryption)	40 ビットおよび 56 ビットのデータ暗号化規格 (DES) の NetBackup Encryption パッケージに適用されます。
暗号化の強度 (Encryption strength)	レガシー暗号化が使われている場合の NetBackup クライアントの暗号化の強度を定義します。 ■ DES_40 40 ビット DES 暗号化を指定します。[DES_40]は、暗号化に対して構成されていないクライアントのデフォルト値です。 ■ DES_56 56 ビット DES 暗号化を指定します。
暗号化ライブラリ (Encryption libraries)	NetBackup クライアント上で暗号化ライブラリを含むフォルダを指定します。 デフォルトの場所は次のとおりです。 ■ Windows の場合: <code>install_path¥netbackup¥bin¥</code> ここで、<code>install_path</code> は、NetBackup がインストールされているディレクトリを示します。デフォルトは <code>C:¥Program Files¥VERITAS</code> です。 ■ UNIX の場合: <code>/usr/opensv/lib</code> 設定を変更する必要がある場合は、新しい名前を指定してください。

プロパティ	説明
暗号化鍵ファイル (Encryption key file)	NetBackup クライアント上で暗号化鍵を含むファイルを指定します。 デフォルトの場所は次のとおりです。 ■ Windows の場合: <code>install_path¥NetBackup¥bin¥keyfile.dat</code> ここで、<i>install_path</i> は、NetBackup がインストールされているフォルダを示します。デフォルトは C:¥Program Files¥VERITAS です。 ■ UNIX の場合: <code>/usr/opensv/netbackup/keyfile</code> 設定を変更する必要がある場合は、新しい名前を指定してください。

Windows クライアント向けのその他の暗号化方法

NetBackup のクライアントとサーバーのデータ暗号化に加えて、Microsoft Windows クライアントは元のディスクのデータを暗号化する方法も利用できます。

次の方法のそれぞれに独自の長所と短所があります。NetBackup は、Microsoft Windows クライアントを保護するための各方法をサポートしています。

暗号化ファイルシステム

Microsoft Windows の EFS (暗号化ファイルシステム) は、Windows 2000 とともに導入された機能で、ファイルシステムレベルの暗号化を提供します。EFS は、個々のファイルまたはディレクトリがファイルシステム自体によって暗号化される暗号化方式です。

この技術は、コンピュータへの物理アクセスを行う攻撃者から秘密のデータを保護するために、ファイルを透過的に暗号化します。ユーザーは、ファイルごと、ディレクトリごと、またはドライブごとのベースで暗号化を有効にできます。Windows ドメイン環境のグループポリシーは、EFS 設定の一部を委任することもできます。

NetBackup の設定は、これらの暗号化オブジェクトの保護には関与しません。暗号化ファイルシステム属性を持つオブジェクトは、自動的にバックアップされ、暗号化された状態でリストアされます。

BitLocker ドライブ暗号化

BitLocker ドライブ暗号化は、Microsoft Windows のデスクトップおよびサーバーバージョンのあるエディション (Vista および Windows Server 2008) から始まった、完全ディスク暗号化機能です。

ディスクの暗号化は、権限がない個人には容易に解読できない読み取り不能なコードに変換することで情報を保護する技術です。ディスクの暗号化では、ディスク暗号化ソフト

ウェアまたはハードウェアを使って、ディスクまたはディスクボリュームに書き込まれるすべてのデータビットを暗号化します。

EFSと同様、**NetBackup**の設定は**BitLocker**を使った暗号化に何ら関与しません。EFSと異なるのは、暗号化層が**NetBackup**に不可視で、データがオペレーティングシステムによって自動的に復号化および暗号化されることです。

NetBackupは暗号化処理の管理をまったく行わないので、暗号化していないデータをバックアップおよびリストアします。

メモ: **BitLocker**の暗号化が有効にされている **Windows** コンピュータを回復する場合は、リストアした後に **BitLocker**の暗号化を再び有効にする必要があります。


オフホストバックアップは、**Windows BitLocker**ドライブ暗号化を実行するボリュームに対応していません。

[Enterprise Vault]プロパティ

[Enterprise Vault] プロパティは現在選択されているクライアントに適用されます。

バックアップおよびリストアを実行するには、**Enterprise Vault** サーバーへのログオン、および **Enterprise Vault SQL** データベースとの通信に使用されるアカウントのユーザー名およびパスワードが、**NetBackup**で認識される必要があります。ユーザーは、**Enterprise Vault** コンポーネントのバックアップおよびリストア操作を実行するすべての **NetBackup** クライアントにログオンアカウントを設定する必要があります。

図 3-21 [Enterprise Vault]ダイアログボックス



[Enterprise Vault] ダイアログボックスには次のプロパティがあります。

表 3-27 [Enterprise Vault]ダイアログボックスのプロパティ


プロパティ	説明
ユーザー名 (User Name)	Enterprise Vault へのログオンに使用するアカウントのユーザー ID (DOMAIN¥user name) を指定します。
パスワード (Password)	アカウントのパスワードを指定します。
バックアップ前の一貫性チェック (Consistency check before backup)	NetBackup のバックアップ操作が開始される前に SQL Server のデータベースで実行する一貫性チェックの種類を選択します。

[Enterprise Vault ホスト (Enterprise Vault Hosts)]プロパティ

[Enterprise Vault ホスト (Enterprise Vault Hosts)]プロパティは、現在選択されているマスターサーバーに適用されます。

NetBackup で、SQL データベースを Enterprise Vault ファーム内の正しいホストにリストアできるようにするには、特別な構成が必要です。[Enterprise Vault ホスト (Enterprise Vault Hosts)] マスターサーバープロパティでは、ソースホストと宛先ホストを指定します。そうすることにより、宛先ホストでリストアを実行できるソースホストを指定します。

図 3-22 [Enterprise Vault ホスト (Enterprise Vault Hosts)] マスターサーバープロパティ



[Enterprise Vault ホスト (Enterprise Vault Hosts)] ダイアログボックスには次のプロパティがあります。

表 3-28 [Enterprise Vault ホスト (Enterprise Vault Hosts)] ダイアログボックスのプロパティ


オプション	説明
追加 (Add)	Enterprise Vault 構成内にソースホストと宛先ホストを追加します。[ソースホスト (Source host)]の名前と[宛先ホスト (Destination host)]の名前を指定する必要があります。
変更 (Change)	[Enterprise Vault ホスト (Enterprise Vault Hosts)]フィールドから選択したソースホストと宛先ホストのエントリを変更します。

[Exchange]プロパティ

[Exchange]プロパティは、現在選択されている Windows クライアントに適用されます。クラスタ環境またはレプリケートされた環境では、すべてのノードで同じ設定を構成します。仮想サーバー名の属性を変更する場合は、CCR アクティブノードまたは DAG ホストサーバーのみを更新します。

これらのオプションについて詳しくは、『[NetBackup for Exchange Server 管理者ガイド](#)』を参照してください。

図 3-23 [Exchange]ダイアログボックス



[Exchange]ダイアログボックスには次のプロパティが含まれます。

表 3-29 [Exchange]ダイアログボックスのプロパティ

プロパティ	説明
スナップショット検証 I/O スロットル (Snapshot verification I/O throttle)	メモ: このプロパティは、Exchange 2007 による[MS-Exchange-Server]バックアップポリシーだけに適用されます。 このオプションは、Exchange システム管理ツールが代替クライアントにインストールされていない場合は Exchange 2007 オフホストスナップショットバックアップに適用されます。1 秒の一時停止に対して処理する I/O の数を指定します。
完全バックアップ中のログファイルのバックアップオプション (Backup option for log files during full backups)	メモ: このプロパティは、[MS-Exchange-Server]バックアップポリシーのみに適用されます。 スナップショットバックアップに含めるログを選択します。 ■ コミットされていないログファイルのみをバックアップ (Back up only uncommitted log files) コミットされていないログファイルのみをバックアップする場合にこのオプションを選択します。このオプションは DAG または Exchange 2007 CCR 環境では推奨されません。 ■ すべてのログファイルをバックアップ (コミットされたログファイルを含む) (Backup all log files (including committed log files))
インスタントリカバリが正常に完了した後でログを切り捨てる (Truncate log after successful Instant Recovery backup)	メモ: このプロパティは、[MS-Exchange-Server]バックアップポリシーのみに適用されます。 インスタントリカバリのバックアップが正常に完了した後でトランザクションログを削除するには、このオプションを有効にします。デフォルトでは、スナップショットのみである完全インスタントリカバリバックアップのトランザクションログは削除されません。
Exchange 個別リストア用プロキシホスト (Exchange granular proxy host)	メモ: このプロパティは、個別リカバリテクノロジ (GRT) を使うバックアップを複製または参照するときに適用されます。 GRT を使用するバックアップ (bplist を使用して) を複製または参照する場合、別の Windows システムをソースクライアントのプロキシとして機能するように指定することもできます。ソースクライアントに影響を与えないようにする場合、またはソースクライアントが利用できない場合は、プロキシを使用します。 このオプションについて詳しくは、『NetBackup for Exchange Server 管理者ガイド』を参照してください。
メッセージの添付ファイルに対する単一インスタンスのバックアップを有効にする (Enable single instance backup for message attachments)	メモ: このプロパティは、Exchange 2007 による[MS-Exchange-Server]バックアップポリシーだけに適用されます。 単一インスタンス記憶領域 (SIS) ボリュームに格納されているデータをバックアップするには、このオプションを有効にします。この機能は Exchange Server 2007 のメールボックスとパブリックフォルダのバックアップにのみ適用されます。

プロパティ	説明
Microsoft ボリュームシャドウコピーサービス (VSS) を使用するバックアップの前に一貫性チェックを実行する (Perform consistency check before backup with Microsoft Volume Shadow Copy Service (VSS))	メモ: このプロパティは、[MS-Exchange-Server] バックアップポリシーのみに適用されます。 DAG バックアップの実行時に一貫性チェックを実行しない場合は、このオプションを無効にします。[一貫性チェックに失敗した場合もバックアップを続行する (Continue with backup if consistency check fails)] にチェックマークを付けると、一貫性チェックに失敗した場合も NetBackup はバックアップを続行します。
Exchange クレデンシヤル (Exchange credentials)	このプロパティについて、次の点に注意してください。 ■ このプロパティは、Exchange のリカバリによる MS-Exchange-Server および VMware のバックアップポリシーに適用されます。 ■ Exchange 2013 以降の場合は、GRT の使用時にこのプロパティを設定する必要があります。 ■ このプロパティは、Microsoft Exchange Mailboxes:¥ および Microsoft Exchange Public Folders:¥ 指示句を使用するポリシーがあるバックアップおよびリストア操作には適用されません。代わりに、NetBackup Exchange 操作のアカウントのクレデンシヤルで、NetBackup Client Service のログオンアカウントを設定する必要があります。 NetBackup Exchange 操作のアカウントのクレデンシヤルを指定します。このアカウントには、Exchange のリストア操作の実行に必要な権限が必要です。必要なアクセス権はお使いの Exchange バージョンに依存します。アカウントには、「プロセスレベルトークンの置き換え」の権限も必要です。 このプロパティについて詳しくは、『NetBackup for Exchange Server 管理者ガイド』を参照してください。

クライアントのホストプロパティにおける Exchange クレデンシヤルについて

クライアントのホストプロパティにおける Exchange クレデンシヤルは、Exchange リストアの実行に必要なアクセス権を持つアカウントを示します。必要なアクセス権はお使いの Exchange バージョンに依存します。

次の点に注意してください。

- Exchange クレデンシヤル用に設定したアカウントには、「プロセスレベルトークンの置き換え」の権限も必要です。
- VMware のバックアップからデータベースをリストアするためには、提供する Exchange クレデンシヤルに VM ファイルをリストアする権限がなければなりません。
- Replication Director で作成された VMware のスナップショットのコピーからリストアする場合、次の操作を行います。

- Exchange クレデンシャルを[ドメイン¥ユーザー名 (Domain¥User name)]および[パスワード (Password)]フィールドに入力します。
- NetApp ディスクアレイで作成される CIFS の共有にアクセスするアカウントと NetBackup Client Service を設定してください。

Exchange 2013 以降向けの追加メモ

GRT を使うには、すべての個別クライアントに Exchange クレデンシャルを設定します。

また、リストアを実行する個別クライアントのみで Exchange クレデンシャルを設定できます。この場合、全体のドメインで、「表示専用の Organization Management」ロールグループに「Exchange Server」を追加します。Exchange Administration Center (EAC) または Active Directory でこの設定を実行します。詳しくは、次の Microsoft 社の記事を参照してください。

<http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj657492>

Exchange 2010 と 2007 向けの追加メモ

これらの追加項目は、Exchange 2010 と 2007 に適用されます。

- VMware バックアップから個別リストアする場合、個別リストアを実行する Exchange クライアントのみが Exchange クレデンシャルの設定を必要とします。Exchange クレデンシャルは、バックアップまたは参照操作には必要ではありません。
- NetBackup クライアントサービスをログオンアカウントで設定し、Exchange クレデンシャルを Exchange クライアントのホストプロパティで設定した場合、この両方のユーザーに「プロセスレベルトークンの置き換え」を設定する必要があります。
- NetBackup 7.5 と以前のバージョンでは、NetBackup Client Service と NetBackup Legacy Network Service (Exchange 2010) のログオンアカウントにクレデンシャルを追加しました。NetBackup の以前のバージョンからアップグレードするお客様は (Replication Director を使わなければ) この設定を使い続けることができます。Symantec 社は Exchange クライアントのホストプロパティに新しい設定を使用することを推奨します。
- (Exchange 2007) ポリシーに Microsoft Exchange Mailboxes:¥ 指示句と Microsoft Exchange Public Folders:¥ 指示句を使用する場合は、古い構成を使用する必要があります。NetBackup Exchange 操作のためのアカウントとしてログオンするには、NetBackup クライアントサービスを設定します。


[エクスクルードリスト (Exclude Lists)]プロパティ

[エクスクルードリスト (Exclude Lists)]ホストプロパティを使用して、Windows クライアントのエクスクルードリストを作成および変更できます。エクスクルードリストは、選択した Windows クライアントのバックアップから除外するファイルとディレクトリのリストです。

UNIX クライアントの場合、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使って、各クライアントの /usr/openv/netbackup ディレクトリからエクスクルードリストファイルを収集して修正します。nbgetconfig および nbsetconfig は、UNIX サーバー上で使用して Windows クライアントのエクスクルードリストを作成できます。

p.140 の「UNIX マスターサーバーからの Windows クライアントのエクスクルードリストの設定」を参照してください。

図 3-24 [エクスクルードリスト (Exclude Lists)] ダイアログボックス



[エクスクルードリスト (Exclude Lists)] プロパティは、Windows クライアントだけに適用されます。

UNIX クライアントのエクスクルードリストの作成について詳しくは、次のトピックを参照してください。

p.866 の「自動バックアップからのファイルのエクスクルードについて」を参照してください。

1 つのクライアントに複数のエクスクルードリストまたはインクルードリストが存在する場合、NetBackup ではそのクライアントにその目的が最も明確なリストだけが使用されます。

たとえば、クライアントに次のエクスクルードリストが存在すると想定します。

- ポリシーおよびスケジュールに対するエクスクルードリスト。
- ポリシーに対するエクスクルードリスト。
- クライアント全体に対するエクスクルードリスト。このリストには、ポリシーまたはスケジュールが指定されていません。

この場合、**NetBackup** では、その目的が最も明確な、最初の (ポリシーおよびスケジュールに対する) エクスクルードリストが使用されます。

ポリシーまたはポリシーとスケジュールのために設定されたエクスクルードリストとインクルードリストは、バックアップジョブを開始するかどうかを **NetBackup** が判断するときにドライブ全体をエクスクルードするかどうかを判断するためには使われません。

通常、これは問題になりません。ただし、ポリシーが複数ストリームを使い、ドライブまたはマウントポイントがエクスクルードされている場合、そのジョブの完了時にエラー状態が報告されます。この状況を避けるには、ポリシーまたはポリシーとスケジュールのリストを使ってボリューム全体をエクスクルードしないでください。

[エクスクルードリスト (Exclude Lists)] ダイアログボックスには次のプロパティが表示されます。

表 3-30 [エクスクルードリスト (Exclude Lists)] ダイアログボックスのプロパティ

プロパティ	説明
[エクスクルードリストで大文字/小文字を区別する (Use case sensitive exclude list)]	エクスクルードするファイルとディレクトリで大文字と小文字が区別されるように指定します。
エクスクルードリスト	スケジュール、ファイル、ディレクトリのエクスクルードを次のように含んでいるポリシーを表示します。 ■ 追加 (Add) クリックすると、ファイルはポリシーによるバックアップからエクスクルードされます。エクスクルードするファイルは、[エクスクルードリストへの追加 (Add to Exclude List)] ダイアログボックスで構成された後、[エクスクルードリスト (Exclude lists)] に追加されます。このリストのポリシーが実行されると、リストで指定されているファイルとディレクトリはバックアップされません。 ■ すべてに追加 (Add to All) 複数の Windows クライアントが選択されているとき、[すべてに追加 (Add to all)] をクリックすると、選択されたリスト項目はすべての選択されたクライアントの [エクスクルードリスト (Exclude lists)] に追加されます。[すべてに追加 (Add to all)] は、複数の Windows クライアントが設定で選択されているときにのみ有効になります。 ■ 削除 (Remove) クリックすると、選択したポリシー、スケジュールまたはファイルが [エクスクルードリスト (Exclude lists)] から削除されます。

プロパティ	説明
エクスクルードリストの例外 (Exceptions to exclude list)	[エクスクルードリスト (Exclude list)] から除外するポリシー、スケジュール、ファイルとディレクトリを表示します。[エクスクルードリストの例外 (Exceptions to exclude list)] のポリシーが実行されると、リスト内のファイルとディレクトリは、元のファイルリストに含まれていてエクスクルードされていた場合にバックアップされます。このリストは、1 つのファイルを除いてディレクトリ全体をエクスクルードする場合に有効です。 たとえば、バックアップする項目のファイルリストに /foo が含まれていて、エクスクルードリストに /foo/bar が含まれる場合、例外リストに /fum を追加すると、/fum ディレクトリはバックアップされません。ただし、fum を例外リストに追加すると、/foo/bar 内で発生した fum (ファイルまたはディレクトリ) はすべてバックアップされます。 オプションは次のとおりです。 ■ 追加 (Add) [エクスクルードリスト (Exclude lists)] に対する例外を作成する場合にクリックします。例外処理するファイルは、[エクスクルードリストへ例外を追加 (Add Exceptions to Exclude List)] ダイアログボックスで構成された後、[エクスクルードリストの例外 (Exceptions to the exclude list)] に追加されます。 [エクスクルードリストの例外 (Exceptions to exclude list)] のポリシーが実行されると、例外リストの項目はバックアップされます (元のファイルリストに含まれていてエクスクルードされていた場合)。事実上、ファイルはポリシーのバックアップリストに再度追加されます。 ■ すべてに追加 (Add to All) 複数の Windows クライアントが選択されているとき、[すべてに追加 (Add to all)] をクリックすると、選択されたリスト項目はすべての選択されたクライアントの [エクスクルードリストの例外 (Exceptions to the exclude list)] に追加されます。[エクスクルードリスト (Exclude lists)] のポリシーが実行されると、選択されているすべてのクライアントで例外のリスト内の項目がバックアップされます。 ■ 削除 (Remove) クリックすると、選択したポリシー、スケジュールまたはファイルが [エクスクルードリストの例外 (Exceptions to exclude list)] から削除されます。項目が [エクスクルード (Exclude)] リストから削除された後、項目はバックアップから除外されます。


[エクスクルードリストへの追加 (Add to Exclude List)] と [エクスクルードリストへ例外を追加 (Add Exceptions to Exclude List)] ダイアログボックスについて

[エクスクルードリストへの追加 (Add to Exclude List)] ダイアログボックスと [エクスクルードリストへ例外を追加 (Add Exceptions to Exclude List)] ダイアログボックスには、次のフィールドが表示されます。

表 3-31 [エクスクルードリストへの追加 (Add to Exclude List)]ダイアログボックス

フィールド	説明
ポリシー (Policy)	エクスクルードまたはエクスクルードの例外とするファイルとディレクトリを含むポリシー名。ドロップダウンメニューからポリシー名を選択することもできます。すべてのポリシーから特定のファイルまたはディレクトリのバックアップをエクスクルードまたはエクスクルードの例外とする場合は、[すべてのポリシー (All Policies)]を選択します。
スケジュール (Schedule)	エクスクルードまたはエクスクルードの例外とするファイルとディレクトリに関連付けられているスケジュール名。ドロップダウンメニューからスケジュール名を選択することもできます。すべてのスケジュールから特定のファイルまたはディレクトリのバックアップをエクスクルードまたはエクスクルードの例外とする場合は、[すべてのスケジュール (All Schedules)]を選択します。
ファイル/ディレクトリ (Files/Directories)	エクスクルードまたはエクスクルードの例外とするファイルおよびディレクトリへのフルパス。

図 3-25 [エクスクルードリストへの追加 (Add to Exclude List)]プロパティ



エントリのエクスクルードリストへの追加

ポリシーのエクスクルードリストにエントリを追加するには、次の手順を実行します。

エントリをエクスクルードリストに追加する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)] > [クライアント (Clients)] を展開します。クライアントをダブルクリックします。
- 2 エクスクルードリストで、[追加 (Add)] をクリックします。

- 3 [ポリシー (Policy)]フィールドで、ドロップダウンメニューからホスト名を選択するか、またはポリシーの名前を入力します。すべてのポリシーからこれらの項目をエクスクルードするには、[すべてのポリシー (All Policies)]を選択します。
- 4 [スケジュール (Schedule)]フィールドで、ドロップダウンメニューからスケジュール名を選択するか、またはスケジュールの名前を入力します。指定されたファイルとディレクトリをポリシーのすべてのスケジュールからエクスクルードするには、[すべてのスケジュール (All Schedules)]を選択します。
- 5 [ファイル/ディレクトリ (Files/Directories)]フィールドで、選択されたポリシーとスケジュールに基づいているバックアップからエクスクルードするファイルまたはディレクトリを参照または入力します。
- 6 指定されたファイルとディレクトリをエクスクルードリストに追加するために[追加 (Add)]をクリックします。
- 7 [適用 (Apply)]をクリックして、変更を受け入れます。変更を受け入れ、ホストプロパティのダイアログボックスを閉じるために[OK]をクリックします。

例外のエクスクルードリストへの追加

ポリシーのエクスクルードリストに例外を追加するには、次の手順を実行します。

例外をエクスクルードリストに追加する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)]>[ホストプロパティ (Host Properties)]>[クライアント (Clients)]を展開します。クライアントをダブルクリックします。
- 2 [エクスクルードリストの例外 (Exceptions to exclude list)]で、[追加 (Add)]をクリックします。
- 3 [ポリシー (Policy)]フィールドで、ドロップダウンメニューからホスト名を選択するか、またはポリシーの名前を入力します。これらの項目をすべてのポリシーに再度追加するには、[すべてのポリシー (All Policies)]を選択します。(つまり、これらの項目はエクスクルードリストから除外されます。)
- 4 [スケジュール (Schedule)]フィールドで、ドロップダウンメニューからスケジュール名を選択するか、またはスケジュールの名前を入力します。これらの項目をすべてのスケジュールに再度追加するには、[すべてのスケジュール (All Schedules)]を選択します。
- 5 [ファイル/ディレクトリ (Files/Directories)]フィールドで、選択されたポリシーとスケジュールに基づいているバックアップに再度追加するファイルまたはディレクトリを参照または入力します。

- 6 指定されたファイルとディレクトリを[エクスクルードリストの例外 (Exceptions to exclude list)]に追加するために[追加 (Add)]をクリックします。
- 7 [適用 (Apply)]をクリックして、変更を受け入れます。変更を受け入れ、ホストプロパティのダイアログボックスを閉じるために[OK]をクリックします。

エクスクルードリストの構文規則

Symantec は、自動マウントされるディレクトリおよび CD-ROM ファイルシステムは、常にエクスクルードリストに指定することをお勧めします。指定しないと、バックアップ時にこれらのディレクトリがマウントされない場合、NetBackup はタイムアウトを待機することになります。

エクスクルードリストには、次の構文規則が適用されます。

- 1 行に 1 つのパターンだけを入力できます。
- NetBackup では標準的なワイルドカードが認識されます。
p.1140 の「[NetBackup でのワイルドカードの使用](#)」を参照してください。
p.1139 の「[NetBackup 命名規則](#)」を参照してください。
- バックアップ対象リスト内のすべてのファイルがエクスクルードされている場合、NetBackup はインクルードリストでフルパス名によって指定されている対象だけをバックアップします。ファイルは、/ または *、あるいはその両方 (*) を使用してエクスクルードできます。
- 空白は有効な文字と見なされます。余分な空白は、ファイル名の一部でないかぎり、含めないでください。
たとえば、次の名前を持つファイルをエクスクルードすると想定します。
C:¥testfile (末尾に余分な空白文字なし)
一方、エクスクルードリストエントリは次のとおりです。
C:¥testfile (末尾に余分な空白文字あり)
NetBackup では、ファイル名の末尾から余分な空白が削除されないかぎり、このファイルが検出されません。
- ファイルパスを ¥ で終わらせると、そのパス名を持つディレクトリだけがエクスクルードされます (C:¥users¥test¥ など)。パス名が ¥ で終わらない場合 (C:¥users¥test など)、NetBackup ではそのパス名を持つファイルとディレクトリの両方がエクスクルードされます。
- 特定の名前を持つすべてのファイルをエクスクルードするには、ファイルのディレクトリパスに関係なく、その名前を入力します。次に例を示します。
test
次のように入力しないでください。
C:¥test
この例は、ファイルパターンに次のような接頭辞を付けることと同じです。

```
¥
¥*¥
¥*¥*¥
¥*¥*¥*¥
```

以降も同様です。

次の構文規則は、UNIX クライアントだけに適用されます。

- 名前にリンクを含むパターンを使用しないでください。たとえば、/home は /usr/home へのリンクであり、/home/doc がエクスクルードリストに含まれていると想定します。この場合、実際のディレクトリパスである /usr/home/doc がエクスクルードリストエントリの /home/doc と一致しないため、このファイルはバックアップされます。
- 空白行、またはシャープ記号 (#) で始まる行は無視されます。

Windows クライアントのエクスクルードリストの例

[エクスクルードリスト (Exclude Lists)] ホストプロパティのエクスクルードリストに次のエントリが含まれていると想定します。

```
C:¥users¥doe¥john
C:¥users¥doe¥abc¥
C:¥users¥*¥test
C:¥*¥temp
core
```

このエクスクルードリストの例では、次のファイルおよびディレクトリが自動バックアップからエクスクルードされます。

- C:¥users¥doe¥john という名前のファイルまたはディレクトリ
- ディレクトリ C:¥users¥doe¥abc¥ (エクスクルードエントリが ¥ で終わっているため)
- ドライブ C 上の users よりも 2 階層下の、test という名前のすべてのファイルまたはディレクトリ
- ドライブ C 上のルートディレクトリよりも 2 階層下の、temp という名前のすべてのファイルまたはディレクトリ
- あらゆるドライブ上のすべての階層の、core という名前のすべてのファイルまたはディレクトリ

UNIX エクスクルードリストの例

この UNIX エクスクルードリストの例では、リストに次のエントリが含まれています。

```
# this is a comment line
/home/does/john
/home/does/abc/
/home/*/test
/*/temp
core
```

このエクスクルードリストの例では、次のファイルおよびディレクトリが自動バックアップからエクスクルードされます。

- /home/does/john という名前のファイルまたはディレクトリ
- ディレクトリ /home/does/abc(エクスクルードリストが / で終わっているため)
- home よりも 2 階層下の、test という名前のすべてのファイルまたはディレクトリ
- ルートディレクトリよりも 2 階層下の、temp という名前のすべてのファイルまたはディレクトリ
- すべての階層の、core という名前のすべてのファイルまたはディレクトリ

UNIX クライアントでのインクルードリストの作成について

エクスクルードリストによって排除したファイルをバックアップに追加するには、/usr/opensv/netbackup/include_list ファイルを作成します。エクスクルードリストの場合と同じ構文規則が適用されます。

メモ: エクスクルードリストおよびインクルードリストは、ユーザーバックアップおよびユーザーアーカイブには適用されません。

前述の例を使用して、インクルードリストの使用方法を示します。例で挙げたエクスクルードリストを使用すると、**NetBackup** によって、/home/*/test の下のすべてのディレクトリから **test** という名前のすべてのファイルまたはディレクトリが省かれます。

この場合、クライアント上に include_list ファイルを作成することによって、/home/jdoe/test というファイルを再度バックアップに追加します。次のパス名を include_list ファイルに追加します。

```
# this is a comment line
/home/jdoe/test
```

特定のポリシー、またはポリシーとスケジュールの組み合わせに対するインクルードリストを作成するには、.policyname または .policyname.schedulename という接尾辞を使います。fulls というスケジュールを含む wkstations というポリシーに対する 2 つのインクルードリスト名の例を次に示します。

```
/usr/opensv/netbackup/include_list.workstations  
/usr/opensv/netbackup/include_list.workstations.fulls
```

最初のファイルは、*workstations*というポリシーに含まれるすべてのスケジュールバックアップに影響します。2 番目のファイルは、スケジュールの名前が *fulls* である場合にのみバックアップに影響します。

NetBackup では、特定のバックアップに対しては、その目的が最も明確な名前の付いた 1 つのインクルードリストだけが使用されます。次の 2 つのファイルがあるとして。

```
include_list.workstations  
include_list.workstations.fulls
```

NetBackup では、*include_list.workstations.fulls* だけがインクルードリストとして使用されます。

UNIX マスターサーバーからの Windows クライアントのエクスクルードリストの設定

管理者は、*nbgetconfig* (または *bpgetconfig*)、*nbsetconfig* (または *bpsetconfig*) コマンドを利用して、UNIX マスターサーバーから Windows クライアントのエクスクルードリストを変更できます。

Configuring the exclude list on a Windows client from a UNIX master server

- 1 UNIX サーバーから、nbgetconfig コマンドを利用して、Windows クライアントのエクスクルードリストにアクセスします。

次に例を示します。

nbmaster1は UNIX マスターサーバーです。

nbmedia1は Windows コンピュータと NetBackup クライアントです。

nbmaster1 で、次のコマンドを実行します。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/nbgetconfig -M nbmedia1 EXCLUDE
```

出力によって、**nbmedia1** のエクスクルードリストがリストされます。

```
EXCLUDE = C:¥Program Files¥Veritas¥NetBackup¥bin¥*.lock
EXCLUDE = C:¥Program Files¥Veritas¥NetBackup¥bin¥bprd.d¥*.lock
EXCLUDE = C:¥Program Files¥Veritas¥NetBackup¥bin¥bpsched.d¥*.lock
EXCLUDE = C:¥Program Files¥Veritas¥NetBackupDB¥data¥*
EXCLUDE = C:¥Program Files¥Veritas¥Volmgr¥misc¥*
```

- 2 UNIX サーバーのエクスクルードリストを作成します。

例: **nbmaster1** 上のファイル **ex_list**。

```
vi /tmp/ex_list
```

ex_list のコンテンツは、次のファイルとディレクトリで構成されます。

```
more /tmp/ex_list
EXCLUDE = C:¥Program Files¥Veritas¥NetBackup¥bin¥*.lock
EXCLUDE = C:¥Program Files¥Veritas¥NetBackup¥bin¥bprd.d¥*.lock
EXCLUDE = C:¥Program Files¥Veritas¥NetBackup¥bin¥bpsched.d¥*.lock
EXCLUDE = C:¥Program Files¥Veritas¥NetBackupDB¥data¥*
EXCLUDE = C:¥Program Files¥Veritas¥Volmgr¥misc¥*
EXCLUDE = C:¥
EXCLUDE = D:¥
```

- 3 UNIX サーバーから、nbsetconfig コマンドを利用して、Windows クライアントのエクスクルードリストを設定します。

例: *nbmaster1* で次のコマンドを実行して、エクスクルードリスト *ex_list* をクライアント *nbmedia1* に作成します。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/nbsetconfig -h nbmedia1 /tmp/ex_list
```

- 4 UNIX サーバーで、nbgetconfig コマンドを利用して、Windows クライアントで新しいエクスクルードリストを表示します。

たとえば、

```
/usr/opensv/netbackup/bin/nbgetconfig -M nbmedia1 EXCLUDE
```

出力によって、*nbmedia1* の更新されたエクスクルードリストがリストされます。

```
EXCLUDE = C:¥Program Files¥Veritas¥NetBackup¥bin¥*.lock
EXCLUDE = C:¥Program Files¥Veritas¥NetBackup¥bin¥bprd.d¥*.lock
EXCLUDE = C:¥Program Files¥Veritas¥NetBackup¥bin¥bpsched.d¥*.lock
EXCLUDE = C:¥Program Files¥Veritas¥NetBackup¥DB¥data¥*
EXCLUDE = C:¥Program Files¥Veritas¥Volmgr¥misc¥*
EXCLUDE = C:¥
EXCLUDE = D:¥
```

エクスクルード対象ディレクトリの全検索

クライアントでエクスクルードリストよりインクルードリストが優先して使用される場合に、あるディレクトリがエクスクルードリストで指定されていることがあります。NetBackup では、クライアントのインクルードリストの要件を満たすために、エクスクルード対象となっているディレクトリが必要に応じて全検索されます。

Windows クライアントが次のような設定であると想定します。

- バックアップポリシーのバックアップ対象リストで ALL_LOCAL_DRIVES が指定されている。スケジュールバックアップが実行されると、クライアント全体のバックアップが行われます。
また、バックアップ対象リストが / だけで構成されている場合も、クライアント全体のバックアップが行われます。
- クライアントのエクスクルードリストが「*」だけで構成されている。
「*」のエクスクルードリストは、バックアップからすべてのファイルがエクスクルードされることを示します。
- ただし、Windows クライアントのインクルードリストに C:¥WINNT が含まれているため、C:¥WINNT のバックアップを行うためにエクスクルード対象ディレクトリが全検索される。

インクルードリストにエントリが含まれない場合、ディレクトリは全検索されません。
次の例では、UNIX クライアントが次のような設定であると想定します。

- UNIX クライアントのバックアップ対象リストが / で構成されている。
- UNIX クライアントのエクスクードリストが / で構成されている。
- UNIX クライアントのインクルードリストが次のディレクトリで構成されている。

```
/data1  
/data2  
/data3
```

エクスクードリストではすべてのパスがエクスクードされていても、インクルードリストでフルパスが指定されているため、バックアップ対象リストは NetBackup によってクライアントのインクルードリストに置き換えられます。

[ファイバートランスポート (Fibre Transport)] プロパティ

NetBackup の [ファイバートランスポート (Fibre Transport)] プロパティでは、ファイバートランスポートメディアサーバーと SAN クライアントがバックアップとリストアでファイバートランスポートサービスを使用する方法を制御します。[ファイバートランスポート (Fibre Transport)] プロパティは [NetBackup 管理コンソール (NetBackup Administration Console)] で選択するホスト形式に次のように適用されます。

表 3-32 ファイバートランスポートプロパティのホスト形式

ホストの種類 (Host type)	説明
マスターサーバー	すべての SAN クライアントに適用されるグローバルの [ファイバートランスポート (Fibre Transport)] プロパティ。
メディアサーバー (Media server)	[ファイバートランスポート (Fibre Transport)] の [最大並列 FT 接続 (Maximum concurrent FT connections)] プロパティは [NetBackup 管理コンソール (NetBackup Administration Console)] で選択するサーバーまたは FT メディアサーバーに次のように適用されます。
クライアント (Client)	[ファイバートランスポート (Fibre Transport)] プロパティは [NetBackup 管理コンソール (NetBackup Administration Console)] で選択したクライアントまたは SAN クライアントに適用されます。クライアントのデフォルト値はマスターサーバーのグローバルプロパティの設定です。クライアントプロパティは [ファイバートランスポート (Fibre Transport)] のグローバルプロパティを強制変更します。

図 3-26 マスターサーバーの[ファイバートランスポート (Fibre Transport)]ホストプロパティ




表 3-33は [ファイバートランスポート (Fibre Transport)] プロパティを記述します。すべてのプロパティがすべてのホストで利用できるわけではありません。この表では、FT デバイスはファイバートランスポートメディアサーバーの HBA ポートです。ポートはバックアップとリストアのトラフィックを搬送します。1 つのメディアサーバーに複数の FT デバイスが存在する場合があります。

表 3-33 [ファイバートランスポート (Fibre Transport)] ダイアログボックスのプロパティ

プロパティ	説明
最大並列 FT 接続 (Maximum concurrent FT connections)	このプロパティは[NetBackup 管理コンソール(NetBackup Administration Console)]内のサーバーまたは FT メディアサーバーを選択したときにみに現われます。 このプロパティは選択したメディアサーバー (複数可) に許可する FT 接続の数を指定します。1 つの接続は 1 つのジョブに相当します。 NetBackup では、ファイバートランスポート用に 1 台のメディアサーバーに対して 644 バッファがサポートされます。各接続で使われるバッファ番号を決定するには、入力した値で 644 を割ります。接続ごとのバッファが多ければ、各接続のパフォーマンスがそれだけ良くなります。
マスターサーバー構成のデフォルトを使用 (Use defaults from the Master Server Configuration)	このプロパティは[NetBackup 管理コンソール(NetBackup Administration Console)]内のクライアントまたはクライアントを選択したときにみに表示されます。 このプロパティは、マスターサーバーで構成されているプロパティにクライアントが従うように指定します。
優先 (Preferred)	分単位で構成された待機期間内に FT デバイスが利用可能である場合、FT デバイスを使用するように指定します。待機期間の経過後に FT デバイスが利用できない場合、NetBackup は LAN 接続を使用して操作を行います。 また、このオプションを選択する場合は、バックアップおよびリストアの待機期間も指定します。 マスターサーバーで指定したグローバルプロパティの場合、デフォルトは[優先 (Preferred)]です。
常時 (Always)	SAN クライアントのバックアップおよびリストアに対して NetBackup では常に FT デバイスが使用されるように指定します。NetBackup は、操作を開始する前に FT デバイスが利用可能になるまで待機します。 ただし、FT デバイスはオンラインで起動中である必要があります。そうでない場合、NetBackup は LAN を使います。アクティブな FT デバイスがない、設定された FT デバイスがない、または SAN クライアントのライセンスが期限切れであるなどの理由で、FT デバイスが利用不能なことがあります。
失敗 (Fail)	FT デバイスがオンラインで起動中でない場合に NetBackup がジョブを失敗するように指定します。FT デバイスがオンラインであってもビジーの場合には、NetBackup はデバイスが利用可能になり、デバイスに次のジョブを割り当てるまで待機します。アクティブな FT デバイスがない、設定された FT デバイスがない、または SAN クライアントのライセンスが期限切れであるなどの理由で、FT デバイスが利用不能なことがあります。

プロパティ	説明
使用しない (Never)	SAN クライアントのバックアップおよびリストアに対して NetBackup では FT パイプを使用しないように指定します。バックアップとリストアには、LAN 接続が使用されます。 マスターサーバーに[使用しない (Never)]を指定した場合は、ファイバートランスポートは NetBackup 環境で無効になります。[使用しない (Never)]を選択すれば、クライアントごとに FT の使用方法を構成できます。 メディアサーバーに[使用しない (Never)]を指定すれば、ファイバートランスポートはメディアサーバーで無効になります。 SAN クライアントに[使用しない (Never)]を指定すれば、ファイバートランスポートはクライアントで無効になります。

NetBackup では、ファイバートランスポートに、より詳細な詳細度が 1 つ用意されています。SAN クライアント使用設定は、[ホストプロパティ (Host Properties)]で設定する FT プロパティよりも優先されます。

NetBackup ファイバートランスポートについて詳しくは、『NetBackup SAN クライアントおよびファイバートランスポートガイド』を参照してください。

<http://www.symantec.com/docs/DOC5332>

Linux 並列 FT 接続について

NetBackup では、[ファイバートランスポート (Fibre Transport)]ホストプロパティの[最大並列 FT 接続 (Maximum concurrent FT connections)]を使用して、ファイバートランスポートメディアサーバーへの同時接続数を設定します。最大数は 1 つのホストに対して許可されている合計数です。

p.143 の「[ファイバートランスポート (Fibre Transport)]プロパティ」を参照してください。

`/usr/opensv/netbackup/db/config/NUMBER_DATA_BUFFERS_FT`


[ファイアウォール (Firewall)] プロパティ

[ファイアウォール (Firewall)] プロパティでは、選択されたマスターサーバーとメディアサーバーが他のホストにより接続される仕組みを示します。

サーバーは[ファイアウォール (Firewall)]プロパティのホストリストに追加されます。クライアントに対してポートの使用を構成するには、[クライアント属性 (Client Attributes)]プロパティを参照してください。

p.86 の「[クライアント属性 (Client Attributes)]プロパティ」を参照してください。

図 3-27 [ファイアウォール (Firewall)] ダイアログボックス



[ファイアウォール (Firewall)] ダイアログボックスには次のプロパティが含まれます。

表 3-34 [ファイアウォール (Firewall)] ダイアログボックスのプロパティ

プロパティ	説明
デフォルト接続オプション (Default Connect Options)	デフォルトでは、NetBackup の[デフォルト接続オプション (Default Connect Options)]に、ファイアウォールフレンドリな接続オプションが選択されています。ただし、[選択されたホストの属性 (Attributes for selected hosts)]に、サーバーごとに異なるデフォルトオプションを設定できます。 デフォルトのファイアウォール設定は、必要最小限のポートを開くように構成されています。 これらのプロパティは DEFAULT_CONNECT_OPTIONS 構成オプションに対応します。 選択されているサーバーに対するデフォルト接続オプションを変更するには、[変更 (Change)]をクリックします。 [デフォルト接続オプション (Default connect options)]を変更するには、[変更 (Change)]をクリックします。[デフォルト接続オプション (Default Connect Options)] ダイアログボックスの[ファイアウォール (Firewall)]プロパティを変更します。 メモ: [デーモン接続ポート (Daemon connection port)]で[VNETD のみ (VNETD only)]が選択されている場合、[BPCD コネクトバック (BPCD connect back)]設定は適用されません。[デーモン接続ポート (Daemon connection port)]で[VNETD のみ (VNETD only)]が選択されている場合、[ポート (Ports)]設定の値に関係なく、[予約されていないポートを使用する (Use non-reserved ports)]が常に使用されます。
[ホスト (Hosts)]リスト	任意のサーバーのデフォルト接続オプションを変更するには、そのサーバーをホストリストに追加します。サーバーは自動的にホストリストに表示されません。 ■ [追加 (Add)]オプション ホストリストにホストのエントリを追加します。ホストを構成用を選択するには、そのホストがリストに表示されている必要があります。 ■ [すべてに追加 (Add to All)]オプション 一覧表示されたホストを、ホストプロパティの構成用を選択されたすべてのホストに (指定されたプロパティとともに) 追加します。(このホストは、[ホストプロパティ (Host Properties)]を開いたときに選択したホストです。) ■ [削除 (Remove)]オプション ホスト名をリストから選択し、次に[削除 (Remove)]をクリックすると、リストからホストが削除されます。
選択されたホストの属性 (Attributes for selected hosts)	接続オプションは、サーバーごとに構成することができます。 これらのプロパティは CONNECT_OPTIONS 構成オプションに対応します。

プロパティ	説明
BPCD コネクトバック (BPCD connect back)	このプロパティで、デーモンが NetBackup クライアントデーモン (bpcd) にコネクトバックする方法を指定します。 ■ [デフォルト接続オプションを使用 (Use default connect options)](個々のホストのオプション) [デフォルト接続オプション (Default Connect Options)]で指定された方法を使用します。 ■ ランダムポート (Random port) NetBackup は許容範囲からランダムに空きポートを選択して、従来のコネクトバック方法を実行します。 ■ VNETD ポート (VNETD port) この方法はコネクトバックが不要です。Veritas ネットワークデーモン (vnetd) は、サーバー間の通信およびサーバーとクライアント間の通信中の NetBackup に関するファイアウォールの効率を拡張するように設計されています。サーバーによってすべての bpcd ソケット接続が開始されます。 メディアサーバーの bpbrm が、初めてクライアントの bpcd と接続する場合を例に考えてみます。この場合、bpbrm では認証された bpcd のポートが使用されているため、ファイアウォールの問題が発生することはありません。
ポート (Ports)	サーバーの接続に、予約済みポート番号を使用するか、または予約されていないポート番号を使用するかを選択します。 ■ [デフォルト接続オプションを使用 (Use default connect options)](個々のホストのオプション) [デフォルト接続オプション (Default Connect Options)]で指定された方法を使用します。 ■ 予約済みポート (Reserved port) 予約済みポート番号を使用してサーバーに接続します。 ■ 予約されていないポートを使用する (Use non reserved ports) 予約されていないポート番号を使用してサーバーに接続します。このプロパティを選択する場合、[ユニバーサル設定 (Universal Settings)]プロパティで、選択されたサーバーに対して[予約されていないポートからの接続を受け入れる (Accept connections from nonreserved ports)]、も有効にします。 p.257 の「[ユニバーサル設定 (Universal Settings)]プロパティ」を参照してください。

プロパティ	説明
デーモン接続ポート (Daemon connection port)	このオプションは NetBackup 7.0 以前のバージョンへの接続にのみ影響します。NetBackup 7.0.1 以降への接続の場合は、veritas_pbx ポートが使われます。 NetBackup 7.0 以前のバージョンへの接続を設定する場合は、[デーモン接続ポート (Daemon connection port)] 方式をサーバーへの接続に使うように選択してください。 ■ [デフォルト接続オプションを使用 (Use default connect options)] (個々のホストのオプション) [デフォルト接続オプション (Default Connect Options)] で指定された方法を使用します。 ■ 自動 (Automatic) サーバー上のデーモンへの接続には、可能な場合は vnetd が使用されます。vnetd が使用できない場合、接続にはデーモンの従来のポート番号が使用されます。 ■ VNETD のみ (VNETD only) サーバー上のデーモンへの接続には、vnetd だけが使用されます。使用しているファイアウォールの規則によって、従来のポート番号を使用したサーバーへの接続が禁止されている場合、このプロパティを選択します。 ■ デーモンポートのみ (Daemon port only) サーバー上のデーモンへの接続には、従来のポート番号だけが使用されます。 メモ: [デーモン接続ポート (Daemon connection port)] で [VNETD のみ (VNETD only)] が選択されている場合、[BPCD コネクトバック (BPCD connect back)] 設定は適用されません。[デーモン接続ポート (Daemon connection port)] で [VNETD のみ (VNETD only)] が選択されている場合、[ポート (Ports)] 設定の値に関係なく、[予約されていないポート (Non-reserved ports)] が常に使用されます。
デフォルト (Defaults)	プロパティの設定をデフォルトに戻します。

vnetd のログの有効化

vnetd のログを有効にするには、次の手順を使います。


vnetd のログを有効にする方法

- ◆ 次の場所に vnetd ディレクトリを作成します。
 - Windows の場合: `install_path\NetBackup\logs\vnetd`
または、`install_path\NetBackup\logs\` ディレクトリ内の `mklogdir.bat` をダブルクリックして、サブディレクトリが存在する `logs` ディレクトリにログ用のサブディレクトリ (vnetd 用のログディレクトリも含む) を作成します。
 - UNIX の場合: `/usr/openv/logs/vnetd`

[一般的なサーバー (General Server)]プロパティ

[一般的なサーバー (General Server)]プロパティは、選択されているマスターサーバーおよびメディアサーバーに適用されます。

図 3-28 [一般的なサーバー (General Server)]ダイアログボックス



[一般的なサーバー (General Server)]ダイアログボックスには次のプロパティが含まれます。

表 3-35 [一般的なサーバー (General Server)]ダイアログボックスのプロパティ

プロパティ	説明
多重化リストアの遅延 (Delay on multiplexed restores)	このプロパティは、同じテープ上の多重化イメージに対して、サーバーが追加のリストア要求を待機する時間を指定します。この遅延期間内に受け取ったすべてのリストア要求は、同一のリストア操作に含まれます (テープに 1 回の操作で渡されます)。デフォルトの遅延は 30 秒です。

プロパティ	説明
ディスクストレージユニットの容量を確認する間隔 (Check the capacity of disk storage units every)	このプロパティで、ディスクストレージユニットの利用可能な容量が確認される間隔が決定します。確認の間隔が短すぎると、システムリソースが浪費されます。確認の間隔が長すぎる場合、確認に時間がかかり、バックアップジョブが遅延します。 デフォルトは 300 秒 (5 分) です。 メモ: このプロパティは、6.0 メディアサーバーのディスクストレージユニットだけに適用されます。以降のリリースでは、内部的方法を使用して、より頻繁にディスクの空き容量を監視します。
必ずローカルドライブを使用する (Must use local drive)	このプロパティはマスターサーバーだけに表示されますが、すべてのメディアサーバーにも同様に適用されます。このプロパティは、NDMP ドライブには適用されません。 クライアントがメディアサーバーまたはマスターサーバーでもある場合に、[必ずローカルドライブを使用する (Must use local drive)] がチェックされていると、そのクライアントのバックアップにはローカルドライブが使用されます。すべてのローカルドライブが停止している場合は、別のドライブが使用されることがあります。 このプロパティによって、バックアップはネットワークを経由して送信されるのではなくローカルで実行されるため、パフォーマンスが向上します。たとえば、SAN 環境では、SAN メディアサーバーごとにストレージユニットを作成できます。さらに、そのメディアサーバーのクライアントと、利用可能ないずれかのストレージユニットを使用するポリシー内の他のクライアントを混在させることができます。SAN メディアサーバーであるクライアントのバックアップを開始すると、バックアップはそのサーバー上の SAN 接続されたドライブに実行されます。
NDMP リストアにダイレクトアクセスリカバリを使用する (Use direct access recovery for NDMP restores)	NetBackup for NDMP は、デフォルトで、NDMP リストア中にダイレクトアクセスリカバリ (DAR) を使用するよう構成されています。DAR では、要求されたファイルのデータが記録されているテープの場所を NDMP ホストで特定できるようにすることで、ファイルのリストアにかかる時間を短縮します。読み込まれるデータは、そのファイルに必要なデータだけです。 すべての NDMP リストアで DAR を無効にするには、このチェックボックスのチェックを外します。DAR を無効にすると、1 つのリストアファイルだけが必要な場合でも、バックアップイメージ全体が読み込まれます。
個別リカバリテクノロジーを使用する Exchange イメージを複製するときにメッセージレベルのカタログを有効にする (Enable message-level cataloging when duplicating Exchange images that use Granular Recovery Technology)	このオプションは、個別リカバリテクノロジー (GRT) を使用する Exchange バックアップイメージをディスクからテープに複製する場合にメッセージレベルのカタログ化を実行します。複製をより迅速に実行するために、このオプションは無効にできます。ただし、この場合、ユーザーはテープに複製されたイメージで個々の項目を参照できなくなります。 『NetBackup for Exchange 管理者ガイド』

プロパティ	説明
[メディアホストの上書き (Media Host Override)]リスト	このリストにより、ファイルのバックアップを実行したサーバー以外でも、リストアを実行するサーバーとして指定できます。(両方のサーバーは、同一のマスターサーバーおよびメディアサーバーのクラスタ内に配置されている必要があります。) たとえば、メディアサーバー A 上でファイルのバックアップが行われた場合、リストア要求で強制的にメディアサーバー B を使用させることができます。 次に、サーバーを指定する機能が役に立つ場合について説明します。 ■ 複数のサーバーがロボットを共有し、各サーバーにドライブが接続されている。リストアは、サーバーの 1 つが一時的に利用できないか、バックアップ処理中でビジー状態である場合に要求される。 ■ メディアサーバーが NetBackup の構成から削除され、利用できない。 [メディアホストの上書き (Media Host Override)]リストにホストを追加するには、[追加 (Add)]をクリックします。 現在選択されているすべてのホストのリストにホストを追加するには、[すべてに追加 (Add to All)]をクリックします。 リストのエントリを変更するには、ホスト名を選択してから[変更 (Change)]をクリックします。 [メディアの上書き設定の追加 (Add Media Override settings)]ダイアログボックス、または[メディアの上書き設定の変更 (Change Media Override settings)]ダイアログボックスで次のオプションを構成します。 ■ 元のバックアップサーバー (Original backup server) データのバックアップが実行された元のサーバーの名前を入力します。 ■ リストアサーバー (Restore server) 今後のリストア要求を処理するサーバーの名前を入力します。
デフォルト (Defaults)	すべてのプロパティをデフォルト設定に戻します。

リストアでの特定のサーバーの使用

リストアで特定のサーバーが使われるようにするには、次の手順を使います。

リストアで特定のサーバーが使われるようにする方法

- 1 必要に応じて、メディアをリストア要求に応答するホストに物理的に移動し、Enterprise Media Manager データベースを更新して移動を反映します。
- 2 マスターサーバー上の NetBackup 構成を変更します。[一般的なサーバー (General Server)]ホストプロパティの[メディアホストの上書き (Media Host Override)]リストに元のバックアップメディアサーバーおよびリストアサーバーを追加します。
- 3 マスターサーバー上で、NetBackup Request デーモン (bprd) を停止して、再起動します。


この処理は、元のバックアップサーバー上のすべてのストレージユニットに適用されます。[元のバックアップサーバー (Original backup server)]のすべてのストレージユニットに対するリストアが、[リストアサーバー (Restore server)]に表示されているサーバーに送信されます。

今後のリストアのために構成を元に戻すには、[メディアホストの上書き (Media Host Override)]リストからエントリを削除します。

[グローバル属性 (Global Attributes)]プロパティ

[グローバル属性 (Global Attributes)]プロパティは、現在選択されているマスターサーバーに適用されます。[グローバル属性 (Global Attributes)]プロパティは、すべてのポリシーおよびクライアントに対するすべての操作に影響します。ほぼすべてのインストールでデフォルト値が適切ですが、変更することもできます。

図 3-29 [グローバル属性 (Global Attributes)]ダイアログボックス



[グローバル属性 (Global Attributes)]ダイアログボックスには次のプロパティが含まれます。

表 3-36 [グローバル属性 (Global Attributes)]ダイアログボックスのプロパティ

プロパティ	説明
ジョブの再試行の遅延 (Job retry delay)	このプロパティでは、NetBackup によるジョブの再試行間隔を指定します。デフォルトは 10 分です。最大値は 60 分、最小値は 1 分です。

プロパティ	説明
スケジュールバックアップの試行回数 (Schedule backup attempts)	NetBackup はポリシーのエラー履歴を考慮して、スケジュールバックアップジョブを実行するかどうかを判断します。[スケジュールバックアップの試行回数 (Schedule backup attempts)] プロパティは、NetBackup による検査の時間枠を設定します。 このプロパティは各ポリシーの次の特性を判断します。 ■ NetBackup が、別のバックアップ試行 (再試行) を許可するかどうかを判断するために検査する過去の時間数。デフォルトでは、NetBackup は過去 12 時間を検査します。 ■ 時間枠内でバックアップを再試行できる回数。NetBackup では、デフォルトで 2 回試行できます。試行には、自動的に開始されるスケジュールバックアップや、ユーザーが開始するスケジュールバックアップが含まれます。 12 時間ごとに 2 回試行するというデフォルトの設定を使って、次の例を考えてみます。 ■ Policy_A を午後 6 時に実行し、Schedule_1 は失敗します。 ■ Policy_A が午後 8 時にユーザーによって開始され、Schedule_2 は失敗します。 ■ 午後 11 時に NetBackup が過去 12 時間を調査します。NetBackup は午後 6 時の 1 回の試行と、午後 8 時の 1 回の試行を確認します。[スケジュールバックアップの試行回数 (Schedule backup attempts)] の設定の 2 回に達しているため、NetBackup は再試行しません。 ■ 翌朝の午前 6 時 30 分に NetBackup が過去 12 時間を調査します。NetBackup は午後 8 時の 1 回の試行のみを確認します。[スケジュールバックアップの試行回数 (Schedule backup attempts)] の設定の 2 回に達していないため、NetBackup は再試行します。この時点でスケジュール時間帯をすぎている場合、NetBackup は時間帯になるまで待機します。 メモ: この属性は、ユーザーバックアップおよびユーザーアーカイブには適用されません。
ポリシーの更新間隔 (Policy update interval)	このプロパティはポリシーの変更後、NetBackup がポリシーを処理するまで待機する時間を指定します。NetBackup 管理者は、この時間を利用して、ポリシーに複数の変更を行うことができます。デフォルトは 10 分です。最大値は 1440 分、最小値は 1 分です。
1 クライアントあたりの最大ジョブ数 (Maximum jobs per client)	このプロパティで、NetBackup クライアントが並列して実行可能なバックアップジョブおよびアーカイブジョブの最大数を指定します。デフォルトは 1 つのジョブです。 NetBackup では、次の場合だけ、同じクライアント上の異なるポリシーから並列実行バックアップジョブを処理できます。 ■ 複数の利用可能なストレージユニットが存在する場合 ■ 利用可能なストレージユニットの 1 つが、並列して複数のバックアップを実行可能な場合 p.157 の「並列実行ジョブの数への影響について」を参照してください。
カタログ圧縮の間隔 (Compress catalog interval)	バックアップ後にイメージカタログファイルが圧縮されるまで NetBackup が待機する期間を指定します。

プロパティ	説明
Vault ジョブの最大数 (Maximum vault jobs)	マスターサーバーで実行可能な Vault ジョブの最大数を指定します。Vault ジョブの最大数が大きいほど、使用されるシステムリソースが増加します。 実行中の Vault ジョブが上限に達した場合、後続の Vault ジョブはキューに投入され、アクティビティモニターに[キューへ投入済み (Queued)]と状態表示されます。 複製ジョブまたは取り出しジョブを待機している場合、アクティビティモニターに[実行中 (Active)]と状態表示されます。 p.1065 の「[ジョブ (Jobs)]タブについて」を参照してください。
[管理者の電子メールアドレス (Administrator email address)]プロパティ	このプロパティは、スケジュールバックアップまたは管理者主導の手動バックアップの通知を、NetBackup が送信するアドレスを指定します。 複数の管理者に情報を送信するには、次のように複数の電子メールアドレスをカンマで区切ります。 <code>useraccount1@company.com,useraccount2@company.com</code> カタログバックアップ中に作成されたディザスタリカバリ情報は、ここで指定したアドレスには送信されません。ディザスタリカバリ情報は、カタログバックアップポリシーの[ディザスタリカバリ (Disaster Recovery)]タブで指定されたアドレスに送信されます。 p.871 の「[ディザスタリカバリ (Disaster Recovery)]タブ」を参照してください。

並列実行ジョブの数への影響について


並列実行ジョブの数は、次の制約の範囲内で任意に指定します。

表 3-37 並列実行ジョブの制約

制約	説明
ストレージデバイスの数	NetBackup では、異なるストレージユニットまたはストレージユニット内の複数のドライブへ並列してバックアップを実行できます。たとえば、1 台の Media Manager のストレージユニットでは、そのユニットに存在するドライブと同じ数の並列実行バックアップがサポートされます。ディスクストレージユニットはディスク上のディレクトリであるため、ジョブの最大数はシステムの性能によって異なります。

制約	説明
サーバーおよびクライアントの処理速度	個々のクライアントに過度の並列実行バックアップが集中すると、そのクライアントのパフォーマンスが低下します。最適な設定は、ハードウェア、オペレーティングシステムおよび実行中のアプリケーションによって異なります。 [1 クライアントあたりの最大ジョブ数 (Maximum jobs per client)]プロパティは、すべてのポリシーのすべてのクライアントに適用されます。 処理能力が低いクライアント (並列して実行可能なジョブの数が少ないクライアント) に対応するには、次のいずれかの方法を使用することを検討してください。 ■ 処理能力が低いクライアントに合わせて[データストリームの最大数を設定する (Maximum data streams)]プロパティを設定します。(このプロパティを表示するには、[ホストプロパティ (Host Properties)]>[マスターサーバー (Master Server)]を選択し、特定のマスターサーバーをダブルクリックし、[クライアント属性 (Client Attributes)]>[一般 (General)]タブを選択します。) - p.88 の「[クライアント属性 (Client Attributes)]プロパティの[全般 (General)]タブ」を参照してください。 ■ [ポリシーごとにジョブ数を制限する (Limit jobs per policy)]ポリシー設定をクライアント固有のポリシーで使用します。(クライアント固有のポリシーとは、すべてのクライアントがこの設定を共用しているポリシーです。) - p.715 の「[ポリシーごとにジョブ数を制限する (Limit jobs per policy)](ポリシー属性)」を参照してください。
ネットワークの負荷	利用可能なネットワーク帯域幅は、並列して実行可能なバックアップの数に影響します。2 台の Exabyte 8500 8MM テープドライブが接続されている場合、最大 900 KB/秒のネットワークの負荷が発生する可能性があります。他の要素との関連で、この負荷は 1 つのイーサネットには大きすぎる場合があります。負荷に関する問題が発生した場合、複数のネットワークによるバックアップまたは圧縮を検討してください。 サーバーでもあるクライアントをバックアップする場合は例外です。ネットワークは使用されないため、ネットワークの負荷を考慮する必要はありません。ただし、クライアントおよびサーバーの負荷は考慮する必要があります。

図 3-30 1 クライアントあたりの最大ジョブ数 (Maximum jobs per client)



メモ: カタログバックアップは他のバックアップと並列して実行できます。これを行うには、マスターサーバーの[1 クライアントあたりの最大ジョブ数 (Maximum jobs per client)]を2 より大きい値に設定します。設定を大きくすることにより、通常のバックアップの処理中でも、カタログバックアップが確実に実行されます。

バックアップについての電子メール通知の設定

バックアップが正常に完了したか、失敗したかを示す電子メール通知をクライアントの管理者またはグローバル管理者に送信できます。

次に、電子メール通知の内容を示します。

```
Backup on client hostname by root was partially successful.  
File list  
-----  
C:¥Documents and Settings
```

電子メールを送信する前に、コンピュータ環境を正しく構成する必要があります。

電子メールを受信するための Windows の追加構成

NetBackup では、すべてのクライアントまたは特定のクライアントのバックアップについての通知を指定された電子メールアドレスに送信できます。

電子メールを受信する Windows ホストで、nbmail.cmd スクリプトを構成する必要があります。

Windows システムでは、スクリプトのパラメータを受け入れるために、SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) を使用してメッセージを転送するアプリケーションがインストールされている必要もあります。UNIX プラットフォームでは、SMTP による転送方法がシステムに組み込まれています。

電子メールを受信するための UNIX の追加構成

NetBackup では、メール転送エージェント sendmail を使用して、電子メール通知が送信されます。次の Web サイトから sendmail をインストールし、それに応じて環境を構成します。

<http://www.sendmail.org/releases>

通知方法

バックアップについての電子メール通知を設定するには、次の通知方式の1つまたは両方を選択します。

- 失敗したバックアップについてだけを電子メールで送信する
0 (ゼロ) 以外の状態で終了したすべてのバックアップに関するメッセージを NetBackup 管理者の電子メールアドレスに送信します。

そのためには、[グローバル属性 (Global Attributes)]プロパティの[管理者の電子メールアドレス (Administrator email address)]を設定します。電子メールがマスターサーバーまたはメディアサーバーから送信されるため、nbmail.cmd スクリプトまたは sendmail がマスターおよびメディアサーバーで構成されている必要があります。

p.162 の「[失敗したバックアップのみについてのメッセージのグローバル管理者への送信](#)」を参照してください。

- 成功したバックアップおよび失敗したバックアップについて電子メールで送信する成功したバックアップと失敗したバックアップに関するメッセージを、各クライアントのローカル管理者に送信します。

そのためには、クライアントの[ユニバーサル設定 (Universal Settings)]プロパティの[クライアントが電子メールを送信する (Client sends mail)]プロパティまたは[サーバーが電子メールを送信する (Server sends mail)]プロパティを設定します。電子メールは、クライアントから送信される ([クライアントが電子メールを送信する (Client sends mail)]) か、マスターまたはメディアサーバーから送信されます ([サーバーが電子メールを送信する (Server sends mail)])。そのため、nbmail.cmd または sendmail が、指定に応じてマスターおよびメディアサーバー、またはクライアントで構成されている必要があります。

p.163 の「[正常に完了したバックアップと失敗したバックアップについてのメッセージの管理者への送信](#)」を参照してください。

p.164 の「[Windows での電子メールユーティリティのインストールとテスト](#)」を参照してください。

p.157 の「[並列実行ジョブの数への影響について](#)」を参照してください。

Windows での nbmail.cmd スクリプトの構成

バックアップについての電子メール通知を受信する Windows ホストの場合、ホストで nbmail.com スクリプトを構成する必要があります。

デフォルトでは、nbmail.cmd によって電子メールは送信されません。nbmail.cmd スクリプトを構成には、次の手順を使います。

nbmail.cmd スクリプトを構成する方法

- 1 NetBackup マスターサーバーで、次のディレクトリから nbmail.cmd をコピーします。

```
install_path¥VERITAS¥NetBackup¥bin¥goodies¥nbmail.cmd
```

- 2 サーバーまたはクライアントの次のディレクトリに貼り付けます。

```
install_path¥VERITAS¥NetBackup¥bin¥
```

- 3 テキストエディタを使用して nbmail.cmd を開きます。変更を行う前に、nbmail.cmd のバックアップコピーを作成します。

一部のテキストエディタではワードラップオプションが使用され、スクリプトに余分な改行が追加されて機能しなくなる場合があります。

次のオプションがスクリプトで使われます。

-s	電子メールの件名の行です。
-t	電子メールの受信者を表します。
-i	電子メールのオリジネータです。メールサーバーに登録されている必要はありません。デフォルト (-i NetBackup) は、電子メールが NetBackup からのものであることを示します。
-server	電子メールを受け取り、中継するように構成されている SMTP サーバーの名前です。
-q	すべての出力を画面に表示しません。

- 4 nbmail.cmd 内のほとんどの行は情報を提供するものです。

スクリプトで次の行を検索します。

```
@REM @IF "%~4"==" " (
@REM blat %3 -s %2 -t %1 -i NetBackup -server SERVER_1 -q
@REM ) ELSE (
@REM blat %3 -s %2 -t %1 -i NetBackup -server SERVER_1 -q -attach %4
@REM )
```

- 5 5 行を次のように調整します。

- BLAT の実行に必要なセクションを有効にするには、5 行のそれぞれから @REM を削除します。
- SERVER_1 をメールサーバーの名前に置き換えます。次に例を示します。

```
@IF "%~4"==" " (
blat %3 -s %2 -t %1 -i NetBackup -server emailserver.company.com -q
) ELSE (
blat %3 -s %2 -t %1 -i NetBackup -server emailserver.company.com -q -attach %4
)
```

- 6 nbmail.cmd を保存します。

p.157 の「並列実行ジョブの数への影響について」を参照してください。

失敗したバックアップのみについてのメッセージのグローバル管理者への送信

0 (ゼロ) 以外の状態のバックアップに関するメッセージをグローバル管理者に送信するには、次の手順を使います。

0 (ゼロ) 以外の状態のバックアップに関するメッセージをグローバル管理者に送信する方法

- 1 Windows サーバーで、メールクライアントをインストールし、構成します。

p.164 の「[Windows での電子メールユーティリティのインストールとテスト](#)」を参照してください。

nbmail.cmd スクリプトを編集します。

p.160 の「[Windows での nbmail.cmd スクリプトの構成](#)」を参照してください。

- 2 マスターサーバーで NetBackup 管理コンソールを開きます。
- 3 NetBackup 管理コンソールで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)]>[ホストプロパティ (Host Properties)]>[マスターサーバー (Master Server)]を展開します。
- 4 右ペインで、変更するマスターサーバーをダブルクリックします。
- 5 マスターサーバーのホストプロパティを開きます。
- 6 プロパティダイアログボックスの左ペインで、[グローバル属性 (Global Attributes)]をクリックします。
- 7 [管理者の電子メールアドレス (Administrator's e-mail address)]フィールドに、電子メール通知を受け取る管理者の電子メールアドレスを入力します。(複数のアドレスはカンマで区切ります。) [適用 (Apply)]をクリックします。

グローバル管理者の電子メールアドレスは、次のようにマスターサーバー上で bpconfig コマンドを使用して変更することもできます。

```
Install_Path¥NetBackup¥bin¥admincmd¥bpconfig -ma email_address
```

たとえば、


```
C:¥Program Files¥VERITAS¥NetBackup¥bin¥admincmd¥bpconfig  
-ma name@company.com
```

正常に完了したバックアップと失敗したバックアップについてのメッセージの管理者への送信

マスターサーバーからすべての電子メールを送信する代わりに、各クライアントまたはクライアントをバックアップしたメディアサーバーから電子メールを送信できます。電子メールはすべてのバックアップの後で管理者に送信できます。

クライアントからすべてのバックアップに関する電子メール通知を送信する方法

- 1 Windows クライアントで、メールクライアントをインストールし、構成します。
p.164 の「[Windows での電子メールユーティリティのインストールとテスト](#)」を参照してください。
クライアントまたはメディアサーバーで、手順 で[クライアントが電子メールを送信する (Client sends mail)]を有効にしたか[サーバーが電子メールを送信する (Server sends mail)]を有効にしたかに応じて `nbmail.cmd6` スクリプトを編集します。
p.160 の「[Windows での nbmail.cmd スクリプトの構成](#)」を参照してください。
- 2 マスターサーバーで NetBackup 管理コンソールを開きます。
- 3 NetBackup 管理コンソールで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)]>[ホストプロパティ (Host Properties)]>[クライアント (Clients)]を展開します。
- 4 右ペインで、変更するクライアントをダブルクリックします。複数のクライアントを選択することもできます。
- 5 プロパティダイアログボックスの左ペインで、[ユニバーサル設定 (Universal Settings)]を選択します。
- 6 [クライアントが電子メールを送信する (Client sends mail)]オプションを有効にします。クライアントがメールを送信できない場合は[サーバーが電子メールを送信する (Server sends mail)]オプションを有効にします。
- 7 [クライアント管理者の電子メールアドレス (Client administrator's email)]フィールドに、電子メール通知を受け取る管理者の電子メールアドレスを入力します。(複数のアドレスはカンマで区切ります。) [適用 (Apply)]をクリックします。
p.257 の「[\[ユニバーサル設定 \(Universal Settings\)\]プロパティ](#)」を参照してください。



Windows での電子メールユーティリティのインストールとテスト

BLAT は電子メール通知に使われる最も一般的なアプリケーションです。これはパブリックドメインのメールクライアントです。次の説明では、例として **BLAT** を使用します。

電子メールユーティリティをインストールし、構成するには、次の手順を使います。

電子メールユーティリティをインストールおよび構成する方法

- 1 BLAT ダウンロードページ (現時点では www.blat.net) から、.ZIP ファイルをダウンロードします。
- 2 ファイルをディレクトリに抽出します。
- 3 `blat.exe` ファイルを Windows の **System32** ディレクトリにコピーします。
- 4 コマンドプロンプトから、次のコマンドを実行します。

```
blat -install emailserver.company.com useraccount@company.com
```

ここで示された文字列については、次のとおりです。

emailserver.company.com は、電子メール通知を送信するメールサーバーのホスト名または IP アドレスです。

useraccount@company.com は、指定されたサーバーから電子メールを送信するプライマリアカウントです。

- 5 「[電子メールユーティリティをテストする方法](#)」の手順に従って電子メールユーティリティをテストします。

電子メールユーティリティをテストするには、次の手順を使います。

電子メールユーティリティをテストする方法

- 1 メッセージを含むテスト用のテキストファイルを作成します。たとえば、`C:\¥testfile.txt` を作成します。
- 2 コマンドプロンプトで、次のコマンドを実行します。

```
blat C:\¥testfile.txt -s test_subject -to useraccount@company.com
```

設定が正しい場合は、`testfile.txt` の内容が指定された電子メールアドレスに送信されます。

- 3 **NetBackup** による通知が正しく機能しない場合は、次のリストを使用して問題のトラブルシューティングを行います。
 - `nbmail.cmd` スクリプトで **BLAT** コマンドがコメントアウトされていないことを確認します。
 - コマンドが `¥system32` 以外のディレクトリにある場合は、`blat.exe` へのパスが `nbmail.cmd` に指定されていることを確認します。
 - 新しいバージョンの **BLAT** で、**BLAT** の構文が変更されていないことを確認します。システムで実行している **BLAT** のバージョンを **README** で確認してください。
 - システムで遅延が発生している場合は、**BLAT** コマンドに `-ti n` タイムアウトパラメータを指定する必要がある場合があります。(n は秒数を表します。)
 - **BLAT** のバイナリは、破損しておらず、電子メールシステムとの互換性が確保されている必要があります。最新バージョンをダウンロードします。
 - ホストプロパティで電子メールアドレスを正しく構成します。
 - 指定した電子メールアカウントがメールサーバーで有効である必要があります。
 - メールサーバーで **SMTP** の認証が必要な場合は、**NetBackup** クライアントプロセスに使用するアカウントが認可されていることを確認します。デフォルトは、ローカルシステムのアカウントです。

[ログ (Logging)]プロパティ

[ログ (Logging)]プロパティは、現在選択されているマスターサーバー、メディアサーバーおよびクライアントに適用されます。設定可能なプロパティは、マスターサーバー、メディアサーバーおよびクライアントで異なります。[ログ (Logging)]プロパティには、従来の「[レガシーログ](#)」を使用するプロセスと「[統合ログ](#)」を使用するプロセスの両方が表示されます。

「[NetBackup管理コンソールのログ](#)」は、**NetBackup** 管理コンソールのログを記述します。

レガシーログ

レガシーログを使用するプロセスでは、管理者が最初にログを記録するプロセスごとにログディレクトリを作成する必要があります。[ログ (Logging)] プロパティページのログレベルを選択しても、ログディレクトリは作成されません。

メモ: 以前にログアシスタントツールを使った場合は、手動でログディレクトリを作成する必要はありません。ログアシスタントツールは自動的にログディレクトリを作成します。

次の場所に **NetBackup** レガシーログのディレクトリを作成します。

- **Windows** の場合: `install_path¥NetBackup¥logs¥process_name`
- **UNIX** の場合: `/usr/opensv/netbackup/logs/process_name`

メモ: NFS または CIFS のようなリモートファイルシステムにログを保存しないでください。ログがリモートで格納され、そのサイズが大きくなると、重大なパフォーマンスの問題につながる可能性があります。

すべての **NetBackup** デバッグログディレクトリを一度に作成するには、次のファイルを実行します。

- **Windows** の場合は `mklogdir.bat`:
`install_path¥NetBackup¥logs¥mklogdir.bat`
- **UNIX** の場合は `mklogdir` シェルスクリプト:
`/usr/opensv/netbackup/logs/mklogdir`

次の場所に **Media Manager** レガシーログのディレクトリを作成します。

- **Windows** の場合: `install_path¥Volmgr¥debug`
- **UNIX** の場合: `/usr/opensv/volmgr/debug`

レガシーのログ記録の場合には、**NetBackup** は設定ファイル (**Windows** のレジストリ、**UNIX** の場合には `bp.conf` ファイル) を使用してログファイルの最大サイズを設定します。bpsetconfigコマンドラインインターフェースを使って次のパラメータを設定します。

- `MAX_LOGFILE_SIZE` パラメータはログファイルの最大サイズを示します。**NetBackup** のログファイルのサイズが `MAX_LOGFILE_SIZE` の設定と一致する場合には、次のログが新しいログファイルに格納されます。
[p.306 の「NetBackup サーバーとクライアントのレガシーログに関する MAX_LOGFILE_SIZE オプション」](#)を参照してください。
- `MAX_NUM_LOGFILES` パラメータは **NetBackup** で作成できるログファイルの最大数を示します。ログファイル数が `MAX_NUM_LOGFILES` 設定と一致すると、古いログファイルはパージされます。

p.307 の「[NetBackup サーバーとクライアントのレガシーログに関する MAX_NUM_LOGFILES オプション](#)」を参照してください。

メモ: ファイルの構文または文字に間違いがあると NetBackup 操作に悪影響をもたらすので、構成ファイルは編集しないでください。

bpsetconfig コマンドについて詳しくは、『[NetBackup コマンドリファレンスガイド](#)』を参照してください。

統合ログ

統合ログ機能では、すべての Symantec 製品に共通の形式で、ログファイル名およびメッセージが作成されます。サーバー上の一部の NetBackup プロセスでは、統合ログが使用されます。

統合ログは次の場所のサブディレクトリにログを書き込みます。

- Windows の場合: `install_path\NetBackup\logs`
- UNIX の場合: `/usr/opensv/logs`

レガシーログと違って、統合ログを使う処理のサブディレクトリは自動的に作成されます。

メモ: NFS または CIFS のようなリモートファイルシステムにログを保存しないでください。ログがリモートで格納され、そのサイズが大きくなると、重大なパフォーマンスの問題につながる可能性があります。


統合ログ記録の場合には、NetBackup は `nblog.conf` 構成ファイルを使用してログファイルの最大サイズを設定します。 `vxlogcfg` コマンドを使用して、`nblog.conf` ファイルの次のログオプションを設定します。

- `MaxLogFileSizeKB` パラメータを設定してログファイルの最大サイズを設定します。
NetBackup のログファイルのサイズが `MaxLogFileSizeKB` の設定と一致すると、その次のログは新しいログファイルに格納されます。
- `NumberOfLogFiles` パラメータを設定して NetBackup に作成するログファイルの最大数を設定します。NetBackup のログファイル数が `NumberOfLogFiles` の設定と一致すると、古いログファイルはページされます。
ログファイルサイズの管理について詳しくは、『[NetBackup ログリファレンスガイド](#)』を参照してください。

メモ: `nblog.conf` ファイルは手動で編集しないでください。ファイルに含まれる不正な構文または文字は NetBackup 操作に悪影響を及ぼす可能性があります。

vxlogcfg コマンドおよび nblog.conf ファイルについては、『[NetBackup コマンドリファレンスガイド](#)』を参照してください。

図 3-31 [ログ (Logging)] ダイアログボックス



[ログ (Logging)] ダイアログボックスには次のプロパティが含まれます。

表 3-38 [ログ (Logging)] ダイアログボックスのプロパティ

プロパティ	説明
グローバルログレベル (Global logging level)	このプロパティは[グローバルと同じ (Same as global)]に設定されている[ログ (Logging)] ダイアログボックスのすべてのプロセスのログレベルを制御します。ログレベルは NetBackup サーバーがログに書き込む情報の量を制御します。 ■ [ログなし (No logging)] [グローバルと同じ (Same as global)]に設定されているプロセスにログは作成されません。 ■ [最小ログ (Minimum logging)] (デフォルト) [グローバルと同じ (Same as global)]に設定されているプロセスごとに少量の情報が記録されます。 Symantec テクニカルサポートから指示されないかぎり、この設定は使用しないでください。他の設定では、ログに大量の情報が蓄積される可能性があります。 ■ レベル 1 から 4 まで [グローバルと同じ (Same as global)]に設定されているプロセスごとにレベルに合わせて情報が記録されます。 ■ [5 (最大) (5 (Maximum))] [グローバルと同じ (Same as global)]に設定されているプロセスごとに最大量の情報が記録されます。 一部の NetBackup プロセスでは、ログに書き込まれる情報量を個別に制御できます。これらのプロセスでは、[グローバルと同じ (Same as global)]以外のログレベルを指定できます。
プロセス固有の上書き (Process specific overrides)	[プロセス固有の上書き (Process specific overrides)]に表示されるプロセスは「レガシーログ」を使用します。 これらのサービスでは、最初に次の場所にログディレクトリを作成する必要があります。 ■ Windows の場合: <code>install_path\NetBackup\logs\process_name</code> ■ UNIX の場合: <code>/usr/openv/netbackup/logs/process_name</code> 次の設定は各プロセスで利用できます。 ■ グローバルと同じ [グローバルログレベル (Global logging level)] プロパティと同じログレベルを使うにはこれを選択します。[グローバルログレベル (Global logging level)]を[ログなし (No logging)]に設定した場合は、個別のプロセスにログは作成されません。 ■ [ログなし (No logging)] 特定のプロセスに対してログは作成されません。 ■ [最小のログ (Minimum logging)] 特定のプロセスに対して少量の情報が記録されます。 ■ レベル 1 から 4 まで 特定のプロセスに対してレベルに合わせて情報が記録されます。 ■ [5 (最大) (5 (Maximum))] 特定のプロセスに対して最大量の情報が記録されます。 表 3-39 では、レガシーログを使う処理をリストし、説明しています。

プロパティ	説明
NetBackup サービスのデバッグログレベル (Debug logging levels for NetBackup services)	これらのサービスでは統合ログが使用されます。 各サービスでは、次のディレクトリにログが自動的に作成されます。 ■ Windows の場合: <code>install_path¥NetBackup¥logs</code> ■ UNIX の場合: <code>/usr/opensv/logs</code> 次の設定は各プロセスで利用できます。 ■ グローバルと同じ [グローバルログレベル (Global logging level)]プロパティと同じログレベルを使うにはこれを選択します。[グローバルログレベル (Global logging level)]を[ログなし (No logging)]に設定した場合は、個別のプロセスにログは作成されません。 ■ [ログなし (No logging)] 特定のプロセスに対してログは作成されません。 ■ [最小のログ (Minimum logging)] 特定のプロセスに対して少量の情報が記録されます。 ■ レベル 1 から 4 まで 特定のプロセスに対してレベルに合わせて情報が記録されます。 ■ [5 (最大) (5 (Maximum))] 特定のプロセスに対して最大量の情報が記録されます。 また、<code>vxlogcfg</code> コマンドを使ってデバッグレベルを変更できます。 表 3-40 に統合ログ機能を使用するサービスを示します。

プロパティ	説明

プロパティ	説明
	重要な NetBackup プロセスにログを作成するには、[有効化 (Enable)] をクリックします。以前の NetBackup バージョンでは、必須なプロセスのログディレクトリをユーザーが作成してからログ記録が開始しました。[有効 (Enable)] をクリックすると、重要な NetBackup 処理のログディレクトリが自動的に作成されてログの記録を開始します。 p.309 の「ENABLE_CRITICAL_PROCESS_LOGGING」を参照してください。 メモ: [クリティカルプロセスのログ (Logging for critical processes)] の有効化は、NetBackup 管理コンソールを使って 1 回のみ実行できるアクティビティです。ログを有効にすると、[ログ (Logging)] ダイアログボックスで無効にすることはできません。手動でプロセスのログを無効にするには、そのプロセスのログレベルを無効にします。 p.177 の「NetBackup プロセスのログの無効化」を参照してください。 [クリティカルプロセスのログ (Logging for critical processes)] を有効にすると、[デフォルト (Defaults)] をクリックしても、[クリティカルプロセスのログ (Logging for critical processes)] と [次までログを保持する: GB (Keep logs up to GB)] のオプション設定は変更されません。複数のホストのログプロパティを変更しているとき、もしその 1 つのホストで [クリティカルプロセスのログ (Logging for critical processes)] が有効になっていれば、[デフォルト (Defaults)] をクリックしても [クリティカルプロセスのログ (Logging for critical processes)] と [次までログを保持する: GB (Keep logs up to GB)] のオプションはどのホストでも変更されません。 p.67 の「標準のホストプロパティダイアログボックスオプション」を参照してください。 [クリティカルプロセスのログ (Logging for critical processes)] を有効にすると、NetBackup はログの保持をデフォルトのログサイズ (GB) に設定します。[次までログを保持する: GB (Keep logs up to GB)] オプションを再設定するとデフォルトの設定を変更できます。 メモ: [次までログを保持する: GB (Keep logs up to GB)] オプションの設定を解除すると、NetBackup 操作に悪影響をもたらすことがあります。[クリティカルプロセスのログ (Logging for critical processes)] を有効にする場合は GB でログ保持を指定することを Symantec がお勧めします。 [重要なプロセスのログを有効にする (Enable)] オプションを選択すると次の重要な NetBackup プロセスがログに記録されます。 マスターサーバープロセス: ■ bprd ■ bpdbm メディアサーバープロセス: ■ bpbrm ■ bptm ■ bpdm クライアントプロセス: ■ bpfis メモ: マスターサーバー、メディアサーバーおよびクライアントで [クリティカルプロセスのログ (Logging for critical processes)] を有効にできます。NetBackup 7.7 より前のバージョンのメディアサーバーとク

プロパティ	説明
	クライアントでは、最新バージョンのマスターサーバーと関連付けられていても、[クリティカルプロセスのログ (Logging for critical processes)]を有効にできません。
[ログを保持する日数 (Keep logs for days)]	エラーを評価するためにログが必要な場合に備えてログを保存する日数を指定します。たとえば、毎日バックアップを確認する場合、1 カ月に 1 回確認する場合より早くログを削除できます。ただし、ログは大量のディスク領域を使用するため、ログを必要以上に保持しないでください。デフォルトは 28 日です。 マスターサーバーが、エラーカタログ、ジョブカタログおよびデバッグログ情報を保持する期間 (日数) を指定します。NetBackup によって、エラーカタログから[バックアップ状態 (Backup Status)]、[問題 (Problems)]、[すべてのログエントリ (All Log Entries)]および[メディアのログ (Media Logs)]レポートが導出されます。また、これらのレポートに含めることができる期間も制限されます。この期間が終了すると、NetBackup によって メディアサーバー上および クライアント上のこれらのログも (存在する場合) 削除されます。

プロパティ	説明
次までログを保持する: GB (Keep logs up to GB)	保持する NetBackup ログのサイズを指定します。NetBackup ログのサイズがこの値まで増加すると、古いログが削除されます。GB でログサイズを設定するには、チェックボックスにチェックマークを付けて値を GB で指定します。 p.307 の「NetBackup サーバーとクライアントの KEEP_LOGS_SIZE_GB」を参照してください。 メモ: NetBackup サーバーの場合には、[次までログを保持する: GB (Keep logs up to GB)]オプションの推奨値は 25 GB 以上です。 クライアントの場合には、[次までログを保持する: GB (Keep logs up to GB)]オプションの推奨値は 5 GB 以上です。 [次までログを保持する: GB (Keep logs up to GB)]オプションの設定時には、NetBackup ログ削除動作を考慮します。すべてのログはログサイズが高水準点、つまり、[次までログを保持する: GB (Keep logs up to GB)]値の 95 % に達するまで維持されます。NetBackup はログサイズを 10 分ごとに調べます。ログサイズが高水準点に達すると、古いログの削除が開始されます。削除は、ログサイズが低水準点、つまり、[次までログを保持する: GB (Keep logs up to GB)]値の 85% に達するまで続きます。 たとえば、次の例を考えてみます。 ■ [次までログを保持する: GB (Keep logs up to GB)]オプションを 100 GB に設定します。 ■ NetBackup ログが作成されてログサイズが高水準点、つまり 95 GB に達するまで維持されます。 ■ NetBackup はログサイズを 10 分ごとに調べてログサイズが 95 GB であると判断します。 ■ ログ削除が開始されてログサイズが低水準点、つまり 85 GB に達するまで古いログが削除されます。 ■ ログサイズが 85 GB に達するとログ削除は停止して再び高水準点に達するまですべての既存のログが維持されます。 [次までログを保持する: GB (Keep logs up to GB)]オプションを選択しない場合には、デフォルト値は無制限です。ログサイズに基づいたログの保持やログの削除は起きません。 [次までログを保持する: GB (Keep logs up to GB)]と[ログを保持する日数 (Keep logs for days)]の両方を選択した場合には、ログは最初に起きる条件に応じて削除されます。 ログの保持オプションを選択していない場合はすべてのログが保持されるので、ログサイズが増えるとやがてディスク領域が少なくなる可能性があります。 メモ: 次の場所にあるログを使って、NetBackup のログ削除動作を確認できます。 Windows の場合: <code>install_path\NetBackup\logs\nbutil</code> UNIX の場合: <code>/usr/opensv/netbackup/logs/nbutil</code> メモ: [次までログを保持する: GB (Keep logs up to GB)]オプションは NetBackup マスターサーバー、メディアサーバー、クライアントで利用可能です。NetBackup 7.7 マスターサーバーに関連付けられている旧バージョンの NetBackup メディアサーバーとクライアントに[次までログを保持する: GB (Keep logs up to GB)]オプションはありません。

プロパティ	説明
[Vault ログを保持する日数 (Keep logs for days)]	[Vault ログを保持する日数 (Keep logs for days)] プロパティは NetBackup Vault がインストールされている場合に有効になります。Vault セッションディレクトリを保存する日数を入力するか、または[無期限]を選択します。 セッションディレクトリは、次の場所に存在します。 <pre>install_path¥netbackup¥vault¥sessions¥vaultname¥session_x</pre> ここで、x は、セッション番号を示します。このディレクトリには、Vault ログファイル、一時作業ファイルおよびレポートファイルが格納されます。

メモ: ログアシスタントで NetBackup ログを収集すると、NetBackup の合計ログサイズが増えることがあります。新しい [次までログを保持する: GB (Keep logs up to GB)] オプションが有効になっている場合に合計 NetBackup ログサイズがその高水準点に達すると、ログが削除されます。保持を望むログも削除される場合があります。保持したいログが削除されないようにするには、ログアシスタントでログを収集するときに [次までログを保持する: GB (Keep logs up to GB)] オプションを無効にします。あるいは、ログ収集が完了する前に重要なログが削除されないように、[次までログを保持する: GB (Keep logs up to GB)] オプションを現在の値より高く設定できます。

p.1109 の「[ログアシスタントについて](#)」を参照してください。

表 3-39 プロセス固有の上書き

サービス	説明
BPBRM のログレベル (BPBRM logging level)	NetBackup Backup Restore Manager。
BPTM のログレベル (BPTM logging level)	NetBackup Tape Manager。
BPDM のログレベル (BPDM logging level)	NetBackup Disk Manager。
BPJOBID のログレベル	NetBackup Jobs Database Management デーモン。
BPDBM のログレベル (BPDBM logging level)	NetBackup Database Manager。
BPRD のログレベル (BPRD logging level)	NetBackup Request デーモンまたは NetBackup Request Manager。

表 3-40 NetBackup サービスのデバッグログレベル (Debug logging levels for NetBackup services)

サービス	説明
Policy Execution Manager	このプロパティは、マスターサーバーに表示されます。NBPEM は、ポリシーまたはクライアントのタスクを作成し、ジョブの実行予定時間を決定します。ポリシーが変更されていたり、イメージの期限が切れていた場合は、NBPEM に通知され、適切なポリシーまたはクライアントタスクが更新されます。
Job Manager	このプロパティは、マスターサーバーに表示されます。NBJM は、Policy Execution Manager から送信されたジョブを受け取り、必要なリソースを取得します。
Resource Broker	NBRB は、ストレージユニット、テープドライブおよびクライアントを予約するための割り当てを行います。

メモ: [デバッグログ制限機能を有効にする (Enable robust logging)]プロパティはこのリリースから削除されました。デバッグログ制限機能は、デフォルトで有効になっています。

[デバッグログ制限機能を有効にする (Enable robust logging)]プロパティは、以前のバージョンのマスターサーバー、メディアサーバー、クライアントに表示されます。

デバッグログについて詳しくは、『NetBackup ログリファレンスガイド』のレガシーログに関するセクションを参照してください。

NetBackup管理コンソールのログ

レガシーログと統合ログは NetBackup が実行するバックアップ、リストア、複製などのプロセスに関する情報を記録します。また、NetBackup の設定を変更して、NetBackup 管理コンソールの情報をログ出力することもできます。ログの情報は問題のトラブルシューティングに役立ちます。

p.46 の「NetBackup 管理コンソールのログファイルの構成」を参照してください。

NetBackup 管理コンソールのトラブルシューティング方法については、『NetBackup ログリファレンスガイド』を参照してください。

<http://www.symantec.com/docs/DOC5332>

NetBackup プロセスのログの無効化

NetBackup プロセスのログレベルを変更することで、そのプロセスのログを無効にできます。

メモ: [重要なプロセスのログ (Logging for critical processes)]を有効にするには、[NetBackup 管理コンソール (NetBackup Administration Console)]で、[NetBackup 管理 (NetBackup Management)]>[ホストプロパティ (Host Properties)]を選択します。[マスターサーバー (Master Servers)]、[メディアサーバー (Media Servers)]または[クライアント (Clients)]をダブルクリックし、ホストを選択します。[ログ (Logging)]プロパティを開き、[有効化 (Enable)]をクリックします。

ログレベルを変更してプロセスのログを無効にするには

- ◆ 次のいずれかを実行します。
 - [ログ (Logging)]ダイアログボックスの[プロセス固有の上書き (Process specific overrides)]ペインで、プロセスのログレベルを[ログなし (No logging)]に設定します。
 - ログアシスタントを使って、プロセスのログレベルを変更してプロセスのログを無効にします。
p.1124 の「[デバッグログの無効化](#)」を参照してください。

メモ: [ログ (Logging)]>[プロセス固有の上書き (Process specific overrides)]ペインまたはログアシスタントを使ってログレベルを変更または無効化できないプロセスについては、構成ファイルオプションを使います。

- 構成ファイル (Windows レジストリまたは UNIX の `bp.conf` ファイル)を修正して、プロセスのログレベルを変更または無効化します。bpsetconfig コマンドを使って、`ProcessName_VERBOSE` パラメータを `-2` に設定します。
例 1 - bprd プロセスのログを無効にするには、bpsetconfig コマンドを使って `BPRD_VERBOSE` の値を次のように設定します。

```
bpsetconfig> BPRD_VERBOSE = -2
```

例 2 - NetBackup クライアントに固有の `bpfis` プロセスのログを無効化するには、関連メディアサーバーまたはマスターサーバーで `-h host` オプションを使って `bpsetconfig` コマンドを実行し、`BPFIS_VERBOSE` を次のように設定します。

```
bpsetconfig> -h client_host_name  
bpsetconfig> BPFIS_VERBOSE = -2
```

bpsetconfig コマンドについては、『[NetBackup コマンドリファレンスガイド](#)』を参照してください。

メモ: 設定ファイルは手動で編集しないでください。ファイルに含まれる不正な構文または文字は NetBackup 操作に悪影響を及ぼす可能性があります。


[ログインバナーの構成 (Login Banner Configuration)] プロパティ

NetBackup 管理コンソール、またはクライアントのバックアップ、アーカイブおよびリストアコンソールにユーザーがログインするたびに表示されるバナーの画面を構成するには[ログインバナーの構成 (Login Banner Configuration)]プロパティを使います。[ログインバナーの構成 (Login Banner Configuration)]プロパティは、ユーザーがコンソールにアクセスする前にユーザーがログインバナー画面を確認することを必須にするように構成できます。

異なるログインバナーをマスターサーバー、メディアサーバー、またはクライアントに構成できます。

図 3-32 にメディアサーバーのバナーテキストの例を示します。

図 3-32 [ログインバナーの構成 (Login Banner Configuration)]ダイアログボックス



NetBackup 管理コンソールが最初に起動されたときは[ログインバナーの構成 (Login Banner Configuration)]プロパティが構成されていないため、バナーはユーザーに表示されません。バナーが表示されるように[ログインバナーの構成 (Login Banner Configuration)]ホストプロパティは構成されなければなりません。

ユーザーはコンソールにログインすればサーバーを変更できます。([ファイル (File)]メニューで、[サーバーの変更 (Change Server)]をクリックします。) バナーがリモートサーバーのために構成されれば、バナーはリモートサーバーでも同様に表示されます。

メモ: バナーは NetBackup 6.5.4 より前のバージョンでは利用できません。ユーザーが NetBackup 6.5.3 またはそれより前のバージョンにあるホストに変更した場合、バナーは表示されません。

ユーザーが既存のコンソールから新しいコンソールまたはウィンドウを開く場合、バナーは新しいウィンドウに表示されません。([ファイル (File)]メニューで、[新しいコンソール (New Console)]オプションまたは[新しいウィンドウ (New Window from Here)]オプションをクリックします。)

表 3-41

[ログインバナーの構成 (Login Banner Configuration)]ダイアログ
ボックスのプロパティ

プロパティ	説明
ログインバナー見出し (Login Banner Heading)	バナーで表示されるテキストを入力します。
ログインバナーのテキスト (Text of login banner)	バナーのメッセージのためのテキストを入力します。最大 29,000 文字です。
[同意する]および[同意しない]ボタンをログインバナーに表示 (Show Agree and Disagree buttons on the login banner)	NetBackup 管理コンソールまたはクライアントのバックアップ、アーカイブおよびリストアコンソールを使うために承認が必要なときこのオプションを構成します。使用許諾契約のため、NetBackup 環境が存在する会社で特定の承認が必要になることがあります。 このオプションが有効になれば、ユーザーはコンソールが開く前に、[同意する (Agree)]オプションをクリックし、次に[OK]をクリックする必要があります。同意は、メッセージを読んで同意するユーザーのみを対象とします。 ユーザーが[同意しない (Disagree)]オプションを選んだ場合、画面は閉じられます。

図 3-33

同意オプションが有効な場合の[ログインバナー (Login Banner)]





図 3-34 同意オプションのない[ログインバナー (Login Banner)]



ログインバナー画面とテキストの削除

ユーザーが NetBackup にログインした後に表示されるバナーとテキストを削除するには、次の手順を使います。

ログインバナー画面とテキストを削除する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)] を展開します。
- 2 ログインバナーを表示するホストに応じて、[マスターサーバー (Master Servers)]、[メディアサーバー (Media Servers)]、または [クライアント (Clients)] を選択します。
- 3 右ペインで、プロパティを表示するホストの名前をダブルクリックします。
- 4 プロパティダイアログボックスの左ペインで、[ログインバナーの構成 (Login Banner Configuration)] ホストプロパティをクリックします。
- 5 [ログインバナー見出し (Login Banner Heading)] のテキストとログインバナーのテキストを消去します。
- 6 [OK] をクリックして、変更を保存します。

[自動ログオフのタイムアウト (Auto log off timeout)] オプションの有効化

[ログインバナーの構成 (Login Banner Configuration)] ホストプロパティで構成されていない関連オプションの 1 つに [自動ログオフのタイムアウト (Auto log off timeout)] オプションがあります。

[自動ログオフのタイムアウト (Auto log off timeout)] オプションを使用すると、非アクティブ期間の後、自動的に **NetBackup** 管理コンソールからユーザーをログアウトすることができます。ログオフする前に、設定可能な分、時間、日数の間、セッションは非アクティブである必要があります。

[自動ログオフのタイムアウト (Auto log off timeout)] オプションを有効にする方法

- 1 [表示 (View)] > [オプション (Options)] を選択します。それから [管理オプション (Administrative Options)] タブ (UNIX) または [管理コンソール (Administration Console)] タブ (Windows) を選択します。
- 2 [自動ログオフのタイムアウト (Auto log off timeout)] オプションにチェックマークを付けます。
- 3 ユーザーが非アクティブなセッションからログオフされるまでの期間を選択します。ログオフの最小期間は 10 分であり、最大期間は 2 日です。

タイムアウト値に達する 5 分前に、**NetBackup** はセッションが 5 分で期限切れになることを示す警告を表示します。


- 4 ログオフの警告が表示されれば、ユーザーは次のオプションの 1 つを選ぶことができます。
 - 無視 (Ignore)
ユーザーがこのオプションを選択する (または警告に応答しない) 場合は、ダイアログボックスはセッションが終わるまでの残り時間を表示します。カウントダウン警告がタイムアウト値に達するまで毎分表示されます。セッションが終わるとき、ユーザーは **NetBackup** 管理コンソールまたはバックアップ、アーカイブおよびリストアクライアントコンソールからログアウトされます。
 - 延長 (Extend)
ユーザーがこのオプションを選択する場合は、セッションは続行し、タイムアウトはログオフのタイムアウト値によって延長されます。
ユーザーがコンソールで再び動作を開始すれば、コンソールが再びアイドル状態になるまでログオフは取り消されます。
 - ログオフ (Log off)
ユーザーがこのオプションを選択する場合は、セッションは終わり、ユーザーはただちにログオフされます。

[Lotus Notes]プロパティ

[Lotus Notes]プロパティは、現在選択され、NetBackup for Lotus Notes を実行するクライアントに適用されます。

詳しくは、『[NetBackup for Lotus Notes 管理者ガイド](#)』を参照してください。

図 3-35 [Lotus Notes]ダイアログボックス



次のプロパティは Lotus Notes ホストプロパティで、または nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使って設定できます。

p.62 の「[NetBackup の構成オプションを設定する方法](#)」を参照してください。

UNIX サーバーの場合: Domino サーバーの複数のインストールがある場合、クライアントプロパティまたは bp.conf の値は、1 つのインストールにのみ適用されます。他のインストールでは、バックアップポリシーの LOTUS_INSTALL_PATH および NOTES_INI_PATH 指示句を使用してインストールパスおよび notes.ini ファイルの場所を指定します。

表 3-42 Lotus Note クライアントのホストプロパティ


クライアントの ホストプロパ ティ	構成オプション (Configuration Options)	説明
リストアするログ の最大数 (Maximum number of logs to restore)	LOTUS_NOTES_LOGCACHESIZE Windows レジストリでは、この値は DWORD 値です。	リカバリ時に 1 つのリストアジョブでプリフェッチできるログの最大数。 1 より大きい値を指定します。 この値が 1 以下の場合、NetBackup はリカバリ時にトランザクション ログを収集しません。ジョブごとに 1 つのトランザクションログエク スメントが Domino サーバーのログディレクトリにリストアされます。 LOTUS_NOTES_LOGCACHESIZE = 3
トランザクション ログのキャッシュ パス (Transaction log cache path)	LOTUS_NOTES_LOGCACHEPATH Windows レジストリでは、この値は文 字列です。	リカバリ時に、プリフェッチされたトランザクションログを NetBackup が一時的に格納できるパスを指定します。 たとえば、 ■ Windows の場合: D:\LogCache ■ UNIX の場合: /tmp/logcache パスを指定しない場合、NetBackup は、リカバリ時に Domino サー バーのトランザクションログディレクトリへログをリストアします。 [トランザクションログのキャッシュパス (Transaction log cache path)] を指定する前に次の点に注意してください。 ■ 指定したパスが存在しない場合、パスはリストア中に作成されま す。 ■ フォルダの書き込み権限がない場合、リストアジョブは状態コー ド 5 で失敗します。 ■ パスが指定されない場合、トランザクションログは、元の場所であ る Domino トランザクションログディレクトリにリストアされます。 ■ [リストアするログの最大数 (Maximum number of logs to restore)]の値が 1 以下の場合、このパスは無視されます。ログ はプリフェッチされず、ジョブごとに 1 つのトランザクションログが Domino サーバーのログディレクトリにリストアされます。 ■ 指定された数のログをリストアするのに十分な領域がない場合、 NetBackup は、対応できる数のログのみのリストアを試行します。

クライアントの ホストプロパ ティ	構成オプション (Configuration Options)	説明
INI パス (INI path)	LOTUS_NOTES_INI Windows レジストリでは、この値は文 字列です。	Lotus データベースのバックアップおよびリストアに使用するサー バーに関連付けられた NOTES.INI ファイルを入力します。この設 定を使用して、Domino パーティションサーバーからバックアップま たはリストアを行うための正確な .INI ファイルを指定します。非パー ティションサーバーには、.INI ファイルを指定する必要はありません。 NOTES.INI ファイルへの絶対パスを指定します。 ■ Windows の場合: notes.ini ファイルがデフォルトのディレクトリに存在しない場合 は、その場所を[INI パス (INI path)]ボックスに指定します。たと えば、 D:\Lotus\Domino\notes.ini ■ UNIX の場合: notes.ini ファイルが[パス (Path)]で指定したディレクトリに存在 しない場合は、その場所をこのディレクトリに指定します。たと えば、 /db/notesdata/notes.ini ディレクトリおよび notes.ini ファイル名を含めてください。
パス (Path)	LOTUS_NOTES_PATH Windows レジストリでは、この値は文 字列です。	Lotus Notes プログラムファイルが存在する、クライアント上のパスを 指定します。NetBackup では、バックアップおよびリストア処理を実 行するために、これらのファイルの場所が認識される必要がありま す。このボックスの値は、Lotus Notes のレジストリキーの値より優先 されます (両方の値が定義されている場合)。 Lotus Notes プログラムファイルが存在する、クライアント上のパスを 指定します。 ■ Windows の場合: nserver.exe が存在する Lotus プログラムディレクトリへのパスを 指定します。たとえば、 D:\Lotus\Domino ■ UNIX の場合: Domino データディレクトリ、Lotus プログラムディレクトリおよび Lotus リソースディレクトリを含むパスを指定します。たとえば、 /export/home/notesdata:/opt/lotus/notes/latest /sunspa:/opt/lotus/notes/latest/sunspa/res/C 両方とも定義されている場合、この[パス (Path)]の値は Lotus レジ ストリ値を上書きします。

[メディア (Media)] プロパティ

[メディア (Media)] プロパティは、現在選択されているマスターサーバーおよびメディアサーバーに適用されます。[メディア (Media)] プロパティでは、NetBackup のメディア管理方法を制御します。

図 3-36 [メディア (Media)] ダイアログボックス



[メディア (Media)] ダイアログボックスには次のプロパティが含まれます。

表 3-43 [メディア (Media)]ダイアログボックスのプロパティ

プロパティ	説明
[メディアの上書きを許可 (Allow media overwrite)]プロパティ	このプロパティは特定のメディア形式に対して、NetBackup の上書き禁止を無視します。通常、NetBackup では、特定のメディア形式は上書きされません。上書き禁止を無効にするには、表示されている 1 つ以上のメディア形式のチェックボックスをチェックします。 たとえば、[CPIO]チェックボックスをチェックすると、NetBackup で cpio 形式を上書きできます。 デフォルトでは、リムーバブルメディア上に存在するすべての形式は上書きされません。上書きが試行された場合、NetBackup によってエラーがログに書き込まれます。この形式を認識するには、メディア上の最初の可変長ブロックが 32 KB 以下である必要があります。 リムーバブルメディア上の次のメディア形式を上書きするように選択できます。 ■ [ANSI]が有効になっている場合は、ANSI ラベル付きメディアを上書きできます。 ■ [AOS/VS]が有効になっている場合は、AOS/VS メディアを上書きできます。(AOS/VS は Data General 社の AOS/VS バックアップフォーマットです。) ■ [CPIO]が有効になっている場合は、CPIO メディアを上書きできます。 ■ [DBR]が有効になっている場合は、DBR メディアを上書きできます。(DBR バックアップ形式は現在使用されていません。) ■ Remote Storage MTF1 メディア形式。[RS-MTF1]が有効になっている場合は、Remote Storage MTF1 メディア形式を上書きできます。 ■ [TAR]が有効になっている場合は、TAR メディアを上書きできます。 ■ [MTF]が有効になっている場合は、MTF メディアを上書きできます。[MTF]だけをチェックしている場合、他のすべての MTF 形式を上書きできます。(Backup Exec MTF (BE-MTF1) および Remote Storage MTF (RS-MTF1) メディア形式は例外です。これらの形式は上書きされません。) ■ [BE-MTF1]が有効になっている場合は、Backup Exec MTF メディアを上書きできます。 p.191 の「メディアの上書きが禁止された結果」を参照してください。

プロパティ	説明
SCSI RESERVE の有効化 (Enable SCSI reserve)	このプロパティは、テープドライブの排他アクセス保護を有効にします。アクセス保護が設定されていると、予約されている間は他のホストバスアダプタでコマンドを発行してドライブを制御することはできません。 SCSI RESERVE によって、NetBackup Shared Storage Option 環境またはドライブが共有されている他のすべてのマルチニシエータ環境を保護することができます。 保護設定では、オプションを構成するメディアサーバーから、すべてのテープドライブのアクセス保護を構成します。メディアサーバーからのドライブパスについて、そのメディアサーバー設定を上書きできます。 p.192 の「[SCSI RESERVE の有効化 (Enable SCSI reserve)]プロパティの推奨する使用方法」を参照してください。 p.423 の「ドライブパスのオプション」を参照してください。 次に、保護のオプションを示します。 ■ SCSI Persistent RESERVE オプションでは、SCSI デバイスに SCSI Persistent RESERVE 保護を提供します。デバイスは、SCSI Primary Commands - 3 (SPC-3) 規格に準拠している必要があります。SCSI Persistent RESERVE は、NetBackup 6.5 以上のサーバーだけに有効です。SCSI Persistent RESERVE を有効にすると、NetBackup はリリース 6.5 より前の NetBackup メディアサーバーに対して Persistent RESERVE コマンドを送信しません。 ■ SPC-2 SCSI RESERVE オプション (デフォルト) は SCSI デバイスに SPC-2 SCSI RESERVE 保護を提供します。デバイスは、SCSI Primary Commands - 2 規格の RESERVE/RELEASE 管理方法に準拠している必要があります。 ■ テープドライブへのアクセス保護を行わずに NetBackup を操作するには、[SCSI RESERVE の有効化 (Enable SCSI reserve)]プロパティのチェックを外します。チェックを外すと、他の HBA がコマンドを送信できるため、テープドライブのデータが損失する可能性があります。 メモ: 使用しているすべてのハードウェアが SCSI Persistent RESERVE コマンドを正しく処理することを確認してください。使用しているすべてのハードウェアには、ファイバーチャネルブリッジが含まれます。ハードウェアで SCSI Persistent RESERVE コマンドが正しく処理されない場合、SCSI Persistent RESERVE コマンドを使用するように NetBackup が構成されていても、保護は実行されません。
1 つのメディアに対する複数の保持設定を許可する (Allow multiple retentions per media)	このプロパティは、テープボリューム上での保持レベルを混在させます。これは、ロボットのドライブおよび非ロボットのドライブ内の両方のメディアに適用されます。デフォルトでは、このチェックボックスのチェックは外されています。各ボリュームには、1 つの保持レベルのバックアップだけを含めることができます。

プロパティ	説明
テープメディアをまたがったバックアップを許可する (Allow backups to span tape media)	チェックされている場合、複数のテープメディアにまたがったバックアップが行われます。このプロパティによって、NetBackup は、別のボリュームを使用して次のフラグメントを開始します。複数のボリューム上にバックアップのデータフラグメントが保持されることになります。このプロパティはデフォルトでチェックされており、メディアをまたがったバックアップを実行できます。 メディアの空きがなくなった場合に、このプロパティが選択されていないと、そのメディアは空きなしに設定され、操作は異常終了します。これは、ロボットのドライブおよび非ロボットのドライブの両方に適用されます。
ディスクをまたがったバックアップを許可する (Allow backups to span disk)	このプロパティは 1 つのディスクボリュームに空きがなくなった場合に、ディスクボリュームをまたがったバックアップを行うようにします。デフォルトでは、このプロパティは有効です。 [ディスクをまたがったバックアップを許可する (Allow backups to span disk)]プロパティは AdvancedDisk または OpenStorage ストレージユニットには適用されません。自動的にディスクプール内のディスクボリュームをまたがったバックアップが行われます。 次の宛先では、ディスクをまたぐことができます。 ■ BasicDisk ストレージユニットにまたがる BasicDisk ストレージユニット。ユニットは、ストレージユニットグループ内に存在する必要があります。 ■ ディスクプール内の別のボリュームにまたがる OpenStorage または AdvancedDisk ボリューム。 ディスクをまたぐ場合は、次の条件を満たしている必要があります。 ■ ストレージユニットは、同じメディアサーバーを共有している必要があります。 ■ ストレージユニットをまたぐ場合の多重化レベルは、同じである必要があります。レベルに違いがあると、ターゲットユニットのレベルが高くなる場合があります。 p.577 の「多重化を有効にする (Enable multiplexing)」ストレージユニット設定」を参照してください。 ■ ディスクスレーシングストレージユニットは、別のストレージユニットをまたぐことはできません。また、ディスクスレーシングストレージユニットをまたぐことも望ましくありません。 ■ NFS では、ディスクをまたぐことはできません。
スタンドアロンドライブ拡張機能を有効にする (Enable standalone drive extension)	このプロパティは、非ロボットのドライブ内で検出された任意のラベル付きメディアおよびラベルなしメディアが NetBackup によって使用されるようにします。[スタンドアロンドライブ拡張機能を有効にする (Enable standalone drive extension)]プロパティは、デフォルトで有効になります。
ジョブのログを有効にする (Enable job logging)	このプロパティによって、ジョブ情報のログが有効になります。このログ機能は NetBackup アクティビティモニターが使う情報と同じです。デフォルトでは、ジョブのログは実行されます。

プロパティ	説明
すべてのメディアサーバーに対して無制限のメディア共有を有効化 (Enable unrestricted media sharing for all media servers)	このプロパティは次のようにメディア共有を制御します。 ■ NetBackup 環境のすべての NetBackup メディアサーバーおよび NDMP ホストで書き込み用のメディアを共有できるようにするには、このプロパティを有効にします。メディアの共有には、サーバーグループを構成しないでください。 ■ 特定のサーバーグループにメディア共有を制限するには、このプロパティのチェックを外します。次に、メディア共有を使うメディアサーバーグループとバックアップポリシーを構成します。 ■ メディア共有を無効にするには、このプロパティのチェックを外します。メディアサーバーグループを構成しないでください。 デフォルトでは、メディア共有は無効になっています。(このプロパティのチェックは外されており、サーバーグループは構成されていません。) p.371 の「NetBackup サーバーグループについて」を参照してください。
メディア ID の接頭辞 (非ロボット) (Media ID prefix (non-robotic))	このプロパティは、非ロボットのドライブ内にラベルなしメディアがある場合に使用する、メディア ID の接頭辞を指定します。接頭辞は、1 文字から 3 文字の英数字である必要があります。NetBackup によって数字が追加されます。デフォルトでは、A を使用して、A00000、A00001 のようにメディア ID が割り当てられます。 たとえば FEB と指定すると、残りの数字は NetBackup によって追加されます。割り当てられたメディア ID は、FEB000、FEB001 のようになります。(この番号はボリュームの構成ウィザードと同時に使用できません。)
メディアのマウント解除の遅延 (Media unmount delay)	要求された操作の完了後、メディアのアンロードを遅延するように指定します。ユーザー操作 (NetBackup for Oracle を実行しているクライアントなどの、データベースエージェントクライアントのバックアップおよびリストアを含む) だけに適用されます。この遅延によって、短い間隔でメディアが再度要求された場合に、そのメディアの不要なマウントの解除および配置が削減されます。 遅延は、0 秒から 1800 秒の範囲で設定できます。デフォルトは 180 秒です。0 (ゼロ) を指定すると、要求された操作の完了後、すぐにメディアのマウントが解除されます。1800 より大きい値を設定した場合、1800 に設定されます。

プロパティ	説明
メディア要求の遅延 (Media request delay)	このプロパティは、NetBackup が非ロボットのドライブでメディアを待機する時間を指定します。構成可能な遅延は、非ロボットのドライブで自重供給のスタックが使用されている場合に有効です。メディアをマウント解除してから別のメディアをマウントするまでの間に、遅延が発生することがあります。デフォルトは 0 秒です。 遅延期間中、NetBackup によって、ドライブの準備が完了したかどうか 60 秒ごとに確認されます。ドライブの準備が完了すると、NetBackup によってそのドライブが使用されます。準備が完了していない場合、さらに 60 秒間待機し、再度確認が行われます。遅延の合計が 60 の倍数でない場合、残りの秒数が最後の待機秒数です。遅延が 60 秒未満の場合、NetBackup によって遅延の終わりに確認されます。 たとえば、遅延を 150 秒に設定します。NetBackup は 60 秒間待機し、準備が完了したかどうかを確認されます。さらに 60 秒間待機し、確認が行われます。最後に 30 秒間待機して確認が行われます。遅延が 50 秒だった場合 (短い遅延は推奨されません)、NetBackup は 50 秒後に確認を行います。

メディアの上書きが禁止された結果

保護された形式を含むメディアに対して、メディアの上書きを禁止する場合、**NetBackup** によって次の操作が実行されます。

ボリュームがバックアップ用に割り当てられていない場合	■ ボリュームの状態を[凍結 (FROZEN)]に設定します。 ■ 他のボリュームを選択します。 ■ エラーをログに書き込みます。
ボリュームが、 NetBackup のメディアカタログ内に存在し、バックアップ用に選択されていた場合	■ ボリュームの状態を[一時停止 (SUSPENDED)]に設定します。 ■ 要求されたバックアップを中断します。 ■ エラーをログに書き込みます。
ボリュームが NetBackup カatalogのバックアップ用にマウントされている場合	バックアップは中断され、エラーがログに書き込まれます。このエラーは、ボリュームが上書きできないことを示します。
ボリュームがファイルのリストアまたはメディアの内容の一覧表示用にマウントされている場合	NetBackup によって要求が中断され、エラーがログに書き込まれます。このエラーは、ボリュームに NetBackup 形式が含まれていないことを示します。

[SCSI RESERVE の有効化 (Enable SCSI reserve)]プロパティの推奨する使用方法

すべてのテープドライブおよびブリッジのベンダーは、SPC2- SCSI RESERVE および RELEASE 方法をサポートしています。NetBackup では SPC-2 SCSI RESERVE を NetBackup 3.4.3 から使っており、NetBackup のデフォルトの予約方法になっています。SPC-2 SCSI RESERVE はほとんどの NetBackup 環境で有効です。

SCSI Persistent RESERVE 方法は、デバイス状態と修正を示し、次の環境でより効果的なことがあります。

- NetBackup メディアサーバーをクラスタ環境で使用する場合。
NetBackup では、フェールオーバー後に予約済みのドライブをリカバリし、使用することができます (NetBackup が予約を所有している場合)。(SPC-2 SCSI RESERVE では、予約の所有者が機能しないため、通常、ドライブのリセットが必要です。)
- ドライブが高可用性を備えている場合。
NetBackup では、NetBackup のドライブ予約の競合を解決し、ドライブの高可用性を維持できます。(SPC-2 SCSI RESERVE ではドライブの状態検出のための方法がありません。)

ただし、SCSI Persistent RESERVE 方法は、デバイスベンダーによって、サポートされていないか、正しくサポートされていないことがあります。そのため、環境を詳細に分析して、環境内のすべてのハードウェアが SCSI Persistent RESERVE を正しくサポートしていることを確認してください。

Symantec 社は[SCSI RESERVE の有効化 (Enable SCSI reserve)]を使う前に、次のすべての要因を十分に検討することをお勧めします。

- SCSI Persistent RESERVE をサポートしているのは、ごく限られたテープドライブベンダーだけです。
- SCSI Persistent RESERVE は、すべてのファイバーチャネルブリッジベンダーでサポートされていないか、正しくサポートされていません。ブリッジで正しくサポートされていないと、アクセス保護は行われません。したがって、環境でブリッジを使う場合は、SCSI Persistent RESERVE を使わないでください。
- パラレル SCSI バスを使用している場合は、SCSI Persistent RESERVE の使用を十分に検討します。通常、パラレルドライブは共有されないため、SCSI Persistent RESERVE による保護は必要ありません。また、通常、パラレルドライブはブリッジ上にあり、ブリッジは SCSI Persistent RESERVE を正しくサポートしていません。したがって、環境でパラレル SCSI バスを使う場合は、SCSI Persistent RESERVE を使わないでください。
- SCSI Persistent RESERVE を使用するために、オペレーティングシステムのテープドライブを大幅に構成する必要がある場合があります。たとえば、テープドライブが SPC-3 Compatible Reservation Handling (CRH) をサポートしていない場合は、オ


ペレーティングシステムで SPC-2 RESERVE および RELEASE コマンドが発行されないようにする必要があります。

Symantec では、ハードウェアのいずれかが SCSI Persistent RESERVE をサポートしていない場合は、SCSI Persistent RESERVE を使用しないことをお勧めしています。

[NDMP グローバルクレデンシアル (NDMP Global Credentials)]プロパティ

[NDMP グローバルクレデンシアル (NDMP Global Credentials)]に入力されたクレデンシアルは、構成内のすべての NDMP ホストに適用できます。ただし、NDMP ホストの [NDMP ホストの追加 (Add NDMP Host)]ダイアログボックスで、[この NDMP ホストのグローバル NDMP クレデンシアルを使用する (Use global NDMP credentials for this NDMP host)]オプションを選択する必要があります。

図 3-37 [NDMP グローバルクレデンシアル (NDMP Global Credentials)]ダイアログボックス



[NDMP グローバルクレデンシアル (NDMP Global Credentials)]プロパティダイアログボックスには次のプロパティが表示されます。

表 3-44 [NDMP グローバルクレデンシャル (NDMP Global Credentials)]ダイアログボックスのプロパティ

プロパティ	説明
ユーザー名 (User name)	NetBackup から NDMP サーバーにアクセスする際に使用するユーザー名です。このユーザーには、NDMP コマンドを実行する権限が必要です。
パスワード (Password)	パスワードを入力します。
パスワードの確認 (Confirm password)	パスワードを再入力します。

[NDMP ホストの追加 (Add NDMP Host)]ダイアログボックスにアクセスするには、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[クレデンシャル (Credentials)]>[NDMP ホスト (NDMP Hosts)]で NDMP ホストを追加します。

図 3-38 は[NDMP ホストの追加 (Add NDMP Host)]ダイアログボックスを示します。[クレデンシャル (Credentials)]セクションで、[NDMP グローバルクレデンシャル (NDMP Global Credentials)]がホストに適用されるように[この NDMP ホストのグローバル NDMP クレデンシャルを使用する (Use global NDMP credentials for this NDMP host)]を選択します。

メモ: NDMP ホストの追加には注意が必要です。完全修飾ドメイン名 (FQDN) を使って NDMP ホストクレデンシャルを追加する場合、ルックアップのためにクライアントでも完全修飾ドメイン名を指定する必要があります。つまり、[バックアップ、アーカイブおよびリストア (Backup, Archive, and Restore)]管理コンソールのサーバーリストでは、FQDN で NDMP ホストを一覧表示する必要もあります。

短縮名を使って NDMP ホストクレデンシャルを追加する場合、クライアントサーバーリストでは短縮名または FQDN を使うことができます。


図 3-38 [NDMP ホストの追加 (Add NDMP Host)] ダイアログボックス

NDMP グローバルクレデン
シャルを適用するには、
NDMP ホストでもこれを
選択する必要があります

ネットワークのプロパティ

クライアントとマスターサーバー間の通信要件を定義するプロパティを設定するには、[ネットワーク (Network)] プロパティを使います。[ネットワーク (Network)] プロパティは、現在選択されている Windows クライアントに適用されます。

図 3-39 [ネットワーク (Network)] ダイアログボックス



[優先ネットワーク設定の追加 (Network)]ダイアログボックスには次のプロパティが表示されます。

表 3-45 [ネットワーク (Network)] ダイアログボックスのプロパティ


プロパティ	説明
NetBackup Client サービスポート (BPCD) (NetBackup client service port (BPCD))	このプロパティには、NetBackup クライアントが NetBackup サーバーとの通信に使うポートを指定します。デフォルトは 13782 です。 メモ: このポート番号を変更する場合、相互に通信するすべての NetBackup サーバーおよびクライアントでこの値を同じにする必要があります。
NetBackup NetBackup Request サービスポート (BPRD)	このプロパティには、クライアントが NetBackup サーバー上の NetBackup Request サービス (bprd プロセス) に要求を送信する場合に使うクライアントのポートを指定します。デフォルトは 13720 です。 メモ: このポート番号を変更する場合、相互に通信するすべての NetBackup サーバーおよびクライアントでこの値を同じにする必要があります。

プロパティ	説明
DHCP 間隔を通知する (Announce DHCP interval)	このプロパティには、異なる IP アドレスを使うことを通知するまでにクライアントが待機する時間 (分) を指定します。クライアントが最後に通知してから指定した時間が経過し、そのアドレスが変更された場合だけ、通知が行われます。

[ネットワーク設定 (Network Settings)]プロパティ

[ネットワーク設定 (Network Settings)]ホストプロパティは、マスターサーバー、メディアサーバーおよびクライアントに適用されます。

図 3-40 [ネットワーク設定 (Network Settings)]ダイアログボックス



[ネットワーク設定 (Network Settings)]ダイアログボックスは[ホスト名を逆引き参照 (Reverse Host Name Lookup)]と[IP アドレスファミリーのサポート (IP Address Family Support)]のプロパティを含んでいます。

[ホスト名を逆引き参照 (Reverse Host Name Lookup)]プロパティ

ドメインネームシステム (DNS) のホスト名の逆引き参照は、指定した IP アドレスによって示されるホストおよびドメイン名を確認するために使用します。

管理者によっては、ホスト名の逆引き参照用に DNS サーバーを構成できない場合や構成しない場合があります。これらの環境のために、**NetBackup** では、ホスト名の逆引き参照を許可、制限または禁止する[ホスト名を逆引き参照 (Reverse Host Name Lookup)]プロパティを使用できます。

管理者は各ホストの[ホスト名を逆引き参照 (Reverse Host Name Lookup)]プロパティを構成できます。

表 3-46 [ホスト名を逆引き参照 (Reverse Host Name Lookup)]プロパティの設定

プロパティ	説明
[許可 (Allowed)]設定	[許可 (Allowed)]プロパティは、認識可能なサーバーからの接続を確認するために、ホストでホスト名の逆引き参照が機能していることが必要であることを意味します。 デフォルトでは、ホストは逆引き参照を実行することによって、接続しているサーバーの IP アドレスをホスト名に解決します。 IP アドレスのホスト名への変換が失敗した場合、接続は失敗します。 成功した場合、ホストはホスト名を既知のサーバーのホスト名のリストと比較します。一致する名前が存在しなかった場合、ホストはサーバーを拒否し、接続は失敗します。
[制限あり (Restricted)]設定	[制限あり (Restricted)]プロパティは、NetBackup ホストが最初にホスト名の逆引き参照の実行を試みることを意味します。NetBackup のホストは、接続しているサーバーの IP アドレスからのホスト名への解決 (逆引き参照) に成功すると、そのホスト名を既知のサーバーホスト名のリストと比較します。 IP アドレスがホスト名に解決されなかった場合 (逆引き参照が失敗した場合)、[制限あり (Restricted)]設定に基づいて、ホストは既知のサーバーリストのホスト名を IP アドレスに変換します (前方参照を使用)。ホストは、接続しているサーバーの IP アドレスを既知のサーバーの IP アドレスのリストと比較します。 比較が失敗すると、ホストはサーバーからの接続を拒否し、接続は失敗します。
[禁止 (Prohibited)]設定	[禁止 (Prohibited)]プロパティは、NetBackup ホストがホスト名の逆引き参照を試行しないことを意味します。ホストは、前方参照を使用して、既知のサーバーリストのホスト名からの IP アドレスへの解決を行います。 次に、NetBackup のホストは接続しているサーバーの IP アドレスを既知のサーバーの IP アドレスのリストと比較します。 比較が失敗すると、NetBackup のホストはサーバーからの接続を拒否し、接続は失敗します。

管理コンソールを使わないホスト名の逆引き参照の変更

場合によっては、マスターサーバーの NetBackup 管理コンソールで、メディアサーバーまたはクライアントのホストプロパティを表示できない場合があります。NetBackup ユーザーの DNS のホスト名の逆引き参照の設定が、[ホストプロパティ (Host Properties)] を表示できない理由の 1 つである可能性があります。

NetBackup の[ホスト名を逆引き参照 (Reverse Host Name Lookup)] ホストプロパティを変更するには [ホストプロパティ (Host Properties)] が表示可能である必要があります。ため、この場合は、別の方法を使用して変更を行う必要があります。

nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用して REVERSE_NAME_LOOKUP オプションを設定します。nbsetconfig コマンドで、Windows および UNIX のマスターサーバーとクライアントでオプションを設定します。

p.62 の「[NetBackup の構成オプションを設定する方法](#)」を参照してください。

REVERSE_NAME_LOOKUP エントリは次の形式を使います。

```
REVERSE_NAME_LOOKUP = ALLOWED | RESTRICTED | PROHIBITED
```

たとえば、

```
REVERSE_NAME_LOOKUP = PROHIBITED
```

ALLOWED、RESTRICTED および PROHIBITED の値は、[ネットワーク設定 (Network Settings)]ホストプロパティにおける値と同じ意味を表します。

[IP アドレスファミリーのサポート (IP Address Family Support)]プロパティ

IPv4 と IPv6 の両方のアドレスを使うホストで、使うアドレスファミリーを指定するために [IP アドレスファミリーのサポート (IP Address Family Support)]プロパティを使います。


- IPv4 のみ (IPv4 only) (デフォルト)
- IPv4 と IPv6 の両方 (Both IPv4 and IPv6)

[IP アドレスファミリーのサポート (IP Address Family Support)]プロパティが IP アドレスへのホスト名の解決方法を制御し、[優先ネットワーク (Preferred Network)]プロパティが NetBackup によるアドレスの使用方法を制御します。

[ポートの範囲 (Port Ranges)]プロパティ

ホストが互いにどのように接続するかを決定するには、NetBackup 管理コンソールの [ポートの範囲 (Port Ranges)]プロパティを使います。これらのプロパティは、選択されているマスターサーバー、メディアサーバーおよびクライアントに適用されます。

図 3-41 [ポートの範囲 (Port Ranges)]ダイアログボックス



[ポートの範囲 (Port Ranges)]ダイアログボックスには次のプロパティが含まれます。

表 3-47 [ポートの範囲 (Port Ranges)]ダイアログボックスのプロパティ

プロパティ	説明
ランダムポート割り当てを使用する (Use random port assignments)	他のコンピュータの NetBackup と通信するときに、選択したコンピュータがポートをどのように選択するかを指定します。このプロパティを有効にすると、許可される範囲内の空きポートから NetBackup がランダムにポートを選択できます。たとえば、範囲が 1023 から 5000 である場合、NetBackup によってこの範囲内の番号からランダムに選択されます。 このプロパティが有効になっていない場合、NetBackup は番号をランダムではなく順番に選択します。許容範囲内の利用可能な番号のうち最も大きい番号から開始します。たとえば、範囲が 1023 から 5000 の場合、NetBackup によって 5000 が選択されます。5000 が使用中の場合、ポート 4999 が選択されます。 デフォルトではこのプロパティは有効です。
クライアントのポートウィンドウ (Client Port Window)	管理者は選択したコンピュータで予約されていないポートの範囲を定義することができます。NetBackup は別のコンピュータの NetBackup と通信するときに送信元ポートとしてこの範囲内の利用可能なポートを使用できます。

プロパティ	説明
OS によって選択された、予約されていないポートを使用する (Use OS selected non reserved port)	オペレーティングシステムで、予約されていないどのポートを使うかを判断できます。
クライアントの予約済みポートウィンドウ (Client Reserved Port Window)	このプロパティは、次のいずれかの条件に該当する場合を除き、NetBackup 7.0.1 以降では使われません。 ■ リモートホストの接続オプションでデーモンポートの使用を指定している。 ■ リモートホストのポート 1556 と 13274 への接続試行が失敗し、デーモンポートを使うことになる。 どちらかの条件に該当する場合、この設定は接続の送信元ポートとして使う予約済みポートの範囲を定義します。 NetBackup 7.0.1 から、ほかのデーモンポートへの接続には[クライアントの予約済みポートウィンドウ (Client reserved port window)]ではなく[クライアントのポートウィンドウ (Client port window)]のみを使います。
サーバーのポートウィンドウ (Server Port Window)	このプロパティでは、インバウンド接続が主なプロトコルが使うポートに対してではない場合に、このコンピュータが他のコンピュータ上の NetBackup からの接続を受け入れるように NetBackup で処理する、予約されていないポートの範囲を指定します。これは主に、リモートの NetBackup サーバーまたはクライアントの接続オプションで vnetd が無効になっている、ホストが予約されていないポートに構成されている場合の bpcd のコールバックに適用されます。 このプロパティは、NDMP のようなサードパーティプロトコルが使われる状況にも適用されます。このサーバーが他のコンピュータから NetBackup 接続を受け入れる、予約されていないポートの範囲を指定します。デフォルトの範囲は 1024 から 5000 です。 ポートの範囲を示す代わりに[OS で自動的に選択された、予約されていないポートを使用する (Use OS selected non reserved port)]を有効にすると、予約されていないポートをオペレーティングシステムが判断して使うことができます。 この設定は、予約されていないポートのみを受け入れるように構成されたサーバーまたはクライアントに接続する、選択したマスターサーバーまたはメディアサーバーに適用されます。NetBackup 7.0.1 以前のバージョンを実行しているホストでは、[ユニバーサル設定 (Universal Settings)] ダイアログボックスの[予約されていないポートでの接続を許可する (Accept connections on non reserved ports)] は有効にする必要があります。 p.257 の「[ユニバーサル設定 (Universal Settings)]プロパティ」を参照してください。
サーバーの予約済みポートウィンドウ (Server Reserved Port Window)	このエントリでは、インバウンド接続が主なプロトコルが使うポートに対してではない場合に、このコンピュータが他のコンピュータ上の NetBackup からの接続を受け入れる、ローカルの予約済みポートの範囲を指定します。これは主に、リモートの NetBackup サーバーまたはクライアントの接続オプションで vnetd が無効になっている場合の bpcd のコールバックに適用されます。

登録ポートと動的割り当てポート

NetBackup では、登録ポートと動的割り当てポートの組み合わせを使ってコンピュータ間の通信が行われます。

登録ポート

これらのポートは、NetBackup サービスとして割り当てられ、Internet Assigned Numbers Authority (IANA) へ恒久的に登録されています。たとえば、NetBackup Client デーモン (bpcd) のポートは 13782 です。

次のシステム構成ファイルは各サービスのデフォルトポート番号を上書きするために使うことができます。

Windows の場合: %systemroot%\system32\drivers\etc\services

UNIX の場合: /etc/services

メモ: PBX に関連付けられているポート番号 (1556 と 1557) は変更しないことを推奨します。

動的割り当てポート

これらのポートは、NetBackup サーバーおよびクライアントの [ポートの範囲 (Port Ranges)] ホストプロパティの構成可能な範囲から、必要に応じて割り当てられます。

番号の範囲に加えて、NetBackup がポート番号をランダムに選択するか、または範囲の先頭から開始して利用可能な最初のポートを使うかを指定できます。

[優先ネットワーク (Preferred Network)] プロパティ

NetBackup 管理コンソールの [優先ネットワーク (Preferred Network)] プロパティを使って、選択したホストからの発信 NetBackup トラフィックに使うネットワークまたはインターフェースを NetBackup に指定します。これらのプロパティは、現在選択されているマスターサーバー、メディアサーバーおよびクライアントに適用されます。

[優先ネットワーク (Preferred Network)] のプロパティは、マルチホームホストを含む NetBackup 環境に役立ちます。マルチホームホストとは、2 つ以上のネットワークに接続されたホスト、または 2 つ以上のネットワークアドレスを持つホストのことです。これらのプロパティは、インターネットプロトコルバージョン 6 (IPv6) と IPv4 の両方のアドレスファミリーを含んでいる環境を構成する必要がある管理者に特に役立ちます。


[優先ネットワーク (Preferred Network)] プロパティは、[ユニバーサル設定 (Universal Settings)] プロパティの [指定したネットワークインターフェースを使用 (Use specified network interface)] プロパティと比較されます。ただし、[指定したネットワークインターフェースを使用 (Use specified network interface)] プロパティは、発信呼に使う NetBackup 用の単一インターフェースを指定する場合にのみ使うことができます。[優

先ネットワーク (Preferred Network)]プロパティは、複数の個別ネットワークまたはネットワークの範囲に適用されるより詳細で限定された指示を管理者が与えることができるように導入されました。たとえば、管理者は 1 つのネットワークを除くすべてのネットワークを使うようにホストを構成できます。

メモ: ホストが他のどのホストとも通信できなくなるような誤った構成を行わないでください。意図したようにホストが通信しているかどうかを確認するには、`bptestnetconn` ユーティリティを使用します。

p.212 の「優先ネットワークの情報を表示する `bptestnetconn` ユーティリティ」を参照してください。

図 3-42 [優先ネットワーク (Preferred Network)]ダイアログボックス



[優先ネットワーク (Preferred Network)]ダイアログボックスは、ネットワークのリストと各ネットワーク用に構成された指示句を含んでいます。

表 3-48 [優先ネットワーク (Preferred Network)]ダイアログボックスのプロパティ

プロパティ	説明
NetBackup 通信のネットワーク指定のリスト (List of network specifications for NetBackup communications)	優先ネットワークのリストは次の情報を含んでいます。 ■ [ターゲット (Target)]列は、特定の指示句が指定されているネットワーク (またはホスト名や IP アドレス) をリストします。ネットワークがターゲットとして具体的に表示されていない場合、または一連のアドレスにそのターゲットが含まれていない場合、NetBackup はそのターゲットが選択可能であると見なします。 ■ 同じネットワークに関する注意事項がすべてのホストあてはまる場合、指示句のリストは NetBackup 環境内のすべてのホストに同一である可能性があります。特定のホストに適用されないアドレスを指示句が含んでいる場合、そのホストはそのアドレスを無視します。たとえば、IPv4 のみのホストは IPv6 の指示句を無視し、IPv6 のみのホストは IPv4 の指示句を無視します。そのため、管理者は NetBackup 環境のすべてのホストに同一の[優先ネットワーク (Preferred Network)]構成を使うことができます。 ■ [指定名 (Specified as)]列は、[一致 (Match)]、[禁止 (Prohibited)]または[単独 (Only)]というネットワークの指示句を示します。 ■ [ソース (Source)]列は、アドレスをフィルタ処理するために使うソースバインド情報をリストします。[ソース (Source)]プロパティは省略可能な構成プロパティです。
順序の矢印 (Ordering arrows)	リスト内のネットワークを選択し、上矢印または下矢印をクリックしてリスト内のネットワークの順序を変更します。この順序は、NetBackup が選択するネットワークに影響する場合があります。 p.211 の「[優先ネットワーク (Preferred Network)]プロパティでの指示句の処理順序」を参照してください。
追加 (Add)	[優先ネットワーク (Preferred Network)]プロパティにネットワークを追加するために[追加 (Add)]をクリックします。ネットワークの指示句は[優先ネットワーク設定の追加 (Add Preferred Network Settings)]ダイアログボックスで構成されます。 p.205 の 表 3-49 を参照してください。
すべてに追加 (Add to All)	複数のサーバーを選択した場合、[すべてに追加 (Add to all)]がアクティブになります。
変更 (Change)	リスト内のネットワークを選択し、[変更 (Change)]をクリックして[優先ネットワーク (Preferred Network)]プロパティを変更します。指示句は[優先ネットワーク設定の変更 (Change Preferred Network Settings)]ダイアログボックスで変更されます。 p.205 の「[優先ネットワーク設定の追加 (Add Preferred Network Settings)]または[優先ネットワーク設定の変更 (Change Preferred Network Settings)]ダイアログボックス」を参照してください。
削除 (Remove)	リスト内のネットワークを選択し、[削除 (Remove)]をクリックして優先ネットワークのリストからそのネットワークを削除します。

[優先ネットワーク設定の追加 (Add Preferred Network Settings)]または[優先ネットワーク設定の変更 (Change Preferred Network Settings)]ダイアログボックス

[優先ネットワーク設定の追加 (Add Preferred Network Settings)]ダイアログボックスには次のプロパティが表示されます。

表 3-49 [優先ネットワーク設定の追加 (Add Preferred Network Settings)]または[優先ネットワーク設定の変更 (Change Preferred Network Settings)]ダイアログボックスのプロパティ

プロパティ	説明
ターゲット (Target)	ネットワークアドレスまたはホスト名を入力します。 ■ ネットワークにアドレスを指定すると、通常はリモートアドレスまたはターゲットアドレスとみなされます。 NetBackup はアドレスとして次のワイルドカードエントリを認識します: ■ 0.0.0.0 任意の IPv4 アドレスと一致します。 ■ 0::0 任意の IPv6 アドレスと一致します。 ■ 0/0 任意のファミリーのアドレスと一致します。 ■ ネットワークにホスト名を指定すると、DNS リゾルバが最初に返すアドレスが使われます。 メモ: 0/32、0/64 または 0/128 などの不正な形式のエントリをワイルドカードとして使わないでください。スラッシュの左側は正当な IP アドレスである必要があります。ただし、前述のとおり、0/0 は使用できません。
一致 (Match)	[一致 (Match)]指示句は、指定したネットワーク、アドレス、ホスト名が、選択したホストとの通信で優先されることを示します。 [一致 (Match)]指示句は、他のネットワーク、アドレス、ホスト名が一致しなくても、それらが選択されることを拒否しません。([単独 (Only)]指示句は、適切でないターゲットが一致しない場合はそれらを拒否します。) [一致 (Match)]指示句は、[禁止 (Prohibited)]か[単独 (Only)]指示句の後に使用すると有用です。他の指示句とともに使用する場合、[一致 (Match)]は NetBackup に適切な一致が見つかったためルールの処理を停止するように指示します。 [一致 (Match)]指示句は、[ソース (Source)]プロパティとともに使用して、ソースバインドを示すことができます。
禁止 (Prohibited)	指定したネットワーク、アドレス、ホスト名を除外または考慮しないようにするために[禁止 (Prohibited)]指示句を使います。DNS アドレスのリストでは、これらのネットワークのアドレスが避けられます。

プロパティ	説明
スキャンホストのみに、ドライブへの SCSI アクセスが必要です。	[単独 (Only)] 指示句は、選択したホストとの通信に使う指定済みネットワーク、アドレス、ホスト名が、指定したネットワーク内に存在する必要があることを示します。 [単独 (Only)] として指定されたネットワーク以外のネットワークが考慮されないようにするために [単独 (Only)] 指示句を使います。 この指示句は REQUIRED_NETWORK 構成オプションの代わりに使われます。 [単独 (Only)] 指示句は、[ソース (Source)] プロパティとともに使用して、ソースバインドを示すことができます。
ソース (Source)	[一致 (Match)] または [単独 (Only)] 指示句とともにこのプロパティを使って、ソースバインドに使うことができるローカルホスト名、IP アドレス、ネットワークを示します。 NetBackup は必要なソースインターフェース (バックアップネットワークなど) を [ソース (Source)] プロパティで記述されたターゲットアドレスと照合します。 このプロパティの対応する構成オプションは PREFERRED_NETWORK です。このプロパティは REQUIRED_INTERFACE エントリの代わりに使われます。 p.313 の「NetBackup サーバーの PREFERRED_NETWORK オプション」を参照してください。

どのネットワークを使うかを判断するために NetBackup で指示句を使う方法

各ホストは優先ネットワークの規則を記載した内部表を備えており、NetBackup は、他のホストとの通信に使用するネットワークインターフェースを選択する前に、この表を参照します。この表は、選択したホストで利用可能なインターフェースと IP アドレスのすべての組み合わせを含んでいます。この表は、[優先 (Preferred)] NetBackup 指示句に基づき、ホストに対して特定ネットワークの使用を許可するかどうかを NetBackup に指示します。

ここでは [図 3-43](#) に示すように 2 つのマルチホームサーバーの例 (Server_A と Server_B) を使います。Server_A は、Server_A に [優先ネットワーク (Preferred Network)] の指示句が構成されていることから、Server_B へのアクセスにどのアドレスを使用できるかを考慮します。

ターゲットに制限を設定するために [優先ネットワーク (Preferred Network)] の指示句を使う場合、それらの指示句は接続を確立するサーバーの観点から追加されます。Server_A の指示句は、Server_A がどの Server_B アドレスを使用できるかに関する設定に影響します。

図 3-43 マルチホームサーバーの例




図 3-44 は Server_B の表を示します。Server_B には複数のネットワークインターフェースがあり、そのうちいくつかには複数の IP アドレスがあります。表のはいは、NetBackup はネットワーク IP の組み合わせをソースとして利用可能であることを意味します。この例では、ホストの指示句は作成されていません。[優先ネットワーク (Preferred Network)] プロパティにネットワークがリストされていないので、ネットワークと IP の任意の組み合わせを通信に使うことができます。

メモ: 次のトピックは、この構成例で出力される bptestnetconn を示します。

p.213 の 図 3-51 を参照してください。

図 3-44 Server_A の観点から: Server_A で指示句を指定しない場合に Server_B で利用可能な IP アドレス

ネットワークインターフェース	IP アドレス	
	IPv4	IPv6
	2001:0db8:0:1f0::1efc	はい
	10.80.73.147	はい
	2001:0db8:0:11c::1efc	はい
	2001:0db8:0:11d::1efc	はい
	2001:0db8:0:11e::1efc	はい
	10.96.73.253	はい

図 3-45 は同じホスト (Server_B) の表を示しています。これで[優先ネットワーク (Preferred Network)]プロパティは、すべての IPv4 アドレスを NetBackup の選択対象から除外するように構成されました。今後、すべての NetBackup のトラフィックは IPv6 アドレスのみを使います。

図 3-45 Server_A の観点から: Server_A で IPv6 アドレスのみを使用する指示句を指定した合に Server_B で利用可能な IP アドレス

ネットワークインターフェース	IP アドレス	
	IPv4	IPv6
	2001:0db8:0:1f0::1efc	はい
	10.80.73.147	いいえ
	2001:0db8:0:11c::1efc	はい
	2001:0db8:0:11d::1efc	はい
	2001:0db8:0:11e::1efc	はい
	10.96.73.253	いいえ

次の項では、さまざまな構成について説明します。

- p.209 の「IPv6 ネットワークを使う構成」を参照してください。
- p.210 の「IPv4 ネットワークを使う構成」を参照してください。
- p.214 の「指定されたアドレスの使用を禁止する構成」を参照してください。
- p.214 の「ネットワークとインターフェースの両方で同じ指定を使う構成 - 制限がゆるい場合」を参照してください。

- p.215 の「ネットワークとインターフェースの両方で同じ指定を使う構成 - 制限が厳しい場合」を参照してください。
- p.215 の「アドレスは制限するが、すべてのインターフェースを許可する構成」を参照してください。

IPv6 ネットワークを使う構成

次の[優先ネットワーク (Preferred Network)]構成では、現在選択しているホストのアウトバウンドコールのターゲットとして IPv6 アドレスのみを使用するよう、NetBackup に指示します。これらの構成は、すべてのバックアップ通信が IPv6 ネットワークを使い、他の通信は他のネットワークを使うトポロジを満たしています。

ある構成は[禁止 (Prohibited)]指示句 (図 3-46) を使い、ある構成は[一致 (Match)]指示句 (図 3-47) を使います。

1 つのアドレスファミリー (この場合は IPv6) をより効率的に指定する方法は、IPv4 を禁止する方法です。[一致 (Match)]指示句の動作は、[禁止 (Prohibited)]ほど排他的ではありません。この場合、[一致 (Match)]は必ずしも他のアドレスファミリーを除外しないことがあります。

図 3-46 では、ワイルドカードを伴った[禁止 (Prohibited)]指示句を使い、いかなる IPv4 アドレスも使用しないよう NetBackup に指示しています。この場合、NetBackup は IPv6 アドレスを使う必要があります。

メモ: デフォルトの構成では、NetBackup に IPv4 アドレスのみ使うよう指示しています。すべての IPv4 アドレスを禁止する指示句を作成すると、IPv6 アドレスを所有していて、それを有効化していないかぎり、サーバーはミュート状態になります。

p.199 の「[IP アドレスファミリーのサポート (IP Address Family Support)]プロパティ」を参照してください。

図 3-46 ターゲットとしての IPv4 アドレスの禁止




図 3-47 では、ワイルドカードを伴った[一致 (Match)]指示句を使い、IPv6 アドレスのみを考慮するよう NetBackup に指示しています。この場合、NetBackup は IPv6 アドレスの使用を試みますが、必要に応じ IPv4 アドレスの使用を考慮します。

図 3-47 ターゲットとしての IPv6 アドレスの一致





図 3-48 は、NetBackup が複数の IPv6 ネットワークから選択することを可能にする別の構成を示します。

このマルチホームの構成例では、指示句には次の意味があります。

- 4 つの IPv6 ネットワーク (fec0:0:0:fe04 から fec0:0:0:fe07) がターゲットとして示されます。
- これらのネットワーク上にあるすべてのアドレスには、ホスト名 *host_fred* の IP アドレスから導かれたソースバインドアドレスが使われます。

p.206 の「どのネットワークを使うかを判断するために NetBackup で指示句を使う方法」を参照してください。

図 3-48 IPv6 ネットワークの範囲の指定



IPv4 ネットワークを使う構成

次の[優先ネットワーク (Preferred Network)]構成では、現在選択しているホストのアウトバウンドコールのターゲットとして IPv4 アドレスのみを使用するよう、NetBackup に指示します。これらの構成は、すべてのバックアップ通信が IPv4 ネットワークを使い、他の通信は他のネットワークを使うトポロジーを満たしています。

ある構成は[禁止 (Prohibited)]指示句 (図 3-49) を使い、ある構成は[一致 (Match)]指示句 (図 3-50) を使います。

1 つのアドレスファミリー (この場合は IPv4) をより効率的に指定する方法は、IPv6 を禁止する方法です。[一致 (Match)]指示句の動作は、[禁止 (Prohibited)]ほど排他的ではありません。この場合、[一致 (Match)]は必ずしも他のアドレスファミリーを除外しないことがあります。

図 3-49 では、ワイルドカードを伴った[禁止 (Prohibited)]指示句を使い、いかなる IPv6 アドレスも使用しないよう NetBackup に指示しています。この場合、NetBackup は IPv4 アドレスを使う必要があります。

図 3-49 ターゲットとしての IPv6 アドレスの禁止





図 3-50 では、ワイルドカードを伴った[一致 (Match)]指示句を使い、IPv4 アドレスのみを考慮するよう NetBackup に指示しています。この場合、NetBackup は IPv4 アドレスの使用を試みますが、必要に応じ IPv6 アドレスの使用を考慮します。

図 3-50 ターゲットとしての IPv4 アドレスの一致



[優先ネットワーク (Preferred Network)] プロパティでの指示句の処理順序

NetBackup はすべての指示句をサブネットサイズの降順にソートし、完全なホスト名や IP アドレスなど、より範囲の狭いネットワーク指定条件が最初にマッチするようにします。(たとえば、/24 サブネットは /16 サブネットより前に一致します。) これにより、NetBackup は、ホスト固有の上書きを優先することができます。

NetBackup が複数のネットワークの指示句を同等の固有度とみなした場合、NetBackup はネットワークがリストされている順序を考慮します。

p.212 の「指示句の順序による処理への影響の可能性」を参照してください。

NetBackup は、ネットワークリストにあるそれぞれの解決済みアドレスを特定の規則に従って処理します。ホストに適用されないアドレスを含んでいる指示句は無視されます。

表 3-50 は、アドレスが通信に利用可能かどうかを NetBackup がどのように判断するかを説明しています。

表 3-50 指示句の処理順序

手順	NetBackup がターゲットを考慮する	ターゲットが選択される、または処理が続行される
1	■ ターゲットが指示句に一致しない場合、かつ ■ 指示句が[単独 (Only)]指示句である場合...	...この場合、ターゲットは[禁止 (Prohibited)]として処理され、そのターゲットの処理は停止されます。 NetBackup は次のターゲットを考慮します。
2	■ ターゲットが指示句に一致する場合、かつ ■ 指示句が[禁止 (Prohibited)]指示句である場合...	...この場合、ターゲットは[禁止 (Prohibited)]として処理され、そのターゲットの処理は停止されます。 NetBackup は次のターゲットを考慮します。
3	ターゲットが一致しない場合...	...この場合、処理は続行されます。 NetBackup はリストの次の指示句を考慮します。
4	ターゲットが一致する場合...	...この場合、指示句は[単独 (Only)]または[一致 (Match)]のいずれかであり、それ以上の指示句の処理は停止されます。 [単独 (Only)]の一致は、ソースバインド計算の点では[一致 (Match)]のように処理されます。一致する規則がない場合、ターゲットは許可され、ソースバインドは適用されません。

指示句の順序による処理への影響の可能性

選択したホストとの通信に NetBackup がどのネットワークを選択するかは、リストにあるネットワークの順序により異なってきます。

最も強力なフィルタは[禁止 (Prohibited)]と[単独 (Only)]です。

ネットワークの順序を変更するには、リストの右にある上矢印と下矢印を使います。

優先ネットワークの情報を表示する bptestnetconn ユーティリティ

bptestnetconn ユーティリティは、ホストの接続をテストおよび分析するために管理者が利用できます。サーバーリスト上のホストの前方参照情報とともに優先ネットワーク構成に関する情報を表示するために優先ネットワークオプション (--prefnet) を使います。

bptestnetconn コマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。

図 3-51 は、Server_A 上で実行した場合の Server_B の bptestnetconn 出力を示しています。つまり、bptestnetconn は Server_A の観点から実行されます。Server_B を対象として Server_A で構成されている指示句に基づいて、bptestnetconn は Server_B の利用可能な IP アドレスを示します。この例では、Server_A では指示句が構成されていません。

図 3-51 指示句がリストされていない Server_B の bptestnetconn


```
[root@Server_A netbackup]# bptestnetconn -f --prefnet -H Server_B
-----
FL: Server_B -> 10.81.73.147 : 11 ms SRC: ANY
FL: Server_B -> 10.96.73.253 : 11 ms SRC: ANY
FL: Server_B -> 2001:db8:0:11d::1efc : 11 ms SRC: ANY
FL: Server_B -> 2001:db8:0:11e::1efc : 11 ms SRC: ANY
FL: Server_B -> 2001:d8b:0:1f0::1efc : 11 ms SRC: ANY
FL: Server_B -> 2001:db8:0:11c::1efc : 11 ms SRC: ANY
-----
Total elapsed time: 0 sec
```

参照対象のホスト

Server_B で利用可能な
ネットワークのリスト

任意のソースが接続に
利用可能

次の指示句が、Server_B の[優先ネットワーク (Preferred Networks)]プロパティに追加されます。



設定ファイルでは、指示句は次のように表示されます。

```
PREFERRED_NETWORK = 2001:0db8:0:11c::/62 ONLY
```

この指示句では、NetBackup に情報を与えてアドレスをフィルタし、:11c、:11d、:11e、:11f ネットワークと一致する対象とのみ通信することを選択します。[単独 (Only)]指示句と一致しないアドレスは、bptestnetconn 出力に示されているように、禁止されます。

p.313 の「NetBackup サーバーの PREFERRED_NETWORK オプション」を参照してください。

図 3-52 は、指示句が指定された場合の Server_B の bptestnetconn 出力を示しています。

図 3-52 指示句が指定された Server_B の bptestnetconn

```
[root@Server_A netbackup]# bptestnetconn -f --prefnet -H Server_B
-----
FL: Server_B -> 10.81.73.147          : 11 ms TGT PROHIBITED
FL: Server_B -> 10.96.73.253         : 11 ms TGT PROHIBITED
FL: Server_B -> 2001:db8:0:11d::1efc  : 11 ms SRC: ANY
FL: Server_B -> 2001:db8:0:11e::1efc  : 11 ms SRC: ANY
FL: Server_B -> 2001:d8b:0:1f0::1efc  : 11 ms TGT PROHIBITED
FL: Server_B -> 2001:db8:0:11c::1efc  : 11 ms SRC: ANY
-----
Total elapsed time: 0 sec
```


Server_B
で利用可能なネットワーク
のリスト

指示句によって一部の
ターゲットが Server_B
で利用できない

指定されたアドレスの使用を禁止する構成

図 3-53 は NetBackup に対し指定済みのアドレスの使用を禁止する設定を示します。

図 3-53 禁止されたターゲットの例




ネットワークとインターフェースの両方で同じ指定を使う構成 - 制限がゆるい場合

図 3-54 は、ネットワークとインターフェースの両方で同じ指定を使う構成を示しています。

指定したネットワーク上にあるすべてのターゲットアドレスについて、同じネットワークにある単一のソースバインドが選択されます。この指示句は、同一の指示句がネットワーク上のすべての NetBackup のホストに適用されるので、汎用とみなされます。リモートアドレスと一致する最も近い優先ソースアドレスがソースバインドに使用されます。

この範囲外の本番ネットワークは[禁止 (Prohibited)]となる可能性があるため、リモートおよびソースバインドの両方の観点から、これらのアドレスが優先されます。許可された追加のバックアップネットワークを示すために、追加の[一致 (Match)]指示句が使われることがあります。


図 3-54 ソースでの[一致 (Match)]ネットワークの選択



ネットワークとインターフェースの両方で同じ指定を使う構成 - 制限が厳しい場合

図 3-55 でもターゲットとソースバインドの両方に同じ指定を使っていますが、この例では制限がより厳しくなっています。[単独 (Only)]プロパティが指定されている場合、この構成では複数のバックアップネットワークを指定できなくなります。

図 3-55 同じソースバインドアドレスでの[単独 (Only)]ネットワークの選択




[単独 (Only)]指示句が指定されたホストは、192.168.100.0 サブネットのターゲットアドレスのみを考慮します。さらに、ローカルインターフェースへのソースバインドは 192.168.100.0 サブネット上で実行する必要があります。

192.168.100.0 インターフェースは備えているが、:1b0 インターフェースは備えていないホストでは、:1f0 インターフェースへのソースバインドがオペレーティングシステムのデフォルトです。

アドレスは制限するが、すべてのインターフェースを許可する構成

図 3-56 は、指定された接頭辞で始まるアドレスのみの考慮が許可される構成を示します。ソースバインドが指定されていないため、任意のインターフェースを使用できます。

図 3-56 ソースバインドなしのアドレスの制限



[耐性ネットワーク (Resilient Network)]プロパティ

[耐性ネットワーク (Resilient Network)]のプロパティはマスターサーバー、メディアサーバー、およびクライアントに表示されます。メディアサーバーとクライアントの場合、[耐性ネットワーク (Resilient Network)]のプロパティは読み取り専用です。ジョブが実行されると、マスターサーバーは現在のプロパティでメディアサーバーとクライアントを更新します。

[耐性があるネットワーク (Resilient Network)]のプロパティで **NetBackup** を耐性のあるネットワーク接続を使用するように設定できます。耐性のある接続はクライアントと **NetBackup** メディアサーバー間のバックアップと復元トラフィックが WAN などの高遅延、低帯域幅ネットワークで効果的に機能できるようにします。データは WAN 経由で中央のデータセンターのメディアサーバーに移動します。

NetBackup はリモートクライアントと **NetBackup** メディアサーバー間のソケット接続を監視します。可能であれば、**NetBackup** は切断された接続を再確立し、データストリームを再同期します。**NetBackup** はまた遅延の問題を解決して、切断されていないデータストリームを維持します。耐性のある接続は 80 秒までのネットワーク割り込みを存続できます。耐性のある接続は 80 秒以上、割り込みを存続させることがあります。

NetBackup Remote Network Transport Service はコンピュータ間の接続を管理します。**Remote Network Transport Service** はマスターサーバー、クライアント、そしてバックアップまたはリストアジョブを処理するメディアサーバー上で実行されます。接続が割り込まれたり、失敗したりすると、サービスは接続を再確立し、データを同期しようとします。

NetBackup は、**NetBackup Remote Network Transport Service (nbrntd)** が作成するネットワークソケット接続のみを保護します。サポートされない接続の例は次のとおりです：

- 自身のデータをバックアップするクライアント(重複排除クライアントおよび SAN クライアント)
- Exchange Server や SharePoint Server 用の個別リカバリテクノロジー(GRT)
- **NetBackup nbfsd** プロセス

NetBackup は確立された後の接続のみを保護します。ネットワークの問題のために **NetBackup** が接続を作成できない場合、何も保護されません。


耐性のある接続はクライアントと **NetBackup** メディアサーバーの間に適用され、メディアサーバーとして機能する場合は、マスターサーバーを含みます。耐性のある接続はメディアサーバーに対してクライアントおよびバックアップデータとして機能する場合、マスターサーバーまたはメディアサーバーには適用されません。

耐性のある接続はすべてのクライアントまたはクライアントのサブセットに適用されます。

メモ: クライアントがサーバーと異なるサブドメインにある場合、クライアントの **hosts** ファイルにサーバーの完全修飾ドメイン名を追加してください。たとえば、**india.symantecs.org** は **china.symantecs.org** とは異なるサブドメインです。

クライアントのバックアップまたはリストアジョブが開始されると、**NetBackup** は[耐性があるネットワーク (Resilient Network)]リストを上から下まで検索して、クライアントを見つけます。**NetBackup** がクライアントを見つけると、**NetBackup** はクライアントとジョブを実行するメディアサーバーの耐性のあるネットワーク設定を更新し、**NetBackup** は耐性のある接続を使います。

図 3-57 マスターサーバーの耐性ネットワークホストのプロパティ



p.1072 の「[デーモン (Daemons)]タブについて」を参照してください。

表 3-51 では、[耐性ネットワーク (Resilient Network)]のプロパティについて説明します。

表 3-51 耐性ネットワークダイアログボックスのプロパティ

プロパティ	説明
ホスト名または IP アドレス (Host Name or IP Address)	ホストの[ホスト名または IP アドレス (Host Name or IP Address)]。アドレスは IP アドレスの範囲になるため、一度に複数のクライアントを構成できます。IPv4 のアドレスおよび範囲を IPv6 のアドレスおよびサブネットと混在させることができます。 ホストを名前で指定する場合、Symantec は完全修飾ドメイン名を使うことを推奨します。 耐性のあるネットワークのリストの項目を上または下に移動するには、ペインの右側の矢印ボタンを使用します。
耐性 (Resiliency)	[耐性 (Resiliency)] は、[オン (ON)]または[オフ (OFF)]です。

メモ: 順序は耐性ネットワークのリストの項目にとって重要です。クライアントがリストに複数回ある場合、最初の一致で耐性のある接続の状態が判断されます。たとえば、クライアントを追加して、クライアントの IP アドレスを指定し、[耐性 (Resiliency)]に [オン (On)]を指定するとします。また、IP アドレスを[オフ (Off)]として追加し、クライアントの IP アドレスがその範囲内にあるとします。クライアントの IP アドレスがアドレス範囲の前に表示されれば、クライアントの接続には耐性があります。逆に IP アドレス範囲が最初に表示される場合、クライアントの接続には耐性がありません。

各クライアントの耐性がある状態は次のようにも表示されます:

- [NetBackup 管理コンソール (NetBackup Administration Console)]で左ペインの [NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ポリシー (Policies)]を選択して、次にポリシーを選択します。右ペインで、[耐性 (Resiliency)]列にポリシーの各クライアントの状態が表示されます。
- [NetBackup 管理コンソール (NetBackup Administration Console)]で左ペインの [NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)] > [クライアント (Clients)]を選択します。右ペインで、[耐性 (Resiliency)]列に各クライアントの状態が表示されます。

他の NetBackup のプロパティは NetBackup がネットワークアドレスを使う順序を制御します。

p.202 の「[優先ネットワーク (Preferred Network)]プロパティ」を参照してください。

NetBackup の耐性のある接続は SOCKS プロトコルバージョン 5 を使います。

耐性のある接続のトラフィックは暗号化されていません。Symantec はバックアップを暗号化することを推奨します。重複排除バックアップの場合、重複排除ベースの暗号化を使用してください。他のバックアップの場合、ポリシーベースの暗号化を使用してください。

耐性のある接続はバックアップ接続に適用されます。したがって、追加のネットワークポートやファイアウォールポートを開かないでください。

メモ: 複数のバックアップストリームを同時に動作する場合、Remote Network Transport Service は多量の情報をログファイルに書き込みます。このような場合、Remote Network Transport Service のログレベルを 2 以下に設定することを Symantec がお勧めします。統合ログを構成する手順は別のガイドに記載されています。

『[NetBackup ログリファレンスガイド](#)』を参照してください。

耐性が高い接続のリソース使用量

耐性が高い接続は次のとおり、通常の接続より多くのリソースを消費します。

- データストリームごとに、より多くのソケットの接続が必要になります。メディアサーバーとクライアントの両方で動作する Remote Network Transport Service に対応するには 3 ソケットの接続が必要です。耐性が高くない接続には 1 ソケットの接続しか必要ありません。
- メディアサーバーとクライアント上で開いているソケット数が増加します。3 つのソケットを開く必要があります。耐性が高くない接続では 1 つしか開く必要がありません。開いたソケットの数が増加すると、ビジー状態のメディアサーバーで問題が発生することがあります。
- メディアサーバーとクライアント上で実行されるプロセス数が増加します。通常は、複数の接続があっても、増える処理はホスト 1 台に 1 つだけです。
- 耐性が高い接続の保持に必要な処理では、パフォーマンスがわずかに減少することがあります。

耐性のある接続の指定

NetBackup クライアントに耐性のある接続を指定するには次の手順に従ってください。

p.216 の「[\[耐性ネットワーク \(Resilient Network\)\]プロパティ](#)」を参照してください。

または、resilient_clients スクリプトを使用して、クライアントに耐性のある接続を指定できます。

- Windows の場合:
`install_path\Veritas\NetBackup\bin\admincmd\resilient_clients`
- UNIX の場合: `/usr/opensv/netbackup/bin/admincmd/resilient_clients`

耐性のある接続を指定するには

- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)]>[ホストプロパティ (Host Properties)]>[マスターサーバー (Master Servers)]を展開します。
- 2 右ペインで、プロパティを指定するマスターサーバーを選択します。
- 3 [処理 (Actions)]メニューから[プロパティ (Properties)]を選択します。
- 4 左ペインの[プロパティ (properties)]ダイアログボックスで、[耐性ネットワーク (Resilient Network)]を選択します。
- 5 [耐性ネットワーク (Resilient Network)]ダイアログボックスで、次のボタンを使用してクライアントの耐性を管理します。

追加 (Add) 耐性が高い設定を追加するには

- 1 [追加 (Add)]をクリックします。
 [耐性ネットワーク設定の追加 (Add Resilient Network Settings)]ダイアログボックスが表示されます。
- 2 クライアントのホスト名、IPアドレス、またはアドレス範囲を入力します。
 クライアントホストを名前で指定する場合、シマンテック社は完全修飾ドメイン名を使うことを推奨します。
 アドレス範囲を指定する場合、Classless Inter-Domain Routing (CIDR)形式を使用します (たとえば、192.168.100.0/24 または fd00::/8)。
- 3 耐性 (Resiliency)オンオプションが選択されていることを確認します。
- 4 [追加 (Add)]をクリックします。
- 5 クライアントかアドレス範囲を入力し終えるまで繰り返します。
- 6 ネットワーク設定の追加を終了するときは、[閉じる (Close)]をクリックします。

すべてに追加 (Add to All)

[NetBackup 管理コンソール (NetBackup Administration Console)]で複数のホストを選択すると、[耐性ネットワーク (Resilient Network)]リストのエントリは次のように別々の色で表示されます。

- 黒で表示されるエントリはすべてのホストに設定されます。
- グレーで表示されるエントリは一部のホストにのみ設定されます。

一部のホストのみに設定されるエントリについては、すべてのホストにそれらを追加できます。そうするには、それらのエントリを選択して、[すべてに追加 (Add To All)]をクリックします。

変更
(Change)

耐性が高い設定を変更するには

- 1 クライアントのホスト名、IPアドレス、またはアドレス範囲を選択します。
- 2 [変更 (Change)]をクリックします。
[耐性ネットワーク設定の変更 (Change Resilient Network Settings)]ダイアログボックスが表示されます。
- 3 望ましい耐性 (Resiliency)の設定を選択します。
- 4 [OK]をクリックします。

Remove

ホストまたはアドレス範囲の選択を削除します。

- 1 クライアントのホスト名、IPアドレス、またはアドレス範囲を選択します。
- 2 [削除 (Remove)]をクリックします。
クライアントはすぐに削除されます。確認のダイアログボックスは表示されません。



項目のリストで、項目を移動させます。

- 1 クライアントのホスト名、IPアドレス、またはアドレス範囲を選択します。
- 2 適切なボタンをクリックして、項目を上に移動するか、項目を下に移動します。

リストの項目の順序は重要です。

p.216 の「[耐性ネットワーク (Resilient Network)]プロパティ」を参照してください。

- 6 耐性のある接続を指定した後に、[OK]をクリックします。

この設定は、通常のNetBackup ホスト間通信を介して影響を受けるホストに反映されます。この処理は、最大で15分かかる場合があります。

- 7 バックアップをすぐに開始する場合は、マスターサーバーで NetBackup サービスを再起動します。

[リソース制限 (Resource Limit)]プロパティ

NetBackup 管理コンソール上の[リソース制限 (Resource Limit)]プロパティは、VMware または Hyper-V リソース形式上で実行可能なバックアップの同時実行数を制御します。これらの設定は、現在選択されているマスターサーバーのすべてのポリシーに適用されます。

たとえば、VMware のデータストアの[リソース制限 (Resource Limit)]が 4 の場合は、NetBackup ポリシーは、特定のデータストアで 4 回を超える同時バックアップを実行できないことを意味します。

メモ: [リソース制限 (Resource Limit)]プロパティは、仮想マシンの自動選択 (ポリシーのクエリービルダー)を使用するポリシーにのみ適用されます。[仮想マシンの参照 (Browse for Virtual Machines)]ダイアログボックスで、仮想マシンを手動で選択すると、[リソース制限 (Resource Limit)]プロパティは有効となりません。

[リソース制限 (Resource Limit)]ダイアログボックスには、選択するアプリケーションに応じて、次のプロパティが表示されます。

具体的なリソースの種類について詳しくは、[ヘルプ (Help)]をクリックしてください。

図 3-58 VMware アプリケーションが選択されている[リソース制限 (Resource Limit)]ダイアログボックス






図 3-59 Hyper-V アプリケーションが選択されている[リソース制限 (Resource Limit)] ダイアログボックス



[リストアのフェールオーバー (Restore Failover)] プロパティ

NetBackup 管理コンソールの[リストアのフェールオーバー (Restore Failover)]プロパティは、NetBackup によって NetBackup メディアサーバーに対して自動フェールオーバーが実行される方法を制御します。リストア操作を実行するのに通常のメディアサーバーが一時的にアクセス不能であった場合、フェールオーバーサーバーが必要になる場合があります。自動フェールオーバーには、管理者が介入する必要がありません。デフォルトでは、自動フェールオーバーは実行されません。これらのプロパティは、現在選択されているマスターサーバーに適用されます。

図 3-60 [リストアのフェールオーバー (Restore Failover)]ダイアログボックス



[リストアのフェールオーバー (Restore Failover)]ダイアログボックスには次のプロパティが含まれます。

表 3-52

プロパティ	説明
メディアサーバー (Media server)	リストアがフェールオーバーによって保護されている NetBackup メディアサーバーが表示されます。
リストア用のフェールオーバーサーバー (Failover restore servers)	フェールオーバー保護を提供するサーバーが表示されます。NetBackup は、リストアを実行できる別のサーバーを検出するまで列内を上から下へ検索します。

NetBackup メディアサーバーは[メディアサーバー (Media Server)]列に 1 回しか出現できませんが、他の複数のメディアサーバーのフェールオーバーサーバーとして機能できます。保護されたサーバーとフェールオーバーサーバーは、同一のマスターサーバーおよびメディアサーバーのクラスタ内に配置されている必要があります。

リストアのフェールオーバー機能は、次のような場合に使用します。

- 複数のメディアサーバーがロボットを共有し、各サーバーにドライブが接続されている。リストアが要求されたときに、サーバーの 1 つが一時的にアクセス不能である。
- 複数のメディアサーバーに、同じ形式のスタンドアロンドライブが接続されている。リストアが要求されたときに、サーバーの 1 つが一時的にアクセス不能である。

これらの場合において、アクセス不能とは、マスターサーバー上の `bprd` とメディアサーバー上の `bptm` (`bpcd` を経由) の接続が失敗したことを意味します。

失敗の原因として、次のことが考えられます。

- メディアサーバーが停止している。
- メディアサーバーは稼働しているが、`bpcd` が応答しない。(たとえば、接続が拒否されている場合やアクセスが許可されていない場合。)
- メディアサーバーが稼働し、`bpcd` は実行中であるが、`bptm` に問題がある。(たとえば、`bptm` で必要なテープが検出されない場合。)

リストア用のフェールオーバーサーバーとしての代替メディアサーバーの割り当て

メディアサーバーのリストア用フェールオーバーサーバーとして機能する別のメディアサーバーを割り当てることができます。メディアサーバーがリストアの間に利用できない場合、リストア用のフェールオーバーサーバーが代わりに使われます。

リストア用のフェールオーバーサーバーとして代替メディアサーバーを割り当てる方法

- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)] > [マスターサーバー (Master Servers)] を展開します。
- 2 右ペインで、変更するマスターサーバーをダブルクリックします。
- 3 プロパティダイアログボックスの左ペインで、[リストアのフェールオーバー (Restore Failover)] をクリックします。
- 4 [追加 (Add)] をクリックします。
- 5 [メディアサーバー (Media Server)] フィールドに、フェールオーバーによって保護するメディアサーバーを指定します。
- 6 [リストア用のフェールオーバーサーバー (Failover restore servers)] フィールドに、[メディアサーバー (Media Server)] フィールドで指定したサーバーが利用できなくなった場合に使用するメディアサーバーを指定します。複数のサーバーの名前を指定する場合は、名前を 1 つの空白で区切ります。
- 7 [追加 (Add)] をクリックします。ダイアログボックスを開いたまま、他のエントリを追加できます。

- 8 [閉じる (Close)]をクリックします。
- 9 [リストアのフェールオーバー (Restore Failover)]ダイアログボックスで、[適用 (Apply)]をクリックして変更を確定します。

変更が反映される前に、構成が変更されたマスターサーバーの NetBackup Request デーモンを停止し、再起動する必要があります。


p.1193 の「代替サーバーへの自動フェールオーバーの有効化について」を参照してください。

[保持期間 (Retention Periods)]プロパティ

各保持レベルの期間を定義するには、NetBackup 管理コンソールの[保持期間 (Retention Periods)]プロパティを使います。25 の保持レベルから選択できます。

ポリシーの保持期間によって、スケジュールに従って作成されるバックアップまたはアーカイブが NetBackup で保持される期間が決まります。これらのプロパティは、選択されているマスターサーバーに適用されます。

図 3-61 [保持期間 (Retention Periods)]ダイアログボックス



デフォルトでは、**NetBackup** によって、同じ保持レベルのバックアップがすでに含まれているボリュームに、各バックアップが格納されます。ただし、**NetBackup** ではそのレベルに対して定義されている保持期間が確認されません。レベルの保持期間が再定義されると、同じボリュームを共有する一部のバックアップが異なる保持期間を持つようになる場合があります。

たとえば、保持レベル 3 を 1 カ月から 6 カ月に変更すると、**NetBackup** によって、同じボリュームに新しいレベル 3 のバックアップが格納されます。つまり、バックアップは、保持期間が 1 カ月のレベル 3 のバックアップが存在するボリュームに配置されます。

変更前と変更後の保持期間がほぼ同じ値である場合は問題ありません。ただし、保持期間を大幅に変更する場合は、その保持レベルに使用されていたボリュームを一時停止してください。

p.229 の「[ボリュームの保持期間の特定](#)」を参照してください。

p.518 の「[ボリュームの一時停止、または一時停止の解除](#)」を参照してください。

[保持期間 (Retention Periods)]ダイアログボックスには次のプロパティが含まれます。

表 3-53 [保持期間 (Retention Periods)]ダイアログボックスのプロパティ

プロパティ	説明
値 (Value)	保持レベルの設定に数値を割り当てます。
単位 (Units)	保持期間の時間単位を指定します。このリストには、最小単位として[時間 (Hours)]、特別な単位として[無制限 (Infinite)]および[ただちに期限切れにする (Expires immediately)]も含まれています。
保持レベル (Retention Level)	保持レベル数 (0 から 24)。
保持期間 (Retention Period)	選択可能な 25 の保持レベルの現在の定義のリスト。デフォルトでは、レベル 9 から 24 は [無制限 (Infinite)]に設定されます。保持レベル 9 は変更ができない唯一のレベルであり、[無制限 (Infinite)]のままとなります。 p.229 の「終了日時が 2038 年を超える保持期間 (ただし、無制限ではない)」を参照してください。 デフォルトのままにすると、たとえば、保持レベル 12 と保持レベル 20 には違いがありません。 [スケジュール件数 (Schedule Count)]列には、各レベルを使用しているスケジュールの数が表示されます。あるレベルの保持期間を変更した場合、変更はそのレベルを使用しているすべてのスケジュールに反映されます。 [変更の保留 (Changes Pending)]列では、アスタリスク (*) を使って、期間が変更されても適用されていないことを示します。NetBackup は管理者が変更を受け入れるか、または適用するまで実際の構成を変更しません。
スケジュール件数 (Schedule Count)	現在選択されている保持レベルを使うスケジュールの数をリストします。

プロパティ	説明
この保持レベルを使ったスケジュール (Schedules using this retention level)	保持レベルを使う現在のポリシー名とスケジュール名のリストを表示します。
影響レポート (Impact Report)	変更が既存のスケジュールにどのように影響するかについての概要を表示します。リストには、保持期間が間隔より短いすべてのスケジュールが表示されます。

保持期間の変更

保持期間を変更するには、次の手順を使います。

保持期間を変更する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)]>[ホストプロパティ (Host Properties)]>[マスターサーバー (Master Servers)]を展開します。
- 2 右ペインで、変更するマスターサーバーをダブルクリックします。
- 3 プロパティダイアログボックスの左ペインで、[保持期間 (Retention Periods)]をクリックします。
- 4 変更する保持レベルを選択します。

デフォルトでは、レベル 9 から 24 は[無制限 (Infinite)]に設定されます。レベルをデフォルトのままにした場合、保持レベル 12 と保持レベル 20 に違いはありません。レベル 9 は、[無制限 (infinite)]の設定のまま変更できません。

p.229 の「終了日時が 2038 年を超える保持期間 (ただし、無制限ではない)」を参照してください。

選択されている保持レベルを使用するすべてのスケジュールの名前および各スケジュールが属するポリシーが表示されます。

- 5 [値 (Value)]ボックスに、新しい保持期間を入力します。
- 6 [単位 (Units)]ドロップダウンリストから、期間の単位 ([日 (Days)]、[週 (Weeks)]、[月 (Months)]、[年 (Years)]、[無制限 (Infinite)]、[ただちに期限切れにする (Expires immediately)])を選択します。

値または単位を変更すると、[変更の保留 (Changes Pending)]列に、期間が変更されたことを示すアスタリスク (*) が表示されます。NetBackup は管理者が変更を受け入れるか、または適用するまで実際の構成を変更しません。

7 [影響レポート (Impact Report)] をクリックします。

ポリシー 影響リストには、ポリシーと新しい保持期間が間隔より短いスケジュールの名前が表示されます。バックアップの対象となる期間の差をなくすには、スケジュールの保持期間を再定義するか、スケジュールの保持または間隔を変更します。

8 次のいずれかを実行します。

- 変更を取り消すには、[キャンセル (Cancel)] ボタンをクリックします。
- 変更を保存し、追加の変更を行えるようにダイアログボックスを開いたままにするには、[適用 (Apply)] をクリックします。
- 変更を保存し、ダイアログボックスを閉じるには、[OK] をクリックします。

ボリュームの保持期間の特定

ボリュームの保持期間を特定するには次の手順を使います。

ボリュームの保持期間を特定する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)] > [メディア (Media)] を展開します。
- 2 右ペインで、リスト上のボリュームを見つけ、[保持期間 (Retention Period)] 列の値を調べます。

同じ保持期間を持つすべてのボリュームを参照するには、保持期間ごとにボリュームをソートするために [保持期間 (Retention Period)] 列ヘッダーをクリックします。この列ヘッダーはデフォルトでは非表示になっています。

終了日時が 2038 年を超える保持期間 (ただし、無制限ではない)

UNIX の起点時間と 2038 年問題のため、2038 年 1 月 19 日を超えるすべての保持終了日時は、期限の終了日が到来しているかどうかに関係なく、2038 年 1 月 19 日に期限が切れるよう自動的に設定されます。

この問題は、保持期間が [無制限 (Infinity)] に設定されている保持レベルには適用されません。NetBackup 保持が [無制限 (Infinity)] に設定されたメディアを NetBackup が期限切れにするのは、NetBackup 管理者がそのように指定した場合にかぎります。

[拡張性のあるストレージ (Scalable Storage)] プロパティ

[拡張性のあるストレージ (Scalable Storage)] の [クラウドの設定 (Cloud Settings)] プロパティには、暗号化、測定、帯域幅の調整、NetBackup ホストとクラウドストレージプロバイダの間のネットワーク接続に関する情報が含まれます。

[拡張性のあるストレージ (Scalable Storage)]のプロパティは NetBackup Data Protection Optimization Option ライセンスキーをインストールした場合にのみ表示されます。

[拡張性のあるストレージ (Scalable Storage)]プロパティは、現在選択されているメディアサーバーに適用されます。

図 3-62 [拡張性のあるストレージ (Scalable Storage)]の[クラウドの設定 (Cloud Settings)]ホストプロパティ




表 3-54 は、プロパティについて説明します。

表 3-54 クラウドストレージのホストプロパティ

プロパティ	説明
Key Management Server (KMS) 名 (Key Management Server (KMS) Name)	NetBackup キーマネージメントサービス (KMS) を構成した場合は、KMS サーバーの名前です。

プロパティ	説明
測定間隔 (Metering Interval)	NetBackup がレポート用に接続情報を収集する頻度を決めます。 NetBackup OpsCenter は、レポートを作成するために収集された情報を使います。値は秒単位で設定されます。デフォルト設定は 300 秒 (5 分) です。この値を 0 に設定すると、測定は無効になります。
合計利用可能帯域幅 (Total Available Bandwidth)	この値は、クラウドへの接続の速度を指定するために使用します。値は、KB/秒で指定されます。デフォルト値は 102400 KB/秒 です。
サンプリング間隔 (Sampling interval)	帯域幅使用状況の測定間隔 (秒)。この値を大きくするほど、 NetBackup が使用帯域幅を調べる頻度が少なくなります。
詳細設定 (Advanced Settings)	[詳細設定 (Advanced Settings)] をクリックして、スロットル調整の追加設定を指定します。 p.232 の「 帯域幅スロットルの詳細設定 」を参照してください。 p.232 の「 帯域幅スロットルの詳細設定 」を参照してください。
最大同時ジョブ (Maximum concurrent jobs)	メディアサーバーがクラウドストレージサーバーで実行できるデフォルトの最大並行実行ジョブ数。 この値は、クラウドストレージサーバーではなくメディアサーバーに適用されます。クラウドストレージサーバーに接続できるメディアサーバーが複数ある場合、各メディアサーバーで異なる値を持つ場合があります。したがって、クラウドストレージサーバーへの接続の合計数を判断するには、各メディアサーバーからの値を追加してください。 NetBackup が接続数よりも多いジョブ数を許可するように設定されている場合、 NetBackup は接続の最大数に達した後で開始されたジョブでは失敗します。ジョブにはバックアップジョブとリストアジョブの両方が含まれています。 ジョブ数の制限は、バックアップポリシーごと、ストレージユニットごとに設定できます。 p.715 の「 [ポリシーごとにジョブ数を制限する (Limit jobs per policy)] (ポリシー属性) 」を参照してください。 p.579 の「 [最大並列実行ジョブ数 (Maximum concurrent jobs)] ストレージユニット設定 」を参照してください。 メモ: NetBackup はジョブを開始するときに、同時並行ジョブの数、メディアサーバーごとの接続の数、メディアサーバーの数、ジョブの負荷分散ロジックなどの多くの要因を明らかにする必要があります。したがって、 NetBackup は正確な最大接続数でジョブを失敗しない場合もあります。 NetBackup は、接続数が最大数よりもわずかに少ない場合、正確に最大数の場合、最大数よりわずかに多い場合にジョブを失敗することがあります。 実際には、この値を 100 より大きく設定する必要はありません。

NetBackup クラウドストレージについて詳しくは、『**NetBackup クラウド管理者ガイド**』を参照してください。

<http://www.symantec.com/docs/DOC5332>

帯域幅スロットルの詳細設定

帯域幅スロットルの詳細設定では、NetBackup のホストとクラウドストレージプロバイダ間の接続のさまざまな面を制御できます。

総帯域幅および帯域幅のサンプリング間隔は、[拡張性のあるストレージ (Scalable Storage)] ホストプロパティ画面の [クラウド設定 (Cloud Settings)] タブで設定します。

p.229 の「[拡張性のあるストレージ (Scalable Storage)] プロパティ」を参照してください。

帯域幅スロットルの詳細設定を行うには

- 1 [NetBackup 管理コンソール (NetBackup Administration Console)] の左ペインで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)] > [メディアサーバー (Media Servers)] を展開します。
- 2 右ペインで、プロパティを指定するホストを選択します。
- 3 [処理 (Actions)] の [プロパティ (Properties)] をクリックします。
- 4 左ペインの [プロパティ (properties)] ダイアログボックスで、[拡張性のあるストレージ (Scalable Storage)] を選択します。
- 5 右ペインで、[詳細設定 (Advanced Settings)] をクリックします。[スロットルの詳細設定 (Advanced Throttling Configuration)] ダイアログボックスが表示されます。

次に、ダイアログボックスの例を示します。

The dialog box titled "Advanced Throttling Configuration" contains the following settings:

Read Bandwidth:	100	%
Write Bandwidth:	100	%
	Work time	Off time
Start:	08:00	18:00
End:	18:00	08:00
		Weekend
		Saturday
		Sunday
Allocated Bandwidth (%):	100	100
Allocated Bandwidth (KB/s):	102400	102400
Read Bandwidth (KB/s):	102400	102400
Write Bandwidth (KB/s):	102400	102400

Buttons: OK, Cancel, Help

- 6 設定を構成したら、[OK] をクリックします。

p.232 の「帯域幅スロットルの詳細設定」を参照してください。

帯域幅スロットルの詳細設定

次の表で、帯域幅スロットルの詳細設定を説明します。

表 3-55 スロットルの詳細設定

プロパティ	説明
読み取り帯域幅 (Read Bandwidth)	このフィールドを使用して、読み取り操作が使うことができる総帯域幅の割合を指定します。0 から 100 までの値を指定します。不正な値を入力すると、エラーが生成されます。 数分内に指定された量のデータを伝送するために帯域幅が不足する場合、タイムアウトによりリストアエラーまたはレプリケーションエラーが発生することがあります。 必要な帯域幅を計算するときに複数のメディアサーバーの同時ジョブの合計負荷を考慮してください。 デフォルト値: 100 指定可能な値: 0 - 100
書き込み帯域幅 (Write Bandwidth)	このフィールドを使用して、書き込み操作が使うことができる総帯域幅の割合を指定します。0 から 100 までの値を指定します。不正な値を入力すると、エラーが生成されます。 数分内に指定された量のデータを伝送するために帯域幅が不足する場合、タイムアウトによりバックアップエラーが発生することがあります。 必要な帯域幅を計算するときに複数のメディアサーバーの同時ジョブの合計負荷を考慮してください。 デフォルト値: 100 指定可能な値: 0 - 100
作業時間 (Work time)	クラウド接続の作業時間とみなされる時間間隔を指定します。 24 時間形式で開始時刻と終了時刻を指定してください。たとえば、2:00 P.M. は 14:00 です。 クラウド接続で使用できる帯域幅を[割り当て帯域幅 (Allocated bandwidth)]フィールドに示します。この値によって、利用可能な帯域幅のうちどのくらいがこの時間帯のクラウド操作に使用されるかが決まります。値はパーセントまたは KB/秒で表示されます。
オフ時間 (Off time)	クラウド接続のオフ時間とみなされる時間間隔を指定します。 24 時間形式で開始時刻と終了時刻を指定してください。たとえば、2:00 P.M. は 14:00 です。 クラウド接続で使用できる帯域幅を[割り当て帯域幅 (Allocated bandwidth)]フィールドに示します。この値によって、利用可能な帯域幅のうちどのくらいがこの時間帯のクラウド操作に使用されるかが決まります。値はパーセントまたは KB/秒で表示されます。

プロパティ	説明
週末 (Weekend)	週末の開始時間と終了時間を指定します。 クラウド接続で利用できる帯域幅を[割り当て帯域幅 (Allocated bandwidth)]フィールドに示します。この値によって、利用可能な帯域幅のうちどのくらいがこの時間帯のクラウド操作に使用されるかが決まります。値はパーセントまたは KB/秒で表示されます。
読み取り帯域幅 (KB/秒) (Read Bandwidth (KB/s))	このフィールドには、それぞれのリストアジョブでクラウドのストレージサーバーから NetBackup のメディアサーバーに転送するのに、どのくらいの帯域幅が利用可能かが示されます。値は、KB/秒で表示されます。
書き込み帯域幅 (KB/秒) (Write Bandwidth (KB/s))	このフィールドには、それぞれのバックアップジョブで NetBackup のメディアサーバーからクラウドのストレージサーバーに転送するのに、どのくらいの帯域幅が利用可能かが示されます。値は、KB/秒で表示されます。

サーバー特性

[サーバー (Servers)]プロパティには、選択したマスターサーバー、メディアサーバー、クライアントの **NetBackup** サーバーリストが表示されます。サーバーリストには、各ホストが認識している **NetBackup** サーバーが表示されます。

[マスターサーバー (Master Server)]フィールドには選択されたホストのマスターサーバーの名前が含まれています。(選択されているホストの名前がタイトルバーに表示されます。)


[サーバー (Servers)]ダイアログボックスには次のタブが含まれています。

表 3-56 [サーバー (Servers)] ダイアログボックスのプロパティ

タブ	説明
[追加サーバー (Additional Servers)] タブ	このタブ (図 3-63) には、[マスターサーバー (Master server)] として指定されたサーバーにアクセスできる追加のサーバーが表示されます。 NetBackup のインストール時に、マスターサーバーは、サーバーソフトウェアがインストールされているシステム名に設定されます。NetBackup では、マスターサーバーの値を使用して、サーバーからクライアントへのアクセスが検証されます。また、マスターサーバーの値は、ファイルの一覧表示およびリストアを行えるように、クライアントが接続する必要があるサーバーを判断するために使用されます。 リモートサーバーへのアクセスを構成するには、アクセスを行うホスト名をサーバーリストに追加します。 メモ: VLAN 用に複数のネットワークインターフェースを備えているファイバートランспорт (FT) メディアサーバーの場合は、その FT メディアサーバーのホストとして、その他のいずれのインターフェース名よりも前に FT サーバーのプライマリホスト名が表示されていることを確認します。 p.1158 の「リモートサーバーへのアクセス」を参照してください。
[メディアサーバー (Media Servers)] タブ	このタブには、メディアサーバーであるホストだけが表示されます。メディアサーバーとして一覧表示されるホストは、クライアントのバックアップおよびリストアを行うことができますが、管理権限は制限されています。 サーバーが[メディアサーバー (Media servers)] タブだけに表示されている場合、このサーバーはメディアサーバーです。メディアサーバーはクライアントのバックアップおよびリストアを行うことができますが、管理権限は制限されています。 サーバーが[メディアサーバー (Media servers)] タブと[追加サーバー (Additional servers)] タブに表示されている場合、予期しない結果が生じる可能性があります。コンピュータがマスターサーバーとメディアサーバーの両方として定義されている場合、メディアサーバーの管理者に完全なマスターサーバー権限が付与されます。メディアサーバーが両方のタブに表示されると、メディアサーバーの管理者に意図した以上の権限が付与される可能性があります。
[OpsCenter サーバー (OpsCenter Servers)] タブ	このタブには、現在選択されているマスターサーバーにアクセスできる Symantec NetBackup OpsCenter サーバーが表示されます。 サーバーをリストに追加するには、NetBackup サーバーが OpsCenter サーバーにアクセスできることを確認してください。 詳しくは、『Symantec NetBackup OpsCenter 管理者ガイド』を参照してください。

タブ	説明
[信頼できるマスターサーバー (Trusted Master Servers)]タブ	信頼するリモートマスターサーバーを追加したり、すでに信頼されているマスターサーバーを表示するには、このタブ () を使用します。 p.1029 の「自動イメージレプリケーションの信頼できるマスターサーバーについて」を参照してください。 p.240 の「信頼できるマスターサーバーの追加」を参照してください。 メモ: ソースまたはリモートマスターサーバーがクラスタ化されている場合、クラスタ内のすべてのノードでノード間通信を有効にする必要があります。これは、信頼できるマスターサーバーを追加する前に行います。 p.239 の「NetBackup でクラスタ化されたマスターサーバーのノード間認証を有効化」を参照してください。 信頼できるマスターサーバーは、そのマスターサーバーのドメインでインポート SLP が設定されているときには削除できません。 自動イメージレプリケーションおよびストレージライフサイクルポリシーについての情報は利用可能です。 p.1017 の「NetBackup 自動イメージレプリケーションについて」を参照してください。 p.618 の「ストレージライフサイクルポリシーについて」を参照してください。 NetBackup アクセス制御を使う場合は、自動イメージレプリケーションによるアクセス制御について参照してください。 p.1035 の「自動イメージレプリケーションでの NetBackup アクセス制御 (NBAC) の使用」を参照してください。

図 3-63 [サーバー (Servers)] ダイアログボックスの [追加サーバー (Additional Servers)] タブ



サーバーリストへのサーバーの追加

選択したタブに応じて、[追加サーバー (Additional servers)] タブ、[メディアサーバー (Media servers)] タブ、または [OpsCenter サーバー (OpsCenter servers)] タブのサーバーリストにマスターサーバー、メディアサーバー、クライアントまたは OpsCenter サーバーを追加できます。すべてのタブは [サーバー (Servers)] プロパティのダイアログボックスに表示されます。

リストにサーバーを追加する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)] を展開します。
- 2 構成するホストに応じて、[マスターサーバー (Master Servers)]、[メディアサーバー (Media Servers)]、または [クライアント (Clients)] を選択します。
- 3 右ペインで、変更するマスターサーバー、メディアサーバー、またはクライアントをダブルクリックします。
- 4 プロパティダイアログボックスの左ペインで、[サーバー (Servers)] をクリックします。

- 5 変更するサーバーリストを含むタブを選択します。
- 6 [追加 (Add)]をクリックします。
複数のホストを追加するには、手順 2 で複数のメディアサーバーかクライアントを選択し、手順 で[すべてに適用 (Apply To All)]5をクリックします。ただし、リストには一度に 1 つのマスターサーバーのみを追加できます。
- 7 [新しいサーバーエントリの追加 (Add New Server Entry)]ダイアログボックスで、新しいサーバーの名前を入力します。
- 8 [追加 (Add)]をクリックします。ダイアログボックスを開いたまま、他のエントリを追加できます。
- 9 [閉じる (Close)]をクリックします。

メモ: メディアサーバーを追加する場合は、マスターサーバーの NetBackup データベースの Enterprise Media Manager (EMM) にメディアサーバーを追加するために `nbemmcmd -addhost` を実行します。

サーバーリストからのサーバーの削除

[追加サーバー (Additional servers)]リストからマスターサーバーかメディアサーバーを削除できます。また、[メディアサーバー (Media servers)]リストからメディアサーバーを削除できます。

サーバーリストからサーバーを削除する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)]>[ホストプロパティ (Host Properties)]を展開します。
- 2 構成するホストに応じて、[マスターサーバー (Master Servers)]、[メディアサーバー (Media Servers)]、または[クライアント (Clients)]を選択します。
- 3 右ペインで、変更するマスターサーバー、メディアサーバー、またはクライアントをダブルクリックします。
- 4 プロパティダイアログボックスの左ペインで、[サーバー (Servers)]をクリックします。
- 5 [追加サーバー (Additional servers)]リスト、[メディアサーバー (Media servers)]リスト、または[OpsCenter サーバー (OpsCenter servers)]リストからサーバーを選択します。
- 6 [削除 (Remove)]をクリックします。

NetBackup でクラスタ化されたマスターサーバーのノード間認証を有効化

NetBackup にはクラスタ内のマスターサーバーでのノード間の認証が必要です。認証では、クラスタのすべてのノード上で認証証明書をプロビジョニングすることが必要です。証明書は、NetBackup ホスト間で SSL 接続を確立するために利用されます。ノード間認証によって、次の NetBackup 機能が可能になります。

NetBackup 管理コンソール マスターサーバークラスタの NetBackup 管理コンソールは、正常な機能を得るために NetBackup の認証証明書を必要とします。

対象設定された A.I.R. (自動イメージレプリケーション) マスターサーバーがクラスタにある自動イメージレプリケーションではそのクラスタ内のホストでノード間認証が必要です。NetBackup の認証証明書は適切な信頼関係を確立する手段となります。

信頼できるマスターサーバーを追加する前に、クラスタホスト上で証明書をプロビジョニングする必要があります。この必要条件は、クラスタ化されたマスターサーバーがレプリケーション操作のソースかターゲットかにかかわらず、適用されます。

p.1029 の「[自動イメージレプリケーションの信頼できるマスターサーバーについて](#)」を参照してください。

p.240 の「[信頼できるマスターサーバーの追加](#)」を参照してください。

クラスタ化されたマスターサーバーのノード間の認証を有効にする方法

◆ **NetBackup** マスターサーバークラスタのアクティブノードで、次の NetBackup コマンドを実行します：

■ **Windows の場合：**

```
install_path¥Veritas¥NetBackup¥bin¥admincmd¥bpbaz -setupat
```

■ **UNIX の場合：** /usr/openv/netbackup/bin/admincmd/bpbaz -setupat

NetBackup によって、マスターサーバークラスタの各ノードに証明書が作成されます。

次に出力例を示します。

```
# bpbaz -setupat
You will have to restart NetBackup services on this machine after
the command completes successfully.
Do you want to continue(y/n)y
Gathering configuration information.
Please be patient as we wait for 10 sec for the security services
to start their operation.
```

```
Generating identity for host 'bit1.remote.example.com'  
Setting up security on target host: bit1.remote.example.com  
nbatd is successfully configured on NetBackup Master Server.  
Operation completed successfully.
```

信頼できるマスターサーバーの追加

複数の NetBackup ドメイン間で信頼関係を構成できます。信頼関係を構成するには、ソースドメインで信頼関係を追加するリモートマスターサーバーを指定します。ソースドメインで次の手順を実行し、リモートマスターサーバーを信頼できるマスターサーバーとして追加します。

ドメイン間の信頼関係はレプリケーション操作に役立ちます。

p.1029 の「[自動イメージレプリケーションの信頼できるマスターサーバーについて](#)」を参照してください。

メモ: ソースまたはリモートマスターサーバーがクラスタ化されている場合、クラスタ内のすべてのノードでノード間通信を有効にする必要があります。これは、信頼できるマスターサーバーを追加する前に行います。

p.239 の「[NetBackup でクラスタ化されたマスターサーバーのノード間認証を有効化](#)」を参照してください。


信頼されたマスターサーバーを追加するため

- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)] > [マスターサーバー (Master Servers)]を展開します。
- 2 右ペインで、マスターサーバーを選択します。
- 3 処理 (Actions) メニューから[プロパティ (Properties)]を選択します。
- 4 [プロパティ (Properties)]ダイアログボックスの左ペインで、[サーバー (Servers)]を選択します。
- 5 [サーバー (Servers)]ダイアログボックスで、[信頼できるマスターサーバー (Trusted Master Servers)]タブを選択します。

- 6 [信頼できるマスターサーバー (Trusted Master Servers)]タブで、[追加 (Add)]をクリックします。

[信頼できるマスターサーバーの追加 (Add a New Trusted Master Server)]ダイアログボックスが表示されます。

ダイアログボックスの例は次のとおりです。



- 7 [信頼できるマスターサーバーの追加 (Add a New Trusted Master Server)]ダイアログボックスで、次を入力し、[OK]をクリックします。
- リモートマスターサーバーの完全修飾ホスト名。
 - リモートマスターサーバーホストのログオンアカウント[ユーザー名 (User name)]。
 - リモートマスターサーバーホストのログオンアカウントの[パスワード (Password)]。
- 8 信頼関係を追加するマスターサーバーごとに、手順 6 と手順 7 を繰り返します。
- 9 信頼できるマスターサーバーの追加が完了したら、[OK]をクリックします。

信頼できるマスターサーバーの削除

信頼関係を構成したリモートマスターサーバーを削除できます。

ドメイン間の信頼関係にはレプリケーション操作が役立ちます。

p.1029の「[自動イメージレプリケーションの信頼できるマスターサーバーについて](#)」を参照してください。

次の 2 つの手順があります。

リモートマスターサーバーはオンラインです リモートマスターサーバーがオンラインおよびアクティブの場合、**NetBackup** 管理コンソールを使って信頼できるマスターサーバーを削除します。この方法は、相互信頼関係も削除します。

p.242 の「ドメイン間操作のための信頼できるマスターサーバーを削除する方法」を参照してください。

リモートマスターサーバーはオフラインです リモートマスターサーバーがオフラインの場合、**NetBackup** nbseccmd コマンドを使って信頼できるマスターサーバーを削除します。この方法は、相互信頼関係を削除しません。

p.243 の「オフラインである信頼できるマスターサーバーを削除する方法」を参照してください。

ドメイン間操作のための信頼できるマスターサーバーを削除する方法

- 1 信頼できるマスターへのすべての複製ジョブが完了していることを確認します。
nbstlutil stlilist を使用し、ストレージライフサイクルポリシーによって管理されるすべての操作の状態を一覧表示できます。ジョブを取り消すには、nbstlutil cancel を使用します。
<http://www.symantec.com/docs/DOC5332>『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。
- 2 宛先として信頼できるマスターを使うすべてのストレージライフサイクルポリシー (SLP) を削除します。


メモ: ストレージライフサイクルポリシーを削除する前に、[ポリシーストレージ (Policy storage)] の SLP を示すバックアップポリシーがないことを確認します。

- 3 **NetBackup** 管理コンソールの左ペインで、[**NetBackup** の管理 (**NetBackup Management**)] > [**ホストプロパティ (Host Properties)**] > [**マスターサーバー (Master Servers)**] を展開します。
- 4 右側のペインで、マスターサーバーを選択します。
- 5 [**処理 (Actions)**] メニューから [**プロパティ (Properties)**] を選択します。
- 6 **プロパティダイアログボックス** の左ペインで、[**サーバー (Servers)**] を選択します。
- 7 [**サーバー (Servers)**] **ダイアログボックス** で、[**信頼できるマスターサーバー (Trusted Master Servers)**] タブを選択します。

- 8 [信頼できるマスターサーバー (Trusted Master Servers)]タブで、削除する信頼できるマスターサーバーを選択し、[削除 (Remove)]をクリックします。

[信頼できるマスターサーバーの削除 (Remove Trusted Master Server)]ダイアログボックスが表示されます。

次に、ダイアログボックスの例を示します。



[信頼できるマスターサーバーの削除 (Remove Trusted Master Server)]ダイアログボックスで、そのマスターサーバーホストのクレデンシャルを入力し、[削除 (Remove)]をクリックします。

- 9 信頼関係を削除するマスターサーバーごとに手順 8 を繰り返します。
- 10 信頼できるマスターサーバーを削除し終えたら、[OK]をクリックします。

オフラインである信頼できるマスターサーバーを削除する方法

- ◆ ソースマスターサーバーで、次の NetBackup nbseccmd コマンドを入力します。

```
UNIX: /usr/opensv/netbackup/bin/admincmd/nbseccmd
-setupttrustedmaster -remove -masterserver master_server_name
-remotemasterserver remote_master -localonly
```

```
Windows: install_path\NetBackup\bin\admincmd\nbseccmd
-setupttrustedmaster -remove -masterserver master_server_name
-remotemasterserver remote_master -localonly
```

クライアントのバックアップと復元を実行するマスターサーバーの変更

クライアントのバックアップと復元を実行するマスターサーバーを変更するには、[マスターサーバーに設定 (Make Master)]オプションを使用します。このオプションは、ホストをマスターサーバーに変更しません。

このオプションは、ディザスタリカバリの状況、または自動イメージレプリケーションを設定する NetBackup 環境で役立ちます。たとえば、ソースドメインのクライアントを選択してから、[マスターサーバーに設定 (Make Master)]を使用すると、クライアントを一時的に対象のドメインのマスターサーバーにポイントすることができます。マスターサーバーを変更した後、対象のドメインからの復元を開始することができます。

クライアントがバックアップと復元のために使うマスターサーバーを変更する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)]>[ホストプロパティ (Host Properties)]を展開します。
- 2 構成するホストに応じて、[マスターサーバー (Master Servers)]、[メディアサーバー (Media Servers)]、または[クライアント (Clients)]を選択します。
- 3 詳細ペインで、変更するマスターサーバー、メディアサーバー、またはクライアントをダブルクリックします。
- 4 ダイアログボックスで[サーバー (Servers)]をクリックします。
- 5 [追加サーバー (Additional servers)]リストから、サーバーを選択します。
- 6 [マスターサーバーに設定 (Make Master)]をクリックします。


設定ファイルでは、この新しいマスターサーバーがリストの最初のサーバーエントリとして表示されます。

マスターサーバーを変更しても、前のマスターサーバーがクライアントのバックアップを開始することを妨げません。そのサーバーがクライアントのサーバーリストに存在するかぎり、マスターサーバーはバックアップを実行できます。

[SharePoint]プロパティ

[SharePoint]プロパティは、SharePoint Server インストールを保護するために、現在選択されている Windows クライアントに適用されます。

図 3-64 [SharePoint]ダイアログボックス



[SharePoint]ダイアログボックスには次のプロパティが含まれます。

表 3-57 [SharePoint]ダイアログボックスのプロパティ

プロパティ	説明
ドメイン¥ユーザー名 (Domain¥User name)	SharePoint へのログオンに使用するアカウントのドメインとユーザー名を指定します (DOMAIN¥user name)。
パスワード (Password)	アカウントのパスワードを指定します。
バックアップ前の一貫性チェック (Consistency check before backup)	NetBackup のバックアップ操作が開始される前に SQL Server のデータベースで実行する一貫性チェックを指定します。このチェックは、サーバー主導バックアップとユーザー主導バックアップの両方で実行されます。 一貫性チェックの実行を選択した場合、[一貫性チェックに失敗した場合もバックアップを続行する (Continue with backup if consistency check fails)]を選択することができます。その場合、NetBackup は一貫性チェックに失敗した場合にバックアップを続行します。

プロパティ	説明
SharePoint 個別リストア用プロキシホスト (SharePoint granular restore proxy host)	結合 SharePoint 構成を保護する VMware バックアップのため、バックエンド SQL サーバーの名前を指定します。このサーバーは、カタログホスト (ファームのフロントエンドサーバー) の個別リストア用プロキシホストとして機能します。

これらのオプションについて詳しくは、『[NetBackup for Microsoft SharePoint Server 管理者ガイド](#)』を参照してください。

SharePoint Server の一貫性チェックのオプション

SharePoint Server のバックアップ前に、次の一貫性チェックを実行できます。


表 3-58 一貫性チェックのオプション

オプション	説明
なし (None)	一貫性チェックを実行しません。
インデックスを含まない完全チェック (Full check, excluding indexes)	一貫性チェックにインデックスを含まない場合に選択します。インデックスをチェックしない場合、一貫性チェックの実行速度は大幅に向上しますが、完全にはチェックされません。一貫性チェックでは、各ユーザー表のデータページおよびクラスタ化インデックスページだけが対象となります。クラスタ化されていないインデックスページの一貫性はチェックされません。
インデックスを含む完全チェック (Full check, including indexes)	一貫性チェックにインデックスを含めます。エラーはログに記録されます。

SLP パラメータプロパティ

NetBackup 管理コンソールの[SLP パラメータ (SLP Parameters)]プロパティにより、管理者はストレージライフサイクルポリシーの保守方法および SLP ジョブの実行方法をカスタマイズできます。これらのプロパティは、現在選択されているマスターサーバーの SLP に適用されます。

図 3-65 [SLP パラメータ (SLP Parameters)] ダイアログボックス



NetBackup の 7.6 以前のバージョンでは、[SLP パラメータ (SLP Parameters)] に表示されるパラメータは `LIFECYCLE_PARAMETERS` 構成ファイルで構成されていました。そのファイルはホストプロパティによって置換されます。7.6 へのアップグレードにより、`LIFECYCLE_PARAMETERS` ファイルの設定は [SLP パラメータ (SLP Parameters)] に移行されます。

パラメータを変更するには、ホストプロパティでそれらを変更するか、コマンドラインを使います。ストレージライフサイクルポリシーのパラメータのデフォルト値を変更するのにどちらかの方法を使った場合でも、その変更により `nbc1.conf` 構成ファイルが作成されます。

`nbc1.conf` ファイルは次の場所に保存されますが、パラメータのデフォルトに変更がない場合は存在しません。

- Windows の場合:

```
install_path¥veritas¥NetBackup¥var¥global¥nbc1.conf
```

- UNIX の場合:

```
/usr/opensv/var/global/nbc1.conf
```

コマンドラインによる方法でデフォルトを変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使います。これらのコマンドについては、『[NetBackup コマンドリファレンスガイド](#)』を参照してください。

表 3-59 は [SLP パラメータ (SLP Parameters)] の各パラメータとそのそれぞれのデフォルトについて説明します。また、コマンドラインによる方法を使う場合の設定オプションとその構文もリストします。

サイズまたは時間の測定単位を変更するには、[単位 (Units)] 列のドロップダウンメニューを使用します。

表 3-59 SLP パラメータ

プロパティ	説明
複製ジョブあたりの最小サイズ (Minimum size per duplication job)	単一の複製ジョブとして実行できるバッチの最小サイズ。バッチの最小サイズを満たす十分なイメージが集まるか、[小さいジョブの強制実行間隔 (Force interval for small job)] で指定された時間に達するまでこのジョブは実行されません。最小サイズ: 1 KB、最大サイズなし。デフォルト: 8 GB。 構成オプションのデフォルト: SLP.MIN_SIZE_PER_DUPLICATION_JOB = 8 GB
複製ジョブあたりの最大サイズ (Maximum size per duplication job)	単一の複製ジョブとして実行できるバッチの最大サイズ。最小サイズ: 1 KB、最大サイズなし。デフォルト: 100 GB。 構成エントリのデフォルト: SLP.MAX_SIZE_PER_DUPLICATION_JOB = 100 GB
A.I.R. レプリケーションジョブあたりの最大サイズ (Maximum size per A.I.R. replication job)	自動イメージレプリケーションの単一のジョブとして実行できるバッチの最大サイズ。最小サイズ: 1 KB、最大サイズなし。デフォルト: 100 GB。 構成エントリのデフォルト: SLP.MAX_SIZE_PER_BACKUP_REPLICATION_JOB = 100 GB
スナップショットのレプリケーションジョブあたりの最大イメージ (Maximum images per snapshot replication job)	単一のジョブとして動作できる単一バッチ内のイメージの最大数。デフォルト: 50 イメージ (最小値と最大値なし)。 このパラメータは、ディスクプールの各ボリュームで同時に実行できるジョブの数を制限する [I/O ストリーム数を制限 (Limit I/O streams)] ディスクプールオプションとともに使用します。 構成エントリのデフォルト: SLP.MAX_IMAGES_PER_SNAPSHOT_REPLICATION_JOB = 50
A.I.R. インポートジョブあたりの最小イメージ (Minimum images per A.I.R. Import job)	自動イメージレプリケーションのインポートジョブとして動作できる単一バッチ内のイメージの最小数。ジョブは、最小サイズに達するか、または [小さいジョブの強制実行間隔 (Force interval for small job)] に示す時間に達するまで実行されません。最小: 1 イメージ、イメージの最大数なし。デフォルト: 1 つのイメージ。 構成エントリのデフォルト: SLP.MIN_IMAGES_PER_IMPORT_JOB = 1

プロパティ	説明
A.I.R. インポートジョブあたりの最大イメージ (Maximum images per A.I.R. Import job)	自動イメージレプリケーションのインポートジョブとして動作できる単一バッチ内のイメージの最大数。最小: 1 つのジョブ、イメージの最大数なし。デフォルト: 250 のイメージ。 構成エントリのデフォルト: SLP.MAX_IMAGES_PER_IMPORT_JOB = 250
小さいジョブの強制実行間隔 (Force interval for small job)	バッチが複製ジョブとして送信されるまでに、バッチの最も古いイメージが達している必要のある経過時間。この値により、多くの小さい複製ジョブが同時に実行されたり、高頻度で実行されたりするのを防ぎます。また、NetBackup で小さいジョブを送信するまでに時間がかかりすぎないようにします。デフォルト: 30 分 (最小値と最大値なし)。 構成エントリのデフォルト: SLP.MAX_TIME_TIL_FORCE_SMALL_DUPLICATION_JOB = 30 MINUTES
ジョブの発行間隔 (Job submission interval)	すべての操作のジョブ発行頻度を示します。最小間隔または最大間隔はありません。デフォルトは 5 分です。 デフォルトでは、さらにジョブが送信される前にすべてのジョブが処理されます。NetBackup ですべてのジョブが処理される前にさらにジョブを送信するには、この間隔を大きくします。バッチにまとめてジョブとして提出できる利用可能なイメージのリストをスキャンする間隔を設定します。間隔を短くすると応答がすばやくなりますが、処理が増加するのでシステムへの作業負荷が高くなります。 構成エントリのデフォルト: SLP.JOB_SUBMISSION_INTERVAL = 5 MINUTES
イメージ処理の間隔 (Image processing interval)	イメージ処理セッションどうしの間の分数。新しく作成されたイメージが認識され、SLP 処理のためにセットアップされる間隔を設定します。デフォルトは 5 分です。 構成エントリのデフォルト: SLP.IMAGE_PROCESSING_INTERVAL = 5 MINUTES
クリーンアップの間隔 (Cleanup interval)	ジョブが終了してから、NetBackup が完了したジョブのジョブアーティファクトを削除するまでの時間。最小間隔または最大間隔はありません。デフォルトは 24 時間です。 構成エントリのデフォルト: SLP.CLEANUP_SESSION_INTERVAL = 24 HOURS
拡張されたイメージの再試行間隔 (Extended image retry interval)	失敗した操作を遅延後に最初に実行するジョブに追加するまで待機する時間。(これはすべての SLP ジョブに適用されます。) 予備の時間を設定すると、ジョブの完了を妨げている問題を管理者が解決するための時間を増やすことができます。最小間隔または最大間隔はありません。デフォルトは 2 時間です。 構成エントリのデフォルト: SLP.IMAGE_EXTENDED_RETRY_PERIOD = 2 HOURS
未使用の SLP 定義バージョンのクリーンアップ遅延 (Unused SLP definition version cleanup delay)	より新しいバージョンが存在する場合のストレージライフサイクルポリシーバージョンの削除に関連します。この設定によって、NetBackup がバージョンを削除するまでに、そのバージョンを非アクティブにしておく期間を制御します。デフォルトは 14 日です。 構成エントリのデフォルト: SLP.VERSION_CLEANUP_DELAY = 14 DAYS p.681 の「古いストレージライフサイクルポリシーバージョンの削除」を参照してください。

プロパティ	説明
テープリソースのマルチプライア (Tape resource multiplier)	単一のテープメディアストレージユニットにアクセスできる有効な並行複製ジョブの数を、利用可能なドライブの数に xx を掛けた数に制限します。 Resource Broker の負荷を避けるために調整できます。ただし、デバイスがアイドル状態にならないようにします。最小乗数または最大乗数はありません。デフォルト: 2 (書き込みドライブへのアクセスに 2 を掛ける)。 構成エントリのデフォルト: <code>SLP.TAPE_RESOURCE_MULTIPLIER = 2</code>
ディスクリソースのマルチプライア (Disk resource multiplier)	単一のディスクストレージユニットにアクセスできる有効な並行複製ジョブの数を、利用可能なドライブの数に xx を掛けた数に制限します。 Resource Broker の負荷を避けるために調整できます。ただし、デバイスがアイドル状態にならないようにします。最小乗数または最大乗数はありません。デフォルト: 2 (書き込みドライブへのアクセスに 2 を掛ける)。 構成エントリのデフォルト: <code>SLP.DISK_RESOURCE_MULTIPLIER = 2</code>
SLP にわたるグループイメージ (Group images across SLPs)	このパラメータを[はい (Yes)] (デフォルト) に設定すると、同じ優先度の複数の SLP を同じジョブで処理できます。[いいえ (No)] の場合、単一の SLP 内のみでバッチ処理が行われます。 構成エントリのデフォルト: <code>SLP.DUPLICATION_GROUP_CRITERIA = 1</code> 構成エントリを[いいえ (No)] にすると、バッチ処理が許可されません: <code>SLP.DUPLICATION_GROUP_CRITERIA = 0</code>
時間帯終了バッファタイム (Window close buffer time)	ある時間帯を、 NetBackup でその時間帯を使う新しいジョブが送信されないときに終了するまでの時間を設定します。最小 2 分、最大 60 分。デフォルトは 15 分です。 構成エントリのデフォルト: <code>SLP.WINDOW_CLOSE_BUFFER_TIME = 15 MINUTES</code>
遅延複製オフセットの時間 (Deferred duplication offset time)	延期された操作で、ソースコピーが期限切れになる前にジョブが x 時間提出されます。デフォルトは 4 時間です。 構成エントリのデフォルト: <code>SLP.DEFERRED_DUPLICATION_OFFSET_TIME = 4 HOURS</code>
A.I.R. インポート SLP を自動作成 (Auto create A.I.R. Import SLP)	自動イメージレプリケーションで使用して、 SLP がターゲットドメインで設定されていない場合にそこでインポート操作を含む SLP を自動的に作成するかどうかを指示します。デフォルト: [はい (Yes)] (SLP がターゲットドメインで作成される)。 構成エントリのデフォルト: <code>SLP.AUTO_CREATE_IMPORT_SLP = 1</code>
失敗した A.I.R. インポートジョブを再試行する長さ (How long to retry failed A.I.R. import jobs)	NetBackup がレコードを停止して削除するまでにインポートジョブを再試行する期間。最初の 4 回の試行の後、再試行の頻度は低くなります。デフォルト: 0 (最初の 4 回の試行の後、再試行しない)。 構成エントリのデフォルト: <code>SLP.REPLICA_METADATA_CLEANUP_TIMER = 0 HOURS</code>

SLP パラメータのコマンドラインの測定単位

測定単位の省略形は大文字と小文字を区別しません。

次の省略形はサイズが示される場所で使用されます。

bytes	kb	kilobyte	kilobyte(s)	kilobytes	mb	megabyte
megabyte(s)	megabytes	gb	gigabyte	gigabyte(s)	gigabytes	tb
terabyte	terabyte(s)	terabytes	pb	petabyte	petabyte(s)	petabytes

次の省略形は時間の単位が示される場所で使用されます。

sec	second	second(s)	seconds	min	minute	minute(s)	minutes
hour	hour(s)	hours	day	day(s)	days	mon	month
month(s)	months	week	week(s)	weeks	year	year(s)	years

Storage Lifecycle Manager を使ったバッチ作成ロジックについて

Storage Lifecycle Manager サービス (`nbstserv`) はストレージライフサイクルポリシーの複製ジョブ作成を担当します。複製ジョブ作成の一部にはバックアップ (またはソース) ジョブのバッチへのグループ化が含まれます。

メモ: SLP のあらゆる操作のための基本ストレージへ変更を加えた後で `nbstserv` を再起動してください。

バッチロジックの目的の 1 つは、仮想テープライブラリ (VTL) などの、テープ操作のメディア競合を防ぐことです。

バッチロジックはディスクとテープの両方に適用されます。(ただし、ディスクのメディア競合を回避する方法はディスクプールを使ってディスクプールへの I/O ストリームを制限することです。)

バッチロジックは、各評価サイクルで、`nbstserv` が次に実行する複製ジョブを判断するときにすべての完了済みのソースジョブを考慮することを必要とします。デフォルトでは、`nbstserv` は 5 分ごとに 1 回評価を実行します。

`nbstserv` は、ジョブで **Resource Broker** (`nbrb`) キューに過大な負荷がかかるのを回避します。キューに入っているジョブが多すぎると **Resource Broker** の処理が困難になり、システムパフォーマンスが低速になります。

デフォルトでは、`nbstserv` はここで **SLP パラメータホストプロパティ** の **SLP** にわたるグループイメージパラメータに基づいてグループを作成します。デフォルトでは、同じ優先度の複数のストレージライフサイクルポリシーを一緒にバッチ処理できます。

p.246 の「**SLP パラメータプロパティ**」を参照してください。

このバッチロジックの変更によって、複製ジョブがアクティビティモニターでどのように表示されるかが影響を受けます。1 つのジョブに組み合わせたストレージライフサイクルポリシーは単一のポリシー名 `SLP_MultipleLifecycles` で表示されます。ストレージライフ

サイクルポリシーが別のものと組み合わせられていなければ、名前は、SLP_nameとしてアクティビティモニターに表示されます。

実行中でも、読み書きするリソースがないためにデータを複製しない複製ジョブが存在する場合があります。これらのジョブは、ジョブを完了するリソースを受信するまで動作し続けます。

複製ジョブの優先度によってグループ化をオフにするには、SLP パラメータホストプロパティのSLP にわたるグループイメージパラメータにいいえを設定します。

非推奨のストレージライフサイクルポリシーのパラメータ

SLP の処理方法の変更により、NetBackup 7.6 では 3 つのストレージライフサイクルポリシーのパラメータが非推奨になっています。

DUPLICATION_SESSION_INTERVAL_MINUTES は SLP の処理セッションのタイミング制御に対して有効ではなくなりました。次の 2 つのパラメータはセッション処理を制御します。

- SLP.IMAGE_PROCESSING_INTERVAL は、SLP で管理されたイメージの認識と SLP 処理のセットアップの頻度を制御します。
- SLP.JOB_SUBMISSION_INTERVAL は、SLP 処理のジョブが実行のために提出される頻度を制御します。

インポート操作は、他の SLP 操作を実行するセッションと同じセッションによって制御されます。結果として、IMPORT_SESSION_TIMER および IMPORT_EXTENDED_RETRY_SESSION_TIMER はもはや使われていません。


他の SLP 操作と同様に、SLP.IMAGE_PROCESSING_INTERVAL および SLP.JOB_SUBMISSION_INTERVAL は SLP セッション操作の頻度を制御するようになりました。SLP.IMAGE_EXTENDED_RETRY_PERIOD は、インポート操作を含むすべての SLP 操作の再試行の動作を制御します。

[スロットル帯域幅 (Throttle Bandwidth)]プロパティ

NetBackup クライアントがネットワーク上で使用するネットワーク帯域幅や転送速度を制限するには、[帯域幅スロットル (Throttle Bandwidth)]プロパティを使います。実際の制限は、バックアップ接続のクライアント側で発生します。これらのプロパティはバックアップのみを制限します。リストアには影響しません。デフォルトでは、帯域幅は制限されません。

[帯域幅スロットル (Throttle Bandwidth)]プロパティは、[帯域幅 (Bandwidth)]ホストプロパティに類似していますが、IPv6 環境ではより高い柔軟性を提供します。

図 3-66 [帯域幅スロットル (Throttle Bandwidth)]ダイアログボックス



[帯域幅スロットル (Throttle Bandwidth)]ダイアログボックスのエントリを管理するためには、次のいずれかのボタンを選択します。

追加 (Add)	[帯域幅の設定の追加 (Add Bandwidth Settings)]ダイアログボックスを使って、[ネットワークまたはホスト (Network or Host)]リストにネットワークまたはホストを追加します。
変更 (Change)	[帯域幅の設定の変更 (Change Bandwidth Settings)]ダイアログボックスを使用して、選択したネットワークまたはホストプロパティを変更します。
削除 (Remove)	選択したネットワークまたはホストを[ネットワークまたはホスト (Network or Host)]リストから削除します。

[帯域幅スロットル (Throttle Bandwidth)]プロパティの[帯域幅の設定の追加 (Add Bandwidth Settings)]ダイアログボックス

[帯域幅の設定の追加 (Add Bandwidth Settings)]と[帯域幅の設定の変更 (Change Bandwidth Settings)]ダイアログボックスは次のプロパティを含んでいます。

[ネットワークまたはホスト
(Network or Host)]

スロットルが適用されるネットワークまたはホスト。


帯域幅 (KB/秒) (Bandwidth
(KB/Sec))

指定したホストまたはネットワークの KB/秒で表される帯域幅または転送速度。値 0 は、IPv6 アドレスのスロットル調整を無効にします。

[タイムアウト (Timeouts)] プロパティ

[タイムアウト (Timeouts)] プロパティは、選択されているマスターサーバー、メディアサーバーおよびクライアントに適用されます。

図 3-67 [タイムアウト (Timeouts)] ダイアログボックス



[タイムアウト (Timeouts)] ダイアログボックスには次のプロパティが含まれます。

表 3-60 [タイムアウト (Timeouts)]ダイアログボックスのプロパティ


プロパティ	説明
クライアント接続のタイムアウト (Client connect timeout)	サーバーが、クライアントへの接続でタイムアウトするまでに待機する時間 (秒数) を指定します。デフォルトは 300 秒です。
バックアップ開始の通知タイムアウト (Backup start notify timeout)	クライアント上で bpstart_notify スクリプトが完了するまでにサーバーが待機する時間 (秒数) を指定します。デフォルトは 300 秒です。 メモ: bpstart_notify スクリプトを使用する場合、[クライアントの読み込みタイムアウト (Client read timeout)] (CLIENT_READ_TIMEOUT オプション) は[バックアップ開始の通知タイムアウト (Backup start notify timeout)] (BPSTART_TIMEOUT オプション) 以上である必要があります。[クライアントの読み込みタイムアウト (Client read timeout)]が[バックアップ開始の通知タイムアウト (Backup start notify timeout)]より小さいなら、ジョブは bpstart_notifyスクリプトが動作している間タイムアウトできます。
ファイル参照のタイムアウト (File browse timeout)	ファイルの一覧表示時に NetBackup マスターサーバーからの応答をクライアントが待機する時間を指定します。 メモ: UNIX クライアントの \$HOME/bp.conf ファイルに値が存在する場合、その値が優先されます。 この制限を超えると、ユーザーは[ソケットの読み込みに失敗しました (socket read failed)]というエラーを受信します。サーバーが要求を処理している間でも、タイムアウトを超過することがあります。
OS 依存のタイムアウトを使用する (Use OS dependent timeouts)	次のように、クライアントが、ファイルの一覧表示時にオペレーティングシステムで定義された時間待機するように指定します。 ■ Windows クライアントの場合: 300 秒 ■ UNIX クライアントの場合: 1800 秒
メディアのマウントタイムアウトを設定する (Media mount timeout)	要求されたメディアのマウントおよび配置が行われ、バックアップ、リストアおよび複製の準備ができるまでに NetBackup が待機する時間を指定します。 このプロパティは、現在選択されているマスターサーバーに適用されます。 このタイムアウトを使用して、メディアを手動でマウントしている間の過剰な待機を回避します。(たとえば、ロボットメディアがそのロボットの外またはオフサイトに存在する場合など。)

プロパティ	説明
クライアントの読み込みタイムアウト (Client read timeout)	クライアントの読み込みのタイムアウトに使用する時間 (秒数) を指定します。このタイムアウトは NetBackup マスターサーバー、リモートメディアサーバー、またはデータベース拡張クライアント (NetBackup for Oracle など) に適用できます。デフォルトは 300 秒です。 [クライアントの読み込みタイムアウト (Client read timeout)] の時間内にサーバーがクライアントからの応答を取得しない場合、たとえば、バックアップ操作やリストア操作が失敗します。 データベース拡張クライアントにクライアントの読み込みタイムアウトを追加するのは特別なケースです。これらのクライアントは、他のクライアントより最初の準備に時間がかかります。時間が多くかかるのは、データベースバックアップユーティリティによって頻繁に複数のバックアップジョブが同時に開始されるため、CPU の速度が低下するためです。 メモ: データベース拡張クライアントでは、[クライアントの読み込みタイムアウト (Client read timeout)] を 5 分より大きい値に設定しておくことをお勧めします。多くのインストールでは、15 分が適切です。他のクライアントでは、問題が発生した場合だけ、このプロパティを変更してください。 次に、データベース拡張クライアント上での処理の順序を示します。 ■ データベース拡張クライアント上の NetBackup によって、そのクライアントのクライアントの読み込みタイムアウトが読み込まれ、初期値が検出されます。このオプションが設定されていない場合、標準のデフォルトである 5 分が設定されます。 ■ データベース拡張 API にサーバーの値が渡され、その値がクライアントの読み込みタイムアウトとして使用されます。 p.101 の「UNIX クライアントの [クライアントの設定 (Client Settings)] プロパティ」を参照してください。 メモ: <code>bpstart_notify</code> スクリプトを使用する場合、[クライアントの読み込みタイムアウト (Client read timeout)] (<code>CLIENT_READ_TIMEOUT</code> オプション) は [バックアップ開始の通知タイムアウト (Backup start notify timeout)] (<code>BPSTART_TIMEOUT</code> オプション) 以上である必要があります。[クライアントの読み込みタイムアウト (Client read timeout)] が [バックアップ開始の通知タイムアウト (Backup start notify timeout)] より小さいなら、ジョブは <code>bpstart_notify</code> スクリプトが動作している間タイムアウトできます。
バックアップ終了の通知タイムアウト (Backup end notify timeout)	クライアント上で <code>bpend_notify</code> スクリプトが完了するまでにサーバーが待機する時間 (秒数) を指定します。デフォルトは 300 秒です。 メモ: このタイムアウトを変更する場合、[クライアントの読み込みタイムアウト (Client read timeout)] がこの値以上に設定されていることを確認してください。
メディアサーバー接続のタイムアウト (Media server connect timeout)	マスターサーバーが、リモートメディアサーバーへの接続でタイムアウトするまでに待機する時間 (秒数) を指定します。デフォルトは 30 秒です。

[ユニバーサル設定 (Universal Settings)] プロパティ

バックアップおよびリストアの基本設定を構成するには、NetBackup 管理コンソールの [ユニバーサル設定 (Universal Settings)] プロパティを使います。これらのプロパティは、選択されているマスターサーバー、メディアサーバーおよびクライアントに適用されます。

図 3-68 [ユニバーサル設定 (Universal Settings)] ダイアログボックス



[ユニバーサル設定 (Universal Settings)] ダイアログボックスは次のオプションを含んでいます。

表 3-61 [ユニバーサル設定 (Universal Settings)]ダイアログボックスのプロパティ

プロパティ	説明
リストアの再試行回数 (Restore retries)	クライアントがエラーの後でリストアを試行する回数を指定します。(デフォルトは 0 です。クライアントはリストアを再試行しません。クライアントは 3 回まで試行できます。)[リストアの再試行回数 (Restore retries)]は、問題が発生した場合だけ変更してください。 再試行の最大数を超えてもジョブが失敗する場合、ジョブは未完了の状態になります。ジョブは、[リストアジョブを未完了状態から完了状態に変更する (Move restore job from incomplete state to done state)]プロパティで定義されたように、未完了の状態として保持されます。 p.81 の「[クリーンアップ (Clean-up)]プロパティ」を参照してください。 チェックポイントが設定されたジョブは、ジョブの最初からではなく、最後にチェックポイントが設定されたファイルの先頭から再試行されます。 リストアジョブの[チェックポイントから再開 (Checkpoint Restart)]機能を使用すると、NetBackup 管理者は、失敗したリストアジョブをアクティビティモニターから再開できます。 p.712 の「[チェックポイントの間隔 (分)(Take checkpoints every __ minutes)](ポリシー属性)」を参照してください。
リストアの参照期間を設定する (Browse timeframe for restores)	NetBackup によってリストアが行われるファイルがどれくらいさかのぼって検索されるかを指定します。たとえば、参照範囲を現在の日付から 1 週間前までに制限するには、[最後の完全バックアップ (Last full backup)]チェックボックスのチェックを外し、7 を指定します。 この制限はマスターサーバー上で指定し、すべての NetBackup クライアントに適用されます。個々のクライアントに制限を指定して、検索ウィンドウのサイズを小さくすることができます。クライアントの設定では、参照ウィンドウを大きくすることはできません。 デフォルトでは、NetBackup に最後の完全バックアップからクライアントの最後のバックアップまでのファイルが含まれます。クライアントが複数のポリシーに属している場合、最後に実行された一連の完全バックアップのうち、最も古いものから参照が開始されます。
最後の完全バックアップ (Last full backup)	NetBackup の参照範囲に、前回正常に実行された完全バックアップ以降のすべてのバックアップを含めるかどうかを指定します。[リストアの参照期間を設定する (Browse timeframe for restores)]プロパティに値を入力するには、このプロパティを無効にする必要があります。デフォルトでは、このプロパティは有効です。
指定したネットワークインターフェースを使用 (Use specified network interface)	他の NetBackup クライアントまたはサーバーに接続する場合に NetBackup で使用するネットワークインターフェースを指定します。NetBackup クライアントおよびサーバーでは、複数のネットワークインターフェースを使用できます。NetBackup を強制的に特定のネットワークインターフェースに接続させるには、このエントリを使用してインターフェースのネットワークホスト名を指定します。デフォルトでは、使用するインターフェースはオペレーティングシステムによって決定されます。

プロパティ	説明
サーバーによるファイルの書き込みを許可する (Allow server file writes)	NetBackup サーバーが NetBackup クライアント上にファイルを作成したり、クライアント上のファイルを変更したりできるか指定します。たとえば、このプロパティを有効にすると、サーバー主導リストアや、リモートでのクライアントプロパティの変更が回避されます。 [サーバーによるファイルの書き込みを許可する (Allow server file writes)]プロパティを適用後に解除するには、クライアントの構成を変更する必要があります。デフォルトでは、サーバーによる書き込みが許可されています。
リダイレクトリストアの状態のログ (Logging the status of a redirected restore)	UNIX の場合: リダイレクトリストアの場合、リストアを実行するサーバーのサーバーリストに要求元のサーバーが含まれていないと、進捗ログは生成されません。(進捗ログは、クライアントのバックアップ、アーカイブおよびリストアインターフェースの[タスクの進捗 (Task Progress)]タブのエントリです。) このサーバーリストにエントリがない場合、リストアを実行するサーバーは、要求元サーバーにアクセスしてログファイルを書き込むことができません。 次の解決方法を検討してください。 ■ 進捗ログを生成するには、サーバーリストに要求元サーバーを追加し、要求元サーバーにログインします。 ■ NetBackup 管理コンソールで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)] > [マスターサーバー (Master Server)]を展開します。 ■ 詳細ペインで、変更するマスターサーバーをダブルクリックし、オプションペインで [サーバー (Server)]をクリックします。 ■ サーバーリストにリストアを実行するサーバーを追加します。 ■ リストアを実行するサーバーにログオンします。アクティビティモニターで、リストア操作が正常に実行されたかどうかを確認します。
予約されていないポートでの接続を許可する (Accept connections on nonreserved ports)	NetBackup Client Service (bpccd) が予約されていないポートからのリモート接続を受け入れるかどうかを指定します。(予約されていないポートのポート番号は、1024 以上です。) デフォルトでは、このプロパティは有効です。 このプロパティは適用されなくなりました。このプロパティについては、NetBackup 6.5 のマニュアルを参照してください。
クライアントが電子メールを送信する (Client sends mail)	クライアントが[ユニバーサル設定 (Universal Settings)]プロパティに指定したアドレスに電子メールを送信するかどうかを指定します。クライアントがメールを送信できない場合は、[サーバーが電子メールを送信する (Server sends mail)]を使用します。デフォルトでは、このプロパティは有効です。

プロパティ	説明
サーバーが電子メールを送信する (Server sends mail)	サーバーが[グローバル属性 (Global Attributes)]プロパティに指定したアドレスに電子メールを送信するかどうかを指定します。このプロパティは、クライアントが電子メールを送信できないときに電子メール通知を行う場合に有効にします。デフォルトでは、このプロパティは有効です。 p.154 の「[グローバル属性 (Global Attributes)]プロパティ」を参照してください。
クライアント管理者の電子メールアドレス (Client administrator's email)	クライアントの管理者の電子メールアドレスを指定します。このアドレスには、クライアントのバックアップ状態のレポートが NetBackup から送信されます。デフォルトでは、電子メールは送信されません。複数のアドレスまたは電子メールのエイリアスを入力する場合、エントリをカンマで区切ります。

リダイレクトリストアの状態のログ

リダイレクトリストアは進捗ログを生成しないことがあります。要求元サーバーの名前は、リストアを実行するサーバーのサーバーリストに表示される必要があります。表示されない、と、リダイレクトリストアの進捗ログは生成されません。(進捗ログは、[バックアップ、アーカイブおよびリストア (Backup, Archive, and Restore)]クライアントインターフェースの[タスクの進捗 (Task Progress)]タブにあるエントリです。)

このサーバーリストにエントリがない場合、リストアを実行するサーバーは、要求元サーバーにアクセスしてログファイルを書き込むことができません。要求元サーバーをサーバーリストに追加し、要求元サーバーにログインします。

進捗ログを生成する方法


- 1 **NetBackup 管理コンソール**の左ペインで、[**NetBackup の管理 (NetBackup Management)**] > [**ホストプロパティ (Host Properties)**] > [**マスターサーバー (Master Servers)**]を展開します。
- 2 右ペインで、変更するマスターサーバーをダブルクリックします。
プロパティダイアログボックスの左ペインで、[**サーバー (Servers)**]をクリックします。
- 3 次のいずれかの操作を実行します。
 - [**追加サーバー (Additional Servers)**]
[メディアサーバー (Media Servers)]リストから、[追加 (Add)]をクリックします。
 - [**メディアサーバー (Media servers)**]
[追加サーバー (Additional servers)]リストから、[追加 (Add)]をクリックします。
- 4 [新しいサーバーエントリの追加 (Add New Server Entry)]ダイアログボックスで、新しいサーバーの名前を入力します。
- 5 [追加 (Add)]をクリックします。ダイアログボックスを開いたまま、他のエントリを追加できます。

- 6 [閉じる (Close)]をクリックします。
- 7 リストアを実行するサーバーにログオンします。
アクティビティモニターで、リストア操作が正常に実行されたかどうかを確認します。
p.1065 の「[ジョブ (Jobs)]タブについて」を参照してください。

[UNIX クライアント (UNIX Client)]プロパティ

UNIX プラットフォームで実行されているクライアントのプロパティを定義するには、NetBackup 管理コンソールの[UNIX クライアント (UNIX Client)]プロパティを使います。

図 3-69 [UNIX クライアント (UNIX Client)]ダイアログボックス




- p.101 の「UNIX クライアントの[クライアントの設定 (Client Settings)]プロパティ」を参照してください。
- p.78 の「[ビジー状態のファイルの設定 (Busy File Settings)]プロパティ」を参照してください。
- p.183 の「[Lotus Notes]プロパティ」を参照してください。

[UNIX サーバー (Unix Server)]プロパティ

[NFS アクセスのタイムアウト (NFS access timeout)]プロパティを変更するには、NetBackup 管理コンソールの [UNIX サーバー (Unix Server)] プロパティを使います。このプロパティは、NFS ファイルシステムが利用できないことを認識するまでに、バックアップがマウントテーブルの処理を待機する時間を指定します。デフォルトは 5 秒です。これらのプロパティは、選択されている UNIX マスターサーバーに適用されます。

図 3-70 [UNIX サーバー (Unix Server)]ダイアログボックス




p.719 の「[NFS をたどる (Follow NFS)](ポリシー属性)」を参照してください。

[VMWare アクセスホスト (VMware Access Hosts)]プロパティ

VMware バックアップホストを追加または削除するには、NetBackup 管理コンソールの [VMWare アクセスホスト (VMware Access Hosts)] プロパティを使います。これらのプロパティは、現在選択されているマスターサーバーに適用されます。

これらのプロパティは、NetBackup Enterprise クライアントライセンスがインストールされている場合に表示されます。

図 3-71 [VMware アクセスホスト (VMware Access Hosts)]ダイアログボックス



バックアップホストは仮想マシンに代わってバックアップを実行する NetBackup クライアントです。(このホストは、以前の VMware バックアッププロキシサーバーです。)バックアップホストは、NetBackup クライアントソフトウェアがインストールされる唯一のホストです。オプションとして、バックアップホストを NetBackup マスターサーバーまたはメディアサーバーとして構成することもできます。

バックアップホストは、リストアを実行する場合はリカバリホストと呼ばれます。

アクセスホストリストにサーバーを追加したり、アクセスホストリストからサーバーを削除することができます。

追加 (Add) [追加 (Add)]をクリックし、バックアップホストの完全修飾ドメイン名を入力してください。


削除 (Remove) リストのバックアップホストを選択し、[削除 (Remove)]をクリックしてください。

詳しくは、『[NetBackup for VMware 管理者ガイド](#)』を参照してください。

[Windows クライアント (Windows Client)]プロパティ

Microsoft Windows クライアントの NetBackup プロパティを定義するには、NetBackup 管理コンソールの [Windows クライアント (Windows Client)] プロパティを使います。

図 3-72 [Windows クライアント (Windows Client)]ダイアログボックス



[Windows クライアント (Windows Client)]プロパティは、Windows クライアントを構成するための特別なホストプロパティを含んでいます。

[ホストプロパティ (Host Properties)]で見つからない構成オプション

NetBackup のほとんどの構成オプションは NetBackup 管理コンソールの [ホストプロパティ (Host Properties)] にあります。ただし、一部のオプションには [ホストプロパティ (Host Properties)] でアクセスすることができません。

[ホストプロパティ (Host Properties)]にないオプションのデフォルト値を変更するには、最初にnbgetconfig コマンドを使って構成オプションのリストを取得します。次に、必要に応じて nbsetconfig コマンドを使ってオプションを変更します。

これらのコマンドについては、『[NetBackup コマンドリファレンスガイド](#)』を参照してください。

次の NetBackup 管理オプションは、NetBackup 管理コンソールでは構成できません。

AUTO_ADD_ALL_ALIASES_FOR_CLIENT	p.273 の「 NetBackup サーバーの AUTO_ADD_ALL_ALIASES_FOR_CLIENT オプション 」を参照してください。
BPARCHIVE_POLICY	p.338 の「 NetBackup クライアントの BPARCHIVE_POLICY オプション 」を参照してください。
BPARCHIVE_SCHED	p.339 の「 NetBackup クライアントの BPARCHIVE_SCHED オプション 」を参照してください。
BPBACKUP_POLICY	p.340 の「 NetBackup クライアントの BPBACKUP_POLICY オプション 」を参照してください。
BPBACKUP_SCHED	p.341 の「 NetBackup クライアントの BPBACKUP_SCHED オプション 」を参照してください。
BPDBJOBS_COLDEFS	p.275 の「 UNIX マスターサーバーの BPDBJOBS_COLDEFS オプション 」を参照してください。
CHECK_RESTORE_CLIENT	p.284 の「 NetBackup サーバーの CHECK_RESTORE_CLIENT オプション 」を参照してください。
EMMSERVER	p.297 の「 NetBackup サーバーの EMMSERVER オプション 」を参照してください。
GENERATE_ENGLISH_LOGS	p.300 の「 NetBackup サーバーとクライアントの GENERATE_ENGLISH_LOGS オプション 」を参照してください。
IGNORE_XATTR	p.354 の「 NetBackup クライアントの IGNORE_XATTR オプション 」を参照してください。
INFORMIX_HOME	p.357 の「 NetBackup クライアントの INFORMIX_HOME オプション 」を参照してください。
KEEP_DATABASE_COMM_FILE	p.358 の「 NetBackup クライアントの KEEP_DATABASE_COMM_FILE オプション 」を参照してください。
REPORT_CLIENT_DISCOVERIES	p.363 の「 NetBackup クライアントの REPORT_CLIENT_DISCOVERIES オプション 」を参照してください。

RESUME_ORIG_DUP_ON_OPT_DUP_FAIL	p.320 の「 NetBackup サーバーの RESUME_ORIG_DUP_ON_OPT_DUP_FAIL オプション 」を参照してください。
SYBASE_HOME	p.367 の「 NetBackup クライアントの SYBASE_HOME オプション 」を参照してください。
ULINK_ON_OVERWRITE	p.332 の「 NetBackup サーバーの ULINK_ON_OVERWRITE オプション 」を参照してください。
vm.conf ファイル (メディアおよびデバイスの構成オプション)	『 NetBackup 管理者ガイド Vol. 2 』を参照してください。

UNIX クライアントおよびサーバーにおけるコマンドを使用した構成オプションの変更について

コマンド (nbsetconfig または bpsetconfig) を使って UNIX NetBackup サーバーまたはクライアントの構成オプションを変更するとき、コマンドによって適切な設定ファイルが変更されます。

ほとんどのオプションは次の設定ファイルにあります。

/usr/opensv/netbackup/bp.conf

1 つの UNIX システムがクライアントとサーバーの両方として稼働している場合、bp.conf ファイルにはクライアントとサーバーの両方のオプションが含まれます。

bp.conf ファイルは次の構文に従います。

- 行のコメントアウトには、# 記号を使用します。
- = 記号の両側に、任意の数の空白またはタブを使用できます。
- 空白行を使用できます。
- 行頭に、任意の数の空白またはタブを使用できます。

UNIX クライアント上の root 以外の各ユーザーは、ホームディレクトリにユーザー固有の bp.conf ファイルも設定できます。

\$HOME/bp.conf

ユーザー固有の bp.conf ファイルのオプションは、ユーザー操作だけに適用されます。ユーザー操作中、NetBackup によって、/usr/opensv/netbackup/bp.conf ファイルの前に \$HOME/bp.conf ファイルが確認されます。

root ユーザーには固有の bp.conf ファイルは存在しません。root ユーザーの場合、NetBackup では /usr/opensv/netbackup/bp.conf ファイルが使われます。

UNIX マスターサーバー上の `bp.conf` ファイルに変更を加えた後、サーバー上のすべての NetBackup デーモンとユーティリティを停止して、再起動します。この操作によって NetBackup のすべての処理で新しい `bp.conf` 値が使われます。クライアント上の `bp.conf` ファイルまたはマスターサーバー上の `$HOME/bp.conf` ファイルに変更を加える場合、この操作は必要ありません。

SERVER オプションは、すべての NetBackup の UNIX サーバーおよびクライアント上の `/usr/openv/netbackup/bp.conf` ファイルに存在する必要があります。インストール時に、NetBackup は SERVER オプションを、ソフトウェアがインストールされているマスターサーバーの名前に設定されます。このオプションは、`bp.conf` ファイルに必要な唯一のオプションです。NetBackup では、SERVER を除く `bp.conf` ファイルのすべてのオプションに対して、内部ソフトウェアのデフォルトが使用されます。

SERVER エントリは、マスターサーバーおよびメディアサーバーのクラスタ内に存在するすべてのサーバー上で同じである必要があります。Symantec では、他のすべてのエントリも、すべてのサーバー上で一致させることをお勧めします (必須ではありません)。(CLIENT_NAME オプションは例外です。)

NetBackup サーバーの構成オプション

次のトピックでは、NetBackup サーバーの構成オプションについて説明します。これらのオプションのほぼすべては、NetBackup 管理コンソールの [ホストプロパティ (Host Properties)] で設定することもできます。

p.264 の「[\[ホストプロパティ \(Host Properties\)\] で見つからない構成オプション](#)」を参照してください。

デバッグログ制限機能について

デバッグログ制限機能オプションで、NetBackup が 1 つのログディレクトリで使用可能なディスク領域を制限するように指定します。ログファイルが指定の最大サイズに達したときにそのログファイルが閉じて、新しいログファイルが開かれます。新しいログファイルの追加によりそのディレクトリ内のログファイル数が最大数を超える場合、最も古いログファイルが削除されます。

NetBackup 7.6.1 以前のバージョンでは、[ログ (Logging)] ホストプロパティで NetBackup 管理コンソールのデバッグログ制限機能を有効または無効にすることができます。[デバッグログ制限機能を有効にする (Enable robust logging)] オプションはデフォルトでは無効になりました。

p.165 の「[\[ログ \(Logging\)\] プロパティ](#)」を参照してください。

NetBackup 7.7 から、[デバッグログ制限機能を有効にする (Enable robust logging)] オプションは常に有効になっているため、[ログ (Logging)] ホストプロパティから削除されます。エラーログは常にデバッグログ制限機能構成パラメータに基づいて作成されます。

ただし、bpgetconfig コマンドの実行時、次の構成パラメータは継続的に表示されます。

ENABLE_ROBUST_LOGGING = NO

ENABLE_ROBUST_LOGGING 構成パラメータの値に関係なく、デバッグログ制限機能は常にオンになります。

NetBackup 7.7 よりも前のバージョンでは、デバッグログ制限機能は統合ログにのみ適用可能です。デバッグログ制限機能は、NetBackup サーバーおよびクライアントのレガシーログでも有効になっています。

既知の問題: デバッグログ制限機能は NetBackup 用の Informix および SAP データベースエージェントに対してのみ有効になっています。その他の NetBackup データベースエージェントに対して、デバッグログ制限機能は有効ではありません。

デバッグログ制限機能は次の構成パラメータで構成されています。

MAX_LOGFILE_SIZE この構成パラメーターにより、ログファイルを MB で設定する最大サイズが指定されます。

MAX_LOGFILE_SIZE のデフォルト値は 50 MB です。

p.306 の「[NetBackup サーバーとクライアントのレガシーログに関する MAX_LOGFILE_SIZE オプション](#)」を参照してください。

MAX_NUM_LOGFILES この構成パラメーターにより、NetBackup で作成されるログファイルの最大数が指定されます。

MAX_NUM_LOGFILES のデフォルト値は無限です。

p.307 の「[NetBackup サーバーとクライアントのレガシーログに関する MAX_NUM_LOGFILES オプション](#)」を参照してください。

メモ: 最初に、MAX_LOGFILE_SIZE と MAX_NUM_LOGFILES パラメータエントリは bpgetconfig の出力に存在しません。この場合はデフォルト値に設定されます。UNIX では、bpsetconfig コマンドを使ってこれらのパラメータを異なる値に設定し、bp.conf 構成ファイルを更新できます。Windows では、bpsetconfig コマンドを使ってレジストリにパラメータを追加できます。

アップグレード後のデバッグログ制限機能について

NetBackup 7.7 以降はこのアップグレード後、[デバッグログ制限機能を有効にする (Enable Robust Logging)] が有効になります。これは、アップグレード前に設定が無効になっている場合でも該当します。

NetBackup 7.7 以降へのアップグレード後、MAX_LOGFILE_SIZE は新しいデフォルトに設定されます。

次のポイントは、MAX_LOGFILE_SIZE に関して、NetBackup 7.7 へのさまざまなアップグレードシナリオに関わります。

- アップグレード前に、デバッグログ制限機能が有効になっている場合：
 - MaxLogFileSizeKB の古い統合ログデフォルト値は **51200 KB** でした。アップグレード後、MAX_LOGFILE_SIZE のレガシーログのデフォルトは **50 MB** です。
 - NumberOfLogFiles の古い統合ログデフォルト値は **3** でした。アップグレード後、MAX_NUM_LOGFILES のレガシーログ値は **3** です。
- アップグレード前に、デバッグログ制限機能が無効になっている場合：
 - アップグレード後、次の構成設定でデバッグログ制限機能が有効になっています。

```
MAX_LOGFILE_SIZE = 50 MB
MAX_NUM_LOGFILES = INFINITE
```

NetBackup サーバーの ALLOW_MEDIA_OVERWRITE オプション

このオプションによって、リムーバブルメディア上のさまざまなメディア形式に対する NetBackup の上書き禁止は無視されます。

表 3-62 ALLOW_MEDIA_OVERWRITE の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup マスターサーバー 上。
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <pre>ALLOW_MEDIA_OVERWRITE = media_format</pre> このオプションは、設定ファイルで一度のみ表示されます。
例	マスターサーバー (および必要に応じてメディアサーバー) で、cpio 形式の上書きを許可するために、次のエントリを追加します。 <pre>ALLOW_MEDIA_OVERWRITE = CPIO</pre>
同等の管理コンソールのプロパティ	[NetBackup 管理 (NetBackup Management)]>[ホストプロパティ (Host Properties)]>[マスターサーバー (Master Servers)]または[メディアサーバー (Media Servers)]をクリック>サーバーをダブルクリック[メディア (Media)]>[メディアの上書きを許可 (Allow media overwrite)]。 p.186 の「[メディア (Media)]プロパティ」を参照してください。

NetBackup サーバーとクライアントの ALLOW_NON_RESERVED_PORTS オプション

このオプションは NetBackup 7.0.1 またはそれ以降には適用されません。

NetBackup Client デーモン (bpcd) が、認証されていないポート (ポート番号が 1024 以上) からのリモート接続を受け入れるように指定します。このオプションが存在しない場合、bpcd は権限を取得しているポート (ポート番号が 1024 未満) からのリモート接続だけを受け入れます。このオプションは、NetBackup クライアントおよびサーバーが、ファイアウォールを挟んでその両側に存在する場合に有効です。

表 3-63 ALLOW_NON_RESERVED_PORTS の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup マスターサーバーまたはクライアント上。
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <pre>ALLOW_NON_RESERVED_PORTS = YES NO</pre> このオプションは、設定ファイルで一度のみ表示されます。
同等の管理コンソールのプロパティ	[NetBackup 管理 (NetBackup Management)]>[ホストプロパティ (Host Properties)]>[マスターサーバー (Master Servers)]、[メディアサーバー (Media Servers)]、[クライアント (Clients)]をクリック>サーバーをダブルクリック>[ユニバーサル設定 (Universal Settings)]>[予約されていないポートでの接続を許可 (Accept Connections on Non-reserved Ports)]。 p.257 の「[ユニバーサル設定 (Universal Settings)]プロパティ」を参照してください。

NetBackup サーバーとクライアントの AUTHENTICATION_DOMAIN オプション

このオプションによって、NetBackup Product Authentication のプリンシパル群が定義されます。

表 3-64 AUTHENTICATION_DOMAIN の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup Product Authentication and Authorization を使うマスターサーバー、メディアサーバー、またはクライアントには、このオプションで表示された少なくとも 1 つの AUTHENTICATION_DOMAIN エントリがなければなりません。複数のドメインも指定できます。 メディアサーバーまたはクライアントで認証ドメインが定義されていない場合は、マスターサーバーの認証ドメインが使用されます。
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <pre>AUTHENTICATION_DOMAIN = domain "comment" mechanism broker [port]</pre> このオプションは設定ファイルで複数回表示される場合があります。 次の変数が定義されています。 ■ domain は、インターネットドメイン名または Windows ドメイン名です。 ■ "comment" は、認証ドメインを説明する引用符付きのコメントです。 ■ mechanism は、認証機構です。 各種機構のキーワードは次のとおりです。 ■ NIS: ネットワーク情報サービスバージョン 1 ■ NIS+: ネットワーク情報サービスバージョン 2 ■ PASSWD: 指定したブローカー上の UNIX ローカルパスワードファイル ■ VXPD: NetBackup Product Authentication and Authorization プライベートデータベース ■ WINDOWS: Windows の Active Directory またはプライマリドメインコントローラ ■ broker は、認証ブローカーのホスト名または IP アドレスです。 ■ port は、認証ブローカーのポート番号です。デフォルトは、認証ブローカーの標準ポート番号です。

使用方法	説明
例	<pre> AUTHENTICATION_DOMAIN = mycompany.com "Typical UNIX logins" NIS broker1.mycompany.com AUTHENTICATION_DOMAIN = OurEnterprise "Typical Windows logins" WINDOWS broker2.mycompany.com 5544 AUTHENTICATION_DOMAIN = mycompany.com "VxSS-Only Identities" VXPD broker1.mycompany.com AUTHENTICATION_DOMAIN = broker3.mycompany.com "Local UNIX Logins on host broker3" PASSWD broker3.mycompany.com </pre> この例では、次のとおり表示されます。 ■ mycompany.com はインターネットドメイン名で、OurEnterprise は Windows ドメイン名です。 ■ ホスト名 broker1 というブローカーによって、NetBackup Product Authentication 用に NIS とプライベート認証の両方が処理されます。 ■ ホスト名 broker2 というブローカーによって、NetBackup Product Authentication 用に Windows 認証が処理されます。 ■ broker2 では、標準外のポート番号 (5544) が使用されます。 ■ ホスト名 broker3 というブローカーによって、NetBackup Product Authentication 用にローカルファイル /etc/passwd が使用されます。
同等の管理コンソールのプロパティ	[NetBackup の管理 (NetBackup Management)]>[ホストプロパティ (Host Properties)]>[マスターサーバー (Master Servers)]、[メディアサーバー (Media Servers)]、[クライアント (Clients)]をクリック>サーバーをダブルクリック>[アクセス制御 (Access Control)]>[認証ドメイン (Authentication Domain)]。 p.68 の「アクセス制御プロパティの[認証ドメイン (Authentication Domain)]タブ」を参照してください。

NetBackup サーバーの AUTHORIZATION_SERVICE オプション

このオプションによって、ローカル NetBackup サーバーで使用する NetBackup Product Authorization Service が定義されます。

表 3-65 AUTHORIZATION_SERVICE の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup Product Authorization を使用するマスターサーバーでは、認可サービスを定義する必要があります。メディアサーバーで認可サービスが定義されていない場合は、マスターサーバーの認可サービスが使用されます。

使用方法	説明
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <pre>AUTHORIZATION_SERVICE = host [port]</pre> 次の変数が定義されています。 ■ host は、認可サービスのホスト名または IP アドレスです。 ■ port は、認可サービスのポート番号です。デフォルトは、認可サービスの標準ポート番号です。 このオプションは、設定ファイルで一度のみ表示されます。
管理コンソールの同等のプロパティ	[NetBackup の管理 (NetBackup Management)]>[ホストプロパティ (Host Properties)]>[マスターサーバー (Master Servers)]または[メディアサーバー (Media Servers)]をクリック>サーバーをダブルクリック>[アクセス制御 (Access Control)]>[認証サービス (Authorization Service)]。 p.70 の「アクセス制御プロパティの[認可サービス (Authorization Service)]タブ」を参照してください。

NetBackup サーバーの AUTO_ADD_ALL_ALIASES_FOR_CLIENT オプション

このオプションを使用すると、bpdbm がバックアップポリシー内に新しいクライアントを検出した場合に、NetBackup データベースにエイリアスを自動的に追加できます。

表 3-66 AUTO_ADD_ALL_ALIASES_FOR_CLIENT の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup マスターサーバー 上。

使用方法	説明
使用方法	デフォルトでは、<code>AUTO_ADD_ALL_ALIASES_FOR_CLIENT</code> は設定ファイルに存在しません。<code>AUTO_ADD_ALL_ALIASES_FOR_CLIENT</code> が存在しないとき、オプションは有効になっています。つまり、<code>bpdbm</code> はクライアントのエイリアスを自動的に追加できます。 オプションを表示、追加、変更するには、<code>nbgetconfig</code> コマンドと <code>nbsetconfig</code> コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <pre>AUTO_ADD_ALL_ALIASES_FOR_CLIENT = YES NO</pre> このエントリは、設定ファイルで一度のみ表示されます。
例	次のエントリは、<code>bpdbm</code> が自動的にクライアントエイリアスを追加しないようにします。 <pre>AUTO_ADD_ALL_ALIASES_FOR_CLIENT = NO</pre>
同等の管理コンソールのプロパティ	NetBackup 管理コンソールのホストプロパティには、このエントリに相当するエントリは存在しません。

NetBackup サーバーの BPBRM_VERBOSE オプション

`BPBRM_VERBOSE` オプションはデバッグのために使われます。**NetBackup** が `bpbrm` デバッグログに含む情報量を制御します。

表 3-67 BPBRM_VERBOSE の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup マスターサーバー上。
使用方法	デフォルトでは、<code>BPBRM_VERBOSE</code> が <code>VERBOSE</code> オプション ([グローバルログレベル (Global logging level))]) と同じ値になっています。<code>BPBRM_VERBOSE</code> オプションは、設定ファイルの <code>VERBOSE</code> オプションより優先されます。 オプションを表示、追加、変更するには、<code>nbgetconfig</code> コマンドと <code>nbsetconfig</code> コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <pre>BPBRM_VERBOSE = -1 0 1 2 3 4 5</pre> このエントリは、設定ファイルで一度のみ表示されます。

使用方法	説明
例	■ VERBOSE オプションと同じ値を使用するには、次を入力します。 BPBRM_VERBOSE = 0 このオプションは、[ログ (Logging)]ホストプロパティの[BPBRM のログレベル (BPBRM logging level)]を[グローバルと同じ (Same as global)]に設定することと同じです。 ■ 記録される情報の量を最小にするには、次を入力します。 BPBRM_VERBOSE = -1 このオプションは、[ログ (Logging)]ホストプロパティの[BPBRM のログレベル (BPBRM logging level)]を 0 に設定することと同じです。 ■ 記録される情報の量を増加するには、1 から 5 の値を入力します。次に例を示します。 BPBRM_VERBOSE = 1 このオプションは、[ログ (Logging)]ホストプロパティの[BPBRM のログレベル (BPBRM logging level)]を 1 に設定することと同じです。 ■ 記録される情報の量を最大にするには、次を入力します。 BPBRM_VERBOSE = 5 このオプションは、[ログ (Logging)]ホストプロパティの[BPBRM のログレベル (BPBRM logging level)]を 5 に設定することと同じです。
同等の管理コンソールのプロパティ	[NetBackup 管理 (NetBackup Management)]>[ホストプロパティ (Host Properties)]>[マスターサーバー (Master Servers)]>サーバーをダブルクリック>[ログ (Logging)]>[BPBRM のログレベル (BPBRM logging level)]。 デバッグログについて詳しくは、『NetBackup ログリファレンスガイド』を参照してください。 p.165 の「[ログ (Logging)]プロパティ」を参照してください。

UNIX マスターサーバーの BPDBJOBS_COLDEFS オプション

bpdbjobs プロセスの出力をカスタマイズするには BPDBJOBS_COLDEFS エントリを使います。出力に含めるすべての列に BPDBJOBS_COLDEFS オプションを追加します。

BPDBJOBS_COLDEFS エントリを bp.conf ファイルに追加することによって、bpdbjobs プロセスの出力をカスタマイズします。

表 3-68 BPDBJOBS_COLDEFS の情報

使用方法	説明
使用する場所	UNIX NetBackup マスターサーバー上。

使用方法	説明
使用方法	/usr/opensv/netbackup/bp.conf ファイルに BPDBJOBS_COLDEFS を追加します。 次の形式を使ってすべての列にエントリを追加し、出力に含めます。 <pre>BPDBJOBS_COLDEFS = COLDEFS_ENTRY [minimum_size [true false]]</pre> 次の変数が定義されています。 ■ COLDEFS_ENTRY は、出力に含める列の名前です。 ■ minimum_size は、列の最小の幅です。指定しない場合、デフォルトの幅は 5 です。 ■ true を指定すると、必要に応じて列が拡張されます。指定しない場合、デフォルトは true です。 ■ false を指定すると、minimum_size 以内で列が拡張されます。
例	エントリの順序によって、列ヘッダーが表示される順序が決定されます。 <pre>BPDBJOBS_COLDEFS = JOBID 5 true BPDBJOBS_COLDEFS = TYPE 4 true BPDBJOBS_COLDEFS = STATE 5 true BPDBJOBS_COLDEFS = STATUS 6 true BPDBJOBS_COLDEFS = POLICY 6 true BPDBJOBS_COLDEFS = SCHEDULE 8 true BPDBJOBS_COLDEFS = CLIENT 6 true BPDBJOBS_COLDEFS = DSTMEDIA_SERVER 12 true BPDBJOBS_COLDEFS = ACTPID 10 true</pre> bp.conf ファイルに BPDBJOBS_COLDEFS エントリがある場合は、次のような影響があります。 ■ BPDBJOBS_COLDEFS オプションを 1 つでも追加すると、すべてのデフォルトの列は無効になります。 ■ ローカルシステムのすべてのユーザーに対して、bp.conf ファイルに指定された列だけが表示されます。
同等の管理コンソールのプロパティ	NetBackup 管理コンソールのホストプロパティには、このエントリに相当するエントリは存在しません。

表 3-69 は、使用可能な COLDEFS エントリと各エントリによって作成される列を示します。

表 3-69 COLDEFS エントリ

COLDEFS エントリ	列名
ACTIVEELAPSED	動作経過 (Active Elapsed)(経過した動作時間)
ACTPID	有効な PID (Active PID) (ジョブの PID)

COLDEFS エントリ	列名
ATTEMPT	試行 (Attempt)
BACKUPTYPE	バックアップ形式 (Backup Type)
CLIENT	クライアント (Client)
COMPLETION	完了 (Completion)(完了した割合)
COMPRESSION	圧縮 (Compression) ([はい (yes)] または [いいえ (no)])
DEDUPRATIO	重複排除率 (Dedup) (bpdbjobs コマンドの出力に重複排除率を示します)
DSTMEDIA_SERVER	宛先メディアサーバー (Dest Media Svr)(書き込み先のメディアサーバー)
DSTMEDIAID	宛先メディアID (Dest Media ID)(書き込み先のメディア ID)
DSTSTORAGE_UNIT	宛先ストレージユニット (Dest StUnit)(書き込み先のストレージユニット)
ELAPSED	経過時間 (Elapsed)(経過時間)
ENDED	終了 (Ended)
ESTFILE	推定ファイル (Est File)(推定ファイル数)
ESTKB	推定 KB (Est KB)(推定 KB 数)
FILES	ファイル (Files)
GROUP	グループ (Group)
JOBID	ジョブ ID (JobID)
KBPERSEC	KB/秒 (KB Per Sec)
KILOBYTES	KB (Kilobytes)
LASTBACKUP	最終バックアップ (Last Backup) (日時)
MAINPID	メイン PID (Main PID) (存在する場合、ジョブを生成する PID)
NUMTAPESEJECT	取り出すメディア (Media to Eject)(取り出すテープ数。Vault のみ)

COLDEFS エントリ	列名
OPERATION	操作 (Operation)(現在の操作)
OWNER	所有者 (Owner)
PATHNAME	パス名 (Pathname)
PARENTJOBID	親ジョブ ID (Parent JobID)
POLICY	ポリシー (Policy)
POLICYTYPE	ポリシー形式 (Policy Type)
PRIORITY	優先度 (Priority)
PROFILE	プロファイル (Profile)(Vault のみ)
RETENTION	保持 (Retention) (保持期間)
RESUMABLE	再開可能 (Resumable)
ROBOT	ロボット (Robot)(Vault のみ)
RQSTPID	要求 PID (Request PID) (存在する場合、ジョブを要求する PID)
SCHEDULE	スケジュール (Schedule)
SCHEDULETYPE	スケジュール形式 (Schedule Type)
SESSIONID	セッション ID (Session ID)(Vault のみ)
SRCMEDIA_SERVER	ソースメディアサーバー (Src Media Svr)
SRCMEDIAID	ソースメディア ID (Src Media ID)
SRCSTORAGE_UNIT	ソースストレージユニット (Src StUnit)
STARTED	開始 (Started)
STATE	状態 (State)
STATUS	状態 (Status)
STREAMNUMBER	ストリーム番号 (Stream Number)
SUSPENDABLE	一時停止可能 (Suspendable)
TYPE	形式 (Type)(ジョブ形式)
VAULT	Vault(Vault のみ)

NetBackup サーバーの BPDBM_VERBOSE オプション

BPDBM_VERBOSE オプションはデバッグのために使われます。NetBackup が bpdbm デバッグログに含む情報量を制御します。

表 3-70 BPDBM_VERBOSE の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup マスターサーバー上。
使用方法	デフォルトでは、BPDBM_VERBOSE が VERBOSE オプション ([グローバルログレベル (Global logging level)])と同じ値になっています。BPDBM_VERBOSE オプションは、設定ファイルの VERBOSE オプションより優先されます。 オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 BPDBM_VERBOSE = -1 0 1 2 3 4 5 このエントリは、設定ファイルで一度のみ表示されます。
例	- VERBOSE オプションと同じ値を使用するには、次を入力します。 BPDBM_VERBOSE = 0 このオプションは、[ログ (Logging)]ホストプロパティの[BPDBM のログレベル (BPDBM logging level)]を [グローバルと同じ (Same as global)] に設定することと同じです。 - 記録される情報の量を最小にするには、次を入力します。 BPDBM_VERBOSE = -1 このオプションは、[ログ (Logging)]ホストプロパティの[BPDBM のログレベル (BPDBM logging level)]を 0 に設定することと同じです。 - 記録される情報の量を増加するには、1 から 5 の値を入力します。次に例を示します。 BPDBM_VERBOSE = 1 このオプションは、[ログ (Logging)]ホストプロパティの[BPDBM のログレベル (BPDBM logging level)]を 1 に設定することと同じです。 - 記録される情報の量を最大にするには、次を入力します。 BPDBM_VERBOSE = 5 このオプションは、[ログ (Logging)]ホストプロパティの[BPDBM のログレベル (BPDBM logging level)]を 5 に設定することと同じです。 次に、2 つのエントリの例を示します。この例では、bpdbm のデバッグファイルの増加率を最小限に抑えながら、ログを有効にできます。 VERBOSE = 5 BPDBM_VERBOSE = -1

使用方法	説明
同等の管理コンソールのプロパティ	[NetBackup 管理 (NetBackup Management)]>[ホストプロパティ (Host Properties)]>[マスターサーバー (Master Servers)]>サーバーをダブルクリック>[ログ (Logging)]>[グローバルログレベル (Global logging level)]>[BPBRM のログレベル (BPBRM logging level)]。 ログについて詳しくは、『NetBackup ログリファレンスガイド』を参照してください。 p.165 の「[ログ (Logging)]プロパティ」を参照してください。

NetBackup サーバーの BPRD_VERBOSE オプション

デバッグ目的で使用します。BPRD_VERBOSE オプションは、NetBackup が bprd のデバッグログで含む情報量を制御します。

表 3-71 BPRD_VERBOSE の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup マスターサーバー上。
使用方法	デフォルトでは、値は VERBOSE オプション ([グローバルログレベル (Global logging level)])と同じです。BPRD_VERBOSE オプションは、設定ファイルの VERBOSE オプションより優先されます。 オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 BPRD_VERBOSE = -1 0 1 2 3 4 5 このエントリは、設定ファイルで一度のみ表示されます。

使用方法	説明
例	■ VERBOSE オプションと同じ値を使用するには、次を入力します。 BPRD_VERBOSE = 0 このオプションは、[ログ (Logging)]ホストプロパティの[BPRD のログレベル (BPRD logging level)]を[グローバルと同じ (Same as global)]に設定することと同じです。 ■ 記録される情報の量を最小にするには、次を入力します。 BPRD_VERBOSE = -1 このオプションは、[ログ (Logging)]ホストプロパティの[BPRD のログレベル (BPRD logging level)]を 0 に設定することと同じです。 ■ 記録される情報の量を増加するには、1 から 5 の値を入力します。次に例を示します。 BPRD_VERBOSE = 1 このオプションは、[ログ (Logging)]ホストプロパティの[BPRD のログレベル (BPRD logging level)]を 1 に設定することと同じです。 ■ 記録される情報の量を最大にするには、次を入力します。 BPRD_VERBOSE = 5 このオプションは、[ログ (Logging)]ホストプロパティの[BPRD のログレベル (BPRD logging level)]を 5 に設定することと同じです。
同等の管理コンソールのプロパティ	[NetBackup 管理 (NetBackup Management)]>[ホストプロパティ (Host Properties)]>[マスターサーバー (Master Servers)]>サーバーをダブルクリック>[ログ (Logging)]>[BPRD のログレベル (BPRD logging level)]。 デバッグログについて詳しくは、『NetBackup ログリファレンスガイド』を参照してください。 p.165 の「[ログ (Logging)]プロパティ」を参照してください。

NetBackup サーバーの BPTM_VERBOSE オプション

BPTM_VERBOSE オプションはデバッグのために使われます。NetBackup が bptm デバッグログに含む情報量を制御します。

表 3-72 BPTM_VERBOSE の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup マスターサーバー上。

使用方法	説明
使用方法	デフォルトでは、BPTM_VERBOSE が VERBOSE オプション ([グローバルログレベル (Global logging level)]) と同じ値になっています。BPTM_VERBOSE オプションは、設定ファイルの VERBOSE オプションより優先されます。 オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 BPTM_VERBOSE = -1 0 1 2 3 4 5 このエントリは、設定ファイルで一度のみ表示されます。
例	- VERBOSE オプションと同じ値を使用するには、次を入力します。 BPTM_VERBOSE = 0 このオプションは、[ログ (Logging)]ホストプロパティの[BPTM のログレベル (BPTM logging level)]を[グローバルと同じ (Same as global)]に設定することと同じです。 - 記録される情報の量を最小にするには、次を入力します。 BPTM_VERBOSE = -1 このオプションは、[ログ (Logging)]ホストプロパティの[BPTM のログレベル (BPTM logging level)]を 0 に設定することと同じです。 - 記録される情報の量を増加するには、1 から 5 の値を入力します。次に例を示します。 BPTM_VERBOSE = 1 このオプションは、[ログ (Logging)]ホストプロパティの[BPTM のログレベル (BPTM logging level)]を 1 に設定することと同じです。 - 記録される情報の量を最大にするには、次を入力します。 BPTM_VERBOSE = 5 このオプションは、[ログ (Logging)]ホストプロパティの[BPTM のログレベル (BPTM logging level)]を 5 に設定することと同じです。
同等の管理コンソールのプロパティ	[NetBackup 管理 (NetBackup Management)]>[ホストプロパティ (Host Properties)]>[マスターサーバー (Master Servers)]>サーバーをダブルクリック>[ログ (Logging)]>[BPTM のログレベル (BPTM logging level)]。 デバッグログについて詳しくは、『NetBackup ログリファレンスガイド』を参照してください。 p.165 の「[ログ (Logging)]プロパティ」を参照してください。

NetBackup サーバーの BPEND_TIMEOUT オプション

クライアント上で bpend_notify スクリプトが完了するまでに待機する時間 (秒数) を指定します。

表 3-73 BPEND_TIMEOUT の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup マスターサーバー上。
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <pre>BPEND_TIMEOUT = seconds</pre> デフォルトのタイムアウトは 300 秒 (5 分) です。 メモ: このオプションを変更する場合、CLIENT_READ_TIMEOUT オプションがこのオプション以上の値に設定されていることを確認してください。 このエントリは、設定ファイルで一度のみ表示されます。
管理コンソールの同等のプロパティ	[NetBackup の管理 (NetBackup Management)]>[ホストプロパティ (Host Properties)]>[マスターサーバー (Master Servers)]サーバーをダブルクリック>[タイムアウト (Timeouts)]>[バックアップ終了の通知タイムアウト (Backup end notify timeout)]。 p.254 の「[タイムアウト (Timeouts)]プロパティ」を参照してください。

NetBackup サーバーの BPSTART_TIMEOUT オプション

クライアント上で bpstart_notify スクリプトが完了するまでに待機する時間 (秒数) を指定します。

表 3-74 BPSTART_TIMEOUT の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup マスターサーバー上。

使用方法	説明
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <pre>BPSTART_TIMEOUT = seconds</pre> デフォルトのタイムアウトは 300 秒 (5 分) です。 メモ: bpstart_notifyスクリプトを使用する場合、クライアントの読み込みタイムアウト (CLIENT_READ_TIMEOUT オプション) はBackup start notify timeout (BPSTART_TIMEOUT オプション) 以上である必要があります。[クライアントの読み込みタイムアウト (Client read timeout)]が[バックアップ開始の通知タイムアウト (Backup start notify timeout)]より小さいなら、ジョブはbpstart_notifyスクリプトが動作している間タイムアウトできます。 このオプションは、設定ファイルで一度のみ表示されます。
管理コンソールの同等のプロパティ	[NetBackup の管理 (NetBackup Management)]>[ホストプロパティ (Host Properties)]>[マスターサーバー (Master Servers)]サーバーをダブルクリック>[タイムアウト (Timeouts)]>[バックアップ開始の通知タイムアウト (Backup end notify timeout)]。 p.254 の「[タイムアウト (Timeouts)]プロパティ」を参照してください。

NetBackup サーバーの CHECK_RESTORE_CLIENT オプション

リストアを開始する前にリストア対象のクライアントを確認するように指定します。応答のないクライアントによって、同じテープ上にデータを持つ他のクライアントのリストア速度が低下する場合があります。

表 3-75 CHECK_RESTORE_CLIENT の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup マスターサーバー上。
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 このオプションは、設定ファイルで一度のみ表示されます。
同等の管理コンソールのプロパティ	NetBackup 管理コンソールのホストプロパティには、このエントリに相当するエントリは存在しません。

NetBackup サーバーの CLIENT_CONNECT_TIMEOUT オプション

このオプションは、サーバーがクライアントに接続するときに待機する時間 (秒数) を指定します。サーバーは、指定した時間より長く待機する必要がある場合、タイムアウトします。

表 3-76 CLIENT_CONNECT_TIMEOUT の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup マスターサーバー上。
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <pre>CLIENT_CONNECT_TIMEOUT = seconds</pre> デフォルトのタイムアウトは 300 秒 (5 分) です。 このオプションは、設定ファイルで一度のみ表示されます。
管理コンソールの同等のプロパティ	[NetBackup の管理 (NetBackup Management)]>[ホストプロパティ (Host Properties)]>[マスターサーバー (Master Servers)]サーバーをダブルクリック>[タイムアウト (Timeouts)]>[クライアント接続のタイムアウト (Client connect timeout)]。 p.254 の「[タイムアウト (Timeouts)]プロパティ」を参照してください。

NetBackup サーバーとクライアントの CLIENT_PORT_WINDOW オプション

このオプションは、他のコンピュータの NetBackup に接続する際に送信元ポートとして使用される、このコンピュータ上の予約されていないポートの範囲を指定します。この設定はサーバーやクライアントホストへのデーモン接続またはサービスソケット接続と、bpcd からのコールバックに適用されます。

表 3-77 CLIENT_PORT_WINDOW の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup サーバーとクライアント。

使用方法	説明
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <pre>CLIENT_PORT_WINDOW = start_port_rangeend_port_range</pre> 最初の数字に 0 (ゼロ) を指定すると (デフォルト)、使用する予約されていないポートがオペレーティングシステムによって決定されます。 このオプションは、設定ファイルで一度のみ表示されます。
例	次の例では、ポート番号 4800 から 5000 の使用が許可されます。 <pre>CLIENT_PORT_WINDOW = 4800 5000</pre>
同等の管理コンソールのプロパティ	[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)] > [マスターサーバー (Master Servers)] > サーバーをダブルクリック > [ポートの範囲 (Port Ranges)] > [クライアントのポートウィンドウ (Client port window)]。 p.199 の「[ポートの範囲 (Port Ranges)]プロパティ」を参照してください。

NetBackup サーバーの CLIENT_READ_TIMEOUT オプション

CLIENT_READ_TIMEOUT は、クライアントの読み込みのタイムアウトに使用する時間 (秒数) を指定します。

CLIENT_READ_TIMEOUT の時間内にマスターサーバーがクライアントからの応答を取得しない場合、たとえば、バックアップ操作やリストア操作が失敗します。

表 3-78 CLIENT_READ_TIMEOUT の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup マスターサーバー 上。

使用方法	説明
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <pre>CLIENT_READ_TIMEOUT = seconds</pre> デフォルトでは、CLIENT_READ_TIMEOUT はサーバーまたはデータベースエージェントにはありません。また、クライアント読み込みのタイムアウトは 300 秒 (5 分) です。この時間は適切なデフォルトです。問題が発生した場合にのみ変更します。 データベースエージェントは他のクライアントより最初の準備に時間がかかるため、これらのクライアント上に CLIENT_READ_TIMEOUT を追加するのは特別な場合です。データベースのバックアップユーティリティによって頻繁に複数のバックアップジョブが同時に開始されると、CPU の速度が低下する場合があります。 次に、データベースエージェント上での処理の順序を示します。 ■ データベースエージェント上の NetBackup によって、そのクライアントの CLIENT_READ_TIMEOUT が読み込まれ、最初に使う値が検出されます。このオプションが設定されていない場合、標準のデフォルトである 5 分 が使用されます。 ■ データベースエージェントの API にサーバーの値が渡され、その値が CLIENT_READ_TIMEOUT として使用されます。 メモ: Symantec は、データベースエージェント上で CLIENT_READ_TIMEOUT を 5 分より大きい値に設定することをお勧めします。多くのインストールでは、15 分 が適切です。 メモ: bpstart_notifyスクリプトを使用する場合、クライアントの読み込みタイムアウト (CLIENT_READ_TIMEOUT オプション) はBackup start notify timeout (BPSTART_TIMEOUT オプション) 以上である必要があります。[クライアントの読み込みタイムアウト (Client read timeout)]が[バックアップ開始の通知タイムアウト (Backup start notify timeout)]より小さいなら、ジョブはbpstart_notifyスクリプトが動作している間タイムアウトできます。
例	次の例ではクライアントの読み込みタイムアウトを 15 分 に構成しています。 <pre>CLIENT_READ_TIMEOUT = 900</pre>
同等の管理コンソールのプロパティ	[NetBackup の管理 (NetBackup Management)]>[ホストプロパティ (Host Properties)]>[マスターサーバー (Master Servers)]サーバーをダブルクリック>[タイムアウト (Timeouts)]>[クライアントの読み込みタイムアウト (Client read timeout)]。 p.254 の「[タイムアウト (Timeouts)]プロパティ」を参照してください。

NetBackup サーバーとクライアントの CLIENT_RESERVED_PORT_WINDOW オプション

CLIENT_RESERVED_PORT_WINDOW オプションによって、他のコンピュータの NetBackup に接続するために使用される、このコンピュータ上の予約済みポートの範囲を指定します。この設定は、予約済みポートだけを受け入れるように構成されたクライアント (bpca) にコンピュータが接続する場合に適用されます。

NetBackup 7.0.1 からは、別のデーモンポートへの接続には CLIENT_RESERVED_PORT_WINDOW ではなく CLIENT_PORT_WINDOW のみを使用されます。

表 3-79 CLIENT_RESERVED_PORT_WINDOW の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup マスターサーバーまたはクライアント上。
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <pre>CLIENT_RESERVED_PORT_WINDOW = start_port_rangeend_port_range</pre> デフォルトは 512 から 1023 までです。0 を最初の数字に指定した場合は、予約されていないポートが使われることに注意してください。オペレーティングシステムによって、予約されていないポートが選択されます。 このオプションは、設定ファイルで一度のみ表示されます。
例	次の例では、ポート番号 900 から 1023 の使用が許可されます。 <pre>CLIENT_RESERVED_PORT_WINDOW = 900 1023</pre>
同等の管理コンソールのプロパティ	[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)] > [マスターサーバー (Master Servers)] > サーバーをダブルクリック > [ポートの範囲 (Port Ranges)] > [クライアントの予約済みポートウィンドウ (Client reserved port window)]。 p.199 の「[ポートの範囲 (Port Ranges)]プロパティ」を参照してください。

NetBackup サーバーとクライアントの CONNECT_OPTIONS オプション

CONNECT_OPTIONS オプションで、NetBackup においてファイアウォールの効率を向上させる次のオプションを指定します。

- *host* 処理にアクセスできるかどうか。

- Veritas ネットワークデーモン (vnetd) のポートのみを使用した場合。
- デーモンポートのみを使用した場合。
- 最初に vnetd ポートを使用し、その後必要に応じてデーモンポートを使用した場合。
- *host* による以降のコールバック接続が従来のコールバック方式を使用するか、vnetd を使用するか。
- *host* への接続に、予約済みのポートを使用するか、予約されていないポートを使用するか。

表 3-80 CONNECT_OPTIONS の情報

使用方法	説明
使用する場所	On NetBackup master servers, media servers, or clients.
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <pre>CONNECT_OPTIONS = host [0 1 2] [0 1 2] [0 1 2 3]</pre> 次の変数が定義されています。 <i>host</i> はこのコンピュータが接続する NetBackup システムです。構成には、複数の CONNECT_OPTIONS エントリを使用できます。CONNECT_OPTIONS エントリでホストが指定されていない場合、DEFAULT_CONNECT_OPTIONS オプションの値が使用されます。 p.292 の「NetBackup サーバーおよびクライアントの DEFAULT_CONNECT_OPTIONS オプション」を参照してください。

使用方法	説明
	最初の設定値は、host のサービスデーモンに接続するために送信元ポートとして使用するポートの種類を示します。 0 = このコンピュータからの接続には予約済みの送信元ポート番号が使用されます。CLIENT_RESERVED_PORT_WINDOW の範囲から選択されます。 1 = このコンピュータからの接続には CLIENT_PORT_WINDOW の範囲から選択された予約されていない送信元ポート番号が使用されます。(デフォルトは 1 です。)このオプションをデーモンポートと使用するために選択して、host がバージョン 7.1 よりも前の NetBackup を実行している場合、選択された host の [予約されていないポートを許可 (Allow non reserved ports)] を有効にします。 NetBackup 管理コンソールで [ホストプロパティ (Host Properties)] > [メディアサーバー (Media Servers)] の [ユニバーサル設定 (Universal Settings)] ダイアログボックスを参照してください。 2 = DEFAULT_CONNECT_OPTIONS 構成オプションで定義した方式を使用します。 p.257 の「[ユニバーサル設定 (Universal Settings)] プロパティ」 を参照してください。
	2 番目の設定値は、host に のコールバック方式を使用するかどうかを示します。(デーモンポートを使用するように構成されている場合、あるいはポート 1556 または 13724 を使用して bpcd に接続できなかった場合に適用されます。) 0 = 従来のコールバック方式を使用します。host は このコンピュータが SERVER_RESERVED_PORT_WINDOW の範囲または最初の設定で指定された SERVER_PORT_WINDOW の範囲から選択したランダムなポート番号にコネクトバックします。 1 = 非コールバック方式である vnetd を使用します。ランダムなポートではなく vnetd に接続します。このコンピュータが NetBackup 7.0.1 以降の場合は、vnetd への接続を試行する前にポート 1556 への接続を試行します。3 番目の設定値が 0 または 1 の場合、接続は host へのアウトバウンドです。3 番目の設定値が 2 の場合、接続は host からのインバウンドです。 2 = DEFAULT_CONNECT_OPTIONS 構成オプションで定義した方式を使用します (デフォルト)。

使用方法	説明
	3 番目の設定値は、<i>host</i> のデーモンサービスへの接続に使用する接続先ポート番号に影響します。 0 = 可能な場合、<i>vnetd</i>を使用してこのコンピュータのデーモンに接続します。可能でない場合には、デーモンの従来のポート番号を使用して接続します。このホストが NetBackup 7.0.1 以降の場合は、<i>vnetd</i> への接続を試行する前にポート 1556 への接続を試行します。<i>bpcd</i> にポート 1556 または <i>vnetd</i> を通してアクセス可能な場合には、最初の 2 つの設定は無視され、<i>host</i> へのすべての接続はアウトバウンドとなり、予約されていないポートを使用します。 1 = <i>vnetd</i> を使用して <i>host</i> のデーモンに接続します。If this computer is NetBackup 7.0.1 or later, attempt to connect to port 1556 before attempting to connect to <i>vnetd</i>. ポート 1556 または <i>vnetd</i> を使用した接続を確立できない場合には、デーモンの従来のポート番号は使用されません。If <i>bpcd</i> is reachable through port 1556 or <i>vnetd</i>, then the first two settings are ignored and all connections to <i>host</i> are outbound and use non-reserved ports. 2 = デーモンの従来のポート番号のみを使用して <i>host</i> のデーモンに接続します。デーモンが <i>bpcd</i> の場合は、続けてコールバック方式を判断するために 2 番目の設定値が使用されます。 3 = <code>DEFAULT_CONNECT_OPTIONS</code> 構成オプションで定義した方式を使用します (デフォルト)。
例 1	設定ファイルには、複数のホストの <code>CONNECT_OPTIONS</code> の設定が含まれている場合があります。 <pre>CONNECT_OPTIONS = shark 0 0 0</pre> この例では、このコンピュータが NetBackup 7.0.1 以降を実行している場合、<i>shark</i> 上のデーモンへの接続は、ポート 1556 の使用を試行します。このコンピュータが NetBackup 7.0.1 よりも前のバージョンを実行している場合、または前の試行が正常に完了しなかった場合には、<i>vnetd</i> による接続が試行されます。その試行が正常に完了しなかった場合、デーモンポートが使用されます。接続がポート 1556 または <i>vnetd</i> を使用して正常に完了した場合、最初の 2 つの設定は無視されます。 <pre>\$ bptestbpcd -host shark 0 0 1 10.82.105.11:40402 -> 10.82.104.249:1556 10.82.105.11:40404 -> 10.82.104.249:1556</pre>

使用方法	説明
例 2	CONNECT_OPTIONS = dolphin 1 0 1 この例では、このコンピュータが NetBackup 7.0.1 以降を実行している場合、dolphin 上のデーモンへの接続は、ポート 1556 の使用を試行します。このコンピュータが NetBackup 7.0.1 よりも前のバージョンを実行している場合、または前の試行が正常に完了しなかった場合には、vnetd による接続が試行されます。最初の 2 つの設定は無視されます。 <pre>\$ bptestbpcd -host dolphin 1 0 1 10.82.105.11:40414 -> 10.82.104.249:13724 10.82.105.11:40416 -> 10.82.104.249:13724</pre>
例 3	CONNECT_OPTIONS = perch 0 1 2 この例では、次のとおり表示されます。 ■ perch 上のデーモンへの接続にはデーモンポート番号を使用する必要があります。 ■ コールバック接続はこのコンピュータの vnetd へのインバウンドです。 ■ すべての接続の送信元ポートは予約済みのポート番号の範囲からバインドされます。
例 4	CONNECT_OPTIONS = trout 1 1 2 この例では、次のとおり表示されます。 ■ trout 上のデーモンへの接続にはデーモンポート番号を使用する必要があります。 ■ Call-back connections are inbound to vnetd on this computer. ■ すべての接続の送信元ポートは予約されていないポート番号の範囲からバインドされます。
管理コンソールの同等のプロパティ	[NetBackup 管理 (NetBackup Management)]>[ホストプロパティ (Host Properties)]>[マスターサーバー (Master Servers)]>[マスターサーバー (Master Servers)], [メディアサーバー (Media Servers)], [クライアント (Clients)]をクリック> サーバーをダブルクリック>[ファイアウォール (Firewall)]。 p.146 の「[ファイアウォール (Firewall)]プロパティ」を参照してください。

NetBackup サーバーおよびクライアントの DEFAULT_CONNECT_OPTIONS オプション

DEFAULT_CONNECT_OPTIONS オプションはCONNECT_OPTIONS構成オプションのデフォルト値を指定します。CONNECT_OPTIONS オプションでホスト名が指定されていない場合、DEFAULT_CONNECT_OPTIONS オプションの値が使用されます。

p.288 の「[NetBackup サーバーとクライアントの CONNECT_OPTIONS オプション](#)」を参照してください。

表 3-81 DEFAULT_CONNECT_OPTIONS の情報

使用方法	説明
使用する場所	On NetBackup master servers, media servers, or clients.
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <pre>DEFAULT_CONNECT_OPTIONS = [0 1][0 1][0 1 2]</pre> デフォルトの値は 1 1 0 です。 このオプションは、設定ファイルで一度のみ表示されます。
	最初の設定値は、host の送信先ホストのサービスデーモンに接続する際に送信元ポートとして使用するポートの種類を示します。従来のコールバック方式を使用している場合には、サーバーポートの種類も示します。 0 = このコンピュータの接続には予約済みのポート番号が使用されます。従来のコールバック方式を使用している場合には、送信元ポートの CLIENT_RESERVED_PORT_WINDOW の範囲および SERVER_RESERVED_PORT_WINDOW の範囲からポート番号が選択されます。 1 = このコンピュータの接続には予約されていないポート番号が使用されます。(1 がデフォルトです。) 従来のコールバック方式を使用している場合には、送信元ポートの CLIENT_PORT_WINDOW の範囲および SERVER_PORT_WINDOW の範囲から接続が選択されます。このオプションを選択し、送信元ホストが NetBackup 7.1 よりも前のバージョンの場合は、選択された host の[予約されていないポートを許可 (Allow non reserved ports)]を有効にします。[ホストプロパティ (Host Properties)]>[メディアサーバー (Media Servers)]の[ユニバーサル設定 (Universal Settings)]ダイアログボックスを参照してください。 p.257 の「[ユニバーサル設定 (Universal Settings)]プロパティ」を参照してください。
	2 番目の設定値は、使用するコールバック方式を示します。(この設定は、デーモンポートを使用するように構成されている場合、あるいはポート 1556 または 13724 を使用して bpcd に接続できなかった場合に適用されます。) 0 = 従来のコールバック方式を使用します。送信先ホストはこのコンピュータが SERVER_RESERVED_PORT_WINDOW の範囲または最初の設定で指定された SERVER_PORT_WINDOW の範囲から選択したランダムなポート番号にコネクトバックします。 1 = 非コールバック方式である vnetd を使用します。ランダムなポートではなく vnetd に接続します。If this computer is NetBackup 7.0.1 or later, attempt to connect to port 1556 before attempting to connect to vnetd. 3 番目の設定値が 0 または 1 の場合、接続は送信先ホストへのアウトバウンドです。3 番目の設定値が 2 の場合、接続はインバウンドです。

使用方法	説明
	3 番目の設定値は、接続先ポートのデーモンサービスへの接続を試行する際に使用する接続先ポート番号に影響します。 0 = 使用できる場合には <code>vnetd</code> を使用して接続先ホストのデーモンに接続し、できない場合にはデーモンの従来のポート番号を使用して接続します。If this computer is NetBackup 7.0.1 or later, attempt to connect to port 1556 before attempting to connect to <code>vnetd</code>. <code>bpcd</code> にポート 1556 または <code>vnetd</code> を通してアクセス可能な場合には最初の 2 つの設定は無視され、すべての接続はアウトバウンドとなり、予約されていないポートを使用します。 1 = <code>vnetd</code> を使用して接続先ホスト上のデーモンに接続します。If this computer is NetBackup 7.0.1 or later, attempt to connect to port 1556 before attempting to connect to <code>vnetd</code>. ポート 1556 または <code>vnetd</code> を使用した接続を確立できない場合には、デーモンの従来のポート番号は使用されません。If <code>bpcd</code> is reachable through port 1556 or <code>vnetd</code>, then the first two settings are ignored and all connections are outbound and use non-reserved ports. 2 = デーモンの従来のポート番号だけを使用して接続先ホスト上のデーモンに接続します。最初の設定値はポート範囲を決定するのに使用され、2 番目の設定値はコールバック方式を決定するのに使用されます。
管理コンソールの同等のプロパティ	[NetBackup 管理 (NetBackup Management)]>[ホストプロパティ (Host Properties)]>[マスターサーバー (Master Servers)]、[メディアサーバー (Media Servers)]、[クライアント (Clients)]をクリック > サーバーをダブルクリック >[ファイアウォール (Firewall)]。 p. 146 の「[ファイアウォール (Firewall)]プロパティ」を参照してください。

NetBackup サーバーの DISABLE_JOB_LOGGING オプション

このオプションで、NetBackup のアクティビティモニターに必要なジョブ情報のログを無効にします。

表 3-82 DISABLE_JOB_LOGGING の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup マスターサーバー上。
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、<code>nbgetconfig</code> コマンドと <code>nbsetconfig</code> コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <code>DISABLE_JOB_LOGGING</code> デフォルトではこのオプションが設定ファイルになく、ジョブのログが実行されます。

使用方法	説明
管理コンソールの同等のプロパティ	[NetBackup 管理 (NetBackup Management)]>[ホストプロパティ (Host Properties)]>[マスターサーバー (Master Servers)]> サーバーをダブルクリック >[メディア (Media)]>[ジョブのログの有効化 (Enable job logging)]。 p.186 の「[メディア (Media)]プロパティ」を参照してください。

NetBackup サーバーの DISABLE_STANDALONE_DRIVE_EXTENSIONS オプション

このオプションは、非ロボットのドライブ操作を無効にします。バックアップの間に、NetBackup は自動的に非ロボットドライブのスタンドアロンボリュームの使用を試みます。

表 3-83 DISABLE_STANDALONE_DRIVE_EXTENSIONS の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup マスターサーバー上。
使用方法	オプションの変更には、nbemmcmd コマンドを使います。たとえば、 nbemmcmd -changesetting -DISABLE_STANDALONE_DRIVE_EXTENSIONS no これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 このオプションは、設定ファイルで一度のみ表示されます。
例	次のコマンドは、非ロボットのドライブ操作を有効にします。 nbemmcmd -changesetting -DISABLE_STANDALONE_DRIVE_EXTENSIONS no
同等の管理コンソールのプロパティ	[NetBackup 管理 (NetBackup Management)]>[ホストプロパティ (Host Properties)]>[マスターサーバー (Master Servers)]> サーバーをダブルクリック >[メディア (Media)]>[スタンドアロンドライブ拡張機能を有効にする (standalone drive extension)]。デフォルトでは、このオプションは有効になっています。 p.186 の「[メディア (Media)]プロパティ」を参照してください。

NetBackup サーバーの DISALLOW_BACKUPS_SPANNING_MEDIA オプション

このオプションは、バックアップが複数のメディアにまたがらないようにします。

表 3-84 DISALLOW_BACKUPS_SPANNING_MEDIA の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup マスターサーバー上。

使用方法	説明
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <pre>DISALLOW_BACKUPS_SPANNING_MEDIA</pre> デフォルトではこのエントリが設定ファイルになく、バックアップは複数のメディアにまたがることができます。
管理コンソールの同等のプロパティ	[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)] > [マスターサーバー (Master Servers)] > サーバーをダブルクリック > [メディア (Media)] > [テープメディアをまたがったバックアップを許可する (Allow backups to span tape media)]。 p. 186 の「メディア (Media)プロパティ」を参照してください。

NetBackup サーバーの DISALLOW_CLIENT_LIST_RESTORE オプション

すべてのクライアントに対する一覧表示要求およびリストア要求を拒否します。このオプションが存在する場合、クライアントはこのマスターサーバーを介してバックアップしたファイルの一覧表示またはリストアを行うことができません。

表 3-85 DISALLOW_CLIENT_LIST_RESTORE の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup マスターサーバー上。
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <pre>DISALLOW_CLIENT_LIST_RESTORE</pre> デフォルトではこのエントリが設定ファイルになく、クライアントはファイルの一覧表示とリストアを行うことができます。 メモ: 個々のクライアントの list_restore の設定を変更して、そのクライアントの DISALLOW_CLIENT_LIST_RESTORE オプションより個々のクライアントを優先することができます。

使用方法	説明
同等の管理コンソールのプロパティ	[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)] > [マスターサーバー (Master Servers)] サーバーをダブルクリック > [クライアント属性 (Client Attributes)] > [クライアントによるリストアを許可する (Allow Client Restore)]。 p.86 の「[クライアント属性 (Client Attributes)]プロパティ」を参照してください。

NetBackup サーバーの DISALLOW_CLIENT_RESTORE オプション

すべてのクライアントに対するリストア要求を拒否します。このオプションが存在する場合、クライアントはこのマスターサーバーを介してバックアップしたファイルのリストアを行うことができません。

表 3-86 DISALLOW_CLIENT_RESTORE の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup マスターサーバー上。
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 DISALLOW_CLIENT_RESTORE デフォルトではこのエントリが設定ファイルになく、クライアントはファイルのリストアを行うことができます。 メモ: 個々のクライアントの list_restore の設定を変更して、そのクライアントの DISALLOW_CLIENT_RESTORE オプションより優先することができます。
同等の管理コンソールのプロパティ	[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)] > [マスターサーバー (Master Servers)] サーバーをダブルクリック > [クライアント属性 (Client Attributes)] > [クライアントによる参照を許可する (Allow Client Browse)]。 p.86 の「[クライアント属性 (Client Attributes)]プロパティ」を参照してください。

NetBackup サーバーの EMMSERVER オプション

NetBackup 7.6 以前のリリースでは、EMMSERVER は 1 つ以上のマスターサーバーのための Enterprise Media Manager サーバーとして機能したマスターまたはメディアサーバーを指しました。

7.6 では、リモート EMM と共有 EMM サーバー構成のサポートが廃止されました。リモート EMM または共有 EMM サーバーの構成では、NetBackup リレーショナルデータベース (NBDB)、Enterprise Media Manager (EMM)、および Resource Broker (RB) はマ

スターサーバーではないサーバーに移動されています。現在このオプションを使用しているお客様は、Symantec のサポートに連絡していただく必要があります。サポートは、Symantec の技術者に、この設定を解除するためにオプションを確認させます。

表 3-87 EMMSERVER の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup マスターサーバー上。
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『 NetBackup コマンドリファレンスガイド 』を参照してください。 次の形式を使用します。 EMMSERVER = <i>server_name</i>
管理コンソールの同等のプロパティ	NetBackup 管理コンソールのホストプロパティには、このエントリに相当するエントリは存在しません。

p.996 の「[あるホストから別のホストへの NetBackup データベースの移動](#)」を参照してください。

NetBackup サーバーの FAILOVER_RESTORE_MEDIA_SERVERS オプション

このオプションは、サーバーがリストアで一時的にアクセス不能になった場合に、自動フェールオーバーのメディアサーバーを使うことを指定します。フェールオーバーには、管理者が介入する必要がありません。

表 3-88 FAILOVER_RESTORE_MEDIA_SERVERS の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup マスターサーバー上。

使用方法	説明
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <pre>FAILOVER_RESTORE_MEDIA_SERVERS = failed_host host1 host2 ... hostN</pre> ■ failed_host は、操作できないサーバーです。 ■ host1 ... hostN は、フェールオーバー機能を提供するサーバーです。 デフォルトでは、自動フェールオーバーは実行されません。 サーバーに自動フェールオーバーが必要な場合、関連付けられた FAILOVER_RESTORE_MEDIA_SERVERS リストの全範囲が左から右に検索されます。検索は、リストアを実行可能なサーバーが検出されると停止します。 メモ: 設定ファイルには複数の FAILOVER_RESTORE_MEDIA_SERVERS エントリを含めることができ、各エントリは複数のサーバーをリストできます。ただし、failed_host として NetBackup サーバーを指定できるのは、1 つのオプションだけです。 FAILOVER_RESTORE_MEDIA_SERVERS オプションの追加後、構成を変更するマスターサーバー上の NetBackup Request デーモンを停止してから、再起動します。
同等の管理コンソールのプロパティ	[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)] > [マスターサーバー (Servers)] サーバーをダブルクリック > [リストアのフェールオーバー (Restore Failover)] p.223 の「[リストアのフェールオーバー (Restore Failover)]プロパティ」を参照してください。

NetBackup サーバーの FORCE_RESTORE_MEDIA_SERVER オプション

ファイルがバックアップされている場所にかかわらず、リストアを特定のサーバー上で実行します。

表 3-89 FORCE_RESTORE_MEDIA_SERVER の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup マスターサーバー 上。

使用方法	説明
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <pre>FORCE_RESTORE_MEDIA_SERVER = from_host to_host</pre> ここで、from_host は最初のバックアップを行ったサーバー、to_host はリストアに使用するサーバーです。 FORCE_RESTORE_MEDIA_SERVER オプションの追加後、マスターサーバー上の NetBackup Request デーモンを停止してから、再起動します。リストアを試行する前に、メディアを to_host に物理的に移動します。Media Manager のボリュームデータベースを更新して移動を反映します。 この設定は、元のサーバー上のすべてのストレージユニットに適用されます。from_host 上のすべてのストレージユニットに対するリストアが、to_host に移動します。今後のリストアのために構成を元に戻すには、オプションを削除します。
同等の管理コンソールのプロパティ	[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)] > [マスターサーバー (Master Servers)] > サーバーをダブルクリック > [一般的なサーバー (General Server)] > [メディアホストの上書き (Media Host Override)]。 p.151 の「[一般的なサーバー (General Server)] プロパティ」を参照してください。

NetBackup サーバーとクライアントの GENERATE_ENGLISH_LOGS オプション

英語のエラーログの生成を有効にします。また、bparchive、bpbackup、bpduplicate、bpimport、bprestore コマンドに対して、英語のトレースログの生成を有効にします。このオプションは、異なるロケールでさまざまな言語を含むログが作成される分散環境において有効です。

英語のエラーログ (**_en** という接尾辞で示される) が次のディレクトリに作成されます。

- **Windows** の場合: `Install_path\Veritas\NetBackup\db\error`
- **UNIX** の場合: `/usr/opensv/netbackup/db/error`

表 3-90 GENERATE_ENGLISH_LOGS の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup マスターサーバーまたはクライアント上。

使用方法	説明
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <pre>GENERATE_ENGLISH_LOGS</pre> このエントリは、設定ファイルで一度のみ表示されます。 また、GENERATE_ENGLISH_LOGS オプションを設定し、bparchive、bpbackup、bpduplicate、bpimport、bprestore コマンドの実行時に進捗ログ (-L) を指定すると、引数 -en が強制的に追加されます。 接尾辞 <code>_en</code> は、英語の進捗ログであることを示します。
同等の管理コンソールのプロパティ	NetBackup 管理コンソールのホストプロパティには、このエントリに相当するエントリは存在しません。

NetBackup サーバーとクライアントの INCOMPLETE_JOB_CLEAN_INTERVAL オプション

失敗したリストアジョブが、未完了の状態として保持される日数を示します。この日数が経過した後、ジョブは完了状態に移行します。

表 3-91 INCOMPLETE_JOB_CLEAN_INTERVAL の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup マスターサーバーまたはクライアント上。
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <pre>INCOMPLETE_JOB_CLEAN_INTERVAL = number_of_days</pre> デフォルトは 7 日です。 ここで、<code>x</code> は、0 から 365 の範囲の値です。値を 0 (ゼロ) にすると、失敗した未完了のジョブは自動的に完了状態に移行しません。 このエントリは、設定ファイルで一度のみ表示されます。

使用方法	説明
管理コンソールの同等のプロパティ	[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)] > [マスターサーバー (Master Servers)] または [クライアント (Clients)] サーバーをダブルクリック > [クリーンアップ (Clean-up)] > [リストアジョブを未完了状態から完了状態に変更する (Move restore job from incomplete state to done state)]。 p.81 の「[クリーンアップ (Clean-up)] プロパティ」を参照してください。

NetBackup サーバーとクライアントの INITIAL_BROWSE_SEARCH_LIMIT オプション

このオプションで、NetBackup でリストアのファイルを検索するためにさかのぼる日数を指定します。

表 3-92 INITIAL_BROWSE_SEARCH_LIMIT の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup マスターサーバーまたはクライアント上。
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <pre>INITIAL_BROWSE_SEARCH_LIMIT = number_of_days</pre> デフォルトでは、NetBackup に最後の完全バックアップからクライアントの最後のバックアップまでのファイルが含まれます。クライアントが複数のポリシーに属している場合、最後に実行された一連の完全バックアップのうち、最も古いものから参照が開始されます。 このエントリは、設定ファイルで一度のみ表示されます。 このオプションが UNIX クライアント上で指定された場合、そのクライアントだけに適用されます。このオプションを指定すると、検索ウィンドウのサイズをサーバーで指定したサイズより小さくすることができます (クライアントの設定では、ウィンドウを大きくできません)。
例	次の例では参照範囲を現在の日付から 7 日前までに制限します。 <pre>INITIAL_BROWSE_SEARCH_LIMIT = 7</pre>
同等の管理コンソールのプロパティ	[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)] > [マスターサーバー (Master Servers)] > サーバーをダブルクリック > [ユニバーサル設定 (Universal Settings)] > [リストアの参照期間を設定する (Browse timeframe for restores)]。 p.257 の「[ユニバーサル設定 (Universal Settings)] プロパティ」を参照してください。

NetBackup サーバーの IP_ADDRESS_FAMILY オプション

IP_ADDRESS_FAMILY オプションは、このホストの NetBackup が IPv4 のみをサポートするか、IPv4 と IPv6 の両方をサポートするかを示します。

SERVER エントリのうちのいずれかが IPv4 をサポートしていない場合、NetBackup は IPv4 と IPv6 の両方を指定する設定を使用します。

表 3-93 IP_ADDRESS_FAMILY の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup サーバーまたはクライアント上。
使用方法	IPv4 と IPv6 の両方を使用するホストで、使用するアドレスファミリーを指定するためにこのオプションを使用します。 オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <pre>IP_ADDRESS_FAMILY = AF_INET AF_UNSPEC</pre> AF_INET はホストが IPv4 のみをサポートすることを示します。 AF_UNSPEC はホストが IPv4 と IPv6 の両方をサポートすることを示します。 このエントリは、設定ファイルで一度のみ表示されます。
管理コンソールの同等のプロパティ	[NetBackup の管理 (NetBackup Management)]>[ホストプロパティ (Host Properties)]>[マスターサーバー (Master Servers)]>マスターサーバーをダブルクリック>[ネットワーク設定 (Network Settings)] p.197 の「[ネットワーク設定 (Network Settings)]プロパティ」を参照してください。

NetBackup サーバーとクライアントの JOB_PRIORITY オプション

このオプションを使用してジョブの形式の優先度を設定します。

表 3-94 JOB_PRIORITY の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup マスターサーバーまたはクライアント上。

使用方法	説明
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <pre>JOB_PRIORITY = P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24</pre> 変数 P1、P2 などは、各バックアップ形式の優先度を示しています。 表 3-95 にデフォルトの優先度値を示します。 このオプションの実際のデフォルト値は、次のとおりです。 <pre>JOB_PRIORITY = 0 0 90000 90000 90000 90000 85000 85000 80000 80000 80000 80000 75000 75000 70000 70000 50000 50000 0 0 0 0 0 0</pre> このエントリは、設定ファイルで一度のみ表示されます。
例	バックアップジョブに 50000、複製ジョブに 30000 の優先度を与えるには、JOB_PRIORITY エントリを次のように変更します。 <pre>JOB_PRIORITY = 50000 0 90000 90000 90000 90000 85000 85000 80000 80000 80000 80000 75000 75000 70000 70000 30000 50000 0 0 0 0 0 0</pre>
同等の管理コンソールのプロパティ	[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)] > [マスターサーバー (Servers)] または [クライアント (Clients)] > サーバーをダブルクリック > [デフォルトのジョブの優先度 (Default Job Priorities)] > [ジョブの優先度 (Job Priority)]。 p.116 の「[デフォルトのジョブの優先度 (Default Job Priorities)]プロパティ」を参照してください。

[表 3-95](#) に、ジョブ形式の優先度と各種ジョブ形式のデフォルトを示します。

表 3-95 ジョブ形式のデフォルトの優先度

フィールド	処理の内容	デフォルト
P1	バックアップの実行	0
P2	データベースのバックアップの実行 (カタログバックアップ)	0
P3	リストアの実行	90000

フィールド	処理の内容	デフォルト
P4	カタログのリカバリ	90000
P5	ステージング操作の実行	90000
P6	Vault が開始した複製ジョブの実行	90000
P7	イメージのクリーンアップ	85000
P8	イメージのインポート	85000
P9	テープの要求	80000
P10	テープのクリーニング	80000
P11	テープのフォーマット	80000
P12	デバイスの診断の実行	80000
P13	イメージの検証	75000
P14	メディアの内容レポートの実行	75000
P15	テープメディアのラベル付け	70000
P16	メディアの消去	70000
P17	複製ジョブの実行	50000
P18	インベントリの実行	50000
P19	このフィールドは現在使用されていません	0
P20	このフィールドは現在使用されていません	0
P21	このフィールドは現在使用されていません	0
P22	このフィールドは現在使用されていません	0
P23	このフィールドは現在使用されていません	0
P24	このフィールドは現在使用されていません	0

NetBackup サーバーの LIMIT_BANDWIDTH オプション

ネットワーク上の複数の NetBackup クライアントで使用する、ネットワーク帯域幅の制限を指定します。実際の制限は、バックアップ接続のクライアント側で発生します。このオプションでは、バックアップだけが制限されます。リストアには影響しません。デフォルトでは、帯域幅は制限されません。

メモ: `LIMIT_BANDWIDTH` は IPv4 ネットワークにのみ適用されます。IPv6 ネットワークを制限するには、`THROTTLE_BANDWIDTH` オプションを使います。

p.252 の「[\[スロットル帯域幅 \(Throttle Bandwidth\)\]プロパティ](#)」を参照してください。

NetBackup サーバーとクライアントのレガシーログに関する `MAX_LOGFILE_SIZE` オプション

`MAX_LOGFILE_SIZE` オプションによって、ログファイルに設定する最大サイズが指定されます。**NetBackup** のログファイルのサイズが `MAX_LOGFILE_SIZE` の設定と一致する場合には、次のログが新しいログファイルに格納されます。

p.267 の「[デバッグログ制限機能について](#)」を参照してください。

表 3-96 `MAX_LOGFILE_SIZE` の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup サーバーまたはクライアント上。
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、<code>nbgetconfig</code> (または <code>bpgetconfig</code>) および <code>nbsetconfig</code> (または <code>bpsetconfig</code>) コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 初期状態では、<code>bp.conf</code> ファイルに <code>MAX_LOGFILE_SIZE</code> エントリはありません。この場合、パラメータはデフォルト値の 50 MB に設定されます。 異なる値に設定するには、<code>nbsetconfig</code> コマンドを利用して <code>bp.conf</code> ファイルを更新します。 次の形式を利用すると、<code>MAX_LOGFILE_SIZE</code> を <code>bp.conf</code> ファイル内で新しい値に設定できます。 <pre>MAX_LOGFILE_SIZE = X</pre> 「X」は NetBackup ログファイルの最大サイズを示します (MB 単位)。 メモ: <code>MAX_LOGFILE_SIZE</code> は、「0」(ゼロ) よりも大きい整数に設定する必要があります。<code>MAX_LOGFILE_SIZE</code> は、0 や -100 などの無効な値に設定されると、自動的にデフォルト値に設定されます。 このエントリは、設定ファイルで一度のみ表示されます。
同等の管理コンソールのプロパティ	NetBackup 管理コンソールのホストプロパティには、このエントリに相当するエントリは存在しません。

NetBackup サーバーとクライアントのレガシーログに関する MAX_NUM_LOGFILES オプション

MAX_NUM_LOGFILES オプションによって、NetBackup ログディレクトリ内に保持されるログファイルの最大数が指定されます。ディレクトリのログファイル数が MAX_NUM_LOGFILES の設定に一致すると、最も古いログファイルが削除されます。

p.267 の「[デバッグログ制限機能について](#)」を参照してください。

表 3-97 MAX_NUM_LOGFILES の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup サーバーまたはクライアント上。
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig (または bpgetconfig) および nbsetconfig (または bpsetconfig) コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 初期状態では、bp.conf ファイルに MAX_NUM_LOGFILES エントリはありません。この場合、パラメータはデフォルト値、無限に設定されます。 異なる値に設定するには、nbsetconfig コマンドを利用して bp.conf ファイルを更新します。 次の形式を利用すると、MAX_NUM_LOGFILES を bp.conf ファイル内で新しい値に設定できます。 <pre>MAX_NUM_LOGFILES = X</pre> 'X' はログディレクトリに作成される NetBackup ログファイルの最大数を示します。 MAX_NUM_LOGFILES は、1 より大きい数に設定する必要があります。MAX_NUM_LOGFILES は、0 や 1 などの無効な値に設定すると、自動的にデフォルト値、無限に設定されます。ただし、bp.conf ファイルで、MAX_NUM_LOGFILES エントリは次のように表示されます。 <pre>MAX_NUM_LOGFILES = 0</pre> 0 (ゼロ) を指定すると、無限の値を示します。 このエントリは、設定ファイルで一度のみ表示されます。
同等の管理コンソールのプロパティ	NetBackup 管理コンソールのホストプロパティには、このエントリに相当するエントリは存在しません。

NetBackup サーバーとクライアントの KEEP_LOGS_SIZE_GB

KEEP_LOGS_SIZE_GB オプションでは、保持する NetBackup ログのサイズを指定します。NetBackup ログのサイズがこの設定値まで増加すると、古いログが削除されます。

表 3-98 KEEP_LOGS_SIZE_GB の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup サーバーまたはクライアント上。
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 初期状態では、bp.conf ファイルに KEEP_LOGS_SIZE_GB エントリはありません。 ログの保持を GB 単位で設定するには、NetBackup 管理コンソールの [ログ (Logging)] ダイアログボックスで [次までログを保持する: GB (Keep logs up to GB)] オプションを有効にします。対応のエントリが次のように bp.conf ファイルに追加されます。 <pre>KEEP_LOGS_SIZE_GB = 25</pre> [次までログを保持する: GB (Keep logs up to GB)] オプションを無効にすると、bp.conf ファイルで対応のエントリが次のように表示されます。 <pre>KEEP_LOGS_SIZE_GB = 0</pre> 異なる値に設定するには、nbsetconfig コマンドを利用して bp.conf ファイルを更新します。 bp.conf ファイル内で、次の形式を使用して KEEP_LOGS_SIZE_GB に新しい値を設定します。 <pre>KEEP_LOGS_SIZE_GB = X</pre> 「X」はログサイズを GB 単位で示します。 メモ: NetBackup サーバーの場合、KEEP_LOGS_SIZE_GB オプションの推奨値は 25 GB 以上です。 NetBackup クライアントの場合、KEEP_LOGS_SIZE_GB オプションの推奨値は 5 GB 以上です。 このエントリは、bp.conf 設定ファイルで一度のみ表示されます。
管理コンソールの同等のプロパティ	[NetBackup の管理 (Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)] > マスターサーバーまたはクライアント > サーバーをダブルクリック > [ログ (Logging)] > [次までログを保持する: GB (Keep logs up to GB)]。 p.165 の「[ログ (Logging)] プロパティ」を参照してください。

ENABLE_CRITICAL_PROCESS_LOGGING

ENABLE_CRITICAL_PROCESS_LOGGING オプションを使うと、重要な NetBackup プロセスを自動的にログできます。このオプションを[ログ (Logging)]ホストプロパティで有効にすると、重要なプロセスのログディレクトリが作成され、ログが開始されます。

表 3-99 ENABLE_CRITICAL_PROCESS_LOGGING の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup サーバーまたはクライアント上。
使用方法	オプションを表示するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使います。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 初期状態では、bp.conf ファイルに ENABLE_CRITICAL_PROCESS_LOGGING エントリはありません。 重要なプロセスのログを有効にした後、対応するエントリが次のように bp.conf ファイルに追加されます。 <pre>ENABLE_CRITICAL_PROCESS_LOGGING = YES</pre> メモ: ENABLE_CRITICAL_PROCESS_LOGGING パラメータは変更するべきではありません。重要なプロセスのログを無効にするには、そのログレベルを変更する必要があります。 p.177 の「NetBackup プロセスのログの無効化」を参照してください。
管理コンソールの同等のプロパティ	[NetBackup 管理 (Management)]>[ホストプロパティ (Host Properties)]> マスターサーバー、メディアサーバー、クライアントをクリック>サーバーをダブルクリック>[ログ (Logging)]>[重要なプロセスのログを有効にする (Logging for critical processes)]。 p.165 の「[ログ (Logging)]プロパティ」を参照してください。

NetBackup サーバーの MEDIA_UNMOUNT_DELAY オプション

要求された操作の完了後、指定された秒数だけメディアのアンロードが遅延されます。(ユーザーによる操作だけに適用。)

表 3-100 MEDIA_UNMOUNT_DELAY の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup マスターサーバー上。

使用方法	説明
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <pre>MEDIA_UNMOUNT_DELAY = seconds</pre> デフォルトのメディアのマウントの遅延は 180 秒です。 このエントリは、設定ファイルで一度のみ表示されます。
例	次の例では、遅延は 120 秒に設定されます。 <pre>MEDIA_UNMOUNT_DELAY = 120</pre>
同等の管理コンソールのプロパティ	[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)] > [マスターサーバー (Master Servers)] > サーバーをダブルクリック > [メディア (Media)] > [メディアのマウント解除の遅延 (Media unmount delay)]。 p.186 の「[メディア (Media)]プロパティ」を参照してください。

NetBackup サーバーの MEDIA_REQUEST_DELAY オプション

このオプションは、NetBackup が非ロボットのドライブの準備が完了するまでに待機する時間 (秒数) を指定します。

表 3-101 MEDIA_REQUEST_DELAY の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup マスターサーバー 上。
使用方法	nbemmcmd コマンドを使用して MEDIA_REQUEST_DELAY を変更します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 デフォルトでは、NetBackup は非ロボットのドライブが準備完了になるまで待機しません。 このオプションは、設定ファイルで一度のみ表示されます。
例	次のコマンドで、非ロボットのドライブが使える状態になるまで NetBackup が 150 秒待機するよう指定します。 <pre>nbemmcmd -changesetting -MEDIA_REQUEST_DELAY 150</pre>
同等の管理コンソールのプロパティ	[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)] > [マスターサーバー (Master Servers)] > サーバーをダブルクリック > [メディア (Media)] > [メディアの要求の遅延 (Media request delay)]。 p.186 の「[メディア (Media)]プロパティ」を参照してください。

NetBackup サーバーの MEDIA_SERVER オプション

このオプションは SERVER オプションに類似しています。

MEDIA_SERVER として表示されたホストは、クライアントに対してバックアップおよびリストアを実行できます。ただし、そのホストが SERVER として指定されていない場合、そのホストの管理機能は制限されます。

表 3-102 MEDIA_SERVER の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup マスターサーバー上。
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <pre>MEDIA_SERVER = media_server_name</pre>
同等の管理コンソールのプロパティ	[NetBackup の 管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)] > [マスターサーバー (Servers)] サーバーをダブルクリック > [サーバー (Servers)] > [メディアサーバー (Media Servers)] p.234 の「サーバー特性」を参照してください。

NetBackup サーバーの MPX_RESTORE_DELAY オプション

このオプションは多重リストアに適用されます。MPX_RESTORE_DELAY は、ファイルと raw パーティションに対して、サーバーがリストア要求を待機する時間を指定します。この場合、オプションは同じテープ上の多重化イメージセット内に存在するファイルと raw パーティションに適用されます。この遅延期間内に受け取ったすべてのリストア要求は、同一のリストア操作に含まれます (テープに 1 回の操作で渡されます)。

表 3-103 MPX_RESTORE_DELAY の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup マスターサーバー上。

使用方法	説明
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <pre>MPX_RESTORE_DELAY = seconds</pre> デフォルトは 30 秒です。 このオプションは、設定ファイルで一度のみ表示されます。
例	次の例ではサーバーの待機時間を 15 分に構成しています。 <pre>MPX_RESTORE_DELAY = 900</pre>
同等の管理コンソールのプロパティ	[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)] > [マスターサーバー (Master Servers)] > サーバーをダブルクリック > [一般的なサーバー (General Server)] > [多重化リストアの遅延 (Delay on multiplexed restores)]。 p.151 の「[一般的なサーバー (General Server)] プロパティ」を参照してください。

NetBackup サーバーの MUST_USE_LOCAL_DRIVE オプション

このオプションで、クライアントがメディアサーバーでもあり、このオプションが存在する場合、このクライアントのバックアップを常にローカルドライブで実行するように NetBackup に指示します。すべてのローカルドライブが停止している場合は、別のドライブが使用されることがあります。クライアントがメディアサーバーでない場合、このオプションは無効です。

表 3-104 MUST_USE_LOCAL_DRIVE の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup マスターサーバー 上。
使用方法	オプションの変更には、nbemmcmd コマンドを使います。たとえば、 <pre>nbemmcmd -changesetting -MUST_USE_LOCAL_DRIVE yes</pre> これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 このオプションは、設定ファイルで一度のみ表示されます。
管理コンソールの同等のプロパティ	[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)] > [マスターサーバー (Master Servers)] > サーバーをダブルクリック > [一般的なサーバー (General Server)] > [必ずローカルドライブを使用する (Must use local drive)]。 p.151 の「[一般的なサーバー (General Server)] プロパティ」を参照してください。

NetBackup サーバーの NBRNTD_IDLE_TIMEOUT オプション

NBRNTD_IDLE_TIMEOUT オプションは Remote Network Transport Service (nbrntd) が停止するまでに待機する秒数を指定します。Remote Network Transport Service は耐性ネットワーク接続を提供します。シャットダウン後に、バックアップまたはリストア用に新たに耐性のある接続が必要になった場合、NetBackup はサービスを再起動する必要があります。

表 3-105 NBRNTD_IDLE_TIMEOUT の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup マスターサーバー上。
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <pre>NBRNTD_IDLE_TIMEOUT = seconds</pre> デフォルトのタイムアウトは 300 秒 (5 分) です。 デフォルトでは、設定ファイルにはこのエントリは存在しません。
例	次の例では、Remote Network Transport Service は 15 分後に停止します。 <pre>NBRNTD_IDLE_TIMEOUT = 900</pre>

p.319 の「[NetBackup マスターサーバーおよびクライアントの RESILIENT_NETWORK オプション](#)」を参照してください。

NetBackup サーバーの PREFERRED_NETWORK オプション

PREFERRED_NETWORK オプションは REQUIRED_INTERFACE と REQUIRED_NETWORK エントリの代わりに使われます。

NetBackup が適切なホスト名で構成されている場合は、PREFERRED_NETWORK オプションは環境では必要ありません。オペレーティングシステムが正しい IP アドレスに解決され、そのアドレスを正しくルーティングする必要があります。

外部の制約によって環境の修正が妨げられているときは、次の状況において PREFERRED_NETWORK エントリが役立つ場合があります。

- NetBackup が特定の宛先アドレスに接続するのを防ぐ
- NetBackup が特定の宛先アドレスだけに接続するようにする

- 外部接続が行われた場合にソースバインドのためのローカルインターフェースのサブセットを要求する

表 3-106 PREFERRED_NETWORK の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup サーバーまたはクライアント上。
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 このオプションでは、次の構文を使います。 <pre>PREFERRED_NETWORK = target[/subnet]directivesource[/subnet]</pre>
	<i>target[/subnet]</i> は、評価されているソースアドレスまたは宛先アドレスと比較されるアドレスのホスト名または範囲です。ターゲットまたはサブネット示す方法の例を次に示します。 ■ ホスト名: myserver.domain ■ IP アドレス: 10.82.105.11 ■ サブネットのあるネットワーク: 10.82.105.0/21 ■ 任意の IPv4 アドレス: 0.0.0.0 ■ 任意の IPv6 アドレス: 0::0 ■ 任意のアドレス: 0/0 メモ: 解決できないホスト名またはネットワーク名の場合、<i>target</i> は無視されます。ただし、関連付けられている <i>source</i> はソースバインドのリストに追加されます。

使用方法	説明
	指示句 (MATCH、ONLY、PROHIBITED) によって、<i>target</i> を評価中のソースアドレスまたは宛先アドレスと比較する方法が決まります。 ■ MATCH この指示句は宛先アドレスに適用されます。評価中のアドレスが <i>target</i> と一致する場合、そのアドレスがすぐに選択されて使われ、評価が停止します。<i>target</i> と一致しない場合、次のエントリの評価に続きます。 ■ ONLY This directive applies to destination addresses. 評価中のアドレスが <i>target</i> と一致しない場合、そのアドレスは使われず、評価が停止します。宛先が唯一の潜在的な宛先である場合、接続は試みられません。追加の潜在的な宛先がある場合は、最初のエントリから再び評価が行われます。 ■ PROHIBITED <i>target</i> はソースアドレスと宛先アドレスの両方に適用されます。<i>source</i> が指定されている場合、無視されて <i>target</i> は禁止されたままになります。 一致したアドレスが宛先アドレスの場合、評価は停止します。一致したアドレスが唯一の潜在的な宛先であった場合、接続は試みられません。追加の潜在的な宛先がある場合は、最初のエントリから再び評価が行われます。 一致したアドレスがソースアドレスの場合は、バインドのリストから削除されます。<i>source</i> エントリがある場合、短縮されたバインドリストは使われないことがあります。一部のプラットフォームでは、ローカルインターフェースを禁止すると、NetBackup でリモートホストに接続するときに予期しない結果が起きる場合があります。ローカルインターフェースを禁止しても、ホストへの内部的な接続には影響しません。
	<i>source[/subnet]</i> の指定は任意です。これは、<i>target</i> のアドレスに外部接続するためのローカルインターフェイスとして使うために要求されるホスト名または IP アドレス範囲です。<i>source</i> は、指示句 ONLY と MATCH に適用されますが、PROHIBITED には適用されません。 注意: ■ オペレーティングシステムは <i>source</i> 要求に従わない場合があります。 ■ NetBackup では、すでに PROHIBITED である <i>source</i> は要求しません。 ■ 解決できないホスト名またはネットワーク名は無視されますが、<i>target</i> の評価状態は使用済みのままです。
管理コンソールの同等のプロパティ	[NetBackup の管理 (NetBackup Management)]>[ホストプロパティ (Host Properties)]>[マスターサーバー (Master Servers)]>マスターサーバーをダブルクリック>[優先ネットワーク (Preferred Network)] p.202 の「[優先ネットワーク (Preferred Network)]プロパティ」を参照してください。

次のサポートドキュメントには、PREFERRED_NETWORK オプションの使用に関する詳しい情報が記載されています。

<http://www.symantec.com/docs/HOWTO60779>

PROHIBITED 指示句の例

- ホストによる IPv4 アドレスの使用を防ぐ例:

```
PREFERRED_NETWORK = 0.0.0.0 PROHIBITED
```

- ホストによる IPv6 アドレスの使用を防ぐ例:

```
PREFERRED_NETWORK = 0::0 PROHIBITED
```

- この例では、ホストが *production_server* のアドレスを使うのを防ぎます。

```
PREFERRED_NETWORK = production_server PROHIBITED
```

- この例では、NetBackup が接続用のソースまたは宛先として 12.34.0.0 から 12.34.255.255 までのアドレスを使うのを防ぎます。ローカルインターフェイスと一致する場合は、他のエントリが *source* を指定していないときのアウトバウンドインターフェイスのソースバインドリストとして、残りのインターフェイスのソートされたリストが NetBackup によって提供されます。オペレーティングシステムでは、ネットワークルーティングテーブルを使って最適のインターフェイスを選択する代わりに、リスト内の最初のインターフェイスを常に使う場合があります。

```
PREFERRED_NETWORK = 12.34.56.78/16 PROHIBITED
```

ONLY 指示句の例

- この例では、そのサブネット範囲の IPv6 アドレスのみを使うようにホストに指示しています。

```
PREFERRED_NETWORK = 2001:1234:1efc::/48 ONLY
```

- この例では、NetBackup が 12.34.56.0 から 12.34.56.255 までの範囲内にない宛先アドレスに接続するのを防ぎます。エントリはアウトバウンドインターフェイスの選択に影響しません。

```
PREFERRED_NETWORK = 12.34.56.78/24 ONLY
```

- この例では、NetBackup が 12.34.56.0 から 12.34.56.255 までの範囲内にない宛先アドレスに接続するのを防ぎます。エントリは、オペレーティングシステムでアウトバウンドインターフェイスとして 98.76.54.32 を使うように要求します。

```
PREFERRED_NETWORK = 12.34.56.78/24 ONLY 98.76.54.32
```


MATCH 指示句の例

- この例では、すべての IPv4 と IPv6 アドレスに対して *Host_A* のインターフェース IP を使うようにホストに指示しています。このエントリは、構成ファイルで複数回出現することがあります。

PREFERRED_NETWORK = 0/0 MATCH Host_A

- この例では、12.34.0.0 から 12.23.255.255 までに解決されるホスト名への接続を可能にします。エントリはアウトバウンドインターフェースの選択に影響しません。

PREFERRED_NETWORK = 12.34.0.0/16 MATCH

- この例では、12.34.56.78 に解決されるホスト名への接続を可能にし、オペレーティングシステムでアウトバウンドインターフェースとして 98.76.54.32 を使うように要求します。

PREFERRED_NETWORK = 12.34.56.78 MATCH 98.76.54.32

NetBackup サーバーとクライアントの RANDOM_PORTS オプション

このオプションで、他のコンピュータ上の NetBackup と通信するためにポート番号が要求された場合、NetBackup がポート番号をランダムに選択するか、または順に選択するかを指定します。

表 3-107 RANDOM_PORTS の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup マスターサーバーまたはクライアント上。
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 ■ RANDOM_PORTS = YES (デフォルト) を設定した場合、NetBackup によって、許容範囲内の空きポートからポート番号がランダムに選択されます。たとえば、範囲が 1024 から 5000 である場合、NetBackup によってこの範囲内の番号からランダムに選択されます。 ■ RANDOM_PORTS = NO を設定した場合、NetBackup によって、許容範囲内の利用可能な番号のうち最も大きい番号から順に選択されます。たとえば、範囲が 1024 から 5000 である場合、NetBackup によって 5000 が選択されます (この番号が空きであると想定します)。5000 を使用できない場合、ポート 4999 が選択されます。 デフォルトでは、設定ファイルにこのオプションは存在せず、NetBackup によってランダムにポート番号が選択されます。

使用方法	説明
管理コンソールの同等のプロパティ	[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)] > [マスターサーバー (Master Servers)] > サーバーをダブルクリック > [ポートの範囲 (Port Ranges)] > [ランダムポート割り当てを使用する (Use random port assignments)]。 p.199 の「[ポートの範囲 (Port Ranges)]プロパティ」を参照してください。

NetBackup サーバーの RE_READ_INTERVAL オプション

RE_READ_INTERVAL オプションで、NetBackup はディスクストレージユニットの利用可能な領域が確認される間隔を決定します。

表 3-108 RE_READ_INTERVAL の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup マスターサーバー上。
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 RE_READ_INTERVAL = <i>seconds</i> デフォルトは 300 秒 (5 分) です。 このエントリは、設定ファイルで一度のみ表示されます。
例	次の例では再読み込みの間隔が 15 分に変更されます。 RE_READ_INTERVAL = 900
同等の管理コンソールのプロパティ	[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)] > [マスターサーバー (Master Servers)] > サーバーをダブルクリック > [一般的なサーバー (General Server)] > [ディスクストレージユニットの容量を確認する間隔 (Check the capacity of disk storage units)]。 p.151 の「[一般的なサーバー (General Server)]プロパティ」を参照してください。

NetBackup サーバーの REQUIRED_NETWORK オプション

REQUIRED_NETWORK オプションは、ネットワーク通信を分離している環境内でバックアップの通信に必要なルートを指定します。

たとえば、環境内には、本番用のネットワーク 145.21.14.0 およびバックアップ用のネットワーク 192.132.28.0 が存在する場合があります。

表 3-109 REQUIRED_NETWORK の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup マスターサーバー上。
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <pre>REQUIRED_NETWORK = IP_address</pre> このエントリは、設定ファイルで一度のみ表示されます。 メモ: 変数が設定されているときにそのネットワークが利用できない場合、すべての接続は失敗し、バックアップは実行されません。
例	次の例では、必要なネットワークは 192.132.28.0 に設定されます。 <pre>REQUIRED_NETWORK = 192.132.28.0</pre>
同等の管理コンソールのプロパティ	[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)] > [マスターサーバー (Servers)] サーバーをダブルクリック > [優先ネットワーク (Preferred Network)] > [専用 (Only)]。 p.202 の「[優先ネットワーク (Preferred Network)]プロパティ」を参照してください。

NetBackup マスターサーバーおよびクライアントの RESILIENT_NETWORK オプション

RESILIENT_NETWORK オプションはバックアップと復元に耐性のある接続を使う必要があるコンピュータを指定します。

表 3-110 RESILIENT_NETWORK の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup マスターサーバーまたはクライアント上。

使用方法	説明
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式のいずれかを使用します。 <pre>RESILIENT_NETWORK = hostname ON OFF</pre> <pre>RESILIENT_NETWORK = ip_address ON OFF</pre> <pre>RESILIENT_NETWORK = network address/network_mask ON OFF</pre> IPv4 のアドレスおよび範囲を IPv6 のアドレスおよびサブネットと混在させることができます。 デフォルトでは、設定ファイルには RESILIENT_NETWORK は存在しません。
例	このエントリに有効な形式の例を次に示します。 <pre>RESILIENT_NETWORK = client.symantecs.org ON</pre> <pre>RESILIENT_NETWORK = 192.0.2.0 ON</pre> <pre>RESILIENT_NETWORK = 192.0.2.0/26 OFF</pre> <pre>RESILIENT_NETWORK = 2001:db8:0:0:0:0:0:0 ON</pre>
同等の管理コンソールのプロパティ	[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)] > [マスターサーバー (Servers)]または[クライアント (Clients)] > マスターサーバーをダブルクリック > [耐性ネットワーク (Resilient Network)]。 p.219 の「耐性のある接続の指定」を参照してください。

メモ: 順序は耐性ネットワークのリストの項目にとって重要です。クライアントがリストに複数回ある場合、最初の一致で耐性のある接続の状態が判断されます。たとえば、クライアントを追加して、クライアントの IP アドレスを指定し、[耐性 (Resiliency)]に [オン (On)]を指定するとします。また、IP アドレスを[オフ (Off)]として追加し、クライアントの IP アドレスがその範囲内にあるとします。クライアントの IP アドレスがアドレス範囲の前に表示されれば、クライアントの接続には耐性があります。逆に IP アドレス範囲が最初に表示される場合、クライアントの接続には耐性がありません。

p.313 の「[NetBackup サーバーの NBRNTD_IDLE_TIMEOUT オプション](#)」を参照してください。

NetBackup サーバーの RESUME_ORIG_DUP_ON_OPT_DUP_FAIL オプション

RESUME_ORIG_DUP_ON_OPT_DUP_FAIL オプションで、OpenStorage の最適化された複製が失敗した場合に NetBackup が通常の複製を実行するように指定します。

表 3-111 RESUME_ORIG_DUP_ON_OPT_DUP_FAIL の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup マスターサーバー上。
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <pre>RESUME_ORIG_DUP_ON_OPT_DUP_FAIL = TRUE FALSE</pre> デフォルトでは、このエントリが存在せず、NetBackup は最適化された複製が失敗しても通常の複製を実行しません。 このエントリは、設定ファイルで一度のみ表示されます。
同等の管理コンソールのプロパティ	NetBackup 管理コンソールのホストプロパティには、このエントリに相当するエントリは存在しません。

NetBackup サーバーとクライアントの REVERSE_NAME_LOOKUP オプション

このオプションは、管理者がホスト名の逆引き参照を許可、制限、禁止できるようにします。

表 3-112 REVERSE_NAME_LOOKUP の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup サーバーまたはクライアント上。
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <pre>REVERSE_NAME_LOOKUP = ALLOWED RESTRICTED PROHIBITED</pre> このエントリは、設定ファイルで一度のみ表示されます。
管理コンソールの同等のプロパティ	[NetBackup 管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)] > [マスターサーバー (Servers)] または [クライアント (Clients)] > サーバーをダブルクリック > [ネットワーク設定 (Network Settings)] > [ホスト名を逆引き参照 (Reverse Host Name Lookup)]。 p.197 の「[ネットワーク設定 (Network Settings)]プロパティ」を参照してください。

NetBackup サーバーの SERVER オプション

bp.conf ファイルの最初の SERVER オプションとして bp.conf オプションが存在するマスターサーバーが指定されている必要があります。インストール時に、SERVER は、NetBackup マスターサーバーソフトウェアがインストールされているシステムの名前に自動的に設定されます。

表 3-113 SERVER の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup マスターサーバーとメディアサーバー上。 メモ: VLAN のネットワークインターフェースが複数あるファイバートランспорт (FT) メディアサーバーについて、その FT サーバーのプライマリホスト名が、その FT メディアサーバーホストのどのインターフェース名より前に表示されていることを確認します。 詳しくは、『NetBackup SAN クライアントおよびファイバートランспортガイド』を参照してください。
使用方法	SERVER オプションのエントリは、すべての NetBackup サーバーとクライアント上の設定ファイルに存在する必要があります。これは必要な唯一の NetBackup オプションです。このオプションは、クライアント上の \$HOME/bp.conf ファイルでは使用されません。 オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 メモ: この項では、サーバーの bp.conf エントリについて説明します。ただし、クライアントの bp.conf ファイルのすべての SERVER オプションは、NetBackup マスターサーバーまたはメディアサーバーである必要があります。すなわち、SERVER として表示されている各システムには、NetBackup マスターサーバーソフトウェアまたは NetBackup メディアサーバーソフトウェアのいずれかがインストールされている必要があります。クライアント名が誤ってサーバーとしてリストに表示されている場合、そのクライアント上のクライアントサービスは起動されません。 NetBackup メディアサーバーをマスターサーバーに構成する場合、そのマスターサーバー上の bp.conf ファイルに、各メディアサーバーに対する SERVER エントリまたは MEDIA_SERVER エントリを含める必要があります。前述のとおり、リストの最初の SERVER エントリとして、マスターサーバー自身を指定します。SERVER エントリまたは MEDIA_SERVER エントリは、自身を参照する最初のオプションの後に追加する必要があります。 NetBackup マスターサーバーは、NetBackup クライアントとして、他のクラスタに属するサーバーによってバックアップを行うことができます。この場合、マスターサーバー上の bp.conf ファイルには、それらのサーバーに対する SERVER エントリも必要です。

使用方法	説明
例	次に、マスターサーバー上のエントリの例を示します。 <pre>SERVER = Master_server (このマスターサーバー自身) SERVER = NB_server (他のクラスタのマスターサーバー) SERVER = Media_server_#1 MEDIA_SERVER = Media_server_#2</pre> ・ ・ ・ すべてのメディアサーバー上の最初の SERVER エントリに、これらのメディアサーバーのマスターサーバーを指定する必要があります。1 つのメディアサーバーは、ただ 1 つのマスターサーバーだけを持つことが可能です。ただし、メディアサーバーは、NetBackup クライアントとして、他のクラスタに属するサーバーによってバックアップを行うことができます。この場合、メディアサーバー上の設定ファイルには、それらのサーバーに対する SERVER エントリも必要です。 次に、メディアサーバー上のエントリの例を示します。 <pre>SERVER = Master_server (このメディアサーバーのマスターサーバー) SERVER = NB_server (master server of another cluster) SERVER = Media_server_#1 MEDIA_SERVER = Media_server_#2</pre> ・ ・ ・ SERVER エントリは、マスターサーバーおよびメディアサーバーのクラスタ内に存在するすべてのサーバー上で同じである必要があります。 SERVER エントリがマスターサーバーの bp.conf ファイルで追加されるか、または修正されたら、NetBackup が変更を認識するように bprd と bpdcm を停止し、再起動します。 (NetBackup Request デーモンと NetBackup Database Manager。) メモ:メディアサーバー上の最初の SERVER エントリ(マスターサーバー)を変更する場合、Enterprise Media Manager (EMM) も更新する必要があります。EMM を更新するには、nbemmcmd -updatehost を実行して、メディアサーバーのマスターサーバーを変更します。

使用方法	説明
同等の管理コンソールのプロパティ	[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)] > [マスターサーバー (Servers)] または [メディアサーバー (Media Servers)] > サーバーをダブルクリック > [サーバー (Servers)]。 p.234 の「サーバー特性」を参照してください。 p.298 の「NetBackup サーバーの FAILOVER_RESTORE_MEDIA_SERVERS オプション」を参照してください。

NetBackup サーバーの SERVER_CONNECT_TIMEOUT オプション

マスターサーバーが、メディアサーバーへの接続でタイムアウトするまでに待機する時間 (秒数) を指定します。

表 3-114 SERVER_CONNECT_TIMEOUT の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup マスターサーバー上。
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <pre>SERVER_CONNECT_TIMEOUT = seconds</pre> デフォルトのタイムアウトは 30 秒です。 このエントリは、設定ファイルで一度のみ表示されます。
例	この例では、60 秒のタイムアウトが許可されます。 <pre>SERVER_CONNECT_TIMEOUT = 60</pre>
同等の管理コンソールのプロパティ	[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)] > [マスターサーバー (Master Servers)] サーバーをダブルクリック > [タイムアウト (Timeouts)] > [サーバー接続のタイムアウト (Server connect timeout)]。 p.254 の「[タイムアウト (Timeouts)] プロパティ」を参照してください。

NetBackup サーバーの SERVER_PORT_WINDOW オプション

SERVER_PORT_WINDOW オプションで、インバウンド接続が一般的なポートに対して行われていない場合に、このコンピュータ上の NetBackup が別のコンピュータ上の NetBackup から接続を受け入れる、予約されていないポートの範囲を指定します。これは主に、接続オプションでリモート NetBackup サーバーまたはクライアントに対して vnetd が無効

になっていて、そのホストが予約されていないポートに対して構成されている場合に bpcd コールバックに適用されます。また、リモート NDMP バックアップ中のメディアサーバーに対する NDMP コールバックにも適用されます。

表 3-115 SERVER_PORT_WINDOW の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup マスターサーバーまたはメディアサーバー上。
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <pre>SERVER_PORT_WINDOW = start_portend_port</pre> デフォルトの範囲は 1024 から 5000 です。 このエントリは、設定ファイルで一度のみ表示されます。
例	次の例では、ポート番号 4900 から 5000 の使用が許可されます。 <pre>SERVER_PORT_WINDOW = 4900 5000</pre>
同等の管理コンソールのプロパティ	[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)] > [マスターサーバー (Master Servers)] または [メディアサーバー (Media Servers)] > サーバーをダブルクリック > [ポートの範囲 (Port Ranges)] > [サーバーのポートウィンドウ (Server port window)]。 p.199 の「[ポートの範囲 (Port Ranges)]プロパティ」を参照してください。

NetBackup サーバーとクライアントの SERVER_RESERVED_PORT_WINDOW オプション

このオプションは、インバウンド接続が一般的なポートに対して行われていない場合に、このコンピュータが別のコンピュータ上の NetBackup からの接続を受け入れる、ローカルの予約済みポートの範囲を指定します。これは主に、リモートの NetBackup サーバーまたはクライアントの接続オプションで vneta が無効になっている場合の bpcd のコールバックに適用されます。

SERVER_RESERVED_PORT_WINDOW オプションは、サーバーが予約済みポートのみ受け入れるように構成されたクライアントに接続する場合に適用されます。このオプションは、通常、クライアント上では有効ではありません。

表 3-116 SERVER_RESERVED_PORT_WINDOW の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup マスターサーバーまたはメディアサーバー上。
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <pre>SERVER_RESERVED_PORT_WINDOW = start_portend_port</pre> デフォルトの範囲は 512 から 1023 です。 このエントリは、設定ファイルで一度のみ表示されます。
例	次の例では、ポート番号 900 から 1023 の使用が許可されます。 <pre>SERVER_RESERVED_PORT_WINDOW = 900 1023</pre>
同等の管理コンソールのプロパティ	[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)] > [マスターサーバー (Master Servers)] または [メディアサーバー (Media Servers)] > サーバーをダブルクリック > [ポートの範囲 (Port Ranges)] > [サーバーの予約済みポートウィンドウ (Server reserved port window)]。 p.199 の「[ポートの範囲 (Port Ranges)]プロパティ」を参照してください。

NetBackup サーバーの SKIP_RESTORE_TO_SYMLINK_DIR オプション

SKIP_RESTORE_TO_SYMLINK_DIR オプションで、ファイルのリストア先になる UNIX クライアント上で、すべてのディレクトリを **NetBackup** が確認するように強制します。シンボリックリンクが設定されているディレクトリ内にリストア対象のファイルが存在する場合、そのファイルのリストアは実行されません。

表 3-117 SKIP_RESTORE_TO_SYMLINK_DIR の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup マスターサーバー上。

使用方法	説明
使用方法	このオプションは、設定ファイルで一度のみ表示されます。 たとえば、UNIX クライアントによって /home/user/.cshrc のリストアが要求され、/home/user がシンボリックリンクである場合、NetBackup では .cshrc のリストアは実行されません。 SKIP_RESTORE_TO_SYMLINK_DIRを追加すると、root 権限でリストアが実行されている場合に、セキュリティ問題およびデータ損失の問題が発生する可能性を最小限に抑えることができます。bp.conf ファイルに SKIP_RESTORE_TO_SYMLINK_DIR が含まれない場合、NetBackup では、シンボリックリンクが設定されているすべてのディレクトリをたどり、その場所にファイルがリストアされます。 メモ: このオプションを使用すると、リストアジョブのパフォーマンスが低下します。 SKIP_RESTORE_TO_SYMLINK_DIRとUNLINK_ON_OVERWRITEの両方が指定されている場合、互いに影響を与えることはありません。ただし、次の場合は例外です。 次のオプションが有効になる場合 ■ [既存のファイルの上書き (Overwrite existing files)] オプション ■ SKIP_RESTORE_TO_SYMLINK_DIR ■ UNLINK_ON_OVERWRITE リストアジョブがシンボリックリンクをたどると、そのリンクはジョブによる確認の前にリンクを解除され、ファイルおよびディレクトリのリストアが実行されます。 たとえば、/home/user/ ディレクトリ全体がバックアップされており、リストア時に、これがあるディレクトリへのシンボリックリンクであるとします。 このような設定では次のような結果となります。 ■ SKIP_RESTORE_TO_SYMLINK_DIRを設定 (および[既存のファイルの上書き (Overwrite existing files)]を指定) すると、シンボリックリンクが指すディレクトリへのファイルのリストアは実行されません。シンボリックリンクは保持されます。 ■ UNLINK_ON_OVERWRITEとSKIP_RESTORE_TO_SYMLINK_DIRの両方を設定 (および[既存のファイルの上書き (Overwrite existing files)]を指定) すると、シンボリックリンクが設定されているディレクトリは、リンクを解除されます。元のディレクトリはリストアされ、そのディレクトリ内のすべてのファイルもリストアされます。 ■ どちらのオプションも設定しない場合 (ただし、[既存のファイルの上書き (Overwrite existing files)]は指定)、NetBackup はシンボリックリンクをたどり、シンボリックリンクが指すディレクトリにすべてのファイルをリストアします。
同等の管理コンソールのプロパティ	[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)] > [マスターサーバー (Master Servers)] > サーバーをダブルクリック > [ポートの範囲 (Port Ranges)] > [サーバーの予約済みポートウィンドウ (Server reserved port window)]。 p.199 の「[ポートの範囲 (Port Ranges)]プロパティ」を参照してください。

NetBackup サーバーの TELEMETRY_UPLOAD オプション

TELEMETRY_UPLOAD を使って、NetBackup 製品が NetBackup 環境でどのように使われているかについてのデータを収集できます。Symantec 社が受信した情報は、継続的な品質向上プログラム (NetBackup Product Improvement Program) の一部に組み込まれます。Symantec 社はこの情報を参考に、お客様が Symantec 製品をどのように構成、配置、使用しているかを把握します。データは、Symantec 社での NetBackup と OpsCenter の開発に使うため、持ち出し禁止です。

遠隔測定収集エージェントは、すべての NetBackup サーバーおよびすべての OpsCenter サーバーで動作します。遠隔測定収集エージェントは、NetBackup クライアントでは動作しません。

表 3-118 TELEMETRY_UPLOAD 情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup マスターサーバー上。
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <pre>TELEMETRY_UPLOAD = YES NO</pre> デフォルトは YES です。 このエントリは、設定ファイルで一度のみ表示されます。
管理コンソールの同等のプロパティ	NetBackup または OpsCenter のインストール処理中、Product Improvement Program への参加に同意するようにユーザーに求めるメッセージまたはチェックボックスが表示されます。

NetBackup サーバーの THROTTLE_BANDWIDTH オプション

ネットワーク上の NetBackup クライアントが使用する、ネットワーク帯域幅や転送速度の制限を指定します。実際の制限は、バックアップ接続のクライアント側で発生します。このオプションでは、バックアップだけが制限されます。リストアには影響しません。デフォルトでは、帯域幅は制限されません。

LIMIT_BANDWIDTH は 2 つの IP アドレス間の範囲内のすべてのクライアント IP アドレスに帯域幅または転送速度を関連付けますが、THROTTLE_BANDWIDTH は IPv6 環境でより役立ちます。THROTTLE_BANDWIDTH は、帯域幅の設定をサブネットの説明に関連付けます。

たとえば、次のサブネットは 400kbs 帯域幅を取得します。2001:db8:cb30:120::/64
400

表 3-119 THROTTLE_BANDWIDTH の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup マスターサーバー上。
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を 1 行で使用します。 <pre>THROTTLE_BANDWIDTH = xxxx:xxxx:xxxx:xxxx: YYYY:YYYY:YYYY:YYYY::/nnn zzz</pre> THROTTLE_BANDWIDTH の各オプションには、オプションが適用されるクライアントとネットワークの帯域幅の値と IP アドレスを指定します。 次の変数が定義されています。 ■ <code>xxxx.xxxx.xxxx.xxxx</code> は IPv6 アドレス範囲のサブネットの部分 (64 ビット) です。(例: 2001:db8:1:110) ■ <code>yyyy:yyyy:yyyy:yyyy</code> は IPv6 アドレス範囲のホストの部分 (64 ビット) です。(例: 0:0:0:8b72) ■ <code>nnn</code> は、IPv6 アドレスに適用される場合にスロットル調整が考慮されるアドレスの範囲を識別するマスクビットの数値です。有効な範囲は 0 から 128 です。マスクビットはアドレス範囲全体で左から右に適用されます。 ■ <code>zzz</code> は、帯域幅の制限 (KB/秒) です。(例: 200) 値 0 は、このオプションの対象となる IPv6 アドレスのスロットル調整を無効にします。
帯域幅の例	次に LIMIT_BANDWIDTH の例を示します。 ■ サブネット (2001:db8:1:110) 上のすべてのコンピュータに 500 KB/秒の帯域幅の制限を構成するには、次のエントリを使用します。 LIMIT_BANDWIDTH = 2001:db8:1:110::/64 500 ■ 特定のクライアント (2001:db8:1:110:0:0:0:8b72) に 700 KB/ 秒の帯域幅制限を構成するには、次のエントリを使用します。 LIMIT_BANDWIDTH = 2001:db8:1:110:0:0:0:8b72::/128 700 ■ サブネット上の 1 つのクライアントに対する帯域幅の制限を無効にするには、0 KB/秒を指定します。 LIMIT_BANDWIDTH = 2001:db8:1:110::/64 500 LIMIT_BANDWIDTH = 2001:db8:1:110:0:0:0:8b72::/128 0 この場合、IPv6 アドレスが 2001:db8:1:110:0:0:0:8b72 のクライアントに対して制限は行われません。

使用方法	説明
管理コンソールの同等のプロパティ	[NetBackup の管理 (NetBackup Management)]>[ホストプロパティ (Host Properties)]>[マスターサーバー (Master Servers)]>マスターサーバーをダブルクリック>[帯域幅 (Bandwidth)] p.75 の「[帯域幅 (Bandwidth)] プロパティ」を参照してください。

NetBackup クライアントの IPv6 アドレスの規則

IPv6 アドレスの範囲には、個々のクライアントまたはサブネット全体を指定できます。

- IPv6 アドレスは次の形式を取ることができます。
 - a.b.c.d.
ここで、a、b、c および d は、0 から ffff の範囲の 16 進の整数です。
 - a
ネットワークのバイト順序で完全な IP アドレスを表す 32 ビットの整数。(最上位バイトから順番に格納されるビッグエンディアン。)
- 16 進数として IPv6 アドレスを入力します。
- IPv6 アドレスのサブネット部分またはホスト部分を 0 (ゼロ) に設定することはできません。
- 通常の IPv6 アドレスのみが受け入れられます。
- 同じ範囲の IPv6 アドレスを指定する複数のエントリを作成しないでください。複数のエントリが作成された場合、NetBackup は最後に検出したエントリを使います。
次の例では、NetBackup では 2 番目のエントリが使用されます。

```
LIMIT_BANDWIDTH = 2001:db8:1:110::/48 500  
LIMIT_BANDWIDTH = 2001:db8:1:110::/48 200
```

この規則は、1 つの完全なクライアントアドレスを指定する複数のエントリにも適用されます。次に例を示します。

```
LIMIT_BANDWIDTH = 2001:db8:1:110:0:0:0:8b72::/128 200  
LIMIT_BANDWIDTH = 2001:db8:1:110:0:0:0:8b72::/128 100
```

- IPv6 アドレスの範囲を指定するときは、範囲を重複させないでください。
たとえば、次の範囲を指定するとします。

```
LIMIT_BANDWIDTH = 2001:db8:1:110::/48 500  
LIMIT_BANDWIDTH = 2001:db8:1:110::/48 500
```

この場合、範囲が重複しており、帯域幅の制限の結果が予測できなくなります。

- 1つのエントリでアドレスの範囲を指定し、別のエントリで特定のクライアントのアドレスを指定します。

あるクライアントが、そのクライアントの完全な IPv6 アドレスを指定するエントリで指定され、一定の範囲の IPv6 アドレスを指定するエントリでも指定されている場合、**NetBackup** では、そのクライアントの完全な IP アドレスを指定するエントリに設定されている帯域幅の値が使用されます。

次のエントリでは、IPv6 アドレスの範囲に帯域幅が設定されています。

```
LIMIT_BANDWIDTH = 2001:db8:1:110::/48 500
```

次のエントリでは、範囲内の特定のアドレスに帯域幅が設定されています。

```
LIMIT_BANDWIDTH = 2001:db8:1:110:0:0:0:8b72::/128 200
```

この場合、**NetBackup** はアドレスが 2001:db8:1:110:0:0:0:8b72 であるクライアントに対して特定のエントリ (帯域幅 200) を使用します。この機能を使用して、特定のクライアントを帯域幅の制限からエクスクルーードすることもできます。bp.conf ファイルでの範囲および特定のアドレスのエントリの順序は、重要ではありません。

NetBackup クライアント用の帯域幅の値を設定するためのルール

個々のクライアントの帯域幅を、次のいずれかの値に設定します。

- 0 (ゼロ) (帯域幅を制限しない)
- クライアントの IP アドレスを含む IPv6 アドレスの範囲に設定された値以下の値
たとえば、次の設定は有効です。

```
LIMIT_BANDWIDTH = 2001:db8:1:110:0:0:0:8b72::/64 500
```

```
LIMIT_BANDWIDTH = 2001:db8:1:110:0:0:0:8b72::/128 300
```

帯域幅を設定範囲よりも高くクライアントに設定した場合、**NetBackup** は個々の設定を無視します。その代わりに、**NetBackup** はその範囲の値を使います。この場合、クライアントはネットワークに指定された帯域幅を共有します。

クライアントに対する帯域幅の制限が範囲の値以下の場合、クライアントは次のうち小さい方の値を使用します。

- 共有するネットワークの帯域幅の値。
- 個々の帯域幅の値。

NetBackup によってクライアントに対して使用される帯域幅の値は、常に 1 KB/秒以上になります。

NetBackup サーバーの TRUSTED_MASTER オプション

TRUSTED_MASTER オプションにより、管理者はターゲットマスターサーバードメイン内で特定のストレージライフサイクルポリシーを示し、自動イメージレプリケーションを構成します。(特定のターゲットドメイン SLP にレプリケートする機能は、の MSDP ストレージサーバーと PDDO ストレージサーバー間でサポートされます。)

表 3-120 TRUSTED_MASTER の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup マスターサーバーまたはメディアサーバー上。
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『 NetBackup コマンドリファレンスガイド 』を参照してください。 ソースドメイン内のマスターサーバーとターゲットドメイン内のマスターサーバーに、TRUSTED_MASTERを追加します。
例	ソースドメインのマスターサーバーで、ターゲットマスターサーバーの名前を入力します。 TRUSTED_MASTER = Target_Server_Name ターゲットドメインのマスターサーバーで、ソースマスターサーバーの名前を入力します。 TRUSTED_MASTER = Source_Server_Name
同等の管理コンソールのプロパティ	[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)] > [マスターサーバー (Master Servers)] > サーバーでダブルクリック > [サーバー (Servers)] > [ドメイン間マスターサーバー (Inter-domain Servers)] タブ p.234 の「 サーバー特性 」を参照してください。

NetBackup サーバーの UNLINK_ON_OVERWRITE オプション

UNIX クライアントでリストアオプションとして[既存のファイルの上書き (Overwrite existing files)]が指定されている場合、UNLINK_ON_OVERWRITE オプションで NetBackup に次の処理を実行させます。

- リストアするファイルの存在を確認します。
- ファイルがある場合はそのファイルのリンクを解除します。
- ファイルのリストアを行います。

ファイルには、通常のファイル、シンボリックリンク、ハードリンクまたは空のディレクトリを指定できます。

UNLINK_ON_OVERWRITEを追加すると、既存のシンボリックリンクをたどることによって、セキュリティ問題およびデータ損失の問題が発生する可能性を最小限に抑えることができ

ます。また、ファイルがバックアップ時の状態と同じ状態にリストアされることが保証されます。

表 3-121 UNLINK_ON_OVERWRITE の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup マスターサーバー上。
使用方法	このオプションは、設定ファイルで一度のみ表示されます。 メモ: このオプションを使用すると、リストアジョブのパフォーマンスが低下します。 UNLINK_ON_OVERWRITE オプションが <code>bp.conf</code> ファイルで指定されておらず、[既存のファイルの上書き (Overwrite existing files)] オプションが指定されている場合、シンボリックリンクをリストアするときの NetBackup の動作が異なります。(または、オプションが [NO] に設定されている場合。) NetBackup はシンボリックリンク、ハードリンク、また特殊ファイル (CHR、BLK、FIFO) をリストアするときに既存のファイルまたは空のディレクトリのリンクを解除します。 ただし、NetBackup は通常のファイルまたはディレクトリをリストアするときにリンク解除しません。そうすると、問題が発生する可能性があるためです。NetBackup はシンボリックリンクをたどり、シンボリックリンクが指すファイルを作成するか、置換します。または、シンボリックリンクが指すディレクトリを置換します。 SKIP_RESTORE_TO_SYMLINK_DIR と UNLINK_ON_OVERWRITE の両方が指定されている場合、互いに影響を与えることはありません。ただし、次の場合は例外です。 次のオプションが有効になる場合 ■ [既存のファイルの上書き (Overwrite existing files)] オプション ■ SKIP_RESTORE_TO_SYMLINK_DIR ■ UNLINK_ON_OVERWRITE リストアジョブがシンボリックリンクをたどると、そのリンクはジョブによる確認の前にリンクを解除され、ファイルおよびディレクトリのリストアが実行されます。
例	たとえば、ディレクトリとして <code>/home/user/</code> パスがバックアップされており、これがあるディレクトリへのシンボリックリンクである場合、リストア時に次の操作が行われます。 ■ SKIP_RESTORE_TO_SYMLINK_DIR を設定 (および[既存のファイルの上書き (Overwrite existing files)]を指定) すると、シンボリックリンクが指すディレクトリへのファイルのリストアは実行されません。シンボリックリンクは保持されます。 ■ UNLINK_ON_OVERWRITE と SKIP_RESTORE_TO_SYMLINK_DIR の両方を設定 (および[既存のファイルの上書き (Overwrite existing files)]を指定) すると、シンボリックリンクが設定されているディレクトリは、リンクを解除されます。元のディレクトリはリストアされ、そのディレクトリ内のすべてのファイルもリストアされます。 ■ どちらも設定しない場合 (ただし、[既存のファイルの上書き (Overwrite existing files)] は指定)、NetBackup はシンボリックリンクをたどり、シンボリックリンクが指すディレクトリにすべてのファイルがリストアされます。

使用方法	説明
同等の管理コンソールのプロパティ	NetBackup 管理コンソールのホストプロパティには、このエントリに相当するエントリは存在しません。

NetBackup サーバーの USE_AUTHENTICATION オプション

USE_AUTHENTICATION オプションは、NetBackup アクセス制御 (NBAC) を有効にせずに、ユーザー情報を監査するために使うことができます。

表 3-122 USE_AUTHENTICATION 情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup マスターサーバー上。
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <pre>USE_AUTHENTICATION = ON OFF</pre> このオプションでは、次のパラメータを使用します。 ■ ON ユーザーは認証され、監査されます。NBAC を有効にせずに認証を実行できます。 ■ OFF ユーザーは認証されず、いかなる操作も実行できません。ルートユーザーのみが変更を実行でき、それに基づき監査されます。 このエントリは、設定ファイルで一度のみ表示されます。
同等の管理コンソールのプロパティ	NetBackup 管理コンソールのホストプロパティには、このエントリに相当するエントリは存在しません。

NetBackup サーバーとクライアントの USE_VXSS オプション

USE_VXSS オプションで、ローカルシステムで NetBackup Product Authentication and Authorization を使用するかどうかを指定します。

表 3-123 USE_VXSS の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup マスターサーバーまたはクライアント上。

使用方法	説明
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <pre>USE_VXSS = REQUIRED PROHIBITED AUTOMATIC</pre> このオプションでは、次のパラメータを使用します。 ■ REQUIRED ローカルシステムが NetBackup Product Authentication and Authorization を常に使用することを示します。NetBackup Product Authentication and Authorization を使用していないシステムからの接続は拒否されます。 ■ PROHIBITED (デフォルト。)ローカルシステムが NetBackup Product Authentication and Authorization を使用しないことを示します。NetBackup Product Authentication and Authorization を使用するシステムからの接続は拒否されます。 ■ AUTOMATIC ローカルシステムが NetBackup Product Authentication and Authorization を使用するかどうかをリモートシステムとネゴシエートすることを示します。 USE_VXSS = AUTOMATIC オプションを指定する場合、VXSS_NETWORK エントリを使用して、指定したリモートシステムとの NetBackup Product Authentication and Authorization 接続を要求または禁止することができます。 p.336 の「NetBackup サーバーの VXSS_NETWORK オプション」を参照してください。 このエントリは、設定ファイルで一度のみ表示されます。
管理コンソールの同等のプロパティ	[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)] > [マスターサーバー (Master Servers)] > サーバーをダブルクリック > [アクセス制御 (Access Control)] > [NetBackup Product Authentication and Authorization]。このオプションを[必須 (Required)]に変更します。 p.71 の「アクセス制御プロパティの[ネットワーク属性 (Network Attributes)]タブ」を参照してください。

NetBackup サーバーとクライアントの VERBOSE オプション

デバッグ目的で使用します。VERBOSE オプションは、NetBackup によってレガシーログに含まれる情報の量を制御します。

表 3-124 VERBOSE の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup マスターサーバーまたはクライアント上。

使用方法	説明
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <pre>VERBOSE = [0 1 2 3 4 5]</pre> デフォルトでは、このオプションは無効に設定されています。 このオプションは、設定ファイルで一度のみ表示されます。
管理コンソールの同等のプロパティ	[NetBackup 管理 (NetBackup Management)]>[ホストプロパティ (Host Properties)]>[マスターサーバー (Master Servers)]>サーバーをダブルクリック>[ログ (Logging)]>[グローバルログレベル (Global logging level)] p.165 の「[ログ (Logging)]プロパティ」を参照してください。

NetBackup サーバーの VXSS_NETWORK オプション

このオプションで、特定のネットワークまたはリモートシステムがローカルシステムに対して NetBackup Product Authentication and Authorization を使用する必要があるかどうかを指定します。

メディアサーバーまたはクライアントで NetBackup Product Authentication and Authorization ネットワークが定義されていない場合は、マスターサーバーの NetBackup Product Authentication and Authorization ネットワークが使用されます。

表 3-125 VXSS_NETWORK の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup マスターサーバー上。

使用方法	説明
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <pre>VXSS_NETWORK = hostname IP_address .domain network. [AUTOMATIC REQUIRED PROHIBITED]</pre> VXSS_NETWORK は、USE_VXSS が AUTOMATIC (USE_VXSS = AUTOMATIC) に設定されている場合だけ関係します。複数の VXSS_NETWORK オプションを指定することができます。 p.334 の「NetBackup サーバーとクライアントの USE_VXSS オプション」を参照してください。 このオプションでは、次のパラメータを使用します。 ■ hostname リモートシステムのホスト名。 ■ IP_address リモートシステムの IP アドレス。 ■ .domain ドットの後にリモートシステムのインターネットドメイン名を指定します。 ■ network. リモートシステムのネットワークの後にドットを指定します。 2 つ目の値は任意で、次のいずれかのキーワードです。 ■ AUTOMATIC ■ REQUIRED ■ PROHIBITED メモ: 複数の VXSS_NETWORK エントリが 1 つの特定のシステムを指定している場合、最初のエントリが優先されます。

使用方法	説明
例	<pre>USE_VXSS = AUTOMATIC VXSS_NETWORK = fred.mycompany.com VXSS_NETWORK = 10.0.0.37 REQUIRED VXSS_NETWORK = 10.0.0. PROHIBITED VXSS_NETWORK = .theircompany.com VXSS_NETWORK = wilma.theircompany.com PROHIBITED VXSS_NETWORK = barney.mycompany.com PROHIBITED</pre> この例では、ローカルシステムとホスト fred.mycompany.com のシステムとの間の接続で、NetBackup Product Authentication and Authorization が必要です。 ローカルシステムと IP アドレス 10.0.0.37 のシステムとの間の接続で、NetBackup Product Authentication and Authorization が必要です。 ローカルシステムと 10.0.0.37 以外の 10.0.0 ネットワーク内のシステムとの間の接続では、NetBackup Product Authentication and Authorization は禁止されます。 ローカルシステムと theircompany.com インターネットドメイン内のシステムとの間の接続で、NetBackup Product Authentication and Authorization が必要です。 wilma.theircompany.com に対して PROHIBITED オプションが指定されていますが、ローカルシステムとホスト名 wilma.theircompany.com のシステムとの間の接続で、NetBackup Product Authentication and Authorization が必要です。.theircompany.com に対する REQUIRED オプションが優先されます。 ローカルシステムとホスト名 barney.mycompany.com のシステムとの間の接続では、NetBackup Product Authentication and Authorization が禁止されます。
同等の管理コンソールのプロパティ	[NetBackup の管理 (Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)] > [マスターサーバー (Servers)] > サーバーをダブルクリック > [アクセス制御 (Access Control)]。ネットワークのリストプロパティを変更します。 p.71 の「アクセス制御プロパティの[ネットワーク属性 (Network Attributes)]タブ」を参照してください。

NetBackup クライアントの構成オプション

次の各項では NetBackup クライアントの構成オプションについて説明しています。これらのオプションのほぼすべては、NetBackup 管理コンソールの[ホストプロパティ (Host Properties)]で設定することもできます。

p.264 の「[\[ホストプロパティ \(Host Properties\)\]で見つからない構成オプション](#)」を参照してください。

NetBackup クライアントの BPARCHIVE_POLICY オプション

ユーザーアーカイブに使用するポリシーの名前を指定します。

表 3-126 BPARCHIVE_POLICY の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup クライアント側。
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <pre>BPARCHIVE_POLICY = policy_name</pre> デフォルトでは、設定ファイルには BPARCHIVE_POLICY は存在しません。デフォルトでは、NetBackup ではクライアントとユーザーアーカイブスケジュールが設定されていることが最初に検出されたポリシーが使用されます。 使用される場合、このオプションは設定ファイルで一度のみ表示されます。 ユーザーの \$HOME/bp.conf ファイルに値が存在する場合、その値が優先されます。 p.772 の「[バックアップ形式 (Type of backup)](スケジュール属性)」を参照してください。
同等の管理コンソールのプロパティ	NetBackup 管理コンソールのホストプロパティには、このエントリに相当するエントリは存在しません。

NetBackup クライアントの BPARCHIVE_SCHED オプション

ユーザーアーカイブのスケジュールの名前を指定します。

表 3-127 BPARCHIVE_SCHED の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup クライアント側。

使用方法	説明
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <pre>BPARCHIVE_SCHED = <i>schedule_name</i></pre> デフォルトでは、設定ファイルには BPARCHIVE_SCHED は存在しません。デフォルトでは、NetBackup ではこのクライアントが設定されていることを最初に検出されたポリシーの最初のアーカイブスケジュールが使用されます。 使用される場合、このオプションは設定ファイルで一度のみ表示されます。 ユーザーの \$HOME/bp.conf ファイルに値が存在する場合、その値が優先されます。 p.780 の「ユーザースケジュールについての考慮事項」を参照してください。
同等の管理コンソールのプロパティ	NetBackup 管理コンソールのホストプロパティには、このエントリに相当するエントリは存在しません。

NetBackup クライアントの BPBACKUP_POLICY オプション

ユーザーバックアップに使用するポリシーの名前を指定します。

表 3-128 BPBACKUP_POLICY の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup クライアント側。
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <pre>BPBACKUP_POLICY = <i>policy_name</i></pre> デフォルトでは、設定ファイルには BPBACKUP_POLICY は存在しません。デフォルトでは、NetBackup では、クライアントとユーザーバックアップスケジュールの両方が設定されていることが最初に検出されたポリシーが使用されます。 存在する場合、このオプションは、設定ファイルで一度のみ表示されます。 ユーザーの \$HOME/bp.conf ファイルに値が存在する場合、その値が優先されます。 p.772 の「[バックアップ形式 (Type of backup)](スケジュール属性)」を参照してください。

使用方法	説明
同等の管理コンソールのプロパティ	NetBackup 管理コンソールのホストプロパティには、このエントリに相当するエントリは存在しません。

NetBackup クライアントの BPBACKUP_SCHED オプション

ユーザーバックアップに使用するスケジュールの名前を指定します。

表 3-129 BPBACKUP_SCHED の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup クライアント側。
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <pre>BPBACKUP_SCHED = <i>schedule_name</i></pre> デフォルトでは、設定ファイルには BPBACKUP_SCHED は存在しません。デフォルトでは、NetBackup では、クライアントとユーザーバックアップスケジュールの両方が設定されていることが最初に検出されたポリシーが使用されます。 存在する場合、このオプションは、設定ファイルで一度のみ表示されます。 ユーザーの \$HOME/bp.conf ファイルに値が存在する場合、その値が優先されます。 p.780 の「ユーザースケジュールについての考慮事項」を参照してください。
同等の管理コンソールのプロパティ	NetBackup 管理コンソールのホストプロパティには、このエントリに相当するエントリは存在しません。

NetBackup クライアントの BUSY_FILE_ACTION オプション

BUSY_FILE_ACTION エントリによって、ビジー状態のファイルの処理が有効になっている場合、ビジー状態のファイルに対して NetBackup によって実行される操作を指定します。

表 3-130 BUSY_FILE_ACTION の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup クライアント側。

使用方法	説明
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 BUSY_FILE_ACTION = filename_template action_template ■ filename_template ビジー状態のファイルの絶対パス名およびファイル名です。シェル言語のメタ文字 (*、?、[]、[-]) は、ファイル名またはファイル名の一部のパターン一致に使用できます。 ■ action_template 次のいずれかのパラメータを使用します。 ■ MAIL mail BUSY_FILE_NOTIFY_USER オプションによって指定されたユーザーにビジー状態のファイル通知メッセージを電子メールで送信するように設定します。 ■ REPEAT repeat [repeat_count] 指定したビジー状態のファイルのバックアップが再試行されるように設定します。繰り返し回数を指定して、バックアップの試行回数を制御できます。デフォルトの繰り返し回数は 1 です。 ■ IGNORE ignore ビジー状態のファイルが処理から除外されるように設定します。 複数の BUSY_FILE_ACTION エントリが許可されています。 ユーザーの \$HOME/bp.conf ファイルに値が存在する場合、その値が優先されます。
同等の管理コンソールのプロパティ	[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)] > クライアントをダブルクリック > [ビジー状態のファイルの設定 (Busy File Settings)]。 p.78 の「[ビジー状態のファイルの設定 (Busy File Settings)]プロパティ」を参照してください。

NetBackup クライアントの BUSY_FILE_DIRECTORY オプション

ビジー状態のファイルの処理が有効になっている場合、ビジー状態のファイルの作業ディレクトリへのパスを指定します。

表 3-131 BUSY_FILE_DIRECTORY の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup クライアント側。

使用方法	説明
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <pre>BUSY_FILE_DIRECTORY = pathname</pre> デフォルトでは、設定ファイルには BUSY_FILE_DIRECTORY は存在しません。デフォルトでは、NetBackup によって /usr/opensv/netbackup に busy_files ディレクトリが作成されます。 存在する場合、このオプションは、設定ファイルで一度のみ表示されます。 ユーザーの \$HOME/bp.conf ファイルに値が存在する場合、その値が優先されます。
同等の管理コンソールのプロパティ	[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)] > クライアントをダブルクリック > [ビジー状態のファイルの設定 (Busy File Settings)]。 p.78 の「[ビジー状態のファイルの設定 (Busy File Settings)]プロパティ」を参照してください。

NetBackup クライアントの BUSY_FILE_NOTIFY_USER オプション

BUSY_FILE_NOTIFY_USER エントリは BUSY_FILE_ACTION エントリが MAIL に設定される場合の通知の受信者を指定します。

表 3-132 BUSY_FILE_NOTIFY_USER の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup クライアント側。
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <pre>BUSY_FILE_NOTIFY_USER = email</pre> デフォルトでは、設定ファイルには BUSY_FILE_NOTIFY_USER は存在しません。デフォルトでは、root ユーザーが電子メールを受信します。 存在する場合、このオプションは、設定ファイルで一度のみ表示されます。 ユーザーの \$HOME/bp.conf ファイルに値が存在する場合、その値が優先されます。

使用方法	説明
同等の管理コンソールのプロパティ	[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)] > クライアントをダブルクリック > [ビジー状態のファイルの設定 (Busy File Settings)]。 p.78 の「[ビジー状態のファイルの設定 (Busy File Settings)]プロパティ」を参照してください。

NetBackup クライアントの BUSY_FILE_PROCESSING オプション

BUSY_FILE_PROCESSING エントリは、バックアップ処理中にファイルが変更された場合に NetBackup が行う処理を管理者が制御できるようにします。

表 3-133 BUSY_FILE_PROCESSING の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup クライアント側。
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 BUSY_FILE_PROCESSING = yes デフォルトでは、設定ファイルに BUSY_FILE_PROCESSING は存在しないため、ビジー状態のファイルの処理は行われません。 存在する場合、このオプションは、設定ファイルで一度のみ表示されます。
管理コンソールの同等のプロパティ	[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)] > クライアントをダブルクリック > [ビジー状態のファイルの設定 (Busy File Settings)]。 p.78 の「[ビジー状態のファイルの設定 (Busy File Settings)]プロパティ」を参照してください。

NetBackup クライアントの CLIENT_NAME オプション

CLIENT_NAME エントリによって、NetBackup に認識されるクライアントの名前を指定します。

表 3-134 CLIENT_NAME の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup クライアント側。

使用方法	説明
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <pre>CLIENT_NAME = clientname</pre> このオプションは、設定ファイルで一度のみ表示されます。 複数のエントリが表示されている場合、NetBackup はこのオプションで表示された最後の CLIENT_NAME エントリのみに従います。クライアントをバックアップするポリシーのクライアント名は、CLIENT_NAME で指定されているクライアント名と一致する必要があります。 メモ: ポリシーのクライアント名として IP アドレスを使わなければ、バックアップが失敗する可能性があります。代わりにホスト名を指定してください。 マスターサーバーの bp.conf は、CLIENT_NAME = master server name としてのマスターサーバー以外に他のクライアントの追加を必要としません。名前はデフォルトで追加されます。 リストア時に、デフォルトでは、バックアップに使われたポリシー内に指定されたクライアントへのリストアが行われます。代替クライアントへのリストアの場合は、バックアップ、アーカイブ、およびリストアユーザーインターフェースの代替クライアントの名前を指定します。(ユーザーインターフェース内では、[リストアの宛先クライアント (Destination client for restore)] フィールドは[NetBackup マシンおよびポリシー形式の指定 (Specify NetBackup Machines and Policy Type)]ダイアログボックスにあります。) bprestore コマンドを使うために、宛先クライアントを示すパラメータを bprestore に指定できます。 p.1198 の「クライアントによるリダイレクトリストアについて」を参照してください。 クライアントのインストール手順では、CLIENT_NAME がインストールスクリプトの ftp_to_client コマンドまたは install_client コマンドに指定されている値に自動的に設定されます。 bp.conf ファイルに値が存在しない場合、NetBackup では、gethostname() ライブラリ関数によって戻される値が使用されます。 p.84 の「[クライアント名 (Client Name)]プロパティ」を参照してください。
同等の管理コンソールのプロパティ	[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)] > クライアントをダブルクリック > [クライアント名 (Client Name)]。

NetBackup クライアントの COMPRESS_SUFFIX オプション

ファイル拡張子のリストを指定します。これらの拡張子が付いたファイルはすでに圧縮形式になっている可能性があるため、バックアップの実行中、NetBackup によってこれらのファイルは圧縮されません。

表 3-135 COMPRESS_SUFFIX の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup クライアント側。
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <pre>COMPRESS_SUFFIX = .suffix</pre> デフォルトでは、bp.conf ファイルには COMPRESS_SUFFIX は存在しません。このオプションには適切なデフォルトが設定されています。問題が発生したときのみ変更します。 複数の COMPRESS_SUFFIX エントリを指定できます。 これらの拡張子の指定にワイルドカードは使用しないでください。A* または A[1-9] は指定しないでください (たとえば、A1などを指定してください)。
同等の管理コンソールのプロパティ	[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)] > [クライアント (Clients)] クライアントをダブルクリック > [クライアントの設定 (Client Settings)]。 p.101 の「UNIX クライアントの[クライアントの設定 (Client Settings)]プロパティ」を参照してください。

NetBackup クライアントの CRYPT_CIPHER オプション

CRYPT_CIPHER エントリは、NetBackup Encryption オプションがインストールされているクライアントに適用されます。

表 3-136 CRYPT_CIPHER の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup クライアント側。

使用方法	説明
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <pre>CRYPT_CIPHER = value</pre> value には、次のいずれかを指定します。 ■ AES-128-CFB (方法が指定されていない場合のデフォルト) ■ AES-256-CFB ■ BF-CFB ■ DES-EDE-CFB このオプションは、設定ファイルで一度のみ表示されます。
管理コンソールの同等のプロパティ	[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)] > クライアントをダブルクリック > [暗号化 (Encryption)]。 p.121 の「[暗号化 (Encryption)] プロパティ」を参照してください。 次を参照してください。『NetBackup セキュリティおよび暗号化ガイド』

NetBackup クライアントの CRYPT_KIND オプション

クライアントの CRYPT_KIND エントリは、バックアップで標準暗号化とレガシー暗号化のどちらを使用するかを決定します。通常、CRYPT_KIND は自動的に設定されます。

CRYPT_KIND エントリは、NetBackup Encryption オプションがインストールされているクライアントに適用されます。

次を参照してください。『[NetBackup セキュリティおよび暗号化ガイド](#)』

表 3-137 CRYPT_KIND の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup クライアント側。

使用方法	説明
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <pre>CRYPT_KIND = type</pre> 入力できる値は、次のとおりです。 ■ NONE クライアントで暗号化を使用しません (デフォルト)。 ■ LEGACY レガシーは、40 ビットおよび 56 ビットのデータ暗号化規格 (DES) に適用されます。レガシー暗号化は推奨されません。 ■ STANDARD 標準は、128 ビットと 256 ビットの暗号化 (AES、3DES、Blowfish の暗号) に適用されます。標準の暗号化を推奨します。 このオプションは、設定ファイルで一度のみ表示されます。
管理コンソールの同等のプロパティ	[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)] > クライアントをダブルクリック > [暗号化 (Encryption)]。 p.121 の「[暗号化 (Encryption)]プロパティ」を参照してください。

NetBackup クライアントの CRYPT_OPTION オプション

CRYPT_OPTION エントリは NetBackup クライアント上での暗号化オプションを指定します。NetBackup は UNIX クライアント上の /usr/opensv/netbackup/bp.conf ファイルで bpinst_crypt コマンドが NetBackup マスターサーバーで動作するときに、このエントリを自動的に作成します。

CRYPT_OPTION エントリは、NetBackup Encryption オプションがインストールされているクライアントに適用されます。

次を参照してください。『[NetBackup セキュリティおよび暗号化ガイド](#)』

誤って削除してしまった場合を除き、このエントリを変更することや、手動で作成することのないようにしてください。

表 3-138 CRYPT_OPTION の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup クライアント側。

使用方法	説明
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <pre>CRYPT_OPTION = type</pre> 入力できる値は、次のとおりです。 ■ DENIED denied クライアントが暗号化されたバックアップを許可しないように設定します。サーバーが暗号化されたバックアップを要求すると、エラーであると判断されます。このオプションは、暗号化用に構成されていないクライアントのデフォルトです。 ■ ALLOWED allowed クライアントが、暗号化されたバックアップまたは暗号化されていないバックアップを許可するように設定します。 ■ REQUIRED required クライアントが暗号化されたバックアップを要求するように設定します。この値が指定され、サーバーが暗号化されていないバックアップを要求した場合、エラーが発生します。 このオプションは、設定ファイルで一度のみ表示されます。
管理コンソールの同等のプロパティ	[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)] > クライアントをダブルクリック > [暗号化 (Encryption)]。 p.121 の「[暗号化 (Encryption)]プロパティ」を参照してください。

NetBackup クライアントの CRYPT_STRENGTH オプション

CRYPT_STRENGTH エントリは、NetBackup クライアントでの暗号化の強度を指定します。NetBackup Encryption オプションがインストールされているクライアントに適用されます。次を参照してください。『[NetBackup セキュリティおよび暗号化ガイド](#)』

表 3-139 CRYPT_STRENGTH の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup クライアント側。

使用方法	説明
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <pre>CRYPT_STRENGTH = value</pre> 指定可能な値は次のとおりです。 ■ DES_40 des_40 40 ビットの DES 暗号化を指定します。暗号化に対して構成されていないクライアントのデフォルト値は 40 ビットです。 ■ DES_56 des_56 56 ビットの DES 暗号化を指定します。 NetBackup は、bpinst_crypt コマンドが NetBackup マスターサーバーで実行されると、UNIX クライアントでこのエントリを自動的に作成します。このエントリは、設定ファイルで一度のみ表示されます。 誤って削除してしまった場合を除き、このエントリを変更することや、手動で作成することのないようにしてください。
同等の管理コンソールのプロパティ	[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)] > [クライアントをダブルクリック] > [暗号化 (Encryption)]。 p.121 の「[暗号化 (Encryption)]プロパティ」を参照してください。

NetBackup クライアントの CRYPT_LIBPATH オプション

CRYPT_LIBPATH エントリは NetBackup クライアントの暗号化ライブラリが含まれているディレクトリを指定します。NetBackup は UNIX クライアントの /usr/opensv/netbackup/bp.conf ファイルで bpinst_crypt コマンドが NetBackup マスターサーバーで動作するときに、このエントリを自動的に作成します。

CRYPT_LIBPATH エントリは、NetBackup Encryption オプションがインストールされているクライアントに適用されます。誤って削除してしまった場合を除き、このエントリを変更することや、手動で作成することのないようにしてください。このエントリは、設定ファイルで一度のみ表示されます。

次を参照してください。『[NetBackup セキュリティおよび暗号化ガイド](#)』

表 3-140 CRYPT_LIBPATH の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup クライアント側。
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <pre>CRYPT_LIBPATH = directory</pre> 必要に応じて、次の場所にエントリを作成します。 ■ UNIX システムのデフォルト値は /usr/opensv/lib/ です。 ■ Windows システムのデフォルト値は install_path¥bin¥ です。 ここで、install_path は、NetBackup がインストールされているディレクトリを示します。デフォルトは C:¥Program Files¥VERITAS です。
同等の管理コンソールのプロパティ	[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)] > クライアントをダブルクリック > [暗号化 (Encryption)]。 p.121 の「[暗号化 (Encryption)]プロパティ」を参照してください。

NetBackup クライアントの CRYPT_KEYFILE オプション

CRYPT_KEYFILE エントリは NetBackup のクライアントの暗号化キーが含まれているファイルを指定します。NetBackup は UNIX クライアントの /usr/opensv/netbackup/bp.conf ファイルで bpinst_crypt コマンドが NetBackup マスターサーバーで動作するときに、このエントリを自動的に作成します。

次を参照してください。『[NetBackup セキュリティおよび暗号化ガイド](#)』

表 3-141 CRYPT_KEYFILE の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup クライアント側。

使用方法	説明
使用方法	CRYPT_KEYFILE エントリは、NetBackup Encryption オプションがインストールされているクライアントに適用されます。誤って削除してしまった場合を除き、このエントリを変更することや、手動で作成することのないようにしてください。 オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <pre>CRYPT_KEYFILE = directory</pre> デフォルトの値は、次のとおりです。 ■ Windows システムの場合 install_path¥bin¥keyfile.dat ここで、install_path は、NetBackup がインストールされているディレクトリを示します。デフォルトは C:¥Program Files¥VERITAS です。 ■ UNIX システムの場合 /usr/opensv/netbackup/keyfile このエントリは、設定ファイルで一度のみ表示されます。
同等の管理コンソールのプロパティ	[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)] > クライアントをダブルクリック > [暗号化 (Encryption)]。 p.121 の「[暗号化 (Encryption)]プロパティ」を参照してください。

NetBackup クライアントの DISALLOW_SERVER_FILE_WRITES オプション

DISALLOW_SERVER_FILE_WRITES エントリによって、**NetBackup** サーバーによって **NetBackup** クライアント上でファイルが作成されないようにします。たとえば、クライアント上の設定ファイルに対するサーバー主導リストアまたはサーバー主導更新を回避することができます。

表 3-142 DISALLOW_SERVER_FILE_WRITES の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup クライアント側。

使用方法	説明
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <pre>DISALLOW_SERVER_FILE_WRITES</pre> デフォルトでは、サーバーによる書き込みが許可されています。 このオプションは、設定ファイルで一度のみ表示されます。
管理コンソールの同等のプロパティ	[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)] > クライアントをダブルクリック > [ユニバーサル設定 (Universal Settings)]。 p.257 の「[ユニバーサル設定 (Universal Settings)]プロパティ」を参照してください。

NetBackup クライアントの DO_NOT_RESET_FILE_ACCESS_TIME オプション

ファイルのバックアップが行われると、ファイルのアクセス時刻 (atime) にそのファイルのバックアップが行われた時刻が表示されるように指定します。デフォルトでは、NetBackup によってアクセス時刻がバックアップ前の値にリセットされ、アクセス時刻が保持されます。

メモ: DO_NOT_RESET_FILE_ACCESS_TIME エントリは、ファイルのアクセス時刻を検証するソフトウェアおよび管理スクリプトに影響します。システム上で Storage Migrator を実行している場合、このオプションまたは USE_CTIME_FOR_INCREMENTALS は使用しないでください。これらのオプションを設定すると、ファイルのバックアップを行うたびにファイルが更新されるため、アクセス時刻 (atime) が変更されます。アクセス時刻 (atime) が変更されるたびに、ファイルが頻繁に使用されているように見えるため、Storage Migrator でマイグレーションの対象として選択されなくなります。

表 3-143 DO_NOT_RESET_FILE_ACCESS_TIME の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup クライアント側。

使用方法	説明
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <pre>DO_NOT_RESET_FILE_ACCESS_TIME</pre> このオプションは、設定ファイルで一度のみ表示されます。
管理コンソールの同等のプロパティ	[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)] > クライアントをダブルクリック > [クライアントの設定 (Client Settings)] p.101 の「UNIX クライアントの[クライアントの設定 (Client Settings)]プロパティ」を参照してください。

NetBackup クライアントの IGNORE_XATTR オプション

デフォルトでは、拡張ファイル属性 (Solaris 9 以上) と名前付きデータストリームは、バックアップされます。IGNORE_XATTR を使用して、拡張属性と名前付きデータストリームをバックアップ対象から除外します。(IGNORE_XATTR は、以前の IGNORE_XATTR_SOLARIS です。)

表 3-144 IGNORE_XATTR の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup クライアント側。
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <pre>IGNORE_XATTR</pre> NetBackup は、IGNORE_XATTR エントリが bp.conf ファイルに存在する場合、拡張属性または名前付きデータストリームを確認しません。 このオプションは、設定ファイルで一度のみ表示されます。 p.848 の「拡張ファイル属性および名前付きデータストリームのバックアップおよびリストアについて」を参照してください。
同等の管理コンソールのプロパティ	NetBackup 管理コンソールのホストプロパティには、このエントリに相当するエントリは存在しません。

GPFS ボリュームの ACL、拡張属性、およびメタデータ属性のバックアップとリストア

NetBackup は、General Parallel File System ファイルおよびフォルダのアクセス制御リスト、拡張属性、およびメタデータ属性を認識します。デフォルトでは、NetBackup は GPFS ボリュームですべてのバックアップおよび復元を行います。追加の設定は必要ありません。

AIX または RHEL 以外のオペレーティングシステムまたは GPFS 以外のファイルシステムに GPFS 拡張属性を使ってファイルをリストアするとエラーが生成されたり、ジョブに失敗することがあります。リストア対象がメタデータを認識しないことが原因でエラーが起きます。

GPFS ボリュームの ACL および拡張属性のバックアップまたは復元の防止

■ GPFS 拡張属性のバックアップを防ぐ方法

IGNORE_XATTR エントリをクライアントの **bp.conf** ファイルに追加します。

```
/usr/opensv/netbackup/bp.conf
```

このエントリに値を設定する必要はありません。エントリは IGNORE_XATTR のみです。

■ GPFS ACL のバックアップを防ぐ方法

クライアントに IGNORE_ACL touch ファイルを追加します。

```
/usr/opensv/netbackup/IGNORE_ACL
```

メモ: 拡張属性のバックアップを許可している場合、IGNORE_ACL touch ファイルの有無にかかわらず、ACL もバックアップされます。

■ GPFS 拡張属性の復元を防ぐ方法 (最初にバックアップされた場合)

クライアントに IGNORE_XATTR touch ファイルを追加します。

```
/usr/opensv/netbackup/IGNORE_XATTR
```

■ GPFS ACL の復元を防ぐ方法 (最初にバックアップされた場合)

クライアントに IGNORE_ACL touch ファイルを追加します。

```
/usr/opensv/netbackup/IGNORE_ACL
```

メモ: 拡張属性の復元を許可している場合、IGNORE_ACL touch ファイルの有無にかかわらず、ACL もバックアップされます。

GPFS 拡張属性をバックアップ、リストアする場合の注意事項

- ACL または拡張属性を含むファイルまたはフォルダのリストアでは、最初に ACL と拡張属性のバックアップを作成した場合は ACL と拡張属性もリストアされます。ただし、

リストジョブが中断した場合に処理中の最後のファイルはリストジョブを再開したときにスキップされることがあります。その場合は、そのファイルの ACL と拡張属性、以降のすべてのファイルはリストアされません。

- IGNORE_XATTR オプションは、拡張属性があるファイルやフォルダのバックアップを作成するときに拡張属性を無視するように NetBackup に指示します。NetBackup アクセラレータの初回バックアップでは、IGNORE_XATTR を bp.conf ファイルやレジストリに追加し、以降のバックアップで削除する場合は [アクセラレータ強制再スキャン (Accelerator forced rescan)] オプションを有効にしてバックアップを実行します。p.783 の「[アクセラレータ強制再スキャン (Accelerator forced rescan)] オプション (スケジュールの属性)」を参照してください。
- バックアップを実行した後で ACL インターフェースを使って ACL パーミッションを変更する場合は、リストア時に ACL が保存されない場合もあります。

GPFS メタデータ属性 (storage pools、metadata replicatoin、および data replication) のサポート

NetBackup には GPFS メタデータ属性 (storage pools、metadata replicatoin、および data replication) のバックアップと復元のサポートが追加されました。デフォルトでは、NetBackup は GPFS ボリュームの ACL、拡張属性、およびこれらの追加メタデータ属性をバックアップおよび復元します。追加の設定は必要ありません。

ファイルの復元後にファイルの状態に illplaced フラグまたは illreplicated フラグが表示される場合は、次の情報を参照してください。(ファイルの状態を表示するには、GPFS mmlsattr コマンドを使用します。)

illplaced フラグは、ファイルがバックアップ時の場所とは別の GPFS ストレージプールに復元された場合に表示されます。この変更は、GPFS ファイル配置ポリシーにおける作成ルールの変更または移行ルールの結果に起因する場合があります。または、GPFS 管理者が mmchattr コマンドを使用してファイルを別のストレージに移動している場合があります。

illreplicated フラグは、復元されたファイルのあるストレージプールにあるエラーグループがデータレプリケーション設定に定める数よりも少ない場合、またはシステムプールにあるエラーグループがメタデータレプリケーション設定よりも少ない場合に表示されます。

GPFS 管理者は、関連するファイル数とネットワークトラフィックに応じて次の 2 つのコマンドのいずれかを実行することで、ファイルのレプリケーション係数を再調整して illplaced フラグまたは illreplicated フラグを解決できます。

- 単一ファイルの場合: mmrestripefile
- ファイルシステム全体の場合: mmrestripefs

メモ: GPFS 属性と ACL を持つファイルを代替プラットフォームに復元した場合、メタデータ属性または ACL が復元されません。たとえば、RHEL システムからファイルをバックアップして AIX システムに復元する場合です。この復元では「不正なシステム呼び出し」などのエラーが発生する場合があります。(ただし拡張属性は代替プラットフォームに復元可能です。)

GPFS メタデータ属性のサポートに関する注記

- GPFS 属性と ACL を持つファイルを代替プラットフォームに復元した場合、メタデータ属性または ACL が復元されません。たとえば、RHEL システムからファイルをバックアップして AIX システムに復元する場合です。この復元では「不正なシステム呼び出し」などのエラーが発生する場合があります。(ただし拡張属性は代替プラットフォームに復元可能です。)
- NetBackup 7.6.1.1 クライアントで作成したバックアップを NetBackup 7.6.1 を使用して復元した場合、バックアップされた GPFS 拡張属性または新しくサポートされた GPFS メタデータ属性は復元されません。(ただし、ACL は復元されます。)使用する詳細ログレベルに応じて、進捗ログに次のようなメッセージが表示されます。
不明な拡張属性(3 - META_GPFS) - 情報が失われます

NetBackup クライアントの INFORMIX_HOME オプション

INFORMIX_HOME エントリによって、クライアントが NetBackup for Informix を使用している場合に必要な、Informix のホームディレクトリへのパスを指定します。

表 3-145 INFORMIX_HOME の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup クライアント側。
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 INFORMIX_HOME このオプションは、設定ファイルで一度のみ表示されます。
同等の管理コンソールのプロパティ	NetBackup 管理コンソールのホストプロパティには、このエントリに相当するエントリは存在しません。

NetBackup クライアントの KEEP_DATABASE_COMM_FILE オプション

KEEP_DATABASE_COMM_FILE エントリによって、NetBackup でデータベースエージェントのログが 7 日間保持されるように設定します。デフォルトでは、NetBackup はデータベースエージェントのログが保持される期間は 1 日間だけです。

表 3-146 KEEP_DATABASE_COMM_FILE の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup クライアント側。
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 KEEP_DATABASE_COMM_FILE たとえば、NetBackup for Informix を実行するクライアントに追加します。 このオプションは、設定ファイルで一度のみ表示されます。
同等の管理コンソールのプロパティ	NetBackup 管理コンソールのホストプロパティには、このエントリに相当するエントリは存在しません。

NetBackup クライアントの KEEP_LOGS_DAYS オプション

KEEP_LOGS_DAYS エントリによって、NetBackup-Java プログラムのバックアップ、アーカイブおよびリストアのジョブおよび進捗ログを保持する期間を指定します。デフォルトは 3 日間です。

NetBackup は次のディレクトリ内にこれらのファイルを書き込みます。

- `usr/opensv/netbackup/logs/user_ops/username/jobs`
- `/usr/opensv/netbackup/logs/user_ops/username/logs`

[バックアップ、アーカイブおよびリストア (Backup, Archive, and Restore)] コンソールを使用するユーザーごとにディレクトリが存在します。このエントリにより、NetBackup-Java コンソールから出力されるログファイルを保持する期間も制御できます。

このログファイルは、`/usr/opensv/netbackup/logs/user_ops/nbjlogs` にあります。

表 3-147 KEEP_LOGS_DAYS の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup クライアント側。
使用方法	オプションファイルを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 KEEP_LOGS_DAYS このオプションは、設定ファイルで一度のみ表示されます。
管理コンソールの同等のプロパティ	[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)] > クライアントをダブルクリック > [クライアントの設定 (Client Settings)] p.101 の「UNIX クライアントの [クライアントの設定 (Client Settings)] プロパティ」を参照してください。 p.107 の「Windows クライアントの [クライアントの設定 (Client Settings)] プロパティ」を参照してください。

NetBackup クライアントの LIST_FILES_TIMEOUT オプション

クライアントユーザーインターフェースまたは bplist を使用してファイルを一覧表示する場合に、サーバーからの応答を待機する時間を指定します。この時間を超過すると、サーバーがユーザーの要求を処理中である場合でも、ユーザーは[ソケットの読み込みに失敗しました (socket read failed)]というエラーを受け取ります。デフォルトでは、bp.conf ファイルには LIST_FILES_TIMEOUT が存在せず、NetBackup では 30 分が使用されます。

表 3-148 LIST_FILES_TIMEOUT の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup クライアント側。
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 LIST_FILES_TIMEOUT このオプションは、設定ファイルで一度のみ表示されます。 \$HOME/bp.conf ファイルに値が存在する場合、その値が優先されます。

使用方法	説明
同等の管理コンソールのプロパティ	[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)] > クライアントをダブルクリック > [タイムアウト (Timeouts)]。 p.254 の「[タイムアウト (Timeouts)]プロパティ」を参照してください。

NetBackup クライアントの LOCKED_FILE_ACTION オプション

LOCKED_FILE_ACTION エントリによって、ファイルモードで強制ロックが有効になっているファイルのバックアップを行う場合の、NetBackup の動作を指定します。(chmod(1) を参照。) このエントリが SKIP に設定されている場合、他のプロセスにより強制ロックが設定されているファイルは NetBackup によりスキップされます。スキップしたことは NetBackup にメッセージとして記録されます。

表 3-149 LOCKED_FILE_ACTION の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup クライアント側。
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 LOCKED_FILE_ACTION = SKIP このオプションは、設定ファイルで一度のみ表示されます。 メモ: SKIP は、このエントリの唯一の有効な値です。デフォルトでは、NetBackup はファイルのロックが解除されるまで待機します。
同等の管理コンソールのプロパティ	[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)] > クライアントをダブルクリック > [クライアントの設定 (Client Settings)] p.101 の「UNIX クライアントの[クライアントの設定 (Client Settings)]プロパティ」を参照してください。

NetBackup クライアントの MEDIA_SERVER オプション

一覧表示されているコンピュータがメディアサーバーであることを指定します。メディアサーバーとして一覧表示されるコンピュータは、クライアントのバックアップおよびリストアを行うことができますが、管理権限は制限されています。

表 3-150 MEDIA_SERVER の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup クライアント側。
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <pre>MEDIA_SERVER = media_server_name</pre> このオプションは、設定ファイルで一度のみ表示されます。
管理コンソールの同等のプロパティ	[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)] > クライアントをダブルクリック > [サーバー (Servers)]。 p.322 の「NetBackup サーバーの SERVER オプション」を参照してください。

NetBackup クライアントの MEGABYTES_OF_MEMORY オプション

バックアップの実行中にファイルを圧縮するために、クライアント上で利用可能なメモリの量を指定します。圧縮を選択している場合、クライアントソフトウェアでは、この値を使用して圧縮テーブルに必要なメモリ領域が判断されます。コードを圧縮するのに利用可能なメモリを増やすと、圧縮率が高くなります。コンピュータのリソース消費率も高くなります。他のプロセスにもメモリが必要な場合は、過剰なスワッピングを回避するために、コンピュータに搭載されている実際の物理メモリの半分の値を使用してください。

表 3-151 MEGABYTES_OF_MEMORY の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup クライアント側。
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <pre>MEGABYTES_OF_MEMORY = memory_value</pre> デフォルトでは NetBackup は、OMB の値を想定します。 このオプションは、設定ファイルで一度のみ表示されます。 メモ: MEGABYTES_OF_MEMORY エントリには適切なデフォルトが設定されています。問題が発生した場合だけ変更してください。

使用方法	説明
同等の管理コンソールのプロパティ	[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)] > クライアントをダブルクリック > [クライアントの設定 (Client Settings)] p.101 の「UNIX クライアントの[クライアントの設定 (Client Settings)]プロパティ」を参照してください。

NetBackup クライアントの NFS_ACCESS_TIMEOUT オプション

バックアップ処理が NFS マウントテーブルの処理中に待機する時間 (秒数) を指定します。この時間を超過すると、NFS ファイルシステムは利用できないと見なされます。

表 3-152 NFS_ACCESS_TIMEOUT の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup クライアント側。
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <pre>NFS_ACCESS_TIMEOUT = seconds</pre> デフォルトでは、NFS_ACCESS_TIMEOUT は 5 秒に設定されます。 このエントリは、設定ファイルで一度のみ表示されます。
管理コンソールの同等のプロパティ	[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)] > クライアントをダブルクリック > [UNIX サーバー (UNIX Server)]。 p.262 の「[UNIX サーバー (Unix Server)]プロパティ」を参照してください。

NetBackup クライアントの OLD_VNETD_CALLBACK オプション

OLD_VNETD_CALLBACK エントリは、クライアントが NetBackup メディアサーバーの bptm プロセスを使う代わりに、クライアント主導リストアパスを使うことを指定します。クライアント主導リストアパスは、リストアジョブについて NetBackup メディアサーバーをバイパスします。メディアサーバー重複排除プールストレージサーバーから直接データを受信する場合は、NetBackup クライアントでこのエントリを構成します。

Before you decommission a media server that hosts a Media Server Deduplication Pool, deactivate MSDP on that media server. リリースについては、『[NetBackup 重複排除ガイド](#)』を参照してください。

表 3-153 OLD_VNETD_CALLBACK の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup クライアント側。
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <pre>OLD_VNETD_CALLBACK = YES</pre> このエントリは、設定ファイルで一度のみ表示されます。
同等の管理コンソールのプロパティ	NetBackup 管理コンソールのホストプロパティには、このエントリに相当するエントリは存在しません。

NetBackup クライアントの REPORT_CLIENT_DISCOVERIES オプション

デフォルトでは、NetBackup Discovery Service (nbdisco) は、&ProductName 環境のすべてのクライアントで実行されます。このサービスは、アプリケーションのインスタンス (Oracle など) を発見するとマスターサーバーに報告することで、インテリジェントなポリシーの構築を容易にします。

表 3-154 REPORT_CLIENT_DISCOVERIES 情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup クライアント側。

使用方法	説明
使用方法	デフォルトでは、設定ファイルには <code>REPORT_CLIENT_DISCOVERIES</code> は存在しません。<code>REPORT_CLIENT_DISCOVERIES</code> が存在しないとき、NetBackup Discovery Service は有効になります。 オプションを表示、追加、変更するには、<code>nbgetconfig</code> コマンドと <code>nbsetconfig</code> コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <pre>REPORT_CLIENT_DISCOVERIES = TRUE FALSE</pre> このオプションは、設定ファイルで一度のみ表示されます。 ■ エントリが <code>FALSE</code> に設定されている場合、そのクライアントの <code>nbdisco</code> プロセスはマスターサーバーへの発見報告を停止します。<code>FALSE</code> に設定後 10 分以内にサービスは終了し、停止したままとなります。 ■ Discovery Service を再開するには、クライアントのエントリを <code>REPORT_CLIENT_DISCOVERIES = TRUE</code> に変更するか、オプション全体を削除します。それから、クライアントで <code>bp.start_all</code> を実行し、サービスを再起動します。 ■ クライアントがこの値をリモートで設定するには、マスターサーバーから次のコマンドを実行します。 <pre>nbsetconfig -h clientname</pre>
同等の管理コンソールのプロパティ	NetBackup 管理コンソールのホストプロパティには、このエントリに相当するエントリは存在しません。

NetBackup クライアントの `RESTORE_RETRIES` オプション

リストアが失敗した場合の再試行回数を指定します。

表 3-155 `RESTORE_RETRIES` の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup クライアント側。

使用方法	説明
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <pre>RESTORE_RETRIES = number_of_retries</pre> デフォルトは 0 (ゼロ) であり、再試行されません。 このオプションは、設定ファイルで一度のみ表示されます。 メモ: RESTORE_RETRIES エントリには適切なデフォルトが設定されています。問題が発生した場合だけ変更してください。
同等の管理コンソールのプロパティ	[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)] > クライアントをダブルクリック > [ユニバーサル設定 (Universal Settings)] > [リストアの再試行回数 (Restore retries)]。 p.257 の「[ユニバーサル設定 (Universal Settings)]プロパティ」を参照してください。

NetBackup クライアントの SERVER オプション

SERVER エントリによって、NetBackup クライアントにアクセス可能な NetBackup マスターサーバーとメディアサーバーのリストを定義します。クライアントのインストール時に、SERVER は、そのクライアントのプライマリマスターサーバーの名前に自動的に設定されます。

そのクライアントの他のマスターサーバーおよびそのクライアントのメディアサーバーに対して、SERVER エントリを追加できます。NetBackup クライアントのメディアサーバーは、MEDIA_SERVER オプションを使用して追加することも可能です。

表 3-156 SERVER の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup クライアント側。

使用方法	説明
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 メモ: クライアントの bp.conf ファイルのすべての SERVER エントリは、NetBackup マスターサーバーまたは NetBackup メディアサーバーである必要があります。すなわち、SERVER として表示されている各システムには、NetBackup マスターサーバーソフトウェアまたは NetBackup メディアサーバーソフトウェアのいずれかがインストールされている必要があります。クライアント名が誤ってサーバーとしてリストに表示されている場合、そのクライアント上のクライアントサービスは起動されません。 メディアサーバーを構成する場合、各メディアサーバーには、クライアントの bp.conf ファイルに SERVER エントリか MEDIA_SERVER エントリが必要です。
例	次に、クライアント上の bp.conf ファイルの例を示します。 <pre>SERVER =Master_server(デフォルトのマスターサーバー) SERVER =NB_server(他のマスターサーバー) SERVER = Media_server_#1 MEDIA_SERVER = Media_server_#2 . . .</pre> 最初の SERVER エントリは、クライアントが任意の要求のためにデフォルトで接続するマスターサーバーを示します。(たとえば、ファイルのバックアップ、リスト表示、リストアなど)。SERVER エントリは、すべての UNIX クライアント上の /usr/opensv/netbackup/bp.conf ファイルに存在する必要があります。SERVER エントリは、クライアントの bp.conf ファイルに必要な唯一のエントリです。SERVER エントリは、\$HOME/bp.conf ファイルでは使用されません。NetBackup の UNIX サーバー上では、SERVER エントリはクライアントおよびサーバーの両方に適用されます。 p.320 の「NetBackup サーバーの RESUME_ORIG_DUP_ON_OPT_DUP_FAIL オプション」を参照してください。 p.360 の「NetBackup クライアントの MEDIA_SERVER オプション」を参照してください。
同等の管理コンソールのプロパティ	[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)] > クライアントをダブルクリック > [サーバー (Servers)]。 p.322 の「NetBackup サーバーの SERVER オプション」を参照してください。

NetBackup クライアントの SYBASE_HOME オプション

SYBASE_HOME エントリは Sybase ホームディレクトリへのパスを指定します。このエントリは、NetBackup が Sybase を使って Sybase データベースをバックアップする場合に必要です。

表 3-157 SYBASE_HOME の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup for Sybase クライアント上。
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <pre>SYBASE_HOME = path_to_Sybase_home_directory</pre> デフォルトでは、SYBASE_HOME は設定ファイルに存在しません。 このオプションは、設定ファイルで一度のみ表示されます。 メモ: このエントリは、NetBackup によって NetBackup カタログの一部として使用される Sybase SQL Anywhere データベースのバックアップを行う場合は不要です。 詳しくは、『NetBackup for Sybase 管理者ガイド』を参照してください。
同等の管理コンソールのプロパティ	NetBackup 管理コンソールのホストプロパティには、このエントリに相当するエントリは存在しません。

NetBackup クライアントの USE_CTIME_FOR_INCREMENTALS オプション

USE_CTIME_FOR_INCREMENTALS エントリは、ファイルが変更されているかどうかを NetBackup が判断する方法を変更します。増分バックアップの実行中、クライアントソフトウェアで変更時刻および i ノード変更時刻の両方 (mtime および ctime) を使用して、ファイルが変更されたかどうかを判断します。

表 3-158 USE_CTIME_FOR_INCREMENTALS の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup クライアント側。

使用方法	説明
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <pre>USE_CTIME_FOR_INCREMENTALS</pre> このオプションは、設定ファイルで一度のみ表示されます。 デフォルトでは、NetBackup はmtime だけが使用されます。 メモ: USE_CTIME_FOR_INCREMENTALS を指定する場合、DO_NOT_RESET_FILE_ACCESS_TIME も指定する必要があります。Storage Migrator がシステムに存在する場合はこれらのオプションを使わないでください。これらのオプションを設定すると、ファイルのバックアップを行うたびにファイルのアクセス時刻 (atime) が変更されます。アクセス時刻 (atime) が変更されると、ファイルが頻繁に使用されているように見えるため、Storage Migrator でマイグレーションの対象として選択されなくなります。 p.353 の「NetBackup クライアントの DO_NOT_RESET_FILE_ACCESS_TIME オプション」を参照してください。
同等の管理コンソールのプロパティ	[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)] > クライアントをダブルクリック > [クライアントの設定 (Client Settings)] > [ファイルのアクセス時刻をバックアップ前の値にリセット (Reset file access time to the value before backup)]。

NetBackup クライアントの USE_FILE_CHG_LOG オプション

USE_FILE_CHG_LOG エントリによって、NetBackup で VxFS クライアント上のファイル変更ログを使用するかどうかを指定します。デフォルトでは、使用されません。

表 3-159 USE_FILE_CHG_LOG の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup クライアント側。
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <pre>USE_FILE_CHG_LOG</pre> このオプションは、設定ファイルで一度のみ表示されます。

使用方法	説明
管理コンソールの同等のプロパティ	[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)] > クライアントをダブルクリック > [クライアントの設定 (Client Settings)] > [増分バックアップに VxFS ファイル変更ログを使用する (Use VxFS File Change Log for Incremental Backups)]。 p.104 の「[増分バックアップに VxFS ファイル変更ログを使用する (VxFS File Change Log for incremental backups)]プロパティ」を参照してください。

NetBackup クライアントの USEMAIL オプション

USEMAIL エントリによって、UNIX クライアントに対する操作の結果が NetBackup によって送信される電子メールアドレスを指定します。

表 3-160 USEMAIL の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup UNIXクライアント。
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。 これらのコマンドについては、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 次の形式を使用します。 <pre>USEMAIL = name1@xxx.com,name2@xxx.com,name3@xxx.com</pre> メモ: カンマを使って複数の電子メールアドレスを区切ります。空白を挿入しないでください。 次のように USEMAIL を追加します。 ■ USEMAIL でアドレスを指定すると、NetBackup によって、そのアドレスに自動バックアップと手動バックアップの状態が送信されます。 ■ \$HOME/bp.conf ファイルでアドレスを指定すると、NetBackup によって、そのアドレスにユーザー操作の成功または失敗の状態も送信されます。 このオプションは、設定ファイルで一度のみ表示されます。
管理コンソールの同等のプロパティ	[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)] > クライアントをダブルクリック > [ユニバーサル設定 (Universal Settings)]。 p.257 の「[ユニバーサル設定 (Universal Settings)]プロパティ」を参照してください。

NetBackup クライアントの VXSS_NETWORK オプション

このエントリは、特定のネットワークまたはリモートシステムで、ローカルシステムに対して NetBackup Product Authentication and Authorization を使用する必要があるかどうかを指定します。その設定は NetBackup のサーバーとクライアント上で可能です。

p.336 の「[NetBackup サーバーの VXSS_NETWORK オプション](#)」を参照してください。

p.71 の「[アクセス制御プロパティの\[ネットワーク属性 \(Network Attributes\)\]タブ](#)」を参照してください。

UNIX クライアントの例

次に、UNIX クライアントの bp.conf ファイルの例を示します。

```
SERVER = server1
CLIENT_NAME = client1
USEMAIL = abc@bdev.com
COMPRESS_SUFFIX = .Addrs
COMPRESS_SUFFIX = .Counts
VERBOSE = 1
RESTORE_RETRIES = 1
BPBACKUP_POLICY = Uluserdir
BPBACKUP_SCHEDULED = userbackups
BPARCHIVE_POLICY = Uluserdir
BPARCHIVE_SCHEDULED = userarchives
LOCKED_FILE_ACTION = SKIP
```

UNIX クライアント上の root 以外のユーザーは、ホームディレクトリ \$HOME/bp.conf にユーザー固有の bp.conf ファイルを設定できます。

メモ: root ユーザーは、ユーザー固有の bp.conf ファイルを設定できません。root ユーザーの場合、NetBackup では、/usr/opensv/netbackup/bp.conf ファイルが使用されます。

ユーザー固有の bp.conf ファイルには、次のオプションを含めることができます。

```
USEMAIL = abc@bdev.com
BPBACKUP_POLICY = user1
BPBACKUP_SCHEDULED = userback
BPARCHIVE_POLICY = user1
BPARCHIVE_SCHEDULED = userarch
LIST_FILES_TIMEOUT = 10
CLIENT_NAME = alternate_client_name
```

代替クライアントへのリストアを行う場合だけ、CLIENT_NAME を指定してください。

p.338 の「[NetBackup クライアントの構成オプション](#)」を参照してください。

サーバーグループの構成

この章では以下の項目について説明しています。

- [NetBackup サーバーグループについて](#)
- [NetBackup サーバーグループの構成](#)
- [サーバーグループの削除](#)

NetBackup サーバーグループについて

サーバーグループは、共通の用途で使用する NetBackup サーバーのグループです。NetBackup の[メディアの共有 (Media Sharing)]グループは、書き込み (バックアップ) 用のテープメディアを共有するサーバーグループです。

[メディアの共有 (Media Sharing)]グループには、次のサーバーを含めることができます。

- NetBackup マスターサーバー
- NetBackup メディアサーバー
- NDMP テープサーバー

サーバーは、複数のグループに属することができます。[メディアの共有 (Media Sharing)]サーバーグループのすべてのメンバーは、同じ NetBackup マスターサーバーを使用している必要があります。

p.523 の「[メディア共有について](#)」を参照してください。

p.525 の「[サーバーグループとのメディア共有の構成](#)」を参照してください。

p.372 の「[NetBackup サーバーグループの構成](#)」を参照してください。

NetBackup サーバグループの構成


サーバグループを構成するには、次の手順を使用します。

注意: NetBackup ではメディアサーバーの名前と同じサーバグループ名を使用できません。混乱を避けるために、Symantec はサーバグループとメディアサーバーに同じ名前を使わないことを推奨します。

p.371 の「[NetBackup サーバグループについて](#)」を参照してください。

サーバグループを構成する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[デバイス (Devices)]>[サーバグループ (Server Groups)]を展開します。
- 2 [処理 (Actions)]メニューで、[新規 (New)]>[サーバグループ (Server Groups)]を選択します。



The image shows a 'New Server Group' dialog box. It contains the following fields and controls:

- Server group name:** A text input field.
- Server Group Type:** A dropdown menu with 'Media Sharing' selected.
- State:** A dropdown menu with 'Active' selected.
- Description:** A text input field.
- Servers in Group:** A table with two columns: 'Server Name' and 'Server Type'. It lists three servers: 'gyrfalcon' (Media), 'haggis' (Media), and 'ledplate' (Media).
- Servers not in Group:** A table with two columns: 'Server Name' and 'Server Type'. It lists one server: 'zamphir' (Master).
- Buttons:** 'Add' (with an up arrow), 'Remove' (with a down arrow), 'OK', 'Cancel', and 'Help'.

- 3 [新しいサーバグループ (New Server Group)]ダイアログボックスで、適切な情報を入力または選択します。

p.373 の「[NetBackup サーバグループのプロパティ](#)」を参照してください。

グループにサーバーを追加するには、[このグループに属さないサーバー (Servers Not in Group)]ウィンドウでサーバーを選択し、[追加 (Add)]をクリックします。

グループからサーバーを削除するには、[このグループに属するサーバー (Servers in Group)]ウィンドウでサーバーを選択し、[削除 (Remove)]をクリックします。

NetBackup サーバグループのプロパティ

次の表は、次のオプションを含むサーバグループのプロパティを記述したものです。

表 4-1 サーバークループのプロパティ

プロパティ	説明
サーバークループ名 (Server group name)	サーバークループの名前を指定します。 既存のサーバークループの名前は変更できません。 シマンテック社はサーバークループ名が一意であることを推奨します。つまり、メディアサーバーのようなホストのために使う名前と同じ名前をサーバークループに使わないでください。そのようにすると、テープが特定のメディアサーバーまたは特定のメディアサーバークループに限定されている場合に、簡単に判別できないことがあります。
サーバークループ形式 (Server Group Type)	サーバークループの形式を指定します。
状態 (State)	サーバークループの状態を指定します。 ■ [有効 (Active)]:サーバークループは利用できます。 ■ [無効 (Inactive)]:サーバークループは利用できません。 状態を変更するには、ドロップダウンメニューから新しい状態を選択します。
説明 (Description)	このオプションでは、サーバークループの説明を指定します。
このグループに属するサーバー (Servers in group)	グループに属するサーバーを指定します。
このグループに属さないサーバー (Servers not in group)	グループに属さないサーバーを指定します。

サーバークループの削除

サーバークループを削除するには、次の手順を実行します。

サーバークループを削除する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[デバイス (Devices)]>[サーバークループ (Server Groups)]を選択します。
- 2 削除するグループを選択してください。
- 3 [編集 (Edit)]>[削除 (Delete)]を選択します。
- 4 [OK]をクリックします。

ホストクレデンシャルの構成

この章では以下の項目について説明しています。

- クレデンシャルの構成について

クレデンシャルの構成について

[クレデンシャル (Credentials)]は、外部のクレデンシャルが必要な機能のライセンスを取得済みの場合だけ表示されます。

次のログオンクレデンシャルを管理するために[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[クレデンシャル (Credentials)]を使用します。

- クラウドストレージのクレデンシャル。
ストレージサーバーを構成するときにクレデンシャルを作成します。
『NetBackup クラウド管理者ガイド』を参照してください。
<http://www.symantec.com/docs/DOC5332>
- NetBackup Deduplication Engine クレデンシャル。
ストレージサーバーを構成するときにクレデンシャルを作成します。
『NetBackup 重複排除ガイド』を参照してください。
<http://www.symantec.com/docs/DOC5332>
- NDMP ホスト。
『NetBackup for NDMP 管理者ガイド』を参照してください。
<http://www.symantec.com/docs/DOC5332>
- OpenStorage ストレージサーバー。
ストレージサーバーを構成するときにクレデンシャルを作成します。
『ディスクの NetBackup OpenStorage のソリューションガイド』を参照してください。
『NetBackup Replication Director ソリューションガイド』を参照してください。
<http://www.symantec.com/docs/DOC5332>

メディアサーバーの管理

この章では以下の項目について説明しています。

- [メディアサーバーの有効化または無効化](#)
- [メディアサーバーの追加](#)
- [メディアサーバーの登録](#)
- [NetBackup メディアサーバー用のセキュリティ証明書の生成](#)
- [メディアサーバーからのすべてのデバイスの削除](#)
- [EMM データベースからのデバイスホストの削除](#)
- [メディアサーバーの廃止について](#)
- [メディアサーバーへの参照のプレビュー](#)
- [メディアサーバーの廃止](#)

メディアサーバーの有効化または無効化

メディアサーバーを有効にすると、メディアサーバーを使用して **NetBackup** のバックアップジョブとリストアジョブを実行できるようになります。メディアサーバーを無効にすることができます。これを行う一般的な理由はメンテナンスを実行するためです。メディアサーバーを無効にすると、**NetBackup** はメディアサーバーにジョブの要求を送信しません。

メディアサーバーを無効化すると、次のことが起きます。

- 現在のジョブは完了されます。
- ホストが共有ドライブ構成の一部である場合、ホストによってドライブがスキャンされません。

メディアサーバーを有効または無効にする方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[デバイス (Devices)]>[メディアサーバー (Media Servers)]を展開します。
- 2 メディアサーバーペインから、有効または無効にするメディアサーバーを選択します。
- 3 [処理 (Actions)]メニューで[有効化 (Activate)]または[無効化 (Deactivate)]を選択します。

メディアサーバーの追加

次の表に、既存の NetBackup の環境にメディアサーバーを追加する方法の概要を示します。

メモ: NetBackup EMM サービスは、メディアサーバーが追加されるとき、デバイスとボリュームが構成されるとき、クライアントがバックアップまたはリストアされるときに、有効である必要があります。

表 6-1 メディアサーバーの追加

手順	項
新しいメディアサーバーホストで、デバイスを接続し、ストレージデバイスの駆動に必要なすべてのソフトウェアをインストールします。	詳しくは、ベンダーのマニュアルを参照してください。
新しいメディアサーバーのホストで、ホストのオペレーティングシステムを準備します。	次の URL で利用可能な『NetBackup デバイス構成ガイド』を参照してください。 http://www.symantec.com/docs/DOC5332

手順	項
マスターサーバーで、マスターサーバーの追加サーバーリストに新しいメディアサーバーを追加します。また、新しいメディアサーバーがバックアップするクライアントの追加サーバーリストに新しいメディアサーバーを追加します。 新しいメディアサーバーがサーバーグループに含まれる場合、グループのすべてのメディアサーバーの追加サーバーリストに新しいメディアサーバーを追加します。 NetBackup での問題の発生を回避するため、NetBackup で使用するホスト名が TCP/IP 構成のホスト名と一致していることを確認してください。	p.234 の「 サーバー特性 」を参照してください。
マスターサーバー の NetBackup サービスと新しいサーバー名を追加したメディアサーバーを再起動します。	p.1083 の「 デーモンの起動または停止 」を参照してください。
NetBackup メディアサーバーソフトウェアをインストールします。	次の URL で利用可能な『 NetBackup インストールガイド』を参照してください。 http://www.symantec.com/docs/DOC5332
マスターサーバーで、メディアサーバーに接続するドライブとロボットを構成します。	p.406 の「 ロボットとテープドライブのウィザードの使用による構成 」を参照してください。
マスターサーバーで、ボリュームを構成します。	p.460 の「 ボリュームの追加について 」を参照してください。
マスターサーバーで、メディアサーバーにストレージユニットを追加します。常に、メディアサーバーをストレージユニットのメディアサーバーとして指定してください。 [デバイスの構成ウィザード (Device Configuration Wizard)] はロボットとドライブを構成するときにストレージユニットを作成できます。したがって、ストレージユニットをすでに作成した場合は、この手順をスキップします。	p.561 の「 ストレージユニットの作成 」を参照してください。
マスターサーバーで、メディアサーバー上で構成したストレージユニットを使用する NetBackup ポリシーおよびスケジュールを構成します。	p.684 の「 ポリシーユーティリティについて 」を参照してください。

手順	項
スケジュールを使用してメディアサーバー上のストレージユニットを指定するユーザーバックアップまたは手動バックアップを行い、構成をテストします。	p.877 の「 手動バックアップの実行 」を参照してください。

メディアサーバーの登録

メディアサーバーのインストール時にマスターサーバーを実行していない場合には、メディアサーバーは登録されません。そのメディアサーバーのデバイスを検出、構成および管理することはできません。メディアサーバーをマスターサーバーに登録する必要があります。

メディアサーバーを登録する方法

- 1 マスターサーバー上で EMM サービスを起動します。
- 2 マスターサーバーで、次のコマンドを実行します(*hostname* には、メディアサーバーのホスト名を使います)。

Windows の場合:

```
install_path¥Veritas¥NetBackup¥bin¥admincmd¥nbemmcmd -addhost  
-machinename hostname -machinetype media -masterserver server_name  
-operatingsystem os_type -netbackupversion  
level.major_level.minor_level
```

UNIX の場合:

廃止されるホストの名前で *OldServer* を置換します。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/admincmd/nbemcmd -addhost -machinename  
hostname -machinetype media -masterserver server_name  
-operatingsystem os_type -netbackupversion  
level.major_level.minor_level
```

NetBackup での問題の発生を回避するため、NetBackup で使用するホスト名が TCP/IP 構成のホスト名と一致していることを確認してください。

nbemmcmd コマンドの使用方法についての情報が利用可能です。

次の URL で利用可能な『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。

<http://www.symantec.com/docs/DOC5332>

NetBackup メディアサーバー用のセキュリティ証明書の生成

特定の条件では、NetBackup が正しく機能できるようにするために、NetBackup メディアサーバーにセキュリティ証明書が必要です。

p.45 の「[NetBackup メディアサーバーのセキュリティ証明書について](#)」を参照してください。

メディアサーバーのセキュリティ証明書を生成するには、次の手順に従ってください。

メディアサーバーの証明書を生成するには

- 1 環境に応じて、マスターサーバー上で次のコマンドを実行します。

UNIX/Linux の場合: `/usr/opensv/netbackup/bin/admincmd/bpnbaz
-ProvisionCert Media_server_name`

Windows の場合: `install_path¥NetBackup¥bin¥admincmd¥bpnbaz
-ProvisionCert Media_server_name`

NetBackup アプライアンス (NetBackupCLI ユーザーとして): `bpnbaz
-ProvisionCert Media_server_name`

- 2 メディアサーバーでサービスを再起動します。

メモ: セキュリティ証明書の生成はワンタイムアクティビティです。

メディアサーバーからのすべてのデバイスの削除

メディアサーバーからすべてのデバイスを削除できます。メディアサーバーの状態は、起動、停止、または失敗して回復不能のいずれかです。すべてのデバイスはロボット、ドライブとディスクプールを含んでいます。

すべてのロボットとドライブを削除する手順と、ディスクプールを削除する手順の 2 つの手順があります。

メディアサーバーからすべてのロボットとドライブを削除する方法

- ◆ マスターサーバー上で次のコマンドを入力します。

Windows の場合:

```
install_path¥NetBackup¥bin¥admincmd¥nbemmcmd -deletealldevices  
-machinename server_name -machinetype media
```

UNIX の場合:

```
/usr/openv/netbackup/bin/admincmd/nbemmcmd -deletealldevices  
-machinename server_name -machinetype media
```

server_name をメディアサーバーの名前に置き換えます。

ディスクプールをメディアサーバーから削除する方法

- 1 メディアサーバーにディスクプールが構成されている場合は、それらのディスクプールを使うストレージユニットからメディアサーバーを削除します。各ストレージユニットに対して、マスターサーバーで次のコマンドを実行します。

Windows の場合:

```
install_path¥NetBackup¥bin¥admincmd¥bpsturep -label  
storage_unit_label -delhost host_name
```

UNIX の場合:

```
/usr/openv/netbackup/bin/admincmd/bpsturep -label  
storage_unit_label -delhost host_name
```

storage_unit_label をストレージユニットの名前に、**host_name** をメディアサーバーの名前に置き換えます。

- 2 メディアサーバーがディスクプールの唯一のストレージサーバーの場合は、ディスクプールの状態を **DOWN** に変更します。そうするには、各ディスクプールのマスターサーバーで次のコマンドを入力します。

Windows の場合:

```
install_path¥NetBackup¥bin¥admincmd¥nbdevconfig -changestate  
-stype server_type -dp disk_pool_name -state DOWN
```

UNIX の場合:

```
/usr/openv/netbackup/bin/admincmd/nbdevconfig -changestate -stype  
server_type -dp disk_pool_name -state DOWN
```

server_type をストレージサーバーの形式 (**AdvancedDisk**、**PureDisk** または **OpenStorage** サーバー形式を識別するベンダーの文字列) に置き換えます。

disk_pool_name をディスクプールの名前に置き換えます。

- 3 各ディスクプールに対して、次を実行します。

- マスターサーバーで次のコマンドを入力して、ディスクプールアクセスからメディアサーバーを削除します。

Windows の場合:

```
install_path¥NetBackup¥bin¥admincmd¥nbdevconfig -changedp -dp  
-disk_pool_name -stype server_type -del_storage_servers  
storage_server
```

UNIX の場合:

```
/usr/opensv/netbackup/bin/admincmd/nbdevconfig -changedp -dp  
disk_pool_name -stype server_type -del_storage_servers  
storage_server
```

disk_pool_name をディスクプールの名前に置き換えます。

server_type をストレージサーバーの形式 (**AdvancedDisk**、**PureDisk** または **OpenStorage** サーバー形式を識別するベンダーの文字列) に置き換えます。

storage_server をメディアサーバーの名前に置き換えます。

- メディアサーバーでのみ利用可能なディスクストレージ上にあるディスクプールが必要なくなった場合は、次のようにディスクプールを削除します。

Windows の場合:

```
install_path¥NetBackup¥bin¥admincmd¥nbdevconfig -deletedp -dp  
disk_pool_name -stype server_type
```

UNIX の場合:

```
/usr/opensv/netbackup/bin/admincmd/nbdevconfig -deletedp -dp  
disk_pool_name -stype server_type
```

期限内のバックアップイメージがあるディスクプールは削除できません。次のように、最初にイメージを期限切れにして、イメージフラグメントを削除する必要があります。

- 次のように、イメージを期限切れにします。

Windows の場合:

```
install_path¥NetBackup¥bin¥admincmd¥bpexpdate -dp  
disk_pool_name -stype server_type -nodelete
```

UNIX の場合:

```
/usr/opensv/netbackup/bin/admincmd/bpexpdate -dp  
disk_pool_name -stype server_type -nodelete
```

- 次のように、ディスクプールのメディアの ID を特定します。

Windows の場合:

```
install_path¥NetBackup¥bin¥admincmd¥bpimmedia -dp  
disk_pool_name -stype server_type -nodelete
```

UNIX の場合:

```
/usr/opensv/netbackup/bin/admincmd/bpimmedia -dp  
disk_pool_name -stype server_type
```

- 次のように、ディスクプールの各メディア ID を削除します。

Windows の場合:

```
install_path¥NetBackup¥bin¥nbdelete -dt disk_type -media_id  
name
```

UNIX の場合:

```
/usr/openv/netbackup/bin/nbdelete -dt disk_type -media_id  
name
```

EMM データベースからのデバイスホストの削除

NetBackup データベースの EMM (Enterprise Media Manager) からデバイスのホストを削除するには次の手順を実行します。

EMM データベースからデバイスホストを削除する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[デバイス (Devices)]>[メディアサーバー (Media Servers)]を展開します。
- 2 ホストを選択します。
- 3 [処理 (Actions)]メニューで、[Enterprise Media Manager データベース (Enterprise Media Manager Database)]>[デバイスホストの削除 (Remove Device Host)]を選択します。
- 4 確認のダイアログボックスで[はい (Yes)]をクリックします。

メディアサーバーの廃止について

NetBackup の nbdecommission を使うと、メディアサーバーを廃止できます。コマンドは廃止の処理手順を示すテキストベースのウィザードを起動します。ウィザードは NetBackup ドメインからメディアサーバーへの参照を取り除きます。(一部の参照を手動で取り除かなければならないことがあります、ウィザードはほとんどの場合その指示を提供します。)

nbdecommission コマンドは次の場合に役立ちます。

- 不要になったサーバーを破棄する場合。古いサーバーのバックアップイメージすべてが期限切れになった後、nbdecommission を使うと、NetBackup 環境から古いサーバーを削除できます。
- 新しいサーバーによって古いサーバーを置換し、同じストレージを保ちます。新しいサーバーから古いサーバーのストレージとバックアップイメージすべてにアクセスが必要です。
- 古いサーバーは壊れ、新しいサーバーによってそれを置換する必要があります。

- メディアサーバーを手動で廃止しようとし、それへの参照がまだ残っている場合。ウィザードは残っている参照をクリーンアップします。

このマニュアルでは、廃止されるべきメディアサーバーを古いサーバーと呼びます。

警告: `nbdecommission` コマンドを使うときは注意してください。コマンドによってイメージが期限切れになることがあるのでデータ損失が起きることがあります。したがって、コマンドを使う前に、コマンドが実行することを完全に理解する必要があります。シマンテック社はメディアサーバーへの参照を廃止する前に最初にそれをすべてプレビューすることを推奨します。

p.389 の「[メディアサーバーへの参照のプレビュー](#)」を参照してください。

次のトピックは詳細情報を提供し、プロセス全体のガイダンスを提供します。

p.384 の「[廃止の制限事項について](#)」を参照してください。

p.385 の「[メディアサーバーを廃止する前に](#)」を参照してください。

p.386 の「[廃止処理](#)」を参照してください。

p.385 の「[廃止後の推奨事項](#)」を参照してください。

p.389 の「[メディアサーバーへの参照のプレビュー](#)」を参照してください。

p.390 の「[メディアサーバーの廃止](#)」を参照してください。

廃止の制限事項について

次は `nbdecommission` コマンドの制限事項です。

- クラスタ化されたメディアサーバーを廃止しません。NetBackup フェールオーバーメディアサーバーまたはアプリケーションクラスタを含みます。
- メディアサーバー重複排除プールを処理しません。
メディアサーバー重複排除プールをホストするメディアサーバーを廃止する前に、そのメディアサーバー上の MSDP を非アクティブ化する必要があります。
次の URL で利用可能な『NetBackup 重複排除ガイド』を参照してください。
<http://www.symantec.com/docs/DOC5332>
- 使用環境の NetBackup サーバーの `vm.conf` ファイルを更新しません。したがって、古いサーバーは NetBackup サーバーの `vm.conf` ファイルに残ることがあります。
- クライアントの設定ファイルを更新しません。したがって、古いサーバーはクライアントのサーバーリストに残ることがあります。新しいサーバーによって古いサーバーを置換すれば、新しいサーバーは新しいクライアントのサーバーリストに追加されません。
- NetBackup Vault プロファイルを処理しません。古いサーバーのストレージユニットを参照する NetBackup Vault プロファイルが存在したら、Vault プロファイルを手動で更新します。

- 孤立したリソースについて通知しません。
- 廃止が影響する他のサーバーのデーモンとサービスを再起動しません。
- 廃止された後古いサーバーのすべてのデーモンとサービスを停止するように要求します。
- 新しいサーバーのデバイスを手動で再設定することを必要とします (必要な場合)。
- どのジョブが古いサーバーで動作しているか把握していることを必要とします。廃止の処理を実行する前にそれらを強制終了するか完了するまで実行する必要があります。
- `-list_ref` オプションは明示的に削除する参照についてのみ報告します。コマンドはある項目を暗黙のうちに削除し、それらを報告しません。たとえば、ホストエイリアスとホストクレデンシャルは削除されますが、報告されません。
- 古いサーバーに存在するメディア ID の生成規則を移動することを必要とします。ロボットインベントリを実行するメディアサーバーにそれらを手動で移動する必要があります。
- 新しいジョブが開始されないように古いサーバーを管理一時停止状態にします。ただし、**NetBackup** はまだベーシックディスクのバックアップとリストアジョブを開始できます。それらは他のストレージの宛先に対するジョブと異なる方式でリソースを入手します。また、`nbdecommission` コマンドはイメージを期限切れにするために管理一時停止を解除することがあります (ウィザードへの応答に応じて)。ジョブはこの期間に開始することがあります。

メディアサーバーを廃止する前に

メディアサーバーを廃止する前に、**Symantec** は次をすることを推奨します。

- `nbdecommission` コマンドの処理をプレビューします。
p.389 の「[メディアサーバーへの参照のプレビュー](#)」を参照してください。
コマンドが古いサーバーへのすべての参照をキャプチャすることを確認するためにプレビュー操作の出力を分析します。キャプチャしなかった場合は、コマンドがカバーしない項目のリストを作成し、後で手動で修正します。
- 始める前に **NetBackup** カタログをバックアップします。何かうまくいかない場合、または廃止を中止しなければならない場合に廃止前の状態に環境を戻すためにそれを使うことができます。
- **NetBackup** 環境の負荷が最小である保守時間帯にコマンドを実行します。

廃止後の推奨事項

Symantec 社は、`nbdecommission` コマンドを実行した後、次の処理を実行することを推奨します。

- コマンドが提供するすべての指示に従います。
コマンドはコマンドが実行できない処理を実行するための指示を提供することがあります。たとえば、それは古いサーバーでアクティブであるバックアップジョブを取り消す指示を提供することがあります。
- 物理ストレージを (もし必要なら) 移動し、次にそれらのデバイスの再設定と再インベントリを行います。
- 使用環境のすべての **NetBackup** サーバーの `vm.conf` ファイルを検査します。古いサーバーへの参照を取り除き、必要な箇所に新しいサーバーへの参照を追加します。
- 古いサーバーをクライアントのサーバーリストから削除し、必要な箇所に新しいサーバーを追加します。
`nbdecommission` コマンドは古いサーバーを参照するクライアントのリストを出力します。
- 古いサーバーが正しく削除されたこと検証します。古いサーバーの参照が削除されたことを確認するために各種の論理コンポーネント (バックアップポリシー、ストレージユニットなど) を検査します。
- **NetBackup** カタログをできるだけ早くバックアップします。

廃止処理

`nbdecommission` コマンドはサーバー上の **EMM** データベース、**NetBackup** のイメージカタログと設定ファイルから古いサーバーの構成を削除します。

次の表に、メディアサーバーを参照するコンポーネントに対して実行する処理を示します。表はコマンドがコンポーネントを処理する順序で編成されています。

表 6-2 `nbdecommission` コマンドの処理

コンポーネント	処理
ストレージユニット - テープ	次のテープストレージユニットを削除します。 ■ [ストレージデバイス (Storage device)] 属性に古いサーバーがロボット制御ホストであるロボットが指定されているもの。 ■ [メディアサーバー (Media server)] 属性に古いサーバーが指定されているもの。 ■ [メディアサーバー (Media server)] 属性に [任意 (Any Available)] が指定されており、ストレージユニットにアクセスできる唯一のサーバーが古いサーバーであるもの。

コンポーネント	処理
テープドライブ	古いサーバーに接続されている各テープドライブのテープドライブパスを削除します。古いサーバーのパスが唯一のパスなら、テープドライブも削除します。 ドライブへのパスが複数のメディアサーバーに存在すれば、テープドライブは使用不能になることがあります。テープドライブを異なるメディアサーバーに接続し、次に NetBackup で再設定しなければならないことがあります。たとえば、古いサーバーが共有ドライブのスキャンホストなら、NetBackup は他のホストがスキャンできなければそのドライブを使うことができません。
ロボットライブラリ	古いサーバーに接続するロボットライブラリすべてを削除します。 古いサーバーが共有ライブラリのロボット制御ホストなら、ドライブとメディアはスタンドアロンとなり、使用不能になります。ライブラリの再設定と再インベントリを行う必要があります。
テープメディア	次のテープメディアを、期限切れにするか、または別のメディアサーバーに移動するかを指定します。 ■ 古いサーバーに割り当て済みのもの。 ■ 古いサーバーがグループの唯一のメンバーであるメディア共有グループが所有するもの。 ■ 特定の[メディア所有者 (Media owner)]がなく、最終書き込みホストが古いサーバーと同じであるもの。
ストレージユニット - BasicDisk	イメージがストレージユニットに存在しなければ、ストレージユニットを削除します。イメージが存在すれば、ウィザードは次のいずれかのオプションを選択できるようにします。 ■ イメージを期限切れにし、ストレージユニットを削除します。 ■ 新しいサーバーにイメージを移動します。ウィザードはまたストレージユニットの[メディアサーバー (Media server)]フィールドを更新します。 BasicDisk ストレージは共有する必要があり、同じディスクパスが新しいサーバーで利用可能である必要があります。
ストレージユニット - AdvancedDisk	ストレージユニットの宛先であるディスクプールに複数のメディアサーバーがアクセスできる場合に、次の処理を実行するように指定します。 ■ ストレージユニットの[メディアサーバー (Media Servers)]リストから古いサーバーを削除します。 ■ ストレージサーバーとしての古いサーバーを削除します。 古いサーバーがディスクプールにアクセスできる唯一のサーバーなら、ウィザードは次のいずれかを選択することを可能にします。 ■ ストレージとイメージを新しいサーバーに移動し、ストレージサーバーとしての古いサーバーを削除します。 ディスクボリュームは古いサーバーと同じパスで新しいサーバーで利用可能である必要があります。 ■ イメージを期限切れにして (もし存在すれば)、ディスクプールを参照するストレージユニットを削除し、ディスクプールを削除し、ストレージサーバーを削除します。(たとえば、ディスクプールがストレージユニットの[ディスクプール (Disk pool)]設定に表示される場合です。)

コンポーネント	処理
ストレージユニット - OpenStorage	ストレージユニットの宛先であるディスクプールに複数のメディアサーバーがアクセスできる場合に、次の処理を実行するように指定します。 ■ ストレージユニットの[メディアサーバー (Media Servers)]リストから古いサーバーを削除します。 ■ OpenStorage ストレージサーバーとしてのメディアサーバーを削除します。 古いサーバーがディスクプールにアクセスできる唯一のサーバーなら、ウィザードは次のいずれかを選択することを可能にします。 ■ クレデンシャルを新しいサーバーに転送し、必要であればストレージユニットの[メディアサーバー (Media server)]フィールドを更新します。 ■ イメージを期限切れにして (もし存在すれば)、ディスクプールを参照するストレージユニットを削除し、ディスクプールを削除します。(たとえば、ディスクプールがストレージユニットの[ディスクプール (Disk pool)]設定に表示される場合です。)
ストレージユニットグループ	nbdecommission コマンドがストレージユニットグループのストレージユニットすべてを削除する場合に、ストレージユニットグループも削除するように指定します。ストレージユニットグループを削除することはまたバックアップポリシーとストレージライフサイクルポリシーに影響することがあります。 この表の「バックアップポリシーおよびスケジュール」と「ストレージライフサイクルポリシー」を参照してください。
バックアップポリシーおよびスケジュール	ストレージの宛先がコマンドによる削除対象のストレージユニットとして (直接的または間接的に) 設定されているバックアップポリシーを無効にします。具体的には、次の条件を満たすバックアップポリシーを無効にします。 ■ 宛先が nbdecommission コマンドが削除したストレージユニットの場合。 ■ 宛先が 1 つのストレージユニットのみを含んでいるストレージユニットグループであり、そのストレージユニットが nbdecommission コマンドで削除された場合。 ■ 宛先がストレージライフサイクルポリシーであり、ストレージライフサイクルポリシーの[バックアップ (Backup)] 操作対象であるストレージユニットが nbdecommission コマンドで削除された場合。
ストレージライフサイクルポリシー	コマンドによって削除されたストレージユニットを複数の操作が使用するストレージライフサイクルポリシーごとに、次の処理を実行するように指定します。 ■ SLP 制御対象のイメージが処理中または未処理の場合は、SLP ジョブを取り消すコマンドを表示し、終了します。ジョブを取り消した後 (またはジョブが完了するまで待機した後)、廃止を続行するために nbdecommission コマンドを再実行します。 ■ SLP 制御対象のイメージすべてが処理されれば、ストレージライフサイクルポリシーを無効にします。 ■ 削除されたストレージユニットが[バックアップ (Backup)] または[スナップショット (Snapshot)] 操作によって使用されていた場合は、ストレージライフサイクルポリシーのすべてのバックアップポリシーを宛先として無効にします。
ファイバートランスポートメディアサーバー	FT メディアサーバーとしての古いサーバーを削除するのに必要なコマンドを表示し、終了します。 FT メディアサーバーとしての古いサーバーを削除した後、廃止を続行するために nbdecommission コマンドを再実行します。

コンポーネント	処理
bp.conf ファイル	UNIX 版 NetBackup サーバーで、次の bp.conf ファイルエントリから古いサーバーを削除します。 ■ SERVER ■ MEDIA_SERVER ■ CLIENT_NAME ■ BROWSER UNIX マスターサーバーでも、FORCE_RESTORE_MEDIA_SERVER と FAILOVER_RESTORE_MEDIA_SERVERS エントリから古いサーバーを削除します。
Windows レジストリ	Windows 版 NetBackup サーバーで、次のレジストリキーから古いサーバーを削除します。 ■ SERVER ■ MEDIA_SERVER ■ CLIENT_NAME ■ BROWSER Windows マスターサーバーでも、FORCE_RESTORE_MEDIA_SERVER と FAILOVER_RESTORE_MEDIA_SERVERS キーから古いサーバーを削除します。
クライアント	古いサーバーがサーバーリストに表示されるクライアントをリストします。古いサーバーへの参照を手動で取り除く必要があります。

メディアサーバーへの参照のプレビュー

廃止したいメディアサーバーへの関連付けと参照をプレビューするために次の手順を使います。Symantec は廃止する前にメディアサーバーへの参照をプレビューすること推奨します。

古いサーバーは起動され、応答可能である必要はありません。

p.383 の「[メディアサーバーの廃止について](#)」を参照してください。

p.390 の「[メディアサーバーの廃止](#)」を参照してください。

メディアサーバーへの参照をプレビューする方法

- 1 マスターサーバーまたはメディアサーバーで `nbdecommission` コマンドを実行します。コマンドの構文は次のとおりです。

Windows の場合:

```
install_path¥Veritas¥NetBackup¥bin¥admincmd¥nbdecommission  
-list_ref -oldserver OldServer > file.txt
```

UNIX の場合:

```
/usr/openv/netbackup/bin/admincmd/nbdecommission -list_ref  
-oldserver OldServer > file.txt
```

廃止されるホストの名前で **OldServer** を置換します。内容か目的を示す名前で **file** を置換します。

- 2 コマンドが古いサーバーへのすべての参照をキャプチャすることを確認するためにプレビュー操作の出力を分析します。キャプチャしなかった場合は、コマンドがカバーしない項目のリストを作成し、後で手動で修正します。

メディアサーバーの廃止

このトピックは **NetBackup** メディアサーバーの使用停止についての情報を提供するトピックグループの一部です。

p.383 の「[メディアサーバーの廃止について](#)」を参照してください。

`nbdecommission` ウィザードでの手順はウィザードのプロンプトに応答する方法によって決まります。使用環境およびプロンプトにどのように応答するかに応じて、ウィザードは処理を実行し、終了するように指示します。ウィザードを続行するには、指示された処理を実行した後でウィザードを再び実行する必要があります。ウィザードを数回終了し、再実行する場合があります。

実行中のジョブがメディアサーバーに存在すれば、コマンドがメディアサーバーを廃止し始める前にそれらを取り消す必要があります。または、それらが終わるまで待つことができます。

OldServer は起動され、応答可能である必要はありません。

シマンテック社はメディアサーバーを廃止する前にメディアサーバーの参照をプレビューすること推奨します。

p.389 の「[メディアサーバーへの参照のプレビュー](#)」を参照してください。

`nbdecommission` コマンドは標準の **NetBackup** 管理者コマンドログディレクトリにログを記録します。

次の 2 つの手順があります。

古いメディアサーバーを新しいメディアサーバーによって置換 [p.391 の「古いメディアサーバーを新しいメディアサーバーによって置換する方法」](#)を参照してください。

メディアサーバーの廃止 [p.392 の「メディアサーバーを廃止する方法」](#)を参照してください。

古いメディアサーバーを新しいメディアサーバーによって置換する方法

- 1 マスターサーバーまたはこの操作の対象ではないメディアサーバーで `nbdecommission` コマンドを実行します。コマンドの構文は次のとおりです。

Windows の場合:

```
install_path¥Veritas¥NetBackup¥bin¥admincmd¥nbdecommission  
-oldserver OldServer [-newserver NewServer] [-file decom_ops.txt]
```

UNIX の場合:

```
/usr/opensv/netbackup/bin/admincmd/nbdecommission -oldserver  
OldServer [-newserver NewServer] [-file decom_ops.txt]
```

廃止されるホストの名前で **OldServer** を置換します。

`-newserver` は省略可能です。新しいサーバーを指定すれば、新しいサーバーは置換操作のデフォルトのメディアサーバーになります。新しいサーバーを指定しなければ、ウィザードは有効なバックアップイメージを含んでいる各ストレージ形式に対して新しいサーバーの入力を求めます。この方式は異なるメディアサーバーにバックアップイメージを移動したい場合には有効です。たとえば、テープストレージから 1 つのメディアサーバーにバックアップイメージを移動し、ディスクストレージから別のメディアサーバーにバックアップイメージを移動できます。

`-file` は省略可能です。それは指定ファイルにコマンド操作を書き込みます。目的か内容を示す名前 **decom_ops.txt** を置換します。シマンテック社はコマンド操作の記録を保持するために `-file` オプションを使うことを推奨します。

- 2 プロンプトに従い、要求された処理を実行します。

たとえば、コマンドはマスターサーバーと複数のメディアサーバーに変更を加えることがあります。変更が反映されるようにそれらのサーバーで **NetBackup** サービスを再起動する必要があることがあります。

メディアサーバーを廃止する方法

- 1 マスターサーバーまたはこの操作の対象ではないメディアサーバーで次のコマンドを実行します。**OldServer** は起動され、応答可能である必要はありません。

Windows の場合:

```
install_path¥Veritas¥NetBackup¥bin¥admincmd¥nbdecommission  
-oldserver OldServer
```

UNIX の場合:

```
/usr/opensv/netbackup/bin/admincmd/nbdecommission -oldserver  
OldServer
```

廃止されるホストの名前で **OldServer** を置換します。

- 2 プロンプトに従い、要求された処理を実行します。

ストレージの構成

- [第7章 ディスクストレージの構成](#)
- [第8章 ロボットおよびテープドライブの構成](#)
- [第9章 テープメディアの構成](#)
- [第10章 ロボットのインベントリ](#)
- [第11章 ストレージユニットの構成](#)
- [第12章 バックアップのステージング](#)
- [第13章 ストレージユニットグループの構成](#)

ディスクストレージの構成

この章では以下の項目について説明しています。

- [BasicDisk ストレージの構成について](#)
- [ディスクプールストレージの構成について](#)
- [NetBackup ディスクプールのインベントリ](#)
- [ディスクプールの状態の変更](#)

BasicDisk ストレージの構成について

BasicDisk 形式のストレージユニットは、ローカルに接続されたディスクまたはネットワークに接続されたディスクのディレクトリで構成されます。ディスクストレージはファイルシステムとして NetBackup メディアサーバーに公開されます。NetBackup は、指定されたディレクトリにバックアップデータを格納します。

特別な構成は BasicDisk ストレージでは必要ありません。ストレージユニットを設定するときにストレージのディレクトリを指定します。

p.561 の「[ストレージユニットの作成](#)」を参照してください。

ディスクプールストレージの構成について

ディスクプールを使う NetBackup 機能のライセンスがあればディスクプールを構成できます。

詳しくは、NetBackup のヘルプまたは次のマニュアルを参照してください。

- 『NetBackup AdvancedDisk ストレージソリューションガイド』。
- 『NetBackup クラウド管理者ガイド』。
- 『Symantec NetBackup 重複排除ガイド UNIX、Windows および Linux』。

- 『ディスクの NetBackup OpenStorage のソリューションガイド』。
- 『NetBackup レプリケーションディレクタソリューションガイド』

ガイドは次の URL から入手できます。

<http://www.symantec.com/docs/DOC5332>

NetBackup ディスクプールのインベントリ

NetBackup ディスクプールのインベントリはプールのディスクボリュームの容量を読み込みます。次を実行した場合は、インベントリ操作によって NetBackup は新しい容量値で更新されます。

- ディスクプールのディスクボリュームサイズを増減する。
- ボリュームをディスクプールに追加するか、ディスクプールから削除する。

基礎となるストレージ容量をどのように増減するかは、ストレージの実装によって決まります。ディスクプールのインベントリの前にこの処理を実行する必要があります。

NetBackup ディスクプールをインベントリ実行するには

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)] > [デバイス (Devices)] > [ディスクプール (Disk Pools)]を選択します。
- 2 [処理 (Actions)]メニューから[ディスクプールのインベントリ (Inventory Disk Pools)]を選択します。
- 3 [ディスクプールのインベントリ (Inventory Disk Pool)]ダイアログボックスで、インベントリを実行するディスクプールを選択し、[インベントリの開始 (Start Inventory)]をクリックします。
- 4 インベントリで返された容量値を使って NetBackup カタログを更新するには、[構成の更新 (Update Configuration)]をクリックします。
- 5 別のディスクプールのインベントリを実行するには、ステップ3に進みます。
- 6 終了するには[閉じる (Close)]をクリックします。

ディスクプールの状態の変更

NetBackup ディスクプールの状態を変更できます。プールの状態は起動または停止になります。

停止状態への変更は、ディスクプールがビジー状態でないときに行う必要があります。バックアップジョブがディスクプールに割り当てられている場合、状態の変更は失敗します。バックアップジョブを取り消すか、ジョブが完了するまで待機します。

ディスクプールの状態を変更する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[デバイスモニター (Device Monitor)]を選択します。
- 2 [ディスクプール (Disk Pools)]タブを選択します。
- 3 ディスクプールを選択します。
- 4 [処理 (Actions)]>[起動 (Up)]または[処理 (Actions)]>[停止 (Down)]を選択します。

ロボットおよびテープドライブの構成

この章では以下の項目について説明しています。

- [NetBackup](#) のロボット形式
- [デバイスマッピングファイルについて](#)
- [デバイスマッピングファイルのダウンロード](#)
- [NetBackup](#) のロボットとテープドライブの構成について
- [ロボットとテープドライブのウィザードの使用による構成](#)
- [ウィザードによるデバイス構成の更新](#)
- [手動での \[NetBackup\]\(#\) へのロボットの追加](#)
- [ロボットの管理](#)
- [手動での \[NetBackup\]\(#\) へのテープドライブの追加](#)
- [ドライブ名規則の構成](#)
- [テープドライブパスの追加](#)
- [NetBackup](#) 環境への共有テープドライブの追加
- [Windows](#) ホストのテープドライブと [SCSI](#) アドレスの相関
- [UNIX](#) ホストでのテープデバイスとデバイスファイルの関連付け
- [テープドライブの管理](#)
- [デバイスの診断の実行](#)

- デバイス構成の検証
- パスの自動修正について
- パスの自動修正の有効化
- デバイスの交換
- デバイスのファームウェアの更新
- NetBackup Device Manager について
- UNIX での NetBackup で制御されているデバイスへの外部アクセスについて
- Device Manager の停止と再起動

NetBackup のロボット形式

ロボットは、テープドライブからテープボリュームを出し入れする周辺機器です。NetBackup は、ロボット制御ソフトウェアを使ってロボットファームウェアと通信します。

NetBackup では、次の 1 つ以上の特徴に従ってロボットが分類されます。

- ロボット制御ソフトウェアで使用される通信方法。SCSI および API が 2 つの主な方法です。
- ロボットの物理的な特徴。ライブラリは、通常、スロット容量またはドライブ数の点で、より大きいロボットを指します。スタッカは、通常、ドライブが 1 台でメディア容量の小さい (メディアスロットが 6 から 12) ロボットを指します。
- そのクラスのロボットで一般的に使用されるメディア形式。メディア形式には、HCART (1/2 インチカートリッジテープ) や 8MM などがあります。

表 8-1 に、NetBackup のロボット形式、各形式のドライブ数とスロット数の制限を示します。

使うロボットのモデルに該当するロボット形式を判断するには、お使いの NetBackup のバージョンに対応するハードウェア互換性リストを参照してください。

<http://www.netbackup.com/compatibility>

表 8-1 NetBackup のロボット形式

ロボット形式	説明	ドライブ数の制限	スロット数の制限	備考
ACS	自動カートリッジシステム	1680	制限なし	API 制御。ドライブ数の制限は ACS ライブラリソフトウェアホストで決まります。

ロボット形式	説明	ドライブ数の制限	スロット数の制限	備考
TL4	4MM テープライブラリ	2	15	SCSI 制御。
TL8	8MM テープライブラリ	制限なし	16000	SCSI 制御。
TLD	DLT テープライブラリ	制限なし	32000	SCSI 制御。
TLH	1/2 インチテープライブラリ	256	制限なし	API 制御。
TLM	マルチメディアテープライブラリ	250	制限なし	API 制御。

デバイスマッピングファイルについて

NetBackup はストレージデバイスと通信するために使うプロトコルと設定を判断するために複数のファイルを使います。NetBackup はデバイスの検出中と構成中にもそのファイルを使います。

デバイスマッピングファイルは次の Web サイトからダウンロード可能です。

<http://www.netbackup.com/compatibility>

ダウンロードパッケージには次のファイルが含まれます。

- external_robotics.txt
- external_types.txt
- Readme.txt

シマンテック社からリリース更新が提供される前に、新しいデバイスまたはアップグレードされたデバイスのサポートを追加できます。これを行うには、Web サイトから、最新のデバイスマッピングファイルパッケージをダウンロードし、そのファイルを使用するように NetBackup を構成します。手順については、デバイスマッピングファイルパッケージに付属の Readme.txt を参照してください。

メモ: このデバイスマッピングファイルの内容では、デバイスの認識および自動構成だけが可能で、デバイスのサポートが指示されるわけではありません。

p.400 の「[デバイスマッピングファイルのダウンロード](#)」を参照してください。

p.400 の「[NetBackup のロボットとテープドライブの構成について](#)」を参照してください。

デバイスマッピングファイルのダウンロード

現在のデバイスマッピングファイルをダウンロードし、その情報を用いる **NetBackup Enterprise Media Manager** データベースを更新するために次の手順を使います。

p.399 の「[デバイスマッピングファイルについて](#)」を参照してください。

最新のデバイスマッピングファイルをダウンロードする方法

- 1 **NetBackup** の互換性リストに関するサポート技術情報の記事を次の URL から表示します。

<http://www.netbackup.com/compatibility>

- 2 このページの「ソリューション」の項にある表で **NetBackup** デバイスマッピングファイルの行を確認し、目的のオペレーティングシステムのリンクを選択します。

インストール手順とデバイスマッピングのアーカイブファイルが含まれる、サポート技術情報の記事が表示されます。

- 3 オペレーティングシステムに応じて、.tar または .zip のアーカイブファイルをダウンロードします。
- 4 アーカイブに含まれる Readme.txt ファイルの指示に従ってデバイスマッピングを更新します。Readme.txt ファイルは **Windows** と **UNIX** のオペレーティングシステム両方の指示を含んでいます。

NetBackup のロボットとテープドライブの構成について

NetBackup のロボットとテープドライブは、設定する前にコンピュータに接続し、オペレーティングシステムで認識される必要があります。**NetBackup** でサポートされているサーバープラットフォームでは、デバイスを検出できるようにするためにオペレーティングシステムの構成の変更が必要になる場合があります。

NetBackup でサポートされているシステムのデバイスドライバを構成する方法については、『**Symantec NetBackup デバイス構成ガイド UNIX、Windows および Linux**』を参照してください。次の URL のガイドを参照してください。

<http://www.symantec.com/docs/DOC5332>

次のように **NetBackup** でロボットとテープドライブを構成します。

デバイスの構成ウィザード NetBackup で次の形式のデバイスを追加、構成、および更新する場合は、[デバイスの構成ウィザード (Device Configuration Wizard)]を使用することをお勧めします。

- ロボット (NDMP ホストに接続されているものを含む)
- テープドライブ (NDMP ホストに接続されているものを含む)
- 共有ドライブ (NetBackup Shared Storage Option 構成の場合のみ)

p.406 の「[ロボットとテープドライブのウィザードの使用による構成](#)」を参照してください。

ウィザードはメディアサーバーに接続されているデバイスを検出し、それらを構成する場合に役立ちます。

p.400 の「[NetBackup のロボットとテープドライブの構成について](#)」を参照してください。

手動 または、次のようにロボットとドライブを手動で追加します。

- NetBackup 管理コンソールのメニューオプションを使用します。
p.407 の「[手動での NetBackup へのロボットの追加](#)」を参照してください。
p.416 の「[手動での NetBackup へのテープドライブの追加](#)」を参照してください。
- NetBackup コマンドを使用します。
次の URL で利用可能な『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。
<http://www.symantec.com/docs/DOC5332>

手動方式はデバイスの検出を使いません。

ロボットとドライブを追加するには、まずロボットを追加し、次にロボット内のドライブを追加します。

ロボットとドライブを構成する前に、次のトピックを参照してプロセスを理解してください。

p.402 の「[デバイスのシリアル化について](#)」を参照してください。

p.403 の「[検出されないデバイスの追加について](#)」を参照してください。

p.403 の「[ロボット制御について](#)」を参照してください。

p.405 の「[ドライブ名規則について](#)」を参照してください。

p.427 の「[UNIX ホストでのテープデバイスとデバイスファイルの関連付け](#)」を参照してください。

p.425 の「[Windows ホストのテープドライブと SCSI アドレスの相関](#)」を参照してください。

デバイスの検出について

デバイスの検出は、ホストから検出可能な周辺機器を判断するための検索方法です。検出は物理的な接続 (SCSI、ファイバーチャネル等) とデバイスの状態 (起動状態で応答あり、または停止状態で応答なし) によって異なります。検出はホストのオペレーティングシステムのデバイス層の設定によっても異なります。

デバイスの検出の目的は、NetBackup で使用する周辺機器の、完全または部分的な自動構成を行うための情報を提供することです。デバイスの検出では、複数のホスト間で相互接続されているデバイスどうしや、同じホスト上の複数のホストバスアダプタどうしを関連付けるデータが提供されます。

デバイスを検出するために、NetBackup はオペレーティングシステムのデバイスファイル (UNIX) または API (Windows) によって SCSI パススルーコマンドを発行します。ストレージデバイスはコンピュータに接続され、オペレーティングシステムによって認識される必要があります。デバイスへのパススルーパスがある必要があります。

NetBackup がサポートするオペレーティングシステムは、デバイスの検出を許可するために設定変更が必要であることがあります。

NetBackup でサポートされているシステムのデバイスドライバを構成する方法については、『Symantec NetBackup デバイス構成ガイド UNIX、Windows および Linux』を参照してください。次の URL で利用可能な『NetBackup デバイス構成ガイド』を参照してください。

<http://www.symantec.com/docs/DOC5332>

NetBackup では、次の形式のデバイスを検出できます。

- SCSI ベースのロボットライブラリ (チェンジャ、オートローダ、スタッカなど)
- SCSI ベースのテープドライブ
- ネーティブパラレル SCSI、ファイバーチャネルプロトコル (FCP) および FC-AL (ループ) 接続
- SCSI over IP
- ACS、TLM、TLH ロボットのような API 形式のロボット
- NDMP バージョン 3 以上を実行する NDMP デバイス

p.442 の「[パスの自動修正の有効化](#)」を参照してください。

デバイスのシリアル化について

デバイスのシリアル化は、デバイスの識別および構成を可能にするファームウェアの機能です。一意のシリアル番号によってデバイスが識別されます。

NetBackup では、デバイスの関係を、同じデバイスを参照する複数のソースのシリアル番号を比較することで判断します。ロボットライブラリとドライブの両方でシリアル化が完全

にサポートされている場合、**NetBackup** ではロボットライブラリ内のドライブの位置 (アドレス) を判断できます。

ほとんどのロボットおよびドライブでは、デバイスのシリアル化がサポートされています。

デバイスがシリアル化をサポートしている場合、**NetBackup** によってデバイスの問い合わせが行われると、次の処理が行われます。

- 各ロボットおよびドライブによって一意のシリアル番号が戻されます。
- 各ロボットはロボットのドライブ数と各ドライブのシリアル番号も戻します。**NetBackup** はロボットの各ドライブの正しいドライブ番号を判断するためにこの情報を使います。

デバイスでシリアル化がサポートされていない場合は、シリアル番号を戻す新しいファームウェアバージョンについてベンダーに問い合わせてください。適切なファームウェアを使用している場合でも、デバイスによっては、そのデバイスのシリアル化を有効にするためにベンダーが他の処置を行うことが必要な場合があります。

デバイスでシリアル化がサポートされていないことがわかっている場合、そのデバイスで許可されている最大構成の制限に従っていることを確認してください。また、デバイスファイルか **SCSI** アドレスに合わせてドライブを調整して、それらを正しく設定してください。

p.425 の「[Windows ホストのテープドライブと SCSI アドレスの相関](#)」を参照してください。

p.427 の「[UNIX ホストでのテープデバイスとデバイスファイルの関連付け](#)」を参照してください。

シリアル化をサポートしないデバイスが構成内に多いほど、[デバイスの構成ウィザード (Device Configuration Wizard)]の使用による設定の問題が多く発生します。

検出されないデバイスの追加について

NetBackup は自動的に検出できない一部のデバイスをサポートします。**NetBackup** は検出プロセスの間にユーザーの介入が必要である一部のデバイスもサポートします。これらのデバイスを追加して構成するには、**NetBackup** 管理コンソールの[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]を選択するか、または `tpconfig` コマンドを使います。

NetBackup が検出できないか、またはシリアル番号がないデバイスの場合、デバイスパスの自動修正は制限されます。

ロボット制御について

NetBackup にロボットを手動で追加するとき、ロボットがどのように制御されるか設定する必要があります。[新しいロボット (New Robot)]ダイアログボックスは、制御オプションを構成する[ロボット制御 (Robot control)]という名前のセクションを含んでいます。

p.410 の「[\[ロボット制御 \(Robot control\)\]\(ロボット構成オプション\)](#)」を参照してください。

次の表は 3 つのロボット制御形式 (ローカル、NDMP、リモート) を構成するために必要な情報を示しています。必要な情報はロボット形式とメディアサーバー形式によって異なります。

表 8-2 ロボット制御情報

ロボット形式	メディアサーバー形式	ロボット制御	構成に必要な情報
ACS	Windows、AIX、Solaris SPARC、HP-UX (HP IA64 を除く) および Linux (Linux64 を除く)	NDMP	NDMP ホスト名およびロボットデバイス
ACS	すべて	リモート	ACSLS ホスト
TL4	UNIX	ローカル	ロボットデバイスファイル
TL4	Windows	ローカル	ロボットデバイスまたは SCSI 座標
TL8	UNIX	ローカル	ロボットデバイスファイル
TL8	Windows	ローカル	ロボットデバイスまたは SCSI 座標
TL8	Windows、AIX、Solaris SPARC、HP-UX (HP IA64 を除く) および Linux (Linux64 を除く)	NDMP	NDMP ホスト名およびロボットデバイス
TL8	すべて	リモート	ロボット制御ホスト
TLD	UNIX	ローカル	ロボットデバイスファイル
TLD	Windows	ローカル	ロボットデバイスまたは SCSI 座標
TLD	Windows、AIX、Solaris SPARC、HP-UX (HP IA64 を除く) および Linux (Linux64 を除く)	NDMP	NDMP ホスト名およびロボットデバイス
TLD	すべて	リモート	ロボット制御ホスト
TLH	すべて (Solaris Opteron、HP IA64、AIX、Linux および Linux64 を除く)	ローカル	ライブラリ名
TLH	AIX	ローカル	LMCP デバイスファイル
TLH	Windows、AIX、Solaris SPARC、HP-UX (HP IA64 を除く) および Linux (Linux64 を除く)	NDMP	NDMP ホスト名およびロボットデバイス
TLH	すべて (Solaris Opteron、Linux64 を除く)	リモート	ロボット制御ホスト
TLM	すべて (Linux64 および HP IA64 を除く)	リモート	DAS/SDLC サーバー


ライブラリ共有の例

図 8-1 に、ライブラリ共有の例として、同じ TLD ロボット内の 2 台のドライブが 2 つのサーバーで使用されている場合を示します。

ロボットは、eel という名前のホストで制御されます。ロボット内の 1 つのドライブはホスト eel に接続され、もう一方のドライブはホスト shark に接続されています。

ホスト eel は、ロボット制御ホストです。ホスト eel でこのロボットを構成するには、[ロボットは、このデバイスホストによってローカルで制御される (Robot is controlled locally by this device host)]を選択します。ホスト shark でこのロボットを構成するには、[ロボット制御はリモートホストによって処理される (Robot control is handled by a remote host)]を選択します。次に、[ロボット制御ホスト (Robot control host)]で eel と入力します。

図 8-1 ロボット制御ホストの例



TLD ロボット (HP EML E-Series)

ドライブ名規則について

ドライブ名規則は NetBackup がドライブの名前を付けるために使う規則を定義します。

デフォルトのグローバルドライブ名規則では、次の形式で名前が作成されます。

ベンダー ID. プロダクト ID. インデックス

Quantum DLT8000 ドライブを追加するときデフォルトのグローバルの規則を使えば、ドライブは次のように名前が付けられます。追加する 1 つ目は QUANTUM.DLT8000.000、2 つ目は QUANTUM.DLT8000.001 などのように名前が付けられます。

デフォルトのグローバルドライブ名規則は更新することができます。

また、特定のデバイスホストで使用するドライブ名規則を作成できます (デバイスホストごとに専用の規則を構成できます)。ホスト固有の規則は、指定したホストに接続されているデバイスのグローバル規則より優先されます。

グローバル規則は 1 つだけ存在することができ、接続されているすべてのデバイスホストで使用されます。ホスト固有の規則またはローカル規則が指定されていない場合、ドライブ名にはグローバル規則が使用されます。

ドライブ名は、48 文字に制限されています。

ドライブ名規則の一部として、次のいずれかのドライブの属性を使用します。

- ホスト名 (host name)
- ロボット番号 (Robot number)
- ロボット形式 (Robot type)
- ドライブ位置 (Drive position)
 ドライブの位置情報は、ロボット形式によって異なります。ドライブの位置情報には、ACS の座標、TLM または TLH のベンダードライブ名またはロボットドライブ番号を使用できます。
- ドライブ形式 (Drive type)
- シリアル番号 (Serial number)
- ベンダー ID (Vendor ID)
- 製品 ID (Product ID)
- インデックス (Index)

また、[カスタムテキスト (Custom Text)] フィールドに、ドライブ名で利用可能な任意の文字を入力することもできます。

p.421 の「[ドライブ名規則の構成](#)」を参照してください。

ロボットとテープドライブのウィザードの使用による構成

NetBackup の[デバイスの構成ウィザード (Device Configuration Wizard)]を使用してロボットとドライブを構成することを推奨します。ただし、ロボットとドライブを手動で追加できます。

ロボットとドライブをウィザードの使用によって構成する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]をクリックします。
- 2 右ペインで、[ストレージデバイスの構成 (Configure Storage Devices)]をクリックし、ウィザードの指示に従います。

構成できるプロパティは、ロボット形式、ホスト形式、およびロボット制御によって決まります。

ウィザードによるデバイス構成の更新

ハードウェアを変更するとき、NetBackup のデバイス構成を更新するためにデバイス構成ウィザードを使うことを推奨します。

すべてのストレージデバイスの変更に対して構成を更新します。たとえば、ロボットまたはドライブを追加または削除するか、またはホストの新しい SCSI アダプタを追加したら、構成を更新します。

バックアップまたはリストアの実行中は、デバイス構成を更新しないでください。

ウィザードによってデバイス構成を更新する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[デバイス (Devices)] を選択します。
- 2 詳細ペインのウィザードのリストから [ストレージデバイスの構成 (Configure Storage Devices)] をクリックして、ウィザードの指示に従います。

手動での NetBackup へのロボットの追加

ロボットを手動で追加するとき、ロボットがどのように制御されるか指定する必要があります。

p.398 の「[NetBackup のロボット形式](#)」を参照してください。

p.403 の「[ロボット制御について](#)」を参照してください。


ロボットを追加した後、ロボットのドライブを追加する必要があります。

p.416 の「[手動での NetBackup へのテープドライブの追加](#)」を参照してください。

メモ: テープストレージデバイスを追加および更新する場合は、Symantec は [デバイスの構成ウィザード (Device Configuration Wizard)] を使用することをお勧めします。

ロボットを[処理 (Actions)]メニューを使って追加する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[デバイス (Devices)]を展開します。
- 2 [処理 (Actions)]メニューで[新規 ()]>[新しいロボット (New Robot)]を選択します。



The image shows the 'Add Robot' dialog box in NetBackup. It contains the following fields and options:

- Device host:** A dropdown menu with 'care' selected.
- Robot type:** A dropdown menu with 'TLD - Tape Library DLT' selected.
- Robot number:** A text box with '0' entered.
- Robot name:** A text box with 'TLD(0)' entered.
- Robot control:** A section with three radio button options:
 - ☒ Robot is controlled locally by this device host.
 - ☐ Robot control is handled by a remote host.
 - ☐ Robot control is attached to an NDMP host.
- Robot device (click Browse to select):** A text box containing 'SEAGATE LTO LDR CLL1600(Port 1, Bus 0, Target 1)' and a 'Browse...' button.
- Robot control host:** An empty text box.
- Buttons:** 'OK', 'Cancel', and 'Help' at the bottom.

- 3 [ロボットの追加 (Add Robot)]ダイアログボックスで、ロボットのプロパティを指定します。

構成できるプロパティは、ロボット形式、ホスト形式、およびロボット制御によって決まります。

p.409 の「[ロボット構成オプション](#)」を参照してください。

- 4 プロパティを指定したら、[OK]をクリックします。
[OK]をクリックすると、[Media Manager device デーモンの停止/再起動 (Stop/Restart Media Manager Device Daemon)]ダイアログボックスが表示されます。
- 5 他の変更を行う場合は、[キャンセル (Cancel)]を[Media Manager device デーモンの停止/再起動 (Stop/Restart Media Manager Device Daemon)]ダイアログボックスでクリックします。最終的な変更を行った後、Device Manager または Device デーモンを再起動できます。
デバイスの変更が完了したら、[OK]を[Media Manager device デーモンの停止/再起動 (Stop/Restart Media Manager Device Daemon)]ダイアログボックスでクリックすることによって、Device デーモンを再起動します。
device デーモンを再起動すると、実行中のすべてのバックアップ、アーカイブまたはリストアも停止する場合があります。

ロボット構成オプション

この項では、構成可能なロボットのプロパティについて説明します。構成可能なプロパティは、このダイアログボックスで選択するロボット形式、ホスト形式およびロボット制御によって異なります。

[デバイスホスト (Device host)](ロボット構成オプション)

デバイスが接続されるホストを指定します。

[ロボット形式 (Robot type)](ロボット構成オプション)

ロボットの形式を指定します。特定のベンダーおよびモデルに対して使用されるロボット形式を確認するには、次の Symantec Web サイトの互換性一覧を参照してください。

<http://www.netbackup.com/compatibility>

[ロボット番号 (Robot number)](ロボット構成オプション)

ロボットライブラリに対して一意の論理的な ID 番号を指定します。この番号 (TLD(21) など) によって、リスト内でロボットライブラリが識別されます。また、ロボットのメディアを追加する場合も、この番号を使用します。

- ロボット形式またはロボットを制御するホストにかかわらず、ロボット番号は、構成に含まれるすべてのホスト上のすべてのロボットに対して一意である必要があります。たとえば、2 つのロボットが存在する場合、これらのロボットが異なるホストによって制御されていても、異なるロボット番号を使用します。
- リモートデバイスホストによって制御されるロボットを追加する場合は、すべてのデバイスホスト上でそのロボットに対して同じロボット番号を使用します。

- ロボットを制御するホストと、ドライブが存在するホストが異なる場合、そのライブラリに対するすべての参照先に同じロボット番号を指定します。ロボット制御を行うホスト上でも、ドライブが存在するホスト上でも、同じロボット番号を使用します。DLT テープライブラリロボットなどでは、ロボットを制御するホストとドライブのホストを別々に構成することができます。
例は『NetBackup デバイス構成ガイド』にあります。次の URL から入手できます。
<http://www.symantec.com/docs/DOC5332>

[ロボット制御 (Robot control)](ロボット構成オプション)

ダイアログボックスの[ロボット制御 (Robot control)]セクションは、ロボット制御の形式を指定します。構成するオプションはロボット形式とメディアサーバーの形式によって決まります。

表 8-3 ロボット構成プロパティ

プロパティ	説明
ロボット制御は NDMP ホストに接続される (Robot control is attached to an NDMP host)	NDMP ホストでロボットを制御するように指定します。 他のオプションを (ロボット形式とデバイスホスト形式に応じて) 構成する必要があります。
ロボットは、このデバイスホストによってローカルで制御される (Robot is controlled locally by this device host)	ロボットが接続されているホストでロボットを制御するように指定します。 他のオプションを (ロボット形式とデバイスホスト形式に応じて) 構成する必要があります。
ロボット制御はリモートホストによって処理される (Robot control is handled by a remote host)	デバイスホスト以外のホストでロボットを制御するように指定します。 他のオプションを (選択したロボット形式とデバイスホストのプラットフォームに基づいて) 構成します。

プロパティ	説明
ACSLS ホスト (ACSLS host)	Sun StorageTek ACSLS ホストの名前を指定します (ACS ライブラリソフトウェアは ACSLS ホストに存在します)。UNIX サーバプラットフォームの種類によっては、このホストは、メディアサーバである場合もあります。 ACS ライブラリソフトウェアコンポーネントは次のいずれかです。 ■ 自動カートリッジシステムライブラリソフトウェア (ACSLS) 例は『NetBackup デバイス構成ガイド』にあります。次の URL から入手できます。 http://www.symantec.com/docs/DOC5332 ■ STK Library Station ■ StorageNet 6000 Storage Domain Manager (SN6000) この STK ハードウェアは、他の ACS ライブラリソフトウェアコンポーネント (ACSLS など) のプロキシとして動作します。 メモ: ACS ロボット制御のドライブが存在するデバイスホストが Windows サーバである場合、STK LibAttach ソフトウェアもインストールしておく必要があります。STK から適切な LibAttach ソフトウェアを入手してください。 互換性情報については、ハードウェアの互換性リストを参照してください。 http://www.netbackup.com/compatibility ACS ロボットの概要は『NetBackup デバイス構成ガイド』にあります。次の URL から入手できます。 http://www.symantec.com/docs/DOC5332
ライブラリ名 (Library name)	次の項目は、TLH ロボットのみに適用されます。 UNIX デバイスホスト (AIX を除く) の場合、UNIX ホストに構成されているライブラリ名を指定します。 Windows デバイスホストの場合は、次を実行します。 ■ C:\¥winnt¥ibmatl.conf ファイルを参照してライブラリ名を判断します。 たとえば、このファイルに次のエントリがある場合、ライブラリ名は 3494AH です。 3494AH 176.123.154.141 ibmpc1 ■ ライブラリ名を入力します。 TLH ロボットの概要については『NetBackup デバイス構成ガイド』を参照してください。次の URL で利用可能な『NetBackup デバイス構成ガイド』を参照してください。 http://www.symantec.com/docs/DOC5332
LMCP デバイスファイル (LMCP device file)	TLH ロボット形式のライブラリ管理制御ポイントデバイスファイルの名前を指定します。AIX デバイスホストに構成されているものと同じ名前を使用します。
NDMP ホスト名 (NDMP host name)	ロボットが接続されている NDMP ホストの名前を指定します。
ロボット制御ホスト (Robot control host)	ロボットを制御するホストを指定します。 TL8、TLD、または TLH ロボットのロボット情報が定義されるホストの名前。

プロパティ	説明
ロボットデバイス (Robot device)	次は Windows デバイスホストにのみ適用されます。ロボットデバイスの名前を指定します。 [参照 (Browse)]をクリックし、次に[デバイス (Devices)]ダイアログボックスに表示されるリストからロボットを選択します。 検出処理でロボットが見つからない場合は、[デバイス (Devices)]ダイアログボックスの[詳細 (More)]をクリックします。続いて表示されるダイアログボックスで、[ポート (Port)]、[バス (Bus)]、[ターゲット (Target)]および[LUN]に番号を入力するか、デバイス名を入力します。なんらかの理由で[参照 (Browse)]ボタンによる操作が失敗した場合、情報を入力するためのダイアログボックスが表示されます。 Windows 管理ツールを使ってポート、バス、ターゲット、LUN 番号を見つけます。 [参照 (Browse)]ボタンによる操作では接続されたロボットを検出できない場合、エラーを表すダイアログボックスが表示されます。
ロボットデバイスファイル (Robotic device file)	UNIX デバイスホストのみ。SCSI 接続で使用するデバイスファイルを指定します。デバイスファイルは、デバイスホスト上の /dev ディレクトリツリーに存在します。 ロボットデバイスファイルを指定するには、[参照 (Browse)]をクリックし、[デバイス (Devices)]ダイアログボックスに表示されるリストからロボットデバイスファイルを選択します。 [参照 (Browse)]ボタンによる操作では、接続されたすべてのロボットを表示できない場合、[詳細 (More)]をクリックします。[ロボットデバイスファイル (Robotic device file)]フィールドに、デバイスファイルのバスを入力します。 [参照 (Browse)]ボタンによる操作では、接続されたすべてのロボットを表示できない場合、[その他のデバイス (Other Device)]をクリックします。続いて表示されるダイアログボックスで、デバイスファイルのバスを入力します。 [参照 (Browse)]ボタンによる操作では接続されたロボットを検出できない場合、エラーを表すダイアログボックスが表示されます。 デバイスファイルを追加する方法について詳しくは『NetBackup デバイス構成ガイド』を参照してください。次の URL で利用可能な『NetBackup デバイス構成ガイド』を参照してください。 http://www.symantec.com/docs/DOC5332
ロボットデバイスパス (Robot device path)	NDMP ホストのみ。NDMP ホストに接続するロボットデバイスの名前を指定します。
ポート (Port)、バス (Bus)、ターゲット (Target)、LUN	Windows ホストのみ。ロボットデバイスのポート、バス、ターゲット、LUN の SCSI 座標。デバイスの SCSI 座標を指定するには、ポート、バス、ターゲットおよび LUN を入力します。

ロボットの管理

ロボットを管理する各種のタスクを実行できます。

ロボットプロパティの変更

ロボットの設定情報を変更するために次の手順を使います。

ロボットのプロパティを変更する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[デバイス (Devices)]>[ロボット (Robots)]を展開します。
- 2 [ロボット (Robots)] ペインで、変更するロボットライブラリを選択します。
- 3 [編集 (Edit)]>[変更 (Change)] をクリックします。
- 4 [ロボットの変更 (Change Robot)] ダイアログボックスで、必要に応じてプロパティを変更します。

変更できるプロパティはロボット形式、ホスト形式とロボット制御によって決まります。

p.409 の「[ロボット構成オプション](#)」を参照してください。

- 5 デバイスの変更が完了したら、[Device Manager の再起動 (Restart Device Manager)] ダイアログボックスまたは [メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)] ダイアログボックスで [はい (Yes)] を選択することによって Device Manager または Device デーモンを再起動します。

他のデバイスの変更を行う場合は、[いいえ (No)] をクリックします。最終的な変更を行った後、Device Manager または Device デーモンを再起動できます。

Device Manager または Device デーモンを再起動すると、実行中のすべてのバックアップ、アーカイブまたはリストアも停止する場合があります。

手動モードで動作するためのロボットの構成

ロボットまたはドライブが停止している場合は、ストレージユニットのマウント要求が[デバイスモニター (Device Monitor)]で表示されるように NetBackup を構成できます。保留中の要求は[デバイスモニター (Device Monitor)]に表示されるため、このマウント要求は手動でドライブに割り当てることができます。

p.1098 の「[ストレージユニットに対する保留中の要求について](#)」を参照してください。

ストレージユニットのマウント要求がデバイスモニターで表示されるようにロボットを構成する方法

- ◆ ロボットの接続先ホストで、次のコマンドを使って、PIRD モード (ロボットが停止した場合に保留 (Pend If Robot Down)) で動作するようにロボットを設定します。

Windows の場合:

```
install_path¥Volmgr¥bin¥tpconfig -update -robot robot_number -pird  
yes
```

UNIX の場合:

```
/usr/opensv/volmgr/bin/tpconfig -update -robot robot_number -pird  
yes
```

ロボットの削除

メディアサーバーが動作中のときにロボットを削除するには次の手順を使います。

削除したロボット上に構成されていたすべてのドライブは、スタンドアロンドライブに変更されます。

また、削除されたロボット内のすべてのメディアは、スタンドアロンに移動されます。メディアがもはや使用可能または有効でなければ、NetBackup の構成からそれを削除します。

p.503 の「[ボリュームの削除](#)」を参照してください。

メディアサーバーが停止して、またはホストが壊れてリカバリできない場合、異なる手順でロボットを削除できます。

p.380 の「[メディアサーバーからのすべてのデバイスの削除](#)」を参照してください。

ロボットを削除する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[デバイス (Devices)]を展開します。
- 2 ツリーペインで、[ロボット (Robots)]を選択します。
- 3 [ロボット (Robots)]ペインでは、削除したいロボットを選択します。
- 4 [編集 (Edit)]メニューで、[削除 (Delete)]を選択します。
- 5 プロンプトで、[はい (Yes)]をクリックします。

新しいメディアサーバーへのロボットとメディアの移動

1 つのサーバー (*old_server*) から異なるメディアサーバー (*new_server*) にロボットとメディアを移動するために次の処理を使います。

表 8-4 新しいサーバーへのロボットとメディアの移動の概要

作業	手順
<i>old_server</i> のどのテープに期限が切れていない NetBackup イメージが含まれているかを判断します。	次の <code>bpmedialist</code> コマンドを実行します。 <pre>bpmedialist -mlist -l -h old_server</pre> <code>-l</code> オプションを指定すると、各テープに対して 1 行の出力が表示されます。
<i>old_server</i> に接続されているロボットのテープを非ロボットの状態 (スタンドアロン) に移動します。	p.516 の「 [処理 (Action)]メニューを使用したボリュームの移動 」を参照してください。
<i>old_server</i> から <i>new_server</i> にメディアを論理的に移動します。	<i>old_server</i> と <i>new_server</i> が両方とも NetBackup 6.0 またはそれ以降であれば、次のコマンドを実行します。 <pre>bpmedia -movedb -allvolumes -oldserver old_server -newserver new_server</pre> どちらかのサーバーがバージョン 6.0 よりも前の NetBackup を実行していたら、アクティブなイメージがある各ボリュームに対して次のコマンドを実行します。 <pre>bpmedia -movedb -ev media_ID -oldserver old_server -newserver new_server</pre> アクティブなイメージがあるメディアについては、この処理の最初のステップの <code>bpmedialist</code> コマンド出力を参照してください。
リストア要求が <i>new_server</i> に送信されるように NetBackup を構成します。	p.153 の「 リストアでの特定のサーバーの使用 」を参照してください。
<i>old_server</i> と <i>new_server</i> を両方シャットダウンします。	詳しくは、ベンダーのマニュアルを参照してください。
<i>old_server</i> からロボットを接続解除します。	詳しくは、ベンダーのマニュアルを参照してください。
<i>new_server</i> にロボットを接続します。新しいメディアサーバーのオペレーティングシステムによって、ロボットが認識されていることを確認します。	詳しくは、ベンダーのマニュアルを参照してください。
適切な NetBackup ストレージユニットを作成します。	p.561 の「 ストレージユニットの作成 」を参照してください。
<i>new_server</i> に接続されているロボットをインベントリ処理します。このインベントリによって、ロボット内のすべてのテープの場所が更新されます。	p.539 の「 ロボットの内容に合わせた NetBackup ボリュームの構成の更新 」を参照してください。

手動での NetBackup へのテープドライブの追加

テープドライブを手動で追加するには、次の手順を実行します。

メモ: テープストレージデバイスを追加および更新する場合は、Symantec は [デバイスの構成ウィザード (Device Configuration Wizard)] を使用することをお勧めします。

ドライブを [処理 (Actions)] メニューを使って追加する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)] > [デバイス (Devices)] を展開します。
- 2 [処理 (Actions)] メニューで [新規 ()] > [新しいテープドライブ (New Tape Drive)] を選択します。

- 3 ドライブ名については、次のいずれかの操作を実行します。
 - [ドライブ名 (Drive name)] フィールドにドライブの名前を入力します。
p.417 の「ドライブ名 (Drive name) (テープドライブの構成オプション)」を参照してください。

- [ドライブ名規則を使用する (Use drive name rules)]を選択します。このオプションは規則を使ってドライブに自動的に名前を付けます。
p.405 の「[ドライブ名規則について](#)」を参照してください。
p.421 の「[ドライブ名規則の構成](#)」を参照してください。
- 4 ホストとパス情報を構成するには、ダイアログボックスの[ホストおよびパスの情報 (Host and path information)]領域で[追加 (Add)]をクリックします。
p.418 の「[\[ホストおよびパスの情報 \(Host and path information\)\]\(テープドライブの構成オプション\)](#)」を参照してください。
- 5 ダイアログボックスの[ドライブ情報 (Drive information)]領域では、ドライブのプロパティを構成します。
プロパティは、ドライブ形式およびホストのサーバー形式によって異なります。
p.418 の「[ドライブ情報 \(テープドライブ構成オプション\)](#)」を参照してください。
- 6 プロパティすべてを構成した後、[OK]をクリックします。
- 7 デバイスの変更が完了したら、[Device Manager の再起動 (Restart Device Manager)]ダイアログボックスまたは[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]ダイアログボックスで[はい (Yes)]を選択することによって Device Manager または Device デーモンを再起動します。
他のデバイスの変更を行う場合は、[いいえ (No)]をクリックします。最終的な変更を行った後、Device Manager または Device デーモンを再起動できます。
Device Manager または Device デーモンを再起動すると、実行中のすべてのバックアップ、アーカイブまたはリストアも停止する場合があります。

テープドライブの構成オプション

テープドライブの追加やドライブのプロパティの変更を行う場合は、プロパティを指定できます。指定可能なプロパティは、ドライブ形式、サーバープラットフォームまたは NetBackup サーバー形式によって異なります。

ドライブ名 (Drive name) (テープドライブの構成オプション)

ドライブ名を指定します。各ドライブ名は一意である必要があります。説明的な名前を使うことを推奨します。ドライブ名は、48 文字に制限されています。

または、ドライブ名のシードを使用して一意のドライブ名を作成します。

ドライブ名規則を使用する (Use drive name rules) (テープドライブの構成オプション)

ドライブのみを追加します。ドライブ名規則を使用して、ドライブに自動的に名前を割り当てる場合に選択します。

ドライブ名規則を構成するには、[構成 (Configure)]をクリックします。

p.405 の「[ドライブ名規則について](#)」を参照してください。

p.421 の「[ドライブ名規則の構成](#)」を参照してください。

[ホストおよびパスの情報 (Host and path information)](テープドライブの構成オプション)

[ホストおよびパスの情報 (Host and path information)]グループボックスを使用して、ドライブへのパスを追加または変更します。同じ物理デバイスに対して複数のパスを指定できます。1 つのドライブに複数のパスを指定すると、そのドライブは共有ドライブになります。

ドライブパスを追加するには、[追加 (Add)]をクリックします。

ドライブパスを変更するには、[変更 (Change)]をクリックします。

ドライブパスを削除するには、[削除 (Remove)]をクリックします。

p.423 の「[ドライブパスの SCSI RESERVE について](#)」を参照してください。

p.423 の「[ドライブパスのオプション](#)」を参照してください。

ドライブ情報 (テープドライブ構成オプション)

[ドライブ情報 (Drive information)]グループボックスにはドライブのプロパティが含まれています。指定可能なプロパティは、ドライブ形式、サーバープラットフォーム、および NetBackup サーバー形式によって異なります。

次の表に、テープドライブの構成オプションを示します。

表 8-5 テープドライブの構成オプション

オプション	説明
ドライブ形式 (drive type)	ドライブの形式を指定します。次に有効なドライブ形式を示します。 ■ 4MM (4MM カートリッジ) ■ 8MM (8MM カートリッジ) ■ 8MM2 (8MM カートリッジ 2) ■ 8MM3 (8MM カートリッジ 3) ■ DLT (DLT カートリッジ) ■ DLT2 (DLT カートリッジ 2) ■ DLT3 (DLT カートリッジ 3) ■ DTF (DTF カートリッジ) ■ HCART (1/2 インチカートリッジ) ■ HCART2 (1/2 インチカートリッジ 2) ■ HCART3 (1/2 インチカートリッジ 3) ■ QSCSI (1/4 インチカートリッジ)
ドライブは、ロボットライブラリに存在する (Drive is in a robotic library)	ドライブがロボット内に存在することを指定します。ドライブがスタンドアロンドライブの場合 (ロボット内に存在しない場合) には、このオプションを選択しないでください。 このオプションを選択する場合は、[ロボットライブラリ (Robotic library)] および [ロボットドライブ番号 (Robot drive number)] フィールドを構成します。
クリーニングの間隔 (Cleaning Frequency)	ドライブに対して、間隔に基づくクリーニングを指定します。NetBackup は一部のロボット形式のドライブクリーニングをサポートしません。 間隔を基準としたクリーニングスケジュールをドライブに設定する場合、ドライブクリーニング間のマウント時間を設定します。ドライブを追加したり、マウント時間を 0 (ゼロ) にリセットすると、そのドライブへのボリュームのマウント時間が NetBackup によって記録されます。デフォルトの間隔は 0 (ゼロ) です。 次の条件を満たしている場合、累積マウント時間がクリーニングの間隔に指定した時間を超えると、ドライブクリーニングが起きます。 ■ ドライブが、ドライブクリーニングをサポートしているロボットライブラリ内に存在する ■ そのロボットライブラリにクリーニングカートリッジが定義されている ■ クリーニングカートリッジが、クリーニングを必要とするドライブに対応したものである ■ クリーニングカートリッジの残りのクリーニング数が 0 (ゼロ) ではない ドライブがクリーニングされると、NetBackup によってマウント時間がリセットされます。 ドライブのクリーニングは、デバイスモニターからも実行できます。 クリーニングの間隔を指定しない場合でも、TapeAlert 機能を使用して自動ドライブクリーニングを実行できます。TapeAlert ドライブクリーニングについての情報は入手可能です。 『NetBackup 管理者ガイド Vol. 2』を参照してください。 http://www.symantec.com/docs/DOC5332

オプション	説明
ドライブの状態 (Drive Status)	UNIX のみ。 ドライブの可用性を指定します。 ドライブを追加すると、そのドライブはデフォルトで起動状態になります。これは、ドライブが利用可能であることを意味します。ドライブが起動状態である場合、デフォルトのモードは AVR (自動ボリューム認識) です。 ドライブの状態を変更するには、[起動 (UP)]または[停止 (DOWN)]をクリックします。 デバイス 모니터の[処理 (Actions)]メニューのコマンドを実行して、ドライブの状態を変更することもできます。
シリアル番号 (Serial Number)	ドライブのシリアル番号が表示される読み取り専用フィールド。
ロボットライブラリ (Robotic library)	ドライブを制御するロボットを指定します。ドライブを制御できる構成されたロボットを選択できます。
ロボットドライブ番号 (Robot drive number)	ドライブのロボット内での物理的な場所を指定します。ロボットに複数のドライブを追加する場合、物理ドライブを任意の順序で追加できます。たとえば、ドライブ 1 の前にドライブ 2 を追加できます。 メディアを適切にマウントして使用するためには、正しいロボットドライブ番号が必要です。ロボット内で、論理デバイス名 (Windows の場合) またはデバイスファイル (UNIX の場合) がいずれの物理ドライブを識別しているかを特定する必要があります。ドライブのシリアル番号とロボットからのドライブのシリアル番号情報を次のように関連付ける必要があります。 ■ Windows の場合、ロボットのどの物理ドライブが論理デバイスの名前によって識別されるかを決定する必要があります。 p.425 の「Windows ホストのテープドライブと SCSI アドレスの相関」を参照してください。 ■ UNIX の場合、ロボットのどの物理ドライブがデバイスファイル名によって識別されるかを決定する必要があります。 p.427 の「UNIX ホストでのテープデバイスとデバイスファイルの関連付け」を参照してください。 構成中に不適切なドライブ番号を割り当てた場合、割り当て時には NetBackup で検出されませんが、NetBackup によってこのドライブに対するメディアのマウントが試行されるとエラーが発生します。 メモ: API ロボットにドライブを追加する場合、[ロボットドライブ番号 (Robot drive number)]プロパティは適用されません。NetBackup では、API ロボットは ACS、TLH、TLM の形式です。

オプション	説明
ACS、LSM、パネル (Panel)、ドライブ (Drive)	ACS ロボット内のドライブの場所を指定します。 次の情報は ACS ロボットドライブにのみ適用されます。[ACS] プロパティはロボット内のドライブの物理的な場所を指定します。インストールの間、ロボットの物理ドライブと以前指定したデバイスファイルの間の相関が示されます。この関連付けは、インストール時に設定します。 ドライブの場所のプロパティは次のとおりです。 ■ [ACS 番号 (ACS Number)] - そのドライブが存在するロボットを識別するインデックス (ACS ライブラリソフトウェアの用語) を指定します。 ■ [LSM 番号 (LSM Number)] - そのドライブが存在するライブラリストレージモジュールを指定します。 ■ [PANEL 番号 (PANEL Number)] - そのドライブが存在するロボットパネルを指定します。 ■ [ドライブ番号 (Drive Number)] - ドライブの物理的な番号 (ACS ライブラリソフトウェアの用語) を指定します。
IBM デバイス番号 (IBM device number)	ロボット内のドライブの IBM デバイス番号を指定します。このプロパティは TLH ロボットドライブにのみ適用されます。
DAS ドライブ名 (DAS drive name)	ロボット内のドライブの DAS/SDLC ドライブ名を指定します。このプロパティは TLM ロボットドライブにのみ適用されます。

ドライブ名規則の構成

NetBackup がテープドライブの名前を付けるために使用する規則を構成するには、次の手順を実行します。この手順では、NetBackup 管理コンソールで規則を構成する方法について説明します。


NetBackup の[デバイスの構成ウィザード (Device Configuration Wizard)]を使用する場合は、[ドライブ名規則の構成 (Configure Drive Name Rules)]を[デバイスホスト (Device Hosts)]画面でクリックします。次の手順で説明しているのと同じ[ドライブ名規則の構成 (Configure Drive Name Rules)]ダイアログボックスです。

ドライブ名規則を構成する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[デバイス ()]>[ドライブ (Drives)]を展開します。

p.416 の「[手動での NetBackup へのテープドライブの追加](#)」を参照してください。
- 2 [処理 (Actions)]メニューで[新規 ()]>[新しいテープドライブ (New Tape Drive)]を選択します。

- 3 [新しいドライブの追加 (New Drive)]ダイアログボックスで、[構成 (Configure)]をクリックします。



- 4 [ドライブ名規則の構成 (Configure Drive Name Rules)]ダイアログボックスで、ドライブに名前を付けるための規則を構成します。
- グローバル規則を変更する場合は、[グローバル規則 (Global Rule)]を選択します。
 - ローカル規則を作成する場合は、対象のデバイスホストのチェックボックスをチェックします。
 - 利用可能なフィールドのリストから、ドライブ名を作成するフィールドを選択します。[追加>> (Add>>)]をクリックして、フィールドを規則の一部として追加します。
 - ドライブ名規則に任意のテキストを追加するには、[カスタムテキスト (Custom Text)]フィールドにテキストを入力して、[追加 (Add)]ボタンをクリックします。
 - [上に移動 (Move Up)]および[下に移動 (Move Down)]ボタンを使用して、規則に定義するフィールドの順序を変更します。
 - [規則の作成 (Create Rule)]をクリックして、規則を確定します。

規則に <host name> を使用していて、対象のドライブが共有ドライブである場合、ホスト名の部分には、ドライブを最初に検出したホストの名前が使用されます。共有ドライブの名前は、ドライブを共有するすべてのサーバーで同じである必要があります。

p.405 の「ドライブ名規則について」を参照してください。

テープドライブパスの追加

通常、NetBackup にドライブを追加するとき、テープドライブパスを追加します。ドライブパスを追加するには、次の手順を実行します。

テープドライブパスを追加する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[デバイス (Devices)]>[ドライブ (Drives)]を展開します。
- 2 [新しいドライブの追加 (Add a New Drive)]を選択します。ダイアログボックスで、[追加 (Add)]をクリックします。
- 3 [パスの追加 (Add Path)]ダイアログボックスで、ドライブパスのプロパティを構成します。

指定可能なプロパティは、ドライブ形式、サーバープラットフォームまたは NetBackup サーバー形式によって異なります。

p.423 の「ドライブパスの SCSI RESERVE について」を参照してください。

p.423 の「ドライブパスのオプション」を参照してください。

ドライブパスの SCSI RESERVE について

NetBackup では、テープドライブに排他的なアクセス保護を構成し、この予約中は他のホストバスアダプタ (HBA) からドライブを制御できないようにすることができます。[SCSI RESERVE の有効化 (Enable SCSI Reserve)]ホストプロパティは、各メディアサーバーにこのような保護を構成します。

p.186 の「[メディア (Media)]プロパティ」を参照してください。

NetBackup によるドライブの予約方法について詳しくは、『NetBackup 管理者ガイド Vol. 2』を参照してください。

<http://www.symantec.com/docs/DOC5332>

ドライブパスのオプション

次の表に、ドライブパスを追加するためのオプションを示します。

表 8-6 ドライブパスの追加オプション

オプション	説明
ホスト名 (Host name) (Windows) デバイスホスト (Device host) (UNIX)	ドライブのデバイスホストを指定します。
ホストパスの有効化 (Enable host path)	パスを有効にして、 NetBackup でバックアップおよびリストアにこのパスを使用できるように指定します。
NDMP ホスト (NDMP host)	デバイスの NDMP ホストを指定します (NetBackup 環境に NDMP ホストが構成されている場合)。 NDMP ドライブについて詳しくは、『 NetBackup for NDMP 管理者ガイド 』を参照してください。 http://www.symantec.com/docs/DOC5332
SCSI RESERVE 設定を上書き (Override SCSI Reserve settings)	ドライブパスの SCSI RESERVE の上書き設定を指定します。 ■ [サーバーのデフォルト (Server Default)]。メディアサーバーに構成されている SCSI RESERVE の保護設定を使用します。メディアサーバーの既定で保護設定が行われていない場合、他の HBA がコマンドを送信できるため、テープドライブへのデータが損失する可能性があります。 ■ [SPC-2 SCSI RESERVE]。このオプションを使用すると、予約と解放の管理方法に準拠した SCSI RESERVE/RELEASE の保護が、SCSI デバイスに提供されます。この方法は、SCSI Primary Commands - 2 (SPC-2) 規格で定義されています。 ■ [SCSI Persistent RESERVE]。このオプションを使用すると、SCSI Primary Commands - 3 (SPC-3) 規格に準拠した SCSI Persistent RESERVE IN/OUT の保護が、SCSI デバイスに提供されます。 グローバルな SCSI RESERVE のプロパティは[メディア (Media)]ホストプロパティで構成されます。 p.186 の「[メディア (Media)]プロパティ」を参照してください。
パス (Path)	UNIX ホストの場合。 指定されているホスト上の文字型の非巻戻しデバイスファイルのパスを指定します。 p.425 の「 UNIX の非巻戻しデバイスファイルについて 」を参照してください。 デバイスファイルは、UNIX ホスト上の /dev ディレクトリに存在します。エントリが存在しない場合は、『 NetBackup デバイス構成ガイド 』でエントリの詳しい作成方法を参照してください。 http://www.symantec.com/docs/DOC5332
ポート (Port)、バス (Bus)、ターゲット (Target) および LUN	Windows ホストの場合。 デバイスの SCSI 座標を指定するには、ポート、バス、ターゲットおよび LUN を入力します。 Windows システム上のデバイスの属性は、 NetBackup の操作中には変更できません。

オプション	説明
このパスをネットワーク接続ストレージデバイス用に使用する (This path is for a Network Attached Storage Device)	パスがネットワーク接続ストレージ (NAS) デバイス用であることを指定します。

UNIX の非巻き戻しデバイスファイルについて

通常、巻き戻しデバイスファイルとクローズ時非巻き戻しデバイスファイルの両方が利用可能ですが、**NetBackup** では、非巻き戻しデバイスファイルだけが必要です。非巻き戻しデバイスにクローズ操作を行うと、現在の位置のままになります。UNIX の一部のバージョンでは、デバイスファイル名の先頭または末尾に、**n** という文字が付く場合があります。

デバイスファイルは、UNIX ホスト上の `/dev` ディレクトリに存在します。エントリが存在しない場合は作成する必要があります。次の URL で利用可能な『**NetBackup** デバイス構成ガイド』を参照してください。

<http://www.symantec.com/docs/DOC5332>

NetBackup 環境への共有テープドライブの追加

共有ドライブを追加、構成、および更新する場合は、Symantec は [デバイスの構成ウィザード (Device Configuration Wizard)] を使用することをお勧めします。**NetBackup** の [デバイスの構成ウィザード (Device Configuration Wizard)] は Shared Storage Option 構成に共有ドライブを追加する最も簡単な方式です。

Shared Storage Option について詳しくは、次を参照してください。『**NetBackup** 管理者ガイド Vol. 2』

<http://www.symantec.com/docs/DOC5332>

Windows ホストのテープドライブと SCSI アドレスの相関

テープドライブでデバイスのシリアル化がサポートされていない場合は、物理ドライブに一致する論理デバイス名または **SCSI** アドレスを特定することが必要となる場合があります。テープドライブを手動で追加した場合にも、これを行うことが必要な場合があります。

Windows ホストのテープドライブと SCSI アドレスを関連付ける方法

- 1 ドライブの SCSI ターゲットを書き留めます。
- 2 ロボットのインターフェースパネルを使用して、SCSI ターゲットをドライブアドレスに関連付けます。または、テープドライブの後部パネルにあるインジケータを確認します。
- 3 ロボットのラベルを確認して、物理ドライブアドレス (ドライブ番号など) を判断します。
- 4 NetBackup でロボットを構成し、ドライブを追加します。

ドライブを追加する場合、各 SCSI 座標セットに正しいドライブアドレスを割り当てていることを確認します。

必要に応じて、適切な NetBackup のロボットテストユーティリティを使用して構成を検証します。

ロボットテストユーティリティについての情報を参照できます。

『NetBackup トラブルシューティングガイド』を参照してください。

<http://www.symantec.com/docs/DOC5332>

Windows のデバイス相関を検証する方法

- 1 NetBackup Device Manager (ltid) を停止します。
- 2 ltid を再起動することによって、自動ボリューム認識プロセス (avrd) を起動します。ltid を停止して再起動し、現在のデバイスの構成がアクティブになることを確認します。

ロボットがこのホストのローカル以外で制御されている場合、リモートロボット制御デーモンも起動します。
- 3 ロボットのテストユーティリティを使用して、ドライブ上にテープをマウントします。
- 4 NetBackup デバイスマニターを使用して、適切なロボットドライブに対してテープがマウントされていることを検証します。

Windows のデバイス相関の例

この例は、Windows ホスト専用です。

TLD ロボットに次の SCSI アドレスの 3 つのドライブが含まれるとします。

ドライブ 1	5,0,0,0
ドライブ 2	5,0,1,0
ドライブ 3	5,0,2,0

またドライブ 1 にテープがマウントされるように要求したと想定します。

ドライブの **SCSI** 座標が正しく構成されている場合、管理コンソールのデバイスモニターはテープがドライブ 1 にマウントされていることを示します。

デバイスモニターに、テープが別のドライブにマウントされていると示された場合は、そのドライブの **SCSI** 座標が正しく構成されていません。たとえば、デバイスモニターに、そのテープがドライブ 2 にマウントされていると示された場合は、ドライブ 1 の **SCSI** 座標が正しくありません。ドライブ 1 の **SCSI** 座標 (5,0,0,0) を、ドライブ 2 の正しい **SCSI** 座標 (5,0,1,0) に置き換えます。この場合、ドライブ 2 の **SCSI** 座標も正しくないことがわかります。これは、構成中に **SCSI** 座標を取り違えた可能性があります。

ロボットテストユーティリティを使用して、ドライブ 1 からテープをアンロードし、マウント解除します。各ドライブについてテストを繰り返します。

テープがマウントされるドライブへのデータパスがロボット制御ホストにない場合は、ドライブをアンロードする場合があります。アンロードするには、別のホストでコマンドを使うか、ドライブの前面パネルを使います。

UNIX ホストでのテープデバイスとデバイスファイルの関連付け

テープドライブでデバイスのシリアル化がサポートされていない場合は、物理ドライブに一致するデバイスファイルまたは **SCSI** アドレスを特定することが必要となる場合があります。テープドライブを手動で追加した場合にも、これを行うことが必要な場合があります。

各ドライブにデバイスファイルを作成する場合、デバイスファイルを物理ドライブに関連付けます。

UNIX でテープデバイスとデバイスファイルを関連付ける方法

- 1 各ドライブの、ロボットライブラリ内での物理的な場所を特定します。場所は、通常、ドライブへのコネクタまたは各ベンダーが提供するマニュアルに示されています。
- 2 ドライブを、ホストの **SCSI** アダプタへ物理的に接続します。
- 3 各ドライブを接続したアダプタおよび **SCSI** アドレスをメモに記録します。

- 4 ドライブとアダプタの **SCSI** アドレスを使用して、各ドライブにデバイスファイルを作成します。

前述の手順のメモを使用して、デバイスファイルを追加し、デバイスファイルと物理的なドライブ場所の関連付けを完了します。

- 5 **NetBackup** でロボットを構成し、ドライブを追加します。

ドライブを追加する場合、各デバイスのパスに正しいドライブアドレス (ロボットのドライブ番号など) を割り当てていることを確認します。

必要に応じて、適切な **NetBackup** のロボットテストユーティリティを使用して構成を検証します。

ロボットテストユーティリティについての情報を参照できます。

『**NetBackup** トラブルシューティングガイド』を参照してください。

<http://www.symantec.com/docs/DOC5332>

UNIX のデバイス相関を検証する方法

- 1 **NetBackup device** デーモン (`ltid`) を停止します。
- 2 `ltid` を起動することによって、自動ボリューム認識デーモン (`avrd`) を起動します。
`ltid` を停止して再起動し、現在のデバイス構成がアクティブになることを確認します。

ロボットがこのホストのローカル以外で制御されている場合、リモートロボット制御デーモンも起動します。
- 3 ロボットのテストユーティリティを使用して、ドライブ上にテープをマウントします。
- 4 **NetBackup** 管理コンソールのデバイスモニターを使用して、適切なロボットドライブに対してテープがマウントされていることを検証します。

UNIX のデバイス相関の例

UNIX のみ。

TLD ロボットに 3 つのドライブが含まれ、オペレーティングシステムに次のデバイスパスが含まれるとします。

ドライブ 1 `/dev/rmt/0cbn`

ドライブ 2 `/dev/rmt/1cbn`

ドライブ 3 `/dev/rmt/3cbn`

またドライブ 1 にテープがマウントされるように要求したと想定します。

ドライブのデバイスパスが正しく構成されれば、**NetBackup** 管理コンソールのデバイスモニター はテープがドライブ 1 にマウントされていることを示します。

デバイスモニターに、テープが別のドライブにマウントされていると示された場合は、そのドライブのデバイスパスが正しく構成されていません。たとえば、デバイスモニターに、そのテープがドライブ 2 にマウントされていると示された場合は、ドライブ 1 のデバイスパスが正しくありません。ドライブ 2 の正しいデバイスパス (`/dev/rmt/1cbn`) でドライブ 1 のデバイスパス (`/dev/rmt/0cbn`) を置き換えます。これらの変更を行なう間、一時デバイスパスを使う必要がある場合があります。ドライブ 2 のデバイスパスも正しくないことがわかります。これは、構成中にデバイスパスを取り違えた可能性があります。

ロボットテストユーティリティを使用して、ドライブ 1 からテープをアンロードし、マウント解除します。各ドライブについてテストを繰り返します。

テープがマウントされているドライブまでのパスが、ロボットを直接制御するホスト上に存在しない場合、他のホストまたはドライブのフロントパネルからコマンドを実行して、ドライブをアンロードする必要があります。

テープドライブの管理

テープドライブを管理する各種のタスクを実行できます。

ドライブコメントの変更

ドライブと関連付けられているコメントを変更できます。ドライブコメントはドライブ状態ペインに表示されます。

ドライブコメントを変更する方法

- 1 **NetBackup** 管理コンソールで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[デバイスモニター (Device Monitor)]を展開します。
- 2 ディスクプール機能のライセンスを取得したら、[ドライブ (Drives)]タブを選択します。
- 3 ドライブ状態ペインで 1 台または複数のドライブを選択します。
- 4 [処理 (Actions)]メニューで[ドライブコメントの変更 (Change Drive Comment)]を選択します。ダイアログボックスに現在のコメントが表示されます (現在コメントが設定されている場合)。
- 5 (Shared Storage Option) 共有ドライブの場合は、変更対象の選択したドライブへのデバイスパスおよびホストを選択します。一部またはすべてのホストおよびデバイスパスに関するコメントを変更できます。

- 6 コメントを追加するか、現在のドライブコメントを変更します。
p.1139 の「[NetBackup 命名規則](#)」を参照してください。
- 7 [OK]をクリックします。

停止したドライブについて

NetBackup は、時間帯内にしきい値を超える読み込みまたは書き込みエラーが発生した場合に、自動的にドライブを停止します。デフォルトのドライブエラーのしきい値は **2** です。つまり、デフォルトの時間帯 (**12 時間**) 以内に **3 回目**のドライブエラーが発生すると、NetBackup によってドライブは停止されます。

書き込みが失敗する一般的な原因には、書き込みヘッドが汚れていたり、メディアが古くなっていることなどがあります。これらの操作の理由は、NetBackup のエラーカタログに記録されます ([メディアのログ (**Media Logs**)]レポートまたは[すべてのログエントリ (**All Log Entries**)]レポートで参照できます)。デバイスが NetBackup によって停止された場合、システムログに記録されます。

-drive_error_threshold と -time_window オプションとともに NetBackup の nbemmcmd コマンドを使って、デフォルト値を変更することができます。

nbemmcmd についての追加情報を参照できます。

『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。

<http://www.symantec.com/docs/DOC5332>

停止処理を解除するには、NetBackup 管理コンソールで、[メディアおよびデバイスの管理 (**Media and Device Management**)]>[デバイスモニター (**Device Monitor**)]を展開してデバイスを[起動 (**Up**)]に設定します。

p.430 の「[ドライブの操作モードの変更](#)」を参照してください。

ドライブの操作モードの変更

通常、ドライブの操作モードを変更する必要はありません。ドライブを追加するとき、NetBackup は自動ボリューム認識 (**AVR**) モードでドライブの状態を起動に設定します。その他の操作モードの設定は、特別な目的のために使用します。

ドライブの操作モードは[デバイスモニター (**Device Monitor**)]ウィンドウで表示、変更できます。

ドライブのモードを変更する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[メディアおよびデバイスの管理 (**Media and Device Management**)]>[デバイスモニター (**Device Monitor**)]を展開します。
- 2 ディスクプール機能のライセンスを取得したら、[ドライブ (**Drives**)]タブを選択します。

- 3 ドライブ状態ペインで 1 台または複数のドライブを選択します。
- 4 [処理 (Actions)]メニューから、ドライブの新しい操作モードのコマンドを選択します。
[オペレータの制御によるドライブの起動 (Up Drive, Operator Control)]は、スタン
ドアロンドライブだけに適用されることに注意してください。
- 5 ドライブが複数のデバイスパスで構成されるか、または共有ドライブ (Shared Storage
Option) である場合、ドライブへのすべてのデバイスパスのリストを含んでいるダイア
ログボックスが表示されます。変更対象のパスを選択します。
- 6 [OK]をクリックします。

テープドライブパスの変更

ドライブパスを変更するには、次の手順を実行します。

p.431 の「[ドライブパスの操作モードの変更](#)」を参照してください。

ドライブパスを変更する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device
Management)]>[デバイス (Devices)]>[ドライブ (Drives)]を展開します。変更す
るドライブをダブルクリックします。
- 2 [テープドライブの変更 (Change Tape Drive)]ダイアログボックスで、[ホストおよび
パスの情報 (Host and Path information)]のリストに含まれるドライブのパスを選択
します。[Change]をクリックします。
- 3 [パスの変更 (Change Path)]ダイアログボックスで、ドライブパスのプロパティを構
成します。
変更可能なプロパティは、ドライブ形式、サーバープラットフォームまたは NetBackup
サーバー形式によって異なります。
p.423 の「[ドライブパスの SCSI RESERVE について](#)」を参照してください。
p.423 の「[ドライブパスのオプション](#)」を参照してください。
- 4 [OK]をクリックして、変更を保存します。

ドライブパスの操作モードの変更

NetBackup 管理コンソールで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device
Management)]>[デバイスモニター (Device Monitor)]を展開します。[デバイスモニ
ター (Device Monitor)]ダイアログボックスの右ペインにある[ドライブパス (Drive Paths)]
ペインは、次のいずれかがあてはまる場合にドライブのパス情報を示します。

- ドライブに複数の (冗長な) パスが構成されている場合
- 共有ドライブ (Shared Storage Option) として構成されたドライブが存在する場合

ドライブパスの操作モードを変更する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[デバイスモニター (Device Monitor)]を展開します。
- 2 ディスクプール機能のライセンスを取得したら、[ドライブ (Drives)]タブを選択します。
- 3 [ドライブパスペイン (Drive Paths)]ペインで 1 つまたは複数のパスを選択します。
- 4 [処理 (Actions)]メニューで、パスの処理を行う次のコマンドを選択します。
 - パスの起動 (Up Path)
 - パスの停止 (Down Path)
 - パスのリセット (Reset Path)

テープドライブのプロパティの変更

ドライブの設定情報を変更するために次の手順を使います。

ドライブのプロパティを変更する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[デバイス (Devices)]>[ドライブ (Drives)]を展開します。
- 2 詳細ペインで、変更するドライブを選択します。
- 3 [編集 (Edit)]>[変更 (Change)]をクリックします。
- 4 [テープドライブの変更 (Change Tape Drive)]または[ドライブの変更 (Change Drive)]ダイアログボックスで、ドライブのプロパティを変更します。

プロパティは、ドライブ形式およびホストのサーバー形式によって異なります。

p.417 の「[テープドライブの構成オプション](#)」を参照してください。

- 5 デバイスの変更が完了したら、[Device Manager の再起動 (Restart Device Manager)]ダイアログボックスまたは[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]ダイアログボックスで[はい (Yes)]を選択することによって Device Manager または Device デーモンを再起動します。

他のデバイスの変更を行う場合は、[いいえ (No)]をクリックします。最終的な変更を行った後、Device Manager または Device デーモンを再起動できます。

Device Manager または Device デーモンを再起動すると、実行中のすべてのバックアップ、アーカイブまたはリストアも停止する場合があります。

ドライブの初期状態は起動状態であるため、device デーモンを再起動するとすぐに利用可能になります。

- 6 プロパティを変更したら、[OK]をクリックします。

テープドライブの共有ドライブへの変更

現在構成されているドライブにパスを追加して、ドライブを共有ドライブに変更します。

共有ドライブを構成して使用するには、マスターサーバーおよびメディアサーバーごとに Shared Storage Option ライセンスが必要です。

ドライブを共有ドライブに変更する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[デバイス (Devices)]を展開します。
- 2 ツリーペインで、[ドライブ (Drives)]を選択します。
- 3 [ドライブ (Drives)]ペインで、変更するドライブを選択します。
- 4 [編集 (Edit)]>[変更 (Change)]をクリックします。
- 5 [テープドライブの変更 (Change Tape Drive)]ダイアログボックスで[追加 (Add)]をクリックします。
- 6 [パスの追加 (Add Path)]ダイアログボックスで、ドライブを共有するホストおよびパスのプロパティを構成します。

デバイスモニターからのテープドライブのクリーニング

NetBackup にドライブを追加するとき、間隔に基づく自動クリーニング間隔を構成できます。

また、クリーニングの間隔またはドライブの累積マウント時間に関係なく、オペレータによるクリーニングを、ドライブに対して実行することもできます。ただし、適切なクリーニングメディアを NetBackup に追加する必要があります。

ドライブをクリーニングした後、マウント時間をリセットします。

p.435 の「[ドライブのマウント時間のリセット](#)」を参照してください。

『Symantec NetBackup 管理者ガイド Vol. 1』を参照してください。

<http://www.symantec.com/docs/DOC5332>

ドライブクリーニング機能は、アクティビティモニターからも実行できます。

p.1090 の「[アクティビティモニターからのテープドライブのクリーニング](#)」を参照してください。

テープドライブのクリーニングを実行する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[デバイスモニター (Device Monitor)]を展開します。
- 2 ディスクベースの機能を有効にするライセンスをインストールしたら、[ドライブ (Drives)]タブを選択します。

- 3 [ドライブ (Drive)] ペインで、クリーニングを実行するドライブを選択します。
- 4 [処理 (Actions)] メニューで、[ドライブクリーニング (Drive Cleaning)] > [今すぐクリーニング (Clean Now)] を展開します。NetBackup はクリーニングの間隔や累積マウント時間に関係なくドライブのクリーニングを開始します。

[今すぐクリーニング (Clean Now)] オプションを選択すると、マウント時間は 0 (ゼロ) にリセットされます。クリーニングの間隔の値は変更されません。ドライブがスタンバイドライブで、クリーニングテープが挿入されている場合は、NetBackup からマウント要求が発行されます。
- 5 共有ドライブ (Shared Storage Option) の場合は、次の操作を実行します。

ドライブを共有するホストのリストで、機能が適用されるホストを 1 つだけ選択します。[今すぐクリーニング (Clean Now)] 機能の完了には数分間かかる場合があるため、[ドライブの詳細 (Drive Details)] ダイアログボックスのクリーニング情報はすぐに更新されないことがあります。

ドライブの削除

メディアサーバーが動作中のときにドライブを削除するには次の手順を使います。

メディアサーバーが停止して、またはホストが壊れてリカバリできない場合、異なる手順でドライブを削除できます。

p.380 の「[メディアサーバーからのすべてのデバイスの削除](#)」を参照してください。

ドライブを削除する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)] > [デバイス (Devices)] を展開します。
- 2 ツリーペインで、[ドライブ (Drives)] を選択します。
- 3 ドライブペインから、削除する 1 台または複数のドライブを選択します。
- 4 [編集 (Edit)] メニューで、[削除 (Delete)] を選択します。
- 5 プロンプトで、[はい (Yes)] をクリックします。

ドライブのリセット

ドライブをリセットすると、ドライブの状態が変更されます。

通常は、ドライブの状態が不明な場合にドライブをリセットします。このような状態は、NetBackup 以外のアプリケーションによってドライブが使用された場合に発生します。ドライブをリセットすると、ドライブは NetBackup で使用する前の認識された状態に戻されます。ドライブが SCSI RESERVE 状態の場合、その予約を所有しているホストからリセット操作を実行することで、SCSI RESERVE 状態を解除できることがあります。

ドライブが **NetBackup** によって使用中の場合、リセットの処理は失敗します。ドライブが **NetBackup** によって使用中でなければ、**NetBackup** はドライブをアンロードし、実行時の属性をデフォルト値に設定しようとします。

ドライブのリセットでは、**SCSI** バスまたは **SCSI** デバイスのリセットは実行されないことに注意してください。

ドライブをリセットするには、次の手順を実行します。

ドライブをリセットする方法

- 1 **NetBackup** 管理コンソールで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[デバイスモニター (Device Monitor)]を展開します。
- 2 ディスクプール機能のライセンスを取得したら、[ドライブ (Drives)]タブを選択します。
- 3 ドライブ状態ペインで 1 台または複数のドライブを選択します。
- 4 [処理 (Actions)]>[ドライブのリセット (Reset Drive)]を選択します。ドライブが **NetBackup** によって使用中でリセットできない場合、ドライブを解放するために **NetBackup Job Manager** を再起動します。
- 5 ドライブを制御しているジョブ (つまり、ドライブの書き込みまたは読み込みを実行しているジョブ) を特定します。
- 6 **NetBackup** 管理コンソールで、[アクティビティモニター (Activity Monitor)]をクリックします。[アクティビティモニター (Activity Monitor)]ダイアログボックスの右ペインで、[ジョブ (Jobs)]タブを選択し、ジョブを取り消します。
- 7 [アクティビティモニター (Activity Monitor)]で、**NetBackup Job Manager** を再起動して、進行中のすべての **NetBackup** のジョブを取り消します。

ドライブのマウント時間のリセット

ドライブのマウント時間をリセットできます。手動クリーニングを実行した後は、マウント時間を 0 (ゼロ) にリセットしてください。

マウント時間をリセットする方法

- 1 **NetBackup** 管理コンソールで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[デバイスモニター (Device Monitor)]を展開します。
- 2 ディスクプール機能のライセンスを取得したら、[ドライブ (Drives)]タブを選択します。
- 3 ドライブ状態ペインでドライブを選択します。

- 4 [処理 (Actions)]>[ドライブクリーニング (Drive Cleaning)]>[マウント時間のリセット (Reset Mount Time)]を選択します。選択したドライブのマウント時間が 0 (ゼロ) に設定されます。
- 5 共有ドライブ (Shared Storage Option) を使用する場合は、次の操作を実行します。

ドライブを共有するホストのリストで、機能が適用されるホストを 1 つだけ選択します。

ドライブをクリーニングする間隔の設定

NetBackup にドライブを追加するとき、間隔に基づく自動クリーニング間隔を構成します。NetBackup 管理コンソールで、ドライブを追加したときに構成されたクリーニングの間隔を変更するために[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[デバイスモニター (Device Monitor)]を展開します。

クリーニングの間隔を設定する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[デバイスモニター (Device Monitor)]を展開します。
- 2 ディスクプール機能のライセンスを取得したら、[ドライブ (Drives)]タブを選択します。
- 3 ドライブ状態ペインでドライブを選択します。
- 4 [処理 (Actions)]メニューで[ドライブクリーニング (Drive Cleaning)]>[クリーニングの間隔の設定 (Set Cleaning Frequency)]を展開します。
- 5 時間を入力するか、矢印のコントロールを使用して、ドライブクリーニングの間隔 (マウント時間) を時間単位で選択します。

間隔に基づくクリーニングをサポートしていないドライブの場合、[クリーニングの間隔 (Cleaning Frequency)]オプションは利用できません。この機能は、共有ドライブに使用することはできません。

ドライブクリーニングの間隔は、[ドライブの詳細 (Drive Details)]ダイアログボックスに表示されます ([処理 (Actions)]>[ドライブの詳細 (Drive Details)])。

ドライブの詳細の表示

ドライブクリーニング、ドライブのプロパティ、ドライブの状態、ホスト、ロボットライブラリの情報など、ドライブ (または共有ドライブ) の詳細な情報を取得できます。

ドライブの詳細を表示するには、次の手順を実行します。

ドライブの詳細を表示する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[デバイスモニター (Device Monitor)]を選択します。
- 2 ディスクプール機能のライセンスを取得したら、[ドライブ (Drives)]タブを選択します。
- 3 ドライブ状態ペインでドライブを選択します。
- 4 [処理 (Actions)]>[ドライブの詳細 (Drive Details)]を選択します。
- 5 共有ドライブを使用している場合、ドライブ制御モードおよびドライブを共有している各ホストのドライブインデックスを表示できます。また、ドライブを共有しているホストのリストも表示できます。

デバイスの診断の実行

診断機能を使用すると、ドライブおよびロボットの診断テストを実行および管理できます。診断は一定の順序で実施され、ハードウェアデバイスの機能が検証されます。これらのテストは、ドライブまたはロボットの問題のトラブルシューティングを行う場合に有効です。

ロボットの診断テストの実行


TLD または TL8 ロボットライブラリの診断テストは、次の手順に従って実行します。

テストを行うライブラリが、NetBackup で使用するために適切に構成されていることを確認します。テストには、既存の NetBackup ロボット制御デーモンまたはプロセスが使用されます。

メモ: API 接続されているロボットテープライブラリおよび SCSI 接続されている他の形式のライブラリの診断テストはサポートされていません。

ロボットの診断テストを実行する方法

- 1
- NetBackup 管理コンソールで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[デバイス (Devices)]を展開します。
- 2
- [処理 (Actions)]メニューで[ロボットの診断 (Robot Diagnostics)]を選択します。



- 3
- [ロボットの診断 (Robot Diagnostics)]ダイアログボックスで、テストを行うロボットのデバイスホストになっているメディアサーバーを選択します。
- 4
- [ロボット名 (Robot Name)]フィールドで、診断するロボットを選択します。
- 5
- [開始 (Start)]をクリックして診断テストを開始します。

[結果 (Results)]ウィンドウにテストの各手順の結果が表示されます。

[結果 (Results)]ウィンドウの[状態 (State)]列に待機中を示す[待機しています (Waiting)]が表示されている場合、オペレータの操作が必要です。たとえば、テストを続行する前に、新しいテープをドライブにロードするように求められる場合があります。

- 6
- オペレータの介入が必要になったら、[結果 (Results)]ウィンドウのテスト手順を選択し、必要な処理を特定するために[詳細 (Details)]をクリックします。要求された操作タスクを完了し、テストを再開するために[テスト手順の詳細 (Test Details)]ダイアログボックスの[続行 (Continue)]をクリックします。

テストを停止し、デバイスを変更する方法

- 1 [停止 (Stop)]をクリックします。
テストは、必要なクリーンアップ作業を実行した後に終了し、テスト実行が停止したことを反映するためにテストレコードを更新します。
- 2 [デバイスホスト (Device Host)]と[ロボット名 (Robot Name)]フィールドで、テストしたいロボットとホストを選択します。
- 3 [開始 (Start)]をクリックして診断テストを再開します。

テープドライブの診断テストの実行

NetBackup の診断機能では、診断テストを実行し、管理することができます。診断は一定の順序で実施され、ハードウェアデバイスの機能が検証されます。これらのテストは、ドライブの問題のトラブルシューティングを行う場合に有効です。

テープドライブの診断テストを実行する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[デバイス (Devices)]を展開します。
- 2 [処理 (Actions)]メニューで[ドライブの診断 (Drive Diagnostics)]を選択します。
- 3 [ドライブの診断 (Drive Diagnostics)]ダイアログボックスの[デバイスホスト (Device Host)]ボックスで、テストを行うドライブが存在するメディアサーバーを選択します。
- 4 [ドライブ名 (Drive Name)]ボックスでドライブを選択します。
- 5 [開始 (Start)]をクリックして診断テストを開始します。

ロボットドライブの場合、テストメディアは自動的にロードされます。

スタンドアロンドライブの場合、[結果 (Results)]ウィンドウの[手順情報 (Step Information)]列に表示されている事前にラベル付けされたテストテープを挿入します。

[結果 (Results)]ウィンドウにテストの各手順の結果が表示されます。

- 6 オペレータの操作が必要な場合は、[結果 (Results)]ウィンドウの[状態 (State)]列に待機中を示す[待機しています (Waiting)]が表示されます。たとえば、テストを続ける前に、新しいテープをドライブにロードする必要がある場合があります。

操作を完了したら、次に[続行 (Continue)]をクリックします。

[結果 (Results)]ウィンドウのテスト手順を選択し、必要な処理を特定するために[詳細 (Details)]をクリックします。要求された操作タスクを完了し、テストを再開するために[テスト手順の詳細 (Test Details)]ダイアログボックスの[続行 (Continue)]をクリックします。

テストを停止し、デバイスを変更する方法

- 1 [停止 (Stop)]をクリックします。
テストは、必要なクリーンアップ作業を実行した後に終了し、テスト実行が停止したことを反映するためにテストレコードを更新します。
- 2 [デバイスホスト (Device Host)]と[ドライブ (Drive)]フィールドで、テストしたいドライブとホストを選択します。
- 3 [開始 (Start)]をクリックして診断テストを再開します。

オペレータの操作が必要な診断テスト手順の管理

[結果 (Results)]の[状態 (Status)]列に待機中を示す[待機しています (Waiting)]が表示されている場合、オペレータの操作が必要です。たとえば、テストを続行する前に、新しいテープをドライブにロードするように求められる場合があります。

診断手順を管理する方法

- 1 要求された操作タスクを完了します。
- 2 テストを再開するために[続行 (Continue)]をクリックします。
オペレータの操作が必要なテスト手順で[詳細 (Details)]をクリックした場合、[テスト手順の詳細 (Test Details)]ダイアログボックスの[続行 (Continue)]をクリックできます。

診断テスト手順の詳細な情報の取得

テスト時にテスト手順の情報をいつでも取得できます。

診断テスト手順の詳細な情報を取得する方法

- 1 [結果 (Results)]でテスト手順を選択します。
- 2 [詳細 (Details)]をクリックします。手順の情報を示すダイアログボックスが表示されます。
情報には特定の手順によって実行されるチェックの簡単な説明と、手動操作が必要な手順に関する指示が含まれています。たとえば、診断セッションを続行する前に、新しいテープをテープドライブにロードするように求められる場合があります。
- 3 [閉じる (Close)]をクリックして、[デバイスの診断 (Device Diagnostics)]ダイアログボックスに戻ります。

デバイス構成の検証

デバイス構成ウィザードを実行することによってデバイス構成を検証します。ただし、デバイス構成の詳細を検証するために、テープのマウントを試行することが必要となる場合が

あります。テープをマウントしてその構成を検証するために NetBackup の `robtest` ユーティリティを使います。

ロボットとドライブをウィザードの使用によって検証する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[デバイス (Devices)] を展開します。
- 2 詳細ペインのウィザードのリストから [ストレージデバイスの構成 (Configure Storage Devices)] をクリックして、ウィザードの指示に従います。

パスの自動修正について

デバイスを変更したかどうか NetBackup のパスの自動修正によって認識されます。これは新しいデバイスのシリアル番号は古いデバイスと異なるためです。NetBackup はデバイスの構成を自動的に更新します。

NetBackup は次の場合にデバイスの変更を認識します。

- NetBackup Device Manager (ltid) によってパスの自動修正が実行されるとき。
p.445 の「NetBackup Device Manager について」を参照してください。
- Windows Plug-n-Play 機能によってシリアル番号のチェックが実行されるとき。

デフォルトでは、Windows と Linux システムはパスの自動修正が構成されています。他のオペレーティングシステムでは、この機能を有効にする必要があります。

p.442 の「パスの自動修正の有効化」を参照してください。

状況によっては、NetBackup は少数のテープドライブとロボットライブラリの正しいシリアル番号を判断できない場合があります。たとえば、NetBackup はシリアル化されたデバイスをシリアル化されていないものとして構成したり、間違ったシリアル番号でデバイスを構成することがあります。その場合、デバイスは使用できなくなる (テープドライブが停止するなど) 可能性があります。

そのような問題を解決するには、次のいずれかの処理を実行します。

- NetBackup の [デバイスの構成ウィザード (Device Configuration Wizard)] を使用して、新しいデバイスを構成します。
サーバーのオペレーティングシステムは、NetBackup で設定する前にデバイスを認識する必要があります。デバイスの構成では、再マッピング、再検出、および (場合によっては) オペレーティングシステムの再起動が必要となる場合があります。
次の URL で利用可能な『NetBackup デバイス構成ガイド』を参照してください。
<http://www.symantec.com/docs/DOC5332>
- `vm.conf` ファイルの `AUTO_PATH_CORRECTION` オプションを使用して、自動化されたデバイスの検出を無効にします。

パスの自動修正の有効化

デバイスパスの自動修正が行われるように **NetBackup** を構成できます。これを行うには、次の手順を実行します。

p.441 の「パスの自動修正について」を参照してください。

パスの自動修正を構成する方法

- 1** テキストエディタを使用して次のファイルを開きます。

Windows の場合:

```
install_path¥VERITAS¥Volmgr¥vm.conf
```

UNIX の場合:

```
/usr/openv/volmgr/vm.conf
```

- 2** ファイルに次の AUTO PATH CORRECTION エントリを追加します。

AUTO PATH CORRECTION = YES

これがすでに存在し、NO に設定されていたら、YES に値を変更します。

- 3** ファイルを保存し、テキストエディタを終了します。

デバイスの交換

デバイスの交換には、次の 2 つの方法があります。

- 1つのホスト上のデバイスを交換する p.442の表 8-7を参照してください。

- 共有デバイスを交換する p.443 の 表 8-8 を参照してください。

表 8-7 1つのホスト上のデバイスを交換する方法

作業	手順の詳細
デバイスがドライブの場合は、ドライブの状態を停止に変更します。	p.430 の「 ドライブの操作モードの変更 」を参照してください。
デバイスを交換します。新しいデバイスに古いデバイスと同じ SCSI ID を指定します。	詳しくは、ベンダーのマニュアルを参照してください。
デバイスがドライブの場合は、ドライブの状態を起動に変更します。	p.430 の「 ドライブの操作モードの変更 」を参照してください。

作業	手順の詳細
次のいずれかが該当する場合は、NetBackup の[デバイスの構成ウィザード (Device Configuration Wizard)]を使用して、新しいデバイスを構成します。 - 異なるドライブ形式のドライブに交換した。 - シリアル化されたドライブをシリアル化されていないドライブに交換した。	p.406 の「 ロボットとテープドライブのウィザードの使用による構成 」を参照してください。

表 8-8 共有デバイスを交換する方法

作業	手順の詳細
デバイスがドライブの場合は、ドライブの状態を停止に変更します。	p.430 の「 ドライブの操作モードの変更 」を参照してください。
デバイスを交換します。新しいデバイスに古いデバイスと同じ SCSI ID を指定します。	詳しくは、ベンダーのマニュアルを参照してください。
新しいハードウェアおよび存在しないハードウェアのリストを生成します。	次のコマンドを実行すると、新しいハードウェアがスキャンされ、新しいハードウェアおよび交換したハードウェアを示すレポートが生成されます。 Windows の場合： <code>install_path¥Veritas¥Volmgr¥bin¥tpautoconf -report_disc</code> UNIX の場合： <code>/usr/opensv/volmgr/bin/tpautoconf -report_disc</code>
新しいデバイスを共有しているすべてのサーバーが起動しており、すべての NetBackup サービスが実行中であることを確認します。	p.1083 の「 デーモンの起動または停止 」を参照してください。

作業	手順の詳細
新しいデバイスからシリアル番号を読み込み、EMM データベースを更新します。	デバイスがロボットの場合は、次のコマンドを実行します。 Windows の場合: <pre>install_path¥Veritas¥Volmgr¥bin¥tpautoconf -replace_robot robot_number -path robot_path</pre> UNIX の場合: <pre>/usr/opensv/volmgr/bin/tpautoconf -replace_robot robot_number -path robot_path</pre> デバイスがドライブの場合は、次のコマンドを実行します。 Windows の場合: <pre>install_path¥Veritas¥Volmgr¥bin¥tpautoconf -replace_drive drive_name -path path_name</pre> UNIX の場合: <pre>/usr/opensv/volmgr/bin/tpautoconf -replace_drive drive_name -path path_name</pre>
新しいデバイスがシリアル化されていないドライブの場合、そのドライブを共有するすべてのサーバーで、NetBackup の[デバイスの構成ウィザード (Device Configuration Wizard)]を実行します。	p.406 の「 ロボットとテープドライブのウィザードの使用による構成 」を参照してください。
新しいデバイスがロボットの場合、ロボット制御ホストであるサーバーで、NetBackup の[デバイス構成ウィザード (Device Configuration Wizard)]を実行します。	
デバイスがドライブの場合は、ドライブの状態を起動に変更します。	p.430 の「 ドライブの操作モードの変更 」を参照してください。

デバイスのファームウェアの更新

デフォルトでは、デバイスのファームウェアを更新したかどうか NetBackup によって認識されます。

次の表に、デバイスファームウェアを更新する方法の概要を示します。

表 8-9 デバイスのファームウェアを更新する方法

作業	手順の詳細
デバイスがドライブの場合は、ドライブの状態を停止に変更します。	p.430 の「 ドライブの操作モードの変更 」を参照してください。
ファームウェアを更新します。	詳しくは、ベンダーのマニュアルを参照してください。
デバイスがドライブの場合は、ドライブの状態を起動に変更します。	p.430 の「 ドライブの操作モードの変更 」を参照してください。

NetBackup Device Manager について

NetBackup Device Manager (ltd) は NetBackup のロボットおよびテープ処理を管理します。Device Manager は、ロボット制御プロセスを介して、ロボット制御されたデバイスでのテープのマウント要求およびマウント解除要求を処理します。NetBackup はストレージデバイスが構成されているホストで ltd を起動します。Device Manager は、必要に応じて、Volume Manager (vmd)、自動ボリューム認識プロセス (avrd)、およびすべてのロボットプロセスを起動します。

NetBackup 管理コンソールで、NetBackup Device Manager は次のように表示されます。

[アクティビティモニター (Activity Monitor)]	Windows ホストの場合は、NetBackup Device Manager として表示されます。 UNIX ホストの場合は、ltd として表示されます。
[処理 (Actions)]メニューで	Media Manager Device デーモンとして表示されます。

メモ: Device Manager を停止して再起動すると、実行中のすべてのバックアップ、アーカイブおよびリストアは失敗する可能性があります。

p.446 の「[Device Manager の停止と再起動](#)」を参照してください。

UNIX での NetBackup で制御されているデバイスへの外部アクセスについて

UNIX ホストの NetBackup Device Manager では、ドライブのデバイスファイルの権限を変更することによって、それらの起動状態にあるドライブへのアクセスが制限されます。

Device Manager では、起動時に権限は 0600 に変更され、停止時に元の設定に戻されます。また、ドライブの状態が停止状態に変更された場合も、権限は元の設定に戻されます。

p.445 の「NetBackup Device Manager について」を参照してください。

Device Manager が動作中の場合、これらのデバイスファイルの権限を変更しないでください。自動ボリューム認識プロセス (avrd) によって、NetBackup で現在割り当てられていない起動状態のドライブのメディアが定期的に巻き戻され、データが読み込まれます。

操作の信頼性を確保するため、Device Manager によって制御されている起動状態のドライブでは、テープおよびドライブの UNIX コマンドを使用しないでください。ユーザーは、これらのドライブで、NetBackup の tpreq および tpunmount コマンドと、drive_mount_notify および drive_unmount_notify スクリプトを使用できます。

次の「NetBackup notify scripts」の項を参照してください。『NetBackup 管理者ガイド Vol. 2』

<http://www.symantec.com/docs/DOC5332>

Device Manager の停止と再起動

NetBackup Device Manager を停止し、再起動するには次の手順を使います。

p.445 の「NetBackup Device Manager について」を参照してください。

Device Manager を起動または停止する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)] > [デバイス (Devices)] を展開します。
- 2 [処理 (Actions)] メニューで、[Media Manager Device デーモンの停止/再起動 (Stop/Restart Media Manager Device Daemon)] を選択します。
- 3 [Media Manager device デーモンの停止/再起動 (Stop/Restart Media Manager Device Daemon)] ダイアログボックスで次の操作を行います。
 - 1 [デバイスホスト (Device Host)] ドロップダウンリストから、目的のメディアサーバーを選択します。
 - 2 [処理 (Actions)]: [起動 (Start)]、[停止 (Stop)] または [停止/再起動 (Stop/Restart)] を選択します。

利用可能である処理は Device Manager またはデーモンの状態によって決まります。
 - 3 目的の [オプション (Options)]: [スタンドアロンドライブからのメディアの取り出し (Eject media from standalone drive(s))] または [詳細ログの有効化 (Enable verbose logging)] を選択します。

- 4 次の結果に応じて、[適用 (Apply)]または[OK]をクリックします。
 - [適用 (Apply)]をクリックしてもダイアログボックスは閉じないため、複数のデバイスホストに対してデバイスホストと処理を選択できます。
 - [OK]をクリックすると、ダイアログボックスが閉じられます。

テープメディアの構成

この章では以下の項目について説明しています。

- [NetBackup テープボリュームについて](#)
- [NetBackup ボリュームプールについて](#)
- [NetBackup ボリュームグループについて](#)
- [NetBackup のメディア形式](#)
- [WORM メディアについて](#)
- [ボリュームの追加について](#)
- [メディア名および属性ルール of 構成について](#)
- [ウィザードの使用によるボリュームの追加](#)
- [メディア of 設定ルールについて](#)
- [メディア of 設定 of 構成](#)
- [バーコードについて](#)
- [バーコード規則 of 構成](#)
- [メディア ID 生成規則 of 作成について](#)
- [メディア ID 生成規則 of 構成](#)
- [メディア形式 of マッピングルールについて](#)
- [\[処理 \(Action\)\]メニューを使用したボリューム of 追加](#)
- [メディア形式 of マッピング of 構成](#)
- [ボリューム of 管理](#)

- ボリュームプールの管理
- [UNIX](#) でのボリュームグループの管理
- [メディア共有について](#)
- 無制限のメディア共有の構成
- [サーバーグループとのメディア共有の構成](#)

NetBackup テープボリュームについて

テープボリュームはデータストレージテープまたはクリーニングテープです。NetBackup は各ボリュームに属性を割り当て、それらをボリュームを追跡し、管理するために使います。属性には、メディア ID、ロボットホスト、ロボット形式、ロボット番号およびスロット場所が含まれます。

NetBackup は次のように、2 つのボリューム形式を使います。

ロボットボリューム	ロボット内にあるボリューム。 ロボットライブラリは、必要に応じて、ロボットドライブにボリュームを移動したり、ロボットドライブからボリュームを移動したりします。
スタンドアロンボリューム	ロボット内にないドライブに割り当てられたボリューム。 スタンドアロンドライブにボリュームをロードしたり、スタンドアロンドライブからボリュームを取り出したりする場合に、オペレータの操作が必要となります。

NetBackup は、使用方法によって編成されたボリュームに対してボリュームプールを使用します。

p.449 の「[NetBackup ボリュームプールについて](#)」を参照してください。

NetBackup で WORM メディアを使うことができます。

p.455 の「[WORM メディアについて](#)」を参照してください。

ボリューム情報は EMM データベースに格納されます。

p.911 の「[Enterprise Media Manager \(EMM\) について](#)」を参照してください。

NetBackup ボリュームプールについて

ボリュームプールは使用方法によって一組のボリュームを識別します。ボリュームプールは、権限を所有していないユーザー、グループまたはアプリケーションによるアクセスからボリュームを保護します。NetBackup にメディアを追加するとき、ボリュームプールにメ

メディアを割り当てます (またはプールの割り当てなしで、スタンドアロンボリュームとしてメディアを割り当てます)。

デフォルトでは、**NetBackup** は次のボリュームプールを作成します。

NetBackup	すべてのバックアップイメージが書き込まれるデフォルトのプールです (特別な指定がある場合を除く)。
DataStore	DataStore で使用。
CatalogBackup	NetBackup カタログバックアップで使用。 カタログバックアップボリュームは NetBackup の特別な形式ではありません。それらは[CatalogBackup]ボリュームプールに割り当てるデータストレージボリュームです。 NetBackup カタログバックアップを追加するには、任意のボリューム追加方式を使います。カタログバックアップに使用するボリュームプールにボリュームを割り当てる必要があります。ボリュームを追加した後、 NetBackup カタログバックアップウィザードを使用して、カタログバックアップポリシーを構成します。 p.903 の「 NetBackup カatalogについて 」を参照してください。
None	プールに割り当てられないボリュームに適用。

他のボリュームプールを追加することもできます。たとえば、使用している各ストレージアプリケーション用のボリュームプールを追加できます。その後、アプリケーションとともに使用するボリュームを追加するときに、そのボリュームをアプリケーションのボリュームプールに割り当てます。また、ボリュームをプール間で移動することもできます。

また、利用可能なボリュームがボリュームプールに存在しない場合、スクラッチプールを構成すると、**NetBackup** にそのスクラッチプールからボリュームを転送させることができます。

p.451 の「[スクラッチボリュームプールについて](#)」を参照してください。

ボリュームプールの概念は、**NetBackup** ストレージユニットのみに関連し、ディスクストレージユニットには適用されません。

ボリュームプールの名前にはいずれかの承認済みの文字を使用できます。

p.1139 の「[NetBackup 命名規則](#)」を参照してください。

NetBackup はボリュームプール名に複数の特別な接頭辞を使用します。

p.451 の「[予約済みのボリュームのプール名の接頭辞について](#)」を参照してください。

ボリュームプールの使用例は、『**NetBackup** 管理者ガイド Vol. 2』にあります。

<http://www.symantec.com/docs/DOC5332>

予約済みのボリュームのプール名の接頭辞について

NetBackup は、特定の目的のためにもメディアを含むボリュームプールの名前に次の接頭辞を(大文字/小文字の区別がある)予約します。

ENCR NetBackup がデータを暗号化したボリュームの場合。この名前の接頭辞を使用するボリュームプールのボリュームは、テープドライブの暗号化の対照である必要があります。

p.729 の「[NetBackup の暗号化オプションについて](#)」を参照してください。

次を参照してください。『[NetBackup セキュリティおよび暗号化ガイド](#)』

WENCR NetBackup がデータを暗号化した WORM ボリュームの場合。この名前の接頭辞を使用するボリュームプールのボリュームは、テープドライブの暗号化の対照である必要があります。

p.729 の「[NetBackup の暗号化オプションについて](#)」を参照してください。

次を参照してください。『[NetBackup セキュリティおよび暗号化ガイド](#)』

次の URL で利用可能な『[NetBackup コマンドリファレンスガイド](#)』を参照してください。

<http://www.symantec.com/docs/DOC5332>

WORM WORM ボリュームの場合。NetBackup はデータを暗号化しません。

p.456 の「[WORM メディアを管理するボリュームプールの使用について](#)」を参照してください。

NetBackup は、特別な目的ボリュームプールであるか判断するためにボリュームプール名を確認します。ボリュームプール名が特別な接頭辞の 1 つから始まる場合、NetBackup はそのプールの必要条件に従ってそのプールのメディアを処理します。そうでない場合、NetBackup はそのボリュームプールのメディアに特別な処理を使用しません。

これらのいずれかの目的のためにボリュームプールを作成する場合、大文字を使用してください。読みやすくするために、たとえば、WORM_ または ENCR_ など接頭辞の後でアンダースコア文字を使用することは便利な場合があります。

スクラッチボリュームプールについて

スクラッチプールは NetBackup が他のプールに必要に応じて割り当てることができるメディアを含んでいるオプションのプールです。スクラッチプールを構成すると、スクラッチプールから利用可能なボリュームが存在しないプールへ、NetBackup によってボリュームが移動されます。

1 つのスクラッチプールのみ割り当てることができます。すでにスクラッチプールが存在する場合、追加することはできません。

NetBackup プールまたは DataStore プールをスクラッチボリュームプールに変更することはできません。

スクラッチプールを作成する場合は、次のことに注意してください。

- スクラッチプールに割り当てられているボリュームが存在する場合、それらのボリュームはスクラッチプール内に残ります。
割り当てられていないボリュームの場合と異なり、割り当てられているボリュームは NetBackup によって他のプールへ移動されません。
- ボリュームがスクラッチプールに存在する間は、そのボリュームは NetBackup によって割り当てられません。
たとえば、NetBackup のポリシーまたはスケジュールによってスクラッチプールが指定された場合、それらのボリュームへのすべての要求が拒否されます。
- 期限切れのメディアは、NetBackup によってスクラッチボリュームプールに自動的に戻されます (戻されるのは、同じスクラッチプールに含まれていたメディアだけです)。
- NetBackup をボリュームプールへのボリュームの割り当てを管理するために使うためには、次を実行します。
 - 必要に応じてボリュームプールを作成します。ただし、そのプールにはボリュームを追加しないでください。
 - スクラッチプールを定義し、これにボリュームすべてを追加します。NetBackup は他のプールにボリュームが必要であるときにボリュームを移動します。

p.449 の「[NetBackup ボリュームプールについて](#)」を参照してください。

p.463 の「[メディアの設定の構成](#)」を参照してください。

p.462 の「[メディアの設定ルールについて](#)」を参照してください。

NetBackup ボリュームグループについて

ボリュームグループは物理的に同じ場所に存在するボリュームのセットを識別します。この場所は、ボリュームがあるロボット、スタンドアロン、オフサイト (NetBackup Vault オプションを使用している場合) のいずれかです。

NetBackup にメディアを追加するとき、NetBackup はそのロボットのボリュームグループにロボットのすべてのボリュームを割り当てます。また、異なるグループにメディアを割り当てることができます。

ボリュームグループは、ボリュームがオフサイトに移動された場合などに、ボリュームの場所を追跡するのに便利です。ボリュームグループにより、各ボリュームの個々のメディア ID ではなく、グループ名を指定して、一連のボリュームに対して操作を実行できます。操作には、ロボットライブラリとスタンドアロンの間の移動や NetBackup からの削除などがあります。

ボリュームを物理的に移動する場合は、それを論理的にも移動する必要があります。論理的な移動とは、新しい場所を示すようにボリュームの属性を変更することを意味します。ボリュームグループの割り当て規則を次に示します。

- 1つのグループ内のすべてのボリュームは、同じメディア形式である必要があります。ただし、同じボリュームグループに、メディア形式と対応するクリーニングメディア形式が存在することは可能です (DLT と DLT_CLN など)。
- ロボットライブラリ内のすべてのボリュームは、1つのボリュームグループに属している必要があります。
グループを指定するか、または **Media Manager** を使用してグループの名前を生成しないかぎり、ロボットライブラリにボリュームを追加することはできません。
- ボリュームグループ名を消去する唯一の方法は、スタンドアロンにボリュームを移動し、ボリュームグループを指定しないことです。
- 複数のボリュームグループで同じ場所を共有できます。
たとえば、1つのロボットライブラリに複数のボリュームグループのボリュームが存在したり、複数のスタンドアロンボリュームグループが存在することも可能です。
- グループ内のすべてのボリュームは、同じロボットライブラリに存在するか、またはスタンドアロンである必要があります。
つまり、グループがすでに他のロボットライブラリに存在する場合、ロボットライブラリにそのグループ (またはグループの一部) を追加できません。

ボリュームグループの使用方法的例が利用可能です。

『NetBackup 管理者ガイド Vol. 2』を参照してください。

<http://www.symantec.com/docs/DOC5332>

NetBackup のメディア形式

NetBackup では、メディア形式を使用して、異なる物理的な特性を持つメディアが区別されます。各メディア形式が、特定の物理メディア形式を表す場合があります。たとえば、NetBackup の 8MM、8MM2 または 8MM3 メディア形式が、Sony AIT メディアを表す場合があります。

NetBackup のメディア形式は、Media Manager のメディア形式とも呼ばれます。

次の表は NetBackup のメディア形式を記述したものです。

表 9-1 NetBackup のメディア形式

メディア形式	説明
4MM	4MM カートリッジテープ
4MM_CLN	4MM クリーニングテープ

メディア形式	説明
8MM	8MM カートリッジテープ
8MM_CLN	8MM クリーニングテープ
8MM2	8MM カートリッジテープ 2
8MM2_CLN	8MM クリーニングテープ 2
8MM3	8MM カートリッジテープ 3
8MM3_CLN	8MM クリーニングテープ 3
DLT	DLT カートリッジテープ
DLT_CLN	DLT クリーニングテープ
DLT2	DLT カートリッジテープ 2
DLT2_CLN	DLT クリーニングテープ 2
DLT3	DLT カートリッジテープ 3
DLT3_CLN	DLT クリーニングテープ 3
DTF	DTF カートリッジテープ
DTF_CLN	DTF クリーニングテープ
HCART	1/2 インチカートリッジテープ
HCART2	1/2 インチカートリッジテープ 2
HCART3	1/2 インチカートリッジテープ 3
HC_CLN	1/2 インチクリーニングテープ
HC2_CLN	1/2 インチクリーニングテープ 2
HC3_CLN	1/2 インチクリーニングテープ 3
QCART	1/4 インチカートリッジテープ

NetBackup では、新しいバックアップを追加する前に位置の検証が可能な形式でメディアに書き込みます。

NetBackup の代替メディア形式

代替メディア形式は同じライブラリでテープの複数の形式を定義することを可能にします。異なる物理的カートリッジの間で区別するために代替形式を使うことができます。

代替メディア形式の例を次に示します。

- 8MM、8MM2、8MM3
- DLT、DLT2、DLT3
- HCART、HCART2、HCART3

たとえば、1つのロボットに DLT4000 および DLT7000 ドライブが存在している場合、次のメディア形式を指定できます。

- DLT4000 のテープに DLT メディア形式
- DLT7000 のテープに DLT2 メディア形式

この場合、NetBackup では、DLT4000 ドライブで書き込まれたテープは DLT7000 ドライブにロードされず、DLT7000 ドライブで書き込まれたテープは DLT4000 ドライブにロードされません。

ドライブを構成するとき適切なデフォルトのメディア形式を使ってください。(NetBackup でドライブを構成する場合は、各ドライブ形式で使用するデフォルトのメディア形式を指定します。)

ロボットでは、(特定ベンダーのメディア形式の) すべてのボリュームで、NetBackup のメディア形式が同じである必要があります。たとえば、3490E メディアを含む TLH ロボットでは、そのメディアに NetBackup の HCART、HCART2 または HCART3 のいずれかのメディア形式を割り当てることができます。一部のメディアに HCART を割り当て、別のメディアに HCART2 (または HCART3) を割り当ててはできません。

次の URL で利用できる『NetBackup 管理者ガイド Vol. 2』の「メディア形式」を参照してください。

<http://www.symantec.com/docs/DOC5332>

WORM メディアについて

WORM (Write Once Read Many) メディアは、不要な変更から重要なデータを保護したり、法規制を満たすために使用できます。

NetBackup は WORM メディアの QIC/WORM テープ形式を使います。この形式では NetBackup は WORM テープにイメージを追記できます。

次の URL で利用可能な、『NetBackup A管理者ガイド Vol. 2』の「メディア形式」を参照してください。

<http://www.symantec.com/docs/DOC5332>

WORM メディアを使用している場合、テープエラーからのリカバリは無効になります。

NetBackup には、ジョブ再開ロジックが備わっており、中断されたジョブ (ファイバーチャネルでの中断など) の再開を試行します。ただし、NetBackup は WORM メディアを使用したジョブは失敗するため、その失敗したジョブが再試行されます。チェックポイントを使用してバックアップを再開することをお勧めします。

bplabel コマンドを実行すると、LTO-3 WORM テープだけがラベル付けされます。このラベルはメディアの使用時に上書きできないため、その他のすべての WORM メディアにラベル付けすることができません。

次は WORM テープの制限事項です。

- WORM メディアでは、サードパーティコピーのバックアップはサポートされていません。
- NetBackup は WORM テープで再開ロジックをサポートしません。NetBackup は WORM メディアを使うジョブに失敗し、失敗したジョブを再実行します。代わりに、チェックポイントと再開が使われた場合、NetBackup は最新のチェックポイントからジョブを再開します。Symantec はチェックポイントを使ってバックアップを再開することを推奨します。

NetBackup では、次のように WORM メディアを管理する 2 つの方法が提供されます。

- WORM ボリュームプール名に予約接頭辞を割り当てます。
p.456 の「[WORM メディアを管理するボリュームプールの使用について](#)」を参照してください。
- WORM のすべてのドライブに特定のドライブ形式、すべての WORM メディアに特定のメディア形式を割り当てます。
p.458 の「[一意のドライブおよびメディア形式を使用した WORM メディアの管理について](#)」を参照してください。

WORM メディアを管理するボリュームプールの使用について

ボリュームプールを WORM メディア専用にすることができます。この方法では、WORM 対応テープドライブを使用して、標準メディアおよび WORM メディアのバックアップおよびリストアを実行できます。NetBackup は、プールのボリュームが WORM ドライブのためであると示す、予約された 2 つのボリュームプールの接頭辞を次のとおり使用します。

- WORM (大文字) は、WORM メディアを意味します。
- WENCR (大文字) は、NetBackup がデータを暗号化する必要がある WORM メディアを意味します。

p.451 の「[予約済みのボリュームのプール名の接頭辞について](#)」を参照してください。

メディアでのデータ暗号化について詳しくは、次の URL から利用可能な『NetBackup セキュリティおよび暗号化ガイド』を参照してください。

<http://www.symantec.com/docs/DOC5332>

WORM メディアにボリュームプールを作成する場合は、プール名の最初の文字として予約接頭辞の 1 つを指定してください。NetBackup は、予約接頭辞から始まるか判断するためにボリュームプール名を確認します。読みやすくするために、たとえば、WORM_ など、接頭辞の後でアンダースコア文字を使用することは便利な場合があります。

p.519 の「[ボリュームプールの追加について](#)」を参照してください。

次の場合に注意してください。

- ドライブに存在する WORM メディアが WORM ボリュームプールに含まれている場合、NetBackup ではそのメディアは WORM として書き込まれます。
- ドライブに存在する WORM メディアが WORM ボリュームプールに含まれていない場合、NetBackup ではそのメディアは凍結されます。
- ドライブに存在する標準メディアが WORM ボリュームプールに含まれている場合、NetBackup ではそのメディアは凍結されます。
- ドライブに Quantum メディアが存在し、このメディアが一度も使用されていないか、このメディアのすべての NetBackup イメージの期限が切れている場合、NetBackup ではこのメディアが使用されます。

p.457 の「[WORM のスクラッチプールの使用について](#)」を参照してください。

p.455 の「[WORM メディアについて](#)」を参照してください。

p.458 の「[一意のドライブおよびメディア形式を使用した WORM メディアの管理について](#)」を参照してください。

WORM のスクラッチプールの使用について

サポートされているすべての WORM 対応ドライブ (Quantum ドライブを除く) では、1 つの形式のメディアだけがスクラッチプールに含まれます。スクラッチプールには、最も一般的に使用されるメディアを追加することをお勧めします。たとえば、多くの NetBackup ジョブで標準メディアが使用される場合は、スクラッチプールに標準メディアを含めます。

スクラッチプールに標準のメディアが含まれている場合は、バックアップジョブの完了に必要なメディアが WORM ボリュームプールで不足しないようにしてください。

WORM ボリュームプールでメディアが不足すると、NetBackup は次の処理を実行します。

- 標準のメディアをスクラッチプールから WORM プールに移動する。
- 標準のメディアを WORM 対応ドライブにロードする。
- メディアを凍結する。

NetBackup では、この処理は、スクラッチプール内のすべての標準メディアが凍結するまで繰り返されます。

これと逆の場合もあります。標準ボリュームプールでメディアが不足し、スクラッチプール内に WORM メディアが存在する場合、適切なメディアを利用できないため、標準バックアップが失敗する場合があります。

一意のドライブおよびメディア形式を使用した WORM メディアの管理について

すべての WORM ドライブおよびメディアに、異なるドライブおよびメディア形式を割り当てることができます。たとえば、標準ドライブおよびメディアを HCART および WORM 対応ドライブとして構成したり、メディアを HCART2 として構成します。

この方法では、ドライブ形式に対して正しいメディア形式が NetBackup によって選択されるため、スクラッチプールに両方の形式のメディアを追加することができます。

ただし、各ドライブは特定のメディア形式を使用したバックアップとリストアに制限されるため、ドライブを最適に使用できないことがあります。たとえば、WORM バックアップが実行されていないとしても、WORM 対応ドライブは標準メディアによるバックアップでは使用できません。

Quantum ドライブでは 1 つのメディア形式だけが使用されるため、WORM メディアの管理にこの方法を使用する必要はありません。

p.459 の「[WORM メディアと Quantum ドライブについて](#)」を参照してください。

WORM メディアを管理するために固有ドライブとメディアの種類を使用する場合、WORM ボリュームプール名の検証を無効にしてください。

p.458 の「[WORM ボリュームプール名の検証の無効化](#)」を参照してください。

WORM ボリュームプール名の検証の無効化

WORM メディアを管理するため固有ドライブおよびメディアの種類を使用した場合、NetBackup ボリュームプール名の検証を無効にしてください。WORM ボリュームプール名の検証は WORM メディアを管理する WORM ボリュームプールの方法のみ使用されます。

p.458 の「[一意のドライブおよびメディア形式を使用した WORM メディアの管理について](#)」を参照してください。

p.456 の「[WORM メディアを管理するボリュームプールの使用について](#)」を参照してください。

ボリュームプール名の検証を無効にする

- ◆ WORM ドライブのメディアサーバーの次のタッチファイルを作成してください。

Windows の場合:

```
install_path¥netbackup¥db¥config¥DISABLE_WORM_POOLCHECK
```

UNIX の場合:

```
/usr/opensv/netbackup/db/config/DISABLE_WORM_POOLCHECK
```

WORM メディアと Quantum ドライブについて

Quantum ドライブを使用している場合、標準メディアまたは WORM メディアとして使用できるメディアは 1 つの形式だけです。

WORM ボリュームプールでメディアが不足すると、メディアはスクラッチボリュームプールから WORM プールに移動します。NetBackup は、メディアが標準メディアまたは WORM メディアのどちらとして構成されているかを判断します。標準メディアボリュームの場合、NetBackup はテープラベルを読み込み、そのメディアが未使用であることまたはすべてのイメージの期限が切れていることを検証します。また、NetBackup は現在そのメディアがサーバーに割り当てられていないことを検証します。検証が終わると、NetBackup はメディアを WORM メディアとして構成し、NetBackup ジョブを続行します。

サポート対象の WORM ドライブ

NetBackup で WORM テープドライブを使うには SCSI のパススルードライバが必要です。NetBackup はドライブが WORM 対応であること、そしてドライブのメディアが WORM メディアであることを検証するためにドライブに問い合わせします。SCSI パススルーパスは、NetBackup でサポートされているサーバープラットフォームで提供されています。SCSI パススルーパスでは、オペレーティングシステムの特別な構成の変更が必要になる場合があります。

次の URL で利用可能な『NetBackup デバイス構成ガイド』を参照してください。

<http://www.symantec.com/docs/DOC5332>

NetBackup で WORM メディア用にサポートされるドライブについて詳しくは、次の URL にあるハードウェア互換性リストを参照してください。

<http://www.netbackup.com/compatibility>

Quantum を除くすべてのベンダーでは、特殊な WORM メディアを使用する必要があります。

Quantum の場合は、NetBackup で標準のテープメディアを WORM メディアに変換できます。Quantum の WORM メディア用ドライブを Solaris システムで使用するには、`st.conf` ファイルを変更します。

非標準テープドライブを構成する方法と `st.conf` ファイルを編集する方法についての情報が利用可能です。

次の URL で利用可能な『NetBackup デバイス構成ガイド』を参照してください。

<http://www.symantec.com/docs/DOC5332>

ボリュームの追加について

ボリュームを追加することは物理メディアに **NetBackup** の属性を割り当てる論理操作です。メディアはすでにストレージデバイスにあるものを使用できます。また、メディアを **NetBackup** に追加するときにストレージデバイスに追加することもできます。ボリュームをどのように追加するかは、ボリュームの種類がロボットかスタンドアロンかによって決まります。

ロボットライブラリのボリューム p.460 の「[ロボットボリュームの追加について](#)」を参照してください。

スタンドアロンボリューム p.460 の「[スタンドアロンボリュームの追加について](#)」を参照してください。

ボリュームには規則に基づいて名前と属性が割り当てられます。

p.461 の「[メディア名および属性ルール構成について](#)」を参照してください。

ロボットボリュームの追加について

ロボットボリュームはロボットテープライブラリで見つかるボリュームです。次の表はロボットボリュームを追加するための方法を記述したものです。

表 9-2 ロボットボリュームを追加する方式

方式	説明
ボリュームの構成ウィザード	p.462 の「 ウィザードの使用によるボリュームの追加 」を参照してください。
ロボットのインベントリ	p.526 の「 ロボットインベントリについて 」を参照してください。 p.539 の「 ロボットの内容に合わせた NetBackup ボリュームの構成の更新 」を参照してください。
[処理 (Actions)]メニュー	p.487 の「 [処理 (Action)]メニューを使用したボリュームの追加 」を参照してください。
NetBackup コマンド	次の URL で利用可能な『 NetBackup コマンドリファレンスガイド 』を参照してください。 http://www.symantec.com/docs/DOC5332

スタンドアロンボリュームの追加について

スタンドアロンボリュームはロボット内にはないドライブに存在するボリューム、またはスタンドアロンドライブに割り当てられたボリュームです。

それらを使うまで **NetBackup** はボリュームをラベル付けしないので、ドライブに存在しないのにボリュームを追加できます。追加したボリュームは、ドライブに空きがなくなった場合、またはドライブが使用不能になった場合に利用できます。たとえば、スタンドアロンドライブのボリュームの空きがなくなったか、またはエラーが原因で使用できない場合、**NetBackup** ではボリュームが(論理的に)取り出されます。他のスタンドアロンボリュームを追加すると、**NetBackup** はそのボリュームを要求します。**NetBackup** は out of media エラーを生成しません。

スタンドアロンボリュームを追加する最も簡単な方法は、ボリュームの構成ウィザードを使用する方法です。**NetBackup** がボリュームの 1 つを要求したときに、ボリュームをスタンドアロンドライブに挿入します。この際、**NetBackup** によってラベル付けが行われます。

nbemmcmd コマンドの DISABLE_STANDALONE_DRIVE_EXTENSIONS オプションを指定すると、スタンドアロンボリュームの自動使用を解除できます。

表 9-3 スタンドアロンボリュームを追加する方式

方式	説明
ボリュームの構成ウィザード	p.462 の「ウィザードの使用によるボリュームの追加」を参照してください。
[処理 (Actions)]メニュー	p.487 の「[処理 (Action)]メニューを使用したボリュームの追加」を参照してください。
NetBackup コマンド	次の URL で利用可能な『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 http://www.symantec.com/docs/DOC5332

メディア名および属性ルールの構成について

NetBackup はデフォルトの設定とルールを使って、新しいリムーバブルメディアに名前を付け、属性を割り当てます。**NetBackup** は、次を実行するときにこれらのルールを使います。

- [ボリューム構成ウィザード (Volume Configuration Wizard)]を使って新しいメディアを追加します。
- [ロボットのインベントリ (Robot Inventory)]ダイアログボックスを使って、ロボットのインベントリを実行します。**NetBackup** がロボットの新しいメディアを検出した場合は、そのメディアを **NetBackup** に追加します。

デフォルトの設定は、ほぼすべての構成で正常に機能します。ただし、**NetBackup** が使うデフォルトの設定とルールは変更できます。特別なハードウェア要件または使用要件があるときのみ設定を変更します。ボリュームの構成ウィザードまたは[ロボットのインベントリ (Robot Inventory)]ダイアログボックスで設定を変更できます。

次の表に、構成できるルールを示します。

表 9-4 メディアの属性

内容	ここで示された文字列については、次のとおりです。
メディアの設定	p.462 の「 メディアの設定ルールについて 」を参照してください。 p.463 の「 メディアの設定の構成 」を参照してください。
バーコード規則	p.473 の「 バーコードについて 」を参照してください。 p.477 の「 バーコード規則の構成 」を参照してください。
メディア ID の生成規則	p.482 の「 メディア ID 生成規則の作成について 」を参照してください。 p.483 の「 メディア ID 生成規則の構成 」を参照してください。
API ロボットのメディアのマッピング	p.486 の「 メディア形式のマッピングルールについて 」を参照してください。 p.491 の「 メディア形式のマッピングの構成 」を参照してください。

ウィザードの使用によるボリュームの追加

ボリュームを追加する簡単な方法はボリューム構成ウィザードを使うことです。NetBackup はメディア ID を割り当て、ボリュームのラベル付けを自動的に行います。

ボリュームをウィザードの使用によって構成する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[デバイス (Devices)]を展開します。
- 2 右ペインのウィザードのリストで、[ボリュームの構成 (Configure Volumes)]をクリックして、ウィザードの指示に従います。

NetBackup が新しいリムーバブルメディアに名前を付け、属性を割り当てるために使うデフォルトの設定と規則を変更できます。

p.461 の「[メディア名および属性ルールの構成について](#)」を参照してください。

メディアの設定ルールについて

NetBackup メディアの設定ルールは、次によって決まります。

- 既存のメディアの場合は、そのボリュームが属するボリュームグループ。
- 新しいメディアの場合は、メディア ID 接頭辞、メディア形式、ボリュームが割り当てられるプール。

デフォルトのルールは変更できます。

p.463 の「[メディアの設定の構成](#)」を参照してください。

p.466 の「[メディアの設定のオプション](#)」を参照してください。

メディアの設定の構成

既存のメディアや新しいメディアの属性を設定するには、NetBackup の[ロボットインベントリの詳細オプション (Advanced Robot Inventory Options)]ダイアログボックスの[メディアの設定 (Media Settings)]タブを使います。

p.462 の「[メディアの設定ルールについて](#)」を参照してください。

メディアの設定を構成する方法

- 1 次のように、[ロボットインベントリの詳細オプション (Advanced Robot Inventory Options)]ダイアログボックスを開きます。

[ロボットのインベントリ (Robot Inventory)]ダイアログボックスから

- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[ロボット (Robots)]を展開します。
- 2 インベントリを実行するロボットを選択します。
- 3 [処理 (Actions)]メニューから[ロボットのインベントリ (Inventory Robot)]を選択します。
- 4 [ボリューム構成の変更をプレビュー表示 (Preview volume configuration changes)]か[ボリュームの構成の更新 (Update volume configuration)]のいずれかをクリックします。
- 5 [詳細オプション (Advanced Options)]をクリックします。

- ボリュームの構成ウィザードから
- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[デバイス (Devices)]を展開します。
 - 2 右ペインのウィザードのリストで、[ボリュームの構成 (Configure Volumes)]をクリックして、ウィザードの指示に従います。
 - 3 ボリュームの構成ウィザードの[ロボットのインベントリ (Robot Inventory)]パネルで、[詳細オプション (Advanced Options)]をクリックします。

- 2 [ロボットインベントリの詳細オプション (Advanced Robot Inventory Options)]ダイアログボックスで、[メディアの設定 (Media Settings)]タブをクリックします。

The screenshot shows the 'Advanced Robot Inventory Options' dialog box with the 'Media Settings' tab selected. The dialog has four sub-tabs: 'Media Settings', 'Barcode Rules', 'Media ID Generation', and 'Media Type Mappings'. The 'Media Settings' section contains two groups of settings. The first group, 'Existing media', has two dropdown menus: 'Media which have been removed from the robot should be assigned to the volume group:' (set to 'DEFAULT') and 'Media which have been moved into or within the robot should be assigned to the volume group:' (set to 'DEFAULT'). The second group, 'New media', includes a text field for 'Use the following Media ID prefix:' (set to 'DEFAULT') with a 'Browse...' button, a dropdown for 'Label optical media (local host only):' (set to 'Yes, but do not overwrite old labels'), and an unchecked checkbox for 'Use barcode rules'. Below these is a section 'If set, the following options will override any barcode rules' with two dropdowns: 'Media type:' (set to 'DEFAULT') and 'Volume pool:' (set to 'DEFAULT'). A 'Reset to Defaults' button is located at the bottom right of the settings area. At the very bottom of the dialog are 'OK' and 'Help' buttons.

3 次に示すように、オプションを設定します。

- a. [ロボットから取り外されたメディアを割り当てるボリュームグループ (Media which have been removed from the robot should be assigned to the volume group)] リストで、ロボットから削除するメディアのボリュームグループを選択します。
[p.466 の「ロボットから取り外されたメディアを割り当てるボリュームグループ\(既存のメディアの設定\)」](#)を参照してください。
- b. [ロボット内へ移動したメディア、またはロボット内で移動したメディアを割り当てるボリュームグループ (Media which have been moved into or within the robot should be assigned to the volume group)] リストで、ロボットに存在するか、ロボットに追加するメディアのボリュームグループを選択します。
[p.467 の「ロボットに移動された、またはロボット内で移動されたメディア... \(既存のメディア設定\)」](#)を参照してください。
- c. ロボットライブラリでバーコードがサポートされていて、ボリュームに読み込み可能なバーコードが付いている場合は、**NetBackup** がバーコードからメディア ID を自動的に作成します。接頭辞を設定する必要はありません。

ただし、ロボットライブラリのメディアのバーコードを読み込むことができないか、またはロボットでバーコードがサポートされていない場合は、**NetBackup** がデフォルトのメディア ID の接頭辞を割り当てます。

DEFAULT 以外のメディア ID の接頭辞を使うには、[使用するメディア ID の接頭辞 (Use the following Media ID prefix)] フィールドの [参照 (Browse)] をクリックします。次に、[メディア ID の接頭辞 (Media ID Prefix)] ダイアログボックスでメディア ID の接頭辞を指定または選択します。

[p.468 の「使用するメディア ID の接頭辞 \(Use the following Media ID prefix\) \(新しいメディアの設定\)」](#)を参照してください。
- d. バーコードの規則を使って新しいボリュームに属性を割り当てるには、[バーコード規則を使用する (Use barcode rules)] を選択します。

[p.469 の「バーコード規則を使用する \(Use bar code rules\) \(新しいメディアの設定\)」](#)を参照してください。
- e. ロボットライブラリの新しいメディアのバーコード規則を上書きするには、リストからメディア形式を選択します。

[p.470 の「メディア形式 \(Media type\) \(新しいメディアの設定\)」](#)を参照してください。
- f. ロボットライブラリの新しいメディアのデフォルトボリュームプールを上書きするには、リストからボリュームプールを選択します。

[p.473 の「ボリュームプール \(Volume pool\) \(新しいメディアの設定\)」](#)を参照してください。

4 [OK] をクリックします。

メディアの設定のオプション

NetBackup のボリューム構成に追加するロボットの新しいメディアに対する設定を次に示します。

ロボットから取り外されたメディアを割り当てるボリュームグループ (既存のメディアの設定)

ボリュームの構成にすでにあるメディアに対して、メディアがロボットから削除された場合にボリュームグループを指定できます。[ロボットから取り外されたメディアを割り当てるボリュームグループ (Media which have been removed from the robot should be assigned to the volume group)]。

[ロボットから取り外されたメディアを割り当てるボリュームグループ (Media which have been removed from the robot should be assigned to the volume group)]ド롭ダウンリストには次の選択項目が含まれています。

自動生成 (AUTO-GENERATE)	新しいボリュームグループが自動的に生成されます。
デフォルト (DEFAULT)	ボリュームと互換性のある位置情報を持つ既存のグループが存在する場合、ボリュームはそのグループに追加されます。該当するボリュームグループが存在しない場合、NetBackup によって新しいボリュームグループ名が生成されます。
ボリュームグループなし (NO VOLUME GROUP)	メディアはボリュームグループに割り当てられません。

ダイアログボックスの[新しいメディア (New media)]セクションの[メディア形式 (Media type)]フィールドの設定に応じて、他の対象項目が次のように利用できる場合があります。

[メディア形式 (Media type)]フィールドが[デフォルト (DEFAULT)]の場合	[ロボットから取り外されたメディアを割り当てるボリュームグループ (Media which have been removed from the robot should be assigned to the volume group)]ド롭ダウンリストには、ロボットのデフォルトのメディア形式で有効なボリュームグループが含まれています。
[メディア形式 (Media type)]フィールドが[デフォルト (DEFAULT)]以外の場合	[ロボットから取り外されたメディアを割り当てるボリュームグループ (Media which have been removed from the robot should be assigned to the volume group)]ド롭ダウンリストには、指定されたメディア形式で有効なボリュームグループが含まれています。 [デフォルト (DEFAULT)]以外のボリュームグループを指定する場合は、ボリュームグループ名を入力するか、リストから選択します。

p.470 の「メディア形式 (Media type) (新しいメディアの設定)」を参照してください。

ロボットに移動された、またはロボット内で移動されたメディア... (既存のメディア設定)

ロボットに移動された、またはロボット内で移動された既存のメディアに対して、ボリュームグループを指定できます。

ロボットに挿入した (またはロボット内の新しい場所に移動した) 既存のメディアに対して割り当てるボリュームグループ。

[ロボット内へ移動したメディア、またはロボット内で移動したメディアを割り当てるボリュームグループ (Media which have been moved into or within the robot should be assigned to the volume group)] ドロップダウンリストには次の選択項目が含まれています。

自動生成 新しいボリュームグループが自動的に生成されます。
(AUTO-GENERATE)

デフォルト ボリュームと互換性のある位置情報を持つ既存のグループが存在する場合、
(DEFAULT) ボリュームはそのグループに追加されます。該当するボリュームグループが存在しない場合、NetBackup によって新しいボリュームグループ名が生成されます。

ダイアログボックスの[新しいメディア (New media)]セクションの[メディア形式 (Media type)]フィールドの設定に応じて、次に示すように、他の対象項目が利用できる場合があります。

[メディア形式 (Media type)]フィールドが[デフォルト (DEFAULT)]の場合 [ロボット内へ移動したメディア、またはロボット内で移動したメディアを割り当てるボリュームグループ (Media which have been moved into or within the robot should be assigned to the volume group)] ドロップダウンリストには、ロボットのデフォルトのメディア形式で有効なボリュームグループが含まれています。

[メディア形式 (Media type)]フィールドが[デフォルト (DEFAULT)]以外の場合 [ロボット内へ移動したメディア、またはロボット内で移動したメディアを割り当てるボリュームグループ (Media which have been moved into or within the robot should be assigned to the volume group)] ドロップダウンリストには、指定されたメディア形式で有効なボリュームグループが含まれています。

[デフォルト (DEFAULT)]以外のボリュームグループを指定する場合は、ボリュームグループ名を入力するか、リストから選択します。

ロボットライブラリに複数のメディア形式がある場合、Symantec は[デフォルト (DEFAULT)]に設定することをお勧めします。ボリュームグループを指定しており、異なるメディア形式のボリュームがロボットに移動されたか、またはロボット内で移動された場合、新しい更新

は失敗します。1 つのボリュームグループに異なるメディア形式のボリュームを含めることはできません。

p.470 の「メディア形式 (Media type) (新しいメディアの設定)」を参照してください。


使用するメディア ID の接頭辞 (Use the following Media ID prefix) (新しいメディアの設定)

メディアのバーコードを読み込むことができないか、ロボットでバーコードがサポートされていない場合、デフォルトでは、次のように NetBackup によってメディア ID の接頭辞が割り当てられます。

- MEDIA_ID_PREFIX エントリが `vm.conf` ファイルで定義されている場合、NetBackup によって最後の MEDIA_ID_PREFIX エントリがメディア ID の接頭辞として割り当てられます。
- MEDIA_ID_PREFIX エントリが `vm.conf` ファイルで定義されていない場合、NetBackup によって文字 **A** がメディア ID の接頭辞として使用されます。

デフォルト以外のメディア ID の接頭辞を使用するように NetBackup を構成するには、[ロボットインベントリの詳細オプション (Advanced Robot Inventory Options)] ダイアログボックスの [使用するメディア ID の接頭辞 (Use the following Media ID prefix)] フィールドを選択し、[参照 (Browse)] をクリックします。[メディア ID の接頭辞 (Media ID Prefix)] ダイアログボックスが表示されます。

図 9-1 [メディア ID の接頭辞 (Media ID Prefix)] ダイアログボックス



ダイアログボックスで構成できる代わりに NetBackup メディア ID の割り当ての動作は、次のとおりです。

メディア ID の接頭辞を使わない場合	[ロボットがバーコードをサポートしない場合や読み取り不可能なバーコード付きのメディアには、メディア ID 接頭辞を使用します (Use a media ID prefix for media with unreadable barcodes or if the robot does not support barcodes)]オプションの選択を解除します。
メディア ID の接頭辞を使用する方法	[ロボットがバーコードをサポートしない場合や読み取り不可能なバーコード付きのメディアには、メディア ID 接頭辞を使用します (Use a media ID prefix for media with unreadable barcodes or if the robot does not support barcodes)]オプションを選択します。
現在の操作に対してのみ特定のメディア ID の接頭辞を使用する方法	[現在のセッション専用のメディア ID 接頭辞を指定します (Specify the media ID prefix for current session only)]オプションを選択してから、メディア ID の接頭辞を入力します。接頭辞は 1 文字から 5 文字の英数字で指定できます。NetBackup によって、残りの数字部分が割り当てられ、6 文字のメディア ID になります。 NetBackup は現在の操作にのみ接頭辞を使用します。
現在の操作と今後の操作に対してメディア ID の接頭辞を構成する方法	[メディア ID 接頭辞のリストから選択します (vm.conf) (Choose from the Media ID prefix list (stored in vm.conf file))]オプションを選択してから、リストから接頭辞を選択します。
新しいメディア ID を vm.conf ファイルに追加する方法	[メディア ID 接頭辞のリストから選択します (vm.conf) (Choose from the Media ID prefix list (stored in vm.conf file))]オプションを選択してから、[新しいメディア ID 接頭辞 (New media ID prefix)]フィールドに接頭辞を入力します。[追加 (Add)]をクリックします。
メディア ID の接頭辞を vm.conf ファイルから削除する方法	[メディア ID 接頭辞のリストから選択します (vm.conf) (Choose from the Media ID prefix list (stored in vm.conf file))]オプションを選択してから、リストから接頭辞を選択し、[削除 (Remove)]をクリックします。

vm.conf ファイルについての情報を参照できます。

『NetBackup 管理者ガイド Vol. 2』を参照してください。

<http://www.symantec.com/docs/DOC5332>

バーコード規則を使用する (Use bar code rules) (新しいメディアの設定)

バーコード規則を使用して新しいメディアに属性を割り当てるかどうかを指定します。

API ロボットでバーコード規則を使用するには、vm.conf ファイルに API_BARCODE_RULES エントリを追加します。

p.473 の「バーコードについて」を参照してください。

p.477 の「[バーコード規則の構成](#)」を参照してください。

vm.conf ファイルについての情報を参照できます。

『NetBackup 管理者ガイド Vol. 2』を参照してください。

<http://www.symantec.com/docs/DOC5332>

メディア形式 (Media type) (新しいメディアの設定)

ロボットに追加する新しいメディアの形式を指定します。リストには、ロボットに対して有効なメディア形式が表示されます。

NetBackup がどのように新しいメディア形式を決定するかは、[バーコード規則を使用する (Use barcode rules)] の設定によって以下のように異なります。

- [バーコード規則を使用する (Use barcode rules)] が選択されている場合。
p.470 の「[バーコード規則を使う場合のメディア形式](#)」を参照してください。
- [バーコード規則を使用する (Use barcode rules)] が選択されていない場合。
p.472 の「[バーコード規則を使わない場合のメディア形式](#)」を参照してください。

メモ: API ロボットの場合、[メディア形式 (Media type)] は常に [デフォルト (DEFAULT)] に設定されます。API ロボットにメディア形式を指定するには、ダイアログボックスの [メディア形式のマッピング (Media Type Mappings)] タブを使います。

p.491 の「[メディア形式のマッピングの構成](#)」を参照してください。

バーコード規則を使う場合のメディア形式

NetBackup でバーコード規則を使う場合は、次のいずれかを選択します。

DEFAULT

NetBackup は割り当てるメディア形式を判断するためにバーコード規則を使います。

追加する各メディア形式にはバーコード規則が必要です。たとえば、1 回の更新操作で DLT と 1/2 インチカートリッジを TLD ロボットに追加すると想定します。最初に、DLT と 1/2 インチカートリッジに個別のバーコード規則を作成し、バーコード規則の作成時にそれぞれのメディア形式を選択します。最後に、[メディアの設定 (Media Settings)] タブで [デフォルト (DEFAULT)] を選択します。正しいメディア形式が各メディアに割り当てられます。

[メディアの設定 (Media Settings)] タブおよびバーコード規則で [デフォルト (DEFAULT)] を選択すると、NetBackup によってロボットのデフォルトのメディア形式が割り当てられます。

リストの特定のメディア形式 1 つのバーコード規則で複数の形式のメディアを追加できます。たとえば、DLT カートリッジと 1/2 インチカートリッジ (HCART) を TLD ロボットに追加できます。最初に、[メディアの設定 (Media Settings)] タブで特定のメディア形式を選択します。次に、バーコード規則の作成時に、バーコード規則のメディア形式として [デフォルト (DEFAULT)] を選択します。これによって、DLT カートリッジおよび 1/2 インチカートリッジに対する更新操作を実行でき、正しいメディア形式をバーコード規則で割り当てることができます。

[デフォルト (DEFAULT)] 以外の値を指定する場合、バーコード規則のメディア形式がメディアと同じであるか、[デフォルト (DEFAULT)] である必要があります。この指定を行わないと、バーコード規則とメディアが一致しません (クリーニングメディアを除く)。

表 9-5 に、TLD (API 以外) ロボットにおける、[メディアの設定 (Media Settings)] タブのメディア形式とバーコード規則のメディア形式の組み合わせを示します。また、メディアがボリュームの構成に追加された結果も示します。

表 9-5 メディア形式とバーコード規則の組み合わせの例

[メディアの設定 (Media Settings)] タブのメディア形式	バーコード規則のメディア形式	規則の一致	ボリューム構成に追加されるメディア形式
DLT	DEFAULT	はい	DLT
HCART	DEFAULT	はい	HCART
DLT	DLT	はい	DLT
DLT	DLT_CLN	はい	DLT_CLN
DLT_CLN	DLT	いいえ	DLT_CLN
DLT_CLN	DLT_CLN	はい	DLT_CLN
DLT_CLN	DEFAULT	はい	DLT_CLN
DLT	8MM、4MM など	いいえ	DLT
DEFAULT	DEFAULT	はい	DLT
DEFAULT	DLT	はい	DLT
DEFAULT	DLT_CLN	はい	DLT_CLN
DEFAULT	8MM、4MM など	いいえ	ロボット形式によって異なる

表の 4 行目には、1 回の更新操作でクリーニングカートリッジと標準のボリュームがどのように追加されるかが示されています。

次の条件がすべて満たされている必要があります。

- [メディアの設定 (Media Settings)] タブのメディア形式が通常のメディア (この例では DLT) である。
- バーコードがバーコードタグに一致する。
- バーコード規則のメディア形式がクリーニングメディア (この例では DLT_CLN) である。

別の例を参照できます。

この表の 6 行目と 7 行目には、クリーニングテープのみを追加する方法が示されています。6 行目では、[メディアの設定 (Media Settings)] タブおよびバーコード規則でクリーニングメディア形式を指定しています。7 行目では、[メディアの設定 (Media Settings)] タブでクリーニングメディアを指定し、バーコード規則の構成時にはデフォルトを指定しています。

p.477 の「[バーコード規則の構成](#)」を参照してください。

バーコード規則を使わない場合のメディア形式

NetBackup でバーコード規則が使われない場合は、次のいずれかを選択します。

DEFAULT

次の場合は、ドライブに構成されているメディア形式が使用されます。

- ロボットのドライブがロボット制御ホスト上で構成されている
- すべてのドライブの形式が同じである
- ロボット制御ホスト上で少なくとも 1 つのドライブが構成されている

異なる形式のドライブがある場合、ロボットのデフォルトのメディア形式が使用されます。

特定のメディア形式 ロボットで複数のメディア形式がサポートされていて、デフォルトのメディア形式を使用しない場合は、特定の形式を指定します。

ドライブがロボット制御ホスト上で構成されておらず、ドライブがロボットのデフォルトのメディア形式でない場合、特定のメディア形式を指定します。

次の表に、ロボット制御ホスト上にドライブが構成されていない場合のロボットのデフォルトのメディア形式を示します。

表 9-6 API 以外のロボットのデフォルトのメディア形式

ロボット形式	デフォルトのメディア形式
4 MM テープドライブ (TL4)	4 MM カートリッジテープ。

ロボット形式	デフォルトのメディア形式
8 MM テープライブラリ (TL8)	8 MM カートリッジテープ。 8 MM カートリッジテープ 2 および 8 MM カートリッジテープ 3 もサポートされています。
DLT テープライブラリ (TLD)	DLT カートリッジテープ。 次の形式もサポートされています。 ■ DLT カートリッジテープ 2 および 3、1/2 インチカートリッジテープ ■ 1/2 インチカートリッジテープ 2 および 1/2 インチカートリッジテープ 3 ■ 8 MM カートリッジテープ、8 MM カートリッジテープ 2、8 MM カートリッジテープ 3 ■ DTF カートリッジテープ ■ 1/4 インチカートリッジテープ

ボリュームプール (Volume pool) (新しいメディアの設定)

新しいメディアのボリュームプール。メディア属性の割り当てにバーコード規則を使用するかどうかによって、次のように処理が異なります。

DEFAULT	[デフォルト (DEFAULT)]。[デフォルト (DEFAULT)]を選択すると、次の処理が行われます。 ■ バーコード規則を使用している場合、新しいボリュームが割り当てられるボリュームプールはバーコード規則で決定されます。 ■ バーコード規則を使用していない場合、NetBackup では、データテープが NetBackup プールに割り当てられますが、クリーニングテープはボリュームプールに割り当てられません。
特定のボリュームプール	バーコード規則を使用している場合でも、このボリュームプール設定が常に規則に優先して適用されます。

バーコードについて

ロボットライブラリにバーコードリーダーが存在する場合、メディアのバーコードに対してスキャンが実行され、結果が保存されます。その結果によって、スロット番号およびバーコードが、そのスロット内のメディアに関連付けられます。NetBackup はロボットライブラリからバーコードとスロット情報を入手します。

ロボットにバーコードリーダーが存在する場合、NetBackup によってバーコードの検証が行われ、ロボットが正しいボリュームをロードしているかどうかを確認されます。

ボリュームのバーコードが EMM データベースのバーコードと一致しない場合、NetBackup は次のいずれかを実行します。

- 要求に保留状態を割り当てる (リストアなどのメディア固有のジョブの場合)
- 別のボリュームを使用する (バックアップジョブまたは複製ジョブの場合)

要求されたボリュームがロボット内に存在しない場合、**NetBackup** 管理コンソール のデバイスモニターに保留中の要求メッセージが表示されます。

その場合、オペレータはそのボリュームを検索して、次のいずれかの操作を実行する必要があります。

- デバイスモニターを確認して、適切なドライブを見つけます。次に、要求されたボリュームをそのドライブにマウントします。
- ボリュームをロボット内に移動して、メディアの正しい場所を反映させるためにボリュームの構成を更新します。次に、要求を再送信します。

ボリュームがラベル付けされている場合、自動ボリューム認識デーモンによってラベルが読み込まれ、ドライブが要求に割り当てられます。ボリュームがラベル付けされておらず、ロボットに関連付けられていない場合、オペレータが手動でドライブを要求に割り当てる必要があります。

バーコードの利点

NetBackup は、バーコードを使用するかどうかにかかわらず正常に動作します。ただし、**Symantec** はバーコードを読み込むことができるロボットではバーコード付きメディアを使うことを提案します。

バーコードを使用する利点は次のとおりです。

- メディア ID の自動割り当て
ロボットに新しいメディアを追加する場合、**NetBackup** によって、指定した条件に従ってメディア ID が割り当てられます。
- より正確なボリューム場所のトラッキング
ロボットインベントリの更新によって、ロボット内のボリュームを判断できます。
- パフォーマンスの向上
バーコードを使用しない場合、一部のロボットでパフォーマンスが低下する可能性があります。バーコードを読み込むロボットでは、テープが移動されるたびにスキャンが実行されます。ロボットによって、正しいバーコードがメモリに格納され、保存済みのバーコードが検証されます。ただし、テープにバーコードが付いていない場合、ロボットによってスキャンが複数回試行されるため、パフォーマンスが低下します。

バーコード推奨する実施例

ボリュームのバーコードを選択するとき次のことを考慮します。

- 通常、バーコードは、テープボリュームの外側に付けたラベルに表示されます。
- **NetBackup** によってサポートされるバーコードの最大長は、ロボットの形式によって異なります。

次の URL で利用可能な『NetBackup デバイス構成ガイド』を参照してください。

<http://www.symantec.com/docs/DOC5332>

- **NetBackup** 用にバーコードラベルを購入するとき、常に、ロボットライブラリベンダーの推奨に従ってください。
バーコードの文字数が正しいことを確認します。
- バーコードは、任意の英数字の組み合わせで表現できますが、サポートされるバーコードの長さはロボットによって異なります。
特定のロボット形式に対する要件を判断するには、各ロボットベンダーが提供するマニュアルを参照してください。
- バーコードには、空白 (先頭、末尾または文字間) を含めないでください。
空白を含めると、ロボットまたは **NetBackup** で正確に読み取れないことがあります。
- **API** ロボットのボリュームには、実際のバーコードまたは論理バーコードが付いています。
このボリューム識別子は、**NetBackup** のメディア ID として使用されます。このボリューム識別子は、**ACS**、**TLH** および **TLM** ロボットのボリュームのシリアル番号です。
- **API** ロボットでは、ボリュームのバーコードが **NetBackup** のメディア ID と一致している必要があります。
メディア ID と同じシリーズのカスタムラベルを使用することによって、バーコードをメディア ID と一致させます。たとえば、**AA0000** から **ZZ9999** のメディアの集合体と一致させるには、そのシリーズのバーコードラベルを使用します。
- ロボットライブラリが複数のメディア形式を含む場合、異なるメディア形式に対してバーコードに特定の文字を割り当ててください。メディア ID の生成規則を使用して行います。
また、バーコードを使用して、データテープとクリーニングテープの区別や、複数のボリュームプールの区別を行います。

バーコード規則について

バーコード規則は、ロボット内の新しいボリュームに属性を割り当てる条件を指定します。**NetBackup** はロボットライブラリが提供するボリュームのバーコードとバーコード規則を使うことによってこれらの属性を割り当てます。

NetBackup で、ユーザーは、ロボットのインベントリ更新操作の設定時に、バーコード規則を使用するかどうかを選択します。バーコード規則は、マスターサーバーに格納されます。

メモ: ボリュームですでにバーコードが使用されている場合、**NetBackup** はバーコード規則を使用しません。

NetBackup でのバーコードの処理について

ロボットのインベントリ更新操作で NetBackup のバーコード規則を使用する場合、ロボットで新しいバーコードが検出されると、NetBackup によって次の操作が実行されます。

- 規則のリストの先頭から末尾に向かって、新しいバーコードと一致する規則が検索されます。
- バーコードが規則と一致する場合、NetBackup では規則のメディア形式が更新オプションのメディア形式と互換性があるかどうかを検証されます。
- メディア形式が一致する場合、NetBackup では規則の属性がボリュームに割り当てられます。属性には、メディア形式、ボリュームプール、最大マウント数 (または最大クリーニング数) および説明が含まれます。

バーコード規則の例

次の表には、いくつかのバーコード規則の例が示されています。規則は、最初にバーコードタグの文字数に従ってソートされ、次に追加した順にソートされます。例外として、<NONE> 規則および <DEFAULT> 規則は、常にリストの最後に表示されます。

表 9-7 バーコード規則の例

バーコードタグ	メディア形式	ボリュームプール	最大マウント数とクリーニング数	説明
0080	8MM	b_pool	55	新しい、008 ボリューム
DLT	DLT	d_pool	200	DLT バックアップ
CLD	DLT_CLN	なし	30	DLT クリーニング
CLT	8MM_CLN	なし	20	8MM クリーニング
TL8 の場合	8MM	t_pool	0	8MM バックアップ
TL	8MM	なし	0	8MM プールなし
<NONE>	DEFAULT	なし	0	バーコードなし
<DEFAULT>	DEFAULT	NetBackup	0	他のバーコード

TL8 ロボットの新しい 8MM テープの更新操作で、次のようなメディアの設定 (更新オプション) を選択すると想定します。

メディア形式 (Media Type): 8MM

ボリュームグループ (Volume Group): 00_000_TL8

バーコード規則を使用する (Use barcode rules): YES

ボリュームプール (Volume Pool): DEFAULT

このロボットライブラリ内の新しいボリュームのバーコードが TL800001 である場合、**NetBackup** によってバーコードタグ TL8 の規則が使用されます。**NetBackup** によってボリュームに対して次の属性が割り当てられます。

- メディア ID (Media ID): 800001 (バーコードの末尾 6 文字)
- ボリュームグループ (Volume Group): 00_000_TL8
- ボリュームプール (Volume Pool): t_pool
- 最大マウント数 (Maximum mounts): 0 (無制限)

新しいボリュームのバーコードが TL000001 である場合、**NetBackup** によってバーコードタグ TL の規則が使用されます。**NetBackup** によってボリュームに対して次の属性が割り当てられます。

- メディア ID (Media ID): 000001 (バーコードの末尾 6 文字)
- ボリュームグループ (Volume Group): 00_000_TL8
- ボリュームプール (Volume Pool): None
- 最大マウント数 (Maximum mounts): 0 (無制限)

バーコード規則の構成

[ロボットインベントリの詳細オプション (Advanced Robot Inventory Options)] ダイアログボックスの [バーコード規則 (Barcode Rules)] タブを使って、ロボットに追加された新しいボリュームに属性を割り当てるための規則を構成します。[メディアの設定 (Media Settings)] タブで [バーコード規則を使用する (Use barcode rules)] を選択すると、**NetBackup** によってバーコードが割り当てられます。

API ロボットでバーコード規則を使用するには、`vm.conf` ファイルに `API_BARCODE_RULES` エントリを追加します。

ロボット形式は別のトピックで記述されています。

p.398 の「**NetBackup** のロボット形式」を参照してください。

`vm.conf` ファイルの情報については、『**NetBackup** 管理者ガイド Vol. 2』を参照してください。

<http://www.symantec.com/docs/DOC5332>

p.473 の「バーコードについて」を参照してください。

バーコード規則を構成する方法

- 1 次のように、[ロボットインベントリの詳細オプション (Advanced Robot Inventory Options)]ダイアログボックスを開きます。

[ロボットのインベントリ (Robot Inventory)]ダイアログボックスから	1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[ロボット (Robots)]を展開します。 2 インベントリを実行するロボットを選択します。 3 [処理 (Actions)]メニューから[ロボットのインベントリ (Inventory Robot)]を選択します。 4 [ボリューム構成の変更をプレビュー表示 (Preview volume configuration changes)]か[ボリュームの構成の更新 (Update volume configuration)]のいずれかをクリックします。 5 [詳細オプション (Advanced Options)]をクリックします。

3 規則を構成するには、次のいずれかの操作を実行します。

規則を追加する	[新規 (New)]をクリックしてから、ダイアログボックスで規則を構成します。
規則を変更する	規則を選択して[変更 (Change)]をクリックしてから、[バーコード規則の変更 (Change Barcode Rule)]ダイアログボックスで規則を変更します。 バーコード規則のバーコードタグを変更することはできません。まず古い規則を削除してから、新しいバーコードタグを含む規則を追加する必要があります。
ルールを削除する	規則を選択して[削除 (Delete)]をクリックし、[バーコード規則の削除 (Delete Barcode Rules)]ダイアログボックスで[OK]をクリックします。1 回の操作で複数の規則を選択して削除することができます。

p.480 の「[バーコード規則の設定](#)」を参照してください。

4 規則の構成が完了したら、[OK]をクリックします。

バーコード規則の設定

次の表では、バーコード規則のために構成できる設定について説明します。NetBackup は新しいメディアにバーコードを割り当てるためにこれらの規則を使います。

表 9-8 バーコード規則の設定

バーコード規則の設定	説明
バーコードタグ (Barcode tag)	メディアの形式を識別する一意のバーコード文字列。 たとえば、次が該当する場合は、バーコード規則のバーコードタグとして DLT を使用します。 ■ バーコードで DLT を使用して DLT テープを識別している ■ DLT がロボット内の他のバーコードで使用されていない 同様に、CLND を DLT クリーニングメディアに使用している場合は、DLT クリーニングメディアの規則のバーコードタグとして CLND を使用します。 バーコードタグには、1 文字から 16 文字を含めることができますが、空白を含めることはできません。 次の特殊なバーコード規則は、バーコードタグ内の特殊文字と一致させることができます。 ■ NONE 規則が使用され、ボリュームに読み込みできないバーコードが付いているか、またはロボットでバーコードがサポートされていない場合に一致します。 ■ DEFAULT バーコードが付いているボリュームに対して、他のバーコードタグが一致しない場合にこのタグが一致します。ただし、[デフォルト (DEFAULT)]の規則におけるメディア形式と [メディアの設定 (Media Settings)] タブのメディア形式の間で互換性が必要です。 バーコード規則のバーコードタグを変更することはできません。代わりに、まず古い規則を削除してから、新しいバーコードタグを含む規則を追加します。 [メディアの設定 (Media Settings)] タブを使用して、ロボット更新の条件を設定します。 p.463 の「メディアの設定の構成」を参照してください。
説明 (Description)	バーコード規則の説明です。1 文字から 25 文字の説明を入力します。
最大マウント数 (Maximum mounts)	ボリュームに許可されるマウント (またはクリーニング) の最大数です。 データボリュームの場合、値を 0 (ゼロ) に設定するとボリュームをマウントできる回数は無制限になります。 クリーニングテープの場合、ゼロはクリーニングテープが使われないことを意味します。データメディアのバーコードと混同されないクリーニングメディアのバーコードを使うことを推奨します。そうすることによって、クリーニングテープに対して 0 の値を避けることができます。

バーコード規則の設定	説明
[メディア形式 (Media Type)] オプション	メディアに割り当てるメディア形式です。 [メディアの設定 (Media Settings)] タブで指定されたメディア形式は、バーコード規則のメディア形式より常に優先されます。[メディアの設定 (Media Settings)] タブで[デフォルト (DEFAULT)] 以外の値を指定する場合、バーコード規則のメディア形式にメディアと同じ形式または[デフォルト (DEFAULT)] を指定する必要があります。この指定を行わないと、バーコード規則とメディアが一致しません (クリーニングメディアを除く)。 p.470 の「バーコード規則を使う場合のメディア形式」を参照してください。 メモ: メディア形式を選択すると、最大マウント数の値が、指定したメディア形式のデフォルト値に戻される場合があります。たとえば、クリーニングメディア以外のメディア形式を選択すると、無制限を示す 0 (ゼロ) に戻される場合があります。 p.453 の「NetBackup のメディア形式」を参照してください。
ボリュームプール	新しいメディアのボリュームプール。メディア属性の割り当てにバーコード規則を使用するかどうかによって、処理が異なります。 次から選択します。 ■ DEFAULT [デフォルト (DEFAULT)] が選択されれば、NetBackup は次の処理を実行します。 ■ バーコード規則を使用している場合、新しいボリュームが割り当てられるボリュームプールはバーコード規則で決定されます。 ■ バーコード規則を使用していない場合、NetBackup では、データテープが NetBackup プールに割り当てられますが、クリーニングテープはボリュームプールに割り当てられません。 ■ 特定のボリュームプール このボリュームプールの設定は、常にバーコード規則よりも優先されます。

メディア ID 生成規則の作成について

メディア ID の生成規則は、NetBackup で使用されるメディア ID のデフォルトの命名方法より優先されます。デフォルトの方法では、ロボットによって指定されるバーコードの末尾 6 文字を使用してメディア ID が生成されます。

メモ: メディア ID の生成規則を使用するには、ロボットでバーコード機能がサポートされており、ロボット形式が API 以外である必要があります。メディア ID の生成規則は、Media Manager 構成ファイル (vm.conf) に保存されます。vm.conf ファイルの情報については、『NetBackup 管理者ガイド Vol. 2』を参照してください。

<http://www.symantec.com/docs/DOC5332>

たとえば、2 つの 8 文字のバーコードが S00006L1 および 000006L1 であるとして、メディア ID の生成規則がない場合、メディア ID を生成するために、NetBackup はバーコードの最後の 6 文字を使用します。この例では、2 つのバーコードに対して同じメディア ID が作成されます (0006L1)。

規則を使用して、メディア ID に使用されるバーコードの文字を指定することによって、NetBackup のメディア ID の作成方法を制御します。または、ID に挿入する英数字を指定します。

ロボットとバーコード長に対応する複数の規則を定義します。特定のロボットと、異なる数字または文字のバーコードを持つ各バーコード形式に対して規則を定義します。複数の規則を使用することで、複数のメディア形式をサポートするロボットに対する柔軟性を確保できます。

メディア ID 生成規則の構成

API 以外のロボット専用。ロボット形式は別のトピックで記述されています。

p.398 の「[NetBackup のロボット形式](#)」を参照してください。

NetBackup の [ロボットインベントリの詳細オプション (Advanced Robot Inventory Options)] ダイアログボックスの [メディア ID の生成 (Media ID Generation)] タブを使って、デフォルトの命名方法を上書きする規則を設定します。メディア ID の生成規則を使用するには、ロボットでバーコード機能がサポートされており、ロボット形式が API 以外である必要があります。

p.482 の「[メディア ID 生成規則の作成について](#)」を参照してください。

メディア ID の生成規則を構成する方法


- 1 次のように、[ロボットインベントリの詳細オプション (Advanced Robot Inventory Options)] ダイアログボックスを開きます。

[ロボットのインベントリ (Robot Inventory)] ダイアログボックスから

- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)] > [ロボット (Robots)] を展開します。
- 2 インベントリを実行するロボットを選択します。
- 3 [処理 (Actions)] メニューから [ロボットのインベントリ (Inventory Robot)] を選択します。
- 4 [ボリューム構成の変更をプレビュー表示 (Preview volume configuration changes)] か [ボリュームの構成の更新 (Update volume configuration)] のいずれかをクリックします。
- 5 [詳細オプション (Advanced Options)] をクリックします。

- ボリュームの構成ウィザードから
- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[デバイス (Devices)]を展開します。
 - 2 右ペインのウィザードのリストで、[ボリュームの構成 (Configure Volumes)]をクリックして、ウィザードの指示に従います。
 - 3 ボリュームの構成ウィザードの[ロボットのインベントリ (Robot Inventory)]パネルで、[詳細オプション (Advanced Options)]をクリックします。

- 2 [ロボットインベントリの詳細オプション (Advanced Robot Inventory Options)]ダイアログボックスで、[メディア ID の生成 (Media ID Generation)]タブをクリックします。



3 規則を構成するには、次のいずれかの操作を実行します。

規則を追加する	[新規 (New)]をクリックしてから、ダイアログボックスで規則を構成します。
規則を変更する	規則を選択して[変更 (Change)]をクリックしてから、ダイアログボックスで規則を変更します。 規則のロボット番号またはバーコード長を変更することはできません。これらのプロパティを変更するには、まず古い規則を削除してから、新しい規則を追加します。
ルールを削除する	規則を選択して[削除 (Delete)]をクリックし、確認のダイアログボックスで[OK]をクリックします。1回の操作で複数の規則を選択して削除することができます。

p.485 の「[メディア ID の生成オプション](#)」を参照してください。

4 規則の構成が完了したら、[OK]をクリックします。

メディア ID の生成オプション

NetBackup はロボットのメディア ID を生成する規則を使います。デフォルトの規則では、テープからバーコードラベルの末尾 6 文字を使用します。

デフォルトの規則よりも優先されるようにメディア ID の生成規則を構成できます。メディア ID に使用されるバーコードラベルの文字を指定する規則を定義することによって、メディア ID の作成方法を制御します。

次の項はメディア ID の生成規則のオプションを記述します。

次のリストは、メディア ID の生成規則のオプションを示します。

- バーコード長 (Barcode length)
[バーコード長 (Barcode length)]はロボットのテープのバーコードの文字数です。規則のバーコード長を変更することはできません。代わりに、最初にルールを削除し、次に新しいルールを追加します。
- メディア ID の生成規則
[メディア ID の生成規則 (Media ID generation rule)]はコロンで区切られた最大 6 つのフィールドで構成されます。数値によって、バーコードから抽出される文字の位置が定義されます。たとえば、フィールドに 2 を指定すると、バーコードの (左から) 2 番目の文字が抽出されます。任意の順序で数値を指定できます。
生成されたメディア ID に特定の文字を挿入するには、シャープ記号 (#) を文字の前に付けます。メディア ID に有効な英数字を指定する必要があります。
規則を使用してさまざまな形式のメディア ID を作成できます。ただし、メディアのラベルと生成されたメディア ID が異なると、メディアの管理が困難になることがあります。
次の表に、規則とその結果生成されるメディア ID の例を示します。

テープ上のバー コード	メディア ID の生成規則	生成されたメディア ID
032945L1	1:2:3:4:5:6	032945
032945L1	3:4:5:6:7	2945L
032945L1	#N:2:3:4:5:6	N32945
543106L1	#9:2:3:4	9431
543106L1	1:2:3:4:#P	5431P

- ロボット番号 (Robot number)
規則を適用するロボットの番号です。
規則のロボット番号は変更できません。代わりに、最初にルールを削除し、次に新しいルールを追加します。

メディア形式のマッピングルールについて

API ロボットにのみ適用されます。ロボット形式は別のトピックで記述されています。

p.398 の「[NetBackup のロボット形式](#)」を参照してください。

API ロボットの場合、**NetBackup** にはベンダーのメディア形式から **NetBackup** のメディア形式へのデフォルトのマッピングが含まれています。API ロボットは ACS、TLH、または TLM のロボット形式です。

デフォルトのマッピングを変更できます。変更は、現在行っているボリューム構成の更新だけに適用されます。

またメディア形式のマッピングを追加できます。

p.494 の「[メディア形式のマッピングエントリの追加について](#)」を参照してください。

p.494 の「[デフォルトのメディア形式と使用可能なメディア形式](#)」を参照してください。

p.453 の「[NetBackup のメディア形式](#)」を参照してください。

メモ: ベンダーのメディア形式と互換性のないメディア形式を含むバーコード規則を書き込むことができます。ただし、ロボットインベントリの更新時に、ベンダーのメディア形式と対応しない **NetBackup** のメディア形式が割り当てられることがあります。この問題を回避するには、バーコード規則をメディア形式別にグループ化します。

[処理 (Action)]メニューを使用したボリュームの追加

Symantec はボリュームを追加するためにボリューム構成ウィザードかロボットインベントリオプションを使うことを推奨します。

プロパティの指定には注意が必要です。メディアの ID や形式など、一部のプロパティは後で変更することができません。これらのプロパティを誤って指定した場合は、ボリュームを削除して追加し直す必要があります。

[処理 (Actions)]メニューを使用してボリュームを追加する方法

- 1 ロボットライブラリに新しいボリュームを追加する場合、適切なスロットに挿入します。
- 2 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[メディア (Media)]を展開します。
- 3 [処理 (Actions)]メニューで[新規 ()]>[新しいボリューム (New Volumes)]を選択します。

The screenshot shows the 'New Volumes' dialog box with the following settings:

- Media Manager host: cave3.abc-domain.com
- Media type: 1/2" cartridge tape
- Volume is in a robotic library: ☐
- Select robot:
 - Device host: caycevm3.rmnus.sen.symantec.com
 - Robot: ACS(1) - caycevm3.rmnus.sen.symantec.com
- Number of volumes: 1
- Media ID naming style: 0 characters and 6 digits
- Media ID: (empty)
- Partner ID: (empty)
- First slot number: 1
- Maximum mounts: 0
- Volume group: (empty)
- Volume pool: NetBackup
- Media description: (empty)
- Label optical media: Yes, but do not overwrite old labels

- 4 [新しいボリューム (New Volumes)]ダイアログボックスで、ボリュームのプロパティを指定します。

ダイアログボックスに表示されるプロパティは場合によって異なります。

p.488 の「[ボリュームのプロパティ](#)」を参照してください。

- 5 [適用 (Apply)]または[OK]をクリックします。

ロボットがバーコードリーダーを備えている場合、NetBackup は次の操作を実行します。

- 指定されたメディア ID を使用して、EMM データベースにボリュームを追加します。
- 新しい各ボリュームのバーコードを読み込みます。
- EMM データベースに属性としてバーコードを追加します。
[適用 (Apply)]オプションを使用すると、ダイアログボックスを閉じたり表示を更新しなくてもボリュームを追加できます。その後さらにボリュームを追加できます。

ボリュームのプロパティ

表 9-9 に、NetBackup でのボリュームのためのプロパティの説明を示します。プロパティは、ボリュームの追加、変更、移動のいずれを行っているかに左右されます。

プロパティはアルファベット順に配列されます。

表 9-9 ボリュームのプロパティ

プロパティ	説明	操作
デバイスホスト (Device host)	ロボットが接続されている NetBackup メディアサーバーの名前。	追加、移動
有効期限 (Expiration date)	以下はクリーニングテープには適用されません。 この日付の後はボリュームが古く信頼性がなくなります。 有効期限を過ぎても、NetBackup ではボリューム上のデータを読み込むことはできますが、ボリュームをマウントして書き込むことはできません。新しいボリュームのためにそれを交換する必要があります。 p.506 の「ボリュームの交換について」を参照してください。 新しいボリュームを追加するとき、NetBackup は有効期限を設定しません。 有効期限と、ボリューム上のバックアップデータの保持期間は異なります。データの保持期間はバックアップポリシーで指定します。	変更
最初のメディア ID (First media ID)	このプロパティは、ボリュームの数が複数の場合のみ表示されます。 一連のボリュームの最初のボリューム ID。1 文字から 6 文字の長さのメディア ID を指定できます。一連のボリュームを追加するときのみ有効です。 [メディア ID の命名規則 (Media ID naming style)]フィールドで選択した同じ形式を使います。NetBackup はこの形式を使用して数字を増やし、残りのボリュームに名前を付けます。 NetBackup では、名前に特定の文字を使用できます。 p.1139 の「NetBackup 命名規則」を参照してください。	追加

プロパティ	説明	操作
最初のスロット番号 (First slot number)	ボリュームの範囲が存在するロボットの最初のスロットの数。複数のメディアを追加する、または移動する場合は、NetBackup により残りのスロット番号が順番に割り当てられます。 メモ: API ロボットのボリュームの場合、スロットの情報を入力することはできません。API ロボット形式の場合は、ロボットのベンダーによって、スロットの場所のトラッキングが実行されます。	追加、移動
最大クリーニング数 (Maximum cleanings)	NetBackup がボリュームをマウントするか、またはクリーニングテープを使う最大回数。 ボリュームがマウントの限度に達すると、ボリュームは読み込むことはできますが、書き込みできません。0 (ゼロ) を指定すると、マウント数が無制限になります。99999 より大きい値を入力すると、NetBackup は 0 と表示しますが、実際値を使います。たとえば、vmrule コマンドの出力は 99999 より大きい値の場合 0 を表示します。 使用する最大マウント数を判断するには、各ベンダーが提供するマニュアルに記載されている、ボリュームの予想寿命を参照してください。	追加
最大マウント数 (Maximum mounts)	次の項はクリーニングテープに適用されません。 [最大マウント数 (Maximum mounts)] プロパティは選択したボリュームをマウントできる回数を指定します。 制限値に達しても、NetBackup ではボリューム上のデータを読み込むことはできますが、ボリュームをマウントして書き込むことはできません。 0 (ゼロ) を指定すること (デフォルト) と、[無制限 (Unlimited)] を選択することは同じです。 最大マウント数を判断するには、各ベンダーが提供するマニュアルに記載されている、ボリュームの予想寿命を参照してください。	追加、変更
メディアの説明 (Media description)	メディアの説明 (最大 25 文字)。 NetBackup では、名前に特定の文字を使用できます。 p.1139 の「NetBackup 命名規則」を参照してください。	追加、変更
メディア ID (Media ID)	このプロパティはボリューム番号が 1 であるときのみ表示されます。 新しいボリュームの ID。1 文字から 6 文字の長さのメディア ID を指定できます。 API ロボットのメディア ID は、メディアのバーコードと一致する必要があります (API ロボットの場合、NetBackup では、1 文字から 6 文字のバーコードがサポートされています)。そのため、ボリュームを追加する前に、バーコードのリストを取得します。この情報は、ロボットインベントリまたはロボットベンダーのソフトウェアから取得します。 NetBackup では、名前に特定の文字を使用できます。 p.1139 の「NetBackup 命名規則」を参照してください。	追加、変更

プロパティ	説明	操作
メディア ID の命名規則 (Media ID naming style)	一連のボリュームの命名に使用する形式。1 文字から 6 文字の長さのメディア ID を指定できます。NetBackup はこの形式を使用して数字を増やし、残りのボリュームに名前を付けます。 API ロボットに対する NetBackup メディア ID は、メディアのバーコードと一致している必要があります。API ロボットの場合、NetBackup では、1 文字から 6 文字のバーコードがサポートされています。そのため、ボリュームを追加する前に、バーコードのリストを取得します。この情報は、ロボットインベントリまたはロボットベンダーのソフトウェアから取得します。 NetBackup では、名前に特定の文字を使用できます。 p.1139 の「NetBackup 命名規則」を参照してください。	追加
メディア形式 (Media type)	追加するボリュームのメディア形式。 ドロップダウンリストから形式を選択します。 p.453 の「NetBackup のメディア形式」を参照してください。	追加
ボリュームの数 (Number of volumes)	追加するボリュームの数。ロボットライブラリの場合、ボリュームに対して十分なスロットがある必要があります。	追加
ロボット (Robot)	ボリュームの追加先または移動先となるロボットライブラリ。 他のロボットにボリュームを追加する場合は、ドロップダウンリストからロボットを選択します。リストには、選択したメディア形式のボリュームが存在可能な、選択したホスト上のロボットが表示されます。	追加、移動
ボリュームグループ (Volume group)	ロボットを指定している場合、そのロボットに構成してあるボリュームグループから選択します。また、ボリュームグループの名前を入力することもできます。該当するボリュームグループがない場合、NetBackup はこのボリュームグループを作成し、そこにボリュームを追加します。 ボリュームグループを指定しなかった (ボリュームグループを空白のままにした) 場合は、次のような結果になります。 ■ スタンドアロンボリュームはボリュームグループに割り当てられません。 ■ NetBackup はロボット番号およびロボット形式を使用してロボットボリュームの名前を生成します。たとえば、ロボット番号が 50 でロボット形式が TL8 の場合、グループの名前は 000_00050_TL8 となります。 p.452 の「NetBackup ボリュームグループについて」を参照してください。 p.500 の「グループ間でボリュームを移動する規則について」を参照してください。	追加、移動

プロパティ	説明	操作
ボリュームはロボットライブラリに存在します (Volume is in a robotic library)	ボリュームを追加するとき: - ボリュームがロボット内にある場合は、[ボリュームはロボットライブラリに存在します (Volume is in a robotic library)]を選択します。 - ボリュームがスタンドアロンボリュームの場合は、[ボリュームはロボットライブラリに存在します (Volume is in a robotic library)]を選択しないでください。 ボリュームを移動するとき: - ロボットライブラリにボリュームを取り込むには、[ボリュームはロボットライブラリに存在します (Volume is in a robotic library)]を選択します。次に、ボリュームのためのロボットとスロット番号 ([最初のスロット番号 (First slot number)]) を選択します。 - ロボットからボリュームを取り出すには、[ボリュームはロボットライブラリに存在します (Volume is in a robotic library)]のチェックを外します。	追加、移動
ボリュームプール (Volume pool)	ボリュームを割り当てるプールです。 作成済みのボリュームプール、または次のいずれかの標準 NetBackup プールを選択します。 [None]。 [NetBackup]は、NetBackup のデフォルトのプール名です。 [DataStore]は、DataStore のデフォルトのプール名です。 [CatalogBackup]は、ポリシー形式 NBU-Catalog の NetBackup カタログバックアップに使用されるデフォルトのプール名です。 ボリュームがスクラッチプールから割り当てられている場合、ボリューム上のイメージが期限切れになると、NetBackup はこのボリュームをスクラッチボリュームプールに戻します。 p.449 の「NetBackup ボリュームプールについて」を参照してください。	追加、変更
移動するボリューム (Volumes to move)	ダイアログボックスの[移動するボリューム (Volumes to move)]セクションには、移動対象として選択したボリュームのメディア ID が表示されます。	移動

メディア形式のマッピングの構成

API ロボットにのみ適用されます。ロボット形式は別のトピックで記述されています。

p.398 の「**NetBackup** のロボット形式」を参照してください。

既存および新規のメディアの属性を設定するには、**NetBackup** の[ロボットインベントリの詳細オプション (Advanced Robot Inventory Options)]ダイアログボックスの[メディア形式のマッピング (Media Type Mappings)]タブを使用します。


p.486 の「メディア形式のマッピングルールについて」を参照してください。

メディア形式のマッピングを構成する方法

- 1 次のように、[ロボットインベントリの詳細オプション (Advanced Robot Inventory Options)]ダイアログボックスを開きます。

[ロボットのインベントリ (Robot Inventory)]ダイアログボックスから	1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[ロボット (Robots)]を展開します。 2 インベントリを実行するロボットを選択します。 3 [処理 (Actions)]メニューから[ロボットのインベントリ (Inventory Robot)]を選択します。 4 [ボリューム構成の変更をプレビュー表示 (Preview volume configuration changes)]か[ボリュームの構成の更新 (Update volume configuration)]のいずれかをクリックします。 5 [詳細オプション (Advanced Options)]をクリックします。

- ボリュームの構成ウィザードから
 - 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[デバイス (Devices)]を展開します。
 - 2 右ペインのウィザードのリストで、[ボリュームの構成 (Configure Volumes)]をクリックして、ウィザードの指示に従います。
 - 3 ボリュームの構成ウィザードの[ロボットのインベントリ (Robot Inventory)]パネルで、[詳細オプション (Advanced Options)]をクリックします。
- 2 [ロボットインベントリの詳細オプション (Advanced Robot Inventory Options)]ダイアログボックスで、[メディア形式のマッピング (Media Type Mappings)]タブをクリックします。



- インベントリの実行対象として選択したロボット形式のマッピングのみが表示されます。デフォルトのマッピングと追加または変更したマッピングが表示されます。
- 3 変更するロボットベンダーのメディア形式のマッピングが表示されている行を選択し、[マッピングを変更 (Change Mapping)]をクリックします。

- 4 [メディアのマッピングの変更 (Change Media Mapping)] ダイアログボックスで、選択可能な項目のリストからメディア形式を選択します。
- 5 [OK] をクリックします。
マッピングをデフォルトにリセットするには、[デフォルトにリセット (Reset to Defaults)] をクリックします。

メディア形式のマッピングエントリの追加について

API ロボットにのみ適用されます。ロボット形式は別のトピックで記述されています。

p.398 の「[NetBackup のロボット形式](#)」を参照してください。

[メディア形式のマッピング (Media Type Mappings)] のデフォルト設定には、目的のマッピングがない場合があります。目的のマッピングがない場合は、**NetBackup** 管理コンソールを実行しているホストの `vm.conf` ファイルに、ロボット固有のメディアのマッピングを追加します。

`vm.conf` ファイルの情報については、『**NetBackup** 管理者ガイド Vol. 2』を参照してください。

<http://www.symantec.com/docs/DOC5332>

表 9-10 ロボット固有のメディアマッピングの例

vm.conf エントリ	結果	vm.conf エントリが存在しない場合のロボットのデフォルト
ACS_3490E = HCART2	ACS メディア形式 3490E が HCART2 メディア形式にマッピングされます。	HCART
ACS_DLTIV = DLT2	ACS メディア形式 DLTIV が DLT2 メディア形式にマッピングされます。	DLT (DLTIV などのすべての ACS メディア形式 DLT に適用)
TLH_3490E = HCART2	TLH メディア形式 3490E が HCART2 メディア形式にマッピングされます。	HCART

デフォルトのメディア形式と使用可能なメディア形式

API ロボットにのみ適用されます。ロボット形式は別のトピックで記述されています。

p.398 の「[NetBackup のロボット形式](#)」を参照してください。

[メディア形式のマッピング (Media Type Mappings)] タブのデフォルトのメディア形式は、各ロボットベンダーが設定したメディア形式です。

次の表は、API ロボットのデフォルトと使用可能なメディア形式を含んでいます。

- **NetBackup ACS 形式のロボット:** [表 9-11](#)

- NetBackup TLH 形式のロボット: 表 9-12
- NetBackup TLM 形式のロボット: 表 9-13

以下の項目では表を理解するために役立つ情報を提供します。

- 各表の 1 列目は、ベンダーのメディア形式を示しています。
- 各表の 2 列目は、NetBackup のデフォルトのメディア形式を示しています。
- 3 列目は、デフォルトのメディア形式をマップできるメディア形式を示しています。この操作を行うには、まず使用可能なマッピングエントリを `vm.conf` ファイルに追加します。
一部のマッピングエントリは使用できません。たとえば、ACS ロボットに対して次のマッピングエントリは指定できません。

```
ACS_DD3A = DLT
ACS_DD3A = HCART4
```

次の表は、ACS ロボットのデフォルトのメディア形式と使用可能なメディア形式を示しています。

表 9-11 ACS ロボットのデフォルトのメディア形式および使用可能なメディア形式

ACS メディア形式	デフォルトのメディア形式	マッピングによって指定可能なメディア形式
3480	1/2 インチカートリッジ (HCART)	HCART、HCART2、HCART3
3490E	1/2 インチカートリッジ (HCART)	HCART、HCART2、HCART3
DD3A	1/2 インチカートリッジテープ 2 (HCART2)	HCART、HCART2、HCART3
DD3B	1/2 インチカートリッジテープ 2 (HCART2)	HCART、HCART2、HCART3
DD3C	1/2 インチカートリッジテープ 2 (HCART2)	HCART、HCART2、HCART3
DD3D	1/2 インチカートリッジクリーニングテープ 2 (HC2_CLN)	HC_CLN、HC2_CLN、HC3_CLN
DLTIII	デジタルリニアテープ (DLT)	DLT、DLT2、DLT3
DLTIIIXT	デジタルリニアテープ (DLT)	DLT、DLT2、DLT3

ACS メディア形式	デフォルトのメディア形式	マッピングによって指定可能なメディア形式
DLTIV	デジタルリニアテープ (DLT)	DLT、DLT2、DLT3
EECART	1/2 インチカートリッジ (HCART)	HCART、HCART2、HCART3
JLABEL	1/2 インチカートリッジ (HCART)	HCART、HCART2、HCART3
KLABEL	1/2 インチカートリッジ (HCART)	HCART、HCART2、HCART3
LTO_100G	1/2 インチカートリッジ (HCART)	HCART、HCART2、HCART3
LTO_10GB	1/2 インチカートリッジ (HCART)	HCART、HCART2、HCART3
LTO_200G	1/2 インチカートリッジ (HCART2)	HCART、HCART2、HCART3
LTO_35GB	1/2 インチカートリッジ (HCART)	HCART、HCART2、HCART3
LTO_400G	1/2 インチカートリッジテープ 3 (HCART3)	HCART、HCART2、HCART3
LTO_400W	1/2 インチカートリッジテープ 3 (HCART3)	HCART、HCART2、HCART3
LTO_50GB	1/2 インチカートリッジ (HCART)	HCART、HCART2、HCART3
LTO_800G	1/2 インチカートリッジテープ (HCART)	HCART、HCART2、HCART3
LTO_800W	1/2 インチカートリッジテープ (HCART)	HCART、HCART2、HCART3
LTO_1_5_T	1/2 インチカートリッジテープ 2 (HCART2)	HCART、HCART2、HCART3
LTO_CLN1	1/2 インチカートリッジクリーニングテープ (HC_CLN)	HC_CLN、HC2_CLN、HC3_CLN
LTO_CLN2	1/2 インチカートリッジクリーニングテープ (HC_CLN)	HC_CLN、HC2_CLN、HC3_CLN

ACS メディア形式	デフォルトのメディア形式	マッピングによって指定可能なメディア形式
LTO_CLN3	1/2 インチカートリッジクリーニングテープ (HC_CLN)	HC_CLN、HC2_CLN、HC3_CLN
LTO_CLNU	1/2 インチカートリッジクリーニングテープ (HC_CLN)	HC_CLN、HC2_CLN、HC3_CLN
SDLT	デジタルリニアテープ 3 (DLT3)	DLT、DLT2、DLT3
SDLT_2	デジタルリニアテープ (DLT)	DLT、DLT2、DLT3
SDLT_4	デジタルリニアテープ (DLT)	DLT、DLT2、DLT3
SDLT_S1	デジタルリニアテープ 2 (DLT2)	DLT、DLT2、DLT3
SDLT_S2	デジタルリニアテープ (DLT)	DLT、DLT2、DLT3
SDLT_S3	デジタルリニアテープ (DLT)	DLT、DLT2、DLT3
SDLT_S4	デジタルリニアテープ (DLT)	DLT、DLT2、DLT3
STK1R	1/2 インチカートリッジ (HCART)	HCART、HCART2、HCART3
STK1U	1/2 インチカートリッジクリーニングテープ (HC_CLN)	HC_CLN、HC2_CLN、HC3_CLN
STK1Y	1/2 インチカートリッジクリーニングテープ (HC_CLN)	HC_CLN、HC2_CLN、HC3_CLN
STK2P	1/2 インチカートリッジテープ 2 (HCART2)	HCART、HCART2、HCART3
STK2W	1/2 インチカートリッジクリーニングテープ 2 (HC2_CLN)	HC_CLN、HC2_CLN、HC3_CLN
T10000CT	1/2 インチカートリッジテープ 3 (HCART3)	HCART、HCART2、HCART3
T10000T1	1/2 インチカートリッジテープ 3 (HCART3)	HCART、HCART2、HCART3
T10000TS	1/2 インチカートリッジテープ 3 (HCART3)	HCART、HCART2、HCART3

ACS メディア形式	デフォルトのメディア形式	マッピングによって指定可能なメディア形式
UNKNOWN (不明な ACS メディア形式に使用)	1/2 インチカートリッジテープ 2 (HCART2)	HCART、HCART2、HCART3、HC_CLN、HC2_CLN、HC3_CLN、DLT、DLT2、DLT3、DLT_CLN、DLT2_CLN、DLT3_CLN
VIRTUAL	1/2 インチカートリッジテープ 2 (HCART2)	HCART、HCART2、HCART3、HC_CLN、HC2_CLN、HC3_CLN、DLT、DLT2、DLT3、DLT_CLN、DLT2_CLN、DLT3_CLN

次の表は、TLH ロボットのデフォルトのメディア形式と使用可能なメディア形式を示しています。

表 9-12 TLH ロボットのデフォルトのメディア形式および使用可能なメディア形式

TLH メディア形式	Media Manager のデフォルトのメディア形式	マッピングによって指定可能なメディア形式
3480	1/2 インチカートリッジ (HCART)	HCART、HCART2、HCART3
3490E	1/2 インチカートリッジ (HCART)	HCART、HCART2、HCART3
3590J	1/2 インチカートリッジ (HCART)	HCART、HCART2、HCART3
3590K	1/2 インチカートリッジ (HCART)	HCART、HCART2、HCART3
3592JA	1/2 インチカートリッジテープ 2 (HCART2)	HCART、HCART2、HCART3
3592JB	1/2 インチカートリッジテープ 2 (HCART2)	HCART、HCART2、HCART3
3592JX	1/2 インチカートリッジテープ 2 (HCART2)	HCART、HCART2、HCART3
3592JJ	1/2 インチカートリッジテープ 2 (HCART2)	HCART、HCART2、HCART3
3592JR	1/2 インチカートリッジテープ 2 (HCART2)	HCART、HCART2、HCART3

TLH メディア形式	Media Manager のデフォルトのメディア形式	マッピングによって指定可能なメディア形式
3592JW	1/2 インチカートリッジテープ 2 (HCART2)	HCART、HCART2、HCART3
UNKNOWN (不明な TLH メディア形式に使用)	1/2 インチカートリッジテープ 2 (HCART2)	HCART、HCART2、HCART3

次の表は、TLM ロボットのデフォルトのメディア形式と使用可能なメディア形式を示しています。

表 9-13 TLM ロボットのデフォルトのメディア形式および使用可能なメディア形式

TLM メディア形式	デフォルトのメディア形式	マッピングによって指定可能なメディア形式
3480	1/2 インチカートリッジ (HCART)	HCART、HCART2、HCART3
OD_THICK	なし (ロボットの内容のレポートの場合、OD_THICK はメディア形式 REWR_OPT に変換されます。他のすべてのロボットインベントリ操作では、OD_THICK は無視されます。)	NONE
DECDLT	デジタルリニアテープ (DLT)	DLT、DLT2、DLT3
8MM	8MM カートリッジ (8MM)	8MM、8MM2、8MM3
4MM	4MM カートリッジ (4MM)	4MM
3590	1/2 インチカートリッジ (HCART)	HCART、HCART2、HCART3
DTF	DTF カートリッジ (DTF)	DTF
SONY_AIT	8MM カートリッジ (8MM)	8MM、8MM2、8MM3
LTO	1/2 インチカートリッジ (HCART)	HCART、HCART2、HCART3
UNKNOWN (不明な TLM メディア形式に使用)	1/2 インチカートリッジテープ 2 (HCART2)	HCART、HCART2、HCART3、DLT、DLT2、DLT3、8MM、8MM2、8MM3

メモ: TLM メディア形式のうち OD_THIN、D2、VHS、CD、TRAVAN、BETACAM、AUDIO_TAPE、BETACAMCL、DVCM および DVCL はサポートされていません。

ボリュームの管理

次のセクションはボリュームを管理する手順を記述します。

ボリュームのグループの変更

ボリュームを物理的に別のロボットに移動した場合、ボリュームのグループを変更して移動を反映します。

p.500 の「[グループ間でボリュームを移動する規則について](#)」を参照してください。

ボリュームのグループを変更する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[メディア (Media)]を展開します。
- 2 右ペインの[ボリューム (Volumes)]リストで、ボリュームグループの割り当てを変更するボリュームを選択します。
- 3 [処理 (Actions)]メニューで[ボリュームグループの変更 (Change Volume Group)]を選択します。
- 4 [新しいボリュームグループ名 (New volume group name)]フィールドに新しいボリュームグループの名前を入力するか、ボリュームグループのリストから名前を選択します。
- 5 [OK]をクリックします。

選択したボリュームに対するボリュームリストのエントリに、名前の変更が反映されます。新しいボリュームグループを指定した場合、新しいボリュームグループが作成され、左ペインの[ボリュームグループ (Volume Groups)]の下にグループが表示されます。

グループ間でボリュームを移動する規則について

グループ間でボリュームを移動するための規則を次に示します。

- ターゲットのボリュームグループは移動元ボリュームグループと同じメディア形式を含む必要があります。ターゲットのボリュームグループが空の場合、そのボリュームグループに追加する連続的なボリュームは、それに最初に追加するメディアの形式と一致する必要があります。
- ロボットライブラリ内のすべてのボリュームは、1つのボリュームグループに属している必要があります。グループを指定しない場合、NetBackup はロボット番号と形式を使用して新しいボリュームグループの名前を生成します。

- 複数のボリュームグループで同じ場所を共有できます。たとえば、1 つのロボットライブラリに複数のボリュームグループのボリュームが存在したり、複数のスタンドアロンボリュームグループが存在することも可能です。
- グループのすべてのメンバーは、同じロボットライブラリに存在するか、またはスタンドアロンである必要があります。つまり、ボリュームグループが別のロボットライブラリにすでに存在すれば、ロボットライブラリにそれ (またはその一部を) 追加できません。

p.452 の「[NetBackup ボリュームグループについて](#)」を参照してください。

p.515 の「[ボリュームの移動について](#)」を参照してください。

ボリュームの所有者の変更

ボリュームを所有するメディアサーバーまたはサーバーグループを変更できます。

p.371 の「[NetBackup サーバーグループについて](#)」を参照してください。

p.523 の「[メディア共有について](#)」を参照してください。

ボリュームの所有者を変更する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[メディア (Media)]を展開します。
- 2 [ボリューム (Volume)]リストで、変更するボリュームを選択します。
- 3 [処理 (Actions)]メニューで[メディア所有者の変更 (Change Media Owner)]を選択します。
- 4 [メディア所有者 (Media Owner)]フィールドで、次のいずれかを選択します。

任意 (Any)(デフォルト)	NetBackup がメディアの所有者を選択するようにします。 NetBackup はメディアサーバーかサーバーグループ (構成されている場合) を選択します。
なし (None)	メディアにイメージを書き込むメディアサーバーをそのメディアの所有者として指定します。メディアサーバーを明示的に指定しなくても、メディアサーバーがメディアを所有するように設定されます。
サーバーグループ (Server group)	サーバーグループを指定します。サーバーグループを指定すると、このポリシーのバックアップイメージの書き込み先メディアに対して書き込みできるのが、グループ内のサーバーのみになります。ドロップダウンメニューには、NetBackup 環境で構成したすべてのサーバーグループが表示されます。


- 5 [OK]をクリックします。

ボリュームプロパティの変更

ボリュームプールなど、一部のボリュームプロパティを変更することができます。

ボリュームのプロパティを変更する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[メディア (Media)]を展開します。
- 2 右ペインの[ボリューム (Volumes)]リストで、1 つまたは複数のボリュームを選択します。
- 3 [編集 (Edit)]メニューで、[変更 (Change)]を選択します。



- 4 [ボリュームの変更 (Change Volumes)]ダイアログボックスで、ボリュームのプロパティを変更します。

p.488 の「[ボリュームのプロパティ](#)」を参照してください。

- 5 [OK]をクリックします。

ボリュームの割り当てと割り当て解除について

割り当て済みのボリュームは NetBackup による排他的な使用のために予約されているボリュームです。ボリュームはいずれかのアプリケーションでデータを初めて書き込まれる

とき、割り当て状態に設定されます。**NetBackup** 管理コンソールの[ボリューム (Volumes)] ペインで、ボリュームの[割り当て日時 (Time Assigned)]列に割り当ての時間が表示されます。ボリュームが割り当てられている場合、このボリュームのボリュームプールを削除または変更することはできません。

ボリュームは **NetBackup** によって割り当て解除されるまで割り当て済みのままになります。

ボリュームを現在使用しているアプリケーションを判別するには、[ボリューム (Volumes)] というラベルの右ペインの[アプリケーション (Application)]列を確認します。

NetBackup によってボリュームの割り当てが解除されるのは、次のようにデータが不要になった場合だけです。

- 通常のバックアップボリュームでは、ボリューム上のすべてのバックアップに対する保持期間が経過した場合。
- カタログバックアップボリュームでは、ボリュームをカタログバックアップ用に使用することを停止した場合。

ボリュームの割り当てを解除するには、ボリューム上のイメージを期限切れにします。ボリュームが期限切れになった後、**NetBackup** はボリュームの割り当てを解除し、このボリューム上のバックアップのトラッキングを行いません。このボリュームは **NetBackup** で再利用できます。また、このボリュームを削除したり、このボリュームプールを変更したりできます。

p.1011 の「[バックアップイメージを期限切れにする場合](#)」を参照してください。

ボリュームの状態 (凍結、一時停止など) に関係なく、バックアップイメージを期限切れにすることができます。

NetBackup は期限切れのボリュームのイメージを消しません。(ボリュームが上書きされていない場合) イメージを **NetBackup** にインポートすると、ボリューム上のデータは引き続き使用できます。

p.1012 の「[バックアップイメージのインポートについて](#)」を参照してください。

メモ: Symantec は **NetBackup** のボリュームを割り当て解除しないことを推奨します。割り当てを手動で解除する場合、ボリュームに重要なデータが格納されていないことを確認してください。重要なデータが格納されているかどうかが不明な場合、ボリュームの割り当てを解除する前に他のボリュームにイメージをコピーしてください。

ボリュームの削除

NetBackup の構成からボリュームを削除することができます。

メモ: まだ割り当てられている場合は、ボリュームを削除できません。

たとえば、次のような場合にボリュームの削除が必要になる場合があります。

- ボリュームが不要になり、そのボリュームに異なるメディア ID でラベル付けして再利用する場合
- メディアエラーが繰り返し発生するため、ボリュームを使用できない場合
- 有効期限を過ぎているか、またはマウントの回数が著しく多く、ボリュームを新しいボリュームと交換する場合
- ボリュームが損失したため、EMM データベースから消去する場合

削除したボリュームは、廃棄したり、同じまたは異なるメディア ID で再度追加することができます。

ボリュームを削除して再利用または廃棄する前に、重要なデータが格納されていないかどうかを確認します。割り当てられている場合、NetBackup ボリュームは削除できません。

p.502 の「[ボリュームの割り当てと割り当て解除について](#)」を参照してください。

ボリュームを削除する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[メディア (Media)]を展開します。
- 2 右ペインの[ボリューム (Volumes)]リストで、削除するボリュームを選択します。
まだ割り当てられている場合は、ボリュームを削除できません。
- 3 [編集 (Edit)]メニューで、[削除 (Delete)]を選択します。
- 4 [ボリュームの削除 (Delete Volumes)]ダイアログボックスで[OK]をクリックします。
- 5 削除されたボリュームを、ストレージデバイスから取り外します。

ボリュームの消去

次が該当する場合は、ボリュームのデータを消すことができます。

- ボリュームは割り当て済みではありません。
- ボリュームは有効な NetBackup イメージを含んでいません。

NetBackup がメディアを消した後、NetBackup はメディアのラベルを書き込みます。

メディアを消去すると、NetBackup ではメディア上のデータをリストアまたはインポートできなくなります。

ボリュームが有効な NetBackup イメージを含んでいる場合は、ボリュームを割り当て解除し、NetBackup がラベル付けできるようにします。

p.502 の「[ボリュームの割り当てと割り当て解除について](#)」を参照してください。

次の表に、消去の形式を示します。

表 9-14 消去の形式

消去の形式	説明
SCSI 完全消去	メディアが巻き戻され、特定のデータパターンでデータが上書きされます。SCSI 完全消去は、記録されたデータを完全に消去するため、セキュリティ消去とも呼ばれます。 メモ: 完全消去は、非常に時間のかかる操作であり、2 時間から 3 時間かかる場合もあります。たとえば、スタンドアロンドライブの 1 本の 4MM テープを消去するには、約 45 分かかります。
SCSI クイック消去	メディアが巻き戻され、メディアに消去記号が記録されます。この記号の形式はドライブにより異なります。データの終わり (EOD) のマークの場合や、ドライブがデータとして認識できないよう記録されたパターンの場合などがあります。 ドライブによっては、クイック消去がサポートされていません (QUANTUM DLT7000 など)。クイック消去をサポートしていないドライブでは、書き込まれた新しいテープヘッダーが、アプリケーション固有のクイック消去として機能します。

メモ: NetBackup では、NDMP ドライブでの消去機能はサポートされていません。

ボリュームを消去する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[メディア (Media)]を展開します。
- 2 右ペインの[ボリューム (Volumes)]リストで、消去するボリュームを選択します。
複数のボリュームを選択する場合、そのすべてが同一のロボット内にある必要があります。
- 3 [処理 (Actions)]>[クイック消去 (Quick Erase)]または[処理 (Actions)]>[完全消去 (Long Erase)]を選択します。
- 4 消去ダイアログボックスで、消去操作を開始するためにメディアサーバーの名前を指定します。
メディアにある既存のラベルを上書きする場合は、[操作を実行する前に、メディアラベルを検証する (Verify media label before performing operation)]を選択しないでください。

5 [OK]をクリックします。

この操作は元に戻せないことを警告するダイアログボックスが表示されます。

6 消去操作を開始する場合、[OK]をクリックします。

[アクティビティモニター (Activity Monitor)]を使用して、操作の進捗状況および状態を表示できることを通知するダイアログボックスが表示されます。(多くのドライブ形式では、ラベル付けジョブやメディア消去ジョブを[アクティビティモニター (Activity Monitor)]から取り消すことができない場合があります。) [OK]をクリックします。

[操作を実行する前に、メディアラベルを検証する (Verify media label before performing operation)]が選択されていて、実際のボリュームラベルが想定されているラベルと一致しない場合、メディアは消去されません。

ボリュームの交換について

次のいずれかの場合、ボリュームを交換する (ボリュームを他のボリュームに置き換える) 必要があります。

- ボリュームの空き領域がなくなった場合 (この場合、ボリュームを交換するには、ボリュームをロボットテープライブラリから取り外します。)
- ボリュームの最大マウント数を超えた場合
- ボリュームが古くなった (有効期限を過ぎた) 場合
- ボリュームが使用できなくなった場合 (メディアエラーが繰り返し発生する、など)

古いメディア ID を再利用するかどうかによって、次のサブセクションにあるいずれかのボリューム交換処理に従います。

新しいメディア ID を使用したボリューム交換

次が該当する場合は、この手順を使います。

- ボリュームに現在有効な NetBackup イメージが含まれている。
- 追加のバックアップ、複製、Vault 処理または他の目的でロボットライブラリにスロットが必要である。

次の表に、新しいメディア ID を使ってボリュームを交換する手順を示します。

表 9-15 新しいメディア ID を使用したボリューム交換

手順	作業	手順の詳細
手順 1	ボリュームを他の場所に移動します。 ボリュームがロボットライブラリ内に存在する場合、そのボリュームをロボットライブラリから取り外し、スタンドアロングループに移動します。	p.515 の「 ボリュームの移動について 」を参照してください。

手順	作業	手順の詳細
手順 2	新しいボリュームを追加するか、取り外したボリュームの代わりに既存のボリュームを移動します。 新しいボリュームを追加する場合は、新しいメディア ID を指定します。その他の属性 (ロボットの位置情報、ボリュームプール、メディア形式など) については、取り外したボリュームと同じ値を指定します。	p.460 の「 ボリュームの追加について 」を参照してください。
手順 3	古いボリュームを物理的に交換します。 ボリュームのデータを取り込む必要がある場合は、古いボリュームを削除しないでください。	NetBackup マニュアルの対象外です。

古いメディア ID を使用したボリューム交換

ボリュームを交換し、同じメディア ID を再利用できます。これは場合によっては便利ことがあります。

メディア ID の再利用は、古いボリューム上のデータが必ずしもすべて必要でなく、ボリュームを再利用または破棄する場合にだけ行うようにしてください。

警告: 有効期限が切れていないバックアップイメージがあるボリュームのメディア ID を交換すると、重大な操作上の問題やデータの損失が発生する場合があります。

次の表に、古いメディア ID を使ってボリュームを交換する手順を示します。

表 9-16 古いメディア ID を使用したボリューム交換

手順	作業	手順の詳細
手順 1	ボリュームを削除します。	p.503 の「 ボリュームの削除 」を参照してください。
手順 2	古いボリュームをストレージデバイスから取り外します。ストレージデバイスに新しいボリュームを物理的に追加します。	p.509 の「 ボリュームの取り込みと取り出しについて 」を参照してください。
手順 3	NetBackup のボリューム構成に新しいボリュームを追加し、古いボリュームと同じ属性 (古いメディア ID など) を指定します。	p.460 の「 ボリュームの追加について 」を参照してください。
手順 4	そのボリュームの新しい有効期限を設定します。	p.502 の「 ボリュームプロパティの変更 」を参照してください。

手順	作業	手順の詳細
手順 5	必要に応じて、ボリュームのラベルを付けます。ボリュームのラベル付けは必須ではありませんが、ラベルを付けるとメディアが認識された状態になります。外部メディアラベルと記録されたメディアラベルが一致し、モードがロボットライブラリのドライブと互換性があることが認識されます。	p.514 の「 ボリュームのラベル付け 」を参照してください。

凍結されたメディアについて

凍結されたメディアは **NetBackup** がバックアップのために使わないメディアです。**NetBackup** は凍結されたメディアをバックアップとアーカイブの対象にしません。**NetBackup** はメディア上のすべてのバックアップの保持期間が終了しても凍結されたメディア ID を **NetBackup** のメディアカタログから削除しません。**NetBackup** は凍結されたボリュームの割り当てをバックアップイメージが期限切れになったときに **NetBackup** ボリュームプールから解除しません。

凍結されたメディア上に存在する期限が切れていないすべてのバックアップイメージは引き続きリストアに利用可能です。

NetBackup は次のとおりテープボリュームを各種の理由で凍結します。

- **NetBackup** は読み込みまたは書き込みエラーが時間帯内のしきい値を超えたときにボリュームを凍結します。デフォルトのメディアエラーのしきい値は **2** です。つまり、デフォルトの時間帯 (**12 時間**) 以内に **3 回目**のメディアエラーが発生すると、**NetBackup** によってメディアは凍結されます。

書き込みが失敗する一般的な原因には、書き込みヘッドが汚れていたり、メディアが古くなっていることなどがあります。これらの操作の理由は、**NetBackup** のエラーカタログに記録されます ([メディアのログ (**Media Logs**)] レポートまたは [すべてのログエントリ (**All Log Entries**)] レポートで参照できます)。

`-media_error_threshold` と `-time_window` オプションとともに **NetBackup** の `nbemmcmd` コマンドを使って、デフォルト値を変更することができます。

`nbemmcmd` コマンドの追加情報については、『**NetBackup** コマンドリファレンスガイド』で利用可能です。

<http://www.symantec.com/docs/DOC5332>

- **NetBackup** は書き込みエラーが今後のテープの位置付けの信頼性を低くする場合にボリュームを凍結します。
- **NetBackup** はカタログのリカバリ中にカタログボリュームを凍結します。
- **NetBackup** は Write Once Read Many (WORM) メディアまたは WORM 対応のドライブがある場合にボリュームを凍結することがあります。

p.456 の「[WORM メディアを管理するボリュームプールの使用について](#)」を参照してください。

凍結されたボリュームを手動で解凍できます。

ボリュームの凍結または解凍

NetBackup は状況によってボリュームを凍結します。

手動でボリュームを凍結または解凍するには次の手順を実行します。

メディアを凍結および解凍する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[メディア (Media)]を展開します。
- 2 右ペインの[ボリューム (Volumes)]リストで、凍結または解凍するボリュームを選択します。
- 3 [処理 (Actions)]メニューで[凍結 (Freeze)]または[解凍 (Unfreeze)]を選択します。
- 4 ダイアログボックスで[OK]をクリックします。

ボリュームの取り込みと取り出しについて

メディアアクセスポート (MAP) 機能はロボットライブラリによって異なります。多くのライブラリでは、NetBackup が必要に応じて MAP の開閉を行います。ただし、一部のライブラリに実装されているフロントパネルからの取り込みおよび取り出し機能は、NetBackup でのメディアアクセスポートの使用と競合します。また、NetBackup では、メディアアクセスポートを使用するときにフロントパネルによる対話型の操作が必要なライブラリもあります。

ライブラリの操作マニュアルを参照して、メディアアクセスポートの機能について理解してください。あるライブラリは、正しく処理されないと、NetBackup の取り込みと取り出し機能との互換性が不完全になる場合があります。また、互換性がないライブラリが存在する場合もあります。

ロボットへのボリュームの取り込み

メディアアクセスポートを含んでいるロボットにボリュームを取り込むことができます。

取り込むボリュームは、操作が開始される前にメディアアクセスポート内に存在する必要があります。ポート内にボリュームが存在しない場合でも、メディアアクセスポート内にボリュームを配置するように指示するメッセージは表示されることなく、更新操作は継続されます。

MAP 内の各ボリュームが、ロボットライブラリに移動されます。MAP に複数のボリュームがある場合、MAP が空になるか、またはすべてのスロットの空きがなくなるまで、ロボットライブラリの空のスロットにボリュームが移動されます。

1 つまたは複数のボリュームが移動された後、NetBackup ではボリューム構成が更新されます。

一部のロボットでは、メディアアクセスポートが使用可能であることのみが表示されます。そのため、メディアアクセスポートがない一部のロボットでは、[更新する前にメディアアクセスポートを空にする (Empty media access port prior to update)]が利用できる場合があります。

メディアアクセスポートを含んでいるロボットへのボリュームの取り込み

- 1 MAP にボリュームをロードします。
- 2 ロボットのインベントリを実行します。

p.539 の「[ロボットの内容に合わせた NetBackup ボリュームの構成の更新](#)」を参照してください。
- 3 [ロボットのインベントリ (Robot Inventory)]ダイアログボックスで[更新する前にメディアアクセスポートを空にする (Empty media access port prior to update)]を選択します。

ボリュームの取り出し

単一か複数のボリュームを取り出すことができます。

複数のロボットに存在している場合、1 つの操作で複数のボリュームを取り出すことはできません。

選択したすべてのボリュームを取り出すために十分な大きさのメディアアクセスポートが、ロボットライブラリに存在しない場合だけ、オペレータの操作が必要です。これらのロボット形式では、**NetBackup** は取り出し操作を継続するために、メディアアクセスポートからメディアを取り外すように要求します。

p.511 の「[メディア取り出しタイムアウト期間](#)」を参照してください。

ボリュームを取り出す方法

- 1 **NetBackup** 管理コンソールの左ペインで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[メディア (Media)]を展開します。
- 2 右ペインの[ボリューム (Volumes)]リストで、取り出す 1 つ以上のボリュームを選択します。

- 3 [処理 (Actions)]メニューで[ロボットからボリュームを取り出し (Eject Volumes from Robot)]を選択します。
- 4 [ボリュームの取り出し (Eject Volumes)]ダイアログボックスで、次のいずれかの操作を実行します。

ACS および TLM ロボット 取り出しに使用するメディアアクセスポートを選択し、[取り出し (Eject)]を選択します。

他のすべてのロボット [取り出し (Eject)]をクリックします。

選択したすべてのボリュームを取り出すために十分な大きさのメディアアクセスポートが、ロボットライブラリに存在しない場合もあります。多くのロボット形式では、残りのボリュームの取り出し操作を継続するために、メディアアクセスポートからメディアを取り外すように求められます。

p.398 の「[NetBackup のロボット形式](#)」を参照してください。

メディア取り出しタイムアウト期間

メディア取り出し期間 (エラー状態が発生するまでの時間) は、各ロボットの能力によって異なります。

次の表に、ロボットの取り出しタイムアウト期間を示します。

表 9-17 メディア取り出しタイムアウト期間

ロボット形式	タイムアウト期間
自動カートリッジシステム (ACS) マルチメディアテープライブラリ (TLM)	1 週間。
8MM テープライブラリ (TL8) DLT テープライブラリ (TLD)	30 分。
1/2 インチテープライブラリ (TLH)	なし。このロボットでは、メディアの取り外し時間に関する制限はありません。

メモ: メディアが取り外されず、タイムアウト状態が発生した場合、メディアはロボットに戻され (取り込まれ) ます。ロボットのインベントリを実行し、その後、ロボットに戻されたメディアを取り出します。

メディアアクセスポートが存在しないロボットもあります。これらのロボットでは、オペレータがロボットからボリュームを手動で取り外す必要があります。

メモ: メディアの追加または取り外しを手動で行った場合は、**NetBackup** でロボットのインベントリを実行します。

バーコードの再スキャンと更新について

ロボットのメディアを再スキャンし、そのメディアのバーコードで **NetBackup** を更新できます。

ある特定の状況でのみ再スキャンし、更新する必要があります。

メモ: バーコードの再スキャンおよび更新は、API ロボット形式のボリュームには適用されません。

p.398 の「**NetBackup** のロボット形式」を参照してください。

バーコードの再スキャンと更新を行う場合 EMM データベースにないバーコードを追加する場合にのみバーコードを再スキャンして更新します。

たとえば、新しいボリュームを追加するが、ロボットにテープを挿入しない場合、**NetBackup** はデータベースにバーコードを追加しません。このコマンドを使用すると、テープをロボットライブラリに挿入した後でバーコードを追加できます。

バーコードの再スキャンと更新を行わない場合 間違ったスロット内のメディア ID が示されているレポートを修正するために、再スキャンして更新しないでください。

その問題を修正するには、次の処理の 1 つを実行します。

- ボリュームを選択し、[処理 (Actions)]メニューで[移動 (Move)]を選択して、ボリュームを論理的に移動します。
- ボリュームの構成を更新することによってボリュームを論理的に移動します。

p.539 の「ロボットの内容に合わせた **NetBackup** ボリュームの構成の更新」を参照してください。

- ボリュームを物理的に正しいスロットへ移動します。

データベースのバーコード情報を更新しないでロボットのインベントリを入手するには、ロボットをインベントリ処理し、[内容の表示 (Show contents)]オプションを使います。

p.532 の「ロボットのメディアの表示」を参照してください。

p.473 の「バーコードについて」を参照してください。

バーコードの再スキャンと更新

バーコードを使用して、ロボットのメディアを再スキャンし、NetBackupを更新するには次の手順を使います。

メモ: バーコードの再スキャンおよび更新は、API ロボット形式のボリュームには適用されません。

p.398 の「[NetBackup のロボット形式](#)」を参照してください。

p.512 の「[バーコードの再スキャンと更新について](#)」を参照してください。

バーコードを再スキャンし、EMM データベースを更新する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[メディア (Media)]>[ロボット (Robots)]を展開します。
- 2 スキャンおよび更新するボリュームを含むロボットライブラリを選択します。
- 3 右ペインの[ボリューム (Volumes)]リストで、ボリュームを選択します。
- 4 [処理 (Actions)]メニューで[バーコードの再スキャン/更新 (Rescan/Update Barcodes)]を選択します。
- 5 [開始 (Start)]をクリックします。

更新の結果はダイアログボックスの出力セクションに表示されます。

NetBackup ボリュームのラベル付けについて

NetBackup はボリュームをラベル付けするとき、ボリュームの磁気テープにレコードを書き込みます。レコード (ラベル) は NetBackup メディア ID を含んでいます。

通常、NetBackup はボリュームのラベル付けを制御します。ほとんどの場合、NetBackup はバックアップのために最初に使われる時にボリュームをラベル付けします。

ボリュームラベルはメディアにバーコードがあるかどうかによって、次のように異なります。

- ロボットがバーコードをサポートし、メディアにバーコードがある場合、NetBackup はメディア ID のバーコードの最後の 6 文字を使います。

このデフォルトの操作を変更するには、メディア ID の生成規則に従い、特定の文字を指定および選択します。

p.483 の「[メディア ID 生成規則の構成](#)」を参照してください。

- バーコードのないボリュームの場合、デフォルトでは NetBackup はボリュームにメディア ID を割り当てるときに A という文字を接頭辞に使用します (たとえば、A00001)。デフォルトの接頭辞を変更するには、vm.conf ファイルで構成オプション MEDIA_ID_PREFIX を使用します。vm.conf ファイルの情報については、『NetBackup 管理者ガイド Vol. 2』を参照してください。

<http://www.symantec.com/docs/DOC5332>

メディアは以下の場合、自動的にラベル付けされません。

- **NetBackup** カタログバックアップで最後に使用されている。
それらがカタログバックアップのために使われない場合は、カタログバックアップボリュームをラベル付けしないでください。
- **NetBackup** 以外の認識されているアプリケーションのデータが含まれていて、その形式のメディアへの上書きを禁止するよう **NetBackup** が構成されている。

これらのメディア形式をラベル付けするには、次が該当する必要があります。

- **NetBackup** がメディアを割り当て済みでない
- メディアが有効な **NetBackup** イメージを含んでいない

ボリュームのラベル付け

ボリュームが有効な **NetBackup** のイメージを含んでいる場合は、ラベル付けできるようにボリュームを割り当て解除します。

p.502 の「[ボリュームの割り当てと割り当て解除について](#)」を参照してください。

メディアのラベル付けと、特定のメディア ID の割り当て (**NetBackup** による ID の割り当てではない) を行うには、`bplabel` コマンドを使用します。

メモ: ボリュームのラベル付けを行うと、その後は、メディアにあったデータを **NetBackup** ではリストアまたはインポートできなくなります。

メモ: 多くのドライブ形式では、ラベル付けジョブをアクティビティモニターから取り消すことができない場合があります。

p.513 の「[NetBackup ボリュームのラベル付けについて](#)」を参照してください。

ボリュームをラベル付けする方法

- 1 **NetBackup** 管理コンソールの左ペインで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[メディア (Media)]を展開します。
- 2 右ペインの[ボリューム (Volumes)]リストで、ラベル付けするボリュームを選択します。

複数のボリュームを選択する場合、そのすべてが同一のロボット内にある必要があります。
- 3 [処理 (Actions)]メニューから[ラベル付け (Label)]を選択します。

- 4 [ラベル (Label)]ダイアログボックスで、次のラベル付け操作のプロパティを指定します。

メディアサーバー (Media server)

ラベルの書き込みを行うドライブを制御するメディアサーバーの名前を入力します。

操作を実行する前に、メディアラベルを検証する (Verify media label before performing operation)

このオプションを選択すると、ドライブ内のメディアが想定されているメディアであるかどうか検証されます。

メディアにある既存のラベルを上書きする場合は、[操作を実行する前に、メディアラベルを検証する (Verify media label before performing operation)]を選択しないでください。

- 5 [OK]をクリックします。

- 6 警告ダイアログボックスで[OK]をクリックします。

[操作を実行する前に、メディアラベルを検証する (Verify media label before performing operation)]が選択されていて、実際のボリュームラベルが想定されているラベルと一致しない場合、メディアのラベルの付け直しは実行されません。

ボリュームの移動について

ボリュームをロボットライブラリ内またはロボットライブラリ外に移動する場合、またはあるロボットから他のロボットに移動する場合は、次のように、物理的および論理的にボリュームを移動します。

- ボリュームを挿入または取り外して、ボリュームを物理的に移動します。一部のロボット形式では、**NetBackup** の取り込みオプションと取り出しオプションを使います。
- **NetBackup** を使用してボリュームを論理的に移動します。これによって EMM データベースが更新され、ボリュームが新しい場所に表示されます。

ボリュームをロボットライブラリ間で移動する場合は、次の操作を実行します。

- 一度スタンドアロンにボリュームを移動する。
- ボリュームを新しいロボットライブラリに移動する。

次の形式の論理的な移動が利用可能です。

- 1 つのボリュームの移動
- 複数のボリュームの移動
- 1 つのボリュームと複数のボリュームを組み合わせた移動
- ボリュームグループの移動

ただし、無効な場所にボリュームを移動することはできません (DLT メディアから 8MM ロボットへの移動など)。

移動を行う場合は、一度に1つの形式のメディアだけを選択し、移動先の指定も1か所にするをお勧めします。

ボリュームを論理的に移動する場合の例を次に示します。

- ロボットライブラリのボリュームに空きがなく、さらにロボットライブラリの新しいボリュームに利用できるスロットがない場合。空きがないボリュームをスタンドアロンに移動して、ロボットからこのボリュームを取り外し、その後で空のスロットに新しいボリュームを構成するか、既存のボリュームをそのスロットに移動します。欠陥のあるボリュームを交換する場合も、同様の処理を実行します。
- ロボットライブラリから保管場所へ、または保管場所からロボットライブラリへボリュームを移動する場合。テープを保管場所に移動する場合、テープをスタンドアロンに移動します。
- あるロボットライブラリから他のロボットライブラリへボリュームを移動する場合 (ライブラリが停止している場合など)。
- 1つまたは複数のボリュームのグループを変更する場合。

p.452 の「[NetBackup ボリュームグループについて](#)」を参照してください。

ロボットインベントリ更新オプションを使用したボリュームの移動

次の場合にこの手順を使います。

ボリュームをロボット内で移動します。	ロボットにバーコードリーダーが存在し、ボリュームに読み込み可能なバーコードが付いている必要があります。

ボリュームをロボットから取り外します。	ボリュームがバーコードを含まない場合またはロボットがリーダーを備えていない場合も、この手順を使います。

ロボットインベントリの更新を使用してボリュームを移動する方法

- 1 ボリュームを新しい場所に物理的に移動します。
- 2 [処理 (Actions)]メニューから[ロボットのインベントリ (Inventory Robot)]を選択します。
- 3 [ロボットのインベントリ (Robot Inventory)]ダイアログボックスで[ボリュームの構成の更新 (Update volume configuration)]を選択します。
- 4 その他のオプションも必要に応じて選択します。

p.526 の「[ロボットインベントリについて](#)」を参照してください。

[処理 (Action)]メニューを使用したボリュームの移動

バーコードリーダーが存在するロボットライブラリにボリュームを移動すると、NetBackupによって EMM データベースが正しいバーコードで更新されます。

[処理 (Actions)]メニューを使用してボリュームを移動する方法

- 1 ボリュームを新しい場所に物理的に移動します。
- 2 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[メディア (Media)]を展開します。
- 3 右ペインの[ボリューム (Volumes)]リストで、移動するボリュームを選択します。
- 4 [処理 (Actions)]メニューから[移動 (Move)]を選択します。
- 5 [ボリュームの移動 (Move Volumes)]ダイアログボックスで、移動に関するプロパティを指定します。

1 つのボリュームを移動する場合、ダイアログボックスのエントリには、ボリュームの現在の場所が表示されます。

p.488 の「[ボリュームのプロパティ](#)」を参照してください。

ボリュームの再利用について

ボリュームを再利用する場合、メディア ID は既存のものを使用することも、新しく設定することもできます。

注意: ボリューム上のすべての NetBackup データが不要になった場合、またはボリュームが破損して使用できなくなった場合だけ、ボリュームを再利用してください。それ以外の場合は、操作に重大な問題が発生し、データが損失する可能性があります。

ボリュームの再利用と既存のメディア ID の使用

NetBackup では、ボリューム上の最後の有効なイメージが期限切れになると、ボリュームを再利用してボリュームのローテーションに戻します。

期限切れになっていないバックアップイメージがあるボリュームを再利用するには、ボリュームの割り当てを解除する必要があります。

p.502 の「[ボリュームの割り当てと割り当て解除について](#)」を参照してください。

新しいメディア ID を使用したボリュームの再利用

ボリュームの再利用は、そのボリュームが同じメディア ID を持つ他のボリュームの複製である場合に実行できます。また、ボリュームの命名規則を変更し、かつボリュームのバーコードを一致させる場合も、ボリュームを再利用できます。

次の表に、新しいメディア ID を使ってボリュームを再利用する手順を示します。

表 9-18 新しいメディア ID を使用したボリュームの再利用

手順	処理	説明
手順 1	ボリュームをストレージデバイスから物理的に取り外します。	p.510 の「 ボリュームの取り出し 」を参照してください。
手順 2	ボリュームがロボットライブラリ内に存在する場合、そのボリュームをスタンドアロンに移動します。	p.515 の「 ボリュームの移動について 」を参照してください。
手順 3	ボリュームの現在のマウント数および有効期限を記録します。	メディアの値を参照してください (NetBackup 管理コンソールの [メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)] > [メディア (Media)])。
手順 4	ボリュームエントリを削除します。	p.503 の「 ボリュームの削除 」を参照してください。
手順 5	新しいボリュームエントリを追加します。	p.487 の「[処理 (Action)] メニューを使用したボリュームの追加」を参照してください。 NetBackup は新しいボリュームエントリに対するマウント数を 0 (ゼロ) に設定するため、以前のマウント数を反映するには値を調整する必要があります。 最大マウント数を、次の値以下に設定します。 製造元が推奨するマウント数から以前に記録した値を引きます。
手順 6	ストレージデバイスにボリュームを物理的に追加します。	p.509 の「 ロボットへのボリュームの取り込み 」を参照してください。
手順 7	マウント数を設定します。	次のコマンドを実行して、マウント数を以前に記録した値に設定します。 Windows ホストの場合: <pre>install_path\Volmgr\bin\vmchange -m media_id -n number_of_mounts</pre> UNIX のホスト: <pre>/usr/opensv/volmgr/bin/vmchange -m media_id -n number_of_mounts</pre>
手順 8	有効期限を以前に記録した日時に設定します。	p.502 の「 ボリュームプロパティの変更 」を参照してください。

ボリュームの一時停止、または一時停止の解除

ボリュームに含まれるすべてのバックアップの保持期間が切れるまで、一時停止中のボリュームをバックアップに使用することはできません。この場合、一時停止中のボリューム

は NetBackup のメディアカタログから削除され、NetBackup から割り当てが解除されます。

一時停止されたボリュームをリストアに利用することはできます。バックアップの期限が切れている場合、最初にバックアップをインポートします。

メディアを一時停止および一時停止解除する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[メディア (Media)]を選択します。
- 2 右ペインの[ボリューム (Volumes)]リストで、一時停止するボリュームまたは一時停止を解除するボリュームを選択します。
- 3 [処理 (Actions)]メニューで[一時停止 (Suspend)]または[一時停止の解除 (Unsuspend)]を選択します。
- 4 ダイアログボックスで[OK]をクリックします。

ボリュームプールの管理

次の項では、ボリュームプールを管理するために実行できる操作について説明します。

ボリュームプールの追加について

次の手順に従い、新しいボリュームを追加します。

ボリュームプールを追加する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[メディア (Media)]を展開します。
- 2 [処理 (Actions)]メニューで[新規 ()]>[新しいボリュームプール (New Volume Pool)]を選択します。
- 3 [新しいボリュームプール (New Volume Pool)]ダイアログボックスで、ボリュームプールのプロパティを指定します。

p.520 の「[ボリュームプールのプロパティ](#)」を参照してください。

- 4 新しいボリュームを NetBackup に追加するか、既存のボリュームのプールを変更して、プールにボリュームを追加します。

p.487 の「[\[処理 \(Action\)\]メニューを使用したボリュームの追加](#)」を参照してください。

p.462 の「[ウィザードの使用によるボリュームの追加](#)」を参照してください。

p.502 の「[ボリュームプロパティの変更](#)」を参照してください。

ボリュームプールのプロパティの変更

次の手順に従い、ボリュームプールのプロパティを変更します。変更できるプロパティには、プール形式 (スラッチプールまたはカタログバックアッププール) などがあります。

ボリュームプールを変更する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[メディア (Media)]>[ボリュームプール (Volume Pools)]を選択します。
- 2 [ボリュームプール (Volume Pools)]リストでプールを選択します。
- 3 [編集 (Edit)]>[変更 (Change)]を選択します。
- 4 [ボリュームプールの変更 (Change Volume Pool)]ダイアログボックスで、ボリュームプールの属性を変更します。

p.520 の「[ボリュームプールのプロパティ](#)」を参照してください。

ボリュームプールのプロパティ

ボリュームプールのさまざまなプロパティを指定できます。

次の表に示すのは、新しいプールの追加または既存のプールの変更を行う場合に、ボリュームプールに対して構成できるプロパティです。

表 9-19 ボリュームプールのプロパティ

プロパティ	説明
カタログバックアッププールにする (Catalog backup pool)	このオプションを選択すると、このボリュームプールはカタログバックアップに使用されます。このチェックボックスにチェックマークを付けると、NBU-Catalog ポリシーで使われるカタログバックアップ専用のプールが作成されます。専用のカタログボリュームプールを使用すると、カタログのリストア時間が短縮されます。 複数のカタログバックアップボリュームプールを使用できます。
説明 (Description)	ボリュームプールの簡潔な説明を示します。
部分的に使用されているメディアの最大数 (Maximum number of partially full media)	None プール、カタログバックアッププール、スラッチボリュームプールには適用されません。 ボリュームプールにおける次の項目の一意の各組み合わせに対して、そのプールで部分的に使用できるメディアの数を指定します。 ■ ロボット (Robot) ■ ドライブ形式 (drive type) ■ 保持レベル (Retention level) デフォルト値は 0 (ゼロ) です。デフォルト値では、プールで許可される空きのないメディアの数は制限されません。

プロパティ	説明
プール名 (Pool name)	[プール名 (Pool name)]は新しいボリュームプールの名前です。ボリュームプールの名前は大文字/小文字の区別があり、20 文字まで指定できます。 p.451 の「予約済みのボリュームのプール名の接頭辞について」 を参照してください。
スクラッチプールにする (Scratch pool)	プールがスクラッチプールであることを指定します。 シマンテック社は、プールにはわかりやすい名前を使用し、その説明には「スクラッチプール」と入力することをお勧めします。 発生する可能性があるすべてのスクラッチメディア要求に対応する十分な形式と量のメディアをスクラッチプールに追加します。 NetBackup は、既存のボリュームプールのメディアが使用のために割り当てられると、スクラッチメディアを要求します。

ボリュームプールの削除

次のプールは削除できません。

- ボリュームが存在するボリュームプール
- **NetBackup** ボリュームプール
- **None** ボリュームプール
- デフォルトの **CatalogBackup** ボリュームプール
- **DataStore** ボリュームプール

ボリュームプールを削除する方法

- 1 **NetBackup** 管理コンソールの左ペインで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[メディア (Media)]>[ボリュームプール (Volume Pools)]を展開します。
- 2 [ボリュームプール (Volume Pools)]リストからボリュームプールを選択します。
- 3 このボリュームプールが空であることを確認します。プールが空になっていない場合、プール内のすべてのボリュームのプール名を変更します。不要なボリュームの場合、削除します。
- 4 [編集 (Edit)]メニューで、[削除 (Delete)]を選択します。
- 5 確認のダイアログボックスで[はい (Yes)]または[いいえ (No)]をクリックします。

UNIX でのボリュームグループの管理

次の項では、ボリュームグループを管理するために実行できる操作について説明します。


ボリュームグループの移動

ロボットライブラリからスタンドアロンストレージ、またはスタンドアロンストレージからロボットライブラリにボリュームグループを移動できます。

ボリュームグループを移動すると、EMM データベース内の位置情報だけが変更されます。ボリュームを新しい場所に物理的に移動する必要があります。

ボリュームグループを移動する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[メディア (Media)]を展開します。
- 2 右ペインで、移動するボリュームグループを選択します。
- 3 [処理 (Actions)]メニューから[移動 (Move)]を選択します。
- 4 [ボリュームグループの移動 (Move Volume Group)]ダイアログボックスで、移動に関するプロパティを指定します。



指定できるのは、移動の形式に関するプロパティのみです。

ダイアログボックスは、スタンドアロンからホスト賞のロボット TL4(0) への移動を表示します。

p.522 の「[ボリュームグループの移動のプロパティ](#)」を参照してください。

- 5 ボリュームグループを論理的に移動した後で、ボリュームを新しい場所に物理的に移動します。

ボリュームグループの移動のプロパティ

次の表に、ボリュームグループの移動時に設定できるプロパティを示します。

表 9-20 ボリュームグループの移動のプロパティ

プロパティ	説明
宛先 (Destination)	移動先は次のとおりです。 ■ ボリュームグループをロボットライブラリから移動する場合、宛先として[スタンドアロン (Standalone)]が選択されます。 ■ ボリュームグループをスタンドアロンから移動する場合、宛先として[ロボット (Robot)]が選択されます。
デバイスホスト (Device host)	ロボットライブラリを制御するホストです。
ロボット (Robot)	宛先のロボットライブラリです。
ボリュームグループ (Volume group)	移動するボリュームグループです。 スタンドアロンボリュームを移動する場合は「---」が表示されます。

ボリュームグループの削除

ボリュームグループを削除するには、次の手順を実行します。

ボリュームグループを削除する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[メディア (Media)]を展開します。
- 2 ボリュームのリストで、グループ内のすべてのボリュームの割り当てが解除されていることを確認します。アプリケーションがボリュームの割り当てを解除するまでグループを削除できません。[割り当て日時 (Time Assigned)]列に値が表示されている場合は、ボリュームが割り当てられています。

p.502 の「[ボリュームの割り当てと割り当て解除について](#)」を参照してください。
- 3 右ペインでボリュームグループを選択します。
- 4 [編集 (Edit)]メニューで、[削除 (Delete)]を選択します。
- 5 確認のダイアログボックスで、処理の確認を行います。
- 6 削除されたボリュームを、ストレージデバイスから取り外します。

メディア共有について

メディア共有によって、メディアサーバーは書き込み (バックアップ) 用のメディアを共有できます。

メディアの共有には、次のような利点があります。

- 部分的に使用されるメディアの数が減少するため、メディアの使用効率が向上します。
- 必要なテープボリュームの数、および Vault 処理 (NetBackup Vault オプション) されるテープボリュームの数が減るため、メディア関連のコストを削減できます。
- ロボットライブラリに取り込むスクラッチメディアの数が減るため、管理負荷が低減されます。
- テープのマウント回数が減るため、メディアの寿命が長くなります。異なるメディアサーバーによる書き込み操作中に、メディアが再配置されたり、マウントが解除されることはありません。
メディアのマウント回数を減らすには、メディアを共有するメディアサーバーと、そのメディアへの書き込みが実行可能なドライブ間で、ハードウェアが適切に接続されている必要があります。適切に接続する必要があるハードウェアには、ファイバーチャネルハブやスイッチ、SCSI マルチプレクサ、SCSI とファイバー間のブリッジなどが含まれます。

次のメディア共有を構成できます。

- 無制限のメディア共有
p.524 の「[無制限のメディア共有の構成](#)」を参照してください。
- サーバークラスタとのメディア共有
p.525 の「[サーバークラスタとのメディア共有の構成](#)」を参照してください。¥

メモ: Sun StorageTek ACSLS によって制御されるロボットのアクセス制御機能は、メディアの共有に対応していません。メディアの共有では、要求元のホストの IP アドレスによってボリュームへのアクセスが制限されます。ACSLs 環境でメディアの共有を実装する場合は注意が必要です。

無制限のメディア共有の構成

制限がないメディア共有は NetBackup 環境のすべての NetBackup メディアサーバーと NDMP ホストが書き込み用のメディアを共有できることを意味します。

メモ: 無制限のメディア共有もメディア共有サーバークラスタも使わないでください。両方とも使用した場合、NetBackup の動作は定義されません。

無制限のメディア共有を構成する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)]>[ホストプロパティ (Host Properties)]>[マスターサーバー (Master Servers)]を展開します。
- 2 右ペインで、マスターサーバーをダブルクリックします。

- 3 [メディア (Media)]を選択します。
- 4 [すべてのメディアサーバーに対して無制限のメディア共有を有効化 (Enable Unrestricted Media Sharing for All Media Servers)]を選択します。

NetBackup 環境で無制限のメディア共有を有効にする場合は、メディア共有グループを作成する必要はありません。
- 5 [OK]をクリックします。

サーバーグループとのメディア共有の構成

サーバーグループとのメディア共有はグループのメンバーとの共有を制限します。

p.371 の「[NetBackup サーバーグループについて](#)」を参照してください。

表 9-21 に、サーバーグループとのメディア共有を構成するプロセスの概要を示します。

メモ: 無制限のメディア共有もメディア共有サーバーグループも使わないでください。両方とも使用した場合、NetBackup の動作は定義されません。

表 9-21 サーバーグループとのメディア共有の構成プロセスの概要

手順	処理	説明
手順 1	メディアサーバー、ロボット、ドライブどうしの接続、およびメディアサーバー、ロボット、ドライブ間の接続が適切に行われていることを確認します。	NetBackup マニュアルの対象外です。
手順 2	メディア共有サーバーグループを構成します。	p.372 の「 NetBackup サーバーグループの構成 」を参照してください。
手順 3	任意で、メディア共有のボリュームプールを構成します。	それらのプールに[部分的に使用されているメディアの最大数 (Maximum number of partially full media)]プロパティを設定します。 p.519 の「 ボリュームプールの追加について 」を参照してください。 p.520 の「 ボリュームプールのプロパティの変更 」を参照してください。
手順 4	ボリュームプールとメディア共有グループを使うバックアップポリシーを構成します。	バックアップポリシーの[ポリシーボリュームプール (Policy Volume Pool)]と[メディア所有者 (Media Owner)]プロパティを設定します。 p.694 の「 バックアップポリシーの作成 」を参照してください。

ロボットのインベントリ

この章では以下の項目について説明しています。

- [ロボットインベントリについて](#)
- [ロボットのインベントリを実行するタイミング](#)
- [ロボットの内容の表示について](#)
- [ロボットのメディアの表示](#)
- [ボリューム構成とロボットの内容の比較について](#)
- [ボリュームの構成とロボットのメディアの比較](#)
- [ボリューム構成の変更のプレビューについて](#)
- [ロボットのボリューム構成の変更のプレビュー表示](#)
- [NetBackup ボリュームの構成の更新について](#)
- [ロボットの内容に合わせた NetBackup ボリュームの構成の更新](#)
- [ロボットインベントリオプション](#)
- [vmphyinv 物理インベントリユーティリティについて](#)
- [ボリューム構成の更新の例](#)

ロボットインベントリについて

ロボットインベントリはメディアの存在を検証する論理操作です。(ロボットインベントリはメディアのデータをインベントリ処理しません。)

ロボット内のボリュームの追加、取り外しまたは移動を物理的に行った後、ロボットのインベントリを使用して **NetBackup** のボリューム構成を更新します。

次の表に、バーコードリーダーを含み、バーコード化されたメディアを含むロボットライブラリの NetBackup 管理コンソールのロボットインベントリオプションを示します。

表 10-1 ロボットインベントリオプション

インベントリオプション	説明
内容の表示 (Show contents)	ロボットの内容を問い合わせ、選択したロボットライブラリにあるメディアを表示します。EMM データベースの確認や変更は行いません。 p.530 の「ロボットの内容の表示について」を参照してください。 バーコードリーダーなしのロボットライブラリまたはバーコードなしのメディアを含むロボットライブラリについて、ロボットの内容のみを示すことができます。ただし、メディアの管理を自動化するには、より詳細な情報が必要です。そのようなロボットをインベントリ処理するために vmphyinv 物理インベントリユーティリティを使います。 p.542 の「vmphyinv 物理インベントリユーティリティについて」を参照してください。
内容とボリュームの構成の比較 (Compare contents with volume configuration)	ロボットの内容を問い合わせ、ロボットの内容と EMM データベースの内容を比較します。データベースを変更しません。 p.533 の「ボリューム構成とロボットの内容の比較について」を参照してください。
ボリューム構成の変更をプレビュー表示 (Preview volume configuration changes)	ロボットの内容を問い合わせ、ロボットの内容と EMM データベースの内容を比較します。一致しない場合は、NetBackup のボリューム構成を変更することをお勧めします。 p.535 の「ボリューム構成の変更のプレビューについて」を参照してください。
ボリュームの構成の更新 (Update volume configuration)	ロボットの内容を問い合わせ、必要に応じて、データベースを更新してロボットの内容と一致させます。ロボットの内容が EMM データベースと同じなら、変更は行われません。 p.538 の「NetBackup ボリュームの構成の更新について」を参照してください。

ロボットのインベントリを実行するタイミング

次の表に、ロボットのインベントリを実行するタイミングと、インベントリに使用するオプションを決定する条件を示します。

表 10-2 ロボットのインベントリの条件

処理	使用するインベントリオプション
ロボットの内容を特定する	[内容の表示 (Show contents)] オプションを使用して、ロボット内のメディアと、可能であればバーコード番号を特定します。 p.532 の「ロボットのメディアの表示」を参照してください。

処理	使用するインベントリオプション
ボリュームがロボット内で物理的に移動されているかどうかを判別する	バーコードリーダーを備えたロボットと、バーコード付きのメディアが存在するロボットに対して、[内容とボリュームの構成の比較 (Compare contents with volume configuration)] オプションを使用します。 p.534 の「ボリュームの構成とロボットのメディアの比較」を参照してください。
新しいボリューム (NetBackup メディア ID がないボリューム) をロボットに追加する	NetBackup でサポートされているロボットに対して、[ボリュームの構成の更新 (Update volume configuration)] オプションを使用します。 更新すると、(バーコードまたは指定した接頭辞に基づいて) メディア ID が作成されます。 p.539 の「ロボットの内容に合わせた NetBackup ボリュームの構成の更新」を参照してください。
新しいメディアを NetBackup に追加する前に、そのメディアにバーコードがあるかどうかを判別する	[ボリューム構成の変更をプレビュー表示 (Preview volume configuration changes)] オプションを使用して、ロボットの内容と NetBackup のボリューム構成情報を比較します。 結果を確認したら、必要に応じて[ボリュームの構成の更新 (Update volume configuration)] オプションを使用し、ボリュームの構成を更新します。 p.539 の「ロボットの内容に合わせた NetBackup ボリュームの構成の更新」を参照してください。
既存のボリューム (すでに NetBackup メディア ID があるボリューム) をロボットに挿入する	ロボットでバーコードがサポートされていて、ボリュームに読み込み可能なバーコードが付いている場合、[ボリュームの構成の更新 (Update volume configuration)] オプションを使用します。NetBackup によって位置情報が更新され、新しいロボット場所が表示されます。また、NetBackup によってロボットホスト、ロボット形式、ロボット番号およびスロット場所も更新されます。ボリュームが割り当てられているボリュームグループを指定します。 p.539 の「ロボットの内容に合わせた NetBackup ボリュームの構成の更新」を参照してください。 ロボットがバーコードをサポートしていないか、またはボリュームが読み込み可能なバーコードを含まない場合は、ボリュームを移動するか、または物理インベントリユーティリティを使います。 p.515 の「ボリュームの移動について」を参照してください。 p.542 の「vmphyinv 物理インベントリユーティリティについて」を参照してください。
ロボットとスタンドアロン間で既存のボリューム (すでに NetBackup メディア ID があるボリューム) を移動する	ロボットライブラリでバーコードがサポートされていて、ボリュームに読み込み可能なバーコードが付いている場合、[ボリュームの構成の更新 (Update volume configuration)] オプションを使用します。NetBackup によって位置情報が更新され、新しいロボット場所またはスタンドアロン場所が表示されます。 p.539 の「ロボットの内容に合わせた NetBackup ボリュームの構成の更新」を参照してください。

処理	使用するインベントリオプション
既存のボリューム (すでに NetBackup メディア ID があるボリューム) をロボット内で移動する	ロボットでバーコードがサポートされていて、ボリュームに読み込み可能なバーコードが付いている場合、[ボリュームの構成の更新 (Update volume configuration)] オプションを使用します。NetBackup によって位置情報が更新され、新しいスロット場所が表示されます。 p.539 の「ロボットの内容に合わせた NetBackup ボリュームの構成の更新」を参照してください。 ロボットがバーコードをサポートしていないか、またはボリュームが読み込み可能なバーコードを含まない場合は、ボリュームを移動するか、または物理インベントリユーティリティを使います。 p.515 の「ボリュームの移動について」を参照してください。 p.542 の「vmphyinv 物理インベントリユーティリティについて」を参照してください。
ロボット間で既存のボリューム (すでに NetBackup メディア ID があるボリューム) を移動する	ロボットライブラリでバーコードがサポートされていて、ボリュームに読み込み可能なバーコードが付いている場合、[ボリュームの構成の更新 (Update volume configuration)] オプションを使用します。NetBackup は NetBackup ボリューム構成情報を更新します。 p.539 の「ロボットの内容に合わせた NetBackup ボリュームの構成の更新」を参照してください。 ロボットがバーコードをサポートしていないか、またはボリュームが読み込み可能なバーコードを含まない場合は、ボリュームを移動するか、または物理インベントリユーティリティを使います。 p.515 の「ボリュームの移動について」を参照してください。 p.542 の「vmphyinv 物理インベントリユーティリティについて」を参照してください。 いずれの操作でも、次の更新を実行します。 ■ 最初にボリュームをスタンドアロンに移動 ■ 次にボリュームを新しいロボットに移動 両方の更新を行わないと、NetBackup ではエントリが更新されず、[更新に失敗しました (Update failed)] というエラーが記録されます。
既存のボリューム (すでに NetBackup メディア ID があるボリューム) をロボットから取り外す	NetBackup でサポートされているロボットに対して、[ボリュームの構成の更新 (Update volume configuration)] オプションを使用し、NetBackup のボリューム構成情報を更新します。 p.539 の「ロボットの内容に合わせた NetBackup ボリュームの構成の更新」を参照してください。

ロボットの内容の表示について

[内容の表示 (Show contents)]は選択したロボットライブラリをインベントリ処理し、レポートを生成します。この操作は EMM データベースを調べたり変更したりしません。このオプションはロボットの内容の特定に使用します。

表示される内容はロボット形式によって決まります。

次の表はレポートの内容を記述したものです。


メモ: UNIX の場合: ボリュームがドライブ内にマウントされている場合、インベントリレポートには、ボリュームをドライブに移動したスロットが表示されます。

表 10-3 [内容の表示 (Show contents)]の説明

ロボットとメディア	レポートの内容
バーコードリーダーを備え、バーコード付きのメディアが存在するロボット	各スロットにメディアが存在するかどうかと、そのメディアのバーコードが表示されます。
バーコードリーダーを備えていないロボットまたはバーコードがないメディアが存在するロボット	各スロットにメディアが存在するかどうかが表示されます。
API ロボット	ロボット内のボリュームのリストが表示されます。 p.531 の「API ロボットのインベントリ結果について」 を参照してください。

次の図はレポートの例を示します。

図 10-1 [内容の表示 (Show contents)]レポート



p.532 の「ロボットのメディアの表示」を参照してください。

API ロボットのインベントリ結果について


次の表に、API ロボットのロボットインベントリの内容を示します。

表 10-4 API ロボットレポートの内容

ロボット形式	レポートの内容
ACS	ACS ライブラリソフトウェアから受信した結果には、次の内容が表示されます。 ■ ACS ライブラリソフトウェアのボリューム ID。NetBackup メディア ID は ACS ライブラリソフトウェアのボリューム ID に対応します。 ■ ACS のメディア形式。 ■ NetBackup Media Manager のメディア形式。 ■ ACS ライブラリソフトウェアのメディア形式と、対応する NetBackup Media Manager のメディア形式間のマッピング (任意のバーコード規則は考慮されません)。
TLH	自動テープライブラリ (ATL) Library Manager から受信した結果には、次の内容が表示されます。 ■ ボリュームのシリアル番号 (volser)。Media Manager のメディア ID は、ATL の volser と対応しています。 ■ ATL のメディア形式。 ■ Media Manager のメディア形式。 ■ ATL のメディア形式と、対応する Media Manager のメディア形式間のマッピング (任意のバーコード規則は考慮されません)。
TLM	DAS/SDLC サーバーから受信した結果には、次の内容が表示されます。 ■ ボリュームのシリアル番号 (volser)。Media Manager のメディア ID は、DAS/SDLC の volser と対応しています。 ■ DAS/SDLC のメディア形式。 ■ Media Manager のメディア形式。 ■ DAS/SDLC のメディア形式と、対応する Media Manager のメディア形式間のマッピング (任意のバーコード規則は考慮されません)。

次の図に、ACS ロボットの結果を示します。他の API ロボットの結果も同様です。

図 10-2 [内容の表示 (Show contents)]レポート (API ロボット)



Media ID	ACS Media Type	MM Media Type
000026	STK1R	HCART
000042	STK1R	HCART
000043	STK1R	HCART
000044	STK1R	HCART
000045	STK1R	HCART
000046	STK1R	HCART
000047	STK1R	HCART
000049	STK1R	HCART
000051	STK1R	HCART

ロボットのメディアの表示

ロボットにあるメディアを示すために次の手順を使います。


p.526 の「[ロボットインベントリについて](#)」を参照してください。

p.541 の「[ロボットインベントリオプション](#)」を参照してください。

ロボットのメディアを表示する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[メディア (Media)]>[ロボット (Robots)]を展開します。
- 2 インベントリを実行するロボットを選択します。

- 3 [処理 (Actions)]メニューから[ロボットのインベントリ (Inventory Robot)]を選択します。



- 4 [ロボットのインベントリ (Robot Inventory)]ダイアログボックスで、[内容の表示 (Show contents)]を選択します。
- 5 [開始 (Start)]をクリックしてインベントリを開始します。

ボリューム構成とロボットの内容の比較について

[内容とボリュームの構成の比較 (Compare contents with volume configuration)]は EMM データベースの内容とロボットライブラリの内容を比較します。結果に関係なく、データベースは変わりません。

表 10-5 内容比較の説明

ロボットとメディア	レポートの内容
ロボットはバーコードを読み込むことができます	レポートはロボットと EMM データベースの違いを示します

ロボットとメディア	レポートの内容
ロボットはバーコードを読み込むことができません	レポートはスロットがボリュームを含んでいるかどうかのみ示します メディアがバーコードを崩している場合、この操作はボリュームがロボット内で物理的に移動されているかどうかを判別するために有用です。
API ロボットの場合	EMM データベース内のメディア ID およびメディア形式が、ベンダーのロボットライブラリソフトウェアから受信した情報と比較されます。


EMM データベースがロボットライブラリの内容と一致しないことが表示された場合、次の操作を実行します。

- ボリュームを物理的に移動します。
- EMM データベースを更新します。[処理 (Actions)]>[移動 (Move)]を使用するか、[ボリュームの構成の更新 (Update volume configuration)]オプションを使用します。

p.538 の「[NetBackup ボリュームの構成の更新について](#)」を参照してください。

次の図にサンプルの比較レポートを示します。

図 10-3 [内容とボリュームの構成の比較 (Compare contents with volume configuration)]レポート (API ロボット)



Robot Contents			Volume Configuration		
Media ID	ACS Media Type	MM Media Type	Media ID	Media Type	Mismatch?
000026	STKLR	HCART	000026	HCART	
000042	STKLR	HCART	000042	HCART	
000043	STKLR	HCART	000043	HCART	
000044	STKLR	HCART	000044	HCART	
000045	STKLR	HCART	000045	HCART	

Clear Results

p.534 の「[ボリュームの構成とロボットのメディアの比較](#)」を参照してください。

ボリュームの構成とロボットのメディアの比較


EMM データベースとロボットのメディアを比較するために次の手順を使います。

p.526 の「[ロボットインベントリについて](#)」を参照してください。

p.541 の「[ロボットインベントリオプション](#)」を参照してください。

ボリュームの構成とロボットのメディアを比較する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[メディア (Media)]>[ロボット (Robots)]を展開します。
- 2 インベントリを実行するロボットを選択します。
- 3 [処理 (Actions)]メニューから[ロボットのインベントリ (Inventory Robot)]を選択します。




- 4 [ロボットのインベントリ (Robot Inventory)]ダイアログボックスで、[内容とボリュームの構成の比較 (Compare contents with volume configuration)]を選択します。
- 5 [開始 (Start)]をクリックしてインベントリを開始します。

ボリューム構成の変更のプレビューについて

EMM データベースを更新する前に変更をプレビューするためにこのオプションを使います。このオプションを使用すると、EMM データベースに新しいメディアを追加する前に、すべての新しいメディアにバーコードが付いているかどうかを確認できます。

メモ:構成の変更をプレビューした後に EMM データベースを更新すると、更新の結果がプレビュー操作の結果と一致しない場合があります。この場合、プレビューした時点と更新した時点の間に変更が発生していることが考えられます。ここで変更が発生していると考えられる箇所には、ロボットの状態、EMM データベース、バーコード規則などがあります。

図 10-4 [ボリューム構成の変更をプレビュー表示 (Preview volume configuration changes)](API 以外のロボット)



p.539 の「[ロボットの内容に合わせた NetBackup ボリュームの構成の更新](#)」を参照してください。

ロボットのボリューム構成の変更のプレビュー表示

ロボットのボリューム構成の変更をプレビュー表示するには、このトピックの手順を使います。


p.535 の「[ボリューム構成の変更のプレビューについて](#)」を参照してください。

p.541 の「[ロボットインベントリオプション](#)」を参照してください。

ロボットのボリューム構成の変更をプレビュー表示するには

- 1 必要に応じて、ロボットライブラリに新しいボリュームを挿入します。
- 2 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[メディア (Media)]>[ロボット (Robots)]を展開します。
- 3 インベントリを実行するロボットを選択します。

- 4 [処理 (Actions)]メニューから[ロボットのインベントリ (Inventory Robot)]を選択します。



- 5 [ロボットのインベントリ (Robot Inventory)]ダイアログボックスで[ボリューム構成の変更をプレビュー表示 (Preview volume configuration changes)]を選択します。

メモ: 構成の変更をプレビューした後に EMM データベースを更新すると、更新の結果がプレビュー操作の結果と一致しない場合があります。この場合、プレビューした時点と更新した時点の間に変更が発生していることが考えられます。ここで変更が発生していると考えられる箇所には、ロボットの状態、EMM データベース、バーコード規則などがあります。

- 6 NetBackup が新しいメディアに名前を付け、属性を割り当てるために使用するデフォルトの設定と規則を変更するには、[詳細オプション (Advanced Options)]を選択します。

p.461 の「メディア名および属性ルールの構成について」を参照してください。

- 7 プレビュー表示の操作の前にメディアアクセスポートにある任意のメディアを取り込みには、[更新する前にメディアアクセスポートを空にする (Empty media access port prior to update)]をクリックします。
- 8 [開始 (Start)]をクリックしてインベントリのプレビュー表示を開始します。

NetBackup ボリュームの構成の更新について

[ボリュームの構成の更新 (Update volume configuration)] ロボットインベントリオプションは、ロボットの内容と一致するようにデータベースを更新します。ロボットの内容が EMM データベースと同じなら、変更は行われません。

NetBackup メディア ID がない新しいボリュームの場合、更新はメディア ID を作成します。メディア ID は[ロボットインベントリの詳細オプション (Advanced Robot Inventory Options)]ダイアログボックスで指定した規則によって決まります。

p.541 の「[ロボットインベントリオプション](#)」を参照してください。

API ロボットの場合、ボリュームのシリアル番号またはメディア ID にサポートされていない文字が含まれていると、更新によってエラーが戻されます。


バーコードリーダーのないロボットの場合、新しいメディア ID は指定するメディア ID 接頭辞に基づきます。同様に、読み込み可能なバーコードのないボリュームの場合、新しいメディア ID は指定するメディア ID 接頭辞に基づきます。

図 10-5 は ACS ロボットの例です。他の API ロボットでの結果も同様です。

ロボットインベントリの更新は、API ロボットのボリュームシリアル番号またはメディア識別子にサポートされていない文字を見つけた場合エラーを戻します。

p.538 の「[ボリュームの更新の前提条件](#)」を参照してください。

図 10-5 [ボリュームの構成の更新 (Update volume configuration)] レポート (API ロボット)



p.539 の「[ロボットの内容に合わせた NetBackup ボリュームの構成の更新](#)」を参照してください。

ボリュームの更新の前提条件

次はボリューム構成を更新するためのロボットの前提条件とメディアの前提条件です。

- ロボットライブラリはバーコードを読み込む必要があります。

- ライブラリのボリュームには読み込み可能なバーコードが必要です。

ロボットの内容と NetBackup のボリュームの構成を比較して、ロボットライブラリおよびボリュームのバーコード機能を確認できます。

p.534 の「[ボリュームの構成とロボットのメディアの比較](#)」を参照してください。

ロボットライブラリでバーコードがサポートされていない場合、またはボリュームに読み込み可能なバーコードが付いていない場合は、比較操作の結果を保存します。[詳細オプション (Advanced Options)]ダイアログボックスの[メディアの設定 (Media Settings)]タブで接頭辞が割り当てられている場合、この結果を使用してメディア ID の接頭辞を判別できます。

ロボットの内容に合わせた NetBackup ボリュームの構成の更新

ロボットの内容に合わせて EMM データベースを更新するために、この項の手順を使います。


p.538 の「[NetBackup ボリュームの構成の更新について](#)」を参照してください。

p.541 の「[ロボットインベントリオプション](#)」を参照してください。

ロボットの内容に合わせてボリュームの構成を更新する方法

- 1 必要に応じて、ロボットライブラリに新しいボリュームを挿入します。
- 2 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[メディア (Media)]>[ロボット (Robots)]を展開します。
- 3 インベントリを実行するロボットを選択します。

- 4 [処理 (Actions)]メニューから[ロボットのインベントリ (Inventory Robot)]を選択します。



- 5 [ロボットのインベントリ (Robot Inventory)]ダイアログボックスで[ボリュームの構成の更新 (Update volume configuration)]を選択します。

メモ: 構成の変更をプレビューした後に EMM データベースを更新すると、更新の結果がプレビュー操作の結果と一致しない場合があります。この場合、プレビューした時点と更新した時点の間に変更が発生していることが考えられます。ここで変更が発生していると考えられる箇所には、ロボットの状態、EMM データベース、バーコード規則などがあります。

- 6 NetBackup が新しいメディアに名前を付け、属性を割り当てるために使用するデフォルトの設定と規則を変更するには、[詳細オプション (Advanced Options)]を選択します。

p.461 の「メディア名および属性ルールの構成について」を参照してください。

- 7 更新操作の前に、メディアアクセスポート内に存在するメディアを取り込むには、[更新する前にメディアアクセスポートを空にする (Empty media access port prior to update)]をクリックします。
- 8 [開始 (Start)]をクリックしてインベントリを開始します。

ロボットインベントリオプション

次の表に、NetBackup 管理コンソールを使うときのロボットインベントリオプションを示します。

表 10-6 ロボットインベントリオプション

オプション	説明
詳細オプション (Advanced Options)	[詳細オプション (Advanced Options)] は、[ボリューム構成の変更をプレビュー表示 (Preview volume configuration changes)] か [ボリュームの構成の更新 (Update volume configuration)] が選択されるとアクティブになります。 このボタンを押すと [ロボットインベントリの詳細オプション (Advanced Robot Inventory Options)] ダイアログボックスが開きます。ここでは、より多くのオプションを構成できます。 p.461 の「メディア名および属性ルールの構成について」を参照してください。
デバイスホスト (Device host)	[デバイスホスト (Device host)] オプションはロボットを制御するホストです。
更新する前にメディアアクセスポートを空にする (Empty media access port prior to update)	[更新する前にメディアアクセスポートを空にする (Empty media access port prior to update)] は、この機能をサポートしているロボットに対してのみ有効です。 更新を開始する前に、ロボットのメディアアクセスポート内に存在するボリュームをロボットに取り込むには、[更新する前にメディアアクセスポートを空にする (Empty media access port prior to update)] を選択します。 取り込むボリュームは、操作が開始される前にメディアアクセスポート内に存在する必要があります。[更新する前にメディアアクセスポートを空にする (Empty media access port prior to update)] を選択した場合は、メディアアクセスポートが空でも、メディアアクセスポート内にボリュームを配置するように指示するメッセージは表示されません。 メモ: NetBackup を使用してロボットからボリュームを取り出した場合、取り込み操作を開始する前にメディアアクセスポートからボリュームを取り外します。これを行わないと、取り込みポートと取り出しポートが同じ場合は、取り出したボリュームがロボットライブラリに再度取り込まれる可能性があります。
ロボット (Robot)	インベントリ処理するロボットを選択するには、[ロボット (Robot)] オプションを使います。 NetBackup 管理コンソール でロボットを選択した場合、そのロボットはこのフィールドに表示されます。
内容の表示 (Show contents)	選択したロボットライブラリにあるメディアを表示します。EMM データベースの確認や変更は行いません。 p.530 の「ロボットの内容の表示について」を参照してください。
内容とボリュームの構成の比較 (Compare contents with volume configuration)	ロボットライブラリの内容と EMM データベースの内容が比較されますが、データベースの変更は行われません。 p.533 の「ボリューム構成とロボットの内容の比較について」を参照してください。

オプション	説明
ボリューム構成の変更をプレビュー表示 (Preview volume configuration changes)	ロボットライブラリの内容と EMM データベースの内容が比較されます。一致しない場合は、NetBackup のボリューム構成を変更することをお勧めします。 p.535 の「ボリューム構成の変更のプレビューについて」を参照してください。
ボリュームの構成の更新 (Update volume configuration)	データベースをロボットの内容と一致するように更新します。ロボットの内容が EMM データベースと同じなら、変更は行われません。 p.538 の「NetBackup ボリュームの構成の更新について」を参照してください。

vmphyinv 物理インベントリユーティリティについて

次のロボットライブラリでは、NetBackup 管理コンソールはメディアの存在のみを報告します。

- バーコードリーダーのないロボット
- バーコードがないメディアを含んでいるロボット

メディアの管理を自動化するには、より詳細な情報が必要です。そのようなロボットに対して vmphyinv 物理インベントリユーティリティを使います。

vmphyinv 物理インベントリユーティリティは、バーコードのないテープライブラリのインベントリに使用します。このユーティリティは次の操作を実行します。

- 各テープのマウント
- テープヘッダーの読み込み
- 各スロットのテープの識別
- NetBackup のボリューム構成の更新

vmphyinv -verbose オプションを使用すると、推奨する変更の詳細情報を表示できます。-verbose オプションを指定すると、利用可能なドライブの数、それぞれのテープの内容、メディアがカタログテープかどうかの情報が表示されます。(NetBackup カatalogテープの場合、概略情報のメディア形式列に[NetBackup database]と表示されます。)

この詳細情報は、標準エラー出力 (stderr) に書き込まれます。情報を保存するには、stderr をファイルにリダイレクトします。

vmphyinv はコマンドラインユーティリティです。vmphyinv コマンドの構文についての追加情報を参照できます。

次の URL で利用可能な『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。

<http://www.symantec.com/docs/DOC5332>

表 10-7 vmphyinv の機能、要件、制限、いつ使うか

項目	説明
vmphyinv の機能	vmphyinv ユーティリティの機能は次のとおりです。 ■ 任意のマスターサーバー、メディアサーバー、または SAN メディアサーバーから実行できます。 ■ バーコード付きのテープが存在するライブラリでも使用できます。このユーティリティではメディアの内容を検証できるためです。 ■ NetBackup テープ形式をサポートします。 ■ リモート管理をサポートします。ドライブが接続されているホストから vmphyinv を実行する必要はありません。 ■ ロボット内のドライブが異なるホストに接続されている場合でも、ロボット内の複数のドライブの使用を試行します。 ■ 共有ドライブでも動作します (NetBackup Shared Storage Option の場合)。 ■ すべてのサポート対象の SCSI ベースのロボット形式をサポートします。 ■ スタンドアロンドライブでは、1 つのメディアのインベントリを実行するために使用できます。ドライブの指定には -u オプションまたは -n オプションを使用します。ドライブにメディアがあることと、ドライブが使用可能であることが必要です。
vmphyinv の要件と制限	vmphyinv ユーティリティの要件および制限事項は、次のとおりです。 ■ アプリケーションの種類に基づいてボリュームレコードを区別することはできません。 ■ メディアをロボットドライブからスタンドアロンドライブに移動すると、そのメディアに新しいボリュームグループを指定することはできません。
vmphyinv を使用する場合	次の場合は、vmphyinv を使用して、NetBackup の EMM データベースを更新します。 ■ バーコードリーダーを備えていないロボットまたはバーコードが付いていないメディアが存在するロボットのインベントリを実行する場合。 ■ ロボットライブラリに新しいメディアを挿入したが、このメディアに対応する NetBackup のボリュームレコードが存在しない場合。vmphyinv のスロットの範囲またはリストオプションを使用して、インベントリ操作を実行します。ボリュームレコードを EMM データベースに追加する必要はありません。 ■ 不明なメディア ID があるメディアまたはグローバル一意識別子 (GUID) があるメディアがロボットに挿入されている場合。 たとえば、スロット 11 から 20 に異なるテープライブラリのメディアを 10 個挿入し、これらのテープの ID が不明であると想定します。vmphyinv のスロットの範囲またはリストオプションを使用して、インベントリ操作を実行します。vmphyinv ユーティリティでは、メディアをマウントし、テープヘッダーを読み込むことによって、メディア ID を判別し、メディアのレコードを EMM データベースに追加します。 ■ 不適切な場所に配置されているメディアが存在し、EMM データベースにこれらのメディアの物理的な場所が正しく反映されていない場合。vmphyinv のオプションを使用して、ロボットのインベントリ、またはロボット内のメディアのサブセットのインベントリを実行します。

p.544 の「[vmphyinv による物理インベントリの実行方法](#)」を参照してください。

vmphyinv による物理インベントリの実行方法

物理インベントリの場合、vmphyinv ユーティリティによって次の順序で操作が行われます。

- メディアをマウントするドライブのリストの取得
p.544 の「[ドライブの vmphyinv リストについて](#)」を参照してください。
- マウントするメディアのリストの取得
p.544 の「[vmphyinv でマウントするメディアについて](#)」を参照してください。
- メディアのマウントおよびテープヘッダーの読み込み
p.546 の「[vmphyinv のメディアのマウント方法とテープヘッダーの読み込み方法](#)」を参照してください。
- EMM データベースの更新
p.547 の「[vmphyinv による EMM データベースの更新方法](#)」を参照してください。

ドライブの vmphyinv リストについて

vmphyinv ユーティリティがメディアのマウントに使用するドライブのリストは、EMM データベースから取得されます。このドライブは、ローカルに構成されている必要はありません。

使用するドライブは指定できません。ただし、使用するドライブの最大数は指定できます。これにより、**NetBackup** によるバックアップ操作またはリストア操作で使用するドライブを確保できます。ドライブ数は、`-drv_cnt` **drive_count** オプションを使用して指定します。

vmphyinv でマウントするメディアについて

vmphyinv コマンドは、次のように、マウントするメディアに対して複数のオプションを受け入れます。

- **NetBackup** ロボット番号 (`-rn robot_number`)。
vmphyinv ユーティリティは、そのロボットのボリュームレコードのリストを取得し、リスト内の各メディアのインベントリを実行します。
このオプションを使用するには、EMM データベースにあるそのロボットの番号に対応するボリュームレコードが、**NetBackup** の構成に含まれている必要があります。
- フィルタオプションが設定されている **NetBackup** ロボット番号。
ロボット内の一部のメディアだけについてインベントリを実行する場合は、フィルタオプションを使用してメディアのサブセットを指定します。フィルタオプションには、ボリュームプール、ボリュームグループ、スロット範囲などがあります。これらのオプションを使用するには、**NetBackup** ボリュームレコードが存在する必要があります。
次にフィルタリングの例を示します。

vmphyinv -rn 4 -pn bear	ロボット 4 にあり、ボリュームグループ bear に存在するメディアのみをマウントします。
vmphyinv -rn 2 -v moon	ロボット 2 にあり、ボリュームグループ moon に存在するメディアをマウントします。
vmphyinv -rn 1 -rc1 2 -number 3	ロボット 1 にあり、スロット範囲 2 から 4 に存在するメディアをマウントします。
vmphyinv -rn 5 -pn NetBackup -v mars -rc1 2 -number 6	ロボット 5 およびスロット範囲 2 から 7 にあり、ボリュームグループ mars および NetBackup ボリュームグループに存在するメディアをマウントします。

- **NetBackup** のロボット番号および特定のロボットに属するメディアのリスト。
たとえば、`-rnrobot_number` および `-ml A00001:A00002:A00003` オプションを指定した場合、指定した 3 つのメディアだけのインベントリが実行されます。これらのいずれかのメディアが、指定されたロボットに属していない場合、そのメディアはスキップされ、インベントリは実行されません。このオプションを使用するには、**NetBackup** ボリュームレコードが存在する必要があります。
- **NetBackup** のロボット番号、およびスロット範囲またはリスト。
別のロボットや他のソースからのメディアがロボットに移動されたため、テープのメディア ID が不明である場合があります。このような場合は、スロット範囲オプションまたはリストオプションを指定します。
これらのオプションを使用する場合、**NetBackup** ボリュームレコードが **EMM** データベースに存在する必要はありません。ただし、密度の指定は必要です (`-d` オプション)。

メモ: 複数のメディア形式をサポートしているロボットの場合には、密度の指定には注意してください。密度を誤って指定すると、vmphyinv によるマウントが完了できなくなり、永続的なドライブ障害が発生する場合があります。

次にフィルタリングの例を示します。

vmphyinv -rn 1 -slot_range 2 10 -d dlt	ロボット 1 のスロット範囲 2 から 10 に存在するメディアをマウントします。
vmphyinv -rn 0 -slot_list 3:4:5 -d 8mm	ロボット 0 のスロット 3、4 および 5 に存在するメディアをマウントします。
vmphyinv -rn 2 -slot_range 2 4 -slot_list 5:6:7 -d dlt	ロボット 2 のスロット 2、3、4、5、6 および 7 に存在するメディアをマウントします。

p.542 の「[vmphyinv 物理インベントリユーティリティについて](#)」を参照してください。

vmphyinv のメディアのマウント方法とテープヘッダーの読み込み方法

次に、マウント処理を操作の順に説明します。

- vmphyinv ユーティリティがローカルホストまたはリモートホストのいずれか(ドライブの接続先によって決定される)の **NetBackup Volume Manager (vmd)** に接続します。
- **NetBackup Volume Manager** が処理 (oprdr) を開始します。
- vmphyinv ユーティリティから oprdr に通信が行われ、マウント要求が oprdr に送信されます。要求を受信すると、oprdr から ltid にマウント要求が発行されます。
- vmphyinv ユーティリティでは、テープヘッダーを読み込むことによって、記録されたメディア ID またはグローバル一意識別子 (GUID) が判断されます。

メモ: マウントにおけるデフォルトのタイムアウトは 15 分です。-mount_timeout オプションを使用して異なるマウント時間を指定します。

p.546 の「[vmphyinv が認識しないメディアについて](#)」を参照してください。

p.546 の「[vmphyinv がクリーニングメディアを処理する方法](#)」を参照してください。

vmphyinv が認識しないメディアについて

メディアが **NetBackup** メディア でない場合、メディアはマウント解除され、次のメディアがマウントされます。vmphyinv は、**EMM** データベースに新レコードを生成しません。このメディアのボリュームレコードを生成するには、vmupdate コマンドを使用します。

vmphyinv がクリーニングメディアを処理する方法

次の条件がすべて該当する場合、vmphyinv はそのメディアをマウントしようとせず、リストの次のメディアがマウントされます。

- vmphyinv でスロット範囲またはリストのオプションが指定されていない。
- ロボットにクリーニングメディアが存在する。
- ボリュームレコードで、メディア形式がクリーニングメディア (4mm_clean、dlt_clean など) に指定されている。

クリーニングメディアがロボット内に存在し、次のいずれかの条件に該当する場合、vmphyinv によって、メディアがクリーニングメディアかどうか判断されます。

- スロット範囲またはリストのオプションは使用されているが、**EMM** データベースのボリュームレコードのメディア形式がクリーニングメディア形式でない。

- スロット範囲またはリストのオプションは使用されているが、クリーニングメディアに対応するボリュームレコードが EMM データベースにない。
- スロット範囲とリストのオプションが使用されておらず、クリーニングメディアに対応するボリュームレコードが EMM データベースにない。

vmphyinv は、メディアがクリーニングメディアであるかどうかの判断を試行します。このユーティリティは、ロボットから戻された SCSI パラメータ (センスキー、テープアラートフラグおよび物理 (SCSI) メディア形式) を使用します。メディアがクリーニングメディアかどうかを判断できない場合、マウント要求でタイムアウトが発生するまで、vmphyinv によってそのメディアのマウントが試行されます。

メモ: NetBackup では、すべてのドライブでクリーニングメディアの存在を検出できるわけではありません。ドライブによっては、NetBackup で認識できない方法でクリーニングメディアの存在が報告されます。

vmphyinv による EMM データベースの更新方法

すべてのメディアがマウントされ、テープヘッダーが読み込まれると、推奨する変更のリストが vmphyinv によって表示されます。変更を受け入れるか、または拒否します。変更を受け入れると、vmphyinv によって EMM データベースが更新されます。

表 10-8 vmphyinv の条件と処理

条件または処理	説明
vmphyinv の更新条件	有効なメディア形式に対して、vmphyinv は次の処理を実行します。 ■ NetBackup メディアレコードの位置情報フィールドおよび説明フィールドがメディアヘッダーと一致しない場合、これらのフィールドを変更します。 ■ 割り当てられていない NetBackup ボリュームレコードのメディア形式を条件付きで変更します。メディア形式が変更されるのは、新しいメディア形式が、古いメディア形式と同じファミリーに属している場合だけです。たとえば、メディア形式 DLT は、DLT2 または DLT3 だけに変更されます。 ■ 割り当てられたレコードのボリュームプール、メディア形式および ADAMM_GUID は変更しません。 ■ 割り当て済みの NetBackup ボリュームの割り当ては解除しません。
vmphyinv が NetBackup メディアをどのように更新するか	vmphyinv ユーティリティは、EMM データベースの検索を行います。これによって、テープのメディア ID が EMM データベースのいずれかのレコードのメディア ID フィールドに存在するかどうか確認されます。メディア ID が存在する場合、vmphyinv はそのメディア ID に対応する NetBackup ボリュームレコードを更新します。メディア ID が存在しない場合、vmphyinv は NetBackup メディアに対応する NetBackup ボリュームレコードを新規作成します。

条件または処理	説明
vmphyinv のエラーの状況	次の場合、vmphyinv ユーティリティによって EMM データベースが正しく更新されないことがあります。このような状況はエラーとして報告されます。 次のいずれかの状況が発生した場合、続行するには手動操作が必要です。 ■ 重複するメディア ID が検出された場合。 同じロボット内の複数のメディアが、同じメディア ID を持っています。 ■ 異なるロボットに属する NetBackup ボリュームレコードが検出された場合。 含まれているメディア ID が、テープヘッダーから読み込まれたメディア ID と同じです。 ■ 割り当てられたボリュームレコードで、メディア形式、メディア GUID またはボリュームプールの変更が必要な場合。 ■ 既存のボリュームレコードのバーコードを変更する必要がある場合。

p.542 の「[vmphyinv 物理インベントリユーティリティについて](#)」を参照してください。

ボリューム構成の更新の例

次の例は、ボリューム構成の各種の更新を示します。これらの例には、関連するボリューム属性だけが含まれます。

例 1: ロボットからのボリュームの削除

次の例では、ロボットライブラリからボリュームを取り外します。ロボットでバーコードがサポートされているかどうかは関係ありません。

メディア ID 800001 の属性を次に示します。

メディア ID	800001
メディア形式	8MM カートリッジテープ
バーコード (Barcode)	TL800001 の場合
メディアの説明 (Media description)	TL8 バックアップボリューム
ボリュームプール	NetBackup
ロボット形式	TL8 - 8MM テープライブラリ
ボリュームグループ	EXB220
最大マウント数	0 (無制限)

ボリュームをロボットライブラリから取り外し、[メディアの設定 (Media Settings)]タブで次の属性を指定して、更新を実行すると想定します。

メディア形式	DEFAULT
ボリュームグループ	NONROB_8MM
ボリュームプール	DEFAULT

メディア ID 800001 のボリューム属性の結果は次のとおりです。

メディア ID	800001
メディア形式	8MM カートリッジテープ
バーコード (Barcode)	TL800001 の場合
メディアの説明 (Media description)	TL8 バックアップボリューム
ボリュームプール	NetBackup
ロボット形式	NONE (非ロボット)
ボリュームグループ	NONROB_8MM
最大マウント数	0 (無制限)

EMM データベース内の新しい位置情報には、ボリュームグループ内のスタンドアロン場所が示されます。ボリュームグループは[メディアの設定 (Media Settings)]タブで指定されます。メディア形式およびボリュームプールは変更されません。

バーコードが付いていないボリュームも、結果は同じです。

例 2: ロボットへの既存のスタンドアロンボリュームの追加

次の例では、バーコード付きのスタンドアロンボリュームを、バーコードがサポートされるロボットライブラリ (TL8) に追加します。

1 台のロボットから別のロボットにボリュームを移動するときは、個別の更新を実行します。読み込み可能なバーコードが付いており、スタンドアロンボリュームとしてすでに存在するメディア ID 800021 のボリューム属性を次に示します。

メディア ID	800021
メディア形式	8MM カートリッジテープ
バーコード	TL800021 の場合
メディアの説明 (Media description)	8MM スタンドアロン
ボリュームプール	なし
ロボット形式	なし (スタンドアロン)

ボリュームグループ NONROB_8MM

最大マウント数 0 (無制限)

ボリュームを TL8 ロボットに挿入し、[メディアの設定 (Media Settings)] タブで次の属性を指定して、更新を実行すると想定します。

メディア形式 DEFAULT

ボリュームグループ EXB220

バーコード規則を使用する (Use barcode rules) 使用する (選択されている)

ボリュームプール NetBackup

表 10-9 のバーコード規則が存在することを想定します。

表 10-9 バーコード規則の例

バーコードタグ	メディア形式	ボリュームプール	最大マウント数/クリーニング数	説明
CLND	DLT_CLN	なし	30	DLT クリーニング
CLN8	8MM_CLN	なし	20	8MM クリーニング
TL8 の場合	8MM	NetBackup	0	TL8 バックアップ
DLT	DLT	d_pool	200	DLT バックアップ
TS	8MM	なし	0	8MM プールなし
<NONE>	DEFAULT	なし	0	バーコードなし
<DEFAULT>	DEFAULT	NetBackup	0	他のバーコード

NetBackup によってメディア ID の存在が認識され、ロボット内の新しい場所が反映されるように EMM データベースが変更されます。NetBackup によって新しいメディア ID は作成されません。

メディア ID 800021 のボリューム属性は次のとおりです。

メディア ID 800021

メディア形式 8MM カートリッジテープ

バーコード	TL800021 の場合
メディアの説明 (Media description)	8MM スタンドアロン
ボリュームプール	なし
ロボット形式	TL8 - 8MM テープライブラリ
ロボット番号 (Robot number)	0
ロボットスロット	1
ロボットホスト	shark
ボリュームグループ	EXB220
最大マウント数	0 (無制限)

バーコードは、構成にある既存のスタンドアロンボリュームのバーコードと一致します。そのため、**NetBackup** によって **EMM** データベース内の位置情報が更新され、新しいロボット場所が反映されます。新しいボリュームではないため、バーコード規則は無視されます。

[メディアの設定 (**Media Settings**)]タブでは、追加されたボリュームまたは移動されたボリュームに対するボリュームグループの設定だけが使用されます。これはすでにメディア形式を持つ既存のボリュームの例であるため、メディア形式の設定は使用されません。

例 3: ロボット内にある既存のボリュームの移動

次の例では、同じロボット内で、あるスロットから他のスロットにボリュームを移動します。ロボットではバーコードがサポートされていて、ボリュームには読み込み可能なバーコードが付いています。

メモ: ロボットライブラリ内でボリュームを移動するには、ロボットライブラリでバーコードがサポートされ、ボリュームに読み込み可能なバーコードが付いている場合だけ、[ボリュームの構成の更新 (**Update volume configuration**)]を使用します。それ以外の場合、**NetBackup** は移動を正常に認識できません。

ロボットライブラリのスロット 1 に存在しているメディア ID 800002 の属性を次に示します。

メディア ID	800002
メディア形式	8MM カートリッジテープ
バーコード (Barcode)	TL800002 の場合
メディアの説明 (Media description)	TL8 バックアップ

ボリュームプール	NetBackup
ロボット形式	TL8 - 8MM テープライブラリ
ロボット番号 (Robot number)	0
ロボットスロット	1
ロボットホスト	shark
ボリュームグループ	EXB220
最大マウント数	0 (無制限)

ボリュームを空のスロット 10 に移動し、[メディアの設定 (Media Settings)] タブで次の属性を指定して、更新を実行すると想定します。

メディア形式	DEFAULT
ボリュームグループ	EXB220
バーコード規則を使用する (Use barcode rules)	使用しない (選択されていない)
ボリュームプール	DEFAULT

ボリューム属性の結果は次のとおりです。

メディア ID	800002
メディア形式	8MM カートリッジテープ
バーコード (Barcode)	TL800002 の場合
メディアの説明 (Media description)	TL8 バックアップ
ボリュームプール	NetBackup
ロボット形式	TL8 - 8MM テープライブラリ
ロボット番号 (Robot number)	0
ロボットスロット	10
ロボットホスト	shark
ボリュームグループ	EXB220
最大マウント数	0 (無制限)

更新されたボリウム属性には新しいスロット番号が示されますが、他のすべての情報は変更されていません。

例 4: ロボットへの新しいボリウムの追加

次の例では、バーコード付きの新しいボリウムを、バーコードがサポートされるロボットに追加します。

次の点を前提とします。

- 新しいボリウムは、読み込み可能なバーコード **TL800002** が付いている **8MM** テープである。
- メディアの生成規則は定義されていない。
- ロボット内のすべてのドライブが **8MM** ドライブ形式であるか、またはロボット制御ホスト上に構成されたドライブが存在しない。

[メディアの設定 (**Media Settings**)] タブで次の属性を指定して、更新を実行します。

メディア形式	DEFAULT
ボリウムグループ	EXB2220
バーコード規則を使用する (Use barcode rules)	使用する (選択されている)
ボリウムプール	DEFAULT

次の表には、バーコード規則の例が含まれています。

表 10-10 バーコード規則の例

バーコードタグ	メディア形式	ボリウムプール	最大マウント数/クリーニング数	説明
CLND	DLT_CLN	なし	30	DLT クリーニング
CLN8	8MM_CLN	なし	20	8MM クリーニング
TL8 の場合	8MM	NetBackup	0	TL8 バックアップ
DLT	DLT	d_pool	200	DLT バックアップ
TS	8MM	なし	0	8MM プールなし
<NONE>	DEFAULT	なし	0	バーコードなし

メディア上のバーコードは、**TL8**という名前のバーコード規則と一致します。新しいボリュームのボリューム属性の結果は次のとおりです。

メディア ID	800002
メディア形式	8MM カートリッジテープ
バーコード (Barcode)	TL800002 の場合
メディアの説明 (Media description)	TL8 バックアップ
ボリュームプール	NetBackup
ロボット形式	TL8 - 8MM テープライブラリ
ロボット番号 (Robot number)	0
ロボットスロット	1
ロボットホスト	shark
ボリュームグループ	EXB220
最大マウント数	0 (無制限)

メディア ID 生成規則は存在しません。そのため、メディア ID としてバーコードの末尾 6 文字が使用されます。EMM データベース内の新しい位置情報には、ロボットホスト、ロボット形式、ロボット番号、スロットおよびホストが示されます。ボリュームグループは、[メディアの設定 (Media Settings)] タブの値が使用されます。ボリュームプールおよび最大マウント数は、バーコード規則の値が使用されます。

バーコード規則 (またはバーコード) が使用されていない場合、メディアの説明、ボリュームプールおよび最大マウント数は、次のデフォルトに設定されます。

メディアの説明 (Media description)	NetBackup による追加
ボリュームプール	データテープに対しては NetBackup、クリーニングテープに対しては None
最大マウント数	0 (無制限)

メモ: ロボットでバーコードがサポートされていないか、バーコードを読み込むことができない場合は、[メディアの設定 (Media Settings)] タブで [メディア ID の接頭辞 (Media ID prefix)] を指定します。または、メディア ID として [デフォルト (DEFAULT)] を指定します。いずれの指定も行わない場合、NetBackup は新しいメディア ID を追加しません。

例 5: ロボットへのクリーニングテープの追加

クリーニングテープを追加する場合は特殊です。たとえば、TLD ロボットの更新を実行すると想定します。

挿入したテープには、DLT00000 から DLT00010 の範囲内のバーコードが付いた通常のテープおよび CLN001 というバーコードが付いたクリーニングテープが含まれます。

次の表には、バーコード規則の例が含まれています。

表 10-11 バーコード規則の例

バーコードタグ	メディア形式	ボリュームグループ	最大マウント数/クリーニング数	説明
CLN	DLT_CLN	なし	30	DLT クリーニング
DL	DLT	d_pool	200	DLT バックアップ
<NONE>	DEFAULT	なし	0	バーコードなし

[メディアの設定 (Media Settings)] タブで次の属性を指定して、更新を実行します。

メディア形式	DLT
ボリュームグループ	STK7430
バーコード規則を使用する (Use barcode rules)	使用する (選択されている)

標準のテープのバーコードは、DL バーコード規則に基づいています。DL バーコード規則のメディア形式は、[メディアの設定 (Media Settings)] タブのメディア形式と一致します。これらのテープは DLT として追加されます。

クリーニングテープは、CLN バーコード規則に基づいています。NetBackup では DLT_CLN が DLT のクリーニングテープであると認識されます。NetBackup では、クリーニングテープ CLN001 は、通常のボリュームとともに DLT_CLN 形式のメディアとして追加されます。

この例では、ボリュームの構成の更新の使用時に、通常のボリュームとともにクリーニングカートリッジが追加される NetBackup の機能を示します。

挿入するボリュームにクリーニングテープが含まれている場合、次の条件に該当すると、NetBackup によってボリュームが正しく追加されます。

- [メディアの設定 (Media Settings)] タブのメディア形式が通常のメディア (この例では DLT) である。
- ボリューム上のバーコードがバーコードタグ (この例では CLN) に一致する。

- バーコード規則のメディア形式が正しいクリーニングメディア (この例では DLT_CLN) である。

クリーニングメディアだけを追加するには、[メディアの設定 (Media Settings)] タブおよびバーコード規則でクリーニングメディア形式 (この例では DLT_CLN) を指定します。

例 6: ロボット間での既存のボリウムの移動

ボリウムをあるロボットから他のロボットに移動し、どちらのロボットのボリウムも同じ EMM データベース内に存在する場合、更新を別々に実行します。

これらの更新では、一度ボリウムがスタンドアロンに移動され、次に新しいロボットに移動されます。そうでない場合、NetBackup ではエントリが更新されず、[更新に失敗しました (Update failed)] というエラーが発生します。

この例では、ロボット 2 でバーコードを読み込むことができ、ボリウムに読み込み可能なバーコードが付いていると想定しています。そうでない場合、NetBackup はボリウムを管理できません。

ロボット間で既存のボリウムを移動するには、次のプロセスを使用します。

- ボリウムをロボット 1 から取り外し、ロボット 2 に挿入します。
- ボリウムの構成の更新をロボット 1 で実行します。この操作によって、ボリウム属性が更新され、ボリウムがスタンドアロンとして表示されます。
- ボリウムの構成の更新をロボット 2 で実行します。これによって、構成が更新され、ロボット 2 内のボリウムが表示されます。

次の例はお勧めしません。この例では、不適切な結果を示すことだけを目的としています。

次の例では、既存のスタンドアロンボリウムを TL4 ロボットに追加します。TL4 ロボットでは、メディアのインベントリ (メディアの存在の検出) はサポートされていますが、バーコードはサポートされていません。

スタンドアロンボリウムとしてすでに存在するメディア ID 400021 の属性は次のとおりです。

メディア ID	400021
メディア形式	4MM カートリッジテープ
バーコード (Barcode)	-----
メディアの説明 (Media description)	4MM スタンドアロン
ボリウムプール	なし
ロボット形式	NONE (非ロボット)
ボリウムグループ	NONROB_4MM

最大マウント数

0 (無制限)

例 7: バーコードを使用しない場合の既存ボリュームの追加

ボリュームをロボットに挿入し、[メディアの設定 (Media Settings)]タブで次の属性を指定して、更新を実行すると想定します。

メディア形式	DEFAULT
ボリュームグループ	00_000_TL4
メディア ID の接頭辞	C4 の場合
ボリュームプール	DEFAULT

ボリューム属性の結果は次のとおりです。

メディア ID	C40000 の場合
メディア形式	4MM カートリッジテープ
バーコード (Barcode)	-----
メディアの説明 (Media description)	NetBackup による追加
ボリュームプール	NetBackup
ロボット形式	TL4 - 4MM テープライブラリ
ロボット番号 (Robot number)	0
ロボットスロット	1
ロボットホスト	shark
ボリュームグループ	00_000_TL4
最大マウント数	0 (無制限)

NetBackup によってボリュームに新しいメディア ID (C40000) が割り当てられていることに注意してください。[ボリュームの構成の更新 (Update volume configuration)]を使用しているがボリュームに読み込み可能なバーコードが付いていないか、またはロボットでバーコードがサポートされていない場合、不適切な結果になります。バーコードが読み込めないと、NetBackup ではボリュームが識別されないため、新しいボリュームと見なされます。メディア ID C40000 は、[メディアの設定 (Media Settings)]タブで指定された [メディア ID の接頭辞 (Media ID prefix)]から生成されます。

古いメディア ID (400021) は、そのまま構成に残ります。新しいメディア ID (C40000) の情報には、ロボットホスト、ロボット形式、ロボット番号、スロットおよびホストを含むロボット

の場所が示されます。ボリュームグループおよびボリュームプールは、[メディアの設定 (Media Settings)] タブでの選択に従って構成されます。最大マウント数は、デフォルトの 0 (ゼロ) に設定されます。

このような場合は、物理インベントリユーティリティを使用します。

p.542 の「[vmphyinv 物理インベントリユーティリティについて](#)」を参照してください。

ストレージユニットの構成

この章では以下の項目について説明しています。

- [ストレージユーティリティについて](#)
- [ストレージユニットの作成](#)
- [ストレージユニットの設定について](#)

ストレージユーティリティについて

NetBackup ジョブから生成されるデータは NetBackup が認識するストレージの形式に記録されます。

NetBackup は ストレージ ユーティリティで構成される次のすべてのストレージの構成を認識します。

ストレージユニット

ストレージユニットとは、NetBackup によって物理ストレージに関連付けられるラベルです。ラベルでは、ロボット、ボリュームへのパス、またはディスクプールを識別することができます。ストレージユニットはストレージユニットグループまたはストレージライフサイクルポリシーの一部として含めることができます。

p.561 の「[ストレージユニットの作成](#)」を参照してください。

ストレージユニットグループ

ストレージユニットグループを使用すると、単一のグループに属する複数のストレージユニットを識別できます。NetBackup 管理者は、バックアップまたはスナップショットジョブが動作する場合のストレージユニットがグループ内でどのように選択されるかを構成します。

p.607 の「[ストレージユニットグループについて](#)」を参照してください。

ストレージライフサイクルポリシー

ストレージライフサイクルポリシーにより、管理者はバックアップまたはスナップショットのデータすべてのストレージ計画を作成できるようになります。

p.618 の「[ストレージライフサイクルポリシーについて](#)」を参照してください。

ストレージユーティリティの使用

ストレージユーティリティを使用する方法

- ◆ NetBackup 管理コンソールで、[ストレージ (Storage)]>[ストレージユニット (Storage Units)]、[ストレージユニットグループ (Storage Unit Groups)]、[ストレージライフサイクルポリシー (Storage Lifecycle Policies)]のいずれかを展開します。

選択したサーバー用に作成されたストレージの宛先は右ペインに表示されます。

他のマスターサーバー用のストレージの構成を表示できます。

p.1158 の「[リモートサーバーへのアクセス](#)」を参照してください。

図 11-1 ストレージユーティリティの[ストレージユニット (Storage Units)]ノード




表 11-1 ストレージユニットユーティリティ

番号	説明
1	現在選択しているマスターサーバー。


番号	説明
2	クリックして新しいストレージユニットを作成します。 p.575 の「 ストレージユニットの設定について 」を参照してください。
3	クリックして新しいストレージユニットグループを作成します。 p.608 の「 バックアップのストレージユニットグループの作成 」を参照してください。
4	クリックしてストレージユニットをコピーします。 p.564 の「 ストレージユニットをコピーすることによるストレージユニットの作成 」を参照してください。
5	ベーシックディスクステージングを使用しているときにクリックして、データ管理ジョブを開始します。 p.594 の「 ベーシックディスクステージングについて 」を参照してください。
6	クリックして新しいストレージライフサイクルポリシーを作成します。 p.619 の「 ストレージライフサイクルポリシーの作成 」を参照してください。
7	右ペインで右クリックしてショートカットメニューを表示します。

ストレージユニットの作成

ストレージユニットとは、NetBackup によって物理ストレージに関連付けられるラベルです。ラベルでは、ロボット、ボリュームへのパス、またはディスクプールを識別することができます。ストレージユニットの作成はその他のウィザードの一部です。ただし、[NetBackup 管理コンソール (NetBackup Administration Console)] の NetBackup [ストレージ (Storage)] ユーティリティからストレージユニットを直接構成することもできます。

図 11-2 は、異なるストレージユニット形式と必要に応じてインストールする必要があるオプションを示しています。

図 11-2 ストレージユニット形式



ストレージユニットを作成する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで[ストレージ (Storage)]ユーティリティを選択します。
- 2 [処理 (Actions)]>[新規 (New)]>[新しいストレージユニット (New Storage Unit)]
を選択します。
- 3 [ストレージユニット名 (Storage unit name)]を入力します。

p.1139 の「NetBackup 命名規則」を参照してください。
- 4 [ストレージユニット形式 (Storage unit type)]を選択します。この選択により、ストレ
ージユニットが使うストレージの形式を指定します。[Media Manager]、[ディスク
(Disk)]、または[NDMP]。
- 5 ディスクストレージユニットの場合
 - [ディスク形式 (Disk type)] ドロップダウンメニューからディスクの形式を選択し
ます。
[ディスク形式 (Disk type)] は宛先ストレージユニットの形式を識別します。

AdvancedDisk 宛先は、ディスクプールです。
ストレージ
ユニット

BasicDisk ストレージユニット 宛先は、ホストのボリュームへのパスです。

クラウドストレージユニット 宛先は、**VendorName** 文字列を含む形式のディスクプールです。
VendorName はクラウドストレージプロバイダの名前にすることができます。

指定可能な値には、Amazon、AT&T、Rackspace が含まれます。

これらの値には、**_crypt** の接尾辞を含めることもできます (たとえば、**Amazon_crypt**)。

_crypt 接尾辞は暗号化のストレージを示します。

NDMP ストレージ 宛先は、NDMP ホストです。NDMP プロトコルは、バックアップおよびリカバリの実行に使用されます。

OpenStorage ストレージユニット 宛先は、**VendorName** 文字列を含む形式のディスクプールです。
StorageName 文字列はベンダーによって提供されます。

PureDisk ストレージユニット 宛先は[メディアサーバー重複排除プール (Media Server Deduplication Pool)]または[PureDisk 重複排除プール (PureDisk Deduplication Pool)]です。

『[NetBackup 重複排除ガイド](#)』を参照してください。

- [メディアサーバー (Media server)]ドロップダウンメニューからメディアサーバーを選択します。選択内容により、ストレージユニットに対する書き込み権限がメディアサーバーに設定されていることが指定されます。
- [ディレクトリへの絶対パス名 (Absolute pathname to directory)] または [ボリュームへの絶対パス名 (Absolute pathname to volume)]設定
p.575の「[ストレージユニットのディレクトリへの絶対パス名またはボリューム設定への絶対パス名](#)」を参照してください。
- 最大並列実行ジョブ数 (Maximum concurrent jobs)
p.579の「[\[最大並列実行ジョブ数 \(Maximum concurrent jobs\)\]ストレージユニット設定](#)」を参照してください。
- フラグメントサイズの縮小 (Reduce fragment size)
p.588の「[\[フラグメントサイズの縮小 \(Reduce fragment size to\)\]ストレージユニット設定](#)」を参照してください。
- 高水準点 (High Water Mark)
p.577の「[\[高水準点 \(High Water Mark\)\]ストレージユニット設定](#)」を参照してください。
- 低水準点 (Low Water Mark)

- p.578 の「[\[低水準点 \(Low Water Mark\)\]ストレージユニット設定](#)」を参照してください。
- ブロック共有の有効化 (Enable Block Sharing)
p.577 の「[\[ブロック共有の有効化 \(Enable block sharing\)\]ストレージユニット設定](#)」を参照してください。
 - 一時的なステージング領域を有効にする (Enable Temporary staging area)
p.591 の「[\[一時的なステージング領域を有効にします \(Enable temporary staging area\)\]ストレージユニット設定](#)」を参照してください。
- 6 Media Manager ストレージユニットの場合には、データはテープロボットとスタンダードアロンのテープドライブに書き込まれます。
- [ストレージデバイス (Storage Device)] ドロップダウンメニューからストレージデバイスを選択します。
 - [メディアサーバー (Media server)] ドロップダウンメニューからメディアサーバーを選択します。選択内容により、ストレージユニットに対する書き込み権限がメディアサーバーに設定されていることが指定されます。
 - 最大並列書き込みドライブ数 (Maximum concurrent write drives)
p.579 の「[\[最大値並列書き込みドライブ数のストレージユニット設定\]](#)」を参照してください。
 - 多重化を有効にする (Enable multiplexing)
p.577 の「[\[多重化を有効にする \(Enable multiplexing\)\]ストレージユニット設定](#)」を参照してください。
 - フラグメントサイズの縮小 (Reduce fragment size)
p.588 の「[\[フラグメントサイズの縮小 \(Reduce fragment size to\)\]ストレージユニット設定](#)」を参照してください。
- 7 [OK] をクリックして、ストレージユニットの構成を保存します。

ストレージユニットをコピーすることによるストレージユニットの作成

次の手順はストレージユニットをコピーすることによってストレージユニットを作成する方法を示しています。

既存のストレージユニットをコピーしてストレージユニットを作成する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)]>[ストレージ ()]>[ストレージユニット (Storage)] を選択します。
- 2 右ペインで、ストレージユニットを選択します。
- 3 [処理 (Actions)]>[ストレージユニットのコピー (Copy Storage Unit)]を選択します。

- 4 新しいストレージユニットの一意の名前を入力します。たとえば、ストレージ形式の説明です。この名前を使用して、ポリシーおよびスケジュールでストレージユニットを指定します。

p.1139 の「[NetBackup 命名規則](#)」を参照してください。

- 5 [ストレージユニットのコピー (Copy Storage Unit)] ダイアログボックスのフィールドに入力します。

p.575 の「[ストレージユニットの設定について](#)」を参照してください。

ストレージユニットの設定の変更

Symantec では、変更は、変更によって影響を受けるストレージユニットを使用するポリシーのバックアップ処理が予定されていない時間帯だけに行うことをお勧めします。

ストレージユニットの設定を変更する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ストレージ (Storage)] > [ストレージユニット (Storage Units)] を選択します。
- 2 右ペインで、変更するストレージユニットをダブルクリックします。
複数のストレージユニットを選択するには、**Control** または **Shift** キーを押したまま選択します。
- 3 [ストレージユニットの変更 (Change Storage Unit)] ダイアログボックスのフィールドに入力します。

p.575 の「[ストレージユニットの設定について](#)」を参照してください。

ストレージユニットの削除

NetBackup 構成からストレージユニットを削除するということは、NetBackup によって物理ストレージと関連付けられたラベルを削除するということです。

ストレージユニットを削除しても、ストレージが物理的に削除されず、バックアップイメージが期限切れでない場合は、そのストレージユニットに書き込まれたファイルをリストアすることができます。

BasicDisk または Media Manager ストレージユニットを削除する方法

- 1 [カタログ (Catalog)] ユーティリティを使用して、ストレージユニットに存在する任意のイメージを期限切れにします。この操作により、NetBackup カタログからイメージが削除されます。

p.1011 の「[バックアップイメージを期限切れにする場合](#)」を参照してください。

- BasicDisk または Media Manager ストレージユニットから手動でイメージを削除しないでください。

- イメージの期限が切れると、イメージがインポートされないかぎり、リストアできません。

p.1012 の「バックアップイメージのインポートについて」を参照してください。

NetBackup は、ディスクストレージユニットまたはディスクプールから任意のイメージフラグメントを自動的に削除します。この削除は、一般に、イメージの期限が切れてから数秒以内に行われます。ただし、すべてのフラグメントが削除されたことを確認するために、ストレージユニットのディレクトリをチェックして、空であることを確認してください。

- 2 [ストレージ (Storage)]>[ストレージユニット (Storage Units)]を選択します。
- 3 右ペインで、削除するストレージユニットを選択します。複数のストレージユニットを選択するには、**Ctrl** キーまたは **Shift** キーを押しながら選択します。
- 4 [編集 (Edit)]>[削除 (Delete)]を選択します。
- 5 確認のダイアログボックスで、削除するストレージユニットを選択します。
- 6 [OK]をクリックします。
- 7 削除したストレージユニットを使用するすべてのポリシーを、他のストレージユニットを使用するように変更します。

ストレージユニットがディスクプールを指す場合、ディスクプールに影響を与えずにストレージユニットを削除できます。

Media Manager ストレージユニットに関する注意事項

テープロボットまたはスタンドアロンのテープドライブのストレージユニットを作成するには、[ストレージユニット形式 (Storage unit type)]として **Media Manager** を選択します。

p.575 の「ストレージユニットの設定について」を参照してください。

図 11-3 Media Manager ストレージユニットの設定

Change Storage Unit

Storage unit name:
orbiter-hcart2-robot-tld-0

Storage unit type:
Media Manager ☒ On demand only

Disk type:

Properties

Storage device:
tld(0) - hcart2

Robot type:	TLD - Tape Library DLT
Density:	hcart2 - 1/2 Inch Cartridge 2
Robot number:	0

Media server:
orbiter

Maximum concurrent write drives: ☐ Reduce fragment size to:
2 1048576 Megabytes

☐ Enable Multiplexing
Maximum streams per drive:
1

OK Cancel Help

NetBackup は、Media Manager ストレージユニットにジョブを送信するときに、Enterprise Media Manager (EMM) からのリソースを要求します。次に、NetBackup から Media Manager に対してドライブでボリュームをマウントするように要求します。

スタンドアロンドライブにメディアが存在しない場合、または要求されたボリュームがロボットに対して利用可能でない場合、デバイス 모니터の[保留中の要求ペイン (Pending Requests)]にマウント要求が表示されます。オペレータは、ボリュームを検索し、手動でマウントし、ドライブに割り当てることができます。

Media Manager ストレージユニットを追加するときは次の注意事項を考慮してください。

- このストレージユニットを追加する場所は、NetBackup のバージョンによって異なります。

- ストレージユニットをマスターサーバーに追加します。ドライブが接続されているメディアサーバーを指定します。
- **NetBackup** サーバーを使用している場合は、ストレージユニットをドライブが接続されているマスターサーバーに追加します。ロボット制御もそのサーバーに接続されている必要があります。
- ロボットに作成する必要があるストレージユニットの数は、ロボットのドライブ構成によって異なります。
 - 同一の密度を持つドライブは、同じメディアサーバーの同じストレージユニットを共有する必要があります。ロボット内の 2 台のドライブが、同じ密度で同じメディアサーバー上に存在する場合、そのロボットに対してはストレージユニットを 1 つだけ追加します。[最大並列書き込みドライブ数 (Maximum concurrent write drives)] 設定を 2 に設定してください。
p.579 の「[最大値並列書き込みドライブ数のストレージユニット設定](#)」を参照してください。
 - 密度が異なるドライブは、別々のストレージユニットに存在する必要があります。**DLT テープライブラリ (TLD)** として構成された **STK SL500** ライブラリを考えてみます。このライブラリは、1/2 インチカートリッジと DLT ドライブの両方を使用できます。この場合、それぞれの密度のドライブについてストレージユニットを定義する必要があります。
 - ロボットのドライブとロボット制御が、別々の **NetBackup** サーバーに接続されている場合、ドライブが接続されているサーバーをメディアサーバーとして指定します。ドライブに指定するロボット番号には、ロボット制御で使用するロボット番号と同じ番号を常に指定してください。
- 密度が同じスタンドアロンドライブは、同一のストレージユニットに存在する必要があります。
サーバーに 2 台の 1/4 インチ QSCSI ドライブが存在する場合、[最大並列書き込みドライブ数 (Maximum concurrent write drives)] を 2 に設定してストレージユニットを追加します。**NetBackup** によってこのストレージユニットにバックアップが送信されると、使用されるドライブがメディアおよびデバイスの選択ロジックによって選択されます。このロジックは、**Enterprise Media Manager (nbemm)** サービスまたはデーモンに含まれます。
- 密度が異なるスタンドアロンドライブは、別々のストレージユニットに存在する必要があります。
- ロボットとスタンドアロンドライブは、同一のストレージユニットに存在することはできません。

ディスクストレージユニットに関する注意事項

NetBackup では、作成できるディスクストレージユニットの数に制限はありません。

表 11-2 では、NetBackup がディスクメディアとして使うことができる各種ディスク形式について説明します。

表 11-2 ディスクメディアの説明

ディスクストレージユニットの形式	説明
BasicDisk	BasicDisk 形式のストレージユニットは、ファイルシステムとして NetBackup メディアサーバーに公開されている、ローカルに接続されたディスクまたはネットワークに接続されたディスクのディレクトリで構成されます。NetBackup は、指定されたディレクトリにバックアップデータを格納します。 BasicDisk 形式のストレージユニットに関する注意事項 ■ 複数の BasicDisk ストレージユニットに、同じボリュームまたはファイルシステムを含めないでください。 ■ BasicDisk ストレージユニットをストレージライフサイクルポリシーで使用することはできません。
AdvancedDisk	AdvancedDisk ディスク形式のストレージユニットは、NetBackup メディアサーバーに直接接続された専用のディスクに使用されます。AdvancedDisk は、Data Protection Optimization Option のライセンスを取得済みの場合だけ利用可能です。 NetBackup では、AdvancedDisk ディスクプールを構成するディスクリソースに対する排他的な所有権を前提とします。リソースが他のユーザーと共有される場合、NetBackup はディスクプールの容量またはストレージライフサイクルポリシーを正しく管理できません。 AdvancedDisk では、NetBackup メディアサーバーはデータムーバーとストレージサーバーの両方として機能します。 次を参照してください。『NetBackup AdvancedDisk Storage ソリューションガイド』
OpenStorage	OpenStorage ディスク形式のストレージユニットは、通常サードパーティベンダーによって提供され、ディスクストレージに使われます。ディスク形式の実際の名前は、ベンダーによって異なります。OpenStorage は、OpenStorage Disk Option のライセンスを取得済みの場合だけ利用可能です。 ストレージは、API によって NetBackup に統合されます。ストレージベンダーはシマンテック社と提携して、ストレージを NetBackup に統合しています。 ストレージホストはストレージサーバーです。NetBackup メディアサーバーは、データムーバーとして機能します。ストレージベンダーのプラグインはデータムーバーとして機能する各メディアサーバーにインストールする必要があります。各メディアサーバーでストレージサーバーへのログオンクレデンシャルが構成されている必要があります。 『NetBackup OpenStorage Solutions ガイド for Disk』を参照してください。
PureDisk	[PureDisk] ディスク形式ストレージユニットは、メディアサーバーの重複排除ブールの重複排除データに使用されます。PureDisk は、NetBackup Data Protection Optimization Option のライセンスがある場合に選択項目として表示されます。

各ディスクストレージユニット形式で、これらのすべての設定が利用可能なわけではありません。

p.575 の「[ストレージユニットの設定について](#)」を参照してください。

メモ: NetBackup がディスクストレージユニットに使用するすべてのファイルシステム上では、クォータを設定しないようにしてください。ファイルシステムでクォータが機能していると、NetBackup の一部の機能が正しく動作しない可能性があります。(たとえば、ストレージライフサイクルポリシーにおける容量管理対象保持期間の選択や、ストレージユニットへのステージングなど。)

ディスクストレージモデルについて

ディスクストレージの NetBackup モデルはすべての Enterprise Disk Option に対応します。つまり、このモデルは BasicDisk 形式を除くすべてのディスク形式に対応するモデルです。

ディスクストレージモデルのコンポーネントについて次に説明します。

データムーバー

プライマリストレージ (NetBackup クライアント) とストレージサーバーの間でデータを移動するエンティティ。NetBackup メディアサーバーはデータムーバーとして機能します。

Disk Option に応じて、NetBackup メディアサーバーはストレージサーバーとしても機能することもできます。

ストレージサーバー

ディスクストレージに対してデータの読み書きを行うエンティティ。ストレージサーバーは、ストレージ上のファイルシステムにマウントがあるエンティティです。

NetBackup オプションに応じて、ストレージサーバーは次のいずれかになります。

- ストレージをホストするコンピュータ
- NetBackup メディアサーバー

ディスクプール

エンティティとして管理されるディスクボリュームの集まり。NetBackup では、バックアップに使用できるストレージのプール (ディスクプール) にディスクボリュームが集約されます。

ディスクプールは、NetBackup のストレージ形式の一種です。ストレージユニットを作成するときは、ディスク形式を選択し、次に特定のディスクプールを選択します。

CIFS ストレージとディスクストレージユニットのクレデンシャルの構成

AdvancedDisk と BasicDisk ストレージユニットを備えた Common Internet File System (CIFS) ストレージの場合、次の 2 つの NetBackup サービスを Windows コンピュータ上で利用するには一致するアカウントクレデンシャルが必要となります。

NetBackup Client Service	NetBackup Client Service は NetBackup のリリースレベルによって bpcd.exe または bpnetd.exe のいずれかです。バイナリファイル名に関係なく、サービスはクレデンシャルを必要とします。

NetBackup Remote Manager and Monitor Service	NetBackup Remote Manager and Monitor Service のバイナリファイル名は nbrmms.exe です。

以下の項目はアカウントとクレデンシャルのための必要条件です。

- 両方のサービスを同じ Windows ユーザーアカウントの下で実行する必要があります。
- このアカウントは、CIFS 共有に読み書きアクセスするために Windows オペレーティングシステムで使用するものと同じアカウントにする必要があります。
- CIFS のストレージにファイルシステムのマウントがあるメディアサーバー上にアカウントとクレデンシャルを構成してください。次に、前述の 2 つのサービスがそのアカウントを使用するように Windows を構成します。

アカウントクレデンシャルが適切に構成されなければ、NetBackup は UNC の命名規則を使うすべての CIFS の AdvancedDisk と BasicDisk ストレージユニットに停止とマーク付けします。

CIFS ストレージおよびディスクストレージユニットのサービスクレデンシャルを構成するには

- ◆ Windows では、NetBackup Client Service と NetBackup Remote Manager and Monitor Service の両方がクレデンシャル要件を満たすように構成します。これらの必要条件はこのドキュメントで前述しています。

手順については、Windows オペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。Windows の構成方法は NetBackup のマニュアルの対象外となります。

ストレージライフサイクルポリシーにおけるディスクストレージユニット

図 11-4 は、ストレージユニットが参照するディスクプールのボリュームとストレージライフサイクルポリシーが対話する方法の例を示しています。

2 つのバックアップポリシーは次のように作成されます。


- **Policy_gold** という名前のバックアップポリシーは、ゴールド分類です。ストレージ用に、ゴールドデータ分類が設定された **Lifecycle_Gold** という名前の **SLP** を使用するように構成されています。
- **Policy_silver** という名前のバックアップポリシーは、シルバー分類です。ストレージ用に、[任意 (**Any Available**)]を使用するように構成されています。つまり、シルバー分類が設定された任意のストレージユニット、または任意の **SLP** を使用できるということです。

どちらのバックアップポリシーでも次の 2 つのストレージユニットが使用可能です。

- **DSU_1** は、**Lifecycle_Gold** の操作対象であり、**DiskPool_A** を参照します。
- **DSU_2** は **SLP** に含まれていませんが、**DiskPool_A** を参照します。

DiskPool_A には、3 つのディスクボリュームが含まれます。ゴールドイメージとシルバーイメージの両方をプール内の任意のディスクボリュームに書き込むことができます。

図 11-4 ディスクプールを参照するストレージライフサイクルポリシーおよびディスクストレージユニット



p.618 の「[ストレージライフサイクルポリシーについて](#)」を参照してください。

ディスクストレージユニットの空きディスク領域の確保

空き領域がなくなってバックアップが失敗することを防ぐために、ディスクストレージユニットを管理することができます。

次の方法で、より多くのイメージ用の領域をディスクストレージユニットに作成します。

- 新しいディスク領域を追加します。
- [高水準点 (High Water Mark)] に、環境のバックアップイメージのサイズに対して最適な値を設定します。
p.577 の「[高水準点 (High Water Mark)] ストレージユニット設定」を参照してください。

ベーシックディスクステージングストレージユニットの領域を次のように確保します。

- 再配置スケジュールの頻度を高めます。または、すべてのイメージを最終的な宛先ストレージユニットに適時にコピーできるように、リソースを追加します。
- nb_updatedssu スクリプトを実行します。
NetBackup のインストールまたはアップグレード時に、nb_updatedssu スクリプトが実行されます。このスクリプトでは、再配置されたデータのポインタとして以前のリリースで使用された .ds ファイルが削除されます。現在のリリースでは、再配置されたデータは異なる方法で追跡されるため、.ds ファイルは不要になりました。場合によっては、インストール時またはアップグレード時に .ds ファイルが削除されないことがあります。その場合は、スクリプトを再実行してください。
Windows の場合: `install_path\%netbackup%\bin\goodies\nb_updatedssu`
UNIX の場合: `/usr/opensv/netbackup/bin/goodies/nb_updatedssu`
- 潜在的な空き容量を判断します。
p.602 の「BasicDisk ディスクステージングストレージユニットにおける解放可能な領域の検索」を参照してください。
- [ディスクストレージユニットの容量を確認する間隔 (Check the capacity of disk storage units)] ホストプロパティを有効にすることによってディスク領域を監視します。
[一般的なサーバー (General Server)] ホストプロパティで、6.0 のディスクストレージユニットの利用可能な容量が確認される間隔を決定します。以降のリリースでは、内部的方法を使用して、より頻繁にディスクの空き容量を監視します。
p.151 の「[一般的なサーバー (General Server)] プロパティ」を参照してください。

NDMP ストレージユニットに関する注意事項

ストレージユニットとしてホストを使うために、NetBackup for NDMP のライセンスをメディアサーバーにインストールする必要があります。Media Manager は、NDMP ストレージユニットを制御しますが、ユニットは NDMP ホストに接続されています。

p.575 の「ストレージユニットの設定について」を参照してください。

図 11-5 NDMP ストレージユニットの設定

New Storage Unit

Storage unit name:

Storage unit type: NDMP ☐ On demand only

Disk type: BasicDisk

Properties

Storage device:

Robot type:	Static
Density:	Static
Robot number:	Static

NDMP Host:

Media Server: <Any Available>

Maximum concurrent write drives: 0 ☐ Reduce fragment size to: 1048576 Megabytes

OK Cancel Help

NDMP ストレージユニットの作成は、NAS ファイラに直接接続されているドライブに対して行います。NetBackup メディアサーバーに接続されているドライブは、NDMP バックアップに使用されている場合でも、Media Manager ストレージユニットと見なされます。

メモ: リモート NDMP ストレージユニットが、以前のリリースからのメディアサーバーで構成済みである可能性があります。メディアサーバーのアップグレード時に、これらのストレージユニットが自動的に Media Manager ストレージユニットに変換されます。

詳しくは、『Symantec NetBackup for NDMP 管理者ガイド』を参照してください。

ストレージユニットの設定について

次の項では、すべての形式のストレージユニットで表示される設定について説明します。設定は、アルファベット順に示します。表示される設定は、ストレージユニット形式によって異なります。

ストレージユニットのディレクトリへの絶対パス名またはボリューム設定への絶対パス名

[ディレクトリへの絶対パス名 (Absolute pathname to directory)]または[ボリュームへの絶対パス名 (Absolute pathname to volume)]は、ディスクプールに基づかないストレージユニットで使用できます。

この設定では、ディスクへのバックアップに使用できるファイルシステムまたはボリュームへの絶対パスを指定します。フィールドにパスを直接入力し、[追加 (Add)]をクリックします。利用可能な領域が十分にある、ディスク上の任意の場所を使用できます。

ドライブの指定では、プラットフォーム固有のファイルパスセパレータ (/ と ¥) およびコロン (:) を使用してください。

[プロパティ (Properties)] ボタンはディレクトリまたはボリュームのプロパティを表示します。

p.586 の「[\[ストレージユニットの変更 \(Change Storage Units\)\]ダイアログボックスの\[プロパティ \(Properties\)\]オプション](#)」を参照してください。

同じボリュームまたはファイルシステムを使用するように、複数の **BasicDisk** ストレージユニットを構成しないでください。ストレージユニットで領域の競合が発生するだけでなく、[低水準点 (Low Water Mark)] の設定が異なると、不適切な動作の原因となる場合があります。

BasicDisk ストレージユニットがディスクステージングストレージユニットとして使用される場合は、専用のディスクパーティションまたはファイルシステムを用意することをお勧めします。専用の領域によって、ディスクステージングの容量を管理する機能が正しく動作します。または、**AdvancedDisk** ストレージユニットを定義することを検討してください。

AdvancedDisk ストレージユニットでは、ディスクバックアップ専用のファイルシステムであるディスクボリュームで構成されたディスクプールを使用します。

p.1139 の「[\[NetBackup 命名規則\]](#)」を参照してください。

p.578 の「[\[低水準点 \(Low Water Mark\)\]ストレージユニット設定](#)」を参照してください。

ストレージユニットの[このディレクトリは、ルートファイルシステムまたはシステムディスク上に存在できます。(This directory can exist on the root file system or system disk.)]設定

この設定によって、ユーザーは [ディレクトリへの絶対パス名 (Absolute pathname to directory)] フィールドでルートファイルシステム (UNIX) またはシステムドライブ (Windows) 上のディレクトリを指定できます。

この設定にチェックマークを付けると、自動的にディレクトリが作成されます。ストレージユニットをドライブ c で構成し、このオプションにチェックマークが付いていない場合、バックアップはエラーコード 12 (ファイルを開けませんでした) で失敗します。

メモ:この設定にチェックマークを付けると、ルートファイルシステムまたはシステムドライブの空きがなくなる場合があります。

次の条件に該当する場合、ジョブは失敗します。

- この設定にチェックマークが付いておらず、ディレクトリがルートファイルシステムまたはシステムドライブにすでに存在している場合。
- この設定にチェックマークが付いておらず、要求されたディレクトリがルートファイルシステムまたはシステムドライブに作成される場合。

p.575 の「[ストレージユニットのディレクトリへの絶対パス名またはボリューム設定への絶対パス名](#)」を参照してください。

[密度 (Density)]ストレージユニット設定

メディアの[密度 (Density)]は、[ストレージデバイス (Storage device)]の選択項目によって決定されます。この設定は、Media Manager および NDMP ストレージユニットのみで表示されます。

[ディスクプール (Disk pool)]ストレージユニット設定

[ディスクプール (Disk pool)]ストレージユニット設定は、ストレージユニットがスナップショット用に構成されたディスクプールを使うかどうか指定します。

次の表で、どのディスクプールがドロップダウンリストに表示されるかを説明します。

AdvancedDisk の場合	すべての NetBackup ディスクプールが [ディスクプール (Disk pool)] リストに表示されます。
OpenStorage の場合	OpenStorage ベンダーが開示するディスクプールのみがリストに表示されます。
PureDisk の場合	メディアサーバーの重複排除プールがリストに表示されます。

[ディスク形式 (Disk type)]ストレージユニット設定

[ディスク形式 (Disk type)]ストレージユニット設定は、ストレージユニットの形式を識別します。

ディスクストレージユニットは、次のいずれかの形式です。

- AdvancedDisk (NetBackup Data Protection Optimization Option が必要)
- BasicDisk
- OpenStorage (ベンダー) (NetBackup OpenStorage Disk オプションが必要)
- PureDisk (NetBackup Data Protection Optimization Option が必要)

メモ: [null_stu]ストレージユニット形式は、シマンテック社サポートがデータ転送に関する障害を識別、隔離するために NullOST プラグインを使うときにのみ利用可能です。[null_stu]ストレージユニット形式を利用するのは、トラブルシューティングのときだけです。ストレージユニットの形式として[null_stu]を選択しないでください。選択すると、マルチストレージに書き込まれたデータをリストアできなくなります。

[ブロック共有の有効化 (Enable block sharing)]ストレージユニット設定

[ブロック共有の有効化 (Enable block sharing)]ストレージユニット設定を使用すると、あるバックアップから次のバックアップまでの間に変更されていないデータブロックを共有することができます。データブロックを共有すると、ストレージユニットのディスク領域を大幅に節約できます。

[多重化を有効にする (Enable multiplexing)]ストレージユニット設定

[多重化を有効にする (Enable multiplexing)]ストレージユニット設定によって、複数のバックアップをストレージユニットの 1 台のドライブに対して多重化することができます。

注意: MS-SQL-Server ポリシーの場合、複数のストライプを使用したバックアップにも構成されるスケジュールの多重化を有効にしないでください。多重化を 1 つ以上のストライプを使用するスケジュールで有効にすると、リストアに失敗します。

[高水準点 (High Water Mark)]ストレージユニット設定

[高水準点 (High water mark)]ストレージユニット設定は[BasicDisk]ストレージユニットとディスクプールのみに適用されます。

[高水準点 (High water mark)]設定 (デフォルトは 98%) は、次の処理をトリガするしきい値です。

- 基礎となるストレージの 1 つでディスク容量が[高水準点 (High water mark)]に達すると、**NetBackup** はこのボリュームに空きがないと見なします。この場合、**NetBackup** は基礎となるストレージの別のボリュームを選択し、バックアップイメージを書き込みます。
- 基礎となるストレージにあるすべてのボリュームが[高水準点 (High water mark)]に達すると、[ベーシックディスク (BasicDisk)]ストレージには空きがないとみなされます。基礎となるストレージに空きがないストレージユニットに割り当てられたジョブは、**NetBackup** で失敗します。また、**NetBackup** は、基礎となるストレージに空きがない [ベーシックディスク (BasicDisk)]ストレージユニットに新しいジョブを割り当てません。
- **NetBackup** は、ボリュームが[高水準点 (High water mark)]に達するとイメージのクリーンアップを開始します。イメージのクリーンアップでは、有効でなくなったイメージが期限切れに設定されます。**NetBackup** は、イメージのクリーンアップによってディスクボリュームの容量が[高水準点 (High water mark)]より少なくなると、再びジョブをストレージユニットに割り当てます。
ストレージユニットが容量管理対象ストレージライフサイクルポリシーにあれば、他の要因がイメージのクリーンアップに影響します。
p.653 の「SLP 操作の[管理対象の容量 (Capacity managed)]保持形式」を参照してください。

p.579 の「[最大並列実行ジョブ数 (Maximum concurrent jobs)]ストレージユニット設定」を参照してください。

詳しくは、次のガイドを参照してください。

- 『**NetBackup** 重複排除ガイド』
- 『**NetBackup** 管理者ガイド Vol. 2』

[低水準点 (Low Water Mark)]ストレージユニット設定

[低水準点 (Low water mark)]設定は、管理対象の容量保持形式を使用してバックアップがストレージライフサイクルポリシーによって書き込まれないかぎり効果がありません。**NetBackup** は、期限切れのイメージを最終的な宛先ストレージユニットにコピーして空き容量を確保します。

[高水準点 (High Water Mark)]に到達すると、[低水準点 (Low Water Mark)]になるまでディスクストレージユニット上で領域が作成されます。デフォルト設定は 80% です。

p.653 の「SLP 操作の[管理対象の容量 (Capacity managed)]保持形式」を参照してください。

[低水準点 (Low Water Mark)]設定は、[高水準点 (High Water Mark)]設定を上回ることとはできません。

ディスクプールを参照するディスクストレージユニットの場合、低水準点がディスクプールに適用されます。

メモ: ベーシックディスクステージングストレージユニットが、以前のリリースのメディアサーバーで構成済みである可能性があります。アップグレード時に、[低水準点 (Low Water Mark)] が 100% としてディスクストレージユニットが設定されます。アップグレードしたストレージユニットを最も効果的に使用できるように水準点を調整してください。

詳しくは、次を参照してください。

- 『[NetBackup 重複排除ガイド](#)』
- 『[NetBackup 管理者ガイド Vol. 2](#)』

最大値並列書き込みドライブ数のストレージユニット設定

[最大並列書き込みドライブ数 (Maximum concurrent write drives)] ストレージユニット設定では、このストレージユニットへのジョブで、**NetBackup** によって一度に使用されるテープドライブ数を指定します。利用可能なテープドライブの数は、ストレージデバイス内のテープドライブの最大数に制限されます。ジョブに複数のコピーが含まれる場合、各コピーが [最大並列書き込みドライブ数 (Maximum concurrent write drives)] の数にカウントされます。

[最大並列書き込みドライブ数 (Maximum concurrent write drives)] の値を選択する場合、次のガイドラインに従います。

- スタンドアロンのテープドライブのみを含むストレージユニット
ストレージユニット内にあるテープドライブの数以下の数を指定します。
- ロボット
ストレージユニットの **NetBackup** メディアサーバーに接続されているテープドライブの数以下の数を指定します。

同じ密度のスタンドアロンドライブが 2 台存在するときに、1 を指定した場合を想定します。両方のテープドライブが **NetBackup** で使用できますが、バックアップに利用可能なドライブは 1 台だけです。他のテープドライブは、リストアとバックアップ以外の他の操作に利用可能です。(たとえば、インポート、検証、ソースとしてのバックアップの複製です。)

メモ: [最大並列書き込みドライブ数 (Maximum concurrent write drives)] 設定に 0 (ゼロ) を指定すると、ストレージユニットは使用できなくなります。

[最大並列実行ジョブ数 (Maximum concurrent jobs)] ストレージユニット設定

[最大並列実行ジョブ数 (Maximum concurrent jobs)] ストレージユニット設定では、**NetBackup** によって一度にディスクストレージユニットに送信できるジョブの最大数を指定します。デフォルト設定は 1 つのジョブです。

NetBackup が並列実行できる最大ジョブ数は、複数の要因に基づいており、この設定のみでは規制されません。これらの要因としては、ディスクの空き領域不足状況になるリスク、スケジュールや容量ポーリングのオーバーヘッド、メディアサーバーの I/O 帯域幅、ディスクストレージのさまざまな特性などがあります。特定のシステムで重要な制限がいつ超過するかを予測できる絶対的な方法はありません。

メモ: [最大並列実行ジョブ数 (Maximum concurrent jobs)] 設定に 0 (ゼロ) を指定すると、ストレージユニットは使用できなくなります。

たとえば、ストレージユニットに 3 つのバックアップジョブを送信する準備ができている場合、[最大並列実行ジョブ数 (Maximum concurrent jobs)] が 2 に設定されていると、最初の 2 つのジョブが開始され、3 つ目のジョブは待機します。ジョブに複数のコピーが含まれる場合、各コピーが [最大並列実行ジョブ数 (Maximum concurrent jobs)] の数にカウントされます。

メモ: ストレージユニットをカタログバックアップおよびカタログ以外のバックアップに使用している場合、[最大並列実行ジョブ数 (Maximum concurrent jobs)] 設定を大きくします。この設定を大きくすることにより、通常のバックアップ処理の実行中でも、カタログバックアップが確実に実行されます。ディスクプールが使用されるときに、ストレージユニット内に複数のサーバーがある場合は、設定を大きくします。

[最大並列実行ジョブ数 (Maximum concurrent jobs)] 設定の使用および依存関係は次のとおりです。

- ディスクストレージユニット間の負荷を分散するために使うことができます。値を高くする (並列実行ジョブの数が多い) ほど、ジョブの数が少ないように値が設定されている場合に比べて、ディスクはビジー状態になりやすくなります。
メディアサーバーの負荷分散ロジックでは、すべてのストレージユニットとすべての動作を考慮します。ストレージユニットは、3 つのメディアサーバーを指定できます。[最大並列実行ジョブ数 (Maximum concurrent jobs)] が 3 に設定され、メディアサーバーのうち 2 つがビジーまたは停止している場合、3 番目のメディアサーバーに 3 つのジョブすべてが割り当てられます。
- この設定は、利用可能なディスク領域、および複数のバックアップ処理を実行するサーバーの性能によって異なります。ディスクプールが使用される場合は、ストレージユニット内のメディアサーバーの数によっても設定が異なります。
複数のストレージユニットが同じディスクプールを参照する場合、プールにアクセスできる並列実行ジョブの数は、すべてのディスクストレージユニットの [最大並列実行ジョブ数 (Maximum concurrent jobs)] 設定の合計です。この設定は、ディスクプールではなく、ストレージユニットに適用されます。そのためジョブの負荷は、ストレージユニットの構成で示されるメディアサーバーに自動的に分散されます。

- 複数の同時並行ジョブの Windows システムで、完了するジョブに必要となる時間は他の要因によって決まります。
 - 同時に開始される他のジョブの数。
 - ジョブが開始されたシーケンス。
 - 各ジョブを完了するために必要となる時間。

p.581 の「[2 つのディスクストレージユニットが 1 つのディスクプールを参照する場合の影響](#)」を参照してください。

2 つのディスクストレージユニットが 1 つのディスクプールを参照する場合の影響

図 11-6 は、2 つのディスクストレージユニットが 1 つのディスクプールを共有する場合に [最大並列実行ジョブ数 (Maximum concurrent jobs)] 設定が組み合わせられる方法を示しています。

この例では、DSU_1 は次のように構成されます。


- MediaServer_A を使用する
- [最大並列実行ジョブ数 (Maximum concurrent jobs)] 設定に 2 を指定する
- Disk_pool1 を参照する

DSU_2 は次のように構成されます。

- MediaServer_B を使用する
- [最大並列実行ジョブ数 (Maximum concurrent jobs)] 設定に 3 を指定する
- Disk_pool1 を参照する

両方のストレージユニットが同じディスクプールを参照します。ストレージユニットを組み合わせると、[最大並列実行ジョブ数 (Maximum concurrent jobs)] 設定は 5 です。ただし、並列実行できるジョブは、MediaServer_A では 2 つだけ、MediaServer_B では 3 つだけです。

図 11-6 複数のディスクストレージユニットが1つのディスクプールと異なるメディアサーバーを使用する場合の影響



ストレージユニットが両方のメディアサーバーを使用するように構成された場合、メディアサーバーは 5 つの並列実行ジョブ (2 つは DSU_1 から、3 つは DSU_2 から) を実行できます。

p.575 の「[ストレージユニットの設定について](#)」を参照してください。

[ドライブあたりの最大ストリーム数 (Maximum streams per drive)] ストレージユニット設定

[ドライブあたりの最大ストリーム数 (Maximum streams per drive)] ストレージユニット設定で、NetBackup が 1 台のドライブに対して多重化することができる、複数のクライアントの並列実行バックアップの最大数を指定します。範囲は 2 から 32 です。

p.798 の「[メディアの多重化 \(Media multiplexing\)](#)」(スケジュール属性) を参照してください。

[メディアサーバー (Media Server)] ストレージユニット設定

[メディアサーバー (Media server)] ストレージユニット設定は次のいずれかを指定します。

- ストレージユニットのドライブが接続される NetBackup メディアサーバー。
- ディスクストレージユニットを制御する NetBackup メディアサーバー。
- ディスクプールとの間でデータを読み書きできる NetBackup メディアサーバー。
- ディスクプールとの間でデータを移動できる NetBackup メディアサーバー。
- 重複排除サーバーとして機能する NetBackup メディアサーバー。

すべてのメディアサーバーでストレージユニットを利用可能にするには (デフォルト)、[任意 (Any_available)]を選択します。これによって、ポリシーの実行時に、NetBackup はメディアサーバーを動的に選択します。

ストレージの形式によって次のことを考慮します。

表 11-3 [メディアサーバー (Media Server)]設定の詳細

ストレージユニット形式	注意事項
BasicDisk	ディスクストレージユニットを構成するには、1 つのメディアサーバーを選択します。
AdvancedDisk	[メディアサーバー (Media server)]設定では、ディスクプールとの間で読み書きできる NetBackup メディアサーバーを指定します。 ストレージサーバーとして構成されたメディアサーバーが、メディアサーバーのリストに表示されます。ディスクストレージは、ストレージサーバーとして構成されたメディアサーバーに直接接続する必要があります。 NetBackup では、ポリシーの実行時にメディアサーバーを選択します。
NDMP	[メディアサーバー (Media server)]設定では、NDMP ホストをバックアップするメディアサーバーの名前を指定します。指定した NDMP ストレージデバイスと通信が可能なメディアサーバーだけがドロップダウンメニューに表示されます。 1 つの NDMP ホストを複数のメディアサーバーで認証できます。[任意 (Any_available)]を選択すると、ポリシーの実行時に、メディアサーバーおよびストレージユニットが NetBackup によって選択されます。

ストレージユニット形式	注意事項
OpenStorage	[メディアサーバー (Media Server)] 設定では、ストレージサーバーとの間でデータを移動できる NetBackup メディアサーバーを指定します。 メディアサーバーリストの任意のメディアサーバーがストレージサーバーにデータを送信できるようにするには、[任意のメディアサーバーを使用 (Use any available media server)] にチェックマークを付けます。 ストレージサーバーにデータを送信できるメディアサーバーを制限するには、[次のメディアサーバーのみを使用 (Only use the following media servers)] にチェックマークを付けます。次に、データを送信できるメディアサーバーを選択します。 リストのどのメディアサーバーもストレージサーバーからデータを受信できます。選択する必要がありません。メディアサーバーはリストアジョブとストレージの監視を目的としてデータを受信します。 データを送受信する各メディアサーバーは次の要件を満たす必要があります。 ■ ベンダーのソフトウェアプラグインがインストールされていること。 ■ ストレージサーバーへのログインクレデンシャルが構成されていること。 ストレージサーバークレデンシャルが構成されているメディアサーバーだけが、メディアサーバーリストに表示されます。サーバーが表示されない場合は、ソフトウェアプラグインがインストールされていて、そのメディアサーバー用にログインクレデンシャルが構成されていることを検証します。 メモ: tpconfig コマンドラインユーティリティをメディアサーバーで直接実行して、クレデンシャルを構成および検証します。 NetBackup では、ポリシーの実行時にメディアサーバーを選択します。
PureDisk (メディアサーバーの重複排除プール)	リスト内の任意のメディアサーバーでデータを重複排除できるようにするには、[任意のメディアサーバーを使用 (Use Any Available Media Server)] を選択します。 データを重複排除できるメディアサーバーを制限するには、[次のメディアサーバーのみ使用する (Only Use The Following Media Servers)] を選択します。次に、データを重複排除できるメディアサーバーを選択します。 各メディアサーバーは重複排除メディアサーバーとして構成する必要があります。 『NetBackup 重複排除ガイド』を参照してください。

p.591 の「[任意のメディアサーバーを使用 (Use any available media server)] ストレージユニット設定」を参照してください。

p.585 の「[次のメディアサーバーのみ使用する (Only use the following media servers)] ストレージユニット設定」を参照してください。

NDMP[NDMP ホスト (NDMP host)]ストレージユニット設定

[NDMP ホスト (NDMP host)]ストレージユニット設定では、データをテープに書き込むために使用されるNDMP テープサーバーを指定します。ドロップダウンメニューからホスト名を選択するか、[追加 (Add)]をクリックしてホストを追加します。

[オンデマンドのみ (On demand only)]ストレージユニット設定

[オンデマンドのみ (On demand only)]ストレージユニット設定は、ストレージユニットがオンデマンドで排他的に利用可能かどうかを指定します。つまり、ポリシーまたはスケジュールがこのストレージユニットを使うように明示的に構成されているときにのみ利用可能かどうかを指定します。すべてのポリシーまたはスケジュールでストレージユニットを利用可能にするには、[オンデマンドのみ (On demand only)]のチェックマークを外します。

メモ: すべてのストレージユニットで[オンデマンドのみ (On demand only)]を選択した場合は、それぞれのポリシーまたはスケジュールに特定のストレージユニットを指定する必要があります。指定しなかった場合、NetBackup は使用するストレージユニットを検出できません。

[次のメディアサーバーのみ使用する (Only use the following media servers)]ストレージユニット設定

[次のメディアサーバーのみ使用する (Only use the following media servers)]ストレージユニット設定は、ストレージ用としてマークされるメディアサーバーを制限します。この設定にチェックマークを付けて、使いたいメディアサーバーを選択します。

次の表に、各ストレージ形式のメディアサーバー機能を示します。

表 11-4 メディアサーバーの機能

メディアサーバー形式	機能
AdvancedDisk ストレージメディアサーバー	このメディアサーバーは、ストレージサーバーでもあり、データムーバーでもあります。ストレージサーバーおよびデータムーバーとして構成されたメディアサーバーが、メディアサーバーのリストに表示されます。

メディアサーバー形式	機能
OpenStorage メディアサーバー	OpenStorage に実装するデータムーバーとして構成されたメディアサーバーが、メディアサーバーのリストに表示されます。(OpenStorage の場合、NetBackup メディアサーバーはデータムーバーとして機能します。) メディアサーバーがリストに表示されない場合は、ソフトウェアプラグインがインストールされていて、ログオンクレデンシャルが作成されていることを検証します。 ストレージにアクセスする各メディアサーバーは次の要件を満たす必要があります。 ■ ベンダーのソフトウェアプラグインがインストールされていること。 ■ ストレージサーバーへのログインクレデンシャルが構成されていること。
PureDisk メディアサーバー (メディアサーバーの重複排除プール)	このメディアサーバーは重複排除サーバーとして機能します。 NetBackup 重複排除を構成する必要があります。

p.591 の「[\[任意のメディアサーバーを使用 \(Use any available media server\)\] ストレージユニット設定](#)」を参照してください。

p.585 の「[\[次のメディアサーバーのみ使用する \(Only use the following media servers\)\] ストレージユニット設定](#)」を参照してください。

[ストレージユニットの変更 (Change Storage Units)] ダイアログボックスの [プロパティ (Properties)] オプション

[プロパティ (Properties)] をクリックすると、ボリュームまたはディスクプールに関する情報が次のように表示されます。

表 11-5 ストレージユニットのプロパティ

プロパティ	説明
[利用可能なストレージ (Available Storage)]または[使用可能 (Available)]	この値は、ディスクストレージユニット上のストレージの空き領域を示します。次の式によって利用可能な領域が決定されます。 利用可能な領域 = 空き容量 + 潜在的な空き容量 - コミットされた領域 df コマンドを使用すると、利用可能な領域の値をレポートすることができます。この値は、次の nbdevquery コマンドの結果として表示される実際の空き容量の値とは若干異なります。 <pre>nbdevquery -listdv -stype server_type -dp disk_pool</pre> df コマンドで表示される利用可能な領域には、オペレーティングシステムが予約する領域が含まれません。NetBackup は root として実行されるため、nbdevquery コマンドでは予約済み領域が利用可能な領域の式に含まれます。
容量 (Capacity)	[容量 (Capacity)]の値は、ディスクストレージユニットまたはプールの領域の合計量 (使用済み領域と未使用領域の合計) を示します。
ディスクプールのコメント (Disk pool comments)	ディスクプールに関連付けられたコメントです。
高水準点 (High Water Mark)	ディスクプールの高水準点は、プールの個々のディスクボリュームとディスクプールの両方に適用されます。 ■ 個々のボリューム ディスクボリュームが高水準点に達すると、新しいジョブはボリュームに割り当てられません。この動作は、BasicDisk ステージングストレージユニットを除くすべてのディスク形式で発生します。高水準点イベントは、再配置されたイメージの削除をトリガーして、低水準点にディスクボリュームの使用済み容量を低下させようとします。 ■ ディスクプール すべてのボリュームが高水準点に達すると、ディスクプールの空きがなくなります。ディスクプールが高水準点に達すると、NetBackup によって、プールに対する書き込みが許可されているジョブの数が削減されます。 NetBackup では、ディスクプールの空きがないと見なされたストレージユニットには、新しいジョブは割り当てられません。デフォルト設定は 99% です。
低水準点 (Low Water Mark)	ディスクプールの低水準点です。ディスクボリュームが高水準点に達すると、NetBackup は、ディスクボリュームの使用済み容量を低水準点まで低下させるのに十分な量の再配置済みイメージを削除しようとします。[低水準点 (Low Water Mark)]設定は、[高水準点 (High Water Mark)]設定を上回ることはできません。 メモ: [低水準点 (Low water mark)]設定は、管理対象の容量の保持形式を使用してバックアップがストレージライフサイクルポリシーによって書き込まれない限り効果がありません。
名前 (Name)	ディスクプールの名前。
ボリューム数 (Number of volumes)	ディスクプールのディスクボリュームの数。

プロパティ	説明
% 使用済み (% full)	ボリュームで現在使用しているストレージの割合。 df コマンドでは、[% 使用済み (% full)]の値とは別の使用済みの割合 ([Use%]) の値がレポートされることがあります。表示される値が異なる理由については、前述の[利用可能なストレージ (Available Storage)]の説明を参照してください。
raw サイズ (Raw size)	ディスクプールのストレージのフォーマットされていない raw サイズ。
使用可能サイズ (Usable size)	ディスクプールの使用可能ストレージの容量。

[フラグメントサイズの縮小 (Reduce fragment size to)]ストレージユニット設定

[フラグメントサイズの縮小 (Reduce fragment size)]ストレージユニット設定では、バックアップの格納時に **NetBackup** で作成可能な最大フラグメントサイズを指定します。

バックアップでエラーが発生すると、バックアップ全体が破棄されます。バックアップは、エラーが発生したフラグメントからではなく、先頭から再度実行されます。(ただし、[チェックポイントから再開]機能が有効になっているバックアップは除きます。その場合、最後のチェックポイント以前のフラグメントは保持されますが、最後のチェックポイントより後のフラグメントは破棄されます。)

Media Manager ストレージユニットの最大フラグメントサイズ

Media Manager ストレージユニットのデフォルトの最大フラグメントサイズは、**1000 GB** です。デフォルト以外の最大フラグメントサイズを指定するには、[フラグメントサイズの縮小 (Reduce fragment size)]にチェックマークを付けます。それから **50 MB** から **1,048,575 MB** までの値を入力します。

フラグメント処理された多重化テープバックアップからはリストアを高速に実行することができます。フラグメントにより **NetBackup** では、ファイルの検索を開始する前に、特定のフラグメントにスキップできます。一般に、**NetBackup** は多重化バックアップの先頭から開始し、ファイルが見つかるまで **tar** ヘッダーを読み込みます。

ディスクストレージユニットの最大フラグメントサイズ

ディスクストレージユニットのデフォルトの最大フラグメントサイズは、**524,288 MB** です。デフォルト以外の最大フラグメントサイズを指定する場合、**20 MB** から **524,288 MB** までの値を入力します。

メディアサーバーの重複排除プールの場合、**20 MB**から **51200 MB** までの値を入力できます。

ディスクへのバックアップは、バックアップがファイルシステムの最大使用可能サイズを上回ることがないようにするために、通常はフラグメント化されます。

[フラグメントサイズの縮小 (Reduce fragment size to)]設定では、主にディスク形式のストレージユニット上に存在するサイズの大きいバックアップイメージを格納するために使用されます。

メモ: OpenStorage のベンダーによっては、最大フラグメントサイズについて特別な要件がある場合があります。詳しくは、ベンダーのマニュアルを参照してください。

メモ: 異なる最大フラグメントサイズが設定されたベーシックディスクステージングユニットが、以前のリリースのメディアサーバーで構成済みである可能性があります。アップグレード時に、ディスクストレージユニットでは、新しいデフォルト値の **524,288 MB** まで自動的に増加されません。アップグレードしたストレージユニットを最も効果的に使用できるように、アップグレードしたストレージユニットの最大フラグメントサイズを増やしてください。

[ロボット番号 (Robot number)]ストレージユニット設定

[ロボット番号 (Robot number)]ストレージユニット設定は、ストレージユニットが含んでいるロボットの番号を示します。[ロボット番号 (Robot number)]は、[ストレージデバイス (Storage device)]の選択項目によって決定されます。Media Manager 構成で使用されるロボット番号と同じロボット番号です。

[ロボット形式 (Robot type)]ストレージユニット設定

[ロボット形式 (Robot type)]ストレージユニット設定は、ストレージユニットに含まれるロボット (存在する場合) の形式を示します。[ロボット形式 (Robot type)]は、[ストレージデバイス (Storage device)]の設定によって決定されます。

各ロボット形式に対応する、ベンダー固有の形式およびモデルについては、『Symantec NetBackup リリースノート UNIX、Windows および Linux』のサポートされている周辺機器に関する項を参照してください。

p.590 の「[ストレージユニットの\[ストレージデバイス \(Storage device\)\]設定](#)」を参照してください。

[ストレージユニットの変更 (Change Storage Unit)]ダイアログ上の[ステージングスケジュール (Staging Schedule)]のオプション

[ステージングスケジュール (Staging Schedule)]オプションをクリックすると、このストレージユニットの再配置スケジュールを構成できます。スケジュールとは、ディスクストレージユニットをベーシックディスクステージングストレージユニットにするためのものです。再配置スケジュール中に、バックアップイメージが一時的なステージング領域から最終的な宛先ストレージユニットに複製されます。

p.603 の「[\[ディスクステー징スケジュール \(Disk Staging Schedule\)\]ダイアログボックス](#)」を参照してください。

p.591 の「[\[一時的なステー징領域を有効にします \(Enable temporary staging area\)\]ストレージユニット設定](#)」を参照してください。

p.594 の「[ベーシックディスクステー징について](#)」を参照してください。

p.593 の「[ステー징バックアップについて](#)」を参照してください。

ストレージユニットの[ストレージデバイス (Storage device)]設定

[ストレージデバイス (Storage device)]リストには、利用可能なすべてのストレージデバイスが含まれます。ストレージユニットは、リストに表示されているデバイスだけに作成できます。

メディアの[密度 (Density)]は、[ストレージデバイス (Storage device)]の選択項目によって決定されます。この設定は、Media Manager および NDMP ストレージユニットのみで表示されます。

[ストレージユニット名 (Storage unit name)]設定

[ストレージユニット名 (Storage unit name)]設定は、新しいストレージユニットの一意の名前を定義します。名前ではストレージ形式を示すことができます。[ストレージユニット名 (Storage unit name)]は、ポリシーやスケジュール用のストレージユニットを指定するために使用する名前です。

ストレージユニット名は、作成後に変更できません。[ストレージユニット名 (Storage unit name)]はストレージユニットの設定を変更するとアクセス不能になります。

p.1139 の「[NetBackup 命名規則](#)」を参照してください。

[ストレージユニット形式 (Storage unit type)]設定

[ストレージユニット形式 (Storage unit type)]設定では、ストレージユニットが使用するストレージ形式を次のように指定します。

ディスク	p.568 の「 ディスクストレージユニットに関する注意事項 」を参照してください。
Media Manager	p.566 の「 Media Manager ストレージユニットに関する注意事項 」を参照してください。
NDMP	p.573 の「 NDMP ストレージユニットに関する注意事項 」を参照してください。

[一時的なステージング領域を有効にします (Enable temporary staging area)]ストレージユニット設定

[一時ステージング領域を有効にします。(Enable temporary staging area)]ストレージユニット設定によって、ストレージユニットを一時ステージング領域として使用できます。
[一時的なステージング領域を有効にします。(Enable Temporary Staging Area)]にチェックマークを付け、次にステージングのスケジュールを構成します。

p.589 の「[ストレージユニットの変更 (Change Storage Unit)]ダイアログ上の[ステージングスケジュール (Staging Schedule)]のオプション」を参照してください。

[ストレージユニット (Storage Units)]詳細ペインの[ステージング (Staging)]列では、ストレージユニットをベーシックディスクステージングの一時的なステージング領域として使用するかどうかが表示されます。デフォルトでは、すべての列が表示されているわけではありません。

p.594 の「ベーシックディスクステージングについて」を参照してください。

p.589 の「[ストレージユニットの変更 (Change Storage Unit)]ダイアログ上の[ステージングスケジュール (Staging Schedule)]のオプション」を参照してください。

[任意のメディアサーバーを使用 (Use any available media server)]ストレージユニット設定

チェックマークを付けた場合は、[任意のメディアサーバーを使用 (Use any available media server)]ストレージユニット設定によって、メディアサーバーリスト内のすべてのメディアサーバーがストレージにアクセスできます (デフォルト)。

次の表に、各ストレージ形式のメディアサーバー機能を示します。

表 11-6 メディアサーバーの機能

ストレージユニット形式	機能
AdvancedDisk ストレージメディアサーバー	このメディアサーバーは、ストレージサーバーでもあり、データムーバーでもあります。ストレージサーバーおよびデータムーバーとして構成されたメディアサーバーが、メディアサーバーのリストに表示されます。
OpenStorage メディアサーバー	OpenStorage に実装するデータムーバーとして構成されたメディアサーバーが、メディアサーバーのリストに表示されます。(OpenStorage の場合、NetBackup メディアサーバーはデータムーバーとして機能します。)メディアサーバーがリストに表示されない場合は、ソフトウェアプラグインがインストールされていて、ログオンクレデンシャルが作成されていることを検証します。 ストレージにアクセスする各メディアサーバーの要件を次に示します。 ■ ベンダーのソフトウェアプラグインがインストールされていること。 ■ ストレージサーバーへのログインクレデンシャルが構成されていること。

ストレージユニット形式	機能
PureDisk メディアサーバー (メディアサーバーの重複排除プール)	このメディアサーバーは重複排除サーバーとして機能します。 NetBackup 重複排除を構成する必要があります。

バックアップのステージング

この章では以下の項目について説明しています。

- [ステージングバックアップについて](#)
- [ベーシックディスクステージングについて](#)
- [ベーシックディスクステージングストレージユニットの作成](#)
- [再配置スケジュールでの複数のコピーの構成](#)
- [ディスクステージングストレージユニットのサイズおよび容量](#)
- [BasicDisk ディスクステージングストレージユニットにおける解放可能な領域の検索](#)
- [\[ディスクステージングスケジュール \(Disk Staging Schedule\)\]ダイアログボックス](#)
- [再配置スケジュールの手動での開始](#)

ステージングバックアップについて

ステージングされたバックアップ処理では、**NetBackup** はストレージユニットにバックアップを書き込み、次にそれを 2 つ目のストレージユニットに複製します。多くのバックアップに領域が必要になると、初期ストレージユニットで適切なバックアップが削除されます。

この 2 段階の処理によって、**NetBackup** 環境では、リカバリ時にディスクを使用したバックアップの短期的な利点を活かすことができます。

ステージングは次のような目標にも適合します。

- ディスクからより高速にリストアを行える。
- テープドライブの台数が不十分な場合にバックアップを行える。
- イメージを多重化せずにデータをテープにストリーミングできる。

NetBackup には、バックアップをステージングする次の方法があります。

表 12-1 バックアップをステージングするための方式

ステージング方式	説明
ベーシックディスクステージング	ベーシックディスクステージングは、2 つのステージで構成されます。まず、データが初期ストレージユニット (ディスクステージングストレージユニット) に格納されます。次に、構成可能な再配置スケジュールに従って、データが最終的な場所にコピーされます。最終的な宛先ストレージユニットにイメージが置かれることにより、必要に応じてディスクステージングストレージユニットで領域が解放されます。 p.594 の「ベーシックディスクステージングについて」を参照してください。 ベーシックディスクステージングでは、BasicDisk、テープというストレージユニット形式が利用できます。
[ストレージライフサイクルポリシー (Storage Lifecycle Policy)]ユーティリティを使用したステージング	[ストレージライフサイクルポリシー (Storage Lifecycle Policies)]ユーティリティ内で構成されたステージングされたバックアップも、2 つのステージで構成されます。ステージングストレージユニットのデータは最終的な宛先にコピーされます。ただし、データは特定のスケジュールに従ってコピーされるわけではありません。代わりに、管理者は、固定保持期間に達するまで、ディスクで追加領域が必要になるまで、またはデータが最終的な宛先に複製されるまで、データをストレージユニットに残しておくように構成できます。 BasicDisk またはディスクステージングストレージユニットは SLP で使うことができません。 p.618 の「ストレージライフサイクルポリシーについて」を参照してください。

ベーシックディスクステージングについて

ベーシックディスクステージングは、次に示す段階で実行されます。


表 12-2 ベーシックディスクステージング

段階	説明
第 1 段階	ポリシーによってクライアントがバックアップされます。ポリシーの[ポリシーストレージ (Policy storage)]は、再配置スケジュールが構成されているストレージユニットを示します。スケジュールは、[新しいストレージユニット (New Storage Unit)]ダイアログボックスまたは[ストレージユニットの変更 (Change Storage Unit)]ダイアログボックスで[ステージングスケジュール (Staging Schedule)]をクリックして構成します。
第 2 段階	イメージが第 1 段階のディスクステージングストレージユニットから第 2 段階のストレージユニットにコピーされます。ディスクステージングストレージユニットの再配置スケジュールによって、イメージが最終的な宛先にコピーされるタイミングが決定されます。最終的な宛先ストレージユニットにイメージが置かれることにより、必要に応じてディスクステージングストレージユニットで領域が解放されます。

イメージは、イメージの期限が切れるまで、またはディスクストレージユニットの領域が必要になるまで、ディスクステージングストレージユニットと最終的な宛先ストレージユニットの両方に保持されます。

 12-1 に、ベーシックディスクステージングの段階を示します。

図 12-1 ベーシックディスクステージングの第 1 段階と第 2 段階



再配置スケジュールが実行されると、**NetBackup** によってデータ管理ジョブが作成されます。このジョブでは、ディスクステージングストレージユニットから最終的な宛先にコピー可能なデータが検索されます。[アクティビティモニター (Activity Monitor)] の [ジョブの詳細 (Job Details)] で、そのジョブがベーシックディスクステージングと関連付けられたジョブとして識別されます。[ジョブの詳細 (Job Details)] リストでは、ジョブの [データ移動 (Data movement)] フィールドに [ディスクステージング (Disk Staging)] と表示されます。

NetBackup によって空きのないディスクステージングストレージユニットが検出されると、バックアップが一時停止されます。次に、**NetBackup** は最終的な宛先に正常にコピーしたストレージユニットの最も古いイメージを検索します。**NetBackup** はディスクステージングストレージユニットでそれらのイメージを期限切れとし、領域を作成します。

メモ: ベーシックディスクステージング方式では、複数のディスクストレージユニットにまたがるバックアップイメージは、サポートされていません。

複数のストレージユニットにまたがることを防ぐには、複数のディスクステージングストレージユニットが含まれるストレージユニットグループに書き込みを行うバックアップポリシーで、[チェックポイントから再開 (Checkpoint Restart)] を使用しないようにします。

p.712 の「[チェックポイントの間隔 (分) (Take checkpoints every __ minutes)] (ポリシー属性)」を参照してください。

ベーシックディスクステージングストレージユニットの作成

ベーシックディスクステージングストレージユニットを作成するには次のプロセスを実行します。

ベーシックディスクステージングストレージユニットを作成する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)]>[ストレージ (Storage)]>[ストレージユニット (Storage Units)] を選択します。
- 2 [処理 (Actions)]>[新規 (New)]>[ストレージユニット (Storage Unit)]または[新しいストレージユニット (New Storage Unit)]をクリックします。
- 3 [新しいストレージユニット (New storage unit)]ダイアログボックスで、ストレージユニットに名前を付けます。
p.590 の「[ストレージユニット名 (Storage unit name)]設定」を参照してください。
- 4 [ストレージユニット形式 (Storage unit type)]として[ディスク (Disk)]を選択します。
p.590 の「[ストレージユニット形式 (Storage unit type)]設定」を参照してください。
- 5 ディスクステージングストレージユニットとなるディスクストレージユニットの[ディスク形式 (Disk Type)]を BasicDisk から選択します。.
- 6 メディアサーバーを選択します。
p.582 の「[メディアサーバー (Media Server)]ストレージユニット設定」を参照してください。
- 7 ストレージに使用されるディレクトリへの絶対パスを参照または指定します。
p.575 の「ストレージユニットのディレクトリへの絶対パス名またはボリューム設定への絶対パス名」を参照してください。
- 8 このディレクトリがルートファイルシステムまたはシステムディスク上に存在できるかどうかを選択します。
p.576 の「ストレージユニットの[このディレクトリは、ルートファイルシステムまたはシステムディスク上に存在できます。(This directory can exist on the root file system or system disk.)]設定」を参照してください。
- 9 このストレージユニットに対して一度に書き込み可能な並列実行ジョブの最大数を入力します。
p.579 の「[最大並列実行ジョブ数 (Maximum concurrent jobs)]ストレージユニット設定」を参照してください。

10 [高水準点 (High Water Mark)]の値を入力します。

高水準点は **BasicDisk** ディスク形式では異なります。**NetBackup** は指定された高水準点を超えている場合でも、新しいジョブを **BasicDisk** ディスクステージングストレージユニットに割り当てます。**BasicDisk** の場合、高水準点は再配置されたイメージの削除をトリガするために使われます。**NetBackup** はディスクが低水準点に達するまでイメージを削除し続けます。

メモ: [低水準点 (Low water mark)]設定は、ディスクステージングストレージユニットに適用されません。

11 [一時的なステージング領域を有効にします。 (Enable Temporary Staging Area.)] にチェックマークを付けます。オプションが有効になったら、ディスクステージングが実行可能になるようにスケジュールを作成します。

ベーシックディスクステージングストレージユニットのスケジュールの作成

[ディスクステージングスケジュール (Disk Staging Schedule)]ダイアログボックスは、バックアップポリシーにスケジュールを設定するときに使う[新しいスケジュールの追加 (Add New Schedule)]に類似しています。次に、[属性 (Attributes)]タブの相違点を示します。

ディスクステージングスケジュールを定義する方法

1 [ステージングスケジュール (Staging Schedule)]をクリックします。

2 スケジュール名は、デフォルトでストレージユニット名になります。

[ディスクステージングスケジュール (Disk Staging Schedule)]または[ディスクステージング (Disk Staging)]ダイアログボックスで、このスケジュールから開始される再配置ジョブの他の形式のジョブに対する優先度を選択します。

p.603 の「[ディスクステージングスケジュール (Disk Staging Schedule)]ダイアログボックス」を参照してください。

3 コピーを複数作成するかどうかを選択します。[コピーを複数作成する (Multiple copies)]属性を有効にした場合、**NetBackup** によって最大 4 つのバックアップのコピーを同時に作成することができます。

p.788 の「複数のコピー (スケジュール属性)」を参照してください。

4 再配置時にこのストレージユニットからのイメージが含まれるストレージユニットを選択します。

5 再配置時にこのストレージユニットからのイメージが含まれるボリュームプールを選択します。

- 6 再配置時にこのストレージユニットからのイメージを所有するメディアの所有者を選択します。
- 7 再配置時にこのストレージユニットからのイメージで代替サーバーを使用するかどうかを選択します。
- 8 [OK]をクリックして、ディスクステージングスケジュールを確定します。

再配置スケジュールでの複数のコピーの構成

複数のコピーを作成するようにベーシックディスクステージング用の再配置スケジュールを構成するには、次の手順を実行します。

複数のコピーを作成するベーシックディスクステージング用の再配置スケジュールを構成する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)]>[ストレージ (Storage)]>[ストレージユニット (Storage Units)]を展開します。
- 2 次のいずれかの操作を実行します。

既存のベーシックディスクストレージユニットを変更する方法

- 変更するストレージユニットを選択します。
- [編集 (Edit)]メニューで、[変更 (Change)]をクリックします。

新しいベーシックディスクストレージユニットを作成する方法

- [処理 (Actions)]メニューで、[新規 (N)]>[新しいストレージユニット (New Storage Unit)]をクリックします。
- ストレージユニットの名前を指定します。
- [ストレージユニット形式 (Storage unit type)]リストから、[ディスク (Disk)]を選択します。
- [一時的なステージング領域を有効にします。 (Enable Temporary Staging Area)]にチェックマークを付けます。
- 必要に応じて、他のストレージユニットの設定を構成します。
- p.595 の「[ベーシックディスクステージングストレージユニットの作成](#)」を参照してください。

p.593 の「[ステージングバックアップについて](#)」を参照してください。

- 3 [ステージングスケジュール (Staging Schedule)]オプションをクリックします。
- 4 表示される[スケジュールの追加 (Add Schedule)]または[スケジュールの変更 (Change Schedule)]ダイアログボックスの[属性 (Attributes)]タブで、フィールド[このスケジュールから開始された再配置ジョブの優先度 (Priority of relocation jobs started from this schedule)]で優先度 (0 から 99999) を指定します。

- 5 スケジュール形式およびポリシーを実行するスケジュールを選択します。
- 6 [代替読み込みサーバーを使用する (Use alternate read server)] にチェックマークを付け、ドロップダウンリストからの代替サーバーを選択します。代替サーバーは、別のメディアサーバーによって書き込まれたバックアップイメージを読み込むことができます。
- 7 [コピーを複数作成する (Multiple copies)] を選択し、[構成 (Configure)] をクリックします。
- 8 [コピー (Copies)] フィールドに、同時に作成するコピーの数を指定します。数字は 1 から 4 の間である必要があります。

コピー 1 はプライマリコピーです。コピー 1 が正常に生成されなかった場合、正常に生成された最初のコピーがプライマリコピーです。

通常、NetBackup では、イメージのプライマリコピーからリストアが行われます。ただし、プライマリコピー以外の特定のバックアップからリストアを行うこともできます。これを行うには、bprestore コマンドを使用します。

p.789 の「[複数コピーの構成 (Configure Multiple Copies)] ダイアログボックス」を参照してください。

p.789 の「複数のコピーの構成について」を参照してください。
- 9 各コピーが格納されるストレージユニットを指定します。Media Manager ストレージユニットに複数のドライブが含まれている場合、そのユニットをソースと宛先の両方に使用できます。
- 10 各コピーが格納されるボリュームプールを指定します。
- 11 [このコピーに失敗した場合 (If this copy fails)] リストから次のいずれかを選択します。

続行 (continue)

残りのコピーの作成を続行します。

メモ: 注意: [チェックポイントの間隔 (分) (Take checkpoints every __ minutes)] がこのポリシーに対して選択されている場合、チェックポイントが設定されている、最後に失敗したコピーだけを再開できます。

p.712 の「[チェックポイントの間隔 (分) (Take checkpoints every __ minutes)] (ポリシー属性)」を参照してください。

すべてのコピー処理に失敗 (fail all copies) ジョブ全体が失敗します。

- 12 テープメディアの場合、NetBackup によってイメージが書き込まれるメディアの所有者を指定します。

任意 (Any)	NetBackup によって、メディアサーバーまたはサーバーグループのいずれかからメディア所有者が選択されます。
なし (None)	メディアに書き込みを行うメディアサーバーをそのメディアの所有者として指定します。メディアサーバーを明示的に指定しなくても、メディアサーバーがメディアを所有するように設定されます。
サーバーグループ (Server group)	メディアサーバーグループで、このポリシーのバックアップイメージの書き込み先メディアに対して書き込みできるのが、グループ内のメディアサーバーのみになるように指定します。NetBackup 環境に構成されているすべてのメディアサーバーグループが、リストに表示されます。

この設定は、ディスク上に存在するイメージには影響しません。1 つのメディアサーバーは共有ディスクに存在するイメージを所有しません。ディスクの共有プールにアクセス可能なすべてのメディアサーバーがイメージにアクセスできます。

- 13 [OK]をクリックします。

ディスクステージングストレージユニットのサイズおよび容量

ベーシックディスクステージングを利用するには、NetBackup 管理者は、第 1 段階ストレージユニットのイメージの保持期間を知っておく必要があります。

第 2 段階ストレージユニットにコピーされる前のイメージの保持期間は、第 1 段階ストレージユニットのファイルシステムのサイズと使用状況に直接影響を受けます。ディスクステージングストレージユニットごとに専用のファイルシステムを使用することをお勧めします。

たとえば、次の例を考えて見ます。NetBackup 管理者は、増分バックアップをディスク上に 1 週間保持すると想定します。

増分バックアップは月曜日から土曜日まで実行され、日曜日には完全バックアップが実行されます。完全バックアップはテープに直接送信され、ベーシックディスクステージングは使用されません。

毎晩の増分バックアップは、ディスクステージングストレージユニットに送信され、その合計サイズは平均して 300 MB から 500 MB です。場合によっては、バックアップのサイズは 700 MB になります。各バックアップの翌日に、再配置スケジュールがディスクステージングストレージユニットで実行され、前夜の増分バックアップが最終的な宛先である Media Manager (テープ) ストレージユニットにコピーされます。

次に、ベーシックディスクステージングストレージユニットのディスクサイズの決定について詳しく説明します。

最小ディスクサイズ

最小ディスクサイズは、ディスクステージング処理を正常に行うのに必要な最小サイズです。

最小サイズは、ディスクステージングスケジュールが次に実行されるまでにストレージユニットに置かれるバックアップを合計した最大サイズ以上にする必要があります。(この例では、ディスクイメージはディスクに 1 週間保持されます。)

この例では、再配置スケジュールが毎晩実行され、毎晩のバックアップの最大サイズは **700 MB** です。再配置スケジュールの実行時に起こり得る問題に対応できるように、この値を倍にすることをお勧めします。値を倍にすることによって、管理者は、予備のスケジュールサイクル (1 日) を問題の修正に充てることができます。

次の式を使用して、この例のストレージユニットの最小サイズを計算します。

最小サイズ = サイクルあたりの最大データ × (1 サイクル + 予備の 1 サイクル)

例: 1.4 GB = 700 MB × (1+1)

平均ディスクサイズ

平均ディスクサイズは、最小サイズと最大サイズの間程度の値です。

この例では、毎晩のバックアップの平均サイズが **400 MB** で、NetBackup 管理者はこのイメージを 1 週間保持するとします。

次の式を使用して、この例のストレージユニットの平均サイズを計算します。

平均サイズ = サイクルあたりの平均データ × (データを保持するサイクル数 + 予備の 1 サイクル)

2.8 GB = 400 MB × (6 + 1)

最大ディスクサイズ

最大ディスクサイズは、目的のサービスレベルを達成するために必要な推奨サイズです。この例では、目的のサービスレベルは、ディスクイメージをディスク上に 1 週間保持することです。

次の式を使用して、この例のストレージユニットの最大サイズを計算します。

最大サイズ = サイクルあたりの最大データ × (データを保持するサイクル数 + 予備の 1 サイクル)

例: 4.9 GB = 700 MB × (6 + 1)

BasicDisk ディスクステージングストレージユニットにおける解放可能な領域の検索

解放可能な領域とは、ボリュームで追加の領域が必要になったときに **NetBackup** によって解放可能な、ディスクステージングストレージユニット上の領域のことです。領域は、有効期限の切れたイメージと、ボリュームで削除準備のできたイメージの合計サイズです。

BasicDisk ストレージユニットで解放可能な領域を検索するには、`bpstulist` コマンドおよび `nbdevquery` コマンドを次のように使用します。

- ディスクプール名を検索するには、`bpstulist -label` を実行します。
ストレージユニットとディスクプールの名前は、大文字と小文字を区別します。**BasicDisk** ストレージユニットでのディスクプール名は、**BasicDisk** ストレージユニットの名前と同じです。次の例では、ストレージユニットの名前は **NameBasic** です。

```
bpstulist -label basic
NameBasic 0 server1 0 -1 -1 1 0 "C:¥" 1 1 524288 *NULL* 0 1 0 98 80 0 NameBasic server1
```

- `nbdevquery` コマンドを実行すると、解放可能な領域とともに、ディスクプールの状態が表示されます。
次のオプションを使用します。

<code>-stype server_type</code>	ストレージサーバー形式を指定するベンダー固有の文字列を指定します。 BasicDisk ストレージユニットの場合は、 BasicDisk と入力します。
<code>-dp</code>	ディスクプール名を指定します。ベーシックディスク形式の場合、ディスクプール名は、 BasicDisk ストレージユニットの名前です。

このため、完全なコマンドは次のようになります。

```
nbdevquery -listdv -stype BasicDisk -dp NameBasic -D
```

値は、**potential_free_space** として示されます。

```
Disk Volume Dump
name           : <Internal_16>
id             : <C:¥>
diskpool       : <NameBasic::server1::BasicDisk>
disk_media_id  : <@aaaaaf>
total_capacity : 0
free_space     : 0
potential_free_space: 0
```

```
committed_space      : 0
precommitted_space    : 0
nbu_state             : 2
sts_state             : 0
flags                 : 0x6
num_read_mounts       : 0
max_read_mounts       : 0
num_write_mounts      : 1
max_write_mounts      : 1
system_tag            : <Generic disk volume>
```


[ディスクステージングスケジュール (Disk Staging Schedule)] ダイアログボックス

[ステージングスケジュール (Staging Schedule)]をクリックすると、[ディスクステージングスケジュール (Disk Staging Schedule)]ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスは、ポリシーを構成するときに表示されるスケジュール設定用のダイアログボックスと類似しています。

ディスクステージングストレージユニット用に作成されたスケジュールは、NetBackup 管理コンソールの[ポリシー (Policies)]ユーティリティの[スケジュール (Schedules)]には表示されません。

図 12-2 は、ベーシックディスクステージングストレージユニットのディスクステージングスケジュールを示しています。

図 12-2 ベーシックディスクステージングストレージユニットのディスクステージングスケジュール



[ディスクステージングスケジュール (Disk Staging Schedule)] ダイアログボックスの [属性 (Attributes)] タブは、通常のポリシーの [属性 (Attributes)] タブと異なります。相違を次の表で説明します。

表 12-3 [属性 (Attributes)] タブ設定

属性	説明
名前 (Name)	[ディスクステージングスケジュール (Disk Staging Schedule)] ダイアログボックスの [名前 (Name)] は、デフォルトにより自動的にストレージユニットの名前になります。
このスケジュールから開始された再配置ジョブの優先度 (Priority of relocation jobs started from this schedule)	[このスケジュールから開始された再配置ジョブの優先度 (Priority of relocation jobs started from this schedule)] フィールドは、NetBackup がこのポリシーで再配置ジョブに割り当てる優先度を示します。範囲は、0 (デフォルト) から 99999 (最も高い優先度) です。表示されるデフォルト値は [デフォルトのジョブの優先度 (Default Job Priorities)] > マスターサーバーホストのプロパティの [ステージング (Staging)] の値セットです。
間隔 (Frequency)	ディスクステージングストレージユニットを使うバックアップが予想以上の頻度で作動するときは、[間隔 (Frequency)] の設定と保持レベル 1 の設定を比較します。内部的には、NetBackup はディスクステージングのストレージユニットとのスケジュールの目的の保持レベル 1 の設定を使います。 バックアップ頻度の期間は、保持レベル 1 の設定より高い頻度でバックアップが実行されるように設定されていることを確認してください。(デフォルトは 2 週間です。) たとえば、頻度が「1 日」、保持レベル 1 が「2 週間」で十分機能します。 保持レベルは [保持期間 (Retention Periods)] のホストプロパティで構成されます。 p.226 の「[保持期間 (Retention Periods)] プロパティ」を参照してください。 p.785 の「[間隔 (Frequency)] (スケジュール属性)」を参照してください。
最終的な宛先ストレージユニット (Final destination storage unit)	スケジュールが再配置スケジュールである場合、[最終的な宛先ストレージユニット (Final destination storage unit)] を指定する必要があります。(再配置スケジュールは、ベーシックディスクステージングストレージユニットの構成の一部として作成されます。)[最終的な宛先ストレージユニット (Final destination storage unit)] は、再配置ジョブによるコピー後にイメージが存在するストレージユニットの名前です。 テープにイメージをコピーする場合、NetBackup では、[最終的な宛先ストレージユニット (Final destination storage unit)] で利用可能なすべてのドライブが使用されます。ただし、そのストレージユニットの [最大並列書き込みドライブ数 (Maximum concurrent write drives)] の設定は、ドライブ数を反映するように設定される必要があります。この設定により、再配置ジョブを処理するために起動される複製ジョブの数が決まります。 NetBackup は、領域の開放を [低水準点 (Low Water Mark)] に達するまで続行します。 p.578 の「[低水準点 (Low Water Mark)] ストレージユニット設定」を参照してください。 p.579 の「[最大値並列書き込みドライブ数のストレージユニット設定」を参照してください。 p.593 の「[ステージングバックアップについて」を参照してください。

属性	説明
最終的な宛先ボリュームプール (Final destination volume pool)	スケジュールが再配置スケジュールである場合、[最終的な宛先ボリュームプール (Final destination volume pool)]を指定する必要があります。(再配置スケジュールは、ベーシックディスクステージングストレージユニットの構成の一部として作成されます。)[最終的な宛先ボリュームプール (Final destination volume pool)]は、ベーシックディスクステージングストレージユニット上のボリュームプールからイメージが移動される宛先ボリュームプールです。 p.593 の「ステージングバックアップについて」を参照してください。 メモ: ベーシックディスクステージングストレージユニット用に作成された再配置スケジュールは、NetBackup管理コンソールの[ポリシー (Policies)]ユーティリティの[スケジュール (Schedules)]には表示されません。
最終的な宛先メディアの所有者 (Final destination media owner)	スケジュールが再配置スケジュールである場合、[最終的な宛先メディアの所有者 (Final destination media owner)]を指定する必要があります。(再配置スケジュールは、ベーシックディスクステージングストレージユニットの構成の一部として作成されます。)[最終的な宛先メディアの所有者 (Final destination media owner)]は、再配置ジョブでコピーされた後にイメージが置かれるメディアの所有者です。 次のいずれかを指定します。 ■ [任意 (Any)] を指定すると、NetBackup によってメディアの所有者が選択されます。NetBackup はメディアサーバーかサーバーグループ (構成されている場合) を選択します。 ■ なし (None): メディアにイメージを書き込むメディアサーバーがそのメディアの所有者として指定されます。メディアサーバーを明示的に指定しなくても、メディアサーバーがメディアを所有するように設定されます。 ■ サーバーグループ: サーバーグループを指定すると、このポリシーのバックアップイメージの書き込み先メディアに対して書き込みできるのが、グループ内のサーバーのみになります。[最終的な宛先メディアの所有者 (Final destination media owner)] ドロップダウンメニューには、NetBackup 環境に構成されているすべてのサーバーグループが表示されます。

属性	説明
代替読み込みサーバーの使用 (Use alternate read server)	代替読み込みサーバーは、異なるメディアサーバーによって書き込まれたバックアップイメージを読み込むことができます。 ディスクまたはディレクトリのパスは、ディスクにアクセスする各メディアサーバーで一致している必要があります。 バックアップイメージがテープ上に存在する場合、メディアサーバーが同じテープライブラリを共有するか、またはオペレータがメディアを検索する必要があります。 バックアップイメージが共有されていないロボットまたはスタンドアロンドライブに存在する場合、メディアを新しい場所に移動する必要があります。管理者は、メディアを移動し、新しいロボット内のメディアに対してインベントリを行った後、<code>bpmedia -oldserver -newserver</code> を実行するか、またはフェールオーバーメディアサーバーを割り当てる必要があります。 複製中にデータがネットワークを介して送信されることを回避するには、次の条件に一致する代替読み込みサーバーを指定します。 ■ 元のバックアップ (ソースボリューム) が存在するストレージデバイスに接続されている。 ■ 最終的な宛先ストレージユニットが存在するストレージデバイスに接続されている。 最終的な宛先ストレージユニットが代替読み込みサーバーに接続されていない場合、データはネットワークを介して送信されます。

再配置スケジュールの手動での開始

スケジュールの実行前に最終的な宛先にイメージをコピーするために、再配置スケジュールを手動で開始することができます。

再配置スケジュールを開始する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ストレージ (Storage)] > [ストレージユニット (Storage Units)] を選択します。
- 2 右ペインで、ベーシックディスクステージングストレージユニットを選択します。
- 3 [処理 (Actions)] > [手動での再配置 (Manual Relocation)] または [最終的な宛先への手動での再配置 (Manual Relocation to Final Destination)] を選択してスケジュールを開始します。

再配置スケジュールによってコピー可能なデータが検出された場合、最終的な宛先ストレージユニットにデータをコピーする複製ジョブが NetBackup によって作成されます。

これで、ディスクステージング (第 1 段階) ストレージユニットの空きがなくなり、古いイメージが削除されるまで、イメージが両方のストレージユニットに存在します。

p.573 の「[ディスクストレージユニットの空きディスク領域の確保](#)」を参照してください。

ストレージユニットグループの構成

この章では以下の項目について説明しています。

- [ストレージユニットグループについて](#)
- [バックアップのストレージユニットグループの作成](#)
- [スナップショットのストレージユニットグループの作成](#)
- [ストレージユニットグループの削除](#)
- [グループでのストレージユニットの選択条件](#)
- [ストレージユニットグループでのディスクスパンについて](#)

ストレージユニットグループについて

ストレージユニットグループを使用すると、特定のストレージユニットをグループとして識別できます。ストレージユニットグループ名は、個別のストレージユニットを指定する場合と同様に、一定のポリシーに従うストレージとして指定できます。ストレージユニットグループを指定するとき、ポリシーは指定グループのそれらのストレージユニットにだけバックアップかスナップショットを指示します。

ストレージユニットグループの形式は、次のいずれかです。

- [バックアップ用ストレージユニットグループ](#)
バックアップ用ストレージユニットグループは、バックアップを保存するストレージユニットのみで構成されます。さらに、メディアサーバーの重複排除のプールおよびサードパーティのディスクのアプライアンス (OpenStorage) のストレージのために、グループのすべてのストレージユニットはストレージの同じ種類である必要があります。
p.608 の「[バックアップのストレージユニットグループの作成](#)」を参照してください。

- スナップショット用ストレージユニットグループ
スナップショット用ストレージユニットグループは、スナップショットを保存するストレージユニットのみで構成されます。グループのすべてのストレージユニットは、同じディスク形式 (Disk Type) を選択していなければなりません。
p.610 の「[スナップショットのストレージユニットグループの作成](#)」を参照してください。
- NetBackup は、次のユースケースのストレージユニットグループはサポートしていません。
- 最適化された複製の対象として。
重複排除されたデータの最適化複製の宛先としてストレージユニットグループを使うと、NetBackup は通常の複製を使います。
 - 自動イメージレプリケーションのソースまたはターゲットとして。
 - 最適化された合成バックアップのターゲットとして。
NetBackup は、最適化された合成バックアップを生成できない場合、よりデータの移動に特化した合成バックアップを作成します。
 - OpenStorage のダイレクトテープ操作のターゲットとして。
[『NetBackup OpenStorage Solutions ガイド for Disk』](#)を参照してください。

バックアップのストレージユニットグループの作成

バックアップを保持できるストレージユニットで構成されるストレージユニットグループを作成する手順を次に説明します。

ストレージユニットグループを作成する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ストレージ (Storage)] を展開します。
- 2 [ストレージユニットグループ (Storage Unit Groups)] を右クリックして [新しいストレージユニットグループ (New Storage Unit Group)] を選択します。
- 3 新しいストレージユニットグループのストレージユニットグループ名を入力します。ストレージユニットグループ名では、大文字と小文字が区別されます。
p.1139 の「[NetBackup 命名規則](#)」を参照してください。
- 4 バックアップ保存先のストレージユニットグループを選択するには、ドロップダウンメニューから [バックアップ (Backup)] を選択します。
- 5 選択したグループにバックアップストレージユニットを追加するか、グループからユニットを削除します。
 - ストレージユニットをグループに追加するには、[このグループに属さないストレージユニット (Storage units not in the group)] のリストからストレージユニットを選択し、[追加 (Add)] をクリックします。

- ストレージユニットをグループから削除するには、[このグループに属するストレージユニット (Storage units in the group)] リストからストレージユニットを選択し、[削除 (Remove)] をクリックします。
- ストレージユニットの優先度を変更するには、ストレージユニットを選択して[上に移動 (Move Up)]または[下に移動 (Move Down)]をクリックします。リストの一番上にあるユニットが、グループ内で最も優先度が高いユニットです。

メモ: メディアサーバーの重複排除のプールおよびサードパーティのディスクのアプリケーション (OpenStorage) のストレージのために、グループのすべてのストレージユニットはストレージの同じ種類である必要があります。

6 ストレージユニットグループでのストレージユニットの選択方法を指定します。

- [優先 (Prioritized)]。リストの中で、ビジー状態や停止状態ではない十分なメディアを持つ最初のストレージユニットを選択します。
- [フェールオーバー (Failover)]。リストの中で、停止状態ではない十分なメディアを持つ最初のストレージユニットを選択します。

Symantec では、各種のストレージ、AdvancedDisk、メディアサーバー重複排除プール (Media Server Deduplication Pool)、OpenStorage (ベンダー名) にフェールオーバーを選択することをお勧めします。

- [ラウンドロビン (Round Robin)]。選択されていない期間が最も長いストレージユニットをリストから選択します。
- [メディアサーバーの負荷分散 (Media server load balancing)]。容量管理アプローチに基づいてストレージユニットを選択します。

シマンテック社では、ストレージユニットグループ内のディスクステージングストレージユニットに[メディアサーバーの負荷分散 (Media server load balancing)]条件を設定することをお勧めします。

p.614 の「[メディアサーバーの負荷分散 \(Media server load balancing\)](#)」を参照してください。

p.613 の「[グループでのストレージユニットの選択条件](#)」を参照してください。


選択条件の唯一の例外は、メディアサーバーを兼ねたクライアントにストレージユニットがローカル接続されている場合です。

p.616 の「[ストレージユニットの選択条件の例外](#)」を参照してください。

7 [OK] をクリックします。

p.607 の「[ストレージユニットグループについて](#)」を参照してください。

図 13-1 バックアップストレージユニットグループ設定用のダイアログボックス



スナップショットのストレージユニットグループの作成

ストレージユニットグループの作成は省略可能です。スナップショットのストレージユニットグループはプロパティが同じストレージユニットで構成されている必要があります。

次の手順は、スナップショットを含められるストレージユニットから構成されるストレージユニットグループを作成する方法を示しています。

スナップショットのストレージユニットグループを作成する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ストレージ (Storage)] を展開します。
- 2 [ストレージユニットグループ (Storage Unit Groups)] を右クリックして [新しいストレージユニットグループ (New Storage Unit Group)] を選択します。
- 3 新しいストレージユニットグループのストレージユニットグループ名を入力します。ストレージユニットグループ名では、大文字と小文字が区別されます。
p.1139 の「[NetBackup 命名規則](#)」を参照してください。
- 4 ストレージユニットグループにスナップショットを含めるには、ドロップダウンメニューで [スナップショット (Snapshot)] を選択します。
- 5 ストレージユニットグループには同様のプロパティを共有するストレージユニットのみを含めることができます。NetBackup は、1 つのストレージユニットグループに異なるストレージユニットが組み合わせられないように、選択するストレージユニットにフィルタ処理を行います。

メモ: 基になるストレージユニットのプロパティは読み取り専用です。このダイアログボックスからストレージユニットのプロパティを変更できません。

リストのストレージユニットをフィルタ処理するために、1 つ以上のプロパティを選択してください。選択されたプロパティを備えているストレージユニットのみが表示されます。たとえば、レプリケーションソースとレプリケーションターゲットを選択すると、レプリケーションソースとレプリケーションターゲットの両方として機能するように構成されたストレージユニットのみが表示されます。

次のプロパティのストレージユニットをフィルタ処理してください。

- **プライマリ (Primary)**
[プライマリ (Primary)]を有効にして、プライマリデータの初回スナップショットを含むストレージユニットを表示します。
- **レプリケーションソース (Replication source)**
[レプリケーションソース (Replication source)]を有効にして、レプリケートスナップショットのソースとして機能するストレージユニットを表示します。
- **レプリケーションターゲット (Replication target)**
[レプリケーションターゲット (Replication target)]を有効にして、レプリケーションソースからレプリケートスナップショットを受信できるストレージユニットを表示します。
 - **ミラー (Mirror)**
任意で、[ミラー (Mirror)]を有効にして、ミラー化されたレプリケーションターゲットとして機能するストレージユニットを表示します。(例: NetApp SnapMirror)。
 - **独立 (Independent)**
任意で、[独立 (Independent)]を有効にして、ミラーレプリケーションターゲット (SnapMirror) または非ミラーレプリケーションターゲット (SnapVault) として機能できるストレージユニットを表示します。


スナップショットのプロパティについて詳しくは、次を参照してください。『[NetBackup レプリケーションディレクタソリューションガイド](#)』

- 6 ストレージユニットグループに対してストレージユニットの追加または削除を行います。
- ストレージユニットをグループに追加するには、[利用可能なストレージユニット (Storage units not in the group)] のリストからストレージユニットを選択し、[追加 (Add)] をクリックします。
 - ストレージユニットをグループから削除するには、[グループに使用されるストレージユニット (Storage units to be used in the group)] のリストからストレージユニットを選択し、[削除 (Remove)] をクリックします。

- ストレージユニットの優先度を変更するには、ストレージユニットを選択して[上に移動 (Move Up)]または[下に移動 (Move Down)]をクリックします。リストの一番上にあるユニットが、グループ内で最も優先度が高いユニットです。

7 [OK] をクリックして保存し、このダイアログボックスを閉じます。

図 13-2 スナップショットのストレージユニットグループの構成のダイアログボックス



ストレージユニットグループの削除

次の手順はストレージユニットグループを削除する方法を示しています。

ストレージユニットグループを削除する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ストレージ (Storage)] > [ストレージユニットグループ (Storage Unit Groups)] を選択します。
- 2 右ペインのストレージユニットグループのリストから、削除するストレージユニットグループを選択します。複数のストレージユニットを選択するには、Ctrl キーまたは Shift キーを押しながら選択します。
- 3 [編集 (Edit)] > [削除 (Delete)] を選択します。
- 4 [OK] をクリックします。

グループでのストレージユニットの選択条件

ストレージユニットの選択条件はストレージユニットがストレージユニットグループ内で選択される順序を決定します。

選択条件オプションでの唯一の相違はストレージユニットが選択される順序です。

次のいずれかの選択条件を選択します。

選択項目	説明
優先 (Prioritized)	[優先 (Prioritized)] オプションを選択すると、NetBackup は、リストから次に利用可能なストレージユニットを選択します。[優先 (Prioritized)] は、デフォルトの選択です。 ストレージユニットが利用不能な場合、NetBackup は利用可能なユニットを見つけるまで次のストレージユニットを調べます。
フェールオーバー (Failover)	[フェールオーバー (Failover)] オプションが選択されている場合、ジョブはストレージユニットを待機する必要があるときに、グループ内の別のストレージユニットを試行するのではなくキューで待機します。
ラウンドロビン (Round robin)	[ラウンドロビン (Round robin)] オプションを選択すると、NetBackup は、新しいジョブが開始されるたびに、リストから最近の選択回数が最も少ないストレージユニットを選択します。 ストレージユニットが利用不能な場合、NetBackup は利用可能なユニットを見つけるまで次のストレージユニットを調べます。
メディアサーバーの負荷分散 (Media server load balancing)	[メディアサーバーの負荷分散 (Media server load balancing)] オプションを選択すると、NetBackup は、容量管理アプローチに基づいてストレージユニットを選択します。このようにして、NetBackup は、ビジー状態のメディアサーバーへのジョブの送信を回避します。 ストレージユニットが利用不能な場合、NetBackup は利用可能なユニットを見つけるまで次のストレージユニットを調べます。 p.614 の「メディアサーバーの負荷分散 (Media server load balancing)」を参照してください。

ストレージユニットが利用不能である場合、そのストレージユニットに対するキューが形成されます。

次にストレージユニットが利用不能と見なされる理由を示します。

- ストレージユニットがビジー状態である。
- ストレージユニットが停止している。
- ストレージユニットにメディアがない。

- ストレージユニットに利用可能な領域がない。
 - ストレージユニットが[最大並列実行ジョブ数 (Maximum concurrent jobs)]設定に達している。
p.579 の「[最大並列実行ジョブ数 (Maximum concurrent jobs)]ストレージユニット設定」を参照してください。
- p.616 の「ストレージユニットの選択条件の例外」を参照してください。

メディアサーバーの負荷分散 (Media server load balancing)

[メディアサーバーの負荷分散 (Media server load balancing)]オプションは、NetBackup が容量管理アプローチに基づいてストレージユニットを選択することを示します。このようにして、NetBackup は、ビジー状態のメディアサーバーへのジョブの送信を回避します。

ストレージユニットが利用不能な場合、NetBackup は利用可能なユニットを見つけるまで次のストレージユニットを調べます。

次の要因に基づいて選択されます。

- メディアサーバーのランク。
NetBackup は、各 CPU で実行中のプロセス数および各サーバーのメモリのしきい値を考慮し、メディアサーバーのランクを決定します。空きメモリが所定のしきい値を下回ったり、CPU あたりの実行プロセス数が所定のしきい値を上回った場合は、そのメディアサーバーの総合ランクが下がります。
- メディアサーバー上のジョブの数。
NetBackup は、各メディアサーバーでスケジュールされたジョブの数を考慮します。
- イメージの概算サイズに対応できるだけディスク領域がメディアサーバーにあるかどうか。(物理テープおよび仮想テープはこの要件を無視します。)
NetBackup は各メディアサーバー上の新しいジョブまたは現在のジョブのサイズを推定します。次に、指定のボリュームにジョブが適合するかどうかを判断します。
NetBackup は、以前のバックアップの履歴に基づいて、ジョブに必要な領域の量を見積もります。利用可能な履歴が存在しない場合は、ストレージユニットの高水準点が目安になります。

[メディアサーバーの負荷分散 (Media server load balancing)]は、BasicDisk ストレージユニットを含むストレージユニットグループに対しては選択できません。また、BasicDisk ストレージユニットは、[メディアサーバーの負荷分散 (Media server load balancing)]が有効な既存のストレージユニットグループに含めることはできません。

メモ: ストレージユニットグループ内のディスクステージングストレージユニットには、[メディアサーバーの負荷分散 (Media server load balancing)]を選択することをお勧めします。

p.615 の「その他の負荷分散方式」を参照してください。

その他の負荷分散方式

[メディアサーバーの負荷分散 (Media server load balancing)] オプションを使ってストレージの負荷を分散するにはライセンスが必要です。

バックアップの作業負荷を分散する次の方法は追加ライセンスを必要としません。

メディアサーバー上のバックアップ負荷を調整します。

- メディアサーバーに送信される 1 つ以上のポリシーに対して、ポリシー属性の [ポリシーごとにジョブ数を制限する (Limit jobs per policy)] を変更します。下限を指定すると、特定のネットワークセグメントのメディアサーバーの作業負荷が減少します。

p.715 の「[ポリシーごとにジョブ数を制限する (Limit jobs per policy)] (ポリシー属性)」を参照してください。

- 他のメディアサーバー上のストレージユニットを使用するためにポリシーまたはスケジュールを再構成します。
- 1 つ以上のクライアントでホストプロパティの [帯域幅 (Bandwidth)] を変更することを検討します。

p.613 の「グループでのストレージユニットの選択条件」を参照してください。

使用頻度が高い期間のメディアサーバー上のバックアップ負荷を分散します。

負荷を処理できるメディアサーバーのストレージユニットにバックアップを書き込むようにポリシースケジュールを再設定します (マスターサーバーおよびメディアサーバーが異なるホスト上にある必要があります)。

クライアントのバックアップ負荷を調整します。

グローバル属性の [1 クライアントあたりの最大ジョブ数 (Maximum jobs per client)] を変更します。たとえば、[1 クライアントあたりの最大ジョブ数 (Maximum jobs per client)] の制限を大きくすると、任意のクライアントが処理できる並列実行ジョブの数が増えるため、負荷も増えます。

p.613 の「グループでのストレージユニットの選択条件」を参照してください。

クライアントのバックアップにかかる時間を削減します。

クライアントが並列して実行できるジョブの数を増やすか、または多重化を使用します。または、クライアントのバックアップを行っているポリシーに対して、メディアサーバーが並列して実行できるジョブの数を増やします。

ポリシーに優先度を指定します。

優先するポリシーの [ポリシーごとにジョブ数を制限する (Limit jobs per policy)] 属性値を、他のポリシーよりも大きくします。または、ポリシーに対する優先度を上げます。

p.715 の「[ポリシーごとにジョブ数を制限する (Limit jobs per policy)] (ポリシー属性)」を参照してください。

高速ネットワークと低速ネットワーク間の負荷を調整します。

高速ネットワーク上で実行されるポリシーおよびクライアントの[ポリシーごとにジョブ数を制限する (Limit jobs per policy)]および[1 クライアントあたりの最大ジョブ数 (Maximum jobs per client)]を増やします。低速ネットワーク上で実行されるこれらの数を減らします。また、帯域幅を制限する **NetBackup** の機能を使用することもできます。

p.715 の「[ポリシーごとにジョブ数を制限する (Limit jobs per policy)](ポリシー属性)」を参照してください。

p.613 の「グループでのストレージユニットの選択条件」を参照してください。

デバイスの使用を最大化します。

多重化を使用します。サーバー、クライアントまたはネットワークのパフォーマンスに問題を発生させることなく、ストレージユニット、ポリシーおよびクライアントごとの並列実行ジョブを可能なかぎり多く使用できるようにします。

バックアップによるテープデバイスの独占を回避します。

- 一部のドライブを停止状態にしたり、特定のストレージユニットで並列して使用されるドライブの数を制限します。たとえば、ロボットに 4 台のドライブが存在する場合、2 台だけを並列して使用できるようにします。
- すべてのデバイスを **Media Manager** の制御下に配置しないようにしてください。

ストレージユニットの選択条件の例外

ストレージユニット選択条件の順序の唯一の例外は、メディアサーバーを兼ねたクライアントにストレージユニットがローカル接続されている場合です。ローカル接続で利用可能なストレージユニットは、ストレージユニットのグループ内で定義された順序より優先して使用されます。

ストレージユニットを[オンデマンドのみ (On demand only)]に設定することもできます。ユニットがポリシーに必要なストレージユニットグループに含まれる場合、[オンデマンドのみ (On demand only)]オプションが適用され、このデバイスが使用されます。

p.585 の「[オンデマンドのみ (On demand only)]ストレージユニット設定」を参照してください。

p.613 の「グループでのストレージユニットの選択条件」を参照してください。

ストレージユニットグループでのディスクスパンについて

空き領域のないディスクを検出した場合は、バックアップはストレージユニットをまたがる場合があります。ストレージユニットどうしが同じストレージユニットグループ内にある場合は、バックアップが **BasicDisk** ストレージユニット間をまたがる場合があります。また、ストレージユニットは同じメディアサーバーを共有する必要があります。

p.613 の「グループでのストレージユニットの選択条件」を参照してください。

ストレージライフサイクルポリシー (SLP) の構成

- [第14章 ストレージライフサイクルポリシーの構成](#)
- [第15章 ストレージ操作](#)
- [第16章 SLP 操作の保持形式](#)
- [第17章 ストレージライフサイクルポリシーのオプション](#)
- [第18章 複数のコピーを作成するストレージライフサイクルポリシーの使用](#)
- [第19章 ストレージライフサイクルポリシーのバージョン管理](#)

ストレージライフサイクルポリシーの構成

この章では以下の項目について説明しています。

- [ストレージライフサイクルポリシーについて](#)
- [ストレージライフサイクルポリシーの作成](#)
- [ストレージライフサイクルポリシーの削除](#)
- [nbstlutil コマンドを使用したライフサイクル操作の管理](#)

ストレージライフサイクルポリシーについて

ストレージライフサイクルポリシー (SLP) は、一連のバックアップのストレージ計画です。SLP は、[ストレージライフサイクルポリシー (Storage Lifecycle Policies)] ユーティリティで構成します。

SLP はストレージ操作の形の手順を含み、バックアップポリシーによってバックアップされるデータに適用されます。操作はデータがどのように保存、コピー、レプリケート、保持されるかを決定する SLP に追加されます。NetBackup は必要に応じて、すべてのコピーが作成されるようにコピーを再試行します。

SLP によって、ユーザーはポリシーレベルでデータに分類を割り当てられるようになります。データの分類は、一連のバックアップ要件を表します。データの分類を使用すると、さまざまな要件でデータのバックアップを簡単に構成できるようになります。たとえば、電子メールデータと財務データなどがあります。

SLP はステージングされたバックアップ動作を行うように設定できます。SLP に含まれるすべてのバックアップイメージに所定の操作を適用することでデータ管理が簡略化されます。この処理によって、NetBackup 管理者は、ディスクを使用したバックアップの短期的な利点を活かすことができます。また、テープを使用したバックアップの長期的な利点を活かすこともできます。

NetBackup 管理コンソールの SLP パラメータプロパティによって、管理者は SLP をどのように維持し、どのように SLP ジョブを実行するかをカスタマイズできます。

p.246 の「SLP パラメータプロパティ」を参照してください。

SLP についてのベストプラクティスの情報は、次に挙げるドキュメントに記載されています。


<http://www.symantec.com/docs/TECH208536>

ストレージライフサイクルポリシーの作成

ストレージライフサイクルポリシー (SLP) は、一連のバックアップのストレージ計画です。SLP の操作はデータのバックアップ指示です。複数のストレージ操作を含んでいる SLP を作成するには、次の手順を使います。

ストレージ操作をストレージライフサイクルポリシーに追加する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[NetBackup の管理 (NetBackup Manage)]>[ストレージ (Storage)]>[ストレージライフサイクルポリシー (Storage Lifecycle Policy)] を選択します。
- 2 [処理 (Actions)]>[新規 (New)]>[新しいストレージライフサイクルポリシー (New Storage Lifecycle Policy)] (Windows) または [処理 (Actions)]>[新規 (New)]>[ストレージライフサイクルポリシー (Storage Lifecycle Policy)] (UNIX) をクリックします。



- 3 [新しいストレージライフサイクルポリシー (New Storage Lifecycle Policy)] ダイアログボックスで、[ストレージライフサイクルポリシー名 (Storage lifecycle policy name)] を入力します。


p.1139 の「NetBackup 命名規則」を参照してください。

- 4 SLP に 1 つ以上の操作を追加します。操作は、SLP がバックアップポリシーで従い、適用する手順です。


これが SLP に追加される最初の操作であれば、[追加 (Add)]をクリックします。

これが SLP の最初の操作でない場合は、階層的または非階層型のいずれかである操作を追加します：

階層的な操作を作成するには、次の操作のソースとなる操作を選択して、[追加 (Add)]をクリックします。新しい操作は、選択した操作の子になります。子操作が親操作の下で字下げして表示されます。



非階層的な操作を作成する場合は、操作を選択しないでください。非階層操作とは、別の操作との親子関係がない操作を意味します。新しい操作は字下げされません。



- 5 [新しいストレージ操作 (New Storage Operation)]ダイアログボックスの[プロパティ (Properties)]タブで、[操作 (Operation)]形式を選択してください。子操作を作成している場合、SLP は選択した親操作に基づいて有効である操作だけを表示します。

操作の名前は SLP での目的を反映します。

- バックアップ
p.626 の「SLP の[バックアップ (Backup)]操作」を参照してください。
- スナップショットからのバックアップ (Backup From Snapshot)
p.628 の「SLP の[スナップショットからのバックアップ (Backup From Snapshot)]操作」を参照してください。
- 複製 (Duplication)
p.630 の「SLP の[複製 (Duplication)]操作」を参照してください。
- インポート (Import)

- p.632 の「SLP の[インポート (Import)]操作」を参照してください。
- スナップショットからのインデックス (Index From Snapshot)
p.634 の「SLP の[スナップショットからのインデックス (Index From Snapshot)]操作」を参照してください。
 - レプリケーション
p.638 の「SLP の[レプリケーション (Replication)]操作」を参照してください。
p.1017 の「NetBackup 自動イメージレプリケーションについて」を参照してください。
 - スナップショット (Snapshot)
p.641 の「SLP の[スナップショット (Snapshot)]操作」を参照してください。
p.1058 の「NetBackup Replication Director について」を参照してください。
- 6 操作のプロパティを設定します。
- p.663 の「[ストレージ操作 (Storage Operation)]ダイアログボックスの[プロパティ (Properties)]タブ」を参照してください。
- 7 [時間帯 (Window)]タブには、[スナップショットからのバックアップ (Backup From Snapshot)]、[複製 (Duplication)]、[インポート (Import)]、[スナップショットからのインデックス (Index From Snapshot)]および[レプリケーション (Replication)]の操作形式が表示されます。セカンダリ操作をいつ実行するかを制御したい場合は、操作の時間帯を作成します。
- p.667 の「[ストレージ操作 (Storage Operation)]ダイアログボックスの[時間帯 (Window)]タブ」を参照してください。
- 8 [プロパティ (Properties)]タブの[詳細 (Advanced)]ボタンをクリックして、ウィンドウが閉じられても複製操作が完了していない場合のウィンドウの動作についてのオプションを表示します。
- 9 [OK]をクリックして、操作を作成します。
- 10 必要に応じて、追加の操作を SLP に追加します。(手順 4 を参照してください。)
- 11 必要に応じて、SLP の操作の階層を変更します。
- p.622 の「ストレージライフサイクルポリシーの操作の階層の修正」を参照してください。

- 12 [OK]をクリックして、SLPを作成します。NetBackupはSLPを、最初に作成されたとき、また変更されるたびに検証します。
- p.671の「[\[ストレージライフサイクルポリシーの検証 \(Storage lifecycle policy validation\)\] ダイアログボックス](#)」を参照してください。
- p.672の「[ストレージライフサイクルポリシーの\[検証レポート \(Validation Report\)\] タブ](#)」を参照してください。
- 13 バックアップポリシーを設定し、ストレージライフサイクルポリシーを Policy storage として選択します。
- p.694の「[バックアップポリシーの作成](#)」を参照してください。
- p.706の「[\[ポリシーストレージ \(Policy storage\)\] \(ポリシー属性\)](#)」を参照してください。

ストレージライフサイクルポリシーの操作の階層の修正

場合により、SLPに含まれる操作の階層を修正できます。矢印を使用して階層に移動します。

メモ: SLPが保存されるときは操作順序は、次回SLPが開かれるときとは異なることがあります。NetBackupは操作を記録し、カタログ設定ファイルに保存します。ただし、階層の動作は変更されず、親子関係は保持されます。

必要に応じて、操作リストでの操作の順序を変更します。

- 矢印をクリックし、操作を新しい位置に移動します。
- 上矢印
選択されている操作の上に兄弟がある場合、その操作の位置と兄弟をスワップします。
上矢印を使用しても、選択された操作のソースは変更されません。また、上矢印は操作の子を移動し、子と選択された操作との関係を保持します。
上矢印は、選択された操作の上に兄弟が表示されなければ無効になります。
- 下矢印
選択されている操作の下に兄弟がある場合、その操作の位置と兄弟をスワップします。
下矢印を使用しても、選択された操作のソースは変更されません。また、下矢印は操作の子を移動し、子と選択された操作との関係を保持します。
下矢印は、選択された操作の下に兄弟が表示されなければ無効になります。
- 右矢印
操作を階層の右に移動し、操作の上にある兄弟を操作のソースにします。

階層で操作の上に兄弟が存在しなければ、右矢印は無効になります。右矢印は、[バックアップ (Backup)] および [スナップショット (Snapshot)] 操作では常に無効になります。

操作を右へ移動しても、操作リストでの位置番号は変わりません。

また、右矢印は操作の子を移動し、子と選択された操作との関係を保持します。

- 左矢印

操作を階層の左に移動し、親を兄弟にします。

左矢印は、一部の操作で有効になります。左矢印を有効にするには、選択された操作が兄弟リストの最初または最後にある必要があります。

操作が親の最初の兄弟である場合、左矢印をクリックして親の兄弟にします。

なお、操作との関係を保持するために左矢印は選択された操作とともに子を移動します。

左矢印は、[バックアップ (Backup)] および [スナップショット (Snapshot)] の操作では無効になります。

ストレージライフサイクルポリシーの削除

ストレージライフサイクルポリシーを削除するには、次の手順を実行します。SLP を削除すると、SLP のすべてのバージョンが削除されることに注意してください。

ストレージライフサイクルポリシーを削除する方法

- 1 新しいバックアップジョブが SLP に書き込みをしないように、すべてのバックアップポリシーから SLP を削除してください。
- 2 アクティビティモニター またはコマンドラインを使って進行中の SLP へのすべてのバックアップジョブが完了または中止されるまで待ちます。
- 3 新しいジョブ、または既存の複製ジョブが SLP に書き込むのを防ぐために、次のコマンドを実行してください:

```
nbstlutil cancel -lifecyclename
```

- 4 アクティビティモニター を使って、SLP を使用する実行中のジョブをキャンセルしてください。
- 5 すべての操作を完了したら、次のいずれかの方法で SLP を削除します。

- NetBackup 管理コンソール

- [ストレージ (Storage)] > [ストレージライフサイクルポリシー (Storage Lifecycle Policies)] を展開します。
- SLP の名前を選択します。
- [編集 (Edit)] > [削除 (Delete)] を選択します。

- [ストレージライフサイクルポリシーの削除 (Delete Storage Lifecycle Policies)]ダイアログボックスで、SLP の名前を選択し、[OK]をクリックします。
- nbstl コマンド

```
nbstl storage_lifecycle_name -delete
```

管理者が有効なイメージのある SLP を削除しようとする、と状態コード 1519 (イメージは処理中です)が表示されます。エラーが表示されなくなるまで数分間待ってから、もう一度 SLP を削除します。

メモ: システムエラーにより孤立したイメージが検出された場合、NetBackup はそのイメージが存在することをログに記録し、状況に対処するよう管理者にアラートを表示します。

nbstlutil コマンドを使用したライフサイクル操作の管理

NetBackup ストレージライフサイクルポリシーユーティリティのコマンド (nbstlutil) を使用すると、管理者は保留中の SLP 操作に介入することができます。特に、nbstlutil コマンドを使用して、既存の SLP 管理対象イメージの処理の取り消し、無効化、有効化を行うことができます。

nbstlutil は、現在実行中またはキューに投入されているジョブには影響しません。実行中またはキューに投入されているジョブに介入するには、アクティビティモニターを使用します。

表 14-1 nbstlutil の詳細

nbstlutil の情報	詳細
存在する場所	このコマンドは、次の場所に存在します。 Windows の場合: <pre>install_path¥NetBackup¥bin¥admincmd¥nbstlutil</pre> UNIX の場合: <pre>/usr/opensv/netbackup/bin/admincmd/nbstlutil</pre>

nbstlutil の情報	詳細
使用方法	nbstlutil を使用して、次の管理操作を実行します。 ■ SLP 管理対象イメージの状態をリストします。SLP 処理対象イメージの状態を追跡する EMM の表を出力できます。SLP の問題のトラブルシューティングを行うために、サポート担当者からこの情報を要求される場合があります。 ■ 選択したイメージまたはイメージのコピーに対して、保留中の複製操作をキャンセルします。複製が取り消されると、NetBackup は、そのイメージ (またはイメージコピー) は SLP を完了したとみなします。バックアップイメージのコピーの作成をそれ以上試行しません。 ■ 選択したイメージ (またはイメージコピー) 上の SLP 操作で、保留中や今後の操作を無効化 (一時停止) してください。NetBackup はこれらのイメージ情報を保持しますので、管理者は後で処理操作を再開できます。 ■ 選択したイメージまたはイメージのコピーに対して、一時停止された SLP 操作を有効化 (再開) します。 に利用可能なすべてのオプションの説明については、 『http://www.symantec.com/docs/DOC5332NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。
使用する状況	NetBackup は 5 分間隔で複製セッションを開始し、バックアップ操作から複製操作にデータをコピーします。5 分は、SLP パラメータホストプロパティのイメージ処理間隔 (SLP image processing interval) パラメータのデフォルトの頻度です。パラメータ。) コピーが失敗すれば、次の 3 つの複製セッションによってコピーが再試行されます。コピーが 3 回とも失敗した場合は、正常に終了するまで 2 時間間隔でコピーが再試行されます。2 時間は、SLP パラメータホストプロパティの拡張イメージの再試行間隔のデフォルトの頻度です。 解決に 15 分より長い時間が必要なハードウェアの問題が発生した場合は、nbstlutil コマンドを使用します。つまり、この問題の解決には、複製セッションを 5 分間隔で 3 回実行するよりも時間がかかる可能性があります。 たとえば、ライブラリにハード障害があるために複製ジョブが失敗するとします。ライブラリを修復するために 2 時間以上かかることがあります。管理者は複製ジョブを 2 時間ごとに開始したくない場合があります。ライブラリが修復されている間 SLP を非アクティブにするには nbstlutil コマンドを使います。準備ができれば SLP を有効化することができ、複製ジョブが開始可能になります。 メモ: ジョブの再アクティブ化後、管理者は一時的に 拡張イメージの再試行間パラメータを 1 時間に変更して複製ジョブを早く開始することもできます。

ストレージ操作

この章では以下の項目について説明しています。

- [ストレージライフサイクルポリシーに規定する操作形式](#)
- [SLP の\[バックアップ \(Backup\)\]操作](#)
- [SLP の\[スナップショットからのバックアップ \(Backup From Snapshot\)\]操作](#)
- [SLP の\[複製 \(Duplication\)\]操作](#)
- [SLP の\[インポート \(Import\)\]操作](#)
- [SLP の\[スナップショットからのインデックス \(Index From Snapshot\)\]操作](#)
- [SLP の\[レプリケーション \(Replication\)\]操作](#)
- [SLP の\[スナップショット \(Snapshot\)\]操作](#)
- [ストレージのライフサイクルのポリシーのストレージ操作の階層の作成](#)

ストレージライフサイクルポリシーに規定する操作形式

[操作 (Operation)]を選択すると、ストレージライフサイクルポリシーの説明に移行します。次のトピックは各操作の目的を記述します。

SLP の[バックアップ (Backup)]操作

ストレージライフサイクルポリシーで[バックアップ (Backup)]操作を使って、バックアップを作成します。単一のストレージライフサイクルポリシーにある[バックアップ (Backup)]操作は、すべて同じメディアサーバー上にある必要があります。

[バックアップ (Backup)]操作は、tar 書式付きのイメージを生成します。スナップショットイメージを生成するには、[スナップショット (Snapshot)]操作を選択します。

図 15-1 [新しいストレージ操作 (New Storage Operation)]ダイアログボックスの[バックアップ (Backup)]操作





表 15-1 バックアップ操作の特性

特性	説明
ストレージユニットの選択	選択は、バックアップストレージユニットまたはバックアップストレージユニットグループである必要があります (次の注意を参照)。 選択は、スナップショットのストレージユニットまたはスナップショットのストレージユニットグループではいけません。 メモ: 自動イメージレプリケーションのための SLP を作成している場合は、ストレージユニットグループを選択しないでください。自動イメージレプリケーションは、ストレージユニットグループからのレプリケートをサポートしません。つまり、ソースコピーはストレージユニットグループにはありません。 p.1017 の「NetBackup 自動イメージレプリケーションについて」を参照してください。
子	[バックアップ (Backup)] 操作は、他のどの操作の子としても機能しません。したがって、[バックアップ (Backup)] 操作を追加する場合は、SLP の他の操作をクリックしないでください。 p.619 の「ストレージライフサイクルポリシーの作成」を参照してください。
コピー元	[バックアップ (Backup)] 操作は、[複製 (Duplication)] 操作のコピー元になることができます。(図 15-2 を参照。)

特性	説明
階層の注意	[バックアップ (Backup)]操作が SLP 内に表示される場合、それが最初の操作である必要があります。 SLP には、最大 4 つの[バックアップ (Backup)]操作が含まれます。
ジョブ形式	[バックアップ (Backup)]操作により、アクティビティモニターに[バックアップ (Backup)]ジョブが生成されます。
1 日の時間帯 (Window)	[バックアップ (Backup)]操作には SLP ウィンドウを作成するオプションはありません。 p.667 の「[ストレージ操作 (Storage Operation)]ダイアログボックスの[時間帯 (Window)]タブ」を参照してください。

図 15-2 バックアップ操作を含む SLP



SLP の[スナップショットからのバックアップ (Backup From Snapshot)]操作

スナップショットの tar 書式付きのコピーを作成するには、[スナップショットからのバックアップ (Backup From Snapshot)]操作を使用します。新しいコピーはバックアップコピーです。この処理を *snapdupe* ジョブと呼ぶこともあります。

図 15-3

[新しいストレージ操作 (New Storage Operation)]ダイアログボックスの[スナップショットからのバックアップ (Backup From Snapshot)]操作





表 15-2

スナップショットからのバックアップ操作の特性

特性	説明
ストレージユニットの選択	選択は、バックアップストレージユニットまたはバックアップストレージユニットグループである必要があります。 選択は、スナップショットのストレージユニットまたはスナップショットのストレージユニットグループではいけません。
子	[スナップショットからのバックアップ (Backup From Snapshot)]操作は、[スナップショット (Snapshot)]操作をソースとして使用する必要があります。 したがって、[スナップショットからのバックアップ (Backup From Snapshot)]操作を追加する際に、SLP の[スナップショット (Snapshot)]操作をクリックします。 p.619 の「 ストレージライフサイクルポリシーの作成 」を参照してください。
コピー元	[スナップショットからのバックアップ (Backup From Snapshot)]操作は[複製 (Duplication)]操作のソースになることができます。(図 15-4 を参照。)

特性	説明
階層の注意	SLP は、複数の[スナップショットからのバックアップ (Backup From Snapshot)]操作を含むことがあります。最初の[スナップショットからのバックアップ (Backup From Snapshot)]操作が修復不能なエラーによって失敗すると、NetBackup はこの操作の 2 回目を実行しません。 メモ: SLP が NDMP ポリシー (または NDMP データムーバを有効にした標準ポリシー、MS-Windows ポリシー) で使用される場合、SLP に含まれる[スナップショットからのバックアップ (Backup From Snapshot)]操作は 1 つだけであることもあります。
ジョブ形式	[スナップショットからのバックアップ (Backup From Snapshot)]操作によって、アクティビティモニターにバックアップジョブが生成されます。
1 日の時間帯 (Window)	SLP ウィンドウは[スナップショットからのバックアップ (Backup From Snapshot)]操作のために作成することができます。 p.667 の「[ストレージ操作 (Storage Operation)]ダイアログボックスの[時間帯 (Window)]タブ」を参照してください。

図 15-4 スナップショットからのバックアップ操作を含む SLP



SLP の[複製 (Duplication)]操作

[複製 (Duplication)]操作を使って、[バックアップ (Backup)]、[スナップショットからのバックアップ (Backup from Snapshot)]操作や、他の[複製 (Duplication)]操作のコピーを作成します。メディアサーバーは、この操作を実行しコピーを書き込みます。

メモ: [レプリケーション (Replication)]操作を使用し、[スナップショット (Snapshot)]操作のコピーを作成します。

p.638 の「SLP の[レプリケーション (Replication)]操作」を参照してください。

図 15-5 [新しいストレージ操作 (New Storage Operation)] ダイアログボックスの[複製 (Duplication)]操作




表 15-3 複製操作の特性

特性	説明
ストレージユニットの選択	選択は、バックアップストレージユニットまたはバックアップストレージユニットグループである必要があります。 選択は、スナップショットのストレージユニットまたはスナップショットのストレージユニットグループではいけません。
子	[複製 (Duplication)]操作は、次の操作の子になることができます。 ■ [バックアップ (Backup)]操作 ■ [スナップショットからのバックアップ (Backup From Snapshot)]操作 ■ [複製 (Duplication)]操作 したがって、[複製 (Duplication)]操作を追加する場合は、SLP のこれらの操作の 1 つをクリックします。 p.619 の「 ストレージライフサイクルポリシーの作成 」を参照してください。
コピー元	[複製 (Duplication)]操作は[複製 (Duplication)]操作のソースになることができます。(図 15-6 を参照。)
階層の注意	[複製 (Duplication)]操作が SLP 内に表示されると、最初の操作になることはできません。

特性	説明
ジョブ形式	[複製 (Duplication)] 操作によって、アクティビティモニターに[複製 (Duplication)] ジョブが生成されます。
1 日の時間帯 (Window)	SLP 時間帯は[複製 (Duplication)] 操作のために作成することができます。 p.667 の「[ストレージ操作 (Storage Operation)] ダイアログボックスの[時間帯 (Window)] タブ」を参照してください。

図 15-6 1 つのバックアップ操作と 2 つの複製操作を含む SLP



SLP の[インポート (Import)]操作

[インポート (Import)] 操作を、自動イメージレプリケーションの一部として使用します。SLP での[インポート (Import)]操作は、SLP が自動的にターゲットのマスタードメインにイメージをインポートすることを示します。[インポート (Import)] 操作を含む SLP はインポート SLP と言われます。

図 15-7 [新しいストレージ操作 (New Storage Operation)]ダイアログボックスの[インポート (Import)]操作




表 15-4 インポートの運用特性

特性	説明
ストレージユニットの選択	[インポート (Import)]操作はバックアップストレージユニットかバックアップストレージユニットグループからのみインポートできます。スナップショットストレージユニットまたはスナップショットストレージユニットグループからはインポートできません。
子	[インポート (Import)]操作は他のどの操作の子としても機能できません。したがって、[インポート (Import)]操作を追加する場合は、SLP の他の操作をクリックしないでください。 p.619 の「ストレージライフサイクルポリシーの作成」 を参照してください。
コピー元	[インポート (Import)]操作は[複製 (Duplication)]操作元である場合があります。SLP 内の 1 つ以上の操作で[ターゲットの保持 (Target retention)]保持形式を使う必要があります。
階層の注意	SLP に[インポート (Import)]操作が含まれている場合、必ず操作リストの最初の操作であり、唯一の[インポート (Import)]操作となります。
ジョブ形式	[インポート (Import)]操作はアクティビティモニターで[インポート (Import)]ジョブを生成します。

特性	説明
1 日の時間帯 (Window)	SLP 時間帯は[インポート (Import)]操作のために作成することができます。 p.667 の「[ストレージ操作 (Storage Operation)]ダイアログボックスの[時間帯 (Window)]タブ」を参照してください。

[ジョブの優先度を上書き (Override job priority)]オプションを選択できます。この SLP を使う任意のインポートジョブに管理者がジョブ優先度を指定できるようにします。

SLP の [スナップショットからのインデックス (Index From Snapshot)] 操作

[スナップショットからのインデックス (Index From Snapshot)]操作は、既存のスナップショットの内容をインデックス付けします。NetBackup がスナップショットにインデックスを付けると、各スナップショットの NetBackup カタログにイメージの .f ファイルが作成されます。イメージ .f ファイルの存在により、表 15-5 で説明されているように、スナップショットからファイルを復元する必要がある場合にユーザーを支援します。

[スナップショットからのバックアップ (Backup From Snapshot)]操作によっても、イメージ .f ファイルが作成されます。[スナップショットからのバックアップ (Backup From Snapshot)]が各自の環境における復元の必要性に対して十分な頻度で実行されていれば、[スナップショットからのインデックス (Index From Snapshot)]が必要にならない場合があります。たとえば、[スナップショットからのバックアップ (Backup From Snapshot)]が 1 週間に一度実行されても、ファイルの復元が毎日必要な場合は、[スナップショットからのインデックス (Index From Snapshot)]の使用を考慮してください。

スナップショットの実際の復元には、[スナップショットからのインデックス (Index From Snapshot)]が実行されたかどうかに関係なく、スナップショットをマウントする必要があります。

表 15-5 リストア操作

リストアの形式	実行される場所	説明	要件
ライブ参照リストア	- NetBackup [バックアップ、アーカイブおよびリストア (Backup, Archive, and Restore)]インターフェース - NetBackup OpsCenter コンソール	ユーザーはディレクトリ構造をナビゲートし、復元するファイルを見つけて選択します。	.f ファイルが NetBackup カタログに存在する必要はありません。 ライブ参照リストア中に、NetBackup は、ユーザーがスナップショットに含まれているファイルを確認できるように、自動的にスナップショットをマウントします。スナップショットのマウントとマウント解除には時間がかかることがあります。

リストアの形式	実行される場所	説明	要件
リストアの検索を実行する ([単純化されたファイルリストア (Simplified File Restore)]または [Operational Restore])も参照してください)	NetBackup OpsCenter コンソール	■ ユーザーは、ファイル名の一部に基づいてファイルを検索できます。 - バックアップを作成したクライアントまたはポリシーの名前を知っている必要はありません。 ■ 検索を絞り込むためにいくつかのフィルタを提供します。 ■ 検索結果には、バックアップおよびスナップショットの両方に使用できるすべてのリカバリポイントが表示されます。	.f ファイルは、NetBackup カタログに存在する必要があります。

表 15-6 [スナップショットからのインデックス (Index From Snapshot)]操作の特性

特性	説明
ストレージユニットの選択	[スナップショットからのインデックス (Index From Snapshot)]操作は、ストレージユニットにデータを書き込みません。ただし、スナップショットへのアクセスに使用するメディアサーバーを選択するために、ストレージユニットの選択は必要です。ベストプラクティスとして、[スナップショット (Snapshot)]操作または[レプリケーション (Replication)]操作から得られるこの操作のソースであるストレージユニットを使用してください。
子	[スナップショットからのインデックス (Index From Snapshot)]が SLP に表示された場合、[スナップショット (Snapshot)]または[レプリケーション (Replication)]操作の子である必要があります。 したがって、[スナップショットからのインデックス (Index From Snapshot)]操作を追加する場合は、SLP の [スナップショット (Snapshot)]操作または[レプリケーション (Replication)]操作をクリックしてください。 p.619 の「 ストレージライフサイクルポリシーの作成 」を参照してください。
コピー元	[スナップショットからのインデックス (Index From Snapshot)]操作が操作元でない可能性がある場合も、[レプリケーション (Replication)]操作はその操作を追従します。
階層の注意	[スナップショットからのインデックス (Index From Snapshot)]操作はシステムリソースを消費する場合があります。、.f ファイルを作成するために各スナップショットをマウントする必要があります。 p.636 の「 [スナップショットからのインデックス (Index From Snapshot)]操作がいつどこで実行されるかの決定 」を参照してください。
ジョブ形式	[スナップショットからのインデックス (Index From Snapshot)]操作は、アクティビティモニターに[スナップショットからのインデックス (Index From Snapshot)]ジョブを生成します。
1 日の時間帯 (Window)	SLP 時間帯は[スナップショットからのインデックス (Index From Snapshot)]操作のために作成することができます。 p.667 の「 [ストレージ操作 (Storage Operation)]ダイアログボックスの[時間帯 (Window)]タブ 」を参照してください。

[スナップショットからのインデックス (Index From Snapshot)] 操作を使用する前に、以下の項目に留意してください。

- [スナップショットからのインデックス (Index From Snapshot)] 操作は、レプリケーションディレクトリ構成でのみサポートされます。
- [標準 (Standard)]、[MS-Windows]、[NDMP]、[VMware] バックアップポリシー形式では、[スナップショットからのインデックス (Index From Snapshot)] 操作を含んでいるストレージライフサイクルポリシーの使用がサポートされます。

メモ: ただし、[標準 (Standard)] または [MS-Windows] ポリシーで NDMP データムーバーが有効になっている場合はサポートされません。

- [スナップショットからのインデックス (Index From Snapshot)] 操作は完全または増分スケジュールから実行できます。いずれかのスケジュールの .f ファイルに追加されたファイルエントリは、すべてのファイルをそのスナップショットからリストアできるため完全なファイルセットになります。これによりリストアは最も効率的になりますが、.f ファイルによって NetBackup カタログで消費される領域は増加します。

[スナップショットからのインデックス (Index From Snapshot)] 操作がいつどこで実行されるかの決定

[スナップショットからのインデックス (Index From Snapshot)] 操作を含めるとシステムリソースを消費し、追加の実行時間が必要になる場合があるため、いくつかの注意事項があります。たとえば、操作を実行するとスナップショットがマウントされる必要がある場合や、カタログを入力するために NetBackup がファイルシステムから内容の詳細を収集する必要がある場合があります。

操作で必要となる追加のリソースと時間を軽減するために、システム管理者は [スナップショットからのインデックス (Index From Snapshot)] 操作をいつどこで実行するかを制御できます。

- [時間帯 (Window)] タブを使用して、[スナップショットからのインデックス (Index From Snapshot)] 操作をいつ実行できるかをスケジュールします。他のジョブの妨げになる可能性が最も低いときに操作が実行されるようにスケジュールします。

p.667 の「[ストレージ操作 (Storage Operation)] ダイアログボックスの [時間帯 (Window)] タブ」を参照してください。

- 以下の点から、SLP の操作リストで、どこに [スナップショットからのインデックス (Index From Snapshot)] 操作を配置するかを決めます。
 - NetBackup の環境ごとに、特定の SLP でこの操作が最も機能を発揮するのはどこかを判断する必要があります。操作リストで [スナップショットからのインデックス (Index From Snapshot)] 操作の位置がリストの上位に寄りすぎていると、リストアの機能が不要なときに時間を浪費する原因となります。操作リストでこの操作

の位置がリストの末尾側に寄っていると、前のスナップショットまたはレプリケーションが完了するまで管理者によるリストアが遅れる原因となります。

- SLP の [スナップショットからのインデックス (Index From Snapshot)] 操作を、1 回のみ使用します。1 つのイメージ .f ファイルが作成された後、リストアを任意のスナップショットから実行できます。
- [スナップショットからのバックアップ (Backup From Snapshot)] 操作を含むどの操作リストにも、[スナップショットからのインデックス (Index From Snapshot)] 操作は必要ありません。[スナップショットからのバックアップ (Backup From Snapshot)] 操作により、イメージ .f ファイルが作成されます。唯一の例外は、[スナップショットからのバックアップ (Backup From Snapshot)] 操作を実行する前にリストアにインデックスが必要な場合です。
- [スナップショットからのインデックス (Index From Snapshot)] 操作は依存関係を持たません。SLP は、子をともなう [スナップショットからのインデックス (Index From Snapshot)] 操作を検証できません。図 15-8 は、有効な構成をともなう SLP を示します。
図 15-9 も有効な構成です。[レプリケーション (Replication)] 操作は [スナップショットからのインデックス (Index From Snapshot)] 操作に続きますが、字下げされません。[レプリケーション (Replication)] 操作は [スナップショット (Snapshot)] 操作の子であり、[スナップショットからのインデックス (Index From Snapshot)] 操作の子ではありません。
[スナップショットからのインデックス (Index From Snapshot)] 操作の後に [レプリケーション (Replication)] 操作を追加するには、[スナップショット (Snapshot)] 操作をクリックし、次に [追加 (Add)] をクリックします。

図 15-8

[スナップショットからのインデックス (Index From Snapshot)] 操作の有効な配置の例 1





図 15-9 [スナップショットからのインデックス (Index From Snapshot)] 操作の有効な配置の例 2



SLP の[レプリケーション (Replication)]操作

次の形式のレプリケーションには、[レプリケーション (Replication)]操作を使用します。


- NetBackup レプリケーションディレクタは、図 15-10に示すようなスナップショットをレプリケートします。
p.1058 の「NetBackup Replication Director について」を参照してください。
- NetBackup 自動イメージレプリケーションは、図 15-11に示すようなバックアップをレプリケートします。
p.1030 の「自動イメージレプリケーションに必要なストレージライフサイクルポリシーについて」を参照してください。

表 15-7 レプリケーションの運用特性

特性	説明
ストレージユニットの 選択	宛先ストレージの属性の下: ■ レプリケーションディレクタに対しては、レプリケートされたスナップショットを含むように構成される[ストレージ (Storage)]を選択します。 ■ 自動イメージレプリケーションに対しては、次のいずれかを選択します。 ■ すべてのターゲット NetBackup のドメインのストレージサーバーにバックアップをレプリケートします。 ■ 特定のドメインの特定のマスターサーバーにバックアップをレプリケートします。この種類の自動イメージレプリケーションは「対象設定された A.I.R (Targeted A.I.R)」として知られます。


特性	説明
子	[レプリケーション (Replication)]操作を追加する場合は、適切な操作をクリックします。 [レプリケーション (Replication)]操作は、次の任意の操作の子になることができます。 ■ スナップショットをレプリケートするための NetBackup レプリケーションディレクタの[スナップショット (Snapshot)]操作。 ■ もう 1 つの[レプリケーション (Replication)]操作 ■ NetBackup 自動イメージレプリケーションのための[バックアップ (Backup)]操作。 p.619 の「ストレージライフサイクルポリシーの作成」を参照してください。
コピー元	[レプリケーション (Replication)]操作は、次の操作元である場合があります。 ■ レプリケーション ■ スナップショットからのバックアップ (Backup From Snapshot) p.628 の「SLP の[スナップショットからのバックアップ (Backup From Snapshot)]操作」を参照してください。
ジョブ形式	[レプリケーション (Replication)]操作はアクティビティモニターに[レプリケーション (Replication)]ジョブを生成します。
1 日の時間帯 (Window)	SLP ウィンドウは[複製 (Replication)]操作のために作成することができます。 p.667 の「[ストレージ操作 (Storage Operation)]ダイアログボックスの[時間帯 (Window)]タブ」を参照してください。

図 15-10 スナップショット操作に続くレプリケーション操作



The 'Change Storage Operation' dialog box is shown with the 'Properties' tab selected. The 'Source storage' is set to 'wrencvm21_primary_stu (Snapshot)'. The 'Operation' dropdown is set to 'Replication'. Under 'Destination Storage Attributes', the 'Storage' dropdown is set to 'wrencvm21_vault_stu'. Under 'Retention', the 'Retention type' is set to 'Fixed' and the 'Retention period' is set to '2 weeks (level 1)'. There is a checkbox for 'Postpone creation of this copy until the source copy is about to expire.' and an 'Advanced' button. At the bottom are 'OK', 'Cancel', and 'Help' buttons.

図 15-11 バックアップ操作に続くレプリケーション操作



The 'New Storage Operation' dialog box is shown with the 'Properties' tab selected. The 'Source storage' is set to 'stu-dp-advdisk (Backup)'. The 'Operation' dropdown is set to 'Replication'. Under 'Destination Storage Attributes', the 'Send the backups to:' section has two options: 'All replication target storage servers (across different NetBackup domains) for the source storage server, cayce' (selected with a radio button) and 'A specific Master Server:'. Below this, there are dropdowns for 'Target master server:' and 'Target import SLP:'. Under 'Retention', the 'Retention type' is set to 'Fixed' and the 'Retention period' is set to '2 weeks (level 1)'. There is a checkbox for 'Postpone creation of this copy until the source copy is about to expire.' and an 'Advanced' button. At the bottom are 'OK', 'Cancel', and 'Help' buttons.

SLP の[スナップショット (Snapshot)]操作

[スナップショット (Snapshot)]操作は、ある特定の時点のデータの読み取り専用のディスクベースコピーを作成します。**NetBackup** では、スナップショットが発生するデバイスに応じて、複数の形式のスナップショットを提供します。

NetBackup レプリケーションディレクタ構成では、ストレージライフサイクルポリシーの最初の操作として[スナップショット (Snapshot)]操作を使用します。

図 15-12 [新しいストレージ操作 (New Storage Operation)]ダイアログボックスの[スナップショット (Snapshot)]操作




表 15-8 スナップショット操作の運用特性

特性	説明
ストレージ ユニットの 選択	次のトピックでは、スナップショット操作のストレージとして使うことができるスナップショットストレージユニットの形式を説明します。 ■ p.645 の「プライマリスナップショットのストレージユニット」を参照してください。 ■ p.646 の「プライマリとレプリケーションソースのスナップショットのストレージユニット」を参照してください。 ■ p.647 の「レプリケーションソースとレプリケーション先のスナップショットのストレージユニット」を参照してください。 ■ p.647 の「レプリケーション先のスナップショットのストレージユニット」を参照してください。 ■ p.648 の「レプリケーションソース、レプリケーション先、ミラーのスナップショットのストレージユニット」を参照してください。 ■ p.648 の「レプリケーションソース、レプリケーション先、ミラーのスナップショットのストレージユニット」を参照してください。 [ストレージユニット (Storage unit)]は、以下の場合に必ず選択します。 ■ [スナップショット (Snapshot)]が、以降の[レプリケーション (Replication)]操作によって使用される場合。[スナップショット (Snapshot)]操作に指定されているストレージユニットは、プライマリストレージに相当するスナップショット可能なストレージユニットである必要があります。 ■ SLP に 1 つのみ含まれる操作が[スナップショット (Snapshot)]操作である場合、ストレージユニットを指定します。NetBackup はそのストレージユニットを使用することで、どのメディアサーバーを使用しスナップショットジョブを起動するかを判断します。 上記のいずれも SLP に該当しない場合、管理者は[ストレージユニットなし (No storage unit)]を選択するか、または何も選択せずにおきます。NetBackup は、[スナップショットからのバックアップ (Backup From Snapshot)]操作のために選択されるストレージユニットを使用します。
子の	[スナップショット (Snapshot)]操作は、他のどの操作の子としても機能しません。したがって、[スナップショット (Snapshot)]操作を追加する場合は、SLP の他の操作をクリックしないでください。 p.619 の「ストレージライフサイクルポリシーの作成」を参照してください。
コピー元	[スナップショット (Snapshot)]操作は次の操作元ではある場合があります。 ■ スナップショットからのバックアップ (Backup From Snapshot) ■ スナップショットからのインデックス (Index From Snapshot) ■ レプリケーション操作 (Replication operation)
階層の注意	[スナップショット (Snapshot)]操作が SLP に表示される場合、必ず操作リストの最初の項目となります。

特性	説明
ジョブ形式	[スナップショット (Snapshot)]操作はアクティビティモニターに[スナップショット (Snapshot)]ジョブを生成します。
1 日の時間帯 (Window)	[スナップショット (Snapshot)]操作には SLP 時間帯を作成するオプションはありません。 p.667 の「[ストレージ操作 (Storage Operation)]ダイアログボックスの[時間帯 (Window)]タブ」を参照してください。

p.643 の「スナップショットおよびスナップショットレプリケーションのストレージライフサイクルポリシーの構成について」を参照してください。

スナップショットおよびスナップショットレプリケーションのストレージライフサイクルポリシーの構成について

ストレージライフサイクルポリシー (SLP) には、データに適用される手順がストレージ操作の形で含まれています。SLP には、データがどのように保存されコピーされるかを規定する手順が追加されます。たとえば、NetBackup 管理者はデータがスナップショット、レプリケーション、複製として存在する場所を決める操作を作成します。管理者は、各ストレージユニットまたはストレージユニットグループでのデータ保持も判断します。

SLP で定義されるストレージ操作は、ディスクプールに相当するストレージユニットを使用します。スナップショットまたはスナップショットの複製用に設定された SLP は、操作の特定の階層的な組み合わせを含む必要があります。

次の図は複製を行う場合の SLP を表します。例では、次の操作が使用されます。

- [スナップショット (Snapshot)]操作は、スナップショットを作成します。
- [レプリケーション (Replication)]操作は、別のボリュームにスナップショットをレプリケートします。
- [スナップショットからのバックアップ (Backup From Snapshot)]操作は、スナップショットから tar 書式付きバックアップを作成します。
- [複製 (Duplication)]操作は、テープにバックアップをコピーします。

このレプリケーションシナリオ例に必要な 4 種類の操作形式の解説については、表 15-9 を参照してください。




表 15-9 スナップショットおよびスナップショットレプリケーションに構成されるストレージライフサイクルポリシーの例

SLP の操作順序	操作	説明
1	スナップショット (Snapshot)	操作 1 は、プライマリストレージにスナップショットを作成します。スナップショットは、SLP の他の操作のソースとなります。 ■ この操作は[スナップショット (Snapshot)]操作である必要があります。 ■ ストレージは、[プライマリ (Primary)]と[レプリケーションソース (Replication source)]のプロパティセットを備えたスナップショットのストレージユニットである必要があります。 メモ: SLP では[プライマリ (Primary)]のストレージユニットに対して 1 つの操作のみ許可されます。
2 (操作 3 の子)	レプリケーション	操作 2 は、最初の操作が作成したスナップショットをレプリケートします。 ■ この操作は[レプリケーション (Replication)]操作であり、コピー元のストレージユニットへレプリケーションパートナーである必要があります。 ■ 保持形式は使用するレプリケーション方式を決定します。たとえば、NetApp ストレージシステムで保持形式に[固定 (Fixed)]または[コピー後に期限切れにする (Expire after copy)]が選択された場合、SnapVault レプリケーション方式が使われます。 ■ ストレージは、[レプリケーションターゲット (Replication target)]のプロパティセットを備えたスナップショットのストレージユニットである必要があります。この例のこの操作から他のレプリカは作成されないの、[レプリケーションソース (Replication source)]プロパティセットを持つ必要はありません。
3 (操作 3 の子)	スナップショットからのバックアップ (Backup From Snapshot)	操作 3 はスナップショットの tar 書式付きのバックアップコピーを作成します。 ■ この操作は[スナップショットからのバックアップ (Backup From Snapshot)]操作である必要があります。この操作はスナップショットからバックアップイメージを生成します。 ■ ストレージはバックアップストレージユニットである必要があります。

SLP の操作順序	操作	説明
4 (操作 3 の子)	複製 (Duplication)	操作 4 は、tar バックアップコピーから複製を作成します。この例では、複製はテープに複製されます。 ■ この操作は[複製 (Duplication)]操作である必要があります。この操作は tar 書式付きのイメージのバックアップコピーを作成します。 ■ ストレージはバックアップストレージユニットである必要があります。

SLP が異なる操作に設定された後、NetBackup 管理者はスナップショットの SLP をポイントするバックアップポリシーを設定します。

NetBackup 管理コンソールの SLP パラメータホストプロパティによって、管理者は、SLP がどのように維持され、どのように SLP ジョブが実行されるかをカスタマイズできます。

p.246 の「SLP パラメータプロパティ」を参照してください。

SLP についてのベストプラクティスの情報は、次に挙げるドキュメントに記載されています。


<http://www.symantec.com/docs/TECH208536>

プライマリスナップショットのストレージユニット

スナップショット操作では、[プライマリ (Primary)]スナップショットのストレージユニットを使用できます。つまり、ストレージユニットは[プライマリ (Primary)]のプロパティセットのみがあるボリュームを含むディスクプールを表します。

図 15-13 には、1 つのプライマリの方の[スナップショット (Snapshot)]操作、1 つの[スナップショットからのバックアップ (Backup From Snapshot)]操作、および 1 つの[複製 (Duplication)]操作を含む SLP が示されます。[スナップショットからのバックアップ (Backup From Snapshot)]操作は、プライマリの方の[スナップショット (Snapshot)]操作のスナップショットから、バックアップを作成するのに使用されます。バックアップが作成された後に、[複製 (Duplication)]操作に複製されます。

図 15-13 スナップショット操作、スナップショットからのバックアップ操作、および複製操作を含む SLP




プライマリとレプリケーションソースのスナップショットのストレージユニット

SLP 操作では、[プライマリ (Primary)]と[レプリケーションソース (Replication source)]のスナップショットのストレージユニットを使用できます。つまり、ストレージユニットは[プライマリ (Primary)]のプロパティと[レプリケーションソース (Replication source)]のプロパティセットの両方があるボリュームを含む、ディスクプールを表します。

図 15-14 には、[プライマリ (Primary)]と[レプリケーションソース (Replication source)]のスナップショットのストレージユニットを 1 つの操作として、および 1 つの[レプリケーションターゲット (Replication target)]スナップショットのストレージユニットをもう 1 つの操作として含む、SLP が示されます。[プライマリ (Primary)]と[レプリケーションソース (Replication source)]のストレージユニットは、[レプリケーションターゲット (Replication target)]のストレージユニットにレプリケートできます。

図 15-14 スナップショット操作とレプリケーション操作を含む SLP




レプリケーションソースとレプリケーション先のスナップショットのストレージユニット

SLP 操作では、[レプリケーションソース (Replication source)]および[レプリケーションターゲット (Replication target)]のプロパティを持つボリュームを含むディスクプールを表す、スナップショットのストレージユニットを使用できます。

これらのプロパティを持つスナップショットのストレージユニットは、SLP 内の別の操作の[レプリケーションソース (Replication source)]と SLP 内の別の操作の[レプリケーションターゲット (Replication target)]の両方として機能します。

図 15-15 スナップショット操作と 2 つのレプリケーション操作を含む SLP




レプリケーション先のスナップショットのストレージユニット

SLP 操作では、[レプリケーションターゲット (Replication target)]のプロパティセットのみがあるボリュームを含むディスクプールを表す、スナップショットのストレージユニットを使用できます。

このプロパティを持つ操作は、SLP 内の別の操作の[レプリケーションターゲット (Replication target)]としてのみ機能します。それはレプリカのソースとしては機能しませんが、[複製 (Duplication)]操作のソースとしては機能します。

図 15-16 スナップショット操作、レプリケーション操作、スナップショットからのバックアップ操作、および複製操作を含む SLP



レプリケーションソース、レプリケーション先、ミラーのスナップショットのストレージユニット

SLP では、[レプリケーションソース (Replication source)]、[レプリケーションターゲット (Replication target)]、[ミラー (Mirror)]のプロパティを持つボリュームを含むディスクプールを表す、スナップショットのストレージユニットを使用できます。

これらのプロパティを持つ操作は両方として機能します。

- カスケード構成の[レプリケーションソース (Replication source)]。
- カスケード構成のミラー化[レプリケーションターゲット (Replication target)]。ミラー化[レプリケーションターゲット (Replication target)]には、強制的な[ミラー (Mirror)]保持形式が必要です。

レプリケーション先とミラーのスナップショットのストレージユニット

SLP では、[レプリケーションターゲット (Replication target)]および[ミラー (Mirror)]のプロパティを持つボリュームを含むディスクプールを表す、スナップショットのストレージユニットを使用できます。

ミラー化[レプリケーションターゲット (Replication target)]には、強制的な[ミラー (Mirror)]保持形式が必要です。

ストレージのライフサイクルのポリシーのストレージ操作の階層の作成


ストレージライフサイクルポリシーの操作リストは、SLP が保護するデータについての NetBackup への指示リストとして機能します。1 つの操作が別の操作に依存する場合も

あります。たとえば、スナップショットはレプリケーションのソースとして機能する場合があります。あるいは、バックアップは複製元として機能することがあります。

[ストレージライフサイクルポリシー (Storage Lifecycle Policy)] ダイアログボックスの操作階層は、親と子の関係を表します。


図 15-17 は親操作と子操作間の関係を示すために、操作リストがインデントを使う方法例を示しています。

図 15-17 SLP の階層的なストレージ操作



1 つのコピーは他の多くのコピーのソースである場合もあります。図 15-18 は最初のコピーが作成された後、それ以降のすべてのコピーがネットワークリソースを使わずに、どのようにそのソースからローカルに作成できるかを示しています。

図 15-18 階層的な操作



階層で操作の場所を変更すると、以降のコピーのソースとなるストレージユニットが変更されます。階層を変更しても操作の形式を変更できません。(たとえば、バックアップ操作を複製操作にするなど。)

SLP 操作の保持形式

この章では以下の項目について説明しています。

- ストレージライフサイクルポリシー操作の保持形式
- SLP 操作の[管理対象の容量 (Capacity managed)]保持形式
- SLP 操作の[コピー後に期限切れにする (Expire after copy)]保持形式
- SLP 操作の[固定 (Fixed)]保持形式
- SLP 操作の[スナップショットの最大限度 (Maximum snapshot limit)]保持形式
- SLP 操作の[ミラー (Mirror)]保持形式
- SLP 操作の[ターゲットの保持 (Target retention)]形式

ストレージライフサイクルポリシー操作の保持形式

ストレージライフサイクルポリシー内のストレージ操作の[保持形式 (Retention type)]によって、ストレージメディアにデータが保持される期間が決まります。

表 16-1 では、各種操作に対する有効な保持形式を説明します。

表 16-1 操作と保持形式の構成

保持形式	バックアップ操作	スナップショット操作	レプリケーション操作	スナップショットからのバックアップ操作	複製操作
固定 (Fixed)	有効	有効	有効	有効	有効
コピー後に期限切れにする (Expire after copy)	有効	有効	有効	有効	有効

保持形式	バックアップ操作	スナップショット操作	レプリケーション操作	スナップショットからのバックアップ操作	複製操作
スナップショットの最大限度 (Maximum Snapshot limit)	無効	有効。SLP はポリシーの設定を優先します。	無効	無効	無効
ミラー (Mirror)	無効	無効	スナップショットストレージに対してのみ有効。	無効	スナップショットストレージに対してのみ有効。
ターゲットの保持 (Target retention)	無効	無効	SLP の最初の操作がインポートで、ストレージがバックアップ形式の場合に有効。	無効	SLP の最初の操作がインポートの場合に有効。
管理対象の容量 (Capacity managed)	有効。AdvancedDisk のデフォルト。ストレージサーバーでの設定。	無効	無効	無効	有効。AdvancedDisk のデフォルト。ストレージサーバーでの設定。

メモ: [スナップショットからのインデックス (Index From Snapshot)] 操作ではコピーが作成されないため、この操作に保持は関連付けられていません。

保持の形式の混在

管理対象の容量のイメージと固定保持期間のイメージを、ディスクストレージユニットの同じボリューム上に書き込まないことをお勧めします。ボリュームが固定保持期間のイメージでいっぱいになり、領域を管理する機能が想定どおりに動作しない可能性があります。

SLP の操作を構成する場合、またはポリシーのデータ格納場所を選択する場合は、次の点に注意してください。

- ディスクストレージユニットのボリュームに書き込むすべての SLP は、同じ保持形式 (固定または管理対象の容量) のイメージを書き込む必要がある
- SLP に含まれるディスクストレージユニットのボリュームと、ストレージユニット単位で同じボリュームの両方に、ポリシーから直接イメージを書き込まない
- SLP で使用されるすべてのディスクストレージユニットに[オンデマンドのみ (On demand only)]とマーク付けする

- すべてのストレージユニットグループについて、固定保持期間のイメージおよび管理対象の容量のイメージが、ディスクストレージユニットの同じボリュームに書き込まれないことを確認する

SLP 操作の[管理対象の容量 (Capacity managed)]保持形式

[管理対象の容量 (Capacity managed)]操作は、各ボリュームの[高水準点 (High water mark)]の設定に基づいて、ストレージ上の空き容量が **NetBackup** によって自動的に管理されることを意味します。テープの容量は無制限と見なされるため、[管理対象の容量]はテープストレージユニットでは利用できません。

ディスクストレージユニットまたはディスクプールの[高水準点 (High water mark)]設定および[低水準点 (Low Water Mark)]設定によって、領域の管理方法が決まります。

p.577 の「[\[高水準点 \(High Water Mark\)\]ストレージユニット設定](#)」を参照してください。

p.578 の「[\[低水準点 \(Low Water Mark\)\]ストレージユニット設定](#)」を参照してください。

[管理対象の容量 (Capacity Managed)]の保持によるイメージコピーは、依存コピーが作成されるまで期限切れの対象になりません。

新しいイメージのために領域が必要な場合は、**NetBackup** は次のように 2 つの方法で、管理対象のディスクボリュームから期限切れのバックアップイメージを削除します。

方法 1 **NetBackup** は[指定キャッシュ期間 (Desired cache period)]の設定を過ぎているすべてのバックアップイメージを削除します。**NetBackup** は、低水準点に達するか、[指定キャッシュ期間 (Desired cache period)]を過ぎているすべてのイメージが削除されるまでイメージを削除します。

方法 2 方法 1 の処理結果が次のいずれかなら方法 2 の処理は開始されます。

- ディスクプールが高水準点より高いままです。
- ディスクプール内の高水準点未満であるボリュームの数が、ディスクプールにアクセスするメディアサーバーの数よりも少ないです。

NetBackup は、低水準点に達するか、[指定キャッシュ期間 (Desired cache period)]を過ぎているすべてのイメージが削除されるまでイメージを削除します。

イメージはストレージライフサイクルポリシーの一部の操作に複製されていない場合、削除されることがあります。オペレーティングシステムの日時がイメージの最長保持期間と一致する日付を過ぎている場合、イメージは削除の対象となります。

ストレージが低水準点の値に達するタイミングを正確に確認することは困難です。有効期限のある処理が発生したと同時にバックアップが発生する可能性があります。バックアップの完了後、低水準点が最低値をわずかに上回る場合があります。

固定保持期間用であるため、管理対象容量のストレージでは、この保持期間は保証されません。[指定キャッシュ期間 (Desired cache period)]は、保持の目標値になります。領域が不要な場合は、バックアップデータが[指定キャッシュ期間 (Desired cache period)]で指定したよりも長くストレージに残る可能性があります。

[管理対象の容量 (Capacity Managed)] 保持形式の使用規則および推奨事項

ストレージ操作を設定するとき、またはポリシーのストレージ場所を選択するとき、以下の推奨事項および規則に準じます。

- [管理対象の容量 (Capacity Managed)]のイメージと[固定 (Fixed)]保持期間のイメージを、ディスクストレージユニットの同じボリューム上に書き込まないことをお勧めします。ボリュームが固定保持期間のイメージでいっぱいになり、領域を管理する機能が想定どおりに動作しない可能性があります。
- ディスクストレージユニットのボリュームに書き込むすべてのライフサイクルは、必ず同じ保持形式 ([固定 (Fixed)]または[管理対象の容量 (Capacity Managed)]) のイメージを書き込む
- ストレージライフサイクルポリシーに含まれるディスクストレージユニットのボリュームと、ストレージユニット単位で同じボリュームの両方に、ポリシーから直接イメージを書き込まない
- SLP で使用されるすべてのディスクストレージユニットに[オンデマンドのみ (On demand only)]とマーク付けする
- すべてのストレージユニットグループについて、固定保持期間のイメージおよび管理対象の容量のイメージが、ディスクストレージユニットの同じボリュームに書き込まれないことを確認する

[管理対象の容量 (Capacity managed)] 保持形式および SIS をサポートするディスク形式

[管理対象の容量 (Capacity managed)]は、SLP で使用可能な任意のディスクストレージユニットに対して選択できます。ただし、単一インスタンス記憶域 (SIS) をサポートするディスク形式に対しては、[管理対象の容量 (Capacity managed)]が機能する割合は様々です。[管理対象の容量 (Capacity managed)]を機能させるには、バックアップイメージが使用する領域の量を、NetBackup が把握しておく必要があります。ストレージユニットで SIS を有効にすると、NetBackup では特定のバックアップイメージが使用する領域の量を正確に把握できません。

次のストレージユニット構成では、SIS を使用します。

- [メディアサーバー重複排除プール (Media Server Deduplication Pool)]ストレージユニット

- 一部の OpenStorage ストレージユニット (ベンダーの特性による)

SLP 操作の[コピー後に期限切れにする (Expire after copy)]保持形式

[コピー後に期限切れにする (Expire after copy)]の保持を指定すると、イメージのダイレクト(子)コピーがすべて他のストレージに正常に複製された後に、このストレージのデータが期限切れになります。後続のコピーが構成されないので、SLP の最後の操作で[コピー後に期限切れにする (Expire after copy)]の保持形式を使うことができません。このため、この保持形式の操作には子が必要です。

シマンテック社は、アクセラレータまたは合成バックアップのいずれかの SLP と共に使われるあらゆるストレージユニットに対して、[コピー後に期限切れにする (Expire after copy)]の保持を有効にしないことを推奨します。[コピー後に期限切れにする (Expire after copy)]の保持を指定することにより、バックアップの実行中にイメージが期限切れになることがあります。新しい完全バックアップを合成するには、SLP バックアップで以前のバックアップイメージが必要になります。以前のイメージがバックアップの間に期限切れになった場合、バックアップは失敗します。

メモ: 合成バックアップではストレージライフサイクルポリシーを使うことができますが、複数コピー合成バックアップ方法では SLP を使うことができません。

p.897 の「[複数コピー合成バックアップ方式を使用する場合](#)」を参照してください。

バックアップに SLP を使用するようにポリシーを構成している場合は、SLP に指定されている保持が使用される値になります。スケジュールの[保持 (Retention)]属性は使用されません。

[コピー後に期限切れにする (Expire after copy)]の保持のイメージコピーは、子のダイレクトコピーがすべて正常に作成されるとすぐに期限切れになります。どのミラー化された子でもまた期限切れの対象になる必要があります。

SLP 操作の[固定 (Fixed)]保持形式

[固定 (Fixed)]の保持を指定すると、ストレージのデータが指定した期間保持され、その期間が過ぎるとバックアップまたはスナップショットが期限切れになります。

[固定 (Fixed)]の保持のイメージコピーは、次の条件がすべて満たされると期限切れの対象になります。

- [固定 (Fixed)]のコピーが保持される期間が期限切れになりました。
- 子のコピーはすべて作成されました。
- ミラーコピーである子のコピーすべてが、期限切れの対象になります。

[固定 (Fixed)]の保持期間は、イメージの元のバックアップ時間から常にマーク付けされます。たとえば、テープデバイスが停止し、これにより、重複したテープコピーの作成に 2 日間の遅延が発生した場合、重複したコピーの有効期限がこの 2 日間の遅延が原因で異なることはありません。重複したコピーの有効期限は、元のバックアップが完了した時間からまだ x 日あります。いつコピーが作成されたかは関係ありません。

SLP 操作の[スナップショットの最大限度 (Maximum snapshot limit)]保持形式


[スナップショットの最大限度 (Maximum snapshot limit)]は、特定のポリシーおよびクライアントペアのために格納できるスナップショットの最大数を決定します。

最大数に達すると、新しいスナップショットが作成されるたびに一番古いジョブ完了スナップショットから順に削除されます。スナップショットジョブは、構成されているすべての依存コピーが完了した場合に完了したと見なされます。(依存コピーは、[スナップショットからのバックアップ (Backup From Snapshot)]操作、[スナップショットからのインデックス (Index From Snapshot)]操作、または[レプリケーション (Replication)]操作の結果として作成されます)。この動作をローテーションと呼びます。この保持形式はスナップショットだけに適用され、バックアップには適用されません。

たとえば、ポリシー P1 には C1 と C2 の 2 つのクライアントが含まれています。ポリシーを 4 回実行すると、C1 用に 4 つのスナップショットイメージが作成され、C2 用に 4 つのイメージが作成されます。[スナップショットの最大限度 (Maximum snapshot limit)]を 4 に設定し、ポリシーを 5 回実行すると、NetBackup は、5 番目のスナップショットの領域を確保するために、C1 と C2 の両方で作成された最初のスナップショットを削除します。

[Replication Director オプション (Replication Director Options)]ダイアログボックスの[最大スナップショット数 (Maximum Snapshots)]パラメータは、スナップショットの最大数を指定します。このダイアログボックスにアクセスするには、バックアップポリシーで[オプション (Options)]をクリックします。

図 16-1 [レプリケーションディレクタオプション (Replication Director Options)]ダイアログボックス



p.768 の「[Snapshot Client]および[Replication Director](ポリシー属性)」を参照してください。

SLP 操作の[ミラー (Mirror)]保持形式

スナップショットのミラーのレプリカは、次のときにすぐ期限切れの対象となります。

- すべての即時の子のコピーは正常に作成されます。
- ミラーであるすべての即時の子のコピーが期限切れの対象です。

[ミラー (Mirror)]の保持を選択することは、NetApp ボリュームの SnapMirror をレプリケーション方式として使うことを示します。[固定 (Fixed)]や[コピー後に期限切れにする

(Expire after copy)]などのミラー以外の保持形式が[レプリケーション (Replication)]操作に対して選択された場合、NetApp SnapVault レプリケーション方式が使われます。

ミラーのレプリケーションでは、レプリカのコピーはコピー元の存在に依存しています。(コピー元は元のスナップショットまたは別のレプリカである可能性があります。)このため、レプリカの保持はコピー元の保持によって決まります。コピー元が削除されれば、ミラーは自動的に削除されます。

非ミラーのレプリケーションでは、レプリカはコピー元から独立し、独立した保持を持つ場合があります。コピー元が削除されれば、非ミラーのレプリカは影響を受けずに、コピー元よりも長く使うことができます。または、レプリカが最初に削除されれば、再作成されず、コピー元はレプリカより長く保持できる可能性があります。

SLP 操作の[ターゲットの保持 (Target retention)]形式

この設定は、インポートストレージライフサイクルポリシーの自動イメージレプリケーションで使用されます。すべてのインポート SLP には、[ターゲットの保持 (Target retention)]を持つ 1 つ以上の操作が必要です。

[ターゲットの保持 (Target retention)]は、ターゲットドメインで適用されますが、実際の保持はソースドメインの管理者によって指定されます。

[ターゲットの保持 (Target retention)]は、イメージとともにインポートされた有効期限をターゲットマスターのデータが使用することを示します。コピーには固定保持が必要なため、日付は修正されます。

[固定 (Fixed)]の保持と同様に、次の条件のすべてが満たされると、[ターゲットの保持 (Target retention)]の保持を伴うイメージコピーは期限切れの対象となります。

- [固定 (Fixed)]のコピーが保持される期間が期限切れになりました。
- 子のコピーはすべて作成されました。
- ミラーコピーである子のコピーすべてが、期限切れの対象になります。

p.1017 の「[NetBackup 自動イメージレプリケーションについて](#)」を参照してください。

ストレージライフサイクルポリシーのオプション

この章では以下の項目について説明しています。

- [\[ストレージライフサイクルポリシー \(Storage Lifecycle Policy\)\]ダイアログボックスの設定](#)
- [\[新しいストレージ操作 \(New Storage Operation\)\]または\[ストレージ操作の変更 \(Change Storage Operation\)\]ダイアログボックスの設定](#)
- [\[ストレージライフサイクルポリシーの検証 \(Storage lifecycle policy validation\)\]ダイアログボックス](#)
- [ストレージライフサイクルポリシーの\[検証レポート \(Validation Report\)\]タブ](#)

[ストレージライフサイクルポリシー (Storage Lifecycle Policy)]ダイアログボックスの設定

[新しいストレージライフサイクルポリシー (New Storage Lifecycle Policy)]ダイアログボックスと[ストレージライフサイクルポリシーの変更 (Change Storage Lifecycle Policy)]ダイアログボックスは、次の設定を含んでいます。

図 17-1 [ストレージライフサイクルポリシー (Storage Lifecycle Policy)] タブ




表 17-1 [ストレージライフサイクルポリシー (Storage Lifecycle Policy)] タブ

設定	説明
ストレージライフサイクルポリシー名 (Storage lifecycle policy name)	[ストレージライフサイクルポリシー名 (Storage lifecycle policy name)] は、SLP の説明です。SLP が作成された後は、名前の変更できません。

設定	説明
データの分類 (Data classification)	[データの分類 (Data classification)]は、SLP が処理できるデータのレベルや分類を定義します。ドロップダウンメニューには定義済みの分類がすべて表示され、そこには SLP に固有の[任意 (Any)]分類も含まれます。 [任意 (Any)]を選択すると、データの分類に関係なく、提出されるすべてのイメージを保存するよう SLP に指示します。SLP 設定のみに使用可能で、バックアップポリシーの設定には使用できません。 マスターサーバードメインが異なるバージョンの NetBackup を実行する自動イメージレプリケーション構成については、次のトピックにある特別な考慮事項を参照してください。 p.1030 の「自動イメージレプリケーションに必要なストレージライフサイクルポリシーについて」を参照してください。 データ分類 は省略可能な設定です。 1 つのデータ分類は各 SLP に割り当て可能で、SLP のすべての操作に適用されます。 [任意 (Any)]以外のデータの分類を選択すると、SLP は、その分類に設定されたポリシーに含まれるイメージのみを格納します。データの分類を指定しない場合は、SLP はすべての分類のイメージおよび分類が設定されていないイメージを受け入れます。 [データの分類 (Data classification)]を使用すると、NetBackup 管理者は相対的な重要度に基づいてデータを分類できます。分類は、一連のバックアップ要件を表します。データがさまざまなバックアップ要件を満たす必要がある場合は、さまざまな分類の割り当てを検討します。 たとえば、電子メールバックアップデータをシルバーのデータの分類に割り当て、財務データのバックアップをプラチナの分類に割り当てる場合があります。 バックアップポリシーは、バックアップデータをデータ分類と関連付けます。ポリシーデータは同じデータの分類の SLP でのみ保存できます。 データが SLP でバックアップされたら、データは SLP の構成に従って管理されます。SLP によって、最初のバックアップからイメージの最後のコピーが期限切れになるまでに行われるデータへの処理が定義されます。
セカンダリ操作の優先度 (Priority for secondary operations)	[セカンダリ操作の優先度 (Priority for secondary operations)]オプションは、他のすべてのジョブに対する、セカンダリ操作からのジョブの優先度です。優先度は、バックアップ操作とスナップショット操作を除くすべての操作から派生するジョブに適用されます。範囲は、0 (デフォルト) から 99999 (最も高い優先度) です。 たとえば、データの分類にゴールドが指定されたポリシーの[セカンダリ操作の優先度 (Priority for secondary operations)]を、データの分類にシルバーが指定されたポリシーよりも高く設定することができます。 バックアップジョブの優先度は、[属性 (Attributes)]タブのバックアップポリシーで設定されます。 p.717 の「[ジョブの優先度 (Job priority)](ポリシー属性)」を参照してください。

設定	説明
操作 (Operation)	SLP の操作のリストを作成するには、[追加 (Add)]、[変更 (Change)]、および[削除 (Remove)] ボタンを使います。SLP は 1 つ以上の操作を含む必要があります。複数の操作は複数コピーが作成されることを意味します。 p.675 の「ストレージライフサイクルポリシーを使った複数コピーの書き込みについて」を参照してください。 リストには、各操作の情報を表示する列もあります。デフォルトでは、すべての列が表示されているわけではありません。 列の説明については、次の項を参照してください。 p.663 の「新しいストレージ操作 (New Storage Operation)」または[ストレージ操作の変更 (Change Storage Operation)] ダイアログボックスの設定」を参照してください。
矢印	各コピーのコピー元のインデント (または階層) は、矢印を使って示します。1 つのコピーは他の多くのコピーのソースである場合もあります。 p.648 の「ストレージのライフサイクルのポリシーのストレージ操作の階層の作成」を参照してください。 p.622 の「ストレージライフサイクルポリシーの操作の階層の修正」を参照してください。
有効 (Active) および 延期 (Postponed)	[有効 (Active)]と[延期 (Postponed)]オプションは、[二次操作処理の状態 (State of Secondary Operation Processing)] 下に表示され、SLP でのすべての複製操作の処理を対象とします。 メモ: [有効 (Active)]と[延期 (Postponed)]オプションは、tar 書式付きのイメージを作成する複製操作に適用されます。たとえば、bpduplicate で作成されるイメージなどです。[有効 (Active)]と[延期 (Postponed)]オプションは、OpenStorage の最適化複製や NDMP の結果として複製されたイメージには影響しません。また、1 つ以上の宛先ストレージユニットがストレージユニットグループの一部として指定されている場合も影響しません。 これらのオプションは、ソースメディアサーバーまたは宛先メディアサーバーが NetBackup 7.6 以降になければ適用されません。 ■ できるだけ早くセカンダリ操作を続行するには、[有効 (Active)]を有効にします。[延期 (Postponed)]から[有効 (Active)]に変更された場合、NetBackup はセカンダリ操作が無効になったときに中断した位置から再開してイメージを処理し続けます。 ■ [延期 (Postponed)]を有効にして、SLP 全体でセカンダリ操作を延期します。[延期 (Postponed)]は複製ジョブの作成は延期しませんが、イメージの作成を延期します。複製ジョブは作成され続けますが、セカンダリ操作が再度有効になるまで実行されません。 SLP のすべてのセカンダリ操作は、管理者が[有効 (Active)]を選択するか、[終了 (Until)]オプションが選択され、有効化する日付が指定されるまで無期限に無効のままです。

[新しいストレージ操作 (New Storage Operation)]または[ストレージ操作の変更 (Change Storage Operation)]ダイアログボックスの設定

設定	説明
[バックアップポリシー間の検証 (Validate Across Backup Policies)]ボタン	このボタンを使うと、この SLP への変更がこの SLP と関連付けられているポリシーにどのように影響するかを確認できます。ボタンを押すとレポートが生成され、[検証レポート (Validation Report)]タブに表示されます。 このボタンは nbstl コマンドと使われたとき、-conflict オプションと同じ検証を実行します。 p.672 の「ストレージライフサイクルポリシーの[検証レポート (Validation Report)]タブ」を参照してください。

[新しいストレージ操作 (New Storage Operation)]または[ストレージ操作の変更 (Change Storage Operation)]ダイアログボックスの設定

ストレージ操作のダイアログボックスには 2 つのタブがあります。

- [プロパティ (Properties)]タブ
次のトピックでは、[プロパティ (Properties)]タブのオプションについて説明します。
p.663 の「[\[ストレージ操作 \(Storage Operation\)\]ダイアログボックスの\[プロパティ \(Properties\)\]タブ](#)」を参照してください。
- [時間帯 (Window)]タブ
セカンダリ操作を実行できる時間帯を作成してください。次のトピックでは、[ウィンドウ (Window)]タブのオプションについて説明します。
p.667 の「[\[ストレージ操作 \(Storage Operation\)\]ダイアログボックスの\[時間帯 \(Window\)\]タブ](#)」を参照してください。

[ストレージ操作 (Storage Operation)]ダイアログボックスの[プロパティ (Properties)]タブ

表 17-2 では、ストレージライフサイクルポリシーでさまざまな操作を設定する際に使用できるオプションについて説明します。すべてのオプションが各操作に使えるわけではありません。

表 17-2 [ストレージ操作 (Storage Operation)]ダイアログボックスの[プロパティ (Properties)]タブ

設定	説明
ソース (Source)	操作のソースであるストレージユニットを示します。 [ソース (Source)]が表示される操作形式には、[スナップショットからのバックアップ (Backup From Snapshot)]、[レプリケーション (Replication)]、[複製 (Duplication)]、[スナップショットからのインデックス (Index From Snapshot)]があります。

[新しいストレージ操作 (New Storage Operation)]または[ストレージ操作の変更 (Change Storage Operation)]ダイアログボックスの設定

設定	説明
操作 (Operation)	[操作 (Operation)]を選択することで、どのオプションをダイアログボックスで表示するかを決定します。 p.626 の「ストレージライフサイクルポリシーに規定する操作形式」を参照してください。 p.675 の「ストレージライフサイクルポリシーを使った複数コピーの書き込みについて」を参照してください。
保持形式 (Retention type)	次のオプションから[保持形式 (Retention type)]を選択します。 ■ p.653 の「SLP 操作の[管理対象の容量 (Capacity managed)]保持形式」を参照してください。 ■ p.655 の「SLP 操作の[コピー後に期限切れにする (Expire after copy)]保持形式」を参照してください。 ■ p.655 の「SLP 操作の[固定 (Fixed)]保持形式」を参照してください。 ■ p.656 の「SLP 操作の[スナップショットの最大限 (Maximum snapshot limit)]保持形式」を参照してください。 ■ p.657 の「SLP 操作の[ミラー (Mirror)]保持形式」を参照してください。 ■ p.658 の「SLP 操作の[ターゲットの保持 (Target retention)]形式」を参照してください。 p.651 の「ストレージライフサイクルポリシー操作の保持形式」を参照してください。
保持期間 (Retention period)	NetBackup がバックアップまたはコピーを保持する期間を指定します。保持期間を設定するには、リストから保持期間 (またはレベル) を選択します。保持期間が満了すると、NetBackup は期限が切れたバックアップまたはコピーに関する情報を削除します。期限が切れると、ファイルはリストアに使用できなくなります。たとえば、保持期間が 2 週間に設定されている場合、そのスケジュールがバックアップ後 2 週間に実行するバックアップからデータをリストアできます。 p.226 の「[保持期間 (Retention Periods)]プロパティ」を参照してください。
ターゲットマスター (Target master)	イメージのコピーを、異なるマスターサーバードメインで作成することを示します。ターゲットマスターサーバードメインは、イメージがコピーされるストレージを管理します。 [ターゲットマスター (Target master)]を[レプリケーション (Replication)]操作に選択すると、その操作は[自動イメージレプリケーション (Auto Image Replication)]の操作になります。
ローカルストレージ (Local storage)	使用されるストレージユニットを示します。 次のストレージユニットから選択します。 ■ Media Manager のストレージユニット (Media Manager storage units) (テープ) ■ ディスクストレージユニット (BasicDisk またはディスクステージングストレージユニットなし) ■ ストレージユニットグループ (BasicDisk またはディスクステージングストレージユニットを含んでいない場合があります)。ストレージライフサイクルポリシーでは、BasicDisk ストレージユニットを含むストレージユニットグループを指定することもできます。ただし、NetBackup はライフサイクルポリシー用のストレージグループから BasicDisk ストレージユニットは選択しません。 ストレージユニットまたはストレージユニットグループは、複数のストレージライフサイクルポリシーに表示される場合があります。ストレージユニットまたはストレージユニットグループは、スタンドアロンユニットとして使われている場合でもストレージライフサイクルポリシーで使われることがあります。

[新しいストレージ操作 (New Storage Operation)]または[ストレージ操作の変更 (Change Storage Operation)]ダイアログボックスの設定


設定	説明
ストレージユニット (Storage Unit)	使用されるストレージユニットを示します。 次のストレージユニットから選択します。 ■ Media Manager のストレージユニット (Media Manager storage units) (テープ) ■ ディスクストレージユニット (BasicDisk またはディスクステージングストレージユニットなし) ■ ストレージユニットグループ (BasicDisk またはディスクステージングストレージユニットを含んでいない場合があります)。ストレージライフサイクルポリシーでは、BasicDisk ストレージユニットを含むストレージユニットグループを指定することもできます。ただし、NetBackup はライフサイクルポリシー用のストレージグループから BasicDisk ストレージユニットは選択しません。 ■ [ストレージユニットなし (No storage unit)] スナップショットが[レプリケーション (Replication)]操作によって使用される、または SLP に 1 つの操作のみが含まれている場合は、ストレージユニットを選択する必要があります。上記のいずれも SLP に該当しない場合、管理者は[ストレージユニットなし (No storage unit)]を選択するか、または何も選択せずにおきます。 ストレージユニットまたはストレージユニットグループは、複数のライフサイクルに表示される場合があります。ストレージユニットまたはストレージユニットグループは、スタンドアロンユニットとして使われている場合でもストレージライフサイクルで使われることがあります。
ボリュームプール (Volume pool)	[ボリュームプール (Volume pool)]オプションはテープストレージユニットか仮想テープライブラリ (VTL) のために有効になります。
メディア所有者 (Media Owner)	[メディア所有者 (Media Owner)]は、共通の目的に使用される NetBackup サーバーのグループです。[メディア所有者 (Media owner)]を指定して、それらのメディアサーバーのみに、ポリシーのバックアップイメージが書き込まれるメディアへの書き込みを許可します。
代替読み込みサーバー (Alternate read server)	[代替読み込みサーバー (Alternate read server)]は、異なるメディアサーバーによって書き込まれたバックアップイメージを読み込むことができるサーバーの名前を指定します。このオプションは[複製 (Duplication)]操作にのみ使用できます。
多重化を維持する (Preserve multiplexing)	[多重化を維持する (Preserve Multiplexing)]オプションは、テープメディアまたは仮想テープライブラリ (VTL) を使う複製操作で利用可能です。複製するバックアップが多重化され、多重化されたまま残す場合は、[多重化を維持する (Preserve Multiplexing)]チェックボックスを選択します。 多重化を維持すると、複製ジョブのパフォーマンスが著しく向上します。これはイメージごとに書き込み側の複製メディアを要求する必要がなくなるためです。
ジョブの優先度を上書き (Override job priority)	[ジョブの優先度を上書き (Override job priority)]オプションは、[インポート (Import)]操作に利用可能です。表示されるジョブ優先度は、このストレージライフサイクルポリシーを使う任意のインポートジョブのジョブ優先度です。

[新しいストレージ操作 (New Storage Operation)]または[ストレージ操作の変更 (Change Storage Operation)]ダイアログボックスの設定

設定	説明
[ソースコピーが期限切れになりそうになるまで、このコピーの作成を延期します (Postpone creation of this copy until the source copy is about to expire)]	このオプションを有効にして、複製のソースの期限が切れそうになるまで、ジョブを遅延させます。このオプションが有効になると、ソースが期限切れになる 4 時間前にジョブが開始します。[SLP パラメータ (SLP Parameters)]ホストプロパティの[遅延された複製オフセット (Deferred duplication offset)]を変更することで、このデフォルト値を変更できます。 p.246 の「SLP パラメータプロパティ」を参照してください。
[詳細 (Advanced)] ボタンおよび[時間帯終了設定 (Window close preference)]オプション	時間帯が終了しても SLP のジョブが完了しなかった場合には、NetBackup は処理中のイメージを中断します。次の時間帯になると、NetBackup は中断したところからそれらのジョブを再開します。 一部のイメージは一時停止できません。対象は、複製のソースとターゲットの両方が AdvancedDisk または Media Manager ストレージユニットのいずれかに存在する複製ジョブによるイメージにかぎります。 さらに、複製ジョブは次の条件を満たす必要があります。 ■ ソースメディアサーバーと宛先メディアサーバーの両方に NetBackup 7.6 以降がインストールされている必要があります。 ■ ストレージユニットはストレージユニットグループの一部であってはなりません。 ■ 複製は、最適化された複製、NDMP の複製、または OpenStorage の複製を使って作成されませんでした。 p.630 の「SLP の[複製 (Duplication)]操作」を参照してください。 メモ: 時間帯の終了によって、一部のジョブの予備操作は停止しません。たとえば、時間帯が終了した後も、NetBackup は引き続き Exchange の個別リカバリに関するカタログを拡張します。 その他のすべての操作 (レプリケーション操作など) によるイメージは一時停止されません。 [時間帯終了設定 (Window close preference)]オプションを表示するには、[詳細 (Advanced)] ボタンをクリックします。選択は、NetBackup が自動的に中断しないイメージに適用されます。 時間帯が終了する時間までにイメージが完了していない場合、およびイメージが中断できない場合に NetBackup が何を実行するかを選択します。 ■ 有効なイメージの処理を完了 (Finish processing the active images.)。 時間帯は終了しますが、NetBackup は実行中のイメージの処理が完了するまで継続して処理します。NetBackup では、次の時間帯になるまで他のイメージの処理は開始されません。 ■ 有効なイメージの処理をキャンセルする。(Cancel the processing of the active images.) 時間帯が終了し、NetBackup は実行中のイメージの処理をすぐに停止します。次の時間帯になると、NetBackup は中断したところからイメージの処理を再開します。

[新しいストレージ操作 (New Storage Operation)]または[ストレージ操作の変更 (Change Storage Operation)]ダイアログボックスの設定

図 17-2 時間帯は、セカンダリ操作の設定の選択を終了します。



[ストレージ操作 (Storage Operation)]ダイアログボックスの[時間帯 (Window)]タブ

[時間帯 (Window)]タブは、ストレージライフサイクルポリシーのセカンダリ操作のために表示されます。

セカンダリ操作の時間帯を作成するのは任意です。ただし、時間帯を作成することで、操作のジョブを実行するタイミングをより正確に定義できます。このようにすると、二次操作からのジョブは、バックアップジョブなどの優先順位がより高いジョブと干渉しません。時間帯を定義しなくても、操作のジョブは、曜日や時刻に関係なく、いつでも実行できます。

[新しいストレージ操作 (New Storage Operation)]または[ストレージ操作の変更 (Change Storage Operation)]ダイアログボックスの設定

図 17-3 ストレージライフサイクルポリシーでセカンダリ操作をするための[時間帯 (Window)]タブ




表 17-3 [ストレージ操作 (Storage Operation)]ダイアログボックスの[時間帯 (Window)]タブ

設定	説明
保存した時間帯から選択 (Select from saved windows)	既存の時間帯を操作に割り当てるか、新しい時間帯を操作に作成できます。 既存の時間帯を使うには、このオプションを選択し、ドロップダウンメニューから時間帯を選択します。
新規作成 (Create new)	この操作を使うための新しい時間帯を作成するには、このオプションを選択します。
時間帯名 (Window name)	新しい時間帯の名前を入力します。

設定	説明
[影響レポートを表示 (View Impact Report)]オプション	このオプションは、現在、時間帯を使っているストレージライフサイクルポリシーの名前をリストする影響レポートを生成します。影響レポートには、時間帯を使う操作、その操作のソース、宛先ストレージもリストします。
[開始時間帯 (Start Window)]タブ	[Default_24x7_Window]が選択された場合、[開始時間帯 (Start Window)]グリッドがグレー表示になり、変更できません。 [開始時間帯 (Start Window)]グリッドは、保存された時間帯が選択されている、または新しい時間帯が作成された場合は有効です。 [開始時間帯 (Start Window)]グリッドが保存された時間帯に合わせて変更された場合は、[影響レポートを表示 (View Impact Report)]オプションをクリックしてその時間帯を使う他の SLP の他の操作についての情報を表示します。 p.669 の「ストレージライフサイクルポリシー操作の新しい時間帯の作成」を参照してください。
[日のエクスクルード (Exclude Days)]タブ	時間帯から特定の日付を除外するには、[日のエクスクルード (Exclude Days)]タブを使います。 p.670 の「ストレージライフサイクルポリシー操作の時間帯からの曜日の除外」を参照してください。

ストレージライフサイクルポリシー操作の新しい時間帯の作成

SLP 操作の新しい時間帯を作成する方法

- 1 [ストレージ操作 (Storage Operation)]ダイアログボックスの[時間帯 (Window)]タブで、[新規作成 (Create new)]を有効にします。
- 2 [開始時間帯 (Start Window)]タブを選択します。
- 3 曜日はグリッドの左側に表示されます。時刻は 24 時間制の時間グリッドの最上部に表示されます。

開始時刻か終了時刻を選択するために利用可能な増分を変更するには、[間隔 (Resolution)]フィールドの値を変更します。
- 4 各曜日の時間帯の開始時刻と終了時刻を指定します。次のリストに、この指定を行う方法を示します。
 - 時間帯を開始し、終了する各曜日の[開始時間帯 (Start Window)]グリッドにカーソルをドラッグします。
 - ドロップダウンメニューを使用して[開始日 (Start day)]および[終了曜日 (End day)]を選択します。次に、[開始時刻 (Start time)]および[終了時刻 (End time)]を選択します。

[新しいストレージ操作 (New Storage Operation)]または[ストレージ操作の変更 (Change Storage Operation)]ダイアログボックスの設定

- ドロップダウンメニューを使って、その曜日の時間帯の[開始日 (Start day)]および[期間 (Duration)]を時間と分の単位で選択します。環境に合わせて[開始時刻 (Start time)]を調整します。

複数の時間帯を作成するには、次の操作を実行します。

- 最初に、時間帯を 1 つ作成します。
- [複製 (Duplicate)]をクリックします。
時間帯は既存のスケジュールのない任意の曜日に複製されます。複製は、時間帯がすでに含まれている曜日に到達すると停止します。
- 時間帯を開始する必要がない曜日で、時間帯を選択し、[削除 (Delete)]をクリックします。

5 [開始時間帯 (Start Window)]グリッドの下にあるボタンを使って、次を実行します。

開始時刻が終了時刻を変更する方法 [開始時刻 (Start time)]または[終了時刻 (End time)]を調整します。

時間帯を削除する方法 時間帯を選択し、[削除 (Delete)]をクリックします。

すべての時間帯を削除する方法 [消去 (Clear)]をクリックします。

最後の操作を取り消す方法 [元に戻す (Undo)]をクリックします。

6 時間帯および操作を保存するには、[OK]をクリックします。

ストレージライフサイクルポリシー操作の時間帯からの曜日の除外

時間帯から特定の曜日を除外するには、[日のエクスクルード (Exclude Days)]タブを使います。時間帯から曜日が除外されると、ジョブはその曜日には実行されません。タブは連続した 3 カ月のカレンダーを表示します。表示される最初の月または年を変更するには、カレンダー上部のリストを使用します。

ストレージライフサイクルポリシーの時間帯から曜日を除外する方法

- 1 [時間帯 (Window)]タブで、ドロップダウンメニューから既存の時間帯の名前を選択します。
- 2 [日のエクスクルード (Exclude Days)]タブを選択します。
- 3 次のいずれか、または複数の方法を使って、除外する曜日を指定します。
 - 除外する曜日を 3 カ月カレンダーで選択します。月または年を変更するには、カレンダーの上部にあるドロップダウンリストを使います。
 - [週/曜日設定 (Recurring Week Days)]を指定する方法

- 毎年の毎月のすべての曜日を選択するには、[すべてを選択 (Select All)] をクリックします。
- 既存のすべての選択を削除するには、[すべて消去 (Deselect All)] をクリックします。
- 毎月の特定の曜日を除外するように選択するには、マトリックスのボックスにチェックマークを入れます。
- 毎月の特定の曜日を除外するには、曜日の列ヘッダーをクリックします。
- 毎月の特定の週を除外するには、[1 番目 (1st)]、[2 番目 (2nd)]、[3 番目 (3rd)]、[4 番目 (4th)]、または[最終週 (Last)]の行ラベルをクリックします。
- [日付指定 (Recurring Days of the Month)]を指定する方法:
 - 毎月のすべての日付を選択するには、[すべてを選択 (Select All)] をクリックします。
 - 既存のすべての選択を削除するには、[すべて消去 (Deselect All)] をクリックします。
 - 毎月の特定の曜日を除外するように選択するには、マトリックスのボックスにチェックマークを入れます。
 - 毎月の最終日を除外するには、[最終日 (Last Day)] をクリックします。
- [特定日付指定 (Specific Dates)]を指定する方法:
 - [新規 (New)] をクリックします。[日付の選択 (Date Selection)] ダイアログボックスに月、日および年を入力します。[OK] をクリックします。その日付が[特定日指定 (Specific Dates)] リストに表示されます。
 - 日付を削除するには、リストの日付を選択します。[削除 (Delete)] をクリックします。

4 必要に応じてさらに日付を追加し、[OK] をクリックして時間帯と操作を保存します。

[ストレージライフサイクルポリシーの検証 (Storage lifecycle policy validation)] ダイアログボックス

[ストレージライフサイクルポリシーの検証 (Storage Lifecycle Policy validation)] ダイアログボックスは、SLP の操作の問題が発生したため、NetBackup が設定どおりに SLP を保存できない場合に表示されることがあります。このダイアログボックスは、管理者が [バックアップポリシー間の検証 (Validate Across Backup Policies)] をクリックすると表示され、[検証レポート (Validation Report)] タブの前に表示されます。

[ストレージライフサイクルポリシーの検証 (Storage Lifecycle Policy validation)] ダイアログボックスは、SLP を保存できるようにするために訂正する必要があるエラーを表示し

ます。たとえば、SLP の操作の階層に関するエラーや、操作が示すストレージユニットに関するエラーです。

このダイアログボックスには、すべての検証エラーについて次の情報が含まれます。

インデックス (Index) エラーを含んでいる SLP の操作。インデックス番号は SLP 内の操作順序です。たとえば、2 番目の操作には 2 のインデックス番号があります。

操作 (Operation) SLP 内でエラーが発生する操作の種類。


ストレージ (Storage) エラーが発生した操作で示されたストレージ名。

エラーコード (Error code) NetBackup 状態コード。修正措置を判断するには、NetBackup トラブルシュータまたは『[NetBackup 状態コードリファレンスガイド](#)』をご使用ください。

p.50 の「[トラブルシュータの実行](#)」を参照してください。

エラーの説明 (Error description) ベンダー固有のエラーコードおよびエラーの説明。

図 17-4 [ストレージライフサイクルポリシーの検証 (Storage lifecycle policy validation)] ダイアログボックス



ストレージライフサイクルポリシーの[検証レポート (Validation Report)]タブ

SLP は、最初に作成したときと変更するたびに NetBackup によって検証されます。[検証レポート (Validation Report)]タブには、ストレージライフサイクルポリシーの操作への提案された変更と SLP を使うバックアップポリシー間の競合がリストされます。

同様に、ポリシーのストレージとして SLP を指定するポリシーを作成すると、類似の検証レポートが表示される可能性があります。レポートは、ポリシーと指定した SLP の間の競合をリストします。

リストに表示された競合は、SLP を参照するジョブを正しく実行するために解決する必要があります。SLP の競合に起因する共通の状態コードのリストについては、このタブのオンラインヘルプか[トラブルシュータ (Troubleshooter)]を使ってください。

メモ: [要求でタイムアウトが発生しました (Request has timed out)]メッセージは、ビジー状態のサーバーがある環境で表示されることがあります。

接続遅延の原因となるタイムアウトを増やすには、次のファイルの NBJAVA_CORBA_DEFAULT_TIMEOUT 値を増やします。

Windows: setconf.bat 構成ファイル (*Install_path¥java¥setconf.bat*)。

UNIX: nbj.conf 構成ファイル (*/usr/opensv/java/nbj.conf*)。


レポートは選択した SLP とそれを使うバックアップポリシー間の次の競合を調べます。

- ストレージライフサイクルポリシーのデータ分類が参照バックアップポリシーのデータ分類と一致しません。
- SLP に[スナップショット (Snapshot)]操作が含まれていますが、参照バックアップポリシーで[スナップショットバックアップを実行する (Perform snapshot backups)]が有効になっていません。
- SLP に[スナップショット (Snapshot)]操作が含まれていませんが、参照バックアップポリシーで[スナップショットバックアップを実行する (Perform snapshot backups)]が有効になっています。
- SLP に[スナップショット (Snapshot)]操作が含まれていますが、参照バックアップポリシーで[インスタントリカバリ用にスナップショットを保持する (Retain snapshots for Instant Recovery)] オプションを有効にできません。
- ポリシーは[NBU-カタログ (NBU-Catalog)]のバックアップ形式ですが、SLP の構成は[CatalogBackup]ボリュームプールを示しません。
- ポリシーは[NBU-カタログ (NBU-Catalog)]バックアップ形式ではありませんが、SLP の構成は[CatalogBackup]ボリュームプールを示します。

コマンドラインを使って検証レポートを生成するには、次のコマンドを実行してください。

```
nbstl SLP_name -impact
```

図 17-5 [ストレージライフサイクルポリシー (Storage Lifecycle Policy)]ダイアログボックスの[検証レポート (Validation Report)]タブ



複数のコピーを作成するストレージライフサイクルポリシーの使用

この章では以下の項目について説明しています。

- [ストレージライフサイクルポリシーを使った複数コピーの書き込みについて](#)
- [操作順序によるコピー順序の決まり方](#)
- [ライフサイクルの使用による正常なコピーの確実な処理について](#)

ストレージライフサイクルポリシーを使った複数コピーの書き込みについて

ストレージライフサイクルポリシーは、バックアップとスナップショットの複数コピーを作成するのに使うことができます。

NetBackup では複数のコピーを作成する方法を一度に 1 つのみ使用できます。次のうち 1 つの方法のみを実行します。

- ポリシーの構成で、[複数のコピー (Multiple copies)] オプションを有効にします。ポリシーで [複数のコピー (Multiple copies)] オプションが有効になっていると、ポリシーでは ポリシーストレージ としてストレージライフサイクルポリシーを選択できません。
p.788 の「[複数のコピー \(スケジュール属性\)](#)」を参照してください。
- SLP の操作リストに複数の[バックアップ (Backup)]の操作か、1 つ以上の[複製 (Duplication)]または[レプリケーション (Replication)]操作を追加してください。

p.663 の「[\[新しいストレージ操作 \(New Storage Operation\)\]](#)または[\[ストレージ操作の変更 \(Change Storage Operation\)\]](#)ダイアログボックスの設定」を参照してください。

コピーを作成するための同じ条件が両方の方式に適用されます。

次のトピックでは、ストレージライフサイクルポリシーを使用して複数のコピーを作成する際の注意事項を示します。

操作順序によるコピー順序の決まり方

ストレージライフサイクルポリシーに表示される操作の順序によって、コピー番号が決まります。

たとえば、[図 18-1](#) では、ライフサイクルは 3 つのコピーを作成するように構成されています。

- 2 つのバックアップ操作に含まれる 2 つのコピー。
- 1 つの複製操作に含まれる 1 つのコピー。

コピー 1 を確実にディスクに書き込むために、ディスクストレージユニットに書き込む[バックアップ (Backup)]操作を、テープストレージユニットに書き込む[バックアップ (Backup)]操作の前に置きます。

図 18-1 操作の順序がコピーの順序を決定

Operation	Storage Unit	Volume Policy
Backup	Disk_1	...
Duplication	Tape_1	...
Backup	Disk_2	...

ライフサイクルの使用による正常なコピーの確実な処理について

ストレージライフサイクルポリシーの一部としてコピーを作成する処理は、ポリシーの設定としてコピーを作成する処理とは異なります。ポリシーの[複数コピーの構成 (Configure Multiple Copies)]ダイアログボックスには、[すべてのコピー処理に失敗 (fail all copies)]オプションがあります。このオプションでは、1 つのコピーが失敗した場合に、残りのコピーを続行するか失敗させるかを設定できます。

SLP では、コピーをすべて完了する必要があります。SLP はまず、コピー作成を 3 回試行します。コピーが作成されない場合、NetBackup は引き続き試行しますが、試行間隔は長くなります。

SLP ではすべてのコピー操作が完了する前にコピーの期限が切れてはならないので、コピーが確実に完了することが重要となります。NetBackup は、すべてのコピーが作成されるまでコピーの保持期間を[無制限 (Infinity)]に変更します。すべてのコピーが完全した後、保持はポリシー設定のレベルに戻ります。

コピーを正常に作成するために、[バックアップ (Backup)]操作により、別の[バックアップ (Backup)]操作のストレージユニットにバックアップを複製することが必要な場合があります。

たとえば、次の例を考えてみます。SLP の操作リストには、は 2 つのストレージユニット (BU_1、BU_2) への[バックアップ (Backup)]操作、および 3 つの[複製 (Duplication)]操作が含まれます。

BU_1 へのバックアップは正常に終了しましたが、BU_2 へのバックアップは正常に終了しませんでした。

BU_2 でのバックアップを完了するために、BU_1 から BU_2 への複製ジョブが NetBackup によって作成されます。この複製ジョブは、3 つの複製操作に対して実行されるジョブに追加されます。

複製ジョブは、nbstlutil コマンドで制御できます。

p.624 の「[nbstlutil コマンドを使用したライフサイクル操作の管理](#)」を参照してください。

ストレージライフサイクルポリシーのバージョン管理

この章では以下の項目について説明しています。

- [ストレージライフサイクルポリシーのバージョンについて](#)
- [ストレージライフサイクルの変更およびバージョン管理](#)
- [ストレージライフサイクルポリシーへの変更が有効になるタイミング](#)
- [古いストレージライフサイクルポリシーバージョンの削除](#)

ストレージライフサイクルポリシーのバージョンについて

ストレージライフサイクルポリシーは、構成されると単一の構成か定義に従って実行されます。定義は、開始後の操作と処理中のイメージのコピーの両方に影響します。

SLP バージョンを作成する機能を使用すると、管理者は SLP と関連付けられたすべてのコピーが完全に処理するまで待機せずに、定義を安全に変更できます。SLP が管理する各コピーは、SLP 名と SLP バージョン番号でタグ付けされます。これらの 2 つの属性は NetBackup イメージカタログのイメージヘッダーに書き込まれます。管理者が SLP を作成または変更するときにはいつでも、NetBackup は新しいバージョン (0 ~ n) を作成します。新しいジョブでは最新の SLP バージョンを使います。

新しいジョブがアクティビティモニターに送信されると、そのジョブは最新の SLP バージョン番号でタグ付けされます。バージョンと関連付けられているコピーの処理は SLP 定義のバージョンに応じて固定されたままになります。管理者が既存のバージョンを修正する `nbstl` コマンドを使わない限り、この処理はジョブ時に固定され、変わりません。

SLP バージョンは、バージョンを参照する未完了のイメージがある限り残ります。

ストレージライフサイクルの変更およびバージョン管理

管理者は、次のいずれかの方法でストレージライフサイクルポリシーに変更を加えることができます。

- **NetBackup 管理コンソールの使用。**
管理者が **NetBackup 管理コンソール** を使って **SLP** に加えるどのような変更によっても、新しい **SLP** バージョンが作成されます。新しいバージョンは **SLP** への変更がコミットされるか保存されると作成されます。**NetBackup 管理コンソール** は最新バージョンを常に表示します。
- **nbstl コマンドを使用。**
SLP を変更するために管理者が `[nbstl]` を使用すると、`[nbstl]` はデフォルトで新しいバージョンを作成します。
ただし `[nbstl]` コマンドには、異なるバージョンを表示し、新バージョンを作成せずに既存の **SLP** バージョンの定義を修正するためのオプションが含まれています。オプションは次のとおりです。

<code>-all_versions</code>	これを使うと SLP 定義のすべてのバージョンを表示できます。このオプションを指定しないと、デフォルトでは最新のバージョンのみが表示されます。
<code>-version <i>number</i></code>	これを使うと特定のバージョンを表示できます。
<code>-modify_current</code>	大半の <code>[nbstl]</code> 設定オプションとともに使用し、新バージョンを作成することなく現行の SLP バージョンに変更を加えることができます。このオプションを使う場合には現在のバージョン番号を知っている必要はありません。
<code>-modify_version</code> <code>-version <i>number</i></code>	ほとんどの <code>[nbstl]</code> 設定オプションとともに使われ、新しいバージョンを作成しないで特定のバージョンに変更を加えます。

次の設定オプションを変更するには `-modify_current` か `-modify_version` を使います。

<code>-dp</code>	複製の優先度。
<code>-residence</code>	各操作に使われるストレージユニット。
<code>-pool</code>	各操作のボリュームプール。
<code>-server_group</code>	各操作のサーバーグループ。
<code>-rl</code>	各操作の保持レベル。
<code>-as</code>	各操作の代替読み込みサーバー。

-mpx 複製コピーの多重化維持オプション。

フィールドによっては、SLP の全操作の値を必要とします。フィールドに指定する値の数が既存の操作の数と一致することを確認してください。

たとえば、3 つの操作を含んでいる SLP で 1 つの値を変更するためには、3 つのすべての操作に値を指定する必要があります。3 つすべての操作の値が置き換わることに注意してください。2 つ目の操作の値を変更するには、1 つ目と 3 つ目の操作に既存の値を入力します。

一部の設定オプションは -modify_current または -modify_version を使って変更できません。次のいずれかのオプションを変更するには、まったく新しい SLP バージョンを作成する必要があります。

-uf	操作の形式。
-managed	操作の保持形式: 固定、管理対象の容量、コピー後に期限切れにする。
-source	主に階層的な SLP の設定に使用される操作のソース。
-dc	既存バージョンのデータ分類。
	操作の数。SLP 定義には操作を追加できず、また SLP 定義から操作を削除できません。

p.619 の「[ストレージライフサイクルポリシーの作成](#)」を参照してください。

新しいバージョンが優先されるため、以前のバージョンの構成に従うように SLP に指示することはできません。以前のバージョンの動作に戻すには、以前の定義と一致するように定義を変更します。変更によって、以前のバージョンと同じ内容で新しいバージョン番号が付くバージョンが作成されます。

ストレージライフサイクルポリシーへの変更が有効になるタイミング

変更がジョブのバックログで有効になるようにするには、適用可能なジョブの取り消しが必要な場合があります。

既存のストレージライフサイクルポリシーのバージョンを変える [nbst1] コマンドが使われる場合、それらの変更はすぐに有効にならないことがあります。変更された SLP バージョンによって管理されるイメージは、アクティビティモニターに表示されるように、有効なジョブまたはキューへ投入済みのジョブにすでに属していることがあります。いったんジョブがキューに登録されると、特性 (SLP 属性) はそのジョブ用に修正され、以降の定義に加えられる変更には影響しません。ジョブのバックログに加えた変更を有効にするには、複製

ジョブを取り消します。ストレージライフサイクルポリシーマネージャは構成への変更を使ってそれらのイメージの新しい複製ジョブを作成して送信します。

次に示すのは既存のストレージライフサイクルポリシーバージョンへの変更がすぐに有効にならない条件です。

- [バックアップ (Backup)] 操作への変更は、バックアップジョブがすでに進行中か完了しているので影響しません。
- [複製 (Duplication)] 操作への変更は、以前の複製ジョブが作成したコピーに影響しません。
- 有効であるかキューへ投入済みであるかにかかわらず、現在アクティビティモニターに複製ジョブと表示されており、すでに送信されているコピーには、[複製 (Duplication)] 操作への変更は影響しません。有効な複製ジョブに変更を適用する場合は、適用可能な複製ジョブを取り消します。ジョブがいったん取り消されると、[nbstserv] は SLP の該当するバージョンへの変更を利用し、これらのコピーの新しい複製ジョブを再作成し、再送信します。
- [複製 (Duplication)] 操作への変更は、まだ作成されず、まだ送信されてもいないコピーに影響します。(つまり、まだアクティビティモニターに複製ジョブと表示されていません。) 変更は次の複製セッションに有効になります。nbstserv が新しいセッションを始める時はいつでも、指示を処理するために定義を再読します。
- 複製ジョブが正常に完了しなければ、ジョブの未完了のイメージは新しいジョブの一部として送信されます。バージョンへの変更は再送信されたジョブに影響します。

古いストレージライフサイクルポリシーバージョンの削除

ストレージライフサイクルポリシーのバージョンがアクティブな (または最新の) バージョンではなくなった場合、そのバージョンは削除の対象になります。NetBackup は、非アクティブなバージョンを、それを参照しているすべてのイメージでの処理完了後に自動的に削除します。コピーが完了すると、それらは SLP が完全と見なされます。

デフォルトでは、NetBackup は 14 日後に非アクティブな SLP バージョンを削除します。

SLP パラメータホストプロパティの次のパラメータは、バージョンの削除に適用されます:

- クリーンアップ間隔 (SLP.CLEANUP_SESSION_INTERVAL)
- 未使用バージョンの SLP 定義のクリーンアップの遅延 (SLP.VERSION_CLEANUP_DELAY)

p.246 の「SLP パラメータプロパティ」を参照してください。

バックアップの構成

- [第20章 バックアップポリシーの作成](#)
- [第21章 合成バックアップ](#)
- [第22章 NetBackup カタログの保護](#)
- [第23章 NetBackup リレーショナルデータベースについて](#)
- [第24章 バックアップイメージの管理](#)

バックアップポリシーの作成

この章では以下の項目について説明しています。

- ポリシーユーティリティについて
- ポリシーの計画
- バックアップポリシーの作成
- ポリシーのスケジュールの追加または変更
- 複数のポリシーの同時変更
- 別のポリシーへのポリシー項目のコピーまたは移動
- ポリシーのコピーによる新しいポリシーの作成
- 同じポリシーまたは異なるポリシーへのスケジュールのコピー
- ポリシーからのスケジュール、バックアップ対象またはクライアントの削除
- ポリシーの[属性 (Attributes)]タブ
- [スケジュール (Schedules)]タブ
- スケジュールの[属性 (Attributes)]タブ
- [開始時間帯 (Start Window)]タブ
- スケジュールからの日付の除外
- [含める日 (Include Dates)]タブ
- 次に動作するスケジュールを **NetBackup** が判断する方法
- 午前 0 時をまたぐスケジュール時間帯について
- 開放スケジュールがカレンダーを基準としたスケジュールと間隔を基準としたスケジュールに与える影響

- [\[クライアント \(Clients\)\]タブについて](#)
- [\[バックアップ対象 \(Backup Selections\)\]タブ](#)
- [VMware のポリシータブ](#)
- [Hyper-V のポリシータブ](#)
- [\[ディザスタリカバリ \(Disaster Recovery\)\]タブ](#)
- [Vault ポリシーの作成](#)
- [手動バックアップの実行](#)
- [Active Directory の個別バックアップと個別リカバリ](#)

ポリシーユーティリティについて

バックアップポリシーは、NetBackup がクライアントをバックアップするときに従う指示を提供します。ポリシーユーティリティを使って、バックアップに関する次の指示を提供します。

バックアップ対象のクライアントの種類。	p.701 の「 ポリシーの[属性 (Attributes)]タブ 」を参照してください。
バックアップをどこに保存するか。	p.701 の「 ポリシーの[属性 (Attributes)]タブ 」を参照してください。
バックアップを実行するタイミングと頻度。	p.771 の「 [スケジュール (Schedules)]タブ 」を参照してください。
バックアップ対象のクライアント。	p.821 の「 [クライアント (Clients)]タブについて 」を参照してください。
バックアップ対象のクライアントのファイルとディレクトリ。	p.826 の「 [バックアップ対象 (Backup Selections)]タブ 」を参照してください。

ポリシーユーティリティの使用

ポリシーユーティリティをナビゲートする方法

- 1 NetBackup 管理コンソール の左ペインで、[NetBackup の管理]> [ポリシー (Policies)] を展開します。
- 2 単一ポリシーのポリシー詳細を表示する方法 中央ペインで、ポリシー名を選択します。右ペインにポリシー詳細が表示されます。

ポリシーを開く方法

中央ペインで、ポリシー名をダブルクリックします。[ポリシーの変更 (Change Policy)]ダイアログボックスが開きます。

特定の構成情報を表示する方法

中央ペインで、ポリシー名の隣にあるツリー要素をクリックしてポリシーの構成領域を展開します。

- 属性 (Attributes)
- スケジュール (Schedules)
- クライアント (Clients)
- バックアップ対象 (Backup Selections)

中央ペインのポリシー名の下で、構成領域の 1 つを選択してその領域の詳細ビューを表示します。

現在のマスターサーバーにあるすべてのポリシーについての情報を表示する方法

[すべてのポリシーの概略 (Summary of All Policies)] をダブルクリックします。

図 20-1 NetBackup 管理コンソールのポリシーユーティリティ




表 20-1 NetBackup 管理コンソールのポリシーユーティリティ

番号	説明
1	メニューツールバー。
2	標準の NetBackup ツールバー。 p.45 の「標準ツールバーおよびユーザーツールバー」を参照してください。
3	現在選択されているマスターサーバーの名前。

番号	説明
4	左ペインのツリー表示。
5	このユーザーツールバーは[ポリシー (Policies)]ユーティリティ専用です。 p.45 の「標準ツールバーおよびユーザーツールバー」を参照してください。
6	[すべてのポリシーの概略 (Summary of All Policies)]からサブノードを選択すると、そのノードで使用可能なすべての属性が右ペインに表示されます。たとえば、[スケジュール (Schedules)]はすべてのスケジュールのリストを表示します。
7	詳細ペイン。

ポリシーの計画

ポリシーの構成は NetBackup 環境のすべてのクライアントの各種の必要性を満たすのに十分に柔軟です。この柔軟性を利用するには、ポリシーユーティリティでポリシー構成を開始する前に時間をかけて計画を立てます。

次の表は、ポリシー構成から最適な結果を確実に得るために行う手順の概要を説明したものです。

表 20-2 ポリシーの計画の手順

手順	処理	説明
手順 1	クライアント情報の収集	各クライアントについて次の情報を収集します。 ■ クライアント名。 ■ 各クライアントのバックアップ対象ファイルのおおよその数。 ■ ファイルの典型的なファイルサイズ。 1 つのクライアントが大量のデータを含んでいるファイルサーバーで、他のクライアントがワークステーションである場合があります。バックアップ時間が長くなることを防ぐために、ファイルサーバーを 1 つのポリシーに含め、ワークステーションは別のポリシーに含めます。ファイルサーバーに複数のポリシーを作成すると便利な場合があります。

手順	処理	説明
手順 2	バックアップ要件に基づくクライアントのグループ分け	クライアントを、さまざまなバックアップおよびアーカイブ要件に応じてグループ分けします。 グループは、クライアントが実行する作業の種類に基づいている場合があります。類似の作業に使われるクライアントには一般に類似のバックアップ要件があります。たとえば、技術部門の多くのクライアントは、同じ種類のファイルを同様の重要度で作成します。場合によっては、各クライアントグループに 1 つのポリシーを作成します。また、クライアントをさらに分割し、バックアップ要件に基づいた個別のポリシーに含める場合もあります。 1 つのバックアップポリシーを 1 つ以上のクライアントに適用できます。各クライアントは、バックアップされるために少なくとも 1 つのバックアップポリシーに含める必要があります。
手順 3	格納要件の考慮	NetBackup 環境には、バックアップポリシーで対応する必要がある特別な格納要件があることがあります。 ストレージユニットおよびボリュームプールの設定は、ポリシーによってバックアップされるすべてのファイルに適用されます。ファイルに特別な格納要件がある場合、スケジュールなどの他の要素が同じである場合でも、それらのファイル用に個別のポリシーを作成します。 いくつかのファイルのバックアップを別のメディアに保存する必要がある場合、それらのバックアップ用に別のボリュームプールを指定するポリシーを作成します。作成後、そのボリュームプール用のメディアを追加します。 p.689 の「複数のポリシーの 1 つのクライアント例 (Windows)」を参照してください。

手順	処理	説明
手順 4	バックアップスケジュールの考慮	1 つのポリシーのスケジュールがすべてのクライアントおよびファイルに対応していない場合、追加のバックアップポリシーを作成します。 追加のポリシーを作成することにした場合、次の要因を考慮します。 ■ バックアップを行う最適な時間帯。 異なるスケジュールで異なるクライアントをバックアップするには、異なるタイムスケジュールの追加のポリシーが必要になることがあります。たとえば、夜間に稼働するクライアントと昼間に稼働するクライアント用に別々のポリシーを作成します。 ■ ファイルの変更頻度。 一部のファイルが他のファイルよりも高頻度で変更される場合、その違いは、異なるバックアップ頻度の別のポリシーを作成するのに十分に値することがあります。 ■ バックアップを保持する期間。 各スケジュールには、そのスケジュールによってバックアップされるファイルが NetBackup によって保持される期間を決定する値が設定されています。スケジュールはバックアップ対象リスト内のすべてのファイルをバックアップするため、すべてのファイルの保持要件が類似している必要があります。ファイルの完全バックアップを永久に保持する必要がある場合、そのファイルを完全バックアップが 4 週間しか保存されないポリシーに含めないでください。
手順 5	共通の属性によるクライアントのグループ分け	類似するポリシー属性設定を必要とするクライアント用に個別のポリシーを作成します。 p.690 の「クライアントがポリシーでどのようにグループ分けされるかに影響するポリシー属性」を参照してください。
手順 6	多重化されたバックアップの最大限の利用	多重化されたバックアップを最大限利用するために、必要に応じて個別のポリシーを作成します。 ドライブを最大限利用するために、小規模なバックアップを実行する低速なクライアントを多重化します。大規模なバックアップを実行する高パフォーマンスのクライアントの場合、ドライブが最大限活用されている可能性が高く、多重化による効果はありません。 p.798 の「[メディアの多重化 (Media multiplexing)](スケジュール属性)」を参照してください。

手順	処理	説明
手順 7	バックアップ時間の検証	各スケジュールのバックアップの合計時間を検証し、ポリシーをさらに分割して、バックアップ時間を許容水準まで短縮します。 たとえば UNIX client1 の /User、/h001、/h002/Projects のバックアップに時間がかかりすぎる場合は、/h002/Projects 用に新しいポリシーを作成します。 個別のポリシーを利用すると、各ポリシーのバックアップ時間だけでなく、サーバーのバックアップの合計時間も短縮できます。NetBackup は、バックアップ対象リスト内のファイルを、バックアップ対象リスト内で出現する順に処理します。ただし、十分なドライブが利用可能であり、[1 クライアントあたりの最大ジョブ数 (Maximum jobs per client)] ホストプロパティが並列処理を許可するように設定されている場合、個別のポリシーが並列して処理されます。 p.154 の「[グローバル属性 (Global Attributes)] プロパティ」を参照してください。 また、多重化機能および[複数のデータストリームを許可する (Allow multiple data streams)] ポリシー属性を使用した場合も、バックアップポリシーが並列して処理されます。 p.735 の「[複数のデータストリームを許可する (Allow multiple data streams)] (ポリシー属性)」を参照してください。

p.684 の「**ポリシーユーティリティについて**」を参照してください。

p.701 の「**ポリシーの[属性 (Attributes)] タブ**」を参照してください。

複数のポリシーの 1 つのクライアント例 (Windows)

次の表は 1 つのクライアントの 2 つの異なるサブディレクトリのファイルを 2 つの異なる場所に保存できることを示したものです。

- **Policy1** は **E:\h002\projects** のバックアップを **8 mm** ストレージに送信します。
- **Policy2** は **E:\h002\DevExp** と **E:\h002\DesDoc** のバックアップを **DLT** ストレージに送信します。

表 20-3 複数のポリシーの 1 つのクライアント

ポリシー	クライアント	ファイル	ストレージ
Policy1	client1	C:\ D:\User D:\h001 E:\h002\Projects	8 mm

ポリシー	クライアント	ファイル	ストレージ
Policy2	client1 client1	E:¥h002¥DevExp E:¥h002¥DesDoc	DLT

クライアントがポリシーでどのようにグループ分けされるかに影響するポリシー属性

次の表はどのクライアントが同じポリシーでグループ分けされるか判断できる属性をリストしたものです。

表 20-4 クライアントがポリシーでどのようにグループ分けされるかに影響するポリシー属性

属性	説明
ポリシー形式 (Policy Type)	各クライアントは正しいポリシー形式のポリシーにある必要があります。たとえば、Windows クライアントは MS-Windows ポリシー形式のポリシーにある必要があります。 p.702 の「 [ポリシー形式 (Policy type)] (ポリシー属性) 」を参照してください。
宛先 (Destination)	ポリシーが生成するデータすべてはポリシーで示される同じ宛先に送信されます。データは同じ [データの分類 (Data Classification)]、[ポリシーストレージ (Policy storage)]、[ポリシーボリュームプール (Policy volume pool)] を共有する必要があります。 p.706 の「 [データの分類 (Data classification)] (ポリシー属性) 」を参照してください。 p.706 の「 [ポリシーストレージ (Policy storage)] (ポリシー属性) 」を参照してください。 p.710 の「 [ポリシーボリュームプール (Policy volume pool)] (ポリシー属性) 」を参照してください。
ジョブの優先度 (Job Priority)	この属性はポリシーのクライアントすべてのバックアップの優先度を判断します。 p.717 の「 [ジョブの優先度 (Job priority)] (ポリシー属性) 」を参照してください。
NFS をたどる (Follow NFS)	UNIX クライアントにバックアップ対象の NFS マウントしたファイルが存在する場合、この属性を設定します。NFS に関連する問題が他のクライアントに影響しないように、これらのクライアントに個別のポリシーを設定することを検討します。 p.719 の「 [NFS をたどる (Follow NFS)] (ポリシー属性) 」を参照してください。
クロスマウントポイント (Cross mount points)	この属性は NetBackup がポリシーのすべてのクライアントのファイルシステム境界を超えることができるようにします。 p.723 の「 [クロスマウントポイント (Cross mount points)] (ポリシー属性) 」を参照してください。
ネットワークドライブのバックアップ (Backup network drives)	この属性は、ポリシーのすべてのクライアントがネットワークドライブで保存するファイルを NetBackup がバックアップすることを可能にします。(MS-Windows ポリシー形式にのみ適用されます。) p.720 の「 [ネットワークドライブのバックアップ (Backup network drives)] (ポリシー属性) 」を参照してください。

属性	説明
圧縮 (Compression)	この属性はポリシーのすべてのクライアントがバックアップをサーバーに送信する前に圧縮することを示します。圧縮によってバックアップ時間が長くなる可能性があるため、この属性をすべてのクライアントに使用することが適切でない場合があることに注意してください。それらのクライアントに異なるポリシーを作成することを考慮します。 p.726 の「[圧縮 (Compression)](ポリシー属性)」を参照してください。

Microsoft 社 DSFR バックアップについて

Microsoft 社の分散ファイルシステムレプリケーション (DFSR) サービスは、複数のサーバーでフォルダの同期を維持するために使われるマルチマスタレプリケーションエンジンです。同期するには、独立した DFSR サーバーのそれぞれが、このサービスを提供するために不可欠であるがレプリケートされる DFSR データからは独立しているデータベースを保守します。NetBackup は DFSR データに加えてこのデータベースも保護しますが、両方をリストアするときにはいくつかの点に注意する必要があります。

DFSR サーバーは他の DFSR サーバーによって使用されるデータベース内の情報を保守して、必要になりそうなレプリケーションの変更を識別して検証します。情報の 1 ビットはグローバルに一意なバージョン番号 (GVSN) で、ファイルのレプリケーションやフォルダの変更が行われるたびに単調に増加します。これは、レプリケートされた各ボリューム上の各 DFSR データベースのバージョン番号や世代番号として考えることができます。

DFSR サーバーが以前のデータベースバージョンにリストアされると問題が発生します。互いの数を監視し覚えている他のサーバーは、以前の番号が示されたときに混乱します。この時点で、これが訂正されるまでレプリケーションは不可能になり、停止します。DFSR データに加えて DFSR データベースもリストアに含めるべきかどうか、慎重に考慮してください。これは、仮想化された DFSR サーバーがあり以前に作成したスナップショットにそれをリストアする場合に起こる可能性が高いです。DFSR の管理と使用についての詳細は、Microsoft 社のマニュアルを参照してください。

DFSR がある環境では、NetBackup で以下の 2 つの変更が発生します。

- データ整合性を維持するために、共有レプリカ DFSR データをホストするフォルダは、NetBackup によって通常のファイルシステムバックアップから自動的に除外されます。
- 最上位の DFSR 共有フォルダは、シャドウコピーコンポーネントの一部になります。このため、各バックアップの前に Windows ボリュームシャドウコピーサービス (VSS) によって常にデータのスナップショットがとられます。

Microsoft 社は、DFSR により管理されるデータバックアップの VSS ライターのみをサポートします。VSS ライターは、DFS レプリケーションサービスを自動的に停止および再開します。稼働率の低い期間に合わせてバックアップスケジュールを作成することをお勧めします。(レプリケーションサービスを手動で停止すると、Microsoft 社の変更ジャーナルの

問題が発生する場合があります。特に、更新シーケンス番号 (USN) ジャーナルラップの原因となります。)

表 20-5 に記述されているように、DSFR の制御下にあるデータ量に基づいて DSFR データをバックアップすることをお勧めします。

表 20-5 Microsoft 社 DSFR バックアップの推奨事項

データ量	シマンテック社の推奨内容
50 GB 未満	以下のように、1 つのポリシーを構成します。 ■ クライアントとして DFSR サーバーホストを選択します。 p.821 の「ポリシーのクライアントの追加または変更」を参照してください。 ■ ポリシーでは、[バックアップ対象 (Backup Selections)]の[指示句 (Directive)]として [ALL_LOCAL_DRIVES]を選択します。 [ALL_LOCAL_DRIVES]指示句には、Shadow Copy Components:¥ が自動的に含まれます。 p.827 の「ポリシーへのバックアップ対象の追加」を参照してください。 1 つのポリシーは、適切な時間帯内にデータをバックアップできます。

データ量	シマンテック社の推奨内容
50 GB を超える	DSFR サーバーごとに 1 つのバックアップポリシーを設定し、そのポリシーでレプリケーションのフォルダのみを指定します。各ホストのレプリケーションデータのポリシーにより、DSFR データを適切な時間帯内に確実にバックアップします。 DSFR サーバーホストごとに、以下を実行します。 ■ [すべてのポリシー (All Policies)] および [すべてのスケジュール (All Schedules)] のグローバルなエクスクルードリストを作成します。以下の DSFR 最上位フォルダを除外します。 Shadow Copy Components:¥User Data¥Distributed File System Replication¥DfsrReplicatedFolder グローバルなエクスクルードリストによって、クライアントの他のバックアップポリシーにより DFSR コンポーネントが誤ってバックアップされないようにします。 p.131 の「[エクスクルードリスト (Exclude Lists)] プロパティ」を参照してください。 ■ 以下のように、DSFR データのバックアップポリシーを作成します。 ■ クライアントでは、DFSR サーバーホストを指定します。クラスタでホストされるサーバーでは、ローカルホスト名ではなく DFSR クラスタ名を指定します。 p.821 の「ポリシーのクライアントの追加または変更」を参照してください。 ■ ポリシーの[バックアップ対象 (Backup Selections)]では、そのホストの最上位 DFSR フォルダごとに絶対パスを指定します。以下にパス例を示します。 Shadow Copy Components:¥User Data¥Distributed File System Replication¥DfsrReplicatedFolders¥folder_name ヒント: [バックアップ、アーカイブおよびリストア (Backup, Archive, and Restore)] インターフェースを使用し、[DfsrReplicatedFolders] フォルダのシャドウコピーコンポーネントを参照します。[バックアップ、アーカイブおよびリストア (Backup, Archive, and Restore)] インターフェースには、バックアップ選択対象として入力する各 DSFR フォルダへのパスが表示されます。 p.827 の「ポリシーへのバックアップ対象の追加」を参照してください。 ■ バックアップポリシーでは、エクスクルードリストに例外を作成し、最上位 DFSR ディレクトリを指定します (以下を参照)。 Shadow Copy Components:¥User Data¥Distributed File System Replication¥DfsrReplicatedFolders 例外の[ポリシー (Policy)]では、DSFR データのバックアップポリシーを指定します。また、[スケジュール (Schedule)]の[すべてのスケジュール (All Schedules)]を指定します。 DFSR がクラスタでホストされる場合は、クラスタの各ホストの例外を作成します。 例外によって、NetBackup がグローバルなエクスクルードリストを処理した後、シャドウコピーコンポーネントの DFSR パスがバックアップに必ず含まれるようにします。 p.136 の「例外のエクスクルードリストへの追加」を参照してください。

DSFR サーバーは、必ず[Windows Open File Backup]に合わせて構成します。スナップショットプロバイダは、必ず[ボリュームシャドウコピーサービス]となります。これらのプロパティを、NetBackup 管理コンソールのマスターサーバーホストプロパティの[クライアント属性 (Client Attributes)]タブに設定します。

p.95 の「[\[クライアント属性 \(Client Attributes\)\] プロパティの\[Windows Open File Backup\]タブ](#)」を参照してください。

バックアップの間に、Windows は DFSR ホストのアプリケーションイベントログに、以下のイベント ID メッセージを書き込みます。

```
Event ID=1102
Severity=Informational
The DFS Replication service has temporarily stopped replication
because another application is performing a backup or restore
operation. Replication will resume after the backup or restore
operation has finished.
```

```
Event ID=1104
Severity=Informational
The DFS Replication service successfully restarted replication
after a backup or restore operation.
```

DFSR データをリストアするには、NetBackup の[バックアップ、アーカイブおよびリストア (Backup, Archive and Restore)]クライアントインターフェースを使用し、[シャドウコピー コンポーネント (Shadow Copy Components)]でリストアするファイルまたはフォルダを参照します。

```
Shadow Copy Components:¥User Data¥Distributed File System
Replication¥DfsrReplicatedFolders¥folder_name
```

DSFR バックアップ設定の詳細については、次の Symantec HOWTO を参照してください。

<http://www.symantec.com/docs/HOWTO65638>

バックアップポリシーの作成

バックアップポリシーを構成する最も簡単な方法は、ポリシーの構成ウィザードを使用することです。このウィザードではセットアップ処理の手順が示され、ほとんどの構成の最適な値が自動的に選択されます。

ポリシー構成オプションがすべてウィザードで表示されるわけではありません。たとえば、カレンダーを基準としたスケジュールと[データの分類 (Data classification)]の設定がこれに当たります。ポリシーが作成された後、[ポリシー (Policies)]ユーティリティのポリシーを修正して、ウィザードの一部ではないオプションを構成してください。

メモ: レプリケーションディレクトリのポリシーを構成するために、ポリシーの構成ウィザードを使わないでください。

バックアップポリシーを作成するポリシー構成ウィザードの使用

ポリシーの構成ウィザードを使ってポリシーを作成するには、次の手順を実行します。

ポリシーの構成ウィザードを使用してバックアップポリシーを作成する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、NetBackup の管理をクリックします。
- 2 右ペインで、[ポリシーの作成 (Create a Policy)] をクリックして、ポリシーの設定ウィザードを開始します。
- 3 作成するポリシーの種類を選択します。
 - ファイルシステム、データベース、またはアプリケーションをバックアップするポリシー。
 - VMware または Hyper-V の仮想マシンを保護するポリシー。
 - NDMP ホスト をバックアップするポリシー。
 - Oracle データをバックアップするためのポリシー。
- 4 [次へ (Next)] をクリックして、ウィザードを開始し、プロンプトに従います。

ウィザードの実行中にその詳細を確認するには、ウィザードパネルの [ヘルプ (Help)] をクリックします。

バックアップポリシーの構成ウィザードを使わないバックアップポリシーの作成

ポリシー構成ウィザードを使用しないで NetBackup 管理コンソールのバックアップポリシーを作成するには、次の手順を使ってください。

ポリシーの構成ウィザードを使用せずにポリシーを作成する方法

- 1 NetBackup 管理コンソール の左ペインで、[NetBackup の管理]> [ポリシー (Policies)] を展開します。
- 2 [処理 (Actions)]メニューで[新規 (New)]>[ポリシー (Policy)]をクリックします。
- 3 新しいポリシー用の一意の名前を[新しいポリシーの追加 (Add a New Policy)]ダイアログボックスに入力します。
p.1139 の「[NetBackup 命名規則](#)」を参照してください。
- 4 必要に応じて、[ポリシーの構成ウィザードを使用する (Use Policy Configuration Wizard)]チェックボックスをオフにします。
- 5 [OK]をクリックします。
- 6 新しいポリシーの属性、スケジュール、クライアントとバックアップ対象を構成します。
p.701 の「[ポリシーの\[属性 \(Attributes\)\]タブ](#)」を参照してください。
p.771 の「[\[スケジュール \(Schedules\)\]タブ](#)」を参照してください。
p.821 の「[\[クライアント \(Clients\)\]タブについて](#)」を参照してください。
p.826 の「[\[バックアップ対象 \(Backup Selections\)\]タブ](#)」を参照してください。

ポリシーのスケジュールの追加または変更

ポリシーの変更は、対象となるポリシーおよびクライアントのバックアップ処理が予定されていないときにだけ行うようにしてください。バックアップ開始前に調整を行い、ある構成から他の構成へ円滑に移行できるようにします。

ポリシーを変更すると、NetBackup はポリシーの実行時刻を再計算します。

NetBackup の既存ポリシーのスケジュールを追加または変更するには次の手順を実行します。

ポリシーのスケジュールを追加または変更する方法

- 1 NetBackup 管理コンソール の左ペインで、[NetBackup の管理]> [ポリシー (Policies)] を展開します。
- 2 中央ペインでポリシー名を展開し、[スケジュール (Schedules)]を選択します。
- 3 次のいずれかの操作を実行します。

スケジュールを追加する

[処理 (Actions)]メニューで[新規 ()]>[新しいスケジュール (New Schedule)]をクリックします。

スケジュールをコピーし、別のポリシーに貼り付ける

- コピーするスケジュールをポリシーを展開します。
- 右ペインで、スケジュールを右クリックし、[コピー (Copy)]を選択します。
- スケジュールを貼り付けるポリシーを展開します。
- 右ペインで、スケジュールエリアのどこかを右クリックし、[貼り付け (Paste)]を選択します。

[編集 (Edit)] > [新しいコピー先 (Copy to New)]オプションでもスケジュールをコピーできます：

p.700 の「[同じポリシーまたは異なるポリシーへのスケジュールのコピー](#)」を参照してください。

既存のスケジュールを変更する 右ペインで、スケジュール名をダブルクリックします。

- 4 [属性 (Attributes)]タブ、[開始時間帯 (Start Window)]タブ、[日のエクスクルード (Exclude Days)]タブ、[含める日 (Include Dates)]タブのエントリを設定します (該当する場合)。

p.771 の「[スケジュールの\[属性 \(Attributes\)\]タブ](#)」を参照してください。

p.805 の「[\[開始時間帯 \(Start Window\)\]タブ](#)」を参照してください。

p.809 の「[スケジュールからの日付の除外](#)」を参照してください。

p.810 の「[\[含める日 \(Include Dates\)\]タブ](#)」を参照してください。

- 5 [OK]をクリックします。
- 6 スケジュールをさらに追加する場合は、[追加 (Add)]または[新規 (New)]をクリックして手順 4 を繰り返します。

他に追加するスケジュールがない場合は、[OK]または[閉じる (Close)]をクリックします。

複数のポリシーの同時変更

複数の NetBackup ポリシーを一度に変更するには次の手順を実行します。

メモ: 複数のポリシーの[属性 (Attributes)]、[クライアント (Clients)]、[スケジュール (Schedules)]を一度に変更できます。ただし、複数のポリシーの[バックアップ対象 (Backup Selections)]を一度に変更することはできません。

複数のポリシーを変更する方法

- 1 [NetBackup 管理コンソール (NetBackup Administration Console)]の左ペインで、[NetBackup 管理 (NetBackup Management)]を展開し、[ポリシー (Policies)]を選択します。
- 2 中央ペインで、[すべてのポリシーの概略 (Summary of All Policies)]を展開し、変更するノードを選択します。
- 3 右ペインで、Shift キーを押しながら連続する行を選択するか、Ctrl キーを押しながら連続しない行を選択し、複数の行を選択します。

メモ:

異なるポリシーにわたる異なるスケジュールを一度に変更できます。ポリシーの種類が異なる複数のスケジュールを変更する場合、[属性 (Attributes)]タブは無効になります。選択した複数のポリシーの異なる値がある属性のトライステートが表示されます。

4 [編集 (Edit)]メニューで、[変更 (Change)]をクリックします。

表示されるダイアログボックスに、次のいずれかの状態で設定が表示されます。

値	設定には、選択したすべてのポリシー、スケジュール、またはクライアントに対して同じ値があります。
値なし	属性の値は、選択したポリシー、スケジュール、またはクライアントごとに異なります。
チェックマーク付き	属性は、選択したすべてのポリシー、スケジュール、またはクライアントに対してアクティブです。
チェックマークなし	属性は、選択したすべてのポリシー、スケジュール、またはクライアントで非アクティブです。
グレー表示でチェックマーク付き	属性の設定は、選択したすべてのポリシー、スケジュール、またはクライアントでそれぞれ異なります。

5 変更する属性に対して、値を指定するか、属性の有効と無効を切り替えるか、またはテキストを入力します。行った変更はすべての選択したポリシーの該当するフィールドに適用されます。

選択したすべてのポリシーの属 属性のチェックボックスをチェックします。
性を有効にする場合

選択したすべてのポリシーの属 属性のチェックボックスのチェックマークを外します。
性を無効にする場合

選択したすべてのポリシーの属 属性のチェックボックスをグレー表示のチェックに設定します (または
性を変更しない場合 グレー表示のままにします)。

p.701 の「[ポリシーの\[属性 \(Attributes\)\]タブ](#)」を参照してください。

p.771 の「[スケジュールの\[属性 \(Attributes\)\]タブ](#)」を参照してください。

p.821 の「[\[クライアント \(Clients\)\]タブについて](#)」を参照してください。

6 [キャンセル (Cancel)]をクリックして変更を取り消すか、または[OK]をクリックしてすべての変更を適用し、ダイアログボックスを閉じます。

別のポリシーへのポリシー項目のコピーまたは移動

あるポリシーから別のポリシーにポリシー全体、属性、スケジュール、クライアントおよびバックアップ対象をコピーするか、または移動できます。次は、コピーまたは移動できるポリシー項目の説明です。

あるポリシーから別のポリシーまたはサーバーに項目をコピーするか、または移動するには次の手順を使います。

あるポリシーから別のポリシーまたはサーバーに項目をコピーまたは移動する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)]>[ポリシー (Policies)]を展開します。
- 2 中央ペインで、コピーまたは移動するポリシーの[属性 (Attributes)]、[スケジュール (Schedules)]、[クライアント (Clients)]、[バックアップ対象 (Backup Selections)]のいずれかを選択します。
- 3 右ペインで、前の手順での選択項目に基づいて、コピーまたは移動するポリシーの属性、スケジュール、クライアント、バックアップ対象を選択します。
- 4 次のいずれかを実行します。

項目をコピーする方法	[編集 (Edit)]メニューで、[コピー (Copy)]をクリックするか、または Alt+C を押します。
項目を移動する方法	■ [編集 (Edit)]メニューで、[切り取り (Cut)]をクリックします。 ■ 選択した項目をポリシーから削除するかどうか尋ねられた場合は[はい (Yes)]をクリックします。

- 5 中央ペインで、コピーした項目を貼り付けるポリシー項目を選択します。
- 6 [編集 (Edit)]メニューから、[貼り付け (Paste)]をクリックします。

同じ名前の項目を貼り付けるときには、コピーして既存の項目を置換する、コピーしても既存の項目を維持する、コピーしないのいずれかのオプションが提供されます。

メモ: スケジュールがポリシー形式と一致しない場合には、スケジュールはコピーされません。操作はダイアログボックスに表示されます。

属性を貼り付けるときには、ポリシーの既存の属性が常に置換されます。これに対して、バックアップ対象を貼り付けるときには、バックアップ対象は常にポリシーにコピーされ、置換はされません。

コピーまたは移動機能はインスタンス、Oracle のインスタンスグループ、バックアップポリシーの SQL 形式にも適用可能です。

ポリシーのコピーによる新しいポリシーの作成

ポリシーを作成する時間を節約するために[新しいコピー先 (Copy To New)]オプションを使います。このオプションは、多数の同じポリシー属性、スケジュール、クライアント、またはバックアップ対象を含んでいるポリシーの場合に特に有用です。

ポリシーをコピーして新しいポリシーを作成する方法

- 1 NetBackup 管理コンソール の左ペインで、[NetBackup の管理]> [ポリシー (Policies)] を展開します。
- 2 中央ペインで、コピーするポリシーを選択します。
- 3 [編集 (Edit)]メニューで、[新しいコピー先 (Copy to New)]をクリックします。
- 4 [ポリシーのコピー (Copy a Policy)]ダイアログボックスで、コピーするポリシーの名前を入力します。選択したポリシーとは別のポリシーを指定できます。
- 5 新しいポリシーの名前を入力します。
- 6 [OK]をクリックします。新しいポリシーとコピーされたポリシーの唯一の違いは名前です。

同じポリシーまたは異なるポリシーへのスケジュールのコピー

スケジュールを作成する時間を節約するために[新しいコピー先 (Copy to New)]オプションを使います。同じポリシーか異なるポリシーにスケジュールをコピーするためにこのオプションを使います。

スケジュールをコピーして新しいスケジュールを作成する方法

- 1 NetBackup 管理コンソール の左ペインで、[NetBackup の管理]> [ポリシー (Policies)] を展開します。
- 2 中央ペインで、ポリシーを展開し、コピーするスケジュールを含んでいる[スケジュール (Schedules)]ノードを選択します。
- 3 右ペインで、コピーするスケジュールを選択します。
- 4 [編集 (Edit)]メニューで、[新しいコピー先 (Copy to New)]をクリックします。
- 5 [スケジュールのコピー (Copy Schedule)]ダイアログボックスで、新しいスケジュールの名前を入力します。
- 6 スケジュールを貼り付けるポリシーの名前を選択するにはメニューを使います。同じポリシーか異なるポリシーにスケジュールを貼り付けることができます。
- 7 [OK]をクリックします。新しいスケジュールの[スケジュールの変更 (Change Schedule)]ダイアログボックスが開きます。

ポリシーからのスケジュール、バックアップ対象またはクライアントの削除

NetBackup ポリシーからスケジュール、バックアップ対象またはクライアントを削除するために次の手順を実行します。

ポリシーからスケジュール、バックアップ対象またはクライアントを削除する方法

- 1 NetBackup 管理コンソール の左ペインで、[NetBackup の管理]> [ポリシー (Policies)] を展開します。
- 2 中央ペインでポリシー名を展開し、[属性 (Attributes)]、[スケジュール (Schedules)]、[バックアップ対象 (Backup Selections)]または[クライアント (Clients)]を選択します。
- 3 右ペインで、削除する項目を選択します。
- 4 [編集 (Edit)]メニューで、[削除 (Delete)]をクリックします。
- 5 ポリシーから選択した項目を削除したいかどうか尋ねられた場合[はい (Yes)]をクリックします。


クライアントリストからクライアントを削除しても、NetBackup クライアントソフトウェアは、クライアントから削除されたり、アンインストールされません。そのクライアントのバックアップは、バックアップが期限切れになるまではリカバリできます。また、バックアップ対象リストからファイルを削除した場合も、実際のファイルはクライアントから削除されません。

ポリシーの[属性 (Attributes)]タブ

新しいポリシーを追加するか、または既存のポリシーを変更する場合は、ポリシーの[属性 (Attributes)]タブを使用してバックアップ設定を構成します。ポリシーを作成するとき、ポリシーに名前を与え、ポリシー形式を選択します。通常、選択するポリシー形式はバックアップしたいクライアントの種類によって決まります。利用可能なポリシー形式の数は、どの NetBackup オプションがインストールされているかによって変わります。各ポリシー形式に属性の一意の組み合わせがあります。すべての属性が、すべてのポリシー形式に適用されるわけではありません。ポリシー形式を選択するとき、そのポリシー形式に適用される属性はアクティブです。利用不能な属性はグレー表示されます。

図 20-2 は、NetBackup ポリシーの [属性 (Attributes)]タブを示しています。

図 20-2 ポリシーの[属性 (Attributes)]タブ



次のトピックでは、ポリシーの[属性 (Attributes)]タブの設定について説明します。

[ポリシー形式 (Policy type)] (ポリシー属性)

[ポリシー形式 (Policy type)]属性では、ポリシーの目的を決定します。リストからポリシー形式を選択します。通常、選択するポリシー形式は、バックアップするクライアントの種類によって決まります。一部のポリシー形式はクライアントバックアップに使われません。たとえば、**NBU-Catalog** はクライアントバックアップでは使われません。

ポリシー形式のリストは、インストールされている **NetBackup** オプションによって変わります。各ポリシー形式に属性の一意の組み合わせがあります。ポリシー形式を選択するとき、そのポリシー形式に適用される属性だけがアクティブです。

既存のポリシーのポリシー形式を変更できます。ただし、ポリシーのスケジュールは無効になることがあります。スケジュールが無効になれば、**NetBackup** は警告メッセージを表

示し、無効なスケジュールを削除するか、または同等の形式にスケジュールを変更します。

既存ポリシーのポリシー形式を変更すると、他のポリシー選択またはポリシー機能が無効になる場合があります。

表 20-6 は NetBackup ポリシーのすべての形式を記述します。

表 20-6 NetBackup ポリシー形式

ポリシー形式 (Policy type)	説明
DataTools-SQL-BackTrack (UNIX のみ)	NetBackup for SQL-BackTrack エージェントがインストールされているクライアントのみがあるポリシーに使用します。このポリシー形式の設定方法については、そのオプション用のマニュアルを参照してください。
DataStore	このポリシー形式は、Symantec またはそのパートナーが新しいアプリケーションやデータベース用のエージェントを提供するために使うように予約されています。
DB2	NetBackup for DB2 エージェントがインストールされているクライアントのみがあるポリシーに使用します。このポリシー形式の設定方法については、そのオプション用のマニュアルを参照してください。
FlashBackup (UNIX のみ)	raw パーティションのバックアップの処理方式に、個々のファイルのリストアを実行する機能を組み合わせたものです。 このポリシー形式は UNIX クライアントのみに適用されます。Enterprise Client ライセンスが必要です。 このポリシー形式の設定については、『NetBackup Snapshot Client ガイド』を参照してください。
FlashBackup-Windows (Windows のみ)	raw パーティションのバックアップの処理方式に、個々のファイルのリストアを実行する機能を組み合わせたものです。このポリシー形式は Windows クライアントのみに適用されます。Enterprise Client ライセンスが必要です。 このポリシー形式の設定については、『NetBackup Snapshot Client ガイド』を参照してください。

ポリシー形式 (Policy type)	説明
Hyper-V	オンホストバックアップまたはオフホストバックアップによって Windows Hyper-V サーバーに存在する仮想マシンをバックアップするために使用します。このポリシー形式には Enterprise Client ライセンスが必要です。 関連するポリシーを [Hyper-V] ポリシー形式にアップグレードするには、次のいずれかの方法で行います。 ■ ポリシー形式は、[NetBackup 管理コンソール] で一度に 1 つのポリシーずつ変更します。 ■ 次の場所にある btplconvert スクリプトを使って、複数のポリシーのポリシー形式を一度に変更します。 Windows の場合: <code>Install_path\Veritas\NetBackup\bin\goodies</code> UNIX の場合: <code>usr/openv/netbackup/bin/goodies</code> このポリシー形式の設定については、『NetBackup for Hyper-V ガイド』を参照してください。
Informix-On-BAR (UNIX のみ)	NetBackup for Informix エージェントがインストールされているクライアントのみがあるポリシーに使用します。このポリシー形式の設定方法については、そのオプション用のマニュアルを参照してください。
Lotus-Notes	NetBackup for Lotus Notes エージェントがインストールされているクライアントのみがあるポリシーに使用します。このポリシー形式の設定方法については、そのオプション用のマニュアルを参照してください。
MS-Exchange-Server (Windows のみ)	NetBackup for Exchange Server エージェントがインストールされているクライアントのみがあるポリシーに使用します。このポリシー形式の設定方法については、そのオプション用のマニュアルを参照してください。 このポリシー形式は Windows クライアントのみに適用されます。
MS-SharePoint (Windows のみ)	NetBackup SharePoint Server のポリシーを構成する場合に使用します。 このポリシー形式は Windows クライアントのみに適用されます。
MS-SQL-Server	NetBackup for SQL Server エージェントがインストールされているクライアントのみがあるポリシーに使用します。このポリシー形式の設定方法については、そのオプション用のマニュアルを参照してください。

ポリシー形式 (Policy type)	説明
MS-Windows	サポート対象の Windows オペレーティングシステムレベルの Windows クライアントのみを含んでいるポリシーに使用します。 標準ポリシー形式と MS-Windows ポリシー形式でのみ次のオプションがサポートされます。 ■ バックアップまたはリストアの「チェックポイントから再開」 p.712 の「[チェックポイントの間隔 (分) (Take checkpoints every __ minutes)](ポリシー属性)」を参照してください。 ■ 合成バックアップ p.702 の「[ポリシー形式 (Policy type)] (ポリシー属性)」を参照してください。 ■ Bare Metal Restore 用にディザスタリカバリ情報を収集する (Collect disaster recovery information for Bare Metal Restore) p.730 の「[Bare Metal Restore 用にディザスタリカバリ情報を収集する (Collect disaster recovery information for Bare Metal Restore)](ポリシー属性)」を参照してください。
NBU-Catalog	カタログバックアップジョブの場合に使用します。
NDMP	NetBackup NDMP オプションがインストールされているクライアントだけが含まれるポリシーに使用します。このポリシー形式は、NetBackup NDMP がインストールされ、ライセンスを取得済みの場合だけ使用できます。このポリシー形式の設定方法については、そのオプション用のマニュアルを参照してください。
Oracle	NetBackup for Oracle エージェントがインストールされているクライアントのみがあるポリシーに使用します。このポリシー形式の設定方法については、そのオプション用のマニュアルを参照してください。
SAP	NetBackup SAP エージェントがインストールされているクライアントのみがあるポリシーに使用します。このポリシー形式の設定方法については、そのオプション用のマニュアルを参照してください。
標準 (Standard)	Oracle などの特定製品のポリシーが設定可能なクライアントを除く UNIX クライアント(サポートされている Mac クライアントを含む) に使います。 標準ポリシー形式と MS-Windows ポリシー形式でのみ次のオプションがサポートされます。 ■ バックアップまたはリストアの「チェックポイントから再開」 ■ 合成バックアップ ■ Bare Metal Restore 用にディザスタリカバリ情報を収集する (Collect disaster recovery information for Bare Metal Restore)
Sybase	NetBackup for Sybase エージェントがインストールされているクライアントのみがあるポリシーに使用します。このポリシー形式の設定方法については、そのオプション用のマニュアルを参照してください。
Vault	Vault ジョブをスケジュールして実行するためのポリシー形式として使用します。このポリシー形式は Vault にライセンスがあるときにのみ利用可能です。

ポリシー形式 (Policy type)	説明
VMware	VMware vSphere サーバーに存在する仮想マシンのオフホストバックアップによるバックアップに使用します。このポリシー形式には Enterprise Client ライセンスが必要です。 関連するポリシーを VMware ポリシー形式にアップグレードするには、次のいずれかの方法で行います。 ■ ポリシー形式は、[NetBackup 管理コンソール]で一度に 1 つのポリシーずつ変更します。 ■ 次の場所にある <code>bpplconvert</code> スクリプトを使って、複数のポリシーのポリシー形式を一度に変更します。 Windows の場合: <code>Install_path\Veritas\NetBackup\bin\goodies</code> UNIX の場合: <code>usr/openv/netbackup/bin/goodies</code> このポリシー形式の設定については、『NetBackup for VMware ガイド』を参照してください。

オフホストバックアップについて詳しくは、『[NetBackup Snapshot Client 管理者ガイド](#)』を参照してください。

[データの分類 (Data classification)](ポリシー属性)

[データの分類 (Data Classification)] 属性は、バックアップを保存するストレージライフサイクルポリシーの分類を指定します。たとえば、ゴールド分類のバックアップはゴールドデータ分類のストレージユニットに送信する必要があります。デフォルトでは、**NetBackup** には 4 つのデータ分類 (プラチナ、ゴールド、シルバー、ブロンズ) があります。

この属性は省略可能で、バックアップがストレージライフサイクルポリシーへ書き込まれる場合のみ適用されます。リストに [データの分類なし (No data classification)] が表示される場合、ポリシーは [ポリシーストレージ (Policy storage)] リストに表示されるストレージ選択を使います。データの分類を選択しているポリシーでは、作成されるすべてのイメージは分類 ID でタグ付けされます。

p.659 の「[\[ストレージライフサイクルポリシー \(Storage Lifecycle Policy\)\]ダイアログボックスの設定](#)」を参照してください。

p.113 の「[\[データの分類 \(Data Classification\)\]プロパティ](#)」を参照してください。

p.115 の「[データの分類の作成](#)」を参照してください。

p.618 の「[ストレージライフサイクルポリシーについて](#)」を参照してください。

[ポリシーストレージ (Policy storage)] (ポリシー属性)

[ポリシーストレージ (Policy storage)] 属性は、ポリシーのデータのストレージの宛先を指定します。リストから特定のストレージユニット、ストレージライフサイクルポリシー、またはストレージユニットグループを選択します。

NetBackup は、利用可能なストレージユニットを検索するとき、次の要件を満たす最初のストレージユニットを選択します。

- ストレージユニットが[オンデマンドのみ (On demand only)]に指定されていません。
- ストレージユニットに利用可能なドライブが存在します。
- ストレージユニットに、必要なボリュームプールで利用可能なメディアが存在します。

ただし、メディアサーバーを兼ねたクライアントにストレージユニットがローカル接続されている場合は例外です。その場合、NetBackup はローカル接続されたストレージユニットを最初に選択します。

p.593 の「[ステージングバックアップについて](#)」を参照してください。

ストレージユニット (Storage Unit)

ポリシーデータの保存先となるストレージユニットの名前を選択します。ディスクベースまたはテープベースのいずれでも可能です。

設定によっては、ポリシーに使用するディスクステージング形式はストレージユニットで判定されます。

p.561 の「[ストレージユニットの作成](#)」を参照してください。

ストレージライフサイクルポリシー (Storage lifecycle policy)

ポリシーデータのストレージ宛先となるストレージライフサイクルポリシーの名前を選択します。

ドロップダウンメニューには、ポリシーと同じデータ分類を備えたライフサイクルのみが表示されます。たとえば、「ゴールド」バックアップイメージを「シルバー」ストレージライフサイクルに送信することはできません。特定のデータの分類に属するイメージを、分類されていないストレージライフサイクルに送信することはできません。データ分類は省略可能です。

p.154 の「[\[グローバル属性 \(Global Attributes\)\]プロパティ](#)」を参照してください。

設定によっては、ポリシーに使用するディスクステージング形式はストレージライフサイクルポリシーで判定されます。

レプリケーションディレクトクを使ってスナップショットのレプリケーションを設定する場合は、スナップショット対応ストレージユニットを含むストレージライフサイクルポリシーを選択してください。

p.618 の「[ストレージライフサイクルポリシーについて](#)」を参照してください。

ストレージユニットグループ (Storage unit group)

ポリシーデータの保存先となるストレージユニットグループの名前を選択します。

p.607 の「[ストレージユニットグループについて](#)」を参照してください。

任意 (Any Available)

[任意 (Any Available)] オプションを選択した場合、NetBackup はまず、ローカル接続されているストレージユニットにデータの保存を試行します。NetBackup にローカル接続されたドライブだけを強制的に使用させるようにするには、[一般的なサーバー (General Server)] プロパティの [必ずローカルドライブを使用 (Must use local drive)] を選択します。ローカルデバイスが存在しない場合、または [必ずローカルドライブを使用 (Must use local drive)] が選択されていない場合、NetBackup では、利用可能なストレージユニットの検索がアルファベット順に試行されます。

[任意 (Any Available)] を選択している場合、NetBackup は null_stu ストレージユニットを選択しません。null_stu ストレージユニットは、Symantec サポートがデータ転送に関する障害を識別、隔離するために NullOST プラグインを使うときにのみ作成されます。

図 20-3 ストレージの形式を示すアイコン

-  ストレージユニット (テープデバイス)
-  ストレージユニット (ディスク)
-  ストレージユニットグループ
-  ストレージライフサイクルポリシー

メモ: [スケジュールの属性 (Schedule Attributes)] タブ 上の [ポリシーストレージの選択を上書きする (Override policy storage)] オプションで別のストレージを選択すると、その選択内容によって [ポリシーストレージ (Policy storage)] の属性が上書きされます。

p.793 の「[ポリシーストレージの選択を上書きする (Override policy storage selection)] (スケジュール属性)」を参照してください。

p.708 の「ポリシーストレージの宛先選択の注意事項」を参照してください。

ポリシーストレージの宛先選択の注意事項

ポリシーの [属性 (Attributes)] タブの [ポリシーストレージ (Policy storage)] リストから宛先を選択する前に次のシナリオを考慮します。

表 20-7

シナリオ	処理
サイトにストレージユニットが 1 つ存在する、または特定のストレージユニットを指定する必要がない。	次のいずれかを実行します。 ■ [ポリシーストレージ (Policy storage)] 属性に[任意 (Any_available)]を指定します。 ■ スケジュールではストレージユニットを指定しないでください。 p.793 の「[ポリシーストレージの選択を上書きする (Override policy storage selection)] (スケジュール属性)」を参照してください。 ■ すべてのストレージユニットを[オンデマンドのみ (On demand only)]に設定しないでください。バックアップに利用可能なストレージユニットが検出されない場合があります。 p.565 の「ストレージユニットの設定の変更」を参照してください。 p.585 の「[オンデマンドのみ (On demand only)]ストレージユニット設定」を参照してください。
特定のストレージユニットが指定されているが、そのユニットが利用不能である。	そのユニットを必要とするポリシーおよびスケジュールでバックアップを実行できないため、[任意 (Any Available)]に宛先を変更することを検討します。
[任意 (Any Available)]が選択されている。	ストレージグループに割り当てられていないすべてのベーシックディスクストレージユニットは、ディスクスパンに利用可能と見なされます。 p.186 の「[メディア (Media)]プロパティ」を参照してください。
ポリシーで利用可能なストレージユニットを制限する。	次のいずれかを実行します。 ■ ポリシーで使用するユニットのみを含んでいるストレージユニットグループを選択します。 ■ 次をすることによってストレージユニットを制限します。 ■ 特定のストレージユニットだけが利用可能なボリュームを含むボリュームプールを作成します。ボリュームプールで[スクラッチプールにする (Scratch pool)]を無効にします。[スクラッチプールにする (Scratch pool)]を有効にすると、すべてのストレージユニットがそのボリュームプールのボリュームにアクセスできるようになります。 p.519 の「ボリュームプールの追加について」を参照してください。 p.451 の「スクラッチボリュームプールについて」を参照してください。 ■ 目的のポリシーで、[ポリシーボリュームプール (Policy volume pool)]を、前の手順で定義したボリュームプールに設定します。 ■ すべてのポリシーで、[ポリシーストレージ (Policy storage)] 属性を[任意 (Any_available)]に設定します。 ■ ポリシーがストレージユニットグループを指定している場合、ポリシーの要件を満たすために[オンデマンドのみ (On demand only)]にグループ内のストレージユニットを設定します。 p.565 の「ストレージユニットの設定の変更」を参照してください。 p.585 の「[オンデマンドのみ (On demand only)]ストレージユニット設定」を参照してください。

[ポリシーボリュームプール (Policy volume pool)] (ポリシー属性)

[ポリシーボリュームプール (Policy volume pool)] 属性は、ポリシーのバックアップを格納するデフォルトのボリュームプールを指定します。ボリュームプールは、1 つのアプリケーションで使用するためにグループ化されたメディアのセットです。ボリュームプールは、他のアプリケーションおよびユーザーによるアクセスから保護されます。

利用可能なボリュームプールはリストに表示されます。新しいボリュームが必要になると、指定されたボリュームプールから新しいボリュームが割り当てられます。

[スケジュール (Schedule)] タブでボリュームプールを選択すれば、その選択によって [属性 (Attributes)] タブの [ポリシーボリュームプール (Policy volume pool)] の選択が上書きされます。

p.793 の「[ポリシーストレージの選択を上書きする (Override policy storage selection)] (スケジュール属性)」を参照してください。

p.711 の「[ポリシーボリュームプールを上書きする例]」を参照してください。

次の表は NetBackup が定義するデフォルトのボリュームプールを記述したものです。

表 20-8 NetBackup によって定義済みのデフォルトのボリュームプール

ボリュームプール	説明
None	NetBackup 以外のアプリケーションのデフォルトのプール。
DataStore	DataStore のデフォルトのプールです。
NetBackup	ポリシーにおいて別の名前を指定しないかぎり、すべてのバックアップで NetBackup プールのメディアが使われます。1 つの例外は NBU-Catalog ポリシー形式です。
CatalogBackup	このプールは、NBU-Catalog ポリシー形式の場合にデフォルトで選択されます。このプールは、カタログバックアップ専用です。カタログを 1 つの専用プールに書き出すと、カタログのリストアップ時間が短縮されます。

次の表は、作成すると便利な追加のボリュームプールを記述したものです。

表 20-9 追加のボリュームプール

ボリュームプール	説明
Scratch ボリュームプール	別のボリュームプールに利用可能なメディアがないときに、NetBackup によって自動的にボリュームを転送させることができます。
Auto ボリュームプール	自動バックアップで使われます。

ボリュームプール	説明
User ボリュームプール	ユーザーバックアップで使われます。

Media Manager ストレージデバイスの場合、メディアはボリュームプールに割り当てられます。ディスク形式のストレージデバイスは、ボリュームプールに割り当てられません。

p.449 の「[NetBackup ボリュームプールについて](#)」を参照してください。

p.519 の「[ボリュームプールの追加について](#)」を参照してください。

p.451 の「[スラッチボリュームプールについて](#)」を参照してください。

ポリシーボリュームプールを上書きする例

次の例にポリシーの[スケジュール (Schedule)]タブからポリシーボリュームプールを上書きする方法を示します。この例では、**Backup-Archive** という名前のポリシーを変更します。今まではポリシーのすべてのスケジュールで **Backups** ボリュームプールを使っていました。ユーザーアーカイブスケジュールが **Archive** プールを代わりに使うようにポリシーを変更します。

[ポリシーボリュームプール (Policy volume pool)]属性を上書きする方法

- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)]>[ポリシー (Policies)]を展開します。
- 2 左ペインで、**Backup-Archive** ポリシーを選択し、[編集 (Edit)]メニューの[変更 (Change)]をクリックします。
- 3 ポリシーの[属性 (Attributes)]タブの[ポリシーボリュームプール (Policy volume pool)]リストで、**Backups** を選択します。
- 4 [スケジュール (Schedules)]タブをクリックします。
- 5 **Backups** ボリュームプールを使うスケジュールを選択し、[プロパティ (Properties)]をクリックします。
- 6 [ポリシーボリュームプールを上書きする (Override policy volume pool)]のチェックマークがはずされていることを確認し、スケジュールの変更を保存するために[OK]をクリックします。
- 7 **Archive** ボリュームプールに割り当てるユーザーアーカイブスケジュールを選択し、[プロパティ (Properties)]をクリックします。
- 8 [ポリシーボリュームプールを上書きする (Override policy volume pool)]にチェックマークを付けます。
- 9 チェックボックスの下のリストから **Archive** を選択します。
- 10 [OK]をクリックして、スケジュールの変更を保存します。
- 11 [OK]をクリックして、ポリシーの変更を保存します。

[チェックポイントの間隔 (分) (Take checkpoints every __ minutes)] (ポリシー属性)

バックアップの間にチェックポイントを設定することによって、バックアップが失敗した場合に時間を節約できます。バックアップ中にチェックポイントを定期的に設定すると、**NetBackup** は失敗したバックアップを最後のチェックポイントの先頭から再開できます。これは、多くの場合、ジョブ全体を再開するよりも早く完了します。

チェックポイントの間隔とは、バックアップ時に **NetBackup** によってチェックポイントが作成される間隔を示します。デフォルトは **15** 分です。管理者は、チェックポイントの間隔をポリシーごとに判断します。チェックポイントの間隔を選択する場合は、失敗したバックアップが再開するときに発生する可能性のある時間損失と、高頻度のチェックポイントによるパフォーマンス低下とのバランスを考慮します。設定したチェックポイントの間隔によってパフォーマンスに影響がある場合は、次のチェックポイントまでの時間を長くします。

チェックポイントはファイルとファイルの間の境界で保存され、リスト内の次のファイルを指します。「チェックポイントから再開」機能は **MS-Windows** ポリシー形式または標準ポリシー形式でのみ利用可能です。「チェックポイントから再開」機能を有効にするには、[チェックポイントの間隔 (分) (Take checkpoints every __ minutes)] にチェックマークを付けます。ボックスにチェックマークを付けると、**NetBackup** は指定された頻度でバックアップジョブの間にチェックポイントを設定します。ボックスのチェックマークを外すと、チェックポイントは設定されず、失敗したバックアップはジョブの始めから再開されます。「チェックポイントから再開」機能はリストアジョブにも使うことができます。

p.714 の「リストアジョブでの「チェックポイントから再開」機能」を参照してください。

[グローバル属性 (Global Attributes)] プロパティの [スケジュールバックアップの試行回数 (Schedule backup attempts)] は、失敗したバックアップの再開が **NetBackup** によって試行される回数を示します。

p.154 の「[グローバル属性 (Global Attributes)] プロパティ」を参照してください。

メモ: チェックポイントはファイルとファイルの間の境界で保存され、バックアップされる、リスト内の次のファイルを指します。チェックポイントはファイルの途中で設定されることはありません。ファイルのバックアップ後、チェックポイントは保存されます。

メモ: チェックポイントは、ユーザーアーカイブバックアップでは設定されません。ユーザーアーカイブバックアップが再開される場合は、最初から再開されます。

以下の場合、**NetBackup** は未完了のジョブを再開する代わりに新しいジョブを開始します。

- 新しいジョブを実行する予定があるか、またはカレンダーを基準としたスケジュールで別の実行日になった場合。

- 最後の未完了のバックアップ以降に経過した時間が、そのポリシーに含まれるいずれかのスケジュールの最短間隔よりも長い場合。
- [クリーンアップ (Clean-up)]プロパティの[バックアップジョブを未完了状態から完了状態に変更する (Move backup job from incomplete state to done state)]で指定された時間が経過した場合。

次の表は「チェックポイントから再開」機能の、各種ポリシー属性、ストレージおよびクライアントのサポートレベルを記述したものです。リストにないエージェントまたはオプションについては、そのエージェントまたはオプションのマニュアルを参照してください。

表 20-10 「チェックポイントから再開」機能のサポート

項目	説明
ベーシックディスクステージング	「チェックポイントから再開」機能は第 1 段階でサポートされます。「チェックポイントから再開」機能は第 2 段階ではサポートされません。 p.594 の「ベーシックディスクステージングについて」を参照してください。 p.593 の「ステージングバックアップについて」を参照してください。
MS-Windows (ポリシー形式)	次は Windows クライアントに関係します。 ■ 「チェックポイントから再開」機能は UNC パスによって示されるバックアップ対象ではサポートされません。 ■ システム状態のバックアップ中にチェックポイントは設定されません。 ■ Windows ディスクイメージ (raw) のバックアップ中にチェックポイントは設定されません。 ■ NetBackup によって単一インスタンスストア (SIS) が検出されると、残りのバックアップではチェックポイントが設定されません。 増分バックアップが再開され、正常に完了した場合、ジョブの再開後にバックアップされたファイルのアーカイブビットは消去されます。ただし、再開前にバックアップされたファイルのアーカイブビットは消去されません。アーカイブビットが残るため、バックアップ再開前にバックアップされたファイルは、次の増分バックアップで再度バックアップされます。
[コピーを複数作成する (Multiple copies)](スケジュール属性)	「チェックポイントから再開」機能は、複数のバックアップコピーを作成するように構成されているポリシーで使用できます。 p.788 の「複数のコピー (スケジュール属性)」を参照してください。 チェックポイントを含んでいる最後に失敗したコピーは、コピーが失敗すれば他のコピーでジョブを続行するようにコピーが構成されており、以降のチェックポイントが設定されている場合に再開できます。

項目	説明
Snapshot Client (ポリシー属性)	「チェックポイントから再開」機能は、ローカルバックアップまたは代替クライアントによるバックアップと併用できます。ただし、次のポリシー属性はサポートされません。 ■ Block Level Incremental バックアップ ■ メディアサーバーコピー ■ サードパーティコピーデバイス ■ インスタントリカバリバックアップ p.768 の「[Snapshot Client]および[Replication Director](ポリシー属性)」を参照してください。
標準 (ポリシー形式)	「チェックポイントから再開」機能は UNIX クライアントでサポートされます。
合成バックアップ (スケジュール属性)	「チェックポイントから再開」機能はサポートされません。 p.782 の「[合成バックアップする (Synthetic backup)](スケジュール属性)」を参照してください。

リストアジョブでの「チェックポイントから再開」機能

リストアジョブの「チェックポイントから再開」機能は NetBackup に失敗したリストアジョブを再開させることによって時間を節約します。ジョブは、リストアジョブ全体の先頭から開始するのではなく、最後にチェックポイントが設定されたファイルの先頭から自動的に再開されます。チェックポイントは、リストアジョブの実行中、1 分間に 1 回自動的に設定されます。

次のホストプロパティはリストアジョブの「チェックポイントから再開」機能に影響します。

リストアジョブを未完了状態から完了状態に変更する (Move restore job from incomplete state to done state) [クリーンアップ (Clean-up)]ホストプロパティは、失敗したリストアジョブを未完了の状態として保持できる日数を示します。

p.81 の「[\[クリーンアップ \(Clean-up\)\]](#)プロパティ」を参照してください。

リストアの再試行回数 (Restore retries) この [ユニバーサル設定 (Universal Setting)] ホストプロパティで、クライアントがエラーの後でリストアする試行回数を指定します。

p.257 の「[\[ユニバーサル設定 \(Universal Settings\)\]](#)プロパティ」を参照してください。

リストアジョブの「チェックポイントから再開」機能に次の制限事項があります。

- リストアは、ファイルの途中からではなく、最後にチェックポイントが設定されたファイルの先頭から再開されます。

- MS-Windows か 標準 (Standard) のポリシー形式を使って作成されるバックアップのみサポートされます。
- 標準 (Standard) ポリシー形式を使用したサードパーティコピーおよびメディアサーバーコピーのイメージはサポートされています。ただし、バックアップイメージのブロックが変更された場合は、そのイメージを一時停止したり、再開することはできません。

NetBackup 管理者は、チェックポイントが設定されたリストアジョブを一時停止し、後でそのジョブを再開することもできます。たとえば、リストアジョブが開始されて数時間後に、管理者が 2 番目のリストア要求を受け取ったとします。この要求は優先度がより高く、1 番目のジョブで使用中のリソースを必要とします。このとき、管理者は、1 番目のジョブを一時停止して 2 番目のリストアジョブを開始し、2 番目のジョブを先に完了させることができます。管理者はその後、アクティビティモニターから 1 番目のジョブを再開し、完了できます。

チェックポイントが設定された、終了日がないリストアが中断され、再開される状況を考慮してください。再開が開始される前に新しいバックアップが実行される場合、新しいバックアップからのファイルはリストアに含まれます。たとえば、ユーザーがディレクトリのリストアを要求します。リストアは始まりますが、中断されます。ディレクトリの別のバックアップが実行された後、リストア要求が翌日に再開されたとします。このとき、ファイルは最新のバックアップからリストアされます。


p.712 の「[チェックポイントの間隔 (分) (Take checkpoints every __ minutes)](ポリシー属性)」を参照してください。

[ポリシーごとにジョブ数を制限する (Limit jobs per policy)](ポリシー属性)

[ポリシーごとにジョブ数を制限する (Limit jobs per policy)] 属性は、ポリシーの実行時に NetBackup が同時に実行するジョブ数を制限します。デフォルトでは、このチェックボックスのチェックははずされており、NetBackup が同時に実行するバックアップジョブの数に制限はありません。ジョブ数は、他のリソース設定によって制限される場合があります。

構成内に含まれるデバイス数が多い場合、パフォーマンスに悪影響を及ぼすほど多くの並列実行バックアップが実行される可能性があります。それより低い上限を指定するには、このチェックボックスをチェックして、1 から 999 の値を指定します。

図 20-4 [ポリシーごとにジョブ数を制限する (Limit jobs per policy)]属性



クライアント A およびクライアント B は、並列して別々のデバイスにバックアップできます。

この属性は、ポリシーが仮想マシンをどのように選択するかによって、異なる方式で VMware のポリシーのために動作します。

詳しくは、『[NetBackup for VMware 管理者ガイド](#)』を参照してください。

表 20-11 は NetBackup が実行できる並列実行バックアップジョブの数に影響する要因を記述します。

表 20-11 並列実行バックアップジョブの数に影響する要因

項目	説明
異なるポリシーからのジョブ	ジョブのポリシーが異なる場合、限度は並列実行ジョブに適用されません。 たとえば、3 つのポリシーで並列実行ジョブが 2 つに制限されている場合、NetBackup はポリシーごとに 2 つのジョブを開始できます。この場合、一度に合計 6 つのジョブが実行される可能性があります。
多重化	多重化を使用する場合、制限に、所定の多重化レベルに対して十分な値を設定します。 この値が低いと、ポリシー内に異なるスケジュールによるジョブが存在する場合、そのポリシー内の多重化が制限される可能性があります。たとえば、制限が 2 に設定され、増分バックアップスケジュールが 4 つのクライアントに対して実行される予定であるとした場合、多重化の設定に関係なく、一度に 2 つのクライアントだけがバックアップされます。
ネットワークの負荷	並列して実行可能なバックアップの数は、利用可能なネットワーク帯域幅によって異なります。負荷に関する問題が発生した場合、複数のネットワークによるバックアップを検討してください。または、バックアップポリシーで[圧縮 (Compression)]属性を使用するように構成します。 p.726 の「[圧縮 (Compression)](ポリシー属性)」を参照してください。 バックアップされるクライアントがサーバーも兼ねている場合は例外です。この場合、ネットワークを使用しないため、ネットワークの負荷を考慮する必要はありません。ただし、クライアントおよびサーバーの負荷は考慮する必要があります。

項目	説明
利用可能なストレージデバイスの数および多重化の制限	一度に複数のバックアップジョブを処理するには、構成に次のいずれかが含まれている必要があります。 ■ 複数のストレージユニット ■ 一度に複数のバックアップが実行可能な十分な数のドライブを持つ 1 つのストレージユニット ■ 多重化用に構成されているストレージユニット テープドライブなどのリムーバブルメディアデバイスでは、並列実行ジョブの数は、ストレージユニット内のデバイスの合計数によって異なります。ディスクストレージでは、ストレージデバイスはファイルパスとして定義され、利用可能なパスの数は利用可能なディスク領域によって異なります。
親ジョブと子ジョブ	親ジョブ数は制限されません。子ジョブ数のみ制限されます。 以下は、親ジョブおよび子供ジョブを生成するジョブの例です。 ■ 複数ストリームのジョブ ■ カタログバックアップ ■ Snapshot Client スナップショット ■ Bare Metal Restore ジョブ p.1065 の「[ジョブ (Jobs)]タブについて」を参照してください。 この属性は、ポリシーが仮想マシンをどのように選択するかによって、異なる方式で VMware のポリシーのために動作します。 詳しくは、『NetBackup for VMware 管理者ガイド』を参照してください。
サーバーの速度	並列実行バックアップの数が多すぎると、サーバーのパフォーマンスが低下します。最適な並列実行バックアップ数は、ハードウェア、オペレーティングシステムおよび実行中のアプリケーションによって異なります。

[ジョブの優先度 (Job priority)](ポリシー属性)

[ジョブの優先度 (Job priority)] 属性には、他のポリシーとの間でリソースが競合した場合の、ポリシーの優先度を指定します。0 から 99999 までの値を入力します。数値が大きいほど、ジョブの優先度が高くなります。NetBackup は、最も優先度が高いポリシーに最初の利用可能なリソースを割り当てます。

[デフォルトのジョブの優先度 (Default Job Priorities)] ホストプロパティでは、ジョブ形式でジョブの優先度のデフォルトを設定できます。

p.116 の「[\[デフォルトのジョブの優先度 \(Default Job Priorities\)\]プロパティ](#)」を参照してください。

[メディア所有者 (Media Owner)](ポリシー属性)

[メディア所有者 (Media Owner)] 属性は、そのポリシーのバックアップイメージが書き込まれるメディアを所有するメディアサーバーまたはサーバーグループを指定します。

この属性は、次の条件を満たしている場合にアクティブです。

- **Media Manager** ストレージユニットが使われている。
- [ポリシーストレージ (Policy storage)] 属性が [任意 (Any Available)] に設定されている。

[メディア所有者 (Media Owner)] には、次の値を指定できます。

[任意 (Any)] (デフォルト)	NetBackup によってメディア所有者が選択されます。 NetBackup によって、メディアサーバーまたはサーバーグループ (構成されている場合) が選択されます。
なし (None)	メディアにイメージを書き込むメディアサーバーをそのメディアの所有者として指定します。メディアサーバーを明示的に指定しなくても、メディアサーバーがメディアを所有するように設定されます。
サーバーグループ (Server group)	このポリシーのバックアップイメージの書き込み先メディアに対して書き込みできるのが、グループ内のサーバーのみになります。構成されているすべてのサーバーグループがリストに表示されます。

p.523 の「[メディア共有について](#)」を参照してください。

p.372 の「[NetBackup サーバーグループの構成](#)」を参照してください。

[開始日時の設定 (Go into effect at)](ポリシー属性)

[開始日時の設定 (Go into effect at)] 属性では、バックアップのスケジュールをこのポリシーによって開始できる日時を指定します。たとえば、今日が月曜日であり、水曜日の午前 0 時を指定した場合、ポリシーはその日時になるまで実行されません。この属性を使用すると、一連のポリシーを有効にする前にそれらのポリシーを構成できます。

ポリシーを有効にするには、[開始日時の設定 (Go into effect at)] にチェックマークを付けます。**NetBackup** でポリシーを使うには、そのポリシーを有効にしておく必要があります。

ポリシーを無効にするには、チェックボックスのチェックを外します。無効なポリシーは、**NetBackup** [管理コンソール] で使用できなくなります。無効なポリシーは、**NetBackup** [管理コンソール] の左ペインにあるポリシーのリストに残ります。バックアップを再開するには、ボックスを再度チェックします。日時が、バックアップを再開する日時に設定されていることを確認します。

スケジュールをカタログアーカイブに使用する場合は、ポリシーが無効である必要があります。ポリシーを無効にするにはチェックボックスのチェックを外します。

p.930 の「[カタログアーカイブポリシーの作成](#)」を参照してください。

[NFS をたどる (Follow NFS)](ポリシー属性)

[NFS をたどる (Follow NFS)](ネットワークファイルシステム) 属性は、NFS マウントされたファイルを NetBackup がバックアップまたはアーカイブするかどうかを指定します。これらのファイルは、ユーザーバックアップかアーカイブの場合に、バックアップ対象リストで指定されるか、ユーザーによって指定されます。このチェックボックスのチェックを外すと、NFS マウントされたファイルのバックアップやアーカイブが行われません。

メモ: この属性は、特定のポリシー形式に含まれる UNIX クライアントだけに適用されます。NetBackup では、該当するポリシーが選択された場合のみ、この属性を選択できます。

この属性を選択すると、ファイルが存在するシステムの場所を確認し、そのシステムにログオンする必要がなくなります。ファイルが NetBackup クライアントにマウントされている場合、その NetBackup クライアントからファイルのバックアップ、アーカイブ、リストア操作を行うことができます。NFS マウントに対する必要な権限を所有している必要があります。この機能を使うと、NetBackup クライアントソフトウェアによってサポートされていないシステムをバックアップできます。

原則として、NetBackup クライアントのバックアップは NFS を介して行わないでください。ファイルは、ファイルが物理的に存在する NFS サーバー上でバックアップおよびアーカイブを行うようにします。NFS バックアップを行うと、パフォーマンスが低下し、問題が発生する場合もあります。[NFS をたどる (Follow NFS)]を選択する場合、NFS を介したバックアップまたはアーカイブ対象のファイルおよびクライアントだけに、そのポリシーを使用することもできます。

メモ: [NFS をたどる (Follow NFS)]を選択していない場合、バックアップ処理では、クライアントのマウントテーブルを読み込み、テーブル内の各項目を検証します。すべてのリンクは、NetBackup によって実際のパスに解決されます。リンクの解決は、NFS マウントされたファイルシステムに存在するファイルのバックアップを NetBackup が正しく回避できるようにするために必要です。

NetBackup は、マウントテーブルを検証するときに NFS (Network File System) にアクセスできなかった場合、そのファイルシステムを利用できないと見なします。(ファイルシステムにアクセスするデフォルトの時間は 5 秒です。) デフォルト値を変更するには、UNIX マスターサーバーのホストプロパティの[NFS アクセスのタイムアウト (NFS access timeout)]を変更します。

p.262 の「[\[UNIX サーバー \(Unix Server\)\]プロパティ](#)」を参照してください。

メモ: [NFS をたどる (Follow NFS)]と[クロスマウントポイント (Cross mount points)]が有効な場合でも、マッピングされたディレクトリは、NetBackup によって除外されます。マッピングされたディレクトリをバックアップするには、そのディレクトリをファイルリストに含めます。

この属性を有効にする前に次を考慮します。

表 20-12 [NFS をたどる (Follow NFS)]に影響する問題

項目	説明
[クロスマウントポイント (Cross mount points)](ポリシー属性)	[NFS をたどる (Follow NFS)]の動作は、[クロスマウントポイント (Cross mount points)]と組み合わせてどのように使われるかによって変わることがあります。 p.724 の「[クロスマウントポイント (Cross mount points)]と[NFS をたどる (Follow NFS)]を組み合わせて使用する例」を参照してください。 p.723 の「[クロスマウントポイント (Cross mount points)] (ポリシー属性)」を参照してください。
raw パーティション	この属性は raw パーティションに影響をもたらしません。raw パーティションにマウントした NFS (Network File Systems) はバックアップされません。また、NFS マウントを使用して他のコンピュータから raw パーティションにアクセスし、それらの raw パーティションのバックアップを行うことはできません。他のコンピュータ上では、NFS を介してそれらのデバイスにアクセスできません。 メモ: NetBackup では、フォーマットされていないパーティションでの raw パーティションのバックアップはサポートされていません。
自動マウントされるディレクトリ	この属性によって、自動マウントファイルシステム内のファイルがバックアップされます。自動マウントしたディレクトリをエクスクルードして他の NFS マウントのバックアップを実行できます。これを行うには、オートマウンタのマウントディレクトリのエントリをクライアントのエクスクルードリストに追加します。

[ネットワークドライブのバックアップ (Backup network drives)](ポリシー属性)

[ネットワークドライブのバックアップ (Backup Network Drives)]属性は、シングルユーザーシステムの Windows 95、Windows 98、Windows ME で使うための属性です。これらのオペレーティングシステムは、今回のバージョンの NetBackup でサポートされていません。NetBackup クライアント以外のコンピュータの場合、データをバックアップするには、UNC パスを使うことをお勧めします。UNC パスを使用すると、より正確にバックアップを実行することができます。

[ネットワークドライブのバックアップ (Backup Network Drives)]または UNC パスを使う場合、ネットワークドライブは、NetBackup Client Service がスタートアップ時にログオンするサービスアカウントで利用可能である必要があります。デフォルトでは、スタートアップ

ブアカウントは **System** に設定されます。別のコンピュータと共有しているデータのバックアップを行う各 **Windows** クライアント上で、このアカウントを変更する必要があります。

この属性は **CD-ROM** ドライブにバックアップするポリシーの場合は有効にする必要があります。スケジュールバックアップでは、ファイルリストで、少なくともバックアップ対象となるフォルダの最上位階層を指定する必要があります。たとえば、D:¥とだけ指定するのではなく、D:¥Folder1 と指定します。

メモ: マッピングされたドライブ文字のバックアップは実行できません。バックアップを参照しても、バックアップ、アーカイブおよびリストアコンソールにドライブ文字は表示されません。

UNC パスの使用による共有フォルダのバックアップ例

次の例は **UNC** パスを使って共有フォルダをバックアップするための手順を示したものです。この手順では、**win_client** 経由で **win_PC** 上の **TestData** フォルダをバックアップします。例を確認する前に次の説明を参照してください。

- master1*

NetBackup マスターサーバー
- win_client*

Windows NetBackup クライアント
- win_PC*

Windows コンピュータ (必ずしも NetBackup クライアントではない)
- TestData*

win_PC 上の共有フォルダ

表 20-13 UNC パスの使用による win_PC 上の共有フォルダのバックアップ

手順	処理	説明
手順 1	ポリシーを作成します。	<i>master1</i> で <i>win_client</i> のポリシーを作成します。
手順 2	ポリシーにフォルダ名を追加します。	ポリシーのファイルリストに ¥¥win_PC¥TestData を追加します。この手順は、ポリシーをユーザー主導バックアップだけに使用する場合は不要です。
手順 3	NetBackup Client Service を構成します。	次の処理を実行します。 ■ <i>win_client</i> の NetBackup Client Service で[スタートアップ]または[ログオン]を選択し、バックアップを実行するユーザーと同じアカウントを指定します。このユーザーアカウントは、バックアップされる共有フォルダに対する読み込み権限を所有している必要があります。また、リストアを行うには、アカウントに書き込み権限が必要です。 ■ NetBackup Client Service を停止し、再度開始して、新しいアカウントを有効にします。 p.1138 の「NetBackup Client Service の構成」を参照してください。

手順	処理	説明
手順 4	バックアップを実行します。	スケジュールに従ってバックアップが実行されます。または、手動バックアップを実行します。 p.877 の「 手動バックアップの実行 」を参照してください。

[ネットワークドライブのバックアップ (Backup Network Drives)] (ポリシー属性) の使用による共有フォルダのバックアップ例

次の例は[ネットワークドライブのバックアップ (Backup Network Drives)]ポリシー属性を使って共有フォルダをバックアップするための手順を示したものです。この手順では、*win_client* 経由で *win_PC* 上の *share* フォルダをバックアップします。例を確認する前に次の説明を参照してください。

<i>master1</i>	NetBackup マスターサーバー
<i>win_client</i>	Windows NetBackup クライアント
<i>win_PC</i>	Windows コンピュータ (必ずしも NetBackup クライアントではない)
<i>share</i>	<i>win_PC</i> 上の共有フォルダ

表 20-14 [ネットワークドライブのバックアップ (Backup Network Drives)]の使用による *win_PC* 上の共有フォルダのバックアップ

手順	処理	説明
手順 1	ポリシーを作成します。	<i>master1</i> で <i>win_client</i> のポリシーを作成し、ポリシーの[属性 (Attributes)]タブで[ネットワークドライブのバックアップ (Backup Network Drives)]にチェックマークを付けます。
手順 2	NetBackup Client Service を構成します。	次の処理を実行します。 ■ <i>win_client</i> の NetBackup Client Service で[スタートアップ]または[ログオン]を選択し、バックアップを実行するユーザーと同じアカウントを指定します。このユーザーアカウントは、バックアップされる共有フォルダに対する読み込み権限を所有している必要があります。また、リストアを行うには、アカウントに書き込み権限が必要です。 ■ NetBackup Client Service を停止し、再度開始して、新しいアカウントを有効にします。 p.1138 の「 NetBackup Client Service の構成 」を参照してください。

手順	処理	説明
手順 3	バッチファイルを作成します。	次を実行するバッチファイル <code>bpstart_notify.bat</code> を作成します。 ■ <code>%%win_PC%share</code> に <code>win_client</code> のドライブをマッピングします。 ■ 次のコマンドを含めます (ここで、X: はマッピングされるドライブ文字です)。 <code>net use X: %%win_PC%share</code>
手順 4	バックアップを実行します。	スケジュールに従ってバックアップが実行されます。または、手動バックアップを実行します。 p.877 の「 手動バックアップの実行 」を参照してください。

[クロスマウントポイント (Cross mount points)] (ポリシー属性)

[クロスマウントポイント (Cross mount points)]属性は、選択したパスのすべてのファイルとディレクトリをバックアップまたはアーカイブするために **NetBackup** がファイルシステムの境界を越えるかどうかを制御します。たとえば、UNIX システム上でルート (/) をファイルパスとして指定した場合、ルート (/) とツリー内でルートの下に存在するすべてのファイルとディレクトリのバックアップが行われます。

この属性が無効になっている場合、選択したファイルパスと同じファイルシステムにあるファイルのみがバックアップされます。また、無効にすると、**NetBackup** がマウントポイントを越えず、ルートにマウントされているすべてのファイルシステムをバックアップせずに、ルート (/) をバックアップできます。(/usr や /home など。)

場合によっては、マウントポイントを越えるバックアップと越えないバックアップのポリシーを個別に作成することを検討してください。たとえば、あるポリシーで、[クロスマウントポイント (Cross mount points)]を無効にし、バックアップ対象リストにルート (/) を含めます。その結果、ルートファイルシステムだけがバックアップされ、ルートにマウントされているファイルシステムはバックアップされません。別のポリシーで、[クロスマウントポイント (Cross mount points)]を有効にし、バックアップ対象リストにルート (/) を含めます。その結果、クライアントのすべてのデータがバックアップされます。

メモ: [NFS をたどる (Follow NFS)]と[クロスマウントポイント (Cross mount points)]が有効な場合でも、マッピングされたディレクトリは、**NetBackup** によって除外されます。マッピングされたディレクトリをバックアップするには、そのディレクトリをファイルリストに含めます。

次の表はこのポリシー属性を使うときに考慮する項目をリストしたものです。

表 20-15 [クロスマウントポイント (Cross mount points)](ポリシー属性) についての考慮事項

項目	説明
[NFS をたどる (Follow NFS)] (ポリシー属性)	[クロスマウントポイント (Cross mount points)]の動作は、[NFS をたどる (Follow NFS)]と組み合わせてどのように使われるかによって変わることがあります。 p.724 の「[クロスマウントポイント (Cross mount points)]と[NFS をたどる (Follow NFS)]を組み合わせて使用する例」を参照してください。 p.719 の「[NFS をたどる (Follow NFS)](ポリシー属性)」を参照してください。
バックアップ対象のエントリ	次のバックアップ対象のエントリは、[クロスマウントポイント (Cross mount points)]属性が使われる場合、Windows コンピュータと UNIX コンピュータで次のように動作します。 ■ / UNIX クライアントの場合に有効です。Windows クライアントの場合、スラッシュで ALL_LOCAL_DRIVES が展開されます。 ■ :¥ Windows クライアントの場合に有効です。UNIX クライアントの場合、このエントリは状態 69 ([ファイルリストの指定が無効です (invalid filelist specification)])を作成します。 ■ *:¥ Windows クライアントの場合に有効です。UNIX クライアントの場合、このエントリは状態 69 ([ファイルリストの指定が無効です (invalid filelist specification)])を作成します。
UNIX raw パーティション	この属性は UNIX の raw パーティションに影響をもたらしません。raw パーティションがルートパーティションであり、他のファイルシステムへのマウントポイントを含んでいる場合、[クロスマウントポイント (Cross mount points)]属性を有効にすると、他のファイルシステムのバックアップは実行されません。
ALL_LOCAL_DRIVES 指示句	バックアップ対象リストで ALL_LOCAL_DRIVES 指示句を使う UNIX システムのポリシーでは、[クロスマウントポイント (Cross mount points)]を使わないでください。 [クロスマウントポイント (Cross mount points)]を有効にすると、マウントされたボリュームの複数のバックアップが発生することがあります。
ディスクストレージへのマウントポイント	バックアップイメージが含まれるディスクストレージへのマウントポイントを使用するメディアサーバーをバックアップするには、マウントポイントを越えないように設定します。マウントポイントを越えるようにポリシーを設定すると、そのディスクストレージ上に存在する NetBackup のバックアップイメージがバックアップされます。NetBackup ディスクストレージユニット形式は、ディスクストレージのマウントポイントを使用します。

[クロスマウントポイント (Cross mount points)]と[NFS をたどる (Follow NFS)]を組み合わせて使用する例

[クロスマウントポイント (Cross mount points)]と[NFS をたどる (Follow NFS)]を組み合わせて使うことによって、様々な結果が得られます。表 20-16 は可能な結果の概略を示します。

表 20-16 [クロスマウントポイント (Cross mount points)]と[NFSをたどる (Follow NFS)]を組み合わせ使用した結果

クロスマウントポイント	NFS をたどる	結果
無効	無効	マウントポイントを越えません (デフォルト)。
無効	有効	ファイルパスが NFS マウント (またはその一部) である場合、その NFS ファイルのバックアップを行います。
有効	無効	ローカルマウントポイントは越えますが、NFS マウントは越えません。
有効	有効	ファイルシステムが存在する位置に関係なく、指定されたパスをマウントポイントを越えてたどり、ファイルおよびディレクトリ (NFSを含む) のバックアップを行います。

メモ: [NFS をたどる (Follow NFS)] と [クロスマウントポイント (Cross mount points)] が有効な場合でも、マッピングされたディレクトリは、NetBackup によって除外されます。マッピングされたディレクトリをバックアップするには、そのディレクトリをファイルリストに含めます。

例 1 と例 2 では図 20-5 に示すとおりクライアントディスクがパーティション化されていると想定します。

図 20-5 クライアントディスクの構成例




表 20-17 凡例

ディスク	説明
d1	別々のパーティションに / (ルート)、/usr および /home を含んでいます。

ディスク	説明
d2	/home/njr という名前のファイルシステムを含んでいます。d1 のパーティションである /home にマウントされています。
d3	/net/freddie に NFS マウントされた /net/freddie/home というディレクトリが存在します。

例 1:

- [クロスマウントポイント (Cross mount points)] および [NFS をたどる (Follow NFS)] を選択していません。
- バックアップ対象リストは次のエントリを含んでいます。
`//usr/home`
- この場合、NetBackup では、バックアップ対象リストのエントリと同じファイルシステム内に存在するディレクトリとファイルのみが操作の対象となります。/home/njr や /net/freddie/home のバックアップは行われません。

例 2:

- [クロスマウントポイント (Cross mount points)] および [NFS をたどる (Follow NFS)] を選択しています。
- バックアップ対象リストはスラッシュのみを含んでいます。
`/`
- この場合、/home/njr と /net/freddie/home の下階層に含まれるファイルとディレクトリを含め、ツリー内のすべてのファイルとディレクトリのバックアップが実行されます。
/usr の下階層および / 直下の指定された個別のファイルだけをバックアップするには、/ をバックアップ対象リストに含めず、必要なファイルおよびディレクトリを個別にリストに含めます。次に例を示します。

```
/usr  
/individual_files_under_root
```

[圧縮 (Compression)](ポリシー属性)

[圧縮 (Compression)]属性は、ポリシー形式に基づいて、可能なソフトウェア圧縮をバックアップに使用するとき指定します。圧縮を有効にするにはチェックボックスをチェックします。デフォルトでは、圧縮は無効にされています。

メモ: [圧縮 (Compression)]属性は VxFS 圧縮状態に依存しません。

p.1211 の「[VxFS ファイルシステムの圧縮ファイルのバックアップとリストアについて](#)」を参照してください。

圧縮によってバックアップ内のファイルのサイズが縮小されるため、そのバックアップのサイズが縮小します。バックアップのサイズが縮小することで、格納に必要なメディアの数が減少します。また、圧縮を使用すると、ネットワーク上のデータ転送量が減り、ネットワークの負荷も軽減されます。ただし、圧縮を使用すると、クライアント上の計算オーバーヘッドが増加するとともに、ファイル圧縮に要する時間のためにバックアップ時間が増加します。クライアント上での圧縮によって転送速度が低下するため、一部のテープデバイス(特に 8MM) ではデータをストリームする性能が低下します。転送速度の低下によって、それらのデバイスの損耗が増大します。

圧縮にはメディアおよびネットワークリソースが節約されるという利点があるため、バックアップの合計時間やクライアントの計算リソースが問題にならないかぎり、圧縮を使用することをお勧めします。バックアップの合計時間が問題である場合、多重化を検討します。NetBackup の多重化機能ではクライアントのバックアップが並列して行われるため、バックアップの合計時間が短縮されます。

p.798 の「[メディアの多重化 (Media multiplexing)](スケジュール属性)」を参照してください。

ファイルを圧縮可能な割合は、データの種類によって異なります。通常、1 回のバックアップには複数の種類のデータが関係します。たとえば、ストリップされたバイナリ、ストリップされていないバイナリ、ASCII、繰り返される一意でない文字列などがあります。より圧縮に適しているデータの種類もあります。

メモ: 圧縮を使用しない場合、クライアントに存在する領域よりもサーバーで受信するデータ量の方が多くなる場合があります。この差は、クライアントのディスクフラグメンテーションおよびクライアントで追加されるファイルヘッダーが原因です。(ファイルで使用するディスク領域を確認するには、du コマンドを実行します。利用可能な空きディスク領域を確認するには、df コマンドを実行します。)

表 20-18 は[圧縮 (Compression)]を使うように選択した場合に考慮するさまざまな要素を記述します。

表 20-18 圧縮に関する注意事項

項目	説明
圧縮率の高いデータの種類	プログラム、ASCII ファイルおよびストリップされていないバイナリ (通常、元のサイズの 40%)。圧縮率の最も高いデータの種類のうち、繰り返される文字列で構成されるファイルは、元のサイズの 1% まで圧縮できる場合があります。
圧縮率の低いデータの種類	ストリップされたバイナリ (通常、元のサイズの 60%)。圧縮率の最も低いデータの種類のうち、すでに圧縮済みのファイルを再び圧縮すると、サイズがわずかに大きくなります。

項目	説明																																
ファイルサイズの影響	ファイルサイズは圧縮量に影響しません。ただし、1つの大きいファイルより多数の小さいファイルの方が圧縮に時間がかかります。																																
必要なクライアントリソース	圧縮にはクライアントの CPU 処理時間、および管理者が設定するだけのメモリ容量が必要です。																																
クライアントのパフォーマンスへの影響	圧縮には利用可能な CPU が使用されるため、CPU を必要とする他のアプリケーションに悪影響を及ぼします。ただし、高速な CPU を使用する場合は、CPU の処理速度ではなく I/O が制限要素となります。																																
圧縮されないファイル	NetBackup は、次のファイルを圧縮しません。 ■ 512 バイト以下のファイル (512 バイトが tar ブロックサイズであるため)。 ■ UNIX クライアントの場合、次の拡張子が付いているファイル。 <table><tr><td>.arc</td><td>.gz</td><td>.iff</td><td>.sit.bin</td></tr><tr><td>.arj</td><td>.hqx</td><td>.pit</td><td>.tiff</td></tr><tr><td>.au</td><td>.hqx.bin</td><td>.pit.bin</td><td>.Y</td></tr><tr><td>.cpt</td><td>.jpeg</td><td>.scf</td><td>.zip</td></tr><tr><td>.cpt.bin</td><td>.jpg</td><td>.sea</td><td>.zom</td></tr><tr><td>.F</td><td>.lha</td><td>.sea.bin</td><td>.zoo</td></tr><tr><td>.F3B</td><td>.lzh</td><td>.sit</td><td>.z</td></tr><tr><td>.gif</td><td>.pak</td><td></td><td></td></tr></table> ■ UNIX クライアント上で、圧縮済みのファイルに固有の拡張子が付いている場合、[クライアントの設定 (Client Settings)](UNIX) プロパティでその拡張子を追加して、そのファイルを圧縮からエクスクルードします。	.arc	.gz	.iff	.sit.bin	.arj	.hqx	.pit	.tiff	.au	.hqx.bin	.pit.bin	.Y	.cpt	.jpeg	.scf	.zip	.cpt.bin	.jpg	.sea	.zom	.F	.lha	.sea.bin	.zoo	.F3B	.lzh	.sit	.z	.gif	.pak		
.arc	.gz	.iff	.sit.bin																														
.arj	.hqx	.pit	.tiff																														
.au	.hqx.bin	.pit.bin	.Y																														
.cpt	.jpeg	.scf	.zip																														
.cpt.bin	.jpg	.sea	.zom																														
.F	.lha	.sea.bin	.zoo																														
.F3B	.lzh	.sit	.z																														
.gif	.pak																																
SIS 機能を備えたストレージユニットでの使用の影響	圧縮されたデータが、単一インスタンス記憶域 (SIS) 機能を備えたストレージユニットに書き込まれる場合、そのストレージユニットでは、圧縮または暗号化されたデータに対してデータの重複排除を実行できない場合があります。データの重複排除では、ファイルの 1 つのインスタンスだけが格納されます。そのファイルの後続のインスタンスは、格納済みの単一のファイルを参照します。																																

メモ: 圧縮されたデータが、重複排除機能を備えたストレージユニットに書き込まれる場合、そのストレージユニットでは、データを重複排除できない場合があります。

[暗号化 (Encryption)](ポリシー属性)

[暗号化 (Encryption)]属性は、クライアントがバックアップを暗号化するかどうかを決定します。サーバーがバックアップを開始するときに、バックアップ要求で[暗号化 (Encryption)]ポリシー属性がクライアントに通知されます。

クライアントは、[暗号化 (Encryption)]ポリシー属性をクライアントの[暗号化 (Encryption)]ホストプロパティと比較します。クライアントの[暗号化の権限 (Encryption permissions)]

が[必須 (Required)]または[許可 (Allowed)]に設定されている場合、そのポリシーで、このクライアントのバックアップを暗号化できます。

p.121 の「[暗号化 (Encryption)]プロパティ」を参照してください。

追加の暗号化の設定情報について詳しくは、『[NetBackup セキュリティおよび暗号化ガイド](#)』を参照してください。

メモ: 暗号化されたデータが、重複排除機能を備えたストレージユニットに書き込まれる場合、そのストレージユニットでは、暗号化されたデータを重複排除できない場合があります。

NetBackup の暗号化オプションについて

NetBackup は、次の表で記述されているようにバックアップを暗号化する複数の方法を提供します。

表 20-19 NetBackup 暗号化オプション

オプション	説明
クライアントの暗号化	NetBackup クライアントの暗号化オプションはクライアントのデータを暗号化するソフトウェアベースのソリューションです。データは送信および格納中に暗号化されます。各クライアントは自身の暗号化キーを管理します。 クライアントの暗号化を可能にするには、バックアップポリシーの暗号化属性を選択します。 p.728 の「[暗号化 (Encryption)](ポリシー属性)」を参照してください。
テープドライブの暗号化	ハードウェアベースのテープドライブの暗号化で、暗号化テープドライブがデータを暗号化します。データは格納中にのみ暗号化されます。NetBackup キー管理サービスは暗号化キーを管理します。 『NetBackup セキュリティおよび暗号化ガイド』の「格納するデータのキー管理」の章を参照してください。 ハードウェアベースのテープ暗号化のボリュームを管理する 1 つの方法は、ボリュームプール名の予約接頭辞を使用することです。ストレージデバイスは暗号化のテープドライブが必要です。ストレージユニットは暗号化のテープドライブがあるストレージデバイスを指定する必要があります。バックアップポリシーは正しいストレージユニットおよびボリュームプールを指定する必要があります。 p.451 の「予約済みのボリュームのプール名の接頭辞について」を参照してください。

オプション	説明
ソフトウェアベースのメディアサーバーの暗号化	ソフトウェアベースの暗号化によって、メディアサーバーのエージェントはデータを暗号化します。データは格納中にのみ暗号化されます。メディアサーバーの暗号化オプションはデータを暗号化し、暗号化キーを管理する外部エージェントを使用します。 『NetBackup Media Server Encryption Option 管理者ガイド』 を参照してください。
AdvancedDisk の暗号化	NetBackup OpenStorage スタックのプラグインは、データを暗号化します。データは格納中にのみ暗号化されます。 NetBackup キー管理サービスは暗号化キーを管理します。 次を参照してください。『 NetBackup AdvancedDisk Storage ソリューションガイド 』
クラウドストレージの暗号化	NetBackup OpenStorage スタックのプラグインは、データを暗号化します。データは格納中にのみ暗号化されます (デフォルトでは、 NetBackup は読み込み操作および書き込み操作に SSL を使用します)。 NetBackup キー管理サービスは暗号化キーを管理します。 次を参照してください。『 NetBackup Cloudt 管理者ガイド 』
メディアサーバー重複排除プールの暗号化	MSDP 重複排除プラグインがデータを暗号化します。データは送信中および格納中または格納中にのみ暗号化されます。 NetBackup 重複排除プラグインは暗号化キーを管理します。 『NetBackup 重複排除ガイド』 を参照してください。

[Bare Metal Restore 用にディザスタリカバリ情報を収集する (Collect disaster recovery information for Bare Metal Restore)](ポリシー属性)

[Bare Metal Restore 用にディザスタリカバリ情報を収集する (Collect disaster recovery information for Bare Metal Restore)]属性は、各クライアントで **BMR** クライアントエージェントを実行するかどうかを指定します。この属性を有効にすると、各バックアップの前に **BMR** クライアントエージェントが実行され、クライアントの構成情報が保存されます。アクティビティモニターには、この動作がバックアップとは別のジョブとして表示されます。

MS-Windows ポリシー形式 (**Windows** クライアント用) および標準 (**Standard**) ポリシー形式 (**UNIX** クライアント用) だけで、このポリシー属性がサポートされています。この属性は、**BMR** のライセンスを取得したマスターサーバーでポリシーを作成するためにこれらのポリシー形式の 1 つが使われると、デフォルトで有効になります。

詳しくは、『[Bare Metal Restore 管理者ガイド](#)』を参照してください。

詳しくは、『[Bare Metal Restore 管理者ガイド](#)』を参照してください。

[True Image Restore 情報を収集する (Collect true image restore information)](ポリシー属性) (移動検出を行う場合と行わない場合)

[True Image Restore 情報を収集する (Collect true image restore information)] 属性は、ポリシーで、True Image Restore の実行に必要な情報を収集するかどうかを指定します。True Image Restore (TIR) は増分バックアップ時のディレクトリの内容を反映するためにディレクトリの内容をリストアします。バックアップの実行前に削除されたファイルのリストアは実行されません。

この属性を有効にすると、増分バックアップに基づくリストアには、最後の完全バックアップ以降にバックアップされたすべてのファイルが含まれます。また、このリストアには、その期間中に削除されたファイルも含まれます。

NetBackup では、そのポリシーによる次の完全バックアップまたは増分バックアップから、True Image Restore 情報の収集が開始されます。True Image Restore 情報は、ファイルが変更されたかどうかに関係なく、クライアントごとに収集されます。

NetBackup では、ユーザーバックアップまたはユーザーアーカイブの実行時に基づく True Image Restore は提供されません。ただし、ユーザーバックアップが最後の自動完全バックアップまたは自動増分バックアップ以降に行われている場合、そのユーザーバックアップを使って True Image Restore が行われます。

True Image の増分バックアップの場合、移動されたファイル、名前を変更されたファイル、または新しくディレクトリに追加されたファイルを含めるには、[移動検出を行う (with move detection)] を有効にします。これらは tar か zip アーカイブからのファイルである場合があります。(ファイルのパッケージ化の方法および追加方法によっては、新しく追加されたファイルの TIR 以外の増分バックアップが実行されない場合があります。)

NetBackup は、パス名と i ノード番号を前回の完全バックアップまたは増分バックアップのものと比較することによって変更を検出します。パス名または i ノード番号が新しいかまたは変更されている場合、そのファイルまたはディレクトリはバックアップされます。

NetBackup では、そのポリシーによる次の完全バックアップまたは増分バックアップから、移動検出の情報の収集が開始されます。属性設定後の最初のバックアップでは、増分バックアップの場合でも、常にすべてのファイルがバックアップされます。

メモ: [移動検出を行う (with move detection)] は合成バックアップを作成する場合に有効にする必要があります。

p.782 の「[合成バックアップする (Synthetic backup)](スケジュール属性)」を参照してください。

移動検出を行って、ファイルをバックアップする例を次に示します。移動検出を行わない場合、これらのファイルはバックアップされません。

- Windows の場合:

- C:¥pub¥doc というファイルを C:¥spec¥doc に移動するかインストールします。アーカイブビットは変わりませんが、C:¥spec¥doc は C:¥spec¥ディレクトリ内では新しいファイルであるため、バックアップされます。
- C:¥security¥dev¥ というディレクトリ名を C:¥security¥devices¥ に変更します。アーカイブビットは変わりませんが、C:¥security¥devices¥ は新しいディレクトリであるため、バックアップされます。
- UNIX の場合:
 - /home/pub/doc というファイルを /home/spec/doc に移動します。/home/spec/doc の更新日時は変わりませんが、このファイルは /home/spec/ディレクトリ内では新しいファイルであるため、バックアップが行われます。
 - /etc/security/dev というディレクトリの名前を /etc/security/devices に変更します。/etc/security/devices の更新日時は変わりませんが、これは新しいディレクトリであるため、バックアップされます。
 - /home/pub/doc というファイルを UNIX の tar ファイルから抽出してインストールします。更新日時は最後のバックアップ実行時より前です。ファイルは /home/pub/ディレクトリでは新しいためバックアップされます。
 - docA というファイルを削除し、docB というファイルの名前を docA に変更します。docA というファイル名は変わりませんが、i ノード番号が変わったため、このファイルはバックアップされます。

NetBackup では、そのポリシーによる次の完全バックアップまたは増分バックアップから、移動検出に必要な情報の収集が開始されます。属性設定後の最初のバックアップでは、増分バックアップの場合でも、常にすべてのファイルがバックアップされます。

移動ファイルの検出にはクライアント上の領域が使用されるため、十分なディスク領域を利用できない場合、バックアップが正常に実行されない可能性があります。

True Image Restore の例

次の表に、12/01/2011 から 12/04/2011 に実行された一連のバックアップにおいて UNIX クライアントの /home/abc/doc/ ディレクトリ内でバックアップされたファイルを示します。バックアップを実行したポリシーの[True Image Restore 情報を収集する (Collect true image restore information)]は有効になっていました。

表 20-20 True Image Restore の前に実行されたバックアップの例

日付	バックアップ形式	/home/abc/doc 内でバックアップされたファイル
12/01/2011	完全	file1 file2 dirA/fileA dirB/fileB file3

日付	バックアップ形式	/home/abc/doc 内でバックアップされたファイル							
12/02/2011	増分バックアップ	file1	file2	dirA/fileA	-----	----			
12/03/2011	増分バックアップ	file1	file2	dirA/fileA	-----	----			
12/04/2011	ユーザーバックアップ	file1	file2	dirA/fileA	-----	----	dirC/fileC	file4	
12/04/2011	増分バックアップ	file1	file2	-----	-----	----	-----	file4	

メモ:破線 (-----) は、そのファイルがそのバックアップより前に削除されたことを意味します。

/home/abc/doc/ ディレクトリの 12/04/2011 バージョンのリストアは次のような結果になります。

通常のリストアの後

リストア後のディレクトリには、次に示す、12/01/2011 (最後の完全バックアップ) から 12/04/2011 の間に /home/abc/doc/ 内に存在していたすべてのファイルおよびディレクトリが含まれます。

file1
file2
dirA/fileA
dirB/fileB
file3
dirC/fileC
file4

True Image Restore の リストアされたディレクトリには、増分バックアップ時に存在したディレクトリとファイルのみが含まれます。

```
file1  
file2  
file4
```

12/04/2011 の増分バックアップより前に削除されたファイルはリストアされません。

サブディレクトリ dirA および dirC は、12/04/2011 にユーザーバックアップによってバックアップされていますが、リストア後のディレクトリには含まれていません。

これらのディレクトリは、増分バックアップ実行時に存在していなかったため、リストアされていません。この増分バックアップが、True Image Restore で基準となります。

[True Image Restore 情報を収集する (Collect true image restore)]または[True Image Restore 情報を収集する (Collect true image restore)]の[移動検出を行う (with move detection)]のいずれかを使う場合、次の点を考慮します。

- NetBackup は True Image Restore 情報を収集する増分バックアップの追加情報を収集します。移動検出を使うポリシーはより多くの領域を必要とします。
- 増分バックアップは True Image Restore 情報が収集されるポリシーの場合より遅くなります。
- NetBackup が True Image Restore 情報を保持する期間を構成します。[クリーンアップ (Clean-up)]プロパティダイアログボックスの[True Image Restore (TIR) 情報を保持する (Keep true image restoration (TIR) information)]プロパティを設定します。
p.81 の「[\[クリーンアップ \(Clean-up\)\]プロパティ](#)」を参照してください。
- ディレクトリのみリストに表示され、選択できます。True Image Restore モードでは、クライアントインターフェースは個々のファイルを表示しません。True Image Restore について詳しくはクライアントのバックアップ、アーカイブおよびリストアインターフェースのオンラインヘルプを参照してください。
- True Image Restore は、現在ディレクトリに存在するが、バックアップが完了したときには存在しなかったファイルを保持します。12/04/2011 の増分バックアップ後からリストア前にファイル file5 を作成した場合、リストア後のディレクトリの内容は次のとおりです。

```
file1  
file2  
file4  
file5
```

[複数のデータストリームを許可する (Allow multiple data streams)](ポリシー属性)

[複数のデータストリームを許可する (Allow multiple data streams)]属性は、各クライアントの自動バックアップを複数のジョブに分割するときに指定します。バックアップ対象リスト内の指示句、スクリプトまたはテンプレートによって、それぞれのジョブでバックアップ対象リストの一部だけをバックアップできるかどうかを指定します。ジョブは個別のデータストリームにあるので、並列実行できます。

各クライアントに対して開始されるストリーム (バックアップジョブ) の数は、バックアップ対象リスト内の指示句、スクリプトまたはテンプレートによって決定されます。また、このリストによって、バックアップ対象リストを別々のストリームに分割する方法が決定されます。

並列して実行可能なストリームの数は、次の設定によって決定されます。

- 利用可能なストレージユニットの数
- 多重化の設定
- 最大ジョブ数パラメータ

複数ストリームジョブは、ストリームの検出を実行する 1 つの親ジョブと、各ストリームに対する複数の子ジョブで構成されます。各子ジョブは、アクティビティ 모니터の[ジョブ ID (Job ID)]列に、固有のジョブ ID を表示します。親ジョブのジョブ ID は、デフォルトでは表示されない[親ジョブ ID (Parent Job ID)]列に表示されます。親ジョブの[スケジュール (Schedule)]列には、ダッシュ (-) が表示されます。

メモ: この属性を有効にしており、ファイルシステムがクライアントのエクスクルーードリストに含まれている場合、エクスクルーードされたファイルシステムに対する NetBackup ジョブがアクティビティモニターに表示されます。ただし、このジョブによって、エクスクルーードされたファイルシステム内のファイルはバックアップされません。


次の表では複数のデータストリームを使う理由を説明します。

表 20-21 複数のデータストリームを使用する理由


理由	説明
バックアップ時間を短縮する	複数のデータストリームを使用すると、バックアップが複数のストリームに分割されるため、大規模なバックアップのバックアップ時間を短縮できます。多重化、複数のドライブまたはこれら 2 つを組み合わせ、それらのストリームを並列して処理します。 クライアントの各デバイスのバックアップにそれぞれ 1 つのデータストリームを割り当て、各デバイスからのデータストリームを並列して実行するように構成します。 最良のパフォーマンスを得るために、1 つのデータストリームだけを使用してクライアントの各物理デバイスをバックアップします。1 つの物理デバイスに対して複数の並列実行ストリームを使用すると、バックアップ時間が長くなる可能性があります。ヘッドが各ストリームのファイルを含むトラック間を何度も往復移動する必要があります。 図 20-6 は、単一デバイスに対して複数の並列実行ストリームを使用することが推奨されない理由を示しています。
バックアップの失敗における再試行時間を短縮する	バックアップのストリームは独立して実行されるため、複数のデータストリームを使用すると、バックアップが失敗した場合に再試行時間を短縮できます。1 つの失敗が発生すると 1 つのストリームだけが終了されます。他のストリームを再開せずに、失敗が発生したストリームを再開できます。 たとえば、10 GB のパーティションのバックアップを、それぞれが 2 GB の 5 つのストリームに分割すると想定します。最後のストリームで 1.9 GB を書き込んだ後 (合計で 9.9 GB をバックアップした後) に失敗が発生すると、NetBackup では最後のストリームのみのバックアップが再試行されます。この 10 GB のパーティションを複数のデータストリームを使用せずにバックアップする場合、失敗が発生すると、10 GB 全体のバックアップを再試行する必要があります。 [グローバル属性 (Global Attributes)]プロパティの[スケジュールバックアップの試行回数 (Schedule backup attempts)]プロパティは、各ストリームに適用されます。たとえば、[スケジュールバックアップの試行回数 (Schedule backup attempts)]プロパティを 3 に設定すると、各ストリームのバックアップが 3 回まで再試行されます。 アクティビティモニターには、各ストリームが個別のジョブとして表示されます。これらの各ジョブによってバックアップされるファイルを確認するには、ジョブ詳細表示を使用します。 p.154 の「[グローバル属性 (Global Attributes)]プロパティ」を参照してください。
より少ないポリシーでより多くのバックアップを実行することで管理負荷を軽減する	多くのファイルシステムおよびボリュームを含む大規模なファイルサーバーが構成に含まれている場合、複数のデータストリームを使用します。複数のデータストリームを使用すると、使用しない場合に比べて、より少ないポリシーでより多くのバックアップを実行できます。

図 20-6 推奨する複数ストリームの使用方法

最適なパフォーマンスのための推奨



非推奨



次の表は、調節可能である複数のデータストリームの事項を記述したものです。

表 20-22 複数のデータストリームの調節可能な事項

項目	説明
ストリームの合計数	バックアップ対象リストは開始されるストリームの合計数を決定します。NEW_STREAM 指示句でストリームの固定数を構成できます。またはクライアントでストリームを動的に定義できます。 p.851 の「バックアップ対象リストの指示句について」を参照してください。 メモ: 最良のパフォーマンスを得るために、1 つのデータストリームだけを使用してクライアントの各物理デバイスをバックアップします。1 つの物理デバイスに対して複数の並列実行ストリームを使用すると、バックアップ時間が長くなる可能性があります。デバイスヘッドがそれぞれのストリームのファイルを含むトラック間で移動する必要があるので、バックアップ時間は影響されます。

項目	説明
並列して実行されるストリームの数	ポリシーまたはクライアントの並列して実行可能なストリームの数は、次の設定によって決定されます。 ■ 利用可能なドライブの数。 ■ ポリシーとクライアントの最大並列実行ジョブ数の設定。 ■ ストレージユニットとスケジュールの多重化の制限。 各ストレージユニットと各スケジュールに最大多重化設定があります。2 つの設定のより低いほうが特定のスケジュールとストレージユニットの制限です。最大ストリームはストレージユニットとスケジュールの組み合わせで利用可能なすべてのドライブの多重化制限の合計に制限されます。 たとえば、2 つのストレージユニットがそれぞれ 1 つのドライブを備えていると想定します。ストレージユニット 1 の多重化は 3 に設定され、ストレージユニット 2 の多重化は 5 に設定されます。多重化がスケジュールで 5 以上に設定されれば、8 つのストリームが並列して実行可能です。 p.798 の「[メディアの多重化 (Media multiplexing)](スケジュール属性)」を参照してください。

最大ジョブ数の設定は次のようにストリームの最大数を制限します。

表 20-23 ストリームの最大数を制限するジョブ設定

項目	アクセスの方法
[1 クライアントあたりの最大ジョブ数 (Maximum jobs per client)](ホストプロパティ)	■ 左ペインで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)]>[ホストプロパティ (Host Properties)]を展開します。 ■ [マスターサーバー (Master Servers)]を選択し、右ペインで、変更するマスターサーバーをダブルクリックします。 ■ プロパティダイアログボックスの左ペインで、[グローバル属性 (Global Attributes)]をクリックします。 p.154 の「[グローバル属性 (Global Attributes)]プロパティ」を参照してください。 p.798 の「[メディアの多重化 (Media multiplexing)](スケジュール属性)」を参照してください。
[ポリシーごとにジョブ数を制限する (Limit jobs per policy)](ポリシー属性)	■ 左ペインで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)]>[ポリシー (Policies)]を展開します。 ■ 右ペインで、変更するポリシーをダブルクリックします。 p.715 の「[ポリシーごとにジョブ数を制限する (Limit jobs per policy)](ポリシー属性)」を参照してください。

項目	アクセスの方法
[データストリームの最大数を設定する (Maximum data streams)] (ホストプロパティ)	■ 左ペインで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)]>[ホストプロパティ (Host Properties)]を展開します。 ■ [マスターサーバー (Master Servers)]を選択し、右ペインで、変更するマスターサーバーをダブルクリックします。 ■ プロパティダイアログボックスの左ペインで、[クライアント属性 (Client Attributes)]をクリックします。 p.88 の「[クライアント属性 (Client Attributes)]プロパティの[全般 (General)]タブ」を参照してください。

また、ジョブ設定はストリームの最大数に影響します。次の表はこれらの設定の相互依存を記述したものです。

表 20-24 ジョブ設定の相互依存

項目	説明
[データストリームの最大数を設定する (Maximum data streams)]プロパティが無効になっています。	NetBackup は[1 クライアントあたりの最大ジョブ数 (Maximum jobs per client)]か[ポリシーごとにジョブ数を制限する (Limit jobs per policy)]によって指定された値 (低い方の値) を使います。
[データストリームの最大数を設定する (Maximum data streams)]プロパティが有効になっています。	NetBackup は[1 クライアントあたりの最大ジョブ数 (Maximum jobs per client)]を無視します。代わりに、NetBackup は[データストリームの最大数を設定する (Maximum data streams)]か[ポリシーごとにジョブ数を制限する (Limit jobs per policy)]によって指定された値 (低い方の値) を使います。

p.851 の「[バックアップ対象リストの指示句について](#)」を参照してください。

[クライアント側の重複排除を無効化する (Disable client-side deduplication)] (ポリシー属性)

[クライアント側の重複排除を無効化する (Disable client-side deduplication)]属性は NetBackup Data Protection Optimization Option のライセンスキーがアクティブであるときのみ表示されます。

クライアント側の重複排除用に構成されているクライアントは、この属性を有効または無効にすると、次のように動作します。

有効	クライアントは自身のデータを重複排除せず、そのバックアップデータを直接ストレージサーバーに送信しません。NetBackup クライアントはそれ自身のデータを重複排除メディアサーバーに送ります。そのサーバーはデータを重複排除してからストレージサーバーに送信します。

無効 クライアントはそれ自身のデータを重複排除します。またストレージサーバーにデータを直接送信します。メディアサーバーの重複排除とデータ転送は行われません。

[重複排除 (Deduplication)]プロパティはクライアント側の重複排除用にクライアントを構成します。[クライアント側の重複排除を無効化する (Disable client-side deduplication)]ポリシー属性は[重複排除 (Deduplication)]プロパティを上書きします。[重複排除 (Deduplication)]プロパティは[クライアント属性 (Client Attributes)]ホストプロパティの[全般 (General)]タブにあります。

p.92 の「[重複排除の場所](#)」を参照してください。

『[NetBackup 重複排除ガイド](#)』を参照してください。

[個別リカバリを有効化する (Enable granular recovery)](ポリシー属性)

[個別リカバリを有効化する (Enable granular recovery)]属性は次のポリシー形式の場合に使用可能です。

- MS-Exchange-Server
- MS-SharePoint
- MS-Windows (Active Directory の場合)

このオプションを有効にすると、ユーザーは次のようなデータベースバックアップイメージ内に存在する個々のオブジェクトをリストアできます。

- Active Directory データベースバックアップのユーザーアカウント
- Exchange データベースバックアップの電子メールメッセージまたは電子メールフォルダ
- SharePoint データベースバックアップの文書

NetBackup では、個別リカバリテクノロジー (GRT) を使ったバックアップの圧縮または暗号化はサポートされません。[個別リカバリを有効化する (Enable granular recovery)]オプションを有効にすると、[圧縮 (Compression)]オプションと[暗号化 (Encryption)]オプションが自動的に無効になります。

個別レベルのリストアは、バックアップがディスクストレージユニットに書き込まれている場合にだけ実行できます。

個別レベルバックアップを実行するように NetBackup を構成する方法について詳しくは、次を参照してください。

- 『[NetBackup for SharePoint Server 管理者ガイド](#)』
- 『[NetBackup for Exchange Server 管理者ガイド](#)』

- p.878 の「[Active Directory](#) の個別バックアップと個別リカバリ」を参照してください。

[アクセラレータを使用する (Use accelerator)](ポリシー属性)

NetBackup アクセラレータは、完全バックアップを高速化します。高速化は、クライアント上の変更検出技術によって実現しています。クライアントは、この変更検出技術とクライアントの最新のファイルシステムを使って、前回のバックアップ以降発生した変更を特定します。クライアントは、より効率のよいバックアップストリームによって、変更されたデータをメディアサーバーに送信します。メディアサーバーは、変更されたデータと、前回のバックアップで保存されたクライアントデータすべてを結合します。

ファイルまたはファイルの一部がすでにストレージに存在し、かつ変更されていない場合、メディアサーバーは、クライアントから同じ内容を読み込まず、代わりにストレージ内のコピーを使用します。結果として、完全な NetBackup バックアップとなります。

アクセラレータには次の利点があります。

- クライアントの I/O と CPU のオーバーヘッドを削減できます。その結果、クライアント上でバックアップの高速化と負荷の軽減が実現します。
- クライアントとサーバーの間に、コンパクトなバックアップストリームを作成するので、ネットワーク回線容量が少なくて済みます。
- 作成する完全イメージには、リストアに必要なすべてのデータが含まれています。

メモ: 仮想マシンのバックアップに使われるとき、アクセラレータの動作は異なります。VMware のアクセラレータについて詳しくは、『[Symantec NetBackup for VMware 管理者ガイド UNIX、Windows および Linux](#)』を参照してください。

NetBackup アクセラレータの機能

NetBackup アクセラレータは、バックアップストリームとバックアップイメージを次のように作成します。

- 過去に一度もバックアップをしていないクライアントでは、NetBackup は完全バックアップを実行し、トラックログを作成します。トラックログはクライアントのデータに関する情報を含むため、次のバックアップでの比較参照が可能となります。
- 次のバックアップでは、NetBackup は、前回のバックアップ以降変更されたデータを識別します。そのためには、各ファイルでトラックログの情報をファイルシステムの情報と比較します。NTFS と ReFS ファイルシステムの場合、前回のバックアップ以来変更されたデータを識別するために Windows の変更ジャーナルを使います。アクセラレータは 2 つの方法で Windows の変更ジャーナルを使います。1 つ目はファイルシステムのメタデータの変更を調べるためで、2 つ目はどのファイルが前回のバックアップ以来変更されたかを検出するためです。

p.744 の「[アクセラレータおよび Windows の変更ジャーナル](#)」を参照してください。

- NetBackup のクライアントは、次のもので構成される **tar** のバックアップストリームをメディアサーバーに送信します。クライアントで変更されたブロック、前回のバックアップ ID、変更されていないブロックのデータエクステント (ブロックオフセットとサイズ)。
- メディアサーバーは、クライアントで変更のあったブロック、バックアップ ID、変更されていないブロックのデータエクステントを受信します。メディアサーバーは、読み込んだバックアップ ID とファイルシステム記述子から、既存のバックアップにあるその他のクライアントデータの場所を特定します。
- メディアサーバーはストレージサーバーに対し、変更されたブロックと変更されていないブロックを新しい完全イメージに書き込むよう指示を出します。

図 20-7 はアクセラレータのバックアップストリームが構成される過程を示します。

図 20-7 NetBackup クライアント: アクセラレータのバックアップストリーム

バックアップ対象のファイル:

H ₁	データ	H ₂	データ	H ₃	データ	...	H ₁₀	データ

トラックログとの照合は H₂
データが新しいことを示している。■
残りは変更されていない。




クライアントがバックアップ
ストリームを作成:

H _{n1}	H ₂	データ	H _{n3}	...	H _{n10}

N = データが変更されていないことを示す。
変更されたデータの場合、バックアップ
ID、ブロックオフセットおよびサイズが、前の
バックアップを参照するために提供される。

図 20-8 は、メディアサーバーがアクセラレータのストリームと以前のバックアップからバックアップイメージを構築する過程を示します。

図 20-8 NetBackup メディアサーバーはバックアップイメージを構築する



新しいバックアップイメージ

H_1		H_2		H_3		...	H_{10}	

図 20-9 ではアクセラレータの詳細を NetBackup の主要なプロセスとしてまとめています。

メモ: [変更ジャーナルを使用 (Use Change Journal)]の設定または[アクセラレータ強制再スキャン (Accelerator forced rescan)]の設定にかかわらず、Windows の変更ジャーナルを使用してファイルの変更が判断されます。

表 20-25 アクセラレータが Windows の変更ジャーナルを使用する仕組み

NetBackup 構成	アクセラレータによる変更ジャーナルの使用
[変更ジャーナルを使用 (Use Change Journal)]オプションが有効になっていません。	完全バックアップおよび増分バックアップの場合、NetBackup は各ファイルのメタデータを診断してファイルが変更されているかを判断します。[変更ジャーナルを使用 (Use Change Journal)]オプションを使用しなくても、Windows の変更ジャーナルヘルプはファイルの判断に使用されます。
[変更ジャーナルを使用 (Use Change Journal)]オプションは有効ですが、[アクセラレータ強制再スキャン (Accelerator forced rescan)]オプションがポリシーのいずれかのスケジュールで有効ではありません。	Windows の変更ジャーナルは、完全バックアップおよび増分バックアップ時にファイルの変更の判別に使用されます。 ■ 増分バックアップ時は、ファイルの変更の判別に Windows の変更ジャーナルが排他的に使用されます。NetBackup はファイルメタデータを診断しません。 ■ 完全バックアップ時は、NetBackup はファイルの変更の判別にすべてのファイルのメタデータを診断します。さらに、NetBackup は Windows の変更ジャーナルを使用してファイルの変更を判別します。
[変更ジャーナルを使用 (Use Change Journal)]オプションが有効で、[アクセラレータ強制再スキャン (Accelerator forced rescan)]オプションがポリシーの 1 つ以上のスケジュールで有効です。	Windows の変更ジャーナルは、完全バックアップおよび増分バックアップ時にファイルの変更の判別に使用されます。 ■ 増分バックアップ時は、ファイルの変更の判別に Windows の変更ジャーナルが排他的に使用されます。NetBackup はファイルメタデータを診断しません。 ■ 完全バックアップ時 ■ [アクセラレータ強制再スキャン (Accelerator forced rescan)]オプションを有効にしない完全バックアップスケジュールの場合 ファイルの変更の判別に Windows の変更ジャーナルが排他的に使用されます。NetBackup はファイルメタデータを診断しません。 ■ [アクセラレータ強制再スキャン (Accelerator forced rescan)]オプションを有効にする完全バックアップスケジュールの場合 NetBackup はファイルの変更の判別にすべてのファイルのメタデータを診断します。さらに、NetBackup は Windows の変更ジャーナルを使用してファイルの変更を判別します。

アクセラレータの注意と要件

NetBackup アクセラレータについて次の点に注意してください。

- NetBackup アクセラレータには、データ保護最適化オプション (Data Protection Optimization Option) ライセンスが必要です。ライセンスの最新情報については、Symantec 営業部門またはパートナー企業ご相談窓口までお問い合わせください。
- ディスクストレージユニットのみをサポートします。サポート対象のストレージは、メディアアサーバー重複排除プール、NetBackup アプライアンス、クラウドストレージ、認定さ

れたサードパーティの OST ストレージです。サポートされるストレージ形式については、[NetBackup ハードウェア互換性リスト](#)を参照してください。

- ストレージユニットグループは、グループでのストレージユニットの選択がフェールオーバーの場合にのみサポートされます。
- **MS-Windows** ポリシー形式と標準 (Standard) ポリシー形式をサポートします。
NetBackup 機能のうち[MS-Windows]や標準ポリシー形式と連携して動作する機能すべてをサポートします。

メモ: 仮想マシンのアクセラレータは、物理コンピュータのアクセラレータとは異なる動作をします。仮想マシンのアクセラレータについて詳しくは、『[Symantec NetBackup for VMware 管理者ガイド UNIX、Windows および Linux](#)』を参照してください。

メモ: 仮想マシン、NDMP for NetApp ファイラ、Oracle データベースのバックアップに使われるとき、アクセラレータの動作は異なります。

VMware のアクセラレータについて詳しくは、『[NetBackup for VMware 管理者ガイド](#)』を参照してください。

NDMP for NetApp ファイラの NDMP アクセラレータについて詳しくは、『[NetBackup for NDMP 管理者ガイド](#)』を参照してください。

Oracle のアクセラレータについて詳しくは、『[NetBackup for Oracle 管理者ガイド](#)』を参照してください。

- アクセラレータバックアップは、バックアップ後にファイルの atime をリセットするポリシー属性を無視します。
デフォルトでは、**NetBackup** は、バックアップする各 UNIX ファイルのファイルアクセス時刻 (atime) を記録し、ファイルがバックアップされた後に atime をリセットします。このように atime がリセットされると、変更時刻 (ctime) も更新されます。通常、この動作はポリシー属性[ファイルのアクセス時刻をバックアップ前の値にリセット (Reset file access time to the value before backup)]によって制御されます。(デフォルト: 有効)
NetBackup アクセラレータを使用してバックアップを実行する場合、ポリシー属性の設定に関わらず **NetBackup** はファイルのバックアップ後に atime をリセットしません。**NetBackup** は、ctime の更新にはアクセラレータの最適化の損失が伴うので、atime をリセットしません (これにより ctime の更新を回避します)。
p.101 の「[UNIX クライアントの\[クライアントの設定 \(Client Settings\)\]プロパティ](#)」を参照してください。
- 完全バックアップと増分バックアップをサポートします。
p.748 の「[アクセラレータバックアップおよび NetBackup カタログ](#)」を参照してください。

- NetBackup がサポートするすべてのプラットフォーム、ファイルシステム、論理ボリュームをサポートします。
- Windows NTFS および ReFS の変更ジャーナル ([変更ジャーナルを使用 (Use Change Journal)]) をサポートしますが、VxFS の変更ジャーナルはサポートしません。
- [アクセラレータを使用する (Use accelerator)] オプションを有効にするすべてのポリシーに対して、シマンテック社は少なくとも次のバックアップスケジュールを Symantec がお勧めします。
[アクセラレータ強制再スキャン (Accelerator forced rescan)] オプションを有効にしている完全バックアップスケジュール。
[アクセラレータ強制再スキャン (Accelerator forced rescan)] オプションを有効にしていない別の完全バックアップスケジュール。
p.783 の「[アクセラレータ強制再スキャン (Accelerator forced rescan)] オプション (スケジュールの属性)」を参照してください。
- ポリシーで [True Image Restore 情報を収集する (Collect true image restore information)] が有効になっている場合、NetBackup は通常のファイルシステムスキャンを実行し、バックアップに含めるファイルとフォルダを特定します。変更されたファイルを特定するために変更ジャーナルの問い合わせも行います。
さらに詳しくは、[変更ジャーナルを使用 (Use change journal)] オプションおよびアクセラレータを参照してください。
p.744 の「アクセラレータおよび Windows の変更ジャーナル」を参照してください。
- クライアントに前回のバックアップ履歴がない場合、NetBackup は完全バックアップを行い、クライアント上にトラックログを作成します。この初回バックアップは、通常の (加速なし) 完全バックアップの速度で実行されます。クライアントのそれ以後のアクセラレータバックアップでは、トラックログを使ってバックアップ速度を加速します。

メモ: 最初にポリシーを有効にすることによりアクセラレータを使用すると、次のバックアップ (完全または増分) は実質的に完全バックアップとなります。この場合、[バックアップ対象 (Backup Selections)] タブのすべてのファイルがバックアップされます。そのバックアップが増分としてスケジュールされていると、バックアップ処理時間帯内に完了しない場合があります。たとえば、ポリシーを 7.7 にアップグレードし、最初に [アクセラレータを使用する (Use Accelerator)] オプションを有効にすると、次のバックアップ処理時間帯が完全バックアップのために十分確保されていることを必ず確認してください。

- NetBackup は、以降のアクセラレータバックアップのためにトラックログを保持します。ポリシーのバックアップ対象リストが変更されるたびに、NetBackup はリストで変更されるか、または追加された対象の (加速なし) 完全バックアップを実行します。変更されていないバックアップ対象は、通常のアクセラレータバックアップとして処理されます。

- ポリシーを作成するとき、ポリシーに関連付けられるストレージユニットを検証できない場合は、後でバックアップジョブが始まるときストレージユニットが検証されることに留意してください。アクセラレータがストレージユニットをサポートしない場合、バックアップは失敗します。[bpbrm]ログに、以下のいずれかのようなメッセージが表示されます。

```
Storage server %s, type %s, doesn't support image include.
```

```
Storage server type %s, doesn't support accelerator backup.
```

- アクセラレータでは、ストレージの `OptimizedImage` 属性が有効になっている必要があります。
- Symantec はアクセラレータと組み合わせてストレージライフサイクルポリシー (SLP) と使用するすべてのストレージユニットで [コピー後に期限切れにする (Expire after copy)] の保持を有効化しないことを推奨します。[コピー後に期限切れにする (Expire after copy)] の保持を指定することにより、バックアップの実行中にイメージが期限切れになることがあります。新しい完全バックアップを合成するには、SLP バックアップで以前のバックアップイメージが必要になります。以前のイメージがバックアップの間に期限切れになった場合、バックアップは失敗します。

アクセラレータバックアップおよび NetBackup カタログ

アクセラレータを使用しても、NetBackup カタログのサイズに影響はありません。アクセラレータを使用する完全バックアップでは、アクセラレータなしで同じデータを完全バックアップする場合と同じカタログサイズになります。これは、増分バックアップでも同様です。アクセラレータを使用するとき、アクセラレータなしの同じバックアップより大きいカタログ領域を必要としません。

カタログの影響が生じる可能性は、完全バックアップにアクセラレータをどのくらい頻繁に使用するかに応じます。アクセラレータを使用する完全バックアップは、通常の完全バックアップより高速に完了します。このため、増分バックアップの代わりにアクセラレータによる完全バックアップを使いたいと考える場合もあるでしょう。ただし、完全バックアップでは増分バックアップより大きなカタログ領域が必要なので、増分バックアップを完全バックアップに入れ替えるとカタログサイズが増します。増分バックアップを完全バックアップに変更する場合、増分バックアップに比べて完全バックアップに必要なカタログ領域の大きさに対して、アクセラレータによる完全バックアップがどの程度有利かを評価する必要があります。

アクセラレータの構成

NetBackup アクセラレータを使用する完全バックアップの構成方法について、次の表にまとめます。

表 20-26 完全バックアップのアクセラレータを設定する方法

作業	手順と注意点
アクセラレータをサポートするストレージユニットがあることを確認してください。	アクセラレータは、ディスクストレージユニットのみをサポートします。サポート対象のストレージユニット形式は、PureDisk (メディアサーバーの重複排除のプール、NetBackup アプライアンス)、クラウドストレージ、認定されたサードパーティ OST ストレージです。 NetBackup のデバイスマッピングファイルには、サポート対象のストレージユニットの詳細なリストがあります (次のタスクを参照してください)。 メモ: ストレージユニットグループは、グループでのストレージユニットの選択がフェールオーバーの場合にのみサポートされます。
必要に応じ、 NetBackup デバイスマッピングファイルを更新してください。	NetBackup のデバイスマッピングファイルには、NetBackup が使うことができるすべてのストレージデバイス装置タイプが含まれています。アクセラレータに対応する新規デバイスまたはアップグレードされたデバイスのサポートを加えるには、シマンテック社サポートサイトから最新のデバイスマッピングファイルをダウンロードします。 p.399 の「デバイスマッピングファイルについて」を参照してください。 p.400 の「デバイスマッピングファイルのダウンロード」を参照してください。
[標準 (Standard)]、 [MS-Windows]、または[VMware] のバックアップポリシーを構成します。 [標準 (Standard)]、 [MS-Windows]、[VMware]、 [NDMP]、または[Oracle]のバック アップポリシーを構成します。	ポリシーの[属性 (Attributes)]タブから次を選択します。 ■ アクセラレータをサポートするディスクストレージユニット。 ■ [アクセラレータを使用する (Use Accelerator)]オプション。 仮想マシン、NDMP for NetApp ファイラ、Oracle データベースのバックアップに使われるとき、アクセラレータの動作は異なります。 ■ VMware のアクセラレータについて詳しくは、『NetBackup for VMware 管理者ガイド』を参照してください。 ■ NDMP for NetApp ファイラの NDMP アクセラレータについて詳しくは、『NetBackup for NDMP 管理者ガイド』を参照してください。 ■ Oracle のアクセラレータについて詳しくは、『NetBackup for Oracle 管理者ガイド』を参照してください。
クライアントの変更検出について定期的に新しい基準を確立するためには、ポリシーの[スケジュールの属性 (Schedule Attribute)]タブの[アクセラレータ強制再スキャン (Accelerator forced rescan)]オプションを選択します。	このオプションにより、クライアントデータのアクセラレータ変更検出のレベルは一段向上します。このオプションはアクセラレータの速度を遅くします。 p.783 の「[アクセラレータ強制再スキャン (Accelerator forced rescan)]オプション (スケジュールの属性)」を参照してください。 p.744 の「アクセラレータおよび Windows の変更ジャーナル」を参照してください。

バックアップジョブ詳細ログのアクセラレータメッセージ

NetBackup は、アクセラレータを使用するバックアップ処理では、次のようなメッセージをジョブ詳細ログに出力します。

```
11/23/2011 10:50:27 AM - Info bpbrm(pid=412) accelerator enabled
```

NetBackup がバックアップに NTFS または ReFS の変更ジャーナルを使用する場合、ジョブ詳細ログに次のようなメッセージが表示されます。

```
9/24/2011 8:54:14 PM - Info bpbkar32(pid=7868) change journal enabled  
for <C:¥>
```

```
9/24/2011 8:54:14 PM - Info bpbkar32(pid=7868) using change journal  
data for <C:¥>
```

NTFS または ReFS の変更ジャーナルを使用できない場合、ジョブ詳細ログに次のようなメッセージが表示されます。

```
not using change journal data for <backup selection>: <reason ...>
```

p.751 の「[\[変更ジャーナルを使用 \(Use Change Journal\)\]オプションとアクセラレータについてのログメッセージ](#)」を参照してください。

[アクセラレータ強制再スキャン (Accelerator forced rescan)]オプションが選択されている時は、ジョブ詳細ログに次のようなメッセージが表示されます。

```
9/25/2011 5:46:52 PM - Info bpbrm(pid=4136) Accelerator enabled  
backup with checksum based change detection needs to read each file and  
calculate the checksum, and will have longer backup time.
```

p.751 の「[\[変更ジャーナルを使用 \(Use Change Journal\)\]オプションとアクセラレータについてのログメッセージ](#)」を参照してください。

アクセラレータの NetBackup ログ

アクセラレータに関するログメッセージについては、次の NetBackup ログディレクトリを参照してください。

表 20-27 アクセラレータに関する NetBackup ログ

ログディレクトリ	場所
UNIX の場合: /usr/opensv/netbackup/logs/bpbrm Windows の場合: <i>install_path</i> ¥NetBackup¥logs¥bpbrm	NetBackup マスターサーバーまたはメディアサーバー
UNIX の場合: /usr/opensv/netbackup/logs/bptm Windows の場合: <i>install_path</i> ¥NetBackup¥logs¥bptm	NetBackup メディアサーバー
UNIX の場合: /usr/opensv/netbackup/logs/bpbkar Windows の場合: <i>install_path</i> ¥NetBackup¥logs¥bpbkar	NetBackup クライアント

ログディレクトリを作成するには、NetBackup サーバーおよびクライアントで、次のコマンドを実行します。

Windows の場合:

```
install_path¥NetBackup¥logs¥mklogdir.bat
```

UNIX の場合:

```
/opt/opensv/netbackup/logs/mklogdir
```

[変更ジャーナルを使用 (Use Change Journal)]オプションとアクセラレータについてのログメッセージ

アクセラレータは Windows クライアントでのデータ変更を識別するために NTFS または ReFS の変更ジャーナルを使います。次の表はアクティビティ 모니터の NetBackup ジョブの詳細ログに表示される可能性のある変更ジャーナルメッセージを説明したものです。左の列はメッセージを示します。

アクセラレータバックアップの場合、これらのメッセージは Windows の変更ジャーナルの使用にさまざまな障害があることを示します。一般に、メッセージは次のいずれかを示します:

- アクセラレータはバックアップのために変更ジャーナルを使うことができないこと。変更ジャーナルを使うためには、ポリシーの再構成が必要である可能性があること。
- ファイルシステムの変更を検出するのにアクセラレータは排他的に変更ジャーナルを使うことができないこと。NetBackup は、各ファイルでファイルシステムのメタデータを調べて、どのファイルが変更されたか検出します。また、どのファイルが変わったか検出するために変更ジャーナルを使います。

メモ: 以下のメッセージでは、変数 <%%s> はバックアップ対象リストの項目を表します。

変更ジャーナルのメッセージの多くはペアで表示されます。最初のメッセージは変更ジャーナルをなぜ使うことができないか示します。たとえば、

<%%s> に変更ジャーナルデータを使用しません: 強制再スキャンが要求されました (not using change journal data for <%%s>: forced rescan requested)

第 2 メッセージは、それにもかかわらずアクセラレータが変更ジャーナルを使って変更されたファイルを検出できることを示します:

<%%s> の列挙に変更ジャーナルデータを使いませんが、変更検出に使用します (not using change journal data for enumeration for <%%s> but will use it for change detection)

表 20-28 Windows の[変更ジャーナルを使用 (Use Change Journal)]オプション (ジョブ詳細ログ) のアクセラレータメッセージ

NetBackup ジョブ詳細のメッセージ	説明
<%%s> の列挙に変更ジャーナルデータを使いませんが、変更検出に使います (not using change journal data for enumeration for <%%s> but will use it for change detection)	NetBackup はどのファイルが変わったか検出するために変更ジャーナルを使います。NetBackup はまた、各ファイルシステムのメタデータを調べて、どのファイルが変更されたか検出します。 メモ: このメッセージが表示される前に、別のメッセージ表示されて、変更されたファイルを検出するために NetBackup が変更ジャーナルデータになぜ完全に依存しないのか説明します。
<%%s> に変更ジャーナルデータを使用しません: 強制再スキャンが要求されました (not using change journal data for <%%s>: forced rescan requested)	[アクセラレータ強制再スキャン (Accelerator forced rescan)]オプションが、ポリシーの完全バックアップスケジュールで有効に設定されています。その結果、変更されたファイルを検出するために NetBackup は変更ジャーナルデータに完全に依存することができません。NetBackup はまた、各ファイルシステムのメタデータを調べて、どのファイルが変更されたか検出します。
<%%s> に変更ジャーナルデータを使用しません: フィルタチェックサムの計算が失敗しました (not using change journal data for <%%s>: filter checksum calculation failed)	バックアップは複数のフィルタを使用し、どのファイルおよびディレクトリをバックアップに含めるかを判断します。このフィルタには、NetBackup のエクスクルードリストおよびインクルードリスト、シャドウコピーコンポーネントおよびシステム状態のバックアップに含まれるファイルおよびディレクトリなどがあります。 バックアップの間に、フィルタに対するチェックサムの計算が実行されます。新しいバックアップが実行されると、現在のバックアップのチェックサムが前回のバックアップのチェックサムに対して比較されます。チェックサムが一致しなければ、変更ジャーナルのデータを使用できません。代わりに、アクセラレータは通常のファイルシステムスキャンを実行し、バックアップに含めるためのファイルおよびフォルダを判断します。 処置は必要ありません。バックアップごとにフィルタが変わらない場合は、変更ジャーナルのデータが次のバックアップで使用されます。
<%%s> に変更ジャーナルデータを使用しません: 変更ジャーナルの使用設定を検証できません <reason=%%s> (not using change journal data for <%%s>: unable to validate change journal usage <reason=%%s>)	アクセラレータは、以下の場合[変更ジャーナルを使用 (Use Change Journal)]オプションを使用できません。 ■ 以前のバックアップがなく、基準となる更新シーケンス番号 (USN) が NTFS の変更ジャーナルから確立されていない。 ■ 前回のバックアップが正常に実行されなかった。 このような場合、[変更ジャーナルを使用 (Use Change Journal)]オプションを使用できません。アクセラレータは、通常のファイルシステムスキャンを実行し、バックアップに含めるためのファイルおよびフォルダを判断します。 処置は必要ありません。すべての条件を満たす場合、アクセラレータは次のバックアップで[変更ジャーナルを使用 (Use Change Journal)]オプションを使用します。

NetBackup ジョブ詳細のメッセージ	説明
<%%s> に変更ジャーナルデータを使用しません: 変更ジャーナルの使用設定を初期化できません <reason=%%s> (not using change journal data for <%%s>: unable to initialize change journal usage <reason=%%s>)	アクセラレータは、以下の場合[変更ジャーナルを使用 (Use Change Journal)]オプションを使用できません。 ■ あまりに多数のアクティビティがシステムで発生しました (レコードが処理される前に変更ジャーナルデータベースからパージされました)。 ■ データ破損が発生しました。 代わりに、アクセラレータは通常のファイルシステムスキャンを実行し、バックアップに含めるためのファイルおよびフォルダを判断します。 処置は必要ありません。レコードがパージされた場合は、現在のバックアップの完了とともに、新たな基準が作成されます。破損がある場合、その破損が検出されるとデータベースが再作成されます。アクセラレータは、次のバックアップで[変更ジャーナルを使用 (Use Change Journal)]オプションを使用します。
<%%s> に変更ジャーナルデータを使用しません: ハードリンクまたは再解析ポイントの変更が検出されました (not using change journal data for <%%s>: hard link or reparse point change detected)	変更がハードリンクまたは再解析ポイントに相当する場合、アクセラレータは[変更ジャーナルを使用 (Use Change Journal)]オプションを使用できません。なお、変更に対応するファイルおよびディレクトリの数にはかぎりがなく、NTFS の変更ジャーナルはそれらすべてを追跡します。 処置は必要ありません。ハードリンクまたは再解析ポイントに新たな変更が発生しなければ、次のバックアップで[変更ジャーナルを使用 (Use Change Journal)]オプションを使用できます。
<%%s> に変更ジャーナルデータを使用しません: True Image Backup でサポートされていません (not using change journal data for <%%s>: not supported with true image backups)	[True Image Restore 情報を収集する (Collect true image restore information)]または[True Image Restore 情報を収集する (Collect true image restore information)]の[移動検出を行う (with move detection)]がポリシーで指定されています。ファイル処理しどのファイルが変更されたかを判断するため、NetBackup は通常のファイルシステムスキャンを実行し、バックアップに含めるファイルとフォルダを判断します。変更されたファイルを特定するために変更ジャーナルの問い合わせも行います。
<%%s> に変更ジャーナルデータを使用しません: 無効なスケジュール形式 (not using change journal data for <%%s>: invalid schedule type)	アクセラレータは、[変更ジャーナルを使用 (Use Change Journal)]オプションで、選択されているスケジュール形式をサポートしません。 [変更ジャーナルを使用 (Use Change Journal)]オプションは、増分バックアップ (累積または差分) または完全バックアップでサポートされます。完全バックアップでは、ポリシーの[属性 (Attributes)]タブで[アクセラレータを使用 (Use Accelerator)]を有効にする必要があります。

NetBackup ジョブ詳細のメッセージ	説明
<%%s> に変更ジャーナルデータを使用しません: パスはローカルでなければならない、ディレクトリ接合とシンボリックリンクが含まれていません (not using change journal data for <%%s>: path must be local and not contain directory junctions and/or symbolic links)	バックアップ対象では、パスに再解析ポイントが含まれます (ディレクトリ接合点またはシンボリックリンク)。[変更ジャーナルを使用 (Use Change Journal)]オプションは使用できません。 NetBackup はディレクトリを正しくバックアップするために通常のファイルシステムスキャンを実行する必要があります。
<%%s> に変更ジャーナルデータを使用しません: 変更ジャーナルの設定が完了していません (進行中の可能性があります) (not using change journal data for <%%s>: change journal setup is not complete (may still be in progress))	[変更ジャーナルを使用 (Use Change Journal)]オプションが、最近有効に設定されました。 [変更ジャーナルを使用 (Use Change Journal)]を最初に有効にした後、 NetBackup クライアントが NTFS 変更ジャーナルを処理しそのデータベースを設定するために時間がかかる場合があります。 [変更ジャーナルを使用 (Use Change Journal)]オプションは、次のバックアップから使用できます。
<%%s> に変更ジャーナルデータを使用しません: ジャーナルデータが見つかりません (not using change journal data for <%%s>: unable to locate journal data)	[変更ジャーナルを使用 (Use Change Journal)]オプションが、最近有効に設定されました。 [変更ジャーナルを使用 (Use Change Journal)]を最初に有効にした後、 NetBackup クライアントが NTFS 変更ジャーナルを処理しそのデータベースを設定するために時間がかかる場合があります。 [変更ジャーナルを使用 (Use Change Journal)]オプションは、次のバックアップから使用できます。
<%%s> に変更ジャーナルデータを使用しません: 無効な変更ジャーナルデータ (not using change journal data for <%%s>: invalid change journal data)	1 つのボリュームに多くの変更が発生すると、 NetBackup Client Service では内部データベースのサイズ増加が必要な場合があります。このため、データベースが無効になることがあります。 データベースのサイズ増加および NTFS 変更ジャーナルとの同期が行われると、データベースに有効マークが付されます。[変更ジャーナルを使用 (Use Change Journal)]オプションは、次のバックアップで使用されます。

NetBackup ジョブ詳細のメッセージ	説明
<%%s> に変更ジャーナルデータを使用しません: スナップショットを適用できません (not using change journal data for <%%s>: unable to apply snapshot)	スナップショットベースのバックアップでは、NetBackup はライブボリュームではなくスナップショットの変更ジャーナルデータベースを使用します。NetBackup がスナップショットのデータベースを開こうとしたとき、エラーが発生しました。 次回バックアップを実行するとき、NetBackup は新しいスナップショットを作成し、データベースはエラーなしで開きます。
<%%s> に変更ジャーナルデータを使用しません: 以前のトラックログがありません (not using change journal data for <%%s>: no previous track log)	アクセラレータを使用した前回の完全バックアップがありません。 NetBackup は、アクセラレータを使用した前回の完全バックアップがある場合に限り、アクセラレータ使用の完全バックアップで[変更ジャーナルを使用 (Use Change Journal)]オプションをサポートします。
<%%s> に変更ジャーナルデータを使用しません: 通常の完全バックアップでサポートされていません (not using change journal data for <%%s>: not supported with regular full backups)	[アクセラレータを使用する (Use Accelerator)]オプションは、ポリシーで有効に設定されていません。 完全バックアップでは、[変更ジャーナルを使用 (Use Change Journal)]オプションを使用するために[アクセラレータを使用する (Use Accelerator)]が有効に設定されている必要があります。
<%%s> に変更ジャーナルデータを使用しません: 変更ジャーナルの使用設定を検証できません <reason=previous backup wasn't a successful backup> (not using change journal data for <%%s>: unable to validate change journal usage <reason=previous backup wasn't a successful backup>)	バックアップが部分的に成功した場合 (状態コード 1)、次のアクセラレータによるバックアップでは[変更ジャーナルを使用 (Use Change Journal)]オプションを使用できません。 NetBackup では、次のバックアップが成功した後で[変更ジャーナルを使用 (Use Change Journal)]オプションを使用できます。

NetBackup ジョブ詳細のメッセージ	説明
<%%s> に変更ジャーナルデータを使用しません: サポートされていません (not using change journal data for <%%s>: not supported)	ポリシーのバックアップ対象は Windows の変更ジャーナルでサポートされないリソースです。サポート外のリソースの例は FAT ボリュームや FAT32 ボリュームです。
<%%s> に変更ジャーナルデータを使用しません: リモートの Frozen Image はサポートされません (not using change journal data for <%%s>: not supported for remote frozen images)	バックアップはリモートの Frozen Image を使うように試みました。[変更ジャーナルを使用 (Use Change Journal)]オプションはリモートの Frozen Image でサポートされません。
<%%s> に変更ジャーナルデータを使用しません: 有効ではありません (not using change journal data for <%%s>: not enabled)	[変更ジャーナルを使用 (Use Change Journal)]オプションが有効ではありません。
<%%s> に変更ジャーナルデータを使用しません: 使用できるよう構成されていません (not using change journal data for <%%s>: not configured for use)	[変更ジャーナルを使用 (Use Change Journal)]オプションが有効ではありません。
<%%s> に変更ジャーナルデータを使用しません: ボリューム GUID を決定できません (not using change journal data for <%%s>: unable to determine volume guid)	内部エラーが発生しました。バックアップするボリュームを調べて、ボリューム GUID が各ボリュームと関連付けられていることを確認する必要があります。

NetBackup ジョブ詳細のメッセージ	説明
<%%s> に変更ジャーナルデータを使用しません: スナップショットを適用していません (オープンファイルを追跡できません) (not using change journal data for <%%s>: snapshot has not been applied (unable to track open files))	変更ジャーナルデータを使うためには、NetBackup はバックアップボリュームのスナップショットを作成してオープンファイルを正しく識別して処理する必要があります。このエラーは NetBackup がボリュームのスナップショットを作成する前にバックアップが実行された場合に発生します。次のバックアップが起きる前にスナップショットが作成できれば、NetBackup は次のバックアップで変更ジャーナルデータを使えることがあります。
<%%s> に変更ジャーナルデータを使用しません: 無効なポリシー形式 (not using change journal data for <%%s>: invalid policy type)	[変更ジャーナルを使用 (Use Change Journal)] オプションは標準または MS-Windows のポリシーでのみサポートされます。
<%%s> に変更ジャーナルデータを使用しません: アクセラレータベースバックアップのリストと変更ジャーナルベースバックアップのリストが一致しません (not using change journal data for <%%s>: list of accelerator based backups does not match list of change journal based backups)	クライアントで、NetBackup は両方のアクセラレータバックアップと変更ジャーナルベースのバックアップを追跡します。これらのバックアップのリストが一致しなければ、次のいずれかが実行されます: ■ 変更ジャーナルを使わなかったアクセラレータバックアップが実行されました。 ■ アクセラレータを使わなかった変更ジャーナルベースのバックアップが実行されました。 どちらの場合も、次の完全バックアップを実行するまで[変更ジャーナルを使用 (Use Change Journal)]オプションを使うことができません。
<%%s> に変更ジャーナルデータを使用しません: 以前のバックアップに不完全な変更ジャーナルデータがありました (usn レコードが見つかりません) (not using change journal data for <%%s>: previous backup had change journal data that was not complete (missing usn records))	変更ジャーナルデータベースのサイズは固定です: それらは一定数のレコードだけを格納できます。ボリュームで多くのアクティビティが行われれば、バックアップがレコードを処理する前に、レコードが変更ジャーナルデータベースからバージされる可能性があります。その場合、[変更ジャーナルを使用 (Use Change Journal)]オプションを使用できません。処置は必要ありません。すべての条件を満たす場合、アクセラレータは次のバックアップで[変更ジャーナルを使用 (Use Change Journal)]オプションを使用します。

NetBackup ジョブ詳細のメッセージ	説明
<%%s> に変更ジャーナルデータを使用しません: ローカルでないボリュームとファイルシステムはサポートされません (not using change journal data for <%%s>: not supported for non-local volumes / file systems)	ポリシーのバックアップ対象はローカルボリュームではありません。たとえば、バックアップ対象は UNC パスを指定します。
<%%s> に変更ジャーナルデータを使用しません: 強制再スキャンスケジュールが構成されていません (not using change journal data for <%%s>: no forced rescan schedule configured)	このメッセージはアクセラレータの完全バックアップの間にだけ表示されます。アクセラレータの完全バックアップの間に変更ジャーナルデータを使うためには、[アクセラレータ強制再スキャン (Accelerator forced rescan)] オプションを使用するポリシーのスケジュールが必要となります。
<%%s> に変更ジャーナルデータを使用しません: 強制的に再スキャンを実行して、チェックサムを検証するために各ファイルを読み込みます (not using change journal data for <%%s>: forcing rescan, each file will be read in order to validate checksums)	このメッセージは完全バックアップの間だけ、ポリシーが[アクセラレータ強制再スキャン (Accelerator forced rescan)] オプションを使用して構成されていない場合に表示されます。 このメッセージが表示される前に、別のメッセージが変更ジャーナルデータをなぜ使うことができないか説明します。

ネットワークを介して転送されたアクセラレータバックアップのデータ量の報告について

アクセラレータバックアップの報告では、一部の NetBackup コマンドは、各アクセラレータバックアップについて、ネットワークを介して転送されたデータ量を報告できます。通常、転送されたデータ量はアクセラレータバックアップイメージのサイズよりも大幅に小さくなります。

各アクセラレータバックアップについて、NetBackup は、クライアント(または VM)の変更されたブロックを前回のバックアップから変更されていないデータと組み合わせて、バックアップイメージを合成します。ただし、NetBackup はバックアップの発生時に変更されたデータのみをネットワーク経由で送信します。その結果として生じるバックアップイメージ

は、ネットワークを移動するバックアップデータの量よりも大幅に大きくなる場合があります。バックアップの報告では、バックアップイメージのサイズとネットワークを介して転送されたデータ量を区別することが重要です。

アクセラレータバックアップでは、ネットワーク転送されたデータを `bpdbjobs`、`bpimagelist`、`bpclimagelist` という **NetBackup** コマンドの出力に表示させることができます。

表 20-29 には、これらのコマンドのデフォルトの場所がリストされます。

表 20-29 `bpdbjobs`、`bpimagelist`、`bpclimagelist` のデフォルトの場所

コマンド	デフォルトの場所
<code>bpdbjobs</code> 、 <code>bpimagelist</code>	Windows の場合: <install_path>%NetBackup%\bin\admincmd%\br/> UNIX および Linux の場合 /usr/opensv/netbackup/bin/admincmd/
<code>bpclimagelist</code>	Windows の場合: <install_path>%NetBackup%\bin%\br/> UNIX および Linux の場合 /usr/opensv/netbackup/bin/

次の例では、`bpimagelist` コマンドを使って、`acmevm2` のバックアップの結果を示しています。

```
bpimagelist -backupid acmevm2
```

出力例は次のとおりです。

```
IMAGE acmevm2 0 0 12 acmevm2 accl_vmware 40 *NULL* root f 0 9 14344
79628 558 2147483647 0 0 7799632 28196 1 2 0 accl_vmware_1434479628_FULL.f *NULL
* *NULL* 0 1 0 0 0 *NULL* 0 0 1 0 0 1434479628 1434479628 *NULL* 0 0 0 *NULL* 9
0 0 3398732 0 0 *NULL* *NULL* 0 1434479620 0 0 *NULL* *NULL* 0 0 0 225792
HISTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRAG 1 -1 3319 76 0 0 0 @aaaab acmevm6.acme.com 262144 0 0 -1 102
4 1;PureDisk; acmevm6.acme.com;msdp_dp;PureDiskVolume;0 2147483647
0 65545 0 0 0 6 0 1434480186 1 1 *NULL* *NULL* 0 0
FRAG 1 1 7796313 0 0 0 0 @aaaab acmevm6.acme.com 262144 0 0 -1 10
28 1;PureDisk; acmevm6.acme.com;msdp_dp;PureDiskVolume;0 214748364
7 0 65545 0 0 0 6 0 1434480186 1 1 *NULL* *NULL* 0 0
```

この例では、キロバイト単位のバックアップイメージサイズは **7799632** で、ネットワークを介して転送されたデータ量は **225792** です。

次のコマンドを使って、アクセラレータバックアップでネットワークを介して転送されたデータ量を表示できます。

bpimagelist

```
bpimagelist -backupid backup_id [-l | -L | -json | -json_compact]
```

括弧 `[]` は省略可能な要素を示し、垂直線 `|` は括弧内のオプションのいずれか **1** つのみを選択できることを示します。

表 20-30 では、ネットワーク転送されたデータのフィールドが bpimagelist 出力でどのように表示されるかについて説明します。

表 20-30 アクセラレータバックアップでネットワーク転送されたデータ量を表示する bpimagelist オプション

bpimagelist オプション	ネットワーク転送されたデータのフィールドが表示される方法
オプションなし	このフィールドはラベル付けされていません。例: 225792 この項の前半に記載されている bpimagelist の例の出力を参照してください。
-l	このフィールドはラベル付けされていません (オプションなしと同じ)。例: 225792
-L	このフィールドはラベル付けされています。次に例を示します。 Kilobytes Data Transferred: 225792
-json	このフィールドはラベル付けされています。次に例を示します。 "kilobytes_data_transferred": 225792,
-json_compact	このフィールドはラベル付けされています。次に例を示します。 "kilobytes_data_transferred":225792,

bpdbjobs

```
bpdbjobs -jobid job_id -report -most_columns
```

または

```
bpdbjobs -jobid job_id -report -all_columns
```

ネットワーク転送されたデータのフィールドは出力の最後に表示されます。

bpclimagelist

```
bpclimagelist -client client_name
```

このコマンドは、通常でアクセラレータバックアップのイメージサイズを表示するフィールドにネットワーク転送されたデータのみを表示します。このコマンドを使ってネットワーク転送されたデータを表示するには、NetBackup 設定を構成する必要があります。

p.761 の「[NetBackup コマンド出力でのネットワーク転送されたデータとのアクセラレータのイメージサイズの置換](#)」を参照してください。

これらのコマンドについて詳しくは、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』または NetBackup のマニュアルの該当ページを参照してください。

NetBackup コマンド出力でのネットワーク転送されたデータとのアクセラレータのイメージサイズの置換

bpimagelist、bpdjobs、bpclimagelist の出力を構成して、バックアップイメージサイズの代わりに、ネットワークを介して転送されたアクセラレータバックアップのデータの量を表示できます。

アクセラレータのイメージサイズを表示するデフォルトの bpimagelist 出力を次に示します(円で囲まれた値 7799632 を参照)。ネットワーク転送されたデータはこの出力の終端部に表示されます(225792)。

```
IMAGE acmevm2 0 0 12 acmevm2 accl_vmware 40 *NULL* root f 0 9 14344
79628 558 2147483647 0 0 7799632 28196 1 2 0 accl_vmware_1434479628_FULL.f *NULL
* *NULL* 0 1 0 0 0 *NULL* 0 0 1 0 0 1434479628 1434479628 *NULL* 0 0 0 *NULL* 9
0 0 3398732 0 0 *NULL* *NULL* 0 1434479620 0 0 *NULL* *NULL* 0 0 0 225792
HISTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRAG 1 -1 3319 76 0 0 0 @aaaab acmevm6.acme.com 262144 0 0 -1 102
4 1;PureDisk; acmevm6.acme.com;msdp_dp;PureDiskVolume;0 2147483647
0 65545 0 0 0 6 0 1434480186 1 1 *NULL* *NULL* 0 0
FRAG 1 1 7796313 0 0 0 0 @aaaab acmevm6.acme.com 262144 0 0 -1 10
28 1;PureDisk; acmevm6.acme.com;msdp_dp;PureDiskVolume;0 214748364
7 0 65545 0 0 0 6 0 1434480186 1 1 *NULL* *NULL* 0 0
```

NetBackup コマンド出力を構成して、イメージサイズフィールドにネットワーク転送されたデータを表示できます。出力で、イメージサイズの値がネットワーク転送されたデータの値に置換されます(次の例を参照)。これで、コマンド出力からイメージサイズを読み取るスクリプトによって、ネットワーク転送されたデータの量が読み取られるようになります。

次の bpimagelist 出力では、イメージサイズフィールドにネットワーク転送されたデータ(225792)が表示されます。

```
IMAGE acmevm2 0 0 12 acmevm2 accl_vmware 40 *NULL* root f 0 9 14344
79628 558 2147483647 0 0 225792 28196 1 2 0 accl_vmware_1434479628_FULL.f *NULL
* *NULL* 0 1 0 0 0 *NULL* 0 0 1 0 0 1434479628 1434479628 *NULL* 0 0 0 *NULL* 9
0 0 3398732 0 0 *NULL* *NULL* 0 1434479620 0 0 *NULL* *NULL* 0 0 0 225792
HISTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRAG 1 -1 3319 76 0 0 0 @aaaab acmevm6.acme.com 262144 0 0 -1 102
4 1;PureDisk; acmevm6.acme.com;msdp_dp;PureDiskVolume;0 2147483647
0 65545 0 0 0 6 0 1434480186 1 1 *NULL* *NULL* 0 0
FRAG 1 1 7796313 0 0 0 0 @aaaab acmevm6.acme.com 262144 0 0 -1 10
28 1;PureDisk; acmevm6.acme.com;msdp_dp;PureDiskVolume;0 214748364
7 0 65545 0 0 0 6 0 1434480186 1 1 *NULL* *NULL* 0 0
```

メモ:これらのコマンドのラベル付き出力(たとえば、bpimagelist の -L オプション)でも同じ変更が発生します。たとえば、[キロバイト(Kilobytes)]フィールドには、アクセラレータバックアップのイメージサイズではなく、転送データ値(この例では 225792)が表示されます。

bpimagelist、bpdbjobs、bpclimagelist のアクセラレータのイメージサイズフィールドのネットワーク転送されたデータの報告を有効にする方法

- ◆ bpsetconfig コマンドを使って、出力の変更を有効にします。

bpclimagelist コマンドに対してこの変更を有効にするには、マスターサーバーで bpsetconfig コマンドを入力します。bpimagelist または bpdbjobs に対してこの変更を有効にするには、bpimagelist または bpdbjobs を実行するサーバー上で bpsetconfig コマンドを入力します。

報告対象のアクセラレータバックアップの形式に基づいて使う bpsetconfig コマンドについては、表 20-31 を参照してください。

表 20-31 bpimagerlist、bpclimagerlist、bpdjobs 出力のアクセラレータのイメージサイズフィールドのネットワーク転送されたデータの報告を有効にする方法

報告対象のバックアップ形式	入力するコマンド
VMware アクセラレータの増分バックアップ	Windows の場合 <pre>echo REPLACE_IMAGE_SIZE_WITH_DATA_TRANSFERRED = REPLACE_IMAGE_SIZE_FOR_ACCL_INC_VMWARE install_path¥NetBackup¥bin¥admincmd¥bpsetconfig</pre> UNIX および Linux の場合 <pre>echo "REPLACE_IMAGE_SIZE_WITH_DATA_TRANSFERRED = REPLACE_IMAGE_SIZE_FOR_ACCL_INC_VMWARE" /usr/opensv/netbackup/bin/admincmd/bpsetconfig</pre>
すべての VMware アクセラレータバックアップ (完全と増分)	Windows の場合 <pre>echo REPLACE_IMAGE_SIZE_WITH_DATA_TRANSFERRED = REPLACE_IMAGE_SIZE_FOR_ACCL_ALL_VMWARE install_path¥NetBackup¥bin¥admincmd¥bpsetconfig</pre> UNIX および Linux の場合 <pre>echo "REPLACE_IMAGE_SIZE_WITH_DATA_TRANSFERRED = REPLACE_IMAGE_SIZE_FOR_ACCL_ALL_VMWARE" /usr/opensv/netbackup/bin/admincmd/bpsetconfig</pre>
アクセラレータのすべての増分バックアップ (物理クライアントと VMware)	Windows の場合 <pre>echo REPLACE_IMAGE_SIZE_WITH_DATA_TRANSFERRED = REPLACE_IMAGE_SIZE_FOR_ACCL_INC_ALL install_path¥NetBackup¥bin¥admincmd¥bpsetconfig</pre> UNIX および Linux の場合 <pre>echo "REPLACE_IMAGE_SIZE_WITH_DATA_TRANSFERRED = REPLACE_IMAGE_SIZE_FOR_ACCL_INC_ALL" /usr/opensv/netbackup/bin/admincmd/bpsetconfig</pre>
すべてのアクセラレータバックアップ (完全と増分、物理クライアントと VMware)	Windows の場合 <pre>echo REPLACE_IMAGE_SIZE_WITH_DATA_TRANSFERRED = REPLACE_IMAGE_SIZE_FOR_ACCL_ALL_ALL install_path¥NetBackup¥bin¥admincmd¥bpsetconfig</pre> UNIX および Linux の場合 <pre>echo "REPLACE_IMAGE_SIZE_WITH_DATA_TRANSFERRED = REPLACE_IMAGE_SIZE_FOR_ACCL_ALL_ALL" /usr/opensv/netbackup/bin/admincmd/bpsetconfig</pre>

コマンド出力をデフォルト設定にリセットする方法

- ◆ アクセラレータイメージサイズフィールドのネットワーク転送されたデータの報告を無効にする(デフォルトに戻る)には、次を入力します。

Windows の場合

```
echo REPLACE_IMAGE_SIZE_WITH_DATA_TRANSFERRED =  
REPLACE_IMAGE_SIZE_DISABLED |  
install_path¥NetBackup¥bin¥admincmd¥bpsetconfig
```

UNIX および Linux の場合

```
echo "REPLACE_IMAGE_SIZE_WITH_DATA_TRANSFERRED =  
REPLACE_IMAGE_SIZE_DISABLED" |  
/usr/opensv/netbackup/bin/admincmd/bpsetconfig
```

[Windows 重複排除ボリュームの最適化バックアップを有効化 (Enable optimized backup of Windows deduplicated volumes)]

Microsoft データ重複除去ファイルシステムで最適化されたファイルの最適化されたバックアップを有効にするには、この属性を選択します。

p.765 の「[Microsoft データ重複除去ファイルシステムのバックアップとリストアについて](#)」を参照してください。

クライアントが Microsoft データ重複除去ファイルシステムを設定している場合、NetBackup は最適化されたファイルの最適化されたバックアップを実行します。(最適化されていないファイルは、完全なそのままのファイルとしてバックアップされます。)クライアントが Microsoft データ重複除去ファイルシステムを持たない場合場合、通常のファイルバックアップが行われます。

このオプションを選択していない場合でも、NetBackup はファイルをバックアップしますが、そのままのファイルとしてバックアップします。ファイルは完全に再構築され、完全なファイルとしてバックアップされます。最適化されたファイルの最適化されていないバックアップは効率的ではありません。各ファイルを再構築するために、余分な時間や余分なディスクアクティビティが必要となるためです。ただし、NetBackup はファイルを再構築しないため、リストアは高速です(バックアップの種類に関係なく、リストアは最適化されません)。

メモ: 管理しやすくするため、シマンテック社では重複排除ボリュームをバックアップするために別のポリシーを作成することを推奨しています。

完全バックアップのみが最適化されます。増分バックアップやユーザーバックアップは、完全なそのままのファイルとしてバックアップされます。

このオプションは、データ重複除去ファイルシステムをサポートする **Microsoft** オペレーティングシステムでサポートされます。サポート対象の **Microsoft** オペレーティングシステムについては、**Microsoft** 社のマニュアルを参照してください。

p.767 の「**Microsoft データ重複除去ファイルシステムのバックアップの設定**」を参照してください。

p.701 の「**ポリシーの[属性 (Attributes)]タブ**」を参照してください。

Microsoft データ重複除去ファイルシステムのバックアップとリストアについて

Microsoft データ重複除去ファイルシステムは、次の 2 つの状態のいずれかのファイルに保存します。

最適化されていないファイル 最適化（つまり、ファイルシステム内のデータ重複排除）の対象ではないファイル。

最適化されたファイル 解体されたファイル、およびそれらの一意のデータセグメントのみがファイルシステムに格納されます。

NetBackup は、次に示すように、**Microsoft** データ重複除去ファイルシステムの最適化されたバックアップまたは最適化されていないバックアップのいずれかを実行できます。

表 20-32 Microsoft データ重複除去ファイルシステムのバックアップの種類

形式	説明
最適化されていないバックアップ	最適化されていないバックアップは、[Windows の重複排除されたボリュームの最適化バックアップを有効化する (Enable optimized backup of Windows deduplicated volumes)]ポリシー属性が選択されていないバックアップです。 NetBackup は最適化されたファイルを再構築し、完全なそのままのファイルとしてバックアップします。データ複製ファイルシステムのストレージの保存はバックアップで保持されません。最適化されたファイルはデータ重複排除ファイルシステムで最適化されたまま保持されます。最適化されていないファイルは、完全なそのままのファイルとしてバックアップされます。 NetBackup では、Microsoft データ重複除去ファイルシステムの最適化されていないバックアップのあらゆる種類のストレージの宛先がサポートされます。

形式	説明
バックアップの最適化	最適化されたバックアップは、[Windows の重複排除されたボリュームの最適化バックアップを有効化する (Enable optimized backup of Windows deduplicated volumes)]ポリシー属性が選択されているバックアップです。完全バックアップのみが最適化されます。増分バックアップおよびユーザーバックアップの場合、バックアップされる各ファイルが再構築され、完全な形式でバックアップされます。 最適化されたファイルの場合、NetBackup ではチャンクストアおよびチャンクストア内のセグメントにファイルをマップするメタデータがバックアップされます。チャンクストアとは、ファイルを構成するデータセグメントが保存されるファイルシステム内の場所のことです。最適化されていないファイルの場合、NetBackup では完全なそのまのファイルとしてバックアップされます。 次に、Microsoft データ重複除去ファイルシステムの最適化されたバックアップの属性を示します。 ■ ポリシーは MS-Windows のポリシータイプである必要があります。 ■ ストレージの宛先は[BasicDisk]ストレージである必要があります。 ■ [サポートされている Windows ファイルシステムで最適化バックアップを有効にする (Enable Optimized Backup for supported Windows File Systems)]ポリシー属性が選択されている必要があります。 p.764 の「[Windows 重複排除ボリュームの最適化バックアップを有効化 (Enable optimized backup of Windows deduplicated volumes)]」を参照してください。 ■ C: システムドライブはバックアップできません。Microsoft データ重複除去ファイルシステムはシステムドライブに使用できません。 Symantec では、Microsoft データ重複除去ファイルシステムのバックアップに次の手順を推奨しています。 ■ 重複排除ボリュームの完全バックアップを実行する前に、Microsoft 最適化ジョブおよび Microsoft のガーベジコレクションジョブを実行する。これを行うための 1 つの方法は、Windows サーバーマネージャで重複排除スケジュールを設定することです。 ■ ボリューム全体をリストアする場合は、ボリュームのディスクイメージバックアップを設定してください。ディスクイメージバックアップは時間を節約し、ストレージ要件が既存のボリュームによって確実に満たされます。 p.837 の「Windows ディスクイメージ (raw) バックアップのパス規則」を参照してください。 最適化されたバックアップは、データ重複除去ファイルシステムをサポートする Microsoft オペレーティングシステムでサポートされます。サポート対象の Microsoft オペレーティングシステムについては、Microsoft 社のマニュアルを参照してください。

最適化されたバックアップをリストアするには、バックアップ、アーカイブおよびリストアインターフェースの[最適化バックアップからリストア (Restore from Optimized Backup)]オプションを使います。

最適化バックアップからのリストアに関する以下の項目に注意してください。

- **Microsoft** データ重複除去ファイルシステムのみにリストアできる。
- **Microsoft** の重複排除 API の使用による **Microsoft** データ重複除去ファイルシステムの最適化されたバックアップからのリストアは低速です。まず、イメージは **NFS** を通してマウントする必要があります。その後、イメージには不十分かもしれない量でデー

タを要求する **Microsoft** の重複排除 API によってアクセスする必要があります。ドライブ全体をリストアする処理には非常に長い時間がかかる可能性があります。したがって、**NetBackup** ではすべてのファイルが完全なそのままのファイルとしてリストアされます(つまり、最適化されない)。その後、ファイルシステムの次にスケジュールされた最適化ジョブでファイルが最適化されるか、または手動で最適化を開始できます。最適化されていない状態でリストアされるファイルに適切なストレージがあることを確認する必要があります。

Microsoft データ重複除去ファイルシステムのバックアップの設定

NetBackup で **Microsoft** データ重複除去ファイルシステムの最適化されたバックアップを実行するには、次のように **Windows** の特定のソフトウェアをインストールして設定する必要があります。

- **Microsoft Server for NFS** を **NetBackup** メディアサーバーにインストールする必要があります。**Windows** サーバーマネージャを使用してロールを追加します。**NFS** サービスを有効にします。(デフォルトでは、**NFS** サービスは有効になっていません。)
- **Microsoft Client for NFS** をバックアップ対象の **Windows** ホストにインストールする必要があります。**Windows** サーバーマネージャを使用してロールを追加します。**Client for NFS** がないと、リストアを実行できません。
- 重複排除ロールは、**Windows** サーバーマネージャインターフェースを使用して **Windows** ホストにインストールする必要があります。

また、**NetBackup Client Service** が管理者として実行されるように構成されているかを確認してください。そうでない場合、最適化バックアップからのリストアは失敗します。

[キーワード句 (Keyword phrase)](ポリシー属性)

[キーワード句 (Keyword phrase)] 属性は、そのポリシーに基づくすべてのバックアップまたはアーカイブに関連付けられる句です。キーワード句がサポートされているのは、**Windows** および **UNIX** クライアントインターフェースだけです。

クライアントは複数のポリシーに同じキーワード句を使用できます。同じキーワード句を使用することで、複数の関連するポリシーのバックアップを結び付けることができます。たとえば、別々のポリシーを必要としながらも類似のデータが含まれている複数のクライアントのバックアップに、キーワード句「legal department documents」を使用します。

このキーワード句の最大長は 128 文字です。空白やピリオドを含め、すべての印字可能な (printable) 文字 (ASCII) を使用できます。デフォルトでは、キーワード句は空白です。

また、クライアントでは、ユーザーバックアップまたはユーザーアーカイブ用のキーワード句も指定できます。ユーザー定義のキーワード句は、ポリシー句より優先されます。

[Snapshot Client]および[Replication Director](ポリシー属性)

Snapshot Client の属性は NetBackup Enterprise Client ライセンスがインストールされているときに利用可能です。スナップショットとは、ある特定の時点の、クライアントボリュームの読み取り専用のディスクベースコピーです。

スナップショットの設定について詳しくは、次のガイドを参照してください。

- 『NetBackup Snapshot Client 管理者ガイド』
- 『NetBackup Replication Director ソリューションガイド』
- 『NetBackup for VMware 管理者ガイド』
- 『NetBackup for Hyper-V 管理者ガイド』

Block Level Incremental (BLI) バックアップを実行する (ポリシー属性)

[Block Level Incremental (BLI) バックアップを実行する (Perform block level incremental backups)]属性を使用すると、NetBackup は VMware 仮想マシンと Oracle または DB2 データベースのファイルの変更されたデータブロックのみをバックアップできます。

詳しくは、該当する NetBackup データベースエージェントのマニュアルまたは『NetBackup for VMware 管理者ガイド』を参照してください。

レプリケーションディレクタを使用 (ポリシー属性)

レプリケーションディレクタのバックアップポリシーを構成する場合は、[レプリケーションディレクタを使用 (Use Replication Director)]属性を有効にします。このポリシー属性を有効にすることによって、NetBackup はレプリケーションディレクタが必要とするその他のポリシー属性を有効にします。

- スナップショットバックアップを実行する (Perform snapshot backups)
ポリシーがディスクアレイのスナップショットを作成できるようにします。
- インスタントリカバリ用または SLP 管理用にスナップショットを保持する (Retain snapshots for Instant Recovery or SLP management)
バックアップが完了した後にポリシーがスナップショットを保持できるようにします。
- オフホストバックアップを実行する (Perform off-host backup)
このオプションは NDMP ポリシーに対し、次の項目とともに自動的に選択されます。
 - [データムーバー (Data Mover)]の使用
 - マシンの選択としての NDMP
- [レプリケーションディレクタ (Replication Director)]のオプション

[オプション (Options)] ボタンをクリックして、[レプリケーションディレクタオプション (Replication Director Options)] ダイアログボックスとデフォルトの [構成パラメータ (Configuration Parameters)] が次のように表示されていることを確認します。

[スナップ
ショット形式
(Snapshot
Type)]

- [自動 (Auto)] (デフォルト): OpenStorage パートナーは、利用できる最適なスナップショットテクノロジーを使用してスナップショットを作成します。
- [差分 (Differential)]: OpenStorage パートナーは、ソースに完全に依存するスナップショットを作成します。このパラメータはコピーオンライトテクノロジーに基づいています。ブロックが修正されると、デバイスはキャッシュオブジェクトを作成して、スナップショットのオリジナルのブロックを保持します。
- [Plex (Plex)]: OpenStorage パートナーは、ソースのスナップショットから完全に独立しているスナップショットを作成します。このオプションは、ミラー中断テクノロジーに基づいています。ミラーデバイスがソースに接続されている場合は、ミラーデバイスの内容はソースデバイスと同一です。2つのデバイス間の関係を断つと、ミラーデバイスはソースデバイスから分離されます。ミラーデバイスは特定の時点のコピーとして機能します。
- [クローン (Clone)]: OpenStorage パートナーはボリュームの独立したコピーを作成します。このコピー処理は、全体をコピーする必要があるため、多少時間がかかることがあります。作成されるスナップショットはソースから独立しています。

[最大スナ
ップショット数
(Maximum
Snapshots)]

一度に保持されるインスタントリカバリスナップショットの最大数を設定します。最大数に達すると、新しいスナップショットが作成されるたびに一番古いスナップショットが削除される、スナップショットのローテーションが発生します。

[SLP 保持による管理 (Managed by SLP retention)] は、[固定 (Fixed)] または [コピー後に期限切れにする (Expire after Copy)] の保持が現在 SLP で選択されている場合に自動選択されます。

Replication Director の設定に関する追加情報は、『[NetBackup Replication Director ソリューションガイド](#)』を参照してください。

p.1058 の「[NetBackup Replication Director について](#)」を参照してください。

[ポリシーの検証 (Validate Policy)] ダイアログボックス

[ポリシーの検証 (Validate Policy)] ダイアログボックスは、レプリケーションディレクタに構成されている Exchange、Oracle、VMware のポリシーではないバックアップポリシーに表示されます。ダイアログボックスは、ポリシーを保存して閉じるために [OK] を選択したときに表示されます。

バックアップポリシーが正常に動作すること確認するために、NetBackup は選択する検証レベルに従ってポリシーを検証します。

ポリシーの検証レベルを選択します。

- [完了 (Complete)]

プロビジョニングを使って下位ストレージの完全トポロジー検証を実行する (Performs full topology validation on underlying storage with provisioning)

プロビジョニングは、データが書き込まれるときに NetApp ストレージ領域を各ボリュームまたは LUN に動的に割り当てます。

NetBackup は、リソースプールメンバーのストレージ領域を調べ、SnapVault と SnapMirror のアクセスを確認します。

- 基本 (Basic)

プロビジョニングを使わずに下位ストレージでトポロジー検証のサブネットを実行する (Performs a subset of topology validation on underlying storage without provisioning)

NetBackup は、[バックアップ対象 (Backup Selections)]リストに示されるデータのスナップショットをクライアントが確実に実行できるように、すべてのポリシーを確認します。

NetBackup は、ライセンスの確認、SnapVault と SnapMirror のアクセス状態の確認、CIFS/NFS の状態の確認を行います。

- なし

トポロジー検証もプロビジョニングも実行しない (No topology validation or provisioning)

NetBackup はトポロジーの確認も下位ストレージのプロビジョニングも実行しません。

ポリシー検証で問題が見つからなければ、ポリシーを保存して閉じます。検証で問題が見つかり、NetBackup はエラーコードと説明を含むメッセージを表示します。

スナップショットバックアップを実行する (ポリシー属性)

[スナップショットバックアップを実行する (Perform snapshot backups)]属性は、ポリシーに示されるボリュームのスナップショットをポリシーが確実に作成できるようにします。

[Microsoft Exchange 属性 (Microsoft Exchange Attributes)](ポリシー属性)

Microsoft Exchange の属性では、次のために使用するデータベースバックアップソースを指定できます。

- Exchange データベース可用性グループ
- Exchange 2007 レプリケーションバックアップ

『[NetBackup for Exchange Server 管理者ガイド](#)』を参照してください。

[スケジュール (Schedules)] タブ

[スケジュール (Schedules)] タブで定義するスケジュールは、選択したポリシーでバックアップを行うタイミングを決定します。また、各スケジュールには、バックアップが保持される期間などの様々な条件も含まれます。

ポリシーの [スケジュール (Schedules)] タブから次の操作を実行できます。

- 新しいスケジュールを作成する場合、[新規 (New)] をクリックします。
- スケジュールを編集する場合、そのスケジュールを選択して [変更 (Change)] をクリックします。
- スケジュールを削除する場合、そのスケジュールを選択して [削除 (Delete)] をクリックします。

スケジュールの属性は、次のタブに表示されます。

[属性 (Attributes)] タブ

作業を実行する時刻および間隔を、スケジュールの他の属性とともにスケジュールします。

p.771 の「[スケジュールの \[属性 \(Attributes\)\] タブ](#)」を参照してください。

[開始時間帯 (Start Window)] タブ

作業を実行する時刻を曜日ごとにスケジュールします。

p.805 の「[\[開始時間帯 \(Start Window\)\] タブ](#)」を参照してください。

[日のエクスクルード (Exclude Days)] タブ

ジョブを実行できない日付を指定します。

p.809 の「[スケジュールからの日付の除外](#)」を参照してください。

[含める日 (Include Dates)] タブ


特定の日付、毎週の特定の曜日または毎月の特定の日を指定して、作業の実行日をスケジュールします。(このタブは、スケジュール形式に [カレンダー (Calendar)] を選択した場合にだけ表示されます。)

p.810 の「[\[含める日 \(Include Dates\)\] タブ](#)」を参照してください。

スケジュールの [属性 (Attributes)] タブ

スケジュールの [属性 (Attributes)] タブは、ジョブの実行時以降のスケジュール情報とその他の構成オプションを両方とも含んでいます。

図 20-10 スケジュールの[属性 (Attributes)]タブ



次の項では、スケジュールの[属性 (Attributes)]タブのオプションについて説明します。

[名前 (Name)](スケジュール属性)

[名前 (Name)] 属性にスケジュールの名前を入力して指定します。スケジュール名は、画面上およびスケジュールに関するメッセージで表示されます。

p.1139 の「[NetBackup 命名規則](#)」を参照してください。

スケジュールが、ベーシックディスクステージングストレージユニットの一部として作成された再配置スケジュールである場合、スケジュール名は変更できません。スケジュール名は、デフォルトでストレージユニットの名前になります。

p.593 の「[ステージングバックアップについて](#)」を参照してください。

[バックアップ形式 (Type of backup)](スケジュール属性)

[バックアップ形式 (Type of backup)] 属性は、そのスケジュールが制御するバックアップ形式を指定します。リストからバックアップ形式を選択します。リストには、現在のポリシーに適用されるバックアップ形式だけが表示されます。

スケジュールが、ベーシックディスクステージングストレージユニットの一部として作成された再配置スケジュールである場合、バックアップ形式を選択する必要はありません。

表 20-33 は、NetBackup で標準のバックアップの形式を記述します。表 20-34 および「データベースエージェントのバックアップ形式」は NetBackup で利用可能なその他のバックアップ形式を記述します。

表 20-33 標準のバックアップ形式

項目	説明
完全バックアップ (Full Backup)	ポリシーのバックアップ対象リストで指定されたすべてのファイルをバックアップします。ファイルは、それらのファイルが最後に変更またはバックアップされたタイミングに関係なくバックアップされます。完全バックアップは、スケジュールの条件に従って自動的に行われます。増分バックアップを実行する場合、完全なリストアを行うには、完全バックアップもスケジュールする必要があります。raw パーティションのバックアップ (フォーマットされたパーティションのみ) のポリシーを構成する場合は、このオプションを使います。
累積増分バックアップ (Cumulative Incremental Backup)	バックアップ対象リストで指定されたファイルのうち、最後の完全バックアップ以降に変更されているファイルをバックアップします。バックアップが 1 度も行われていない場合、すべてのファイルのバックアップが行われます。累積増分バックアップは、スケジュールの条件に従って自動的に行われます。完全なリストアを行うには、最後の完全バックアップおよび最後の累積増分バックアップが必要です。 アーカイブビットに基づいて増分バックアップを行う場合 (デフォルト)、同じ Windows ポリシー内で、差分増分バックアップと累積増分バックアップの組み合わせを使用しないでください。 デフォルトでは、ファイル作成と完全バックアップまたは差分増分バックアップの時間差が 5 分未満の場合、差分増分バックアップまたは累積増分バックアップは予想外の結果となることがあります。バックアップは正常ですが、追加ファイルがバックアップされます。 p.775 の「増分バックアップについて」を参照してください。
差分増分バックアップ (Differential Incremental Backup)	最後の正常な増分 (差分または累積) バックアップまたは完全バックアップ以降に変更されているファイルをバックアップします。バックアップが 1 度も行われていない場合、すべてのファイルのバックアップが行われます。差分増分バックアップは、スケジュールの条件に従って自動的に行われます。完全なリストアを行うには、最後の完全バックアップ、最後の累積増分バックアップ、および最後の完全バックアップ以降に行われたすべての差分増分バックアップが必要です。 デフォルトでは、ファイル作成と完全バックアップまたは差分増分バックアップの時間差が 5 分未満の場合、差分増分バックアップまたは累積増分バックアップは予想外の結果となることがあります。バックアップは正常ですが、追加ファイルがバックアップされます。 p.775 の「増分バックアップについて」を参照してください。

項目	説明
ユーザーバックアップ (User Backup)	ユーザーバックアップは、クライアントの[バックアップ、アーカイブおよびリストア (Backup, Archive, and Restore)]インターフェース経由でユーザーによって開始されます。ユーザーバックアップでは、ユーザーが指定したすべてのファイルをバックアップします。ユーザーは、スケジュールの[開始時間帯 (Start Window)]タブで許可されている時間帯だけにバックアップを開始できます。 ユーザーがバックアップを開始するには、ポリシーにユーザーバックアップ形式のスケジュールが含まれている必要があります。 カタログアーカイブにはこのバックアップ形式を使います。 p.780 の「ユーザースケジュールについての考慮事項」を参照してください。 p.930 の「カタログアーカイブポリシーの作成」を参照してください。
ユーザーアーカイブ (User Archive)	ユーザーアーカイブは、クライアントの[バックアップ、アーカイブおよびリストア (Backup, Archive, and Restore)]インターフェース経由でユーザーによって開始されます。ユーザーアーカイブバックアップでは、まずユーザーが指定したファイルのバックアップが行われます。バックアップが正常に完了すると、アーカイブによってファイルがローカルディスクから削除されます。アーカイブバックアップは、将来使用できるようにコピーを保持したまま、ディスク領域を解放します。コピーは、保持期間が満了するまで保存されます。ユーザーは、スケジュールの[開始時間帯 (Start Window)]タブで指定されている時間帯だけにアーカイブを開始できます。 ユーザーがアーカイブを開始するには、ポリシーにユーザーアーカイブ形式のスケジュールが含まれている必要があります。 メモ: NetBackup 管理者は、ユーザーがクライアントのファイルをアーカイブする前に、クライアントの完全バックアップが存在することを確認する必要があります。

表 20-34 は NetBackup Vault をインストールすると利用可能なバックアップ形式を記述します。

表 20-34 NetBackup Vault バックアップ形式

項目	説明
自動 Vault (Automatic Vault)	Vault ポリシーにのみ適用されます。このオプションではバックアップは実行されません。Vault ポリシーのバックアップ対象リストに指定されたコマンドが実行されます。これによって、スケジュールされた自動 Vault セッション、または Vault 取り出し操作が開始されます。Vault のライセンスを取得済みの場合だけ使用できます。 p.876 の「Vault ポリシーの作成」を参照してください。

項目	説明
Vault カタログバックアップ (Vault Catalog Backup)	Vault で使用されるカタログバックアップポリシーのスケジュールに使用します。Vault のライセンスを取得済みの場合だけ使用できます。 この形式を選択する場合、次の 2 つのスケジュール属性の組み合わせのうち、いずれか 1 つを構成する必要があります。この構成を行わない場合、スケジュールを保存できません。 ■ [コピーを複数作成する (Multiple copies)]をチェックして構成する。 ■ [ポリシーストレージの選択を上書きする (Override policy storage selection)]および[ポリシーボリュームプールを上書きする (Override policy volume pool)]をチェックし、[保持 (Retention)]を指定する。 メモ: ストレージユニットの選択項目として[任意 (Any_available)]を選択しないでください。

データベースエージェントのバックアップ形式

各データベースエージェントにはスケジュール用に一意のバックアップ形式の専用セットがあることが多いです。詳しくはエージェントに付属の『NetBackup ガイド』を参照してください。

増分バックアップについて


次の例では、一連の完全バックアップおよび増分バックアップに含まれるデータを示します。

差分増分バックアップでは、最後の完全バックアップまたは差分増分バックアップから変更されたデータをバックアップします。

メモ: 増分バックアップの前に完全バックアップを実行してください。完全バックアップが動作しなければ、増分バックアップが完全バックアップの役割を果たします。

図 20-11 に、1 月 1 日から 1 月 4 日の間に実行された一連の完全バックアップおよび差分増分バックアップに含まれるデータを示します。

図 20-11 完全バックアップおよび差分増分バックアップの例



1 月 1 日の完全バックアップには、ポリシーのバックアップ対象リストに存在するすべてのファイルおよびディレクトリが含まれています。後続の差分増分バックアップには、最後の完全バックアップまたは差分増分バックアップから変更があったデータだけが含まれています。1 月 4 日のバックアップ後にディスク障害が発生した場合、完全バックアップおよび後続の 3 つの増分バックアップがリカバリのために必要になります。

累積増分バックアップでは最後の完全バックアップ以後に変更されたデータをバックアップします。図 20-12 に、1 月 1 日から 1 月 4 日の間に実行された一連の完全バックアップおよび累積増分バックアップに含まれるデータを示します。1 月 1 日の完全バックアップにはポリシーのバックアップ対象リストに存在するすべてのファイルとディレクトリが含まれています。それぞれの累積増分バックアップには、最後の完全バックアップから変更されたデータが含まれています。1 月 4 日のバックアップ後にディスク障害が発生した場合、完全バックアップおよび最後の累積増分バックアップがリカバリのために必要になります。

図 20-12 完全バックアップおよび累積増分バックアップの例




表 20-35 はバックアップ適用範囲の漏れを防ぐために差分増分バックアップと累積増分バックアップの保持期間を判断する方法を記述します。

表 20-35 増分バックアップの保持要件

形式	保持要件	コメント
差分	長い	すべてのファイルをリストアするには、最後の完全バックアップおよび最後の完全バックアップ以降に行われたすべての差分増分バックアップが必要。このため、すべての差分増分バックアップは、次の完全バックアップまで保管が必要。
累積	短い	累積増分バックアップには、最後の完全バックアップから変更された内容がすべて含まれる。このため、完全にリストアするには、最後の完全バックアップおよび最後の累積増分バックアップだけが必要。

表 20-36 は、可能性のあるバックアップ時間とリストア時間に基づいて差分増分バックアップまたは累積増分バックアップの使用の利点と欠点を比較します。

表 20-36 増分バックアップのバックアップ時間とリストア時間の比較

形式	バックアップ時間	リストア時間	コメント
差分	短い	長い	各バックアップのデータ量は少ないが、最後の完全バックアップ後のすべての差分増分バックアップがリストアに必要。このため、リストア時間が長くなる。
累積	長い	短い	各バックアップのデータ量は多くなるが、完全なリストアには完全バックアップおよび最後の累積増分バックアップだけが必要。

累積および差分の増分バックアップの両方の利点を利用できるように、両者の組み合わせを使用することも可能です。たとえば、次のバックアップ間隔と保持期間のスケジュールを想定します。(差分増分バックアップの方が頻繁に実行される。)

表 20-37 バックアップ間隔および保持期間の例

バックアップ形式	間隔	保持期間
完全	6 日	2 週間
累積増分	2 日	4 日
差分増分	1 日	2 日

表 20-37 に記述されているスケジュールでは、次の一連のバックアップが実行されます。

1 日目	2 日目	3 日目	4 日目	5 日目	6 日目	7 日目	8 日目
完全	差分	累積	差分	累積	差分	完全	差分

この例では次のような結果になります。

- 1 日おきの差分増分バックアップの日は、バックアップ時間が最小です。
- 交互に訪れる累積増分バックアップの日は、差分増分バックアップより時間がかかりますが、完全バックアップよりも短いバックアップ時間になります。このとき、差分増分バックアップの期限は切れています。
- すべてのファイルのリカバリする場合、最後の完全バックアップおよび (最大で) 2 つの増分バックアップが必要になる場合があります。通常、バックアップを組み合わせると、すべての差分増分バックアップを使用する場合よりも、リストア時間が少なく済みます。増分バックアップのデータ量が少ない場合、完全バックアップの間隔を長くすることができます。

NetBackup による Windows ファイルにいつバックアップが必要かの判断

Windows クライアントでは、[アーカイブビットに基づいて、増分バックアップを実行する (Perform incrementals based on archive bit)]設定を有効にすると NetBackup は増分バックアップを実行します。この設定は、クライアントのバックアップ、アーカイブおよびリストアインターフェースの[ファイル (File)]>[NetBackup クライアントのプロパティ (NetBackup Client Properties)]の[一般 (General)]タブにあります。

[アーカイブビットに基づいて、増分バックアップを実行する (Perform incrementals based on archive bit)]を有効にしている場合、クライアントに対する増分バックアップは、各ファイルのアーカイブビットの状態に基づきます。ファイルが変更されるとオペレーティングシステムによって必ずアーカイブビットが設定され、NetBackup によって消去されるまでアーカイブビットは設定されたままになります。NetBackup がアーカイブビットを消去する条件は、実行するバックアップ形式に依存します。

完全バックアップ (Full Backup) NetBackup はアーカイブビットの状態に関係なくファイルをバックアップします。完全バックアップ後にアーカイブビットは必ず消去されます。

差分増分バックアップ (Differential Incremental Backup)

NetBackup は、アーカイブビットが設定され、変更されているファイルをバックアップします。クライアントがサーバーからバックアップが成功したこと(または一部が成功したこと)を示す応答を受け取ったとき、アーカイブビットが消去されます。アーカイブビットの消去によって、次の差分増分バックアップでは、その前の完全バックアップまたは差分増分バックアップ後に変更されたファイルだけがバックアップの対象となります。

累積増分バックアップ (Cumulative Incremental Backup)

NetBackup はアーカイブビットが設定されているファイルをバックアップします。ただし、NetBackup はバックアップの後にアーカイブビットを消去しません。アーカイブビットが消去されないため、次の累積増分バックアップでは、変更されたファイルと、この累積増分バックアップに含まれていたファイルがバックアップされます。

[アーカイブビットに基づいて、増分バックアップを実行する (Perform incrementals based on archive bit)]を無効にしている場合、NetBackup では、最後のバックアップ以降にタイムスタンプが変更されたファイルだけが増分バックアップに含まれます。タイムスタンプは、そのファイルが最後に変更された日時を示します。バックアップ形式はタイムスタンプを異なる方式で使います。

完全バックアップ (Full Backup) NetBackup はタイムスタンプに関係なくファイルをバックアップします。

差分増分バックアップ
(Differential Incremental
Backup)

NetBackup は最後の完全バックアップまたは増分バックアップ
に対してファイルのタイムスタンプを比較します。

累積増分バックアップ

NetBackup は最後の完全バックアップに対してファイルのタイム
スタンプを比較します。

ファイルをインストールしたり、他のコンピュータからコピーした場合、新しいファイルでも
元のタイムスタンプが保持されます。ファイルの元のタイムスタンプが最後のバックアップ
の日時より前の場合、ファイルは次の完全バックアップまでバックアップの対象になりませ
ん。

NetBackup による UNIX ファイルにいつバックアップが必要かの 判断

UNIX クライアント上で増分バックアップを行う場合、参照する日時に基づき、バックア
ップを行うかどうかを判断するために、すべてのファイルおよびディレクトリが考慮されます。
(ある日時から変更されたすべてのファイルがバックアップされます。)

次の時間の種類が UNIX のファイルとディレクトリに関連付けられます。

mtime	ファイルが変更された時刻。ファイルまたはディレクトリの mtime は、ファイルが 変更されるときにファイルシステムによって更新されます。ファイルを変更する前 に、ファイルの mtime をアプリケーションで保存できます。その後、アプリケーション は utime (2) システムコールを使用して、mtime を再設定します。
atime	ファイルがアクセスされた時刻。ファイルまたはディレクトリの atime は、そのフ ァイルがアクセスされるときに (読み込みまたは書き込み時)、ファイルシステムによ って更新されます。ファイルにアクセスする前に、ファイルの atime をアプリケーシ ョンで保存できます。その後、アプリケーションは utime (2) システムコールを使 用して、mtime を再設定します。
ctime	i ノードが変更された時刻。ファイルまたはディレクトリの ctime は、ファイルまた はディレクトリの i ノードが変更されるときに更新されます。(たとえば、権限、所有 権、リンク件数の変更などです。) ファイルまたはディレクトリの ctime は、変更前 に保存できず、また変更後に再設定することもできません。ファイルまたはディレ クトリの ctime は、utime (2) システムコールによる変更で mtime および atime が再設定されるときに変更されます。

NetBackup が、バックアップに含まれるファイルのデータを読み込んでも、そのファイル
の変更時刻には影響しません。ただし、アクセス時刻には影響します。このような理由の
ため、NetBackup では、ファイルを読み込む前にそのファイルの atime および mtime
を保存します。その後、NetBackup は utime (2) システムコールを使用して atime お
よび mtime を再設定します。NetBackup では、ファイルのアクセス時刻 (atime) を操
作の条件として使用するストレージマイグレーション製品または管理者スクリプトの使用に

よる問題を回避できます。このような利点がありますが、ファイルの ctime を更新する問題があります。

メモ: NetBackup アクセラレータを使用してバックアップを実行する場合、**NetBackup** はファイルのバックアップ後に atime をリセットしません。ctime の更新にはアクセラレータの最適化の損失が伴うので、これにより ctime の更新を回避します。

p.745 の「[アクセラレータの注意と要件](#)」を参照してください。

ファイルを読み込んだ後にファイルのアクセス時刻を再設定しないように **NetBackup** を構成できます。増分バックアップでバックアップを行うファイルが判断される際に、**NetBackup** でファイルの ctime および mtime を使用するようを選択できます。通常、これらの 2 つのオプションは一緒に使用しますが、どちらか一方だけを使用する場合もあります。デフォルトでは、**NetBackup** では、ファイルの mtime だけを使用して、バックアップ対象のファイルまたはディレクトリが判断されます。

ファイルがある場所から別の場所に移動される場合、ファイルの ctime は変更されますが、mtime は変更されません。これらの移動されたファイルは、**NetBackup** が増分バックアップ時に mtime だけを使用してバックアップ対象のファイルを判断する場合、検出されません。mtime の使用が問題となる可能性がある場合、ctime を使用して、増分バックアップの対象とするファイルを判断します。ctime は、bp.conf ファイルに USE_CTIME_FOR_INCREMENTALS エントリおよび DO_NOT_RESET_FILE_ACCESS_TIME エントリが含まれる場合に使用されます。

p.367 の「[NetBackup クライアントの USE_CTIME_FOR_INCREMENTALS オプション](#)」を参照してください。

p.353 の「[NetBackup クライアントの DO_NOT_RESET_FILE_ACCESS_TIME オプション](#)」を参照してください。

ディレクトリがある場所から別の場所に移動された場合、ディレクトリの ctime は変更されますが、mtime は変更されません。移動されたディレクトリ内のファイルまたはディレクトリの mtime と ctime のどちらも変更されません。ファイルのタイムスタンプを利用して、移動されたディレクトリ内のファイルを増分バックアップに含めるかどうかを判断する場合、その信頼性は低くなります。

いずれの場合も、これらの移動されたファイルおよびディレクトリは、次の完全バックアップでバックアップ対象になります。

ユーザースケジュールについての考慮事項

ユーザーがバックアップおよびアーカイブを行うには、管理者がユーザーバックアップを許可するスケジュールを作成する必要があります。

ユーザーバックアップスケジュールとユーザーアーカイブスケジュールは、自動バックアップスケジュールを含んでいるポリシーに含めることができます。ユーザーバックアップおよ

びユーザーアーカイブ用に個別のポリシーを作成する場合の考慮事項は、自動バックアップの場合と同様です。ただし、ユーザーバックアップスケジュールでは、バックアップまたはアーカイブの開始前にユーザーがオブジェクトを選択するため、バックアップ対象リストが不要です。

ユーザーバックアップまたはユーザーアーカイブに特定のポリシーかスケジュールを使うには、各クライアント形式に指定されたタスクを実行します。

表 20-38 ユーザーバックアップかユーザーアーカイブにポリシーかスケジュールを指定するためのタスク

クライアント形式	作業
Microsoft Windows クライアント	■ クライアントのバックアップ、アーカイブおよびリストアインターフェースを起動します。 ■ [ファイル (File)]メニューから[NetBackup クライアントのプロパティ (NetBackup Client Properties)]を選択します。 ■ [バックアップ (Backups)]タブを選択し、バックアップポリシーとバックアップスケジュールを指定します。
UNIX クライアント	bp.conf ファイル内の BPARCHIVE_POLICY、BPARCHIVE_SCHED、BPBACKUP_POLICYまたはBPBACKUP_SCHED オプションによって、ポリシーおよびスケジュールを指定します。

リストアはいつでも行うことができ、スケジュールは使用されません。

メモ: アーカイブは、バックアップとは異なります。アーカイブ中に NetBackup では、まず選択したファイルのバックアップが行われ、バックアップが正常に完了すると、ファイルがローカルディスクから削除されます。この項では、特に指定しないかぎり、バックアップに関する記述は、アーカイブ操作中のバックアップ処理にも該当します。

ユーザーバックアップおよびユーザーアーカイブのスケジュール作成方法

ユーザーバックアップおよびユーザーアーカイブのスケジュールを計画するときは、次の事項を考慮してください。

自動バックアップ	できるかぎり、自動バックアップの実行中にユーザーバックアップおよびユーザーアーカイブを許可しないでください。ユーザーがバックアップ要求またはアーカイブ要求を送信したときに自動バックアップが実行中であった場合、通常、NetBackup ではそのユーザージョブはキューに投入されます。制限が設定されている場合、ジョブはキューに投入されません。(たとえば、[ポリシーごとにジョブ数を制限する (Limit jobs per policy)]ポリシー属性や、[グローバル属性 (Global Attributes)]の[1 クライアントあたりの最大ジョブ数 (Maximum jobs per client)]プロパティ。) p.715 の「[ポリシーごとにジョブ数を制限する (Limit jobs per policy)] (ポリシー属性)」を参照してください。 p.154 の「[グローバル属性 (Global Attributes)]プロパティ」を参照してください。 自動バックアップが継続して実行されると、制限設定の構成方法によっては、バックアップ処理時間帯にユーザージョブが実行されないことがあります。一方では、ユーザージョブによって自動バックアップが遅延し、そのバックアップ処理時間帯中に自動バックアップが実行できなくなる可能性があります。
ストレージユニット	異なるストレージユニットを使用すると、自動バックアップとの競合を回避できます。
ボリュームグループ	自動バックアップメディアとは別のメディアを管理する場合、異なるボリュームグループを使用します。
保持期間	アーカイブの場合、ファイルのディスクコピーが削除されるため、保持期間を無制限に設定することを検討してください。 p.229 の「終了日時が 2038 年を超える保持期間 (ただし、無制限ではない)」を参照してください。 メモ: バックアップの保持期間が満了すると、アーカイブまたはバックアップのリストアを行うことが困難または不可能になる場合があります。

[合成バックアップする (Synthetic backup)](スケジュール属性)

[合成バックアップ (Synthetic backup)]スケジュール属性を使うと、以前のバックアップからのバックアップ処理が可能となります。合成バックアップの場合は、合成完全バックアップまたは合成累積増分バックアップのいずれかとなります。このバックアップには、前回行われた従来の完全バックアップと、それ以降の差分増分バックアップおよび累積増分バックアップが含まれます。(従来の完全バックアップとは、合成でない完全バックアップを意味します。) クライアントは、合成バックアップを使用して、従来のバックアップからリストアを行う場合と同じ方法で、ファイルおよびディレクトリをリストアすることができます。

合成バックアップは、テープまたはディスクストレージユニット、あるいはその両方を使用して書き込むことができます。

p.886 の「[合成バックアップについて](#)」を参照してください。

[アクセラレータ強制再スキャン (Accelerator forced rescan)]オプション (スケジュールの属性)

ポリシーの[スケジュール (Schedules)]タブは[アクセラレータ強制再スキャン (Accelerator forced rescan)]と呼ばれるオプションを含んでいます。このオプションを使うと、バックアップ時に各ファイルの内容にチェックサムを作成します。このチェックサムを使って変更箇所を検出できます。次のアクセラレータバックアップの新たな基準を確立することで、セーフティネットの役割を果たします。

[アクセラレータ強制再スキャン (Accelerator forced rescan)]オプションは、次の状況を検出します。

- ファイルのデータが変更されているのに、ファイルのメタデータが変更されていない。
- ファイルのメタデータが壊れていて、ファイルが変更されたことが示されていない。
- 悪意のあるユーザーまたはアプリケーションがファイルのメタデータを変更し、ファイルが変更されたことが示されていない。

メモ: [アクセラレータ強制再スキャン (Accelerator forced rescan)]を有効にすると、NetBackup は Windows の変更ジャーナルを使ってファイルが変更されているかどうかを判断します。NetBackup はまた、各ファイルシステムのメタデータを調べて、どのファイルが変更されたか検出します。

アクセラレータを最も効率的に使用するには、アクセラレータのポリシーに少なくとも 2 つの完全バックアップスケジュールを含める必要があります。[アクセラレータ強制再スキャン (Accelerator forced rescan)]オプションを無効にした完全スケジュールと、[アクセラレータ強制再スキャン (Accelerator forced rescan)]を有効にした別の完全スケジュールです。[表 20-39](#)を参照してください。

表 20-39 アクセラレータの各ポリシーに必要な完全バックアップスケジュール

完全バックアップスケジュール	スケジュールの間隔に関する注意事項
最初のスケジュール [アクセラレータ強制再スキャン (Accelerator forced rescan)]が無効	このスケジュールを、アクセラレータの完全バックアップの大半を実行するように構成する。

完全バックアップスケジュール	スケジュールの間隔に関する注意事項
2 番目のスケジュール [アクセラレータ強制再スキャン (Accelerator forced rescan)]が有効	このスケジュールを、最初の完全バックアップスケジュールより長い間隔で実行するように構成する。 たとえば、最初の完全バックアップスケジュールを毎週実行する場合は、2 つ目のスケジュール ([アクセラレータ強制再スキャン (Accelerator forced rescan)]オプションが有効)を数カ月ごとに実行する。ただし、このスケジュールに最適な間隔は、環境によって異なる。 メモ: ポリシーに[アクセラレータ強制再スキャン (Accelerator forced rescan)]オプションを有効にするスケジュールがない場合、すべての完全バックアップでこのオプションが自動的に有効になり、バックアップのパフォーマンスが低下します。

[アクセラレータ強制再スキャン (Accelerator forced rescan)]オプションについて、次のことに注意してください:

- [アクセラレータ強制再スキャン (Accelerator forced rescan)]オプションは、[属性 (Attributes)]タブの[アクセラレータを使用する (Use accelerator)]オプションが選択されていない場合はグレー表示されます。
- このオプションを選択すると、クライアント上でチェックサム処理が遂行するため、自身のシステム上で[アクセラレータを使用する (Use accelerator)]オプションと比較すると、バックアップ速度が遅くなります。バックアップ速度の減速度は、クライアントの構成やクライアント上の現行処理の負荷により異なります。アクセラレータバックアップが開始される時点で、クライアントが多くのジョブでビジーになっている場合は、チェックサムの処理によりバックアップ速度が遅くなることがあります。
- Windows ボリュームが NTFS または ReFS ではない場合で、ボリュームに[アクセラレータ強制再スキャン (Accelerator forced rescan)]オプションを有効にした完全バックアップスケジュールが設定されていない場合、NetBackup はあらゆる完全バックアップで[アクセラレータ強制再スキャン (Accelerator forced rescan)]を使う点に注意してください。[アクセラレータ強制再スキャン (Accelerator forced rescan)]オプションはスケジュールで有効になりませんが、NetBackup のログメッセージに示すように、実際は使われます。このオプションを使うと、[アクセラレータ強制再スキャン (Accelerator forced rescan)]を使わなかった以前のバックアップと比べてバックアップの速度が遅くなる可能性があります。
推奨される完全バックアップスケジュールについては表 20-39 を参照してください。
- (ファイルとフォルダをバックアップための)MS-Windows または標準ポリシーの場合、クライアントのすべてのデータは読み込まれます。ただし、NetBackup はバックアップイメージに含めるべき変更されたデータだけをネットワーク経由で送信します。変更されたデータだけ送信することは通常のアクセラレータの完全バックアップに類似しています。したがって、アクセラレータ強制再スキャンのバックアップの場合、最適化の

割合は通常のアクセラレータの完全バックアップに類似しています。バックアップ時間は、アクセラレータを使わない完全バックアップ時間と通常のアクセラレータを使った完全バックアップ時間の間に収まる点に注意してください。

[カレンダー (Calendar)](スケジュール属性)

カレンダーベースのスケジュールにより、管理者はカレンダービューに基づいてジョブスケジュールを作成できます。[カレンダー (Calendar)]をクリックして[含める日 (Include Dates)]タブを表示します。

p.810 の「[含める日 (Include Dates)]タブ」を参照してください。

カレンダーを基準とした再配置スケジュールでは、ディスクステージングストレージユニットから最終的な宛先ストレージユニットにイメージが移動される日付が決定されます。(再配置スケジュールは、ベーシックディスクステージングストレージユニットの構成の一部として作成されます。)

[実行日後の再試行を許可する (Retries allowed after runday)]を有効にすると、バックアップが正常に完了するまで、**NetBackup** によってスケジュールが試行されます。この属性を有効にした場合、指定した実行日以降もスケジュールの実行が試行されます。

[間隔 (Frequency)](スケジュール属性)

[間隔 (Frequency)]属性を使用すると、スケジュールされた作業が正常に完了してから次の作業が再試行されるまでの間隔を指定できます。

たとえば、1 週間に 1 度の間隔で完全バックアップを行うスケジュールを設定すると想定します。**NetBackup** では、月曜日にすべてのクライアントの完全バックアップを正常に完了した場合、次の月曜日までこのスケジュールによる別のバックアップが試行されません。

間隔を設定するには、リストから間隔の値を選択します。間隔は時間、日、または週単位で指定できます。

間隔を基準とした再配置スケジュールでは、ベーシックディスクステージングストレージユニットから最終的な宛先ストレージユニットにイメージが移動される間隔が決定されます。(再配置スケジュールは、ベーシックディスクステージングストレージユニットの構成の一部として作成されます。)

NetBackup はジョブが毎日実行されない場合も日数に基づいてスケジュールを示す間隔を認識します。たとえば、間隔が 48 時間なら、**NetBackup** はジョブを一日おきに同じ時刻に実行することを試みます。(NetBackup は間隔が 24 時間で分割可能かどうかを調べます。) 間隔が 24 で分割できない場合、**NetBackup** はジョブを同じ時刻に実行するように試みません。その代わりに、**NetBackup** は最後の正常なバックアップの後、示された間隔でジョブを実行することを試みます。(たとえば、52 時間後。)

メモ: ユーザーバックアップまたはユーザーアーカイブのスケジュールの場合、バックアップまたはアーカイブは時間帯内の任意の時間にユーザーによって実行されるため、[間隔 (Frequency)]は適用されません。

バックアップ間隔について

バックアップ間隔を決定するには、データを変更する頻度を考慮します。たとえば、ファイルを 1 日に数回、1 日に 1 回、毎週、または毎月変更するかどうかを判断します。

通常は、日々の作業内容を保護するために、毎日バックアップを行います。毎日バックアップを行う場合、ディスク障害が発生した場合に失われるのは、1 日分だけです。1 日の間に重要なデータの変更が頻繁に発生し、変更を再度構築することが難しい場合は、バックアップ間隔をさらに短くする必要があります。

毎日のバックアップは、通常、最後の増分バックアップまたは完全バックアップからの変更を記録している増分バックアップです。増分バックアップでは、完全バックアップに比べてストレージの使用量が少なく、時間がかからないため、リソースの節約になります。

完全バックアップは、通常は増分バックアップよりも間隔が長くなりますが、増分バックアップの蓄積を回避するためにも、完全バックアップをある程度の頻度で実行する必要があります。完全バックアップ間の増分バックアップの回数が増えると、ファイルのリストアに時間がかかるようになります。時間がかかるのは、ファイルおよびディレクトリのリストア時にこれらの増分バックアップをまとめる必要があるためです。

完全バックアップの間隔を設定する場合、次の点を考慮します。

- 変更の頻度が少ないファイルの完全バックアップの間隔は空けるようにします。間隔を長くすると、使用するシステムリソースが少なくて済みます。また、このようなファイルの完全バックアップ間の増分バックアップのサイズは小さいため、リストア時間が長くなることはありません。
- 頻繁に変更されるファイルの完全バックアップの間隔は短くします。間隔を短くすると、リストア時間が短くなります。完全バックアップの間隔を短くすると、使用するリソースも少なくなります。ファイル内の頻繁な変更に対応するのに必要な長時間増分バックアップの累積の影響が軽減されます。

リソースを最も効果的に使用するために、現在のポリシーに含まれるほぼすべてのファイルが、同じ頻度で更新されていることを確認します。たとえば、ポリシーのバックアップ対象リスト内の半分のファイルが毎週の完全バックアップが必要となる程頻繁に変更されるとします。ただし、残り半分のファイルは変更の頻度が少なく、毎月の完全バックアップで十分であるとしめます。この場合、すべてのファイルが同じポリシー内にあると、すべてのファイルに対して毎週完全バックアップが実行されます。半分のファイルは毎月の完全バックアップで十分であるため、システムリソースを浪費することになります。バックアップを 2 つのポリシーに分けて、それぞれに適切なバックアップスケジュールを設定するか、または合成バックアップを使用すると改善されます。

ポリシー内のクライアントに対して複数の自動スケジュールが実行される予定である場合、バックアップ間隔によって、**NetBackup** に使用されるスケジュールが次のように決定されます。

- 常に、バックアップ間隔が長いスケジュールのジョブほど、優先度が高くなります。たとえば、バックアップ間隔が 1 か月のスケジュールはバックアップ間隔が 2 週間のスケジュールより優先度が高くなります。
- 2 つのスケジュールをそれぞれ実行する必要がある場合、アルファベット順で最初のスケジュール名を持つスケジュールが最初に実行されます。アルファベット順の優先度は次の両方が該当する場合に適用されます。
 - 各スケジュールが定義されている時間帯内にある。
 - 各スケジュールが同じ間隔で構成されている。

NetBackup では、スケジュール例に対して次に示す順の優先度が設定されます。

表 20-40 スケジュールの間隔と優先度の例

スケジュール名	間隔	優先度
monthly_full	1 か月	1 番目
weekly_full	1 週間	2 番目
daily_incremental	1 日	3 番目

[インスタントリカバリ (Instant Recovery)](スケジュール属性)

[インスタントリカバリ (Instant Recovery)]属性は、次の条件を満たしている場合に使用できます。

- **Snapshot Client** オプションがインストールされ、ライセンスを取得している。
詳しくは『**NetBackup Snapshot Client 管理者ガイド**』を参照してください。
- [スナップショットバックアップを実行する (Perform snapshot backups)]が選択されている。
- [インスタントリカバリ用にスナップショットを保持する (Retain snapshots for instant recovery)]が選択されている。

p.768 の「[**Snapshot Client**]および[**Replication Director**](ポリシー属性)」を参照してください。

この属性に 2 つのオプションがあります。

スナップショットを作成し、さらにスナップショットをストレージユニットへコピー (Snapshots and copy snapshots to a storage unit)

スナップショットのみ作成 (Snapshots only)

テープまたは他のストレージへのスナップショットのバックアップは行われません。NetBackup によってディスク上のみスナップショットが作成されます。このオプションは、NAS_Snapshot 方式で必要です。

VxFS_Checkpoint 方式が使用されているか、または VxVM 方式で領域が最適化されている場合、スナップショットは、元のデータが存在するデバイスと同じデバイス上に作成されます。この場合、他のデバイスにデータをバックアップするために、別のポリシーを使用できます。

トランザクションログはバックアップの終了時に切り捨てられません。

ポリシーの[属性 (Attributes)]タブの[ポリシーストレージ (Policy storage)]オプションでストレージライフサイクルポリシーが参照されている場合、[インスタントリカバリ (Instant Recovery)]属性はグレー表示されます。それが事実の場合には、ストレージライフサイクルポリシーの構成が[インスタントリカバリ (Instant Recovery)]属性を抑制します。

ただし、スケジュールの[属性 (Attributes)]タブの[ポリシーストレージの選択を上書きする (Override policy storage selection)]属性は、[ポリシーストレージ (Policy storage)]オプションを上書きします。スケジュールの[属性 (Attributes)]タブでストレージユニットが選択されると、[インスタントリカバリ (Instant Recovery)]属性は有効になります。

p.706 の「[ポリシーストレージ (Policy storage)] (ポリシー属性)」を参照してください。

p.793 の「[ポリシーストレージの選択を上書きする (Override policy storage selection)] (スケジュール属性)」を参照してください。

複数のコピー (スケジュール属性)

[コピーを複数作成する (Multiple copies)]属性を有効にした場合、NetBackup によって最大 4 つのバックアップのコピーを同時に作成することができます。ストレージユニットが同じメディアサーバー上に存在し、コピーごとに利用可能なリソースが十分に存在する必要があります。たとえば、Media Manager ストレージユニットで 4 つのコピーを同時に作成するには、4 台のテープドライブが必要です。(このオプションはインラインコピー、インラインテープコピー、または ITC とも呼ばれます。)

4 つを超えるコピーを作成する場合、後で複製を使用して追加のコピーを作成できます。

複数の元のイメージを同時に作成する場合、バックアップにかかる時間は 1 つのコピーを作成する場合よりも長くなることがあります。また、Media Manager ストレージユニットと

ディスクストレージユニットの両方を指定すると、ディスクの書き込み操作にかかる時間は、より低速なリムーバブルメディアの書き込み操作の時間と同じになります。

複数のコピーの構成について

複数のコピーを作成するには、次の条件を満たしている必要があります。

- バックアップ先が同じメディアサーバーを共有し、コピーごとに利用可能なリソースが十分に存在する必要があります。
- 複数のコピーで使用されるストレージユニットは、並列実行コピーをサポートするのに十分な数の並列実行ジョブが実行されるように構成する必要があります。関連するストレージユニット設定は、[最大並列実行ジョブ数 (Maximum concurrent jobs)]および[最大並列書き込みドライブ数 (Maximum concurrent write drives)]です。
p.579 の「[最大並列実行ジョブ数 (Maximum concurrent jobs)]ストレージユニット設定」を参照してください。
p.579 の「最大値並列書き込みドライブ数のストレージユニット設定」を参照してください。

複数のコピー操作では次のサポートはありません。

- サードパーティコピー
- NDMP ストレージユニット
- QIC (1/4 インチカートリッジ) ドライブ形式を使うストレージユニット
- 合成バックアップ
- ストレージライフサイクルポリシー
ストレージライフサイクルポリシーは複数のコピーを作成するために独自の方式を提供します。
p.675 の「ストレージライフサイクルポリシーを使った複数コピーの書き込みについて」を参照してください。

[複数コピーの構成 (Configure Multiple Copies)]ダイアログボックス

[複数コピーの構成 (Configure Multiple Copies)]ダイアログボックスには次のオプションがあります。

表 20-41 [複数コピーの構成 (Configure Multiple Copies)]ダイアログボックス

フィールド	説明
コピー (Copies)	NetBackup はバックアップの 4 つまでのコピーを同時に作成できます。ストレージユニットが同じメディアサーバー上に存在し、コピーごとに利用可能なリソースが十分に存在する必要があります。 4 つを超えるコピーを作成するには、複製の使用によって追加コピーを後で作成します。

フィールド	説明
複製ジョブの優先度 (Priority of duplication job)	キュー内の他のジョブに対する (このスケジュールに基づいた) 複製ジョブの優先度が示されます (0 から 99999)。
プライマリコピー (primary copy)	コピー 1 はプライマリコピーです。コピー 1 がなんらかの理由で正常に生成されなかった場合、正常に生成された最初のコピーがプライマリコピーです。 p.1002 の「 コピーのプライマリコピーへの昇格 」を参照してください。
ストレージユニット (Storage Unit)	各コピーが格納されるストレージユニットを指定します。Media Manager ストレージユニットに複数のドライブが含まれている場合、そのユニットをソースと宛先の両方に使用できます。[任意 (Any Available)]を選択すると、実行時に NetBackup によって決定されます。
ボリュームプール (Volume pool)	各コピーがどこに保存されるかを示します。
保持 (Retention schedule)	NetBackup がバックアップをどの位の期間保持するかを指定します。 p.795 の「 [保持 (Retention)](スケジュール属性) 」を参照してください。
このコピーに失敗した場合 (If this copy fails)	コピーが正常に生成されなかった場合、ジョブ全体を中止するか ([すべてのコピー処理に失敗 (fail all copies)])、または残りのコピーを継続するかを選択します。 失敗フラグまたは継続フラグの設定に関係なく、リソースがすべてのコピーで利用可能になるまで、すべてのコピージョブはキューで待機します。1 番目のジョブは、コピーでリソースが使用可能になるまで開始されません。 コピーが失敗したときに他のコピーでジョブを続行するように構成しており、そのポリシーで[バックアップジョブのチェックポイントからの再開 (Checkpoint restart for backup jobs)]が選択されている場合、チェックポイントが設定されている最後に失敗したコピーだけが再開することができます。 p.712 の「 [チェックポイントの間隔 (分) (Take checkpoints every __ minutes)](ポリシー属性) 」を参照してください。

フィールド	説明
メディア所有者 (Media Owner)	NetBackup によるイメージの書き込み先となるメディアの所有者を選択します。 利用可能なオプションは次のとおりです。 ■ 任意 (Any) NetBackup によって、メディアサーバーまたはサーバーグループのいずれかからメディア所有者が選択されます。 ■ なし (None) メディアに書き込みを行うメディアサーバーがそのメディアの所有者として指定されます。メディアサーバーを明示的に指定しなくても、メディアサーバーがメディアを所有するように設定されます。 ■ サーバーグループ (Server group) メディアサーバーグループを指定して、そのグループ内のメディアサーバーのみが、このポリシーのバックアップイメージが書き込まれるメディアに対して書き込みを行うことができるようにします。NetBackup 環境に構成されているすべてのメディアサーバーグループが、ドロップダウンリストに表示されます。 p.372 の「NetBackup サーバーグループの構成」を参照してください。

ポリシースケジュールでの複数のコピーの構成

複数コピーを作成するようにポリシースケジュールを構成するには、次の手順を実行します。

複数のコピーを作成するスケジュールを構成する方法

- 1 NetBackup 管理コンソール の左ペインで、[NetBackup の管理]> [ポリシー (Policies)] を展開します。
- 2 次のいずれかを実行します。

既存のポリシーを変更する方法

 - 変更するポリシーを選択します。
 - [編集 (Edit)]メニューで、[変更 (Change)]をクリックします。

新しいポリシーを作成する方法

 - [処理 (Actions)]メニューで[新規 ()]>[新しいポリシー (New Policy)]をクリックします。
 - ポリシーを指定して、[OK]をクリックします。
- 3 [スケジュール (Schedules)]タブを選択します。
- 4 既存のスケジュールをダブルクリックするか、または[新規 (New)]をクリックして新しいスケジュールを作成します。

- 5 表示されるダイアログボックスで、[属性 (Attributes)]タブをクリックし、[コピーを複数作成する (Multiple copies)]を選択して[構成 (Configure)]をクリックします。

このポリシーの宛先がストレージライフサイクルポリシーなら、[コピーを複数作成する (Multiple copies)]チェックボックスのチェックが外されます。NetBackup では、複数のコピーを作成するための 2 つの方法を同時に有効にできません。

p.706 の「[ポリシーストレージ (Policy storage)] (ポリシー属性)」を参照してください。

p.675 の「ストレージライフサイクルポリシーを使った複数コピーの書き込みについて」を参照してください。

- 6 [コピー (Copies)]フィールドに、同時に作成するコピーの数を指定します。数字は 1 から 4 の間である必要があります。

コピー 1 はプライマリコピーです。コピー 1 が正常に生成されなかった場合、正常に生成された最初のコピーがプライマリコピーです。

通常、NetBackup では、イメージのプライマリコピーからリストアが行われます。ただし、プライマリコピー以外の特定のバックアップからリストアを行うこともできます。これを行うには、bprestore コマンドを使用します。

4 つを超えるコピーを作成するには、複製の使用によって追加コピーを後で作成します。

p.789 の「[複数コピーの構成 (Configure Multiple Copies)]ダイアログボックス」を参照してください。

p.789 の「複製のコピーの構成について」を参照してください。

- 7 [複製の優先度 (Priority of duplication)]フィールドで、キュー内の他のジョブと比較して複製ジョブの優先度 (0 から 99999) を指定します。

- 8 各コピーが格納されるストレージユニットを指定します。[任意 (Any Available)]を選択すると、ストレージユニットは、実行時に NetBackup によって選択されます。

Media Manager ストレージユニットに複数のドライブが含まれている場合、そのストレージユニットを元のイメージとコピーの両方に使用できます。

- 9 各コピーが格納されるボリュームプールを指定します。

- 10 各コピーに保持レベルを選択します。

p.795 の「[保持 (Retention)](スケジュール属性)」を参照してください。

- 11 [このコピーに失敗した場合 (If this copy fails)]リストから次のいずれかを選択します。

続行 (continue)

残りのコピーの作成を続行します。

メモ: [チェックポイントの間隔 (分) (Take checkpoints every __ minutes)]がこのポリシーに対して選択されている場合、チェックポイントが設定されている最後に失敗したコピーだけを再開できます。

p.712 の「[チェックポイントの間隔 (分) (Take checkpoints every __ minutes)](ポリシー属性)」を参照してください。

すべてのコピー処理に失敗 (fail all copies) ジョブ全体が失敗します。

- 12 テープメディアの場合、NetBackup によってイメージが書き込まれるメディアの所有者を指定します。

任意 (Any)

NetBackup によって、メディアサーバーまたはサーバーグループのいずれかからメディア所有者が選択されます。

なし (None)

メディアに書き込みを行うメディアサーバーをそのメディアの所有者として指定します。メディアサーバーを明示的に指定しなくても、メディアサーバーがメディアを所有するように設定されます。

サーバーグループ (Server group)

メディアサーバーグループで、このポリシーのバックアップイメージの書き込み先メディアに対して書き込みできるのが、グループ内のメディアサーバーのみになるように指定します。NetBackup 環境に構成されているすべてのメディアサーバーグループが、リストに表示されます。

この設定は、ディスク上に存在するイメージには影響しません。1 つのメディアサーバーは共有ディスクに存在するイメージを所有しません。ディスクの共有プールにアクセス可能なすべてのメディアサーバーがイメージにアクセスできます。

- 13 ポリシーが保存されるまで[OK]をクリックします。

[ポリシーストレージの選択を上書きする (Override policy storage selection)](スケジュール属性)

[ポリシーストレージの選択を上書きする (Override policy storage selection)]属性は次のように機能します。

無効

ポリシーの[属性 (Attributes)]タブで指定された[ポリシーストレージ (Policy storage)]を使うようにスケジュールに指示します。

有効 ポリシーの[属性 (Attributes)]タブで指定された[ポリシーストレージ (Policy storage)]を上書きするようにスケジュールに指示します。

以前に構成されたストレージユニットとストレージライフサイクルポリシーのリストからのストレージを選択します。リストが空なら、ストレージは構成されていません。

p.706 の「[ポリシーストレージ (Policy storage)] (ポリシー属性)」を参照してください。

ポリシーにデータの分類が指定されている場合、同じデータの分類のストレージライフサイクルのみがリストに表示されます。

p.706 の「[データの分類 (Data classification)](ポリシー属性)」を参照してください。

メモ: ストレージライフサイクルポリシーは、[複数コピーの構成 (Configure Multiple Copies)]ダイアログボックスでは選択できません。

p.789 の「[複数のコピーの構成について](#)」を参照してください。

[ポリシーボリュームプールを上書きする (Override policy volume pool)] (スケジュール属性)

[ポリシーボリュームプールを上書きする (Override policy volume pool)]属性は次のように機能します。

無効 スケジュールにポリシーの[属性 (Attribute)]タブで[ポリシーボリュームプール (Policy volume pool)]として指定されたボリュームプールを上書きするように指示します。ポリシーのボリュームプールが指定されていない場合、NetBackup では、デフォルトで「NetBackup」が使用されます。NetBackup カタログ用のポリシーの場合、NBU-Catalog ポリシーで「CatalogBackup」が使用されます。

有効 スケジュールにポリシーの[属性 (Attribute)]タブで[ポリシーボリュームプール (Policy volume pool)]として指定されたボリュームプールを上書きするように指示します。構成済みのボリュームプールのリストからボリュームプールを選択します。

p.710 の「[ポリシーボリュームプール (Policy volume pool)] (ポリシー属性)」を参照してください。

[メディア所有者を上書きする (Override media owner)] (スケジュール属性)

[メディア所有者を上書きする (Override media owner)]属性はテープメディアにのみ適用されます。スケジュールにポリシーのメディア所有者か他の所有者のどちらを使うかを

指定します。共有ディスクメディアの規則はより柔軟であるため、ディスクメディアに上書き設定は必要ありません。

属性は次のように機能します。

無効	ポリシーの[属性 (Attribute)]タブで[メディア所有者 (Media Owner)]として指定されたメディア所有者を使うようにスケジュールに指示します。
有効	ポリシーの[属性 (Attribute)]タブで[メディア所有者 (Media Owner)]として指定されたメディア所有者を上書きするようにスケジュールに指示します。 リストから新しいメディア所有者を選択します。 ■ 任意 (Any) NetBackup によって、メディアサーバーまたはサーバーグループのいずれかからメディア所有者が選択されます。 ■ なし (None) メディアに書き込みを行うメディアサーバーをそのメディアの所有者として指定します。メディアサーバーを明示的に指定しなくても、メディアサーバーがメディアを所有するように設定されます。 ■ サーバーグループ (Server group) メディアサーバーグループで、このポリシーのバックアップイメージの書き込み先メディアに対して書き込みできるのが、グループ内のメディアサーバーのみになるように指定します。NetBackup 環境に構成されているすべてのメディアサーバーグループが、リストに表示されます。

p.718 の「[\[メディア所有者 \(Media Owner\)\]\(ポリシー属性\)](#)」を参照してください。

[保持 (Retention)](スケジュール属性)

[保持 (Retention)]属性は、バックアップが保持される期間を指定します。保持期間を設定するには、リストから保持期間 (またはレベル) を選択します。保持期間が満了すると、期限が切れたバックアップの情報が削除されます。バックアップの期限が切れると、そのバックアップ内のファイルをリストアに利用できなくなります。たとえば、保持期間が 2 週間の場合、そのスケジュールによって行われたバックアップのデータをリストアできるのは、バックアップ後 2 週間だけです。

ストレージライフサイクルポリシーにバックアップを行うようにポリシーを構成している場合、スケジュールの[保持 (Retention)]属性は無視されます。ライフサイクルが示す保持期間が代わりに適用されます。

p.619 の「[ストレージライフサイクルポリシーの作成](#)」を参照してください。

p.226 の「[\[保持期間 \(Retention Periods\)\]プロパティ](#)」を参照してください。

保持期間の割り当てについて

データの保持期間は、一定期間後にメディアから情報をリストアする可能性によって決まります。財務の記録などのデータ形式には、法律で定められた保持レベルがあります。また、作成途中の文書などのデータの場合は、文書の最終版の完成後は必要がなくなります。

バックアップの保持期間は、そのバックアップからリカバリする必要性にも依存します。たとえば、毎日の変更内容が重要である場合、そのデータが必要な間は、完全バックアップに加えてすべての増分バックアップを保持します。増分バックアップが毎月のレポートで処理中の作業だけをトラッキングする場合、増分バックアップをすぐに期限切れにします。長期間のリカバリには完全バックアップを使用します。

保持期間を決定する場合、ほぼすべてのデータに適用するガイドラインを作成することが必要です。ガイドラインと異なる保持要件があるファイルまたはディレクトリに注意します。保持要件のガイドラインと異なるデータには、別のポリシーを作成することを計画します。たとえば、より長い保持要件のあるファイルおよびディレクトリを別のポリシーに配置します。すべてのポリシーに長い保持期間を設定するのではなく、別のポリシーでより長い保持期間をスケジュール設定します。

次の表は、様々なバックアップ形式の推奨の保持期間を記述したものです。

表 20-42 様々なバックアップ形式の推奨の保持期間

バックアップ形式	説明
完全バックアップ (Full Backup)	スケジュールに対する間隔の設定より長い期間を指定します。(この間隔は、バックアップの実行間隔です。)たとえば、間隔が 1 週間である場合、2 週間から 4 週間の保持期間を指定します。保持期間を 2 週間から 4 週間にすると、十分な時間的余裕が確保され、次に完全バックアップが行われる前に、現行の完全バックアップの有効期限に達しないことが保証されます。
差分増分バックアップ (Differential Incremental Backup)	完全バックアップ間の間隔より長い期間を指定します。たとえば、完全バックアップが毎週実行される場合、差分増分バックアップを 2 週間保存します。
累積増分バックアップ (Cumulative Incremental Backup)	スケジュールに対する間隔の設定より長い期間を指定します。(この間隔は、バックアップの実行間隔です。)たとえば、間隔の設定が 1 日である場合、1 週間の保持期間を指定します。保持期間を 1 週間にすると、十分な時間的余裕が確保され、次に正常な累積増分バックアップが行われる前に、現行の累積増分バックアップの有効期限に達しないことが保証されます。完全なリストアを行うには、前回の完全バックアップおよび前回の累積増分バックアップが必要です。

次の表は、要求するよりも早くバックアップが期限切れになることを防ぐことができる複数の方法を提案します。

表 20-43 早く期限切れになるバックアップを防ぐための提案

項目	説明
保持期間	適切な保持期間を割り当てます。保持期間が満了した後は、 NetBackup によるバックアップのトラッキングは行われません。保持期間が満了した後は、ファイルをリカバリすることは困難または不可能です。 1 年以上保持する必要があるバックアップの場合、保持期間を無制限に設定します。
完全バックアップと増分バックアップ	ポリシーでは、増分バックアップより長い保持期間を完全バックアップに割り当ててください。完全なリストアを行うには、前回の完全バックアップ、およびそれ以降のすべての差分増分バックアップが必要です。増分バックアップの前に完全バックアップの期限が切れると、すべてのファイルをリストアできない場合があります。
アーカイブスケジュール	保持期間を無制限に設定します。
テープ	保持期間を無制限に設定します。 NetBackup データベースの領域制約のため無制限に設定できない場合、データを保存する必要がある期間と一致する保持期間を設定します。

データの保持については、バックアップメディアのオフサイトでの保管も考慮します。オフサイトに保管することによって、プライマリサイトで発生する災害からデータを保護することができます。

ディザスタリカバリの注意事項として、次のオフサイト保管方式を考慮します。

- 複製機能を使用してオフサイト保管用にセカンダリコピーを作成します。
- 毎月または毎週行われる完全バックアップをオフサイトの保管施設に送付します。データをリストアするには、保管施設からメディアを要求します。増分バックアップを使用してディレクトリまたはディスク全体のリストアを行うには、最後の完全バックアップとすべての増分バックアップが必要です。
- バックアップ用の特別なスケジュールを構成して、オフサイト保管用に複製を作成します。

オフサイトでの保管方法に関係なく、十分な保持期間を構成することが必要です。期限切れのバックアップを取得するには、**NetBackup** のインポート機能を使用します。

デフォルトでは、**NetBackup** によって、同じ保持レベルのバックアップがすでに存在するテープボリュームに、各バックアップが格納されます。バックアップの保持レベルが **2** の場合、**NetBackup** は保持レベル **2** でそれを他のバックアップとともにテープボリュームに格納します。**NetBackup** は保持レベルの異なるバックアップを見つけると、適切なボリュームに切り替えます。テープボリュームは、自身が格納するすべてのバックアップが有効期限に達するまで **NetBackup** に割り当てられたままであるため、ボリューム上の保持レベルを一致させることによって、メディアの使用が効率化されます。ボリューム上に

保持期間が無制限の小さなバックアップが 1 つでもあると、他のすべてのバックアップが有効期限に達してもボリュームは再利用されません。

ボリューム上で保持レベルを混在させるには、ホストプロパティの[メディア (Media)]で[1 つのメディアに対する複数の保持設定を許可する (Allow multiple retentions per media)]を選択します。

各ボリューム上に 1 つの保持レベルだけを保存する場合、必要以上の保持レベルを使用しないでください。複数の保持レベルを使用すると、必要なボリュームの数が増加します。

p.186 の「[メディア (Media)]プロパティ」を参照してください。

メモ: ディスクボリューム上では、制限なしに保持レベルを混在できます。

p.228 の「保持期間の変更」を参照してください。

[メディアの多重化 (Media multiplexing)](スケジュール属性)

[メディアの多重化 (Media multiplexing)]属性は、NetBackup が 1 台の任意のドライブ上へ多重化可能な、スケジュールのジョブの最大数を指定します。多重化とは、1 台または複数のクライアントから 1 つのドライブに並列して複数のバックアップジョブを送信し、バックアップをメディア上に多重化することです。

1 から 32 の数値を指定します。1 を指定すると、多重化されません。スケジュールが次回実行されるときに変更が有効になります。

メモ: 一部のポリシー形式およびスケジュール形式ではメディアの多重化がサポートされません。その場合、メディアの多重化オプションを選択できません。

注意: MS-SQL-Server ポリシーの場合、複数のストライプを使用したバックアップにも構成されるスケジュールの多重化を有効にしないでください。多重化を 1 つ以上のストライプを使用するスケジュールで有効にすると、リストアに失敗します。


多重化されたバックアップを構成するには、ストレージユニット ([ドライブあたりの最大ストリーム数 (Maximum Streams Per Drive)]設定) とスケジュール ([メディアの多重化 (Media Multiplexing)]設定) の両方の構成で多重化を指定する必要があります。[メディアの多重化 (Media Multiplexing)]設定に関係なく、NetBackup によって開始される最大ジョブ数は、ストレージユニットの[ドライブあたりの最大ストリーム数 (Maximum streams per drive)]の値を超えることはありません。

NetBackup の多重化では、1 つ以上のクライアントから 1 つのストレージデバイスに並列実行バックアップが送信されます。NetBackup によって、バックアップがメディアに対して順に多重化されます。多重化されたバックアップと多重化されていないバックアップ

は、同じボリュームに存在可能です。個別のボリュームプールまたはメディア ID は必要はありません。

図 20-13 は、サーバーへのクライアントデータの多重化の流れを示しています。

図 20-13 多重化されたバックアップ



多重化について

多重化は、通常、バックアップの完了に必要な時間を削減するために使用します。次の表は、多重化の使用によってパフォーマンスが向上する状況を記述したものです。

表 20-44 多重化によってパフォーマンスが向上する状況

項目	説明
低速のクライアント	NetBackup によってソフトウェアの圧縮が使用されているインスタンス (通常、クライアントのパフォーマンスが低下します) も向上します。
複数の低速ネットワーク	並列実行データストリームによって、利用可能なネットワーク容量が効率よく利用されます。
多数の短いバックアップ (増分バックアップなど)	多重化によって、並列実行データストリームが提供されるだけでなく、デバイスが利用可能になるまでの各ジョブの待機時間が削減されます。そのため、ストレージデバイスの転送速度が最大になります。

多重化バックアップのリストアを行うために、特別な操作は必要ありません。NetBackup によってメディアが検索され、要求されたバックアップのリストアが行われます。多重化を使用する場合、イメージの読み込み時間が長くなるため、リストアのパフォーマンスが低下する場合があります。

多重化がリストア時間に与える影響を小さくするには、ストレージユニットの最大フラグメントサイズを、指定可能な最大値より小さい値に設定します。また、UNIX では、使用中のテープドライブに適用する場合、高速テープ位置設定 (ブロックの検索) を有効にしてください。

多重化を使用するときは次の構成の設定を考慮してください。

表 20-45 多重化に影響するプロパティと属性

項目	説明	参照場所
[ポリシーごとにジョブ数を制限する (Limit jobs per policy)](ポリシー属性)	ポリシーの実行時に NetBackup によって並列して実行されるジョブの数を制限します。指定したレベルの多重化をサポートするには、この属性を十分に高く設定します。 p.715 の「[ポリシーごとにジョブ数を制限する (Limit jobs per policy)](ポリシー属性)」を参照してください。	■ NetBackup 管理コンソールで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)]>[ポリシー (Policies)]を展開します。 ■ 中央ペインで、ポリシーの[属性 (Attributes)]ノードをダブルクリックします。 または、新しいポリシーを作成し、[属性 (Attributes)]タブを選択します。

項目	説明	参照場所
[1 クライアントあたりの最大ジョブ数 (Maximum jobs per client)] (ホストプロパティ)	任意の NetBackup クライアントで同時に実行できるバックアップジョブの数を制限します。このプロパティは[グローバル属性 (Global Attributes)] ホストプロパティの一部です。 p.154 の「[グローバル属性 (Global Attributes)] プロパティ」を参照してください。 通常、クライアントの設定値が多重化に影響を与えることはありません。ただし、同一のクライアントに存在する異なるスケジュールからのジョブが同一のストレージユニットに送信される場合を考えてみます。この場合、ストレージユニットで最大多重化数に達する前に、クライアントで許容される最大ジョブ数に達することがあります。クライアントで最大ジョブ数に達した場合、NetBackup ではストレージユニットの多重化機能を十分に活用することができません。 値は、CPU の並列実行ジョブ処理能力に基づいて選択します。追加バッファが必要なため、メモリも重要です。サーバーが他のタスクを実行できないか、またはメモリやプロセスが不足している場合、ストレージユニットの[ドライブあたりの最大ストリーム数 (Maximum streams per drive)]の設定値を小さくします。 多重化による CPU への潜在的な負荷を予測する場合、次の制限を考慮します。 ■ NetBackup によって試行可能な並列実行ジョブの最大数は、すべてのストレージユニットで実行可能な並列実行バックアップジョブを合計した数と同じです。 ■ 1 つのストレージユニットで実行可能な並列実行ジョブの最大数は、[ドライブあたりの最大ストリーム数 (Maximum streams per drive)]の値とドライブ数を掛けた値です。 p.582 の「[ドライブあたりの最大ストリーム数 (Maximum streams per drive)] ストレージユニット設定」を参照してください。	■ NetBackup 管理コンソール上で、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)]>[ホストプロパティ (Host Properties)]>[マスターサーバー (Master Server)]を展開します。 ■ 右ペインで、マスターサーバーをダブルクリックします。 ■ [マスターサーバープロパティ (Master Server Properties)]ダイアログボックスで、左ペインから[グローバル属性 (Global Attributes)]を選択します。 ■ プロパティが右ペインに表示されます。

項目	説明	参照場所
[データストリームの最大数を設定する (Maximum data streams)] (ホストプロパティ)	他のクライアントに影響を与えることなく、特定のクライアントで許容される最大ジョブ数を設定します。このプロパティは[クライアント属性 (Client Attributes)]ホストプロパティの一部です。 p.88 の「[クライアント属性 (Client Attributes)]プロパティの[全般 (General)]タブ」を参照してください。	■ NetBackup 管理コンソール上で、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)]>[ホストプロパティ (Host Properties)]>[マスターサーバー (Master Server)]を展開します。 ■ 右ペインで、マスターサーバーをダブルクリックします。 ■ [マスターサーバープロパティ (Master Server Properties)]ダイアログボックスで、左ペインから[クライアント属性 (Client Attributes)]を選択します。 ■ プロパティは[全般 (General)]タブの右ペインに表示されます。
[多重化リストアの遅延 (Delay on multiplexed restores)] (ホストプロパティ)	同じテープ上の多重化イメージセット内に存在するファイルおよび raw パーティションに対して、サーバーが追加のリストア要求を待機する時間を指定します。このプロパティは[一般的なサーバー (General Server)]ホストプロパティの一部です。 p.88 の「[クライアント属性 (Client Attributes)]プロパティの[全般 (General)]タブ」を参照してください。	■ NetBackup 管理コンソール上で、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)]>[ホストプロパティ (Host Properties)]>[マスターサーバー (Master Server)]を展開します。 ■ 右ペインで、マスターサーバーをダブルクリックします。 ■ [マスターサーバープロパティ (Master Server Properties)]ダイアログボックスで、左ペインから[一般的なサーバー (General Server)]を選択します。 ■ プロパティが右ペインに表示されます。
[メディアの多重化 (Media Multiplexing)] (ポリシーのスケジュール属性)	あるドライブで最大値に達すると、NetBackup は別のドライブへジョブが送信されます。 NetBackup がジョブを多重化する場合、ドライブのジョブ数が[メディアの多重化 (Media Multiplexing)]制限または[ドライブあたりの最大ストリーム数 (Maximum streams per drive)]制限に一致するまで、ジョブの追加が継続されます。 p.798 の「[メディアの多重化 (Media multiplexing)](スケジュール属性)」を参照してください。	■ NetBackup 管理コンソールで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)]>[ポリシー (Policies)]を展開します。 ■ 中央ペインで、ポリシーの[スケジュール (Schedules)]ノードをダブルクリックします。または、新しいポリシーを作成し、[スケジュール (Schedules)]タブを選択します。 ■ [新規 (New)]をクリックして新しいスケジュールを作成し、[メディアの多重化 (Media Multiplexing)]オプションを構成します。

項目	説明	参照場所
[ドライブあたりの最大ストリーム数 (Maximum streams per drive)] (ストレージユニットの設定)	NetBackup では、1 台のドライブに対して複数のスケジュールのジョブを追加できます。 NetBackup がジョブを多重化すると、ドライブのジョブ数が[ドライブあたりの最大ストリーム数 (Maximum streams per drive)]制限または[メディアの多重化 (Media Multiplexing)]制限に一致するまで、ジョブの追加が継続されます。 p.582 の「[ドライブあたりの最大ストリーム数 (Maximum streams per drive)]ストレージユニット設定」を参照してください。	■ NetBackup 管理コンソールで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)]>[ストレージ (Storage)]を展開します。 ■ 左ペインで、[ストレージユニット (Storage Units)]をクリックします。 ■ 右ペインで、ストレージユニット名をダブルクリックします。 または、新しいストレージユニットを作成します。 ■ 設定は、表示されるダイアログボックスに表示されます。

p.311 の「NetBackup サーバーの MPX_RESTORE_DELAY オプション」を参照してください。

多重化をスケジュールと使用する例

図 20-14 は、多重化がアクティブな場合にスケジュールがどのように影響されるかについての例を提供します。

図 20-14 多重化処理のシナリオ




図 20-14 については次の点を前提としています。

- スケジュール A が最初に始まります。
スケジュールは同じポリシーまたは異なるポリシーにある場合があります。

- [複数のデータストリームを許可する (Allow Multiple Data Streams)]が有効になっています。
その結果、クライアントは複数のデータストリームを持つ場合があります。
p.735 の「[複数のデータストリームを許可する (Allow multiple data streams)](ポリシー属性)」を参照してください。

表 20-46 多重化処理のシナリオの説明

イベント	説明
1 と 2	■ ドライブ 1 でクライアント <i>DOG</i> のジョブ A1 と A2 が開始されました。 ■ ドライブ 1 で、スケジュール A の[メディアの多重化 (Media Multiplexing)]制限の「2」に達しました。
3 と 4	■ ドライブ 2 でクライアント <i>CAT</i> のジョブ A3 と A4 が開始されました。 ■ ドライブ 2 で、スケジュール A の[メディアの多重化 (Media Multiplexing)]制限の「2」に達しました。
5 と 6	■ ドライブ 1 でクライアント <i>FOX</i> のジョブ B1 と B2 が開始されました。 ■ ドライブ 1 で[ドライブあたりの最大ストリーム数 (Maximum streams per drive)]ストレージユニット設定に達しました。
7 と 8	■ ドライブ 2 でクライアント <i>OTTER</i> のジョブ B3 と B4 が開始されました。 ■ 現在、すべてのジョブがスケジュール B で実行されています。 ■ ドライブ 2 で[ドライブあたりの最大ストリーム数 (Maximum streams per drive)]ストレージユニット設定に達しました。
9 と 10	■ ドライブ 1 でクライアント <i>DOG</i> のジョブ A1 と A2 が終了しました。 ■ ただし、クライアント <i>FOX</i> のジョブ B1 と B2 は継続して実行されます。 ■ スケジュール A の[メディアの多重化 (Media Multiplexing)]制限の「2」により、ジョブ A5 がドライブ 1 で開始されません。
11 と 12	■ クライアント <i>CAT</i> のジョブ A3 がドライブ 2 で終了しました。 ■ クライアント <i>FOX</i> のジョブ B1 がドライブ 1 で終了しました。 ■ ジョブ B2 は現在ドライブ 1 で実行されている唯一のジョブです。
13	■ ドライブ 1 でクライアント <i>CAT</i> のジョブ A5 が開始されました。 ■ ジョブ A5 はスケジュール A の最後のジョブです。 ■ スケジュール A の[メディアの多重化 (Media Multiplexing)]制限の「2」により、ジョブ A5 がドライブ 2 で開始されません。 ■ したがって、ジョブ A5 はドライブ 1 で開始されます。

NetBackup によって、すでに多重化を使用しているドライブへの多重化ジョブの追加が試行されます。多重化ジョブを特定のドライブに限定すると、多重化を行わないジョブのために他のドライブを使用できます。

NetBackup によって多重化セットのすべてのジョブが開始される前にバックアップ処理時間帯が終了した場合、NetBackup では、開始したジョブだけが完了します。

たとえば、[図 20-14](#) において、ジョブ A1 から A5 がすでにキューに投入され有効状態であることが、アクティビティモニターに表示されていると想定します。

バックアップ処理時間帯が終了する前に開始したジョブが A1 および A2 だけである場合、NetBackup ではセット内の他のジョブは実行されません。ジョブが 1 つも開始していない状態でバックアップ処理時間帯が終了した場合、最初にキューに投入され有効状態になったジョブだけが開始および完了します。この例ではジョブ A1 です。

p.311 の「[NetBackup サーバーの MPX_RESTORE_DELAY オプション](#)」を参照してください。

非多重化について

非多重化は、将来のリストアを高速化し、オフサイトでの保管用のコピーの作成に有効です。バックアップを非多重化するためにカタログユーティリティの複製処理を使います。

複製を使用すると、ソースメディアからターゲットメディアに、一度に 1 つの多重化バックアップをコピーできます。複製が完了すると、ターゲットには複製した各バックアップの 1 つの非多重化コピーが含まれます。(ターゲットには他のバックアップも含まれる場合があります。) 複製コピーをプライマリコピーにすることもできます。バックアップを複製する際に、[複数コピーの構成 (Configure Multiple Copies)] ダイアログボックスで[多重化を維持する (Preserve Multiplexing)]を選択しないでください。

メモ: NetBackup 管理コンソールの代わりに `bpduplicate` コマンドを実行する場合、コマンドに `-mpx` オプションを含めないでください。

p.1004 の「[バックアップイメージの複製](#)」を参照してください。

[開始時間帯 (Start Window)] タブ

[開始時間帯 (Start Window)] タブはスケジュールの使用時に NetBackup でジョブを開始可能な期間を設定するための制御を提供します。この期間を、時間帯と呼びます(開始時間帯あるいはバックアップ処理時間帯ともいいます)。ジョブを完了するために必要な要件を満たすように、時間帯を構成します。

たとえば、異なる時間帯を作成します。

- 毎日特定の時間にバックアップを開始可能な時間帯
- 1 週間いつでもバックアップを開始可能な時間帯

ポリシースケジュールでの時間帯の追加、変更、削除

時間帯を追加、変更、または削除するには、次のいずれかの手順を使います。

版 NetBackup 管理コンソールで時間帯を追加または変更する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)]>[ポリシー (Policies)]を展開します。
- 2 中央ペインでポリシー名を展開し、[スケジュール (Schedules)]を選択します。
- 3 次のいずれかを実行します。


- 時間帯を追加する方法
- [処理 (Actions)]>[新規 (New)]>[スケジュール (Schedule)]をクリックします。
 - [スケジュールの追加 (Add Schedule)]ダイアログボックスで、スケジュールの名前を入力します。

- 時間帯を変更する方法
- 右ペインで、変更するスケジュールをダブルクリックします。[スケジュールの変更 (Change Schedule)]ダイアログボックスが表示されます。

- 4 [開始時間帯 (Start Window)]タブをクリックします。
- 5 開始時刻か終了時刻を選択するために利用可能な増分を変更するには、[間隔 (Resolution)]フィールドの値を変更します。5、10、15、30 分を選択できます。たとえば、間隔を 10 分に設定すると、時間帯を 10 分単位で調整することができます。
- 6 時間帯の開始を指定するには、次の操作を実行します。

- 時間帯テーブルでカーソルをドラッグする
- その時間帯を開始する日時をクリックし、それを終了する日時までドラッグします。

- ダイアログボックスの設定を使用する
- [開始日 (Start day)]フィールドで、時間帯を開始する最初の日を選択します。
 - [開始時刻 (Start time)]フィールドで、時間帯の開始時刻を選択します。



7 時間帯の終了を指定するには、次の操作を実行します。

時間テーブルでカーソルをドラッグする その時間帯を開始する日時をクリックし、それを終了する日時までドラッグします。

時間帯の期間を入力します。 [期間 (日 時:分) (Duration (days hours: minutes))] フィールドに期間を入力します。

時間帯の終わりを指定します。 ■ [終了曜日 (End day)] リストで日を選択します。
 ■ [終了時刻 (End time)] フィールドで時間を選択します。

時間帯は、スケジュール表示にバーで表示されます。

ポリシー内のすべてのクライアントのバックアップが完了できるように、十分な時間を指定します。

また、**NetBackup** 以外の要因でスケジュールの開始が遅れる場合のために、スケジュールに時間的余裕を持たせておきます。(デバイスが利用できないために遅れる場合など。) そうしないと、一部のバックアップが開始されない可能性があります。

8 必要に応じて、次のいずれかを実行します。

[削除 (Delete)] をクリックして 選択した時間帯を削除します。

[消去 (Clear)] をクリックして スケジュール表示からすべての時間帯を削除します。

[複製 (Duplicate)] をクリックして 選択した時間帯を週全体にレプリケートします。

[元に戻す (Undo)] をクリックして 最後の操作を取り消します。

9 次のいずれかを実行します。

[追加 (Add)] をクリックして 時間帯を保存し、ダイアログボックスを開いたままにする場合。

[OK] をクリックして 時間帯を保存し、ダイアログボックスを閉じる場合。

スケジュールの期間の例

図 20-15 に、2 つの完全バックアップスケジュールにスケジュールの期間が与える影響を示します。スケジュール B の開始時刻が、前のスケジュール A の終了時刻の少し後に設定されています。どちらのスケジュールにも、バックアップが予定されている 3 つのクライアントが含まれています。

図 20-15 期間の例




図 20-15 は次の点を示しています。

- ポイント 1 クライアント A3 はスケジュール A の時間帯内に開始しますが、スケジュール B の開始時刻の後まで完了しません。ただし、バックアップが実行されている間に時間帯が終了しても、クライアント A3 は完了するまで実行されます。スケジュール B のクライアント B1 は、クライアント A3 が完了するとすぐ開始します。
- ポイント 2 スケジュール A により、スケジュール B のすべてのクライアントをバックアップするための十分な時間が残されません。その結果、時間帯が終了したため、クライアント B3 は開始できません。クライアント B3 は、次にスケジュール B が実行されるときまで待機する必要があります。

スケジュールからの日付の除外

バックアップポリシーのスケジュールから特定の日付を除外するには、[日のエクスクルード (Exclude Days)] タブを使います。日付がスケジュールから除外されると、その日にジョブは実行されません。タブは連続した 3 カ月のカレンダーを表示します。表示される最初の月または年を変更するには、カレンダー上部のリストを使用します。

スケジュールから曜日を除外する方法

- 1 次のいずれか、または複数の方法を使って、除外する曜日を指定します。
 - 除外する曜日を 3 カ月カレンダーで選択します。月または年を変更するには、カレンダーの上部にあるドロップダウンリストを使います。
 - [週/曜日設定 (Recurring Week Days)] を指定する方法
 - 毎年のも月のすべての曜日をを選択するには、[すべてを選択 (Select All)] をクリックします。
 - 既存のすべての選択を削除するには、[すべて消去 (Deselect All)] をクリックします。
 - 毎月の特定の曜日を除外するように選択するには、マトリックスのボックスにチェックマークを入れます。
 - 毎月の特定の曜日を除外するには、曜日の列ヘッダーをクリックします。
 - 毎月の特定の週を除外するには、[1 番目 (1st)]、[2 番目 (2nd)]、[3 番目 (3rd)]、[4 番目 (4th)]、または[最終週 (Last)] の行ラベルをクリックします。
 - [日付指定 (Recurring Days of the Month)] を指定する方法:
 - 毎月の日付のすべての日付を選択するには、[すべてを選択 (Select All)] をクリックします。
 - 既存のすべての選択を削除するには、[すべて消去 (Deselect All)] をクリックします。

- 毎月の特定の曜日を除外するように選択するには、マトリックスのボックスにチェックマークを入れます。
- 毎月の最終日を除外するには、[最終日 (Last Day)]をクリックします。
- [特定日付指定 (Specific Dates)]を指定する方法:
 - [新規 (New)]をクリックします。[日付の選択 (Date Selection)]ダイアログボックスに月、日および年を入力します。[OK]をクリックします。
その日付が[特定日指定 (Specific Dates)]リストに表示されます。
 - 日付を削除するには、リストの日付を選択します。[削除 (Delete)]をクリックします。

2 必要に応じてさらに日付を追加し、[OK]をクリックして変更を保存します。

[含める日 (Include Dates)]タブ

[含める日 (Include Dates)]タブは[新しいスケジュールの追加 (Add New Schedule)]または[スケジュールの変更 (Change Schedule)]ダイアログボックスに表示されます。タブを表示するには、[属性 (Attributes)]タブで[スケジュール形式 (Schedule type)]として[カレンダー (Calendar)]オプションを選択する必要があります。カレンダーを基準としてスケジュールを設定すると、作業の実行日付を決定するときに、複数の実行日付オプションを指定できます。

タブは連続した 3 か月のカレンダーを表示します。表示される最初の月または年を変更するには、カレンダー上部のリストを使用します。

[含める日 (Include Dates)]タブを使ったスケジュール一覧

ポリシーの[属性 (Attributes)]タブの[カレンダー (Calendar)]オプションを使って、カレンダービューに基づいてジョブスケジュールを作成します。[含める日 (Include Dates)]タブを使うと、管理者は特定の日付、特定の曜日、月の特定の日に実行されるようスケジュールを設定できます。

メモ: スケジュール一覧を使っているときに緑のチェックマークが日付に表示されていない場合、その日付はスケジュールに含まれていません。

[実行日後の再試行を許可する (Retries allowed after runday)]を有効にすると、スケジュールに含まれていない日にジョブが実行される可能性があります。

新しいカレンダーのスケジュールが[実行日後の再試行を許可する (Retries allowed after runday)]で作成されると、バックアップウィンドウが開く次の日に最初のジョブがスケジュールにより実行されます。その日はスケジュールに含まれている最初の実行日の前になることもあります。

カレンダーを使って実行日をスケジュール設定する方法

- 1 [属性 (Attributes)]タブで[カレンダー (Calendar)]属性を有効にします。
- 2 [含める日 (Include Dates)]タブを選択します。
- 3 1 つ以上の方法でジョブが実行される日付をスケジュール設定します。
 - ジョブを実行する日付を 3 カ月分のカレンダー上で選択します。月または年を変更するには、カレンダーの上部にあるドロップダウンリストを使います。
 - [週/曜日設定 (Recurring Week Days)]を指定する方法
 - 毎年の毎月のすべての曜日を選択するには、[すべてを選択 (Select All)]をクリックします。
 - 既存のすべての選択を削除するには、[すべて消去 (Deselect All)]をクリックします。
 - 毎月特定の日を選択するには、表にあるその日のチェックボックスにチェックマークを付けます。
 - 毎月特定の曜日を含めるには、その曜日の列ヘッダーをクリックします。
 - 毎月特定の週を含めるには、[1 番目 (1st)]、[2 番目 (2nd)]、[3 番目 (3rd)]、[4 番目 (4th)]、[最後 (Last)]の行ラベルをクリックします。
 - [日付指定 (Recurring Days of the Month)]を指定する方法:
 - 毎月のすべての日付を選択するには、[すべてを選択 (Select All)]をクリックします。
 - 既存のすべての選択を削除するには、[すべて消去 (Deselect All)]をクリックします。
 - 毎月特定の日付を選択するには、表にあるその日付のチェックボックスにチェックマークを付けます。
 - 毎月の最終日を含めるには、[最終日 (Last Day)]をクリックします。
 - [特定日付指定 (Specific Dates)]を指定する方法:
 - [新規 (New)]をクリックします。[日付の選択 (Date Selection)]ダイアログボックスに月、日および年を入力します。[OK]をクリックします。
その日付が[特定日付指定 (Specific Dates)]リストに表示されます。
 - 日付を削除するには、リストの日付を選択します。[削除 (Delete)]をクリックします。
- 4 必要に応じてさらに日付を追加し、[OK]をクリックして指定した日付を保存します。


次に動作するスケジュールを NetBackup が判断する方法

ポリシーが 1 つのスケジュールを含んでいるとき、次に実行するスケジュールの選択は簡単です。しかしポリシーが複数のスケジュールを含んでいるとき、次に実行するスケジュールの選択はより複雑になることがあります。

NetBackup は次に実行するスケジュールを判断するために 2 つのタスクを実行します。

- NetBackup は各スケジュールの予定時刻を判断します。予定時刻は次によって決まります。
 - 比較対象スケジュールに基づく各スケジュールの最後のバックアップデータ。
 - 次に実行される予定のスケジュールを決定するために各スケジュールに追加される間隔。
- NetBackup は各スケジュールの開始時間を調べます。最も近い開始時間のスケジュールが次に実行されます。つまり、次の有効な処理時間帯があるスケジュールです。

図 20-16 スケジュールの選択の概要



次のいずれかのイベントが発生すると、NetBackup はポリシーで次に実行するスケジュールを再計算します。

- バックアップジョブが終了する。
- クライアントのバックアップのイメージが期限切れになる。
- Policy Execution Manager (nbpem) が起動する。
- 管理者がポリシーを変更する。

NetBackup は 10 分毎に更新済みポリシーを検索します。ポリシーが更新されたばかりの場合、NetBackup は変更が現在進行中ではないことを確実にするためにさら

に少しの間待機します。[グローバル属性 (Global Attributes)] ホストプロパティの [ポリシーの更新間隔 (Policy update interval)] を変更することで、NetBackup が更新を検索する間隔を変更できます。

p.154 の「[グローバル属性 (Global Attributes)]プロパティ」を参照してください。

各スケジュールの予定時刻は、スケジュールの間隔とスケジュールの最後のバックアップデータを足した値に等しくなります。

予定時刻 = 最後のバックアップデータ + 間隔

「最後のバックアップデータ」は、比較対象スケジュール間で最も最近に実行されたスケジュールを指します。NetBackup はそのスケジュールの日時を使って、そのスケジュールを最後のバックアップデータとして使うすべてのスケジュールの予定時刻を判断します。

場合によっては、スケジュールの最後のバックアップデータとしてそのスケジュール自体が指定されます。また、スケジュールの最後のバックアップデータは別の比較対象スケジュールである場合もあります。

NetBackup は比較対象スケジュールを識別するために次の比較をします。

完全スケジュール 同じまたはより長い間隔の完全スケジュールと比較されます。

累積増分スケジュール 次と比較されます。

- 同じまたはより長い間隔の完全スケジュール。
- 同じまたはより長い間隔の他の累積増分スケジュール。


差分増分スケジュール 次と比較されます。

- 同じまたはより長い間隔の完全スケジュール。
- 同じまたはより長い間隔の累積増分スケジュール。
- 同じまたはより長い間隔の他の差分増分スケジュール。

メモ: より長い間隔があるということは、実行頻度がより少なくなるようにスケジュールが設定されることを意味します。

比較ルールは、スケジュールの考慮で見落とされるスケジュールがないようにし、バックアップの適用範囲の漏れを防ぎます。

図 20-17 スケジュールの適用範囲



次のジョブはスケジュールにおいてさらに複雑さを増します。

複数ストリームのジョブ

各ストリームは独自にスケジュールされます。データはストリームバックアップの間に変更されることがあります。同じバックアップに基づく 2 つのリストアは、異なるストリームから作成された場合は同一ではないことがあります。

合成バックアップのジョブ

NetBackup は次の合成ジョブを実行するタイミングを判断する基準として前の合成ジョブを使います。


午前 0 時をまたぐスケジュール時間帯について

バックアップ処理時間帯は、ある日に始まり、別の日に終了することがあります。この種類のポリシーが毎日実行されるようにスケジュールされている場合、NetBackup は午前 0 時直後にジョブを再実行しません。代わりに、時間帯が次の日にまたがっていても、NetBackup はそれが 1 つの時間帯であるとみなします。NetBackup は、通常の場合管理者は前回のバックアップ後すぐにジョブを再実行しないと認識します。

図 20-18 に、午前 0 時をまたぐ時間帯を示します。

ポリシーが毎日実行されるようにスケジュールされている場合、NetBackup は後からその日に別の時間帯を開くかどうかを確認します。別の時間帯が後から開始されるように設定されていると、NetBackup は待機してからそのジョブを実行します。

図 20-18 午前 0 時をまたぐスケジュール



このジョブは、月曜日にも予定されている。午前 0 時を過ぎた直後にジョブを再度実行する代わりに、NetBackup はその日内で遅い時間帯を探してジョブを実行する。


他の時間帯が後からその日に開始されるようにスケジュールされていない場合、NetBackup は待機しません。ジョブの間隔が毎日であれば、毎日のバックアップ間隔要求に合わせて午前 0 時の後にジョブが再実行されます。

開放スケジュールがカレンダーを基準としたスケジュールと間隔を基準としたスケジュールに与える影響

単一のバックアップ処理時間帯が週全体に及ぶことがあります。この種類のスケジュールは、ジョブが週の昼夜いつでも実行されることがあるため、開放スケジュールと呼ばれます。開放スケジュールは、カレンダーを基準としたスケジュールと間隔を基準としたスケジュールに異なる影響を及ぼします。

図 20-19 に、開放スケジュールを示します。

図 20-19 開放スケジュール



開放スケジュールは、カレンダーを基準としたスケジュールと間隔を基準としたスケジュールに異なる影響を及ぼします。

カレンダーを基準としたスケジュール

カレンダーを基準としたスケジュールは、スケジュール一覧で示される任意の日時に実行されます。**NetBackup** は、その環境ではスケジュール一覧で選択されたそれぞれの日にバックアップが 1 回必要であると想定します。開放スケジュールの場合、毎日のバックアップ要件を満たすように午前 0 時直後にバックアップが実行されます。

間隔を基準としたスケジュール

間隔を基準としたスケジュールは、間隔設定が示すときに実行されます。たとえば、1 日の間隔設定の場合、**NetBackup** は開始時刻に基づいて 24 時間間隔でバックアップを実行します。

図 20-20 はカレンダーを基準としたスケジュールのバックアップが月曜日から金曜日まで実行されることを示します。

図 20-20 カレンダーを基準とした開放スケジュール




図 20-21 と図 20-22 は、間隔を基準としたスケジュールに基づくバックアップが土曜日と日曜日を含む、週の毎日実行される必要があることを示します。

図 20-21 間隔を基準とした開放スケジュール

Add Schedule - Policy test111

Server: c:\program

Attributes | Start Window | Exclude Dates

Name: freq_daily_sched

Type of backup: Full Backup

☐ Synthetic backup

☐ Accelerator forced rescan

☐ Enable indexing for search
(Must also be enabled for the policy and client)

Schedule type:

☐ Calendar

☐ Retries allowed after runday

☒ Frequency: 1 days

Destination:

☐ Multiple copies [Configure...](#)

☐ Override policy storage selection:

☐ Override policy volume pool: NetBackup

☐ Override media owner:

Retention: 2 weeks (Retention Level 1)

Media multiplexing: 1

Instant Recovery:


☒ Snapshots and copy snapshots to a storage unit

☐ Snapshots only

[Add](#) [OK](#) [Cancel](#) [Help](#)

図 20-22 では、開始時刻に基づいて午後 10 時に毎夜バックアップが実行されます。

図 20-22 開放スケジュールでの間隔を基準としたスケジュールの例



時間帯をクリックして、日ごとの開始時間と終了時間を確認する。

開始時間は、いつバックアップを実行できるかを示す。

時間帯の期間として、1日が指定されている。開放スケジュールを作成するため、それぞれの日の時間帯は重複する。

NetBackup 管理コンソールでの開放スケジュールの作成

次の手順は、既存のポリシーに開放スケジュールを作成する方法を記述します。この手順では、開放スケジュールは午後 10 時に始まるように構成されます。

NetBackup 管理コンソールで開放スケジュールを作成する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)]>[ポリシー (Policies)]を展開します。
- 2 中央ペインで、開放スケジュールを作成するポリシー名をダブルクリックします。
- 3 [スケジュール (Schedules)]タブを選択します。
- 4 [新規 (New)]または[追加 (Add)]をクリックして新しいスケジュールを作成します。
- 5 [属性 (Attributes)]タブで情報を入力します。
- 6 [開始時間帯 (Start Window)]タブを選択します。
- 7 [開始曜日 (Modify Day)]として日曜日、[開始時刻 (Start time)]として[22:00:00 (10:00:00 PM)]を選択します。

- 8 [終了曜日 (End Day)]として月曜日、[終了時刻 (End time)]として[22:00:00 (10:00:00 PM)]を選択します。[期間 (Duration)]は自動的に 1 日に設定されます。
- 9 週の各曜日にこの時間帯をコピーするために[複製 (Duplicate)]をクリックします。
- 10 [OK]をクリックして、ポリシーにスケジュールを追加します。

バックアップ間隔に影響する実行時の注意事項

次の項目は、想定よりも頻繁に NetBackup ジョブが実行されたり、ジョブがバックアップ間隔要件に合わなくなったりする原因になることがあります。

表 20-47 バックアップ間隔に影響する可能性がある項目

項目	説明
ポリシーの変更によるポリシーの実行	管理者がポリシーを変更するか有効にすると、その変更により NetBackup は可能な限り早くジョブを実行するように要求されます。カレンダーを基準としたスケジュールの場合でも間隔を基準としたスケジュールの場合でも同じです。
時間帯の可用性	カレンダーを基準としたスケジュールの場合も間隔を基準としたスケジュールの場合も、ジョブは構成された実行日の時間帯が開始されていないと実行できません。 ■ カレンダーを基準としたスケジュールの場合、時間帯はスケジュール一覧が示す特定の日付、週の特定の曜日または月の特定の日に開始される必要があります。 メモ: 間隔は、カレンダーを基準としたスケジュールに対しては設定できません。このスケジュール形式の場合、NetBackup は毎日のバックアップ間隔を想定します。 ■ 間隔を基準にしたスケジュールの場合は、毎日の間隔により時間帯を毎日開始する必要があります。
バックアップ試行の制限	[グローバル属性 (Global Attribute)]ホストプロパティの設定は、失敗したジョブの実行を何回試行できるかを決定します。[スケジュールバックアップの試行回数 (Schedule backup attempts)]プロパティには、試行回数と試行できる期間が含まれます。 デフォルトでは、失敗したジョブは開始されている時間帯が利用可能な場合 12 時間毎に 2 回試行されます。この設定は他の間隔要件よりも優先され、開始されている時間帯がスケジュールでスキップされる場合があることに注意してください。 たとえば、ジョブがジョブ試行の最大数に一致した場合、NetBackup は示された再試行期間にジョブの再実行を試行しません。開始されている時間帯であっても、その日に毎日のバックアップ間隔に一致していない場合でも試行しません。 p.154 の「[グローバル属性 (Global Attributes)]プロパティ」を参照してください。

[クライアント (Clients)] タブについて

[クライアント (Clients)] タブには、選択したポリシーによってバックアップ (または処理) されるクライアントのリストが表示されます。バックアップするクライアントは、1 つ以上のバックアップポリシーのリストに含まれている必要があります。

クライアントを複数のバックアップポリシーに含めると有効な場合があります。たとえば、1 つのクライアント名を 2 つのポリシーに指定し、クライアント上の異なるファイルセットを別々のポリシー規則に従ってバックアップできます。

[クライアント (Clients)] タブは、Vault またはカタログポリシー形式の場合は表示されません。

UNIX の場合: 信頼できる UNIX クライアントでは [クライアント (Clients)] タブを使用して、NetBackup ソフトウェアをインストールすることもできます。

ポリシーのクライアントの追加または変更

クライアントは少なくとも 1 つの有効なバックアップポリシーのバックアップ対象リストに含まれる必要があります。既存の NetBackup ポリシーのクライアントを追加、変更、削除するには次の手順を使います。

ポリシーのクライアントを追加、変更または削除する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ポリシー (Policies)] を展開します。
- 2 変更するポリシーを開きます。
- 3 [クライアント (Clients)] タブを選択して次のいずれかの処理を実行します。

新しいクライアントを追加
する方法

既存のクライアントを変更
する方法

変更するクライアントをダブルクリックするか [変更 (Change)] をクリックします。[クライアントの変更 (Change Client)] ダイアログボックスが表示されます。


[OK] をクリックして変更を受け入れ、[クライアントの変更 (Change Client)] ダイアログボックスを閉じます。または、変更を保存しないでダイアログボックスを閉じるには [キャンセル (Cancel)] をクリックします。

クライアントを削除する方
法

クライアントを選択して [削除 (Delete)] をクリックします。複数のクライアントを選択するには **Shift** を押し続けます。削除するクライアントがリストされた確認ダイアログボックスが表示されます。[はい (Yes)] をクリックするとクライアントを削除します。[いいえ (No)] をクリックするとダイアログボックスからエスケープします。

- 4 新しいクライアントを追加するには、[新規 (New)] をクリックします。[クライアントの追加 (Add Client)] ダイアログボックスが表示されます。

[クライアントの追加 (Add Client)] ダイアログボックスで、追加するホスト名を入力します。または[コンピュータの参照 (Browse for Computer)] ボタンをクリックし、ネットワークツリーからホストを選択して、[OK] をクリックします。



クライアント名を割り当てるときは、次の規則に従ってください。

- サーバーがクライアントを認識する名前 (クライアントへの ping または telnet を実行するためにサーバー上で使用可能な名前) を使用します。
- クライアントを複数のポリシーに追加する場合、各ポリシーで同じ名前を使用します。
- ネットワーク構成に複数のドメインが含まれている場合、より明確な名前を使用します。たとえば、単なる client1 ではなく、client1.null.com や client1.null を使用します。
- そのポリシーがサポートするハードウェアおよびオペレーティングシステムを搭載したクライアントだけを追加します。たとえば、UNIX クライアントは MS-Windows ポリシーに追加しないでください。1 つのクライアントを複数のポリシーに追加する場合、それらの各ポリシーで同じハードウェアおよびオペレーティングシステムを指定します。

該当するハードウェアおよびオペレーティングシステムがリストに含まれていない場合、関連するクライアントソフトウェアがサーバー上にインストールされていません。インストールしようとしているクライアントに対応するディレクトリおよびソフトウェアが、/usr/opensv/netbackup/client ディレクトリ内に存在するかどうかを確認してください。対応するディレクトリまたはソフトウェアが存在しない場合、サーバー上でインストールスクリプトを再実行し、クライアントソフトウェアをインストールするオプションを選択します。
- ポリシーのクライアント名として IP アドレスを使わなければ、バックアップが失敗する可能性があります。代わりにホスト名を指定してください。

- 5 [クライアントのオペレーティングシステムを検出する (Detect client operating system)]チェックボックスにチェックマークを付けるか、またはドロップダウンメニューでクライアントに適切なハードウェアとオペレーティングシステムを選択できます。

メモ: この機能は、LiveUpdate ポリシー形式を設定するときや、ポリシーの構成ウィザードを使ってポリシーを設定するときにも利用できます。自動検出機能を使用するには、マスターサーバー名をクライアントの `bp.conf` ファイルに追加する必要があります。その作業はホストにクライアントソフトウェアをインストールするときにマスターサーバー名を入力することで完了します。

NetBackup は Windows クライアント用に簡単なクライアント名に移行しています。新しいクライアントの選択 [Windows] はクライアントの特定の Windows バージョンにかかわらずすべてのサポート対象の Windows クライアントのために使えます。Windows 8 の場合、Windows 2012 以降のクライアントでは Windows オプションを選択します。将来のリリースでは、Windows バージョンごとの選択は除去されます。

- 6 次のいずれかを実行します。
- [追加 (Add)] をクリックしてクライアントをリストに追加し、ダイアログボックスを開いたままにして他のクライアントを追加します。
 - [OK] をクリックして、クライアントをリストに追加し、ダイアログボックスを閉じます。
 - クライアントの追加なしでダイアログボックスを閉じるには [キャンセル (Cancel)] をクリックします。
- 7 [クライアント (Clients)] タブで完了した場合には次を実行します。
- [OK] をクリックしてポリシーを閉じて保存します。
 - 追加または変更を保存しないでポリシーを閉じるには [キャンセル (Cancel)] をクリックします。

セキュリティ保護された UNIX クライアントと信頼できる UNIX クライアントへのクライアントソフトウェアのインストール

セキュリティ保護された UNIX クライアントとは、その `/etc/hosts` ファイル内に NetBackup マスターサーバーのエントリを含まないクライアントです。インストール DVD を使うか、またはスクリプトを使うことによって、セキュリティ保護された UNIX クライアントにソフトウェアをローカルにインストールできます。

一方、信頼できる UNIX クライアントは、その `/etc/hosts` ファイルに現行のマスターサーバーのエントリを含みます。ポリシーユーティリティが選択されている場合、ポリシーの [クライアント (Clients)] タブまたは [処理 (Actions)] メニューから、信頼できる UNIX クライアントにクライアントソフトウェアをインストールできます。

NetBackup の Windows クライアントソフトウェアのインストールについて詳しくは、『[NetBackup インストールガイド Windows](#)』を参照してください。

信頼できる UNIX クライアントにクライアントソフトウェアをインストールする前に、次の前提条件を満たす必要があります。

- UNIX NetBackup サーバーからにかぎり、クライアントソフトウェアを NetBackup 管理コンソールからインストールできます。このサーバーは、インターフェースの起動時にログオンダイアログボックスで指定したサーバーである必要があります。また、このサーバーは現在バックアップポリシーの管理に使用しているマスターサーバーである必要があります。クライアントはこのマスターサーバーのポリシーに含まれている必要があります。
- ソフトウェアをインストールする各クライアントの `.rhosts` ファイルには、現行のマスターサーバーのエントリが含まれている必要があります。このエントリが存在するクライアントを、信頼できるクライアントと呼びます。マスターサーバーの `.rhosts` エントリは NetBackup の正しい操作では必要になりません。エントリはクライアントソフトウェアがインストールされた後に削除できます。

信頼できる UNIX クライアントにクライアントソフトウェアをインストールする方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ポリシー (Policies)] を展開します。

メモ: クライアントソフトウェアをインストールする場合、[ファイル (File)] > [サーバーの変更 (Change Server)] をクリックして別のマスターサーバーに変更することはできません。マスターサーバーはログオンダイアログボックスで指定したサーバーである必要があります。

- 2 [すべてのポリシー (All Policies)] 中央ペインの上部でマスターサーバー名を選択します。
- 3 [処理 (Actions)] メニューで [UNIX クライアントソフトウェアのインストール (Install UNIX Client Software)] をクリックします。
- 4 [インストール対象外のクライアント (Don't install these clients)] ボックスのリストで、ソフトウェアを受信するクライアントを選択します。[追加 (Add)] をクリックして、[インストール対象のクライアント (Install these clients)] ボックスにクライアント名を移動します。
- 5 [クライアントソフトウェアのインストール (Install Client Software)] をクリックして、インストールを開始します。

クライアントソフトウェアのインストールには、1 つのクライアントにつき数分かかる場合があります。インストールの進捗状況に従って、[進捗状況 (Progress)] ボックスにメッセージが書き込まれます。クライアントに正常にインストールされなかった場合、

ユーザーに通知されますが、そのクライアントはポリシー内に保持されます。インストールは、一度開始すると、停止できません。

インストールでは、**NetBackup** は次の処理が実行されます。

- クライアントソフトウェアがコピーされます。
 - サーバーの `/usr/opensv/netbackup/client` ディレクトリからコピーされます。
 - クライアントの `/usr/opensv/netbackup` ディレクトリにコピーされます。
- 必要なエントリがクライアントの `/etc/services` ファイルおよび `inetd.conf` ファイルに追加されます。

6 インストールが完了したら、[閉じる (Close)] をクリックします。

クライアントソフトウェアをクライアントの異なる場所にインストールする方法

- ソフトウェアを配置するディレクトリを作成します。
- `/usr/opensv/netbackup` をそのディレクトリへのリンクとして作成した後で、ソフトウェアのインストールを行います。

Hyper-V 仮想マシンの参照

[クライアント (Clients)] タブで [新規 (New)] をクリックし、仮想マシンを選択します。

次の表では、Hyper-V 仮想マシンの選択に使うことができるオプションを説明します。

表 20-48 Hyper-V 仮想マシンを選択するためのオプション

オプション	説明
VM 表示名の入力 (Enter the VM display name) (または VM ホスト名か VM GUID)	メモ: 入力する名前の種類は、ポリシーの [Hyper-V] タブにある [プライマリ VM 識別子 (Primary VM identifier)] 設定に応じて変わります。 仮想マシンのホスト名、表示名、または GUID を入力します。ホスト名または表示名の形式はシステムによって異なります。仮想マシン名は、ネットワーク構成およびゲスト OS での名前の定義方法に応じて、完全修飾名またはその他の名前になります。入力した名前または GUID が NetBackup で見つからない場合、ポリシー検証は失敗します。 [仮想マシンの参照 (Browse for Virtual Machines)] オプションにチェックマークが付いていないことを確認します。

オプション	説明
仮想マシンの参照 (Browse for Virtual Machines)	Hyper-V サーバーまたはクラスターノードを検出するためにこのオプションをクリックします (左ペインに表示)。リストから仮想マシンを選択できます (右ペインで)。 表示される仮想マシン名は、キャッシュファイルから導出されている可能性があります。使用するサイトに仮想マシンが多数存在する場合は、ネットワーク上で仮想マシンを再検出するよりもキャッシュファイルを使用する方が高速に処理できます。仮想マシンの電源が入っていない場合でも、キャッシュファイルを最後に作成したときに電源が入っていたなら、その名前がリストに表示されます。 仮想マシンの表示名が Hyper-V マネージャで最近変更された場合は、バックアップで使用された仮想マシン名は変更されないことに注意してください。 NetBackup が仮想マシンの IP アドレスを入手できない場合、IP アドレスは[NONE]と表示されます。
最終更新日時 (Last Update)	キャッシュファイルを更新して仮想マシンを再表示するには、[最終更新日時 (Last Update)] フィールドの右側の更新アイコンをクリックします。このフィールドには、仮想マシン名を含む最新のキャッシュファイルの日時が表示されます。

[バックアップ対象 (Backup Selections)]タブ

[バックアップ対象 (Backup Selections)]ページには、NetBackup が完全バックアップなどの自動スケジュールを実行するときに各クライアント、ホスト、インスタンスでバックアップを作成する対象のリストが含まれます。ユーザーバックアップまたはユーザーアーカイブの場合、操作を開始する前にユーザーがバックアップを作成するオブジェクトを選択するため、このリストは適用されません。

バックアップ対象リストには次を追加できます。

- ファイルまたはディレクトリの場所を識別するパス
- 対象リストの処理時に NetBackup に特定の事前定義済みの処理を実行するように知らせる指示句
- スクリプトまたはテンプレート
管理者は、データベースバックアップを定義し、制御するためにスクリプトを作成します。テンプレートは Oracle (レガシー) と DB2 データベースバックアップ専用です。
- データベースオブジェクト
- ワイルドカード
特定のワイルドカードを対象リストで使えます。p.1140 の「NetBackup でのワイルドカードの使用」を参照してください。

Windows クライアントが [バックアップ対象 (Backup Selections)] タブ上で有効なワイルドカードとしてサポートするのはアスタリスク (*) と疑問符 (?) のみです。

データベースエージェントと他のオプションのバックアップ対象を設定するときにワイルドカードを使う方法については、そのエージェントまたはオプションのガイドを参照してください。

リストはポリシーの各クライアント (またはホスト、インスタンス、データベース) に適用されます。バックアップ対象リスト内のすべてのファイルがすべてのクライアント上に存在する必要はありません。**NetBackup** では、バックアップ対象リスト内の検出されたファイルがバックアップされます。ただし、各クライアントにはバックアップ対象リストにあるファイルが少なくとも 1 つ必要です。ファイルがない場合には、バックアップは状態コード 71 (ファイルリストにファイルが存在しません) で失敗します。トラブルシュータを使って状態コードの説明を検索します。p.50 の「トラブルシュータの実行」を参照してください。

ポリシー形式はリストに表示されるバックアップ対象の形式を確定します。表 20-49を参照してください。p.702 の「[ポリシー形式 (Policy type)] (ポリシー属性)」を参照してください。

表 20-49 特定のポリシー形式のバックアップ対象リストで許可される項目

ポリシー形式 (Policy type)	許可される項目
標準 (Standard)	パスと指示句
MS-Windows	パスと指示句
Lotus-Notes、MS-Exchange-Server、MS-SharePoint	パスと指示句
MS-SQL-Server	
Informix-On-BAR、SAP、Sybase	スクリプト
DB2	スクリプトとテンプレート
Oracle	Oracle インテリジェントポリシーの場合は、Oracle データベースオブジェクトまたは高速リカバリ領域 (FRA) のバックアップのような他のオプションを選択します。レガシー Oracle ポリシーの場合は、スクリプトまたはテンプレートを追加します。
Vault	Vault コマンド

ポリシーへのバックアップ対象の追加

ポリシーのタブビューを開かずに **NetBackup** ポリシーにバックアップ対象を追加するには、次の手順を使います。

ポリシーにバックアップ対象を追加する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ポリシー (Policies)]を展開します。
- 2 バックアップ対象を追加するポリシーを開きます。
- 3 [バックアップ対象 (Backup Selections)]タブを選択して次のいずれかを実行します。

ディレクトリへのパスの入力

[参照 (Browse)]をクリックして特定のクライアントを参照し、バックアップするディレクトリのパスを指定します。または[パス名または指示句 (Pathname or directive)]フィールドにパス名を直接入力します。

選択すると[参照 (Browse)]ボタンが[追加 (Add)]ボタンに切り替わります。[追加 (Add)]をクリックしてパスを対象リストに追加します。

最大 1023 文字のパスを指定できます。

p.835 の「[Windows クライアントバックアップのパス規則](#)」を参照してください。

p.843 の「[UNIX クライアントバックアップのパス規則](#)」を参照してください。

指示句セットまたは指示句の選択


[パス名または指示句セット (Pathname or Directive set)]ドロップダウンメニューで指示句または指示句セットを選択または入力します。

[追加 (Add)]をクリックして指示句を対象リストに追加します。

p.851 の「[バックアップ対象リストの指示句について](#)」を参照してください。

- スクリプトまたはテンプレートの選択
- [スクリプトまたはテンプレート (Script or template)]ドロップダウンメニューでスクリプトまたはテンプレートを選択するか、または入力します。
テンプレートはマスターサーバー上の既定の場所に格納されており、クライアントリストの各クライアントにインストールする必要はありません。パスを指定せずにテンプレートのファイル名だけを入力します。たとえば、`weekly_full_backup.tpl` と入力します。
スクリプトではフルパスを指定する必要があります。指定するスクリプトが、[クライアント (Clients)]タブで指定した各クライアントにインストールされていることを確認します。
 - Oracle ポリシーの場合、[テンプレートセット (Template set)]リストから操作に基づいてテンプレートセットを選択します。
 - Oracle ポリシーまたは DB2 ポリシーの場合、[スクリプトまたはテンプレート (Script or template)]リストからテンプレートを選択するか、またはテンプレートの名前を入力します。
UNIX の Oracle スクリプトの例:
`install_path/retbackup/et/db2/oracle/samples/tn/cold_data_backup.sh`
UNIX の DB2 スクリプトの例:
`/myscripts/db2_backup.sh`
[追加 (Add)]をクリックしてスクリプトまたはテンプレートを対象リストに追加します。

バックアップ対象の複数のディレクトリおよびファイルを選択できます。ポリシー形式によって、バックアップ対象リストにパス、指示句、スクリプト、テンプレート、またはそれらの組み合わせを含めることができるかどうかが決まります。



- 4 [OK]をクリックするとポリシーの[バックアップ対象 (Backup Selections)]タブに対象リストを追加します。
- 5 [バックアップ対象 (Backup Selections)]タブで完了した場合:
 - [OK]をクリックしてポリシーを閉じて保存します。
 - 追加または変更を保存しないでポリシーを閉じるには[キャンセル (Cancel)]をクリックします。

バックアップ対象リストの検証

バックアップ対象 リストを検証して、ポリシーのクライアントのファイルパスが正しいことを確認します。

表 20-50 バックアップ対象リストを検証する手順

手順	処理	説明
手順 1	指示句の構文とファイルパス規則を確認します。	次の手順を実行します。 ■ リストに指示句が含まれている場合、指示句の構文が正しいことを検証します。 ■ すべてのエントリを確認して、ポリシーのクライアントのファイルパス規則が順守されていることを確認します。 p.835 の「Windows クライアントバックアップのパス規則」を参照してください。 p.837 の「Windows ディスクイメージ (raw) バックアップのパス規則」を参照してください。 p.839 の「Windows レジストリバックアップのパス規則」を参照してください。 p.843 の「UNIX クライアントバックアップのパス規則」を参照してください。 別ライセンス製品 (Snapshot Client や NetBackup for Microsoft Exchange Server など) を実行している NetBackup クライアントのパス規則については、その製品用の NetBackup マニュアルを参照してください。
手順 2	警告メッセージを確認します。	次の手順を実行します。 ■ 一連のバックアップを実行します。 ■ [問題 (Problems)] レポートまたは [すべてのログエントリ (All Log Entries)] レポートに警告メッセージが含まれていないかどうかを確認します。 バックアップの状態コードから、必ずしもバックアップ対象リストのエラーを検出できるわけではありません。NetBackup ではバックアップ対象リストのすべてのパスがすべてのクライアントに存在する必要はないため、エラーはあまり有効ではありません。 p.1102 の「レポートユーティリティについて」を参照してください。

手順	処理	説明
手順 3	[ファイルシステムバックアップのレポート (File System Backup Coverage Report)]を作成します。	check_coverage スクリプトを実行して、[ファイルシステムバックアップのレポート (File System Backup Coverage Report)]を作成します。 スクリプトは、<code>install_path¥NetBackup¥bin¥goodies</code> (Windows の場合) または <code>/usr/opensv/netbackup/bin/goodies</code> (UNIX の場合) に存在します。このスクリプトによって、NetBackup でファイルが見つからない原因となる、バックアップ対象リストの問題を明らかにすることができます。対象リストに間違いがあると、バックアップでファイルがスキップされることがあります。 Windows の場合: パスが見つからない場合、軽度の (TRV) メッセージまたは警告 (WRN) メッセージがログに書き込まれます。ただし、同じジョブがバックアップの状態コード 0 (ゼロ)(成功) で終了する場合があります。すべてのファイルがすべてのクライアント上に存在する必要はないため、通常、バックアップ対象リストに存在しないファイルが通知されてもあまり有効ではありません。ただし、ログを確認したり、check_coverage スクリプトを使用して、不適切なエントリやバックアップ対象リストのエントリ漏れから、バックアップファイルが欠落していないかを調べる必要があります。 p.832 の「[ファイルシステムバックアップのレポート (File System Backup Coverage Report)]のログメッセージ例 (check_coverage)」を参照してください。

[ファイルシステムバックアップのレポート (File System Backup Coverage Report)]のログメッセージ例 (check_coverage)

[ファイルシステムバックアップのレポート (File System Backup Coverage Report)]は check_coverage スクリプトを実行することによって作成されます。check_coverage については、スクリプト内のコメントを参照してください。

Windows の場合: クライアントにあると想定されるファイルが見つからない場合に表示されるログメッセージの例を次に示します。

一部のクライアント上だけに存在する `c:¥worklist` というパスを含むバックアップ対象リストが存在すると想定します。NetBackup は、`C:¥worklist` が存在するクライアントでこのパスをバックアップします。

その他のクライアントについては、[問題 (Problems)]レポートまたは[すべてのログエントリ (All Log Entries)]レポートに次のようなメッセージが表示されます。

```
9/1/14 8:28:17 AM carrot freddie Info from client freddie: TRV
- object not found for file system backup: C:¥worklist
```

このメッセージは、`c:¥worklist` が不適切なパス名である場合も表示されます。ディレクトリ名が `c:¥worklists` である場合に、`c:¥worklist` と入力した場合などです。

メモ: 正しいと思われるパス名を入力してもこのメッセージが表示される場合、パスの最後に空白を入れていないかを確認してください。

UNIX の場合: クライアントにあると想定されるファイルが見つからない場合に表示されるログメッセージの例を次の表に示します。

表 20-51 [ファイルシステムバックアップのレポート (File System Backup Coverage Report)]のログメッセージ例

例	説明
正規表現またはワイルドカード	バックアップ対象リストに次のような正規表現が含まれていると想定します。 <pre>/home1[0123456789]</pre> /home10 から /home19 が存在する場合、NetBackup によってそれらのパスのバックアップが実行されます。 これらのパスが存在しない場合、[問題 (Problems)]レポートまたは[すべてのログエントリ (All Log Entries)]レポートに次のようなメッセージが表示されます。 <pre>02/02/14 20:02:33 windows freddie from client freddie: TRV - Found no matching file system for /home1[0123456789]</pre>
一部のクライアントだけに存在するパスまたは不適切なパスの指定	一部のクライアントだけに存在する /worklist というパスを含むバックアップ対象リストが存在すると想定します。NetBackup は、/worklist が存在するクライアントでこのパスをバックアップします。 その他のクライアントについては、[問題 (Problems)]レポートまたは[すべてのログエントリ (All Log Entries)]レポートに次のようなメッセージが表示されます。 <pre>02/02/14 21:46:56 carrot freddie from client freddie: TRV - cannot process path /worklist: No such file or directory. Skipping</pre> このメッセージは、/worklist が不適切なパス名である場合も表示されます。ディレクトリ名が /worklists である場合に、/worklist と入力した場合などです。 メモ: 正しいと思われるパス名を入力してもこのメッセージが表示される場合、パスの最後に空白を入れていないかを確認してください。

例	説明
シンボリックリンク	バックアップ対象リストでシンボリックリンクが指定されていると想定します。NetBackup ではシンボリックリンクをたどらず、[問題 (Problems)] レポートまたは[すべてのログエントリ (All Log Entries)] レポートに次のようなメッセージが表示されます。 <pre>02/02/14 21:46:47 carrot freddie from client freddie: WRN - /src is only being backed up as a symbolic link</pre> そのシンボリックリンク自体のバックアップを実行しないときは、シンボリックリンクを解決します。

バックアップ時間を短縮する方法

クライアントを複数のポリシーに追加して、異なるバックアップ対象リスト間でクライアントのファイルを分割できます。複数のポリシーを使用すると、ファイルのバックアップを並行して行うことができるため、そのクライアントのバックアップ時間を減らすことができます。

次の場合は、複数のクライアントを並列してバックアップできます。

- 複数のストレージデバイスが利用可能である (またはポリシーで多重化を使用している)。
- [1 クライアントあたりの最大ジョブ数 (Maximum jobs per client)] ([グローバル属性 (Global Attributes)] ホストプロパティ) と [ポリシーごとにジョブ数を制限する (Limit jobs per policy)] ポリシー属性で、許可するように設定されている。
p.154 の「[グローバル属性 (Global Attributes)] プロパティ」を参照してください。
p.715 の「[ポリシーごとにジョブ数を制限する (Limit jobs per policy)] (ポリシー属性)」を参照してください。

メモ: クライアントを複数のポリシーに含めるように構成する前に、ディスクおよびコントローラ入出力の制限を確認しておいてください。たとえば、2 つのファイルシステムのバックアップが並列して行われるとクライアントでオーバーロードが発生する場合、これらのシステムを同じポリシーに設定します。異なる時間にバックアップが行われるようにスケジュールするか、または [1 クライアントあたりの最大ジョブ数 (Maximum jobs per client)] を 1 に設定します。

バックアップ時間を短縮する別の方法は、ポリシーで [複数のデータストリームを許可する (Allow multiple data streams)] を選択することです。選択後、NEW_STREAMS 指示句をバックアップ対象リストに追加します。

次に例を示します。

```
NEW_STREAM
file_a
```

```
file_b
file_c
NEW_STREAM
file_d
file_e
file_f
```

この例では、2つの並列実行データストリームが生成されます。最初のデータストリームには、file_a、file_b および file_c が含まれます。2 つ目のデータストリームには、file_d、file_e および file_f が含まれます。

p.735 の「[\[複数のデータストリームを許可する \(Allow multiple data streams\)\]](#) (ポリシー属性)」を参照してください。

メモ: 最良のパフォーマンスを得るために、1つのデータストリームだけを使用してクライアントの各物理デバイスをバックアップします。1つの物理デバイスに対して複数の並列実行ストリームを使用すると、バックアップ時間が長くなる可能性があります。ディスクヘッドが各ストリームのファイルを含むトラック間を何度も往復移動する必要があるためです。

指示句によって、バックアップ対象リストに含まれるファイルの処理時に、特定の操作が実行されます。

Windows クライアントバックアップのパス規則

Windows クライアントをバックアップするには、次の規則に従って、バックアップ対象リストのエントリを設定してください。

表 20-52 Windows クライアントバックアップのパス規則

項目	説明
行ごとのパス	1 行に 1 つのパスを入力します。
コロンと円記号	すべてのパスの先頭をドライブ文字にし、その後ろにコロン (:) および円記号 (¥) を付けます。 ボリューム全体を指定する場合、そのボリューム上のすべてのデータが保護されるように、エントリの後に円記号 (¥) を付けます。 正しいエントリ: c:¥ 不適切なエントリ: c:


項目	説明
大文字と小文字の区別	ドライブ文字とパスでは大文字と小文字は区別されません。 次のエントリ例では、同じディレクトリが正常に指定されます。 <pre>c:¥Worklists¥Admin¥ C:¥worklists¥admin¥ c:¥WORKLISTS¥Admin¥ C:¥Worklists¥ADMIN¥</pre> メモ: [バックアップ対象 (Backup Selections)] タブに同じパスが 2 回以上設定されていると、データは 2 回以上バックアップされます。
ワイルドカード	アスタリスク (*) と疑問符 (?) は、Windows クライアント用のバックアップ対象リストで許可される唯一のワイルドカード文字です。 角カッコと波カッコは Windows クライアントでは無効です。使用すると、状態 71 でバックアップが失敗します。 Windows クライアントでは、ワイルドカードは、パス末尾にファイル名またはディレクトリ名で指定されている場合のみ正しく機能します。次に例を示します。 <pre>C:¥abc¥xyz¥r*.doc</pre> ワイルドカード文字は、パスの他の場所では機能しません。たとえば、アスタリスクは次の例では通常の文字として (ワイルドカードとしてではなく) 機能します。 <pre>C:¥*¥xyz¥myfile C:¥abc¥*¥myfile</pre> p.1140 の「NetBackup でのワイルドカードの使用」を参照してください。
すべてのローカルドライブ	リムーバブルメディアを使用するドライブを除くすべてのローカルドライブのバックアップを行うには、次のパス名を指定します。 <pre>:¥</pre> または <pre>*:¥</pre> または <pre>ALL_LOCAL_DRIVES</pre> フロッピーディスク、CD-ROM、リモートシステム上に存在し、システムにネットワーク経由でマウントされているドライブなどはバックアップされません。

項目	説明
マッピング済みドライブの利用	Windows の[ネットワークドライブの割り当て]オプションを使用して CIFS 共有にマッピングされているローカルドライブパスは指定しないでください。 これは、複数のクライアントを含むポリシーにも適用されます。異なる CIFS 共有を指すパスは設定しないでください。 たとえば、 P: Q: R:
UNC パスの利用	バックアップ対象として UNC パスを指定する複数のクライアントがバックアップポリシーに含まれている場合、異なるクライアントからの同じデータを基に冗長なバックアップコピーが作成されます。 バックアップ対象クライアントとしてホストをポリシーに含めることを検討してください。 たとえば、 ¥¥host_name¥dir1
省略またはエクスクルードされるファイル	デフォルトでは、一部のファイルは NetBackup によってバックアップされません。 p.864 の「デフォルトでバックアップからエクスクルードされているファイル」を参照してください。 クライアントにエクスクルードリストを作成することによって、特定のファイルをバックアップからエクスクルードします。 p.866 の「自動バックアップからのファイルのエクスクルードについて」を参照してください。 次のバックアップ対象リストでは、Windows 規則が使用されています。 c:¥ d:¥workfiles¥ e:¥Special¥status c:¥tests¥*.exe

Windows ディスクイメージ (raw) バックアップのパス規則

Windows クライアント上では、論理ディスクドライブをディスクイメージとしてバックアップを行うことができます。これによって、論理ドライブ全体がディレクトリ単位やファイル単位ではなくビット単位でバックアップされます。ディスクイメージのバックアップを実行する場合、[完全バックアップ (Full Backup)]バックアップ形式を使用します。

図 20-23 ディスクイメージのバックアップ



ディスクイメージバックアップを指定するには、ドライブの論理名をポリシーのバックアップ対象リストに追加します。ディスクイメージは、他のバックアップと同じバックアップ対象リストに含めることができます。次のバックアップ対象リストの例では、最初のエントリ(¥¥.¥c:)によって、論理ドライブ C のディスクイメージバックアップが作成されます。

¥¥.¥c:

d:¥workfiles¥

e:¥Special¥status

HKEY_LOCAL_MACHINE:¥

バックアップのリストアを行うには、ユーザーが[リストアの選択 (Select for Restore)]>[通常バックアップからリストア (Restore from Normal Backup)]をクリックします。

バックアップのリストアを表示する場合、ディスクイメージは、バックアップ対象リストで指定した名前と同じ名前を持つファイルとして表示されます。前の例では、ファイル名は次のとおり表示されます。

¥¥.¥c:

ファイルをリストアするための宛先を入力するときは、次の形式を使います。

¥¥.¥drive:

ここで、drive は、パーティションのリストアを行う場所です。

ディスクイメージバックアップを使って作業するときは、次を考慮します。

Windows Open File Backup 方式	NetBackup では、最初に Windows Open File Backup 方式を使用してバックアップを試行します。そのバックアップに失敗すると、NetBackup では、バックアップ中に変更が加えられないように論理ドライブがロックされます。論理ドライブ上に開いた状態のファイルが存在すると、ディスクイメージバックアップは行われません。
開いた状態のファイル	ディスクイメージのバックアップまたはリストアを行う前に、パーティションに開いた状態のファイルがあるすべてのアプリケーションを停止する必要があります。アプリケーションを停止しないと、操作に失敗する可能性があります。そのようなアプリケーションには、Windows エクスプローラや Norton AntiVirus などがあります。
コピーオンライトスナップショット	COW (コピーオンライト) スナップショットが実行されていないことを確認してください。COW スナップショットが実行されている場合、スナップショット処理自体がボリュームに対するオープンハンドルを所有します。
raw パーティション	NetBackup では、フォーマットされていないパーティションでの raw パーティションのバックアップはサポートされていません。
ページングファイル	ページングファイル (pagefile.sys) を含むようにボリュームが構成されている場合、そのボリュームの raw パーティションバックアップは失敗することがあります。そのボリュームの raw パーティションバックアップを正常に実行するには、ページングファイルが含まれないようにボリュームを再構成する必要がある場合があります。ボリュームでスナップショットを正しく作成できる場合、そのボリュームの raw パーティションバックアップは再構成しなくても機能することがあります。

Windows レジストリバックアップのパス規則

Windows レジストリをディザスタリカバリのためにバックアップしたり、個々の HKEY をバックアップしたりできます。Windows レジストリバックアップを構成するときは次の項目を考慮してください。

ディザスタリカバリ

ディスク障害発生時の正常なリカバリを保証するために、常にレジストリ全体のバックアップを行ってください。すなわち、レジストリ全体を含むディレクトリのバックアップを行います。

多くの Windows システム上では、このディレクトリは次のとおりです。

```
%systemroot%\system32\config
```

ここで、%systemroot% は、Windows がインストールされているディレクトリです。

メモ: レジストリのリカバリするには、レジストリ全体のバックアップに使用されるバックアップ対象リストに個々のレジストリファイルまたは HKEY エントリを含めないでください。クライアントに NetBackup のエクスクルードリストを使用する場合、どのレジストリファイルもバックアップからエクスクルードしないでください。

ディスク障害が発生した場合のレジストリのリストア手順について詳しくは、『[NetBackup トラブルシューティングガイド](#)』のディザスタリカバリに関する章を参照してください。

個々の HKEY

ディザスタリカバリ用に個々の HKEY をバックアップしないでください。HKEY のリストアを行っても、ディザスタリカバリは実行できません。レジストリ全体のバックアップに使用されるポリシーのバックアップ対象リストと同じバックアップ対象リストに HKEY エントリを含めないでください。ただし、レジストリ内の個々のキーをリストアする場合は、別のポリシーを作成し、そのポリシーのバックアップ対象リストに対応する HKEY を指定します。

ポリシーのバックアップ対象リスト内の HKEY エントリの例を次に示します。

```
HKEY_LOCAL_MACHINE:\
```

バックアップおよびリストアは、レジストリ全体のバックアップよりも低速になります。

ファイルおよびディレクトリへのハードリンクについて

ハードリンクは、ファイルのディレクトリエントリです。すべてのファイルに、1 つ以上のハードリンクが存在します。ハードリンクは、別のファイルへのポインタではないという点でシンボリックリンクとは異なります。ハードリンクは、同じ i ノード番号を指す 2 つのディレクトリエントリです。

バックアップでは、ハードリンクされたファイルがバックアップ対象リストに含まれていた場合、そのデータは 1 回だけバックアップが行われます。ディレクトリ構造内にある最初のファイル名参照が使用されます。後続のファイル名参照が見つかったら、そのファイル名参照は、最初のファイル名へのリンクとしてバックアップが行われます。リンクだけのバックアップを行うということは、ハードリンクの数に関係なく、データのバックアップコピーは 1

つだけ作成されることを意味します。データへのあらゆるハードリンクが有効に動作します。

多くの UNIX システムにおいて、ディレクトリへのハードリンクを作成できるのは **root** ユーザーだけです。一部のシステムではハードリンクを使用できず、多くのベンダーはハードリンクを使用しないことを推奨しています。**NetBackup** では、ハードリンクされたディレクトリは、ファイルとは異なる方法でバックアップとリストアが行われます。

ハードリンクされたファイルとハードリンクされたディレクトリは、次の点で異なります。

- バックアップでは、**NetBackup** によって複数のハードリンクされたディレクトリが検出されると、ハードリンクごとに **1** 回ずつそれらのディレクトリのバックアップが行われます。
- リストアでは、ハードリンクされたディレクトリがディスク上に存在しない場合、**NetBackup** によってそれらのディレクトリ内容の複数のコピーがリストアされます。ハードリンクされたディレクトリがディスク上に存在する場合、**NetBackup** によって、その内容がディスク上の同じ場所に複数回リストアされます。

NTFS ボリュームまたは **UNIX** システム上では、各ファイルに複数のハードリンクが含まれている場合があります。そのため、**1** つのファイルが多くのディレクトリ内に表示される場合があります (または、同じディレクトリ内に異なる名前が表示される場合もあります)。ボリューム上の実際の一意のファイルは、ボリュームシリアル番号 (**VSN**) およびファイルインデックスによって示されます。**VSN** とファイルインデックスを総称してファイル **ID** と呼びます。


バックアップでは、ハードリンクされたファイルがバックアップ対象リストに含まれていた場合、そのデータは **1** 回だけバックアップが行われます。ディレクトリ構造内にある最初のファイル名参照が使用されます。後続のファイル名参照が見つかり、そのファイル名参照は、最初のファイル名へのリンクとしてバックアップが行われます。後続のファイル名参照のバックアップでは、ハードリンクの数が複数あっても関係なく、データのバックアップコピーは **1** つだけ作成されます。

すべてのハードリンク参照のリストアが行われた場合、ハードリンクされたファイルは、継続してそれらのリンク先である他のファイルと同じファイル **ID** を指します。ただし、一部のハードリンクのリストアが行われなかった場合、次の例に示すとおり、問題が発生する可能性があります。

Link2 と Link3 のリストア


3 つのハードリンクが同じデータを指していると想定します。**Link2** および **Link3** のバックアップ中、最初に **Link2** が見つかり、バックアップが実行されます。次に **Link3** が **Link2** へのリンクとしてバックアップされます。**3** つのファイルは、すべて同じデータにハードリンクされています。

図 20-24 同じデータへのハードリンクの例




Link2 および Link3 の元のコピーがテープにバックアップされた後で削除されます。Link1 だけがディスク上に残されます。

図 20-25 テープおよびディスクにバックアップされたハードリンクの例



後続のリストア中、Link2 および Link3 のリストアが行われます。ただし、リストア後のファイルは、Link1 と同じファイル ID を指しません。代わりに、リストア後のファイルには新しいファイル ID または i ノード番号が割り当てられ、データはディスク上の新しい位置に書き込まれます。新しい場所に書き込まれたデータは、Link1 内のデータの完全なコピーです。バックアップでは Link2 および Link3 が Link1 に関連付けられないため、重複が発生します。

図 20-26 リストアされたハードリンクの例



例 2: Link3 のリストア

今回は Link3 だけのリストアを試行すると想定します。ただし、Link2 は存在しないため、NetBackup は Link3 を Link2 にリンクさせることができません。リストアは Link2 にリンクさせることができる場合だけ完了できます。Link2 は、データを含む NetBackup サーバーへのセカンダリリストア要求によって自動的にリストアされます。これで、Link2 のリストアを正常に行うことが可能となります。

UNIX クライアントバックアップのパス規則

UNIX クライアントをバックアップするには、次の規則に従って、バックアップ対象リストのエントリを設定してください。

表 20-53 UNIX クライアントバックアップのパス規則

項目	説明
行ごとのパス名	1 行に 1 つのパス名を入力します。UNIX クライアントでは、最大 1023 文字のパス名がサポートされます。
スラッシュ	すべてのパス名の先頭をスラッシュ (/) にします。
ワイルドカード文字	次のワイルドカード文字を使用できます。 * ? [] { } UNIX クライアントの場合、ワイルドカードはパスのどこでも表示できます。 p.1140 の「NetBackup でのワイルドカードの使用」を参照してください。
末尾の空白	バックアップ対象リストエントリの末尾に空白があり、一致するエントリが見つからない場合、空白が削除され、再検索されます。一致するエントリが見つからない場合、そのエントリの検索が省略され、[問題 (Problems)] レポートまたは [すべてのログエントリ (All Log Entries)] レポートに次のようなメッセージが記録されます。 TRV - パス pathname を処理できません: そのようなファイルまたはディレクトリは存在しません。スキップしています。 (TRV - cannot process path pathname: No such file or directory. Skipping) TRV - pathname に一致するファイルシステムが見つかりません (TRV - Found no matching file system for pathname)
マウントポイント	マウントポイントを越えるパス名またはクライアントが NFS を介してマウントするパス名を使用すると、バックアップ構成に影響する場合があります。バックアップ対象リストを作成する前に、[NFS をたどる (Follow NFS)] 属性および [クロスマウントポイント (Cross mount points)] 属性について確認しておいてください。 p.719 の「[NFS をたどる (Follow NFS)] (ポリシー属性)」を参照してください。 p.723 の「[クロスマウントポイント (Cross mount points)] (ポリシー属性)」を参照してください。
ブートテープ	オペレーティングシステムファイル、カーネルファイルおよびブートファイルは、NetBackup によってバックアップできます。ただし、ブートテープは作成できません。ブートテープを作成する場合、ご使用のシステムのマニュアルを参照してください。

項目	説明
省略またはエクスクルードされるファイル	デフォルトでは、一部のファイルは NetBackup によってバックアップが行われません。 p.864 の「デフォルトでバックアップからエクスクルードされているファイル」を参照してください。 クライアントにエクスクルードリストを作成することによって、特定のファイルをバックアップからエクスクルードします。 p.866 の「自動バックアップからのファイルのエクスクルードについて」を参照してください。
ビジー状態のファイルの設定	UNIX クライアントの [ビジー状態のファイルの設定 (Busy File Settings)] ホストプロパティは、ビジー状態のファイルおよびロックされたファイル进行处理するための選択肢を提供します。 p.78 の「[ビジー状態のファイルの設定 (Busy File Settings)] プロパティ」を参照してください。
アクセス制御リスト (ACL)	Solaris、HP-UX、AIX、Linux Red Hat 4 (以上)、Linux SuSE SLE 9 (以上) およびサポートされている Mac プラットフォーム上では、NetBackup によってアクセス制御リスト (ACL) のバックアップが行われます。
Sun PC NetLink	NetBackup では、Sun PC NetLink ファイルのバックアップおよびリストアを実行できます。
拡張ファイル属性と名前付きデータストリーム	■ デフォルトでは、NetBackup によって Solaris 9 および 10 の拡張ファイル属性のバックアップおよびリストアが行われます。 ■ FlashBackup の単一ファイルリストアプログラム (sfr) では、拡張ファイル属性のリストアは行われません。 ■ デフォルトでは、NetBackup によって、VxFS 4.0 (Solaris SPARC) および VxFS 5.0 (Solaris、HP、Linux および AIX) の名前付きデータストリームのバックアップおよびリストアが行われます。 ■ FlashBackup の単一ファイルリストアプログラム (sfr) では、拡張ファイル属性のリストアは行われません。 p.848 の「拡張ファイル属性および名前付きデータストリームのバックアップおよびリストアについて」を参照してください。
VxFS エクステント属性	Hewlett Packard および Solaris SPARC のプラットフォーム上では、NetBackup によって VxFS エクステント属性のバックアップが行われます。

項目	説明
シンボリックリンク	NetBackup はシンボリックリンクオブジェクトをバックアップしますが、リンクをたどって指し示せる対象をバックアップしようとしません。シンボリックリンクの対象のバックアップを行うには、ファイルリストにその対象を含めます。 シンボリックリンクオブジェクトをリストアしてもオブジェクトだけがリストアされ、示すことができるデータはリストアされません。ターゲットデータをリストアするには、バックアップイメージからそのデータを選択します。 p.840 の「ファイルおよびディレクトリへのハードリンクについて」を参照してください。 メモ: NetBackup では、<code>root</code> ユーザーでシンボリックリンクのリストアを行う場合、その所有者およびグループが元の所有者およびグループに変更されます。<code>root</code> 以外のユーザーでシンボリックリンクのリストアを行う場合、所有者およびグループが、そのリストアを行うユーザーの所有者およびグループに設定されます。所有者およびグループの再設定による問題は発生しません。UNIX システムでは、シンボリックリンクが指すファイルの所有者およびグループを使用して権限が確認されます。
ディレクトリ接合点	NetBackup はディレクトリ接合点オブジェクトをバックアップしますが、指し示せるディレクトリへの走査は試みません。ディレクトリ接合点の対象のバックアップを行うには、ファイルリストにその対象を含めます。 ディレクトリ接合点リンクオブジェクトをリストアしてもオブジェクトだけがリストアされ、示すことができるデータはリストアされません。ターゲットデータをリストアするには、バックアップイメージからそのデータを選択します。

p.1102 の「[レポートユーティリティについて](#)」を参照してください。

UNIX raw パーティション

raw パーティションバックアップが実行される前にパーティションテーブルのコピーを保存します。参照用にコピーを保持します。**raw** パーティションをリストアするには、デバイスファイルが存在することを確認します。また、テーブルがリストアされるパーティションは十分に大きい必要があります。そうでない場合、リストアの結果は予測不能です。

UNIX raw パーティションバックアップを作成するときは、次の項目を考慮してください。

バックアップ中のファイル変更 **raw** パーティションのバックアップは、バックアップ中にファイルが変更されないことが確実な場合だけ使用してください。また、データベースの場合は、トランザクションログファイルを使用してデータベースを一貫した状態にリストアできる場合だけ、**raw** パーティションのバックアップを使用してください。

アーカイブ **raw** パーティションのアーカイブは、どのクライアント上でも行わないでください。アーカイブを行うと、**raw** パーティションのバックアップが実行された後、その **raw** パーティションに関連付けられたデバイスファイルが削除されます。その **raw** パーティションが使用した領域は、ファイルシステムによってリカバリされません。

ファイルシステム	ファイルシステムを raw パーティションとしてバックアップする前に、そのファイルシステムのマウントを解除してください。ファイルシステムのマウントを解除することで、バッファリングされた変更をディスクに書き込むことができるようになります。また、バックアップの間にファイルシステムが変更されるのを回避できます。bpstart_notify スクリプトおよび bpend_notify スクリプトを使用すると、バックアップされたファイルシステムのマウントを解除および再実行できます。
マウントポイント	[クロスマウントポイント (Cross mount points)]ポリシー属性は、raw パーティションには影響しません。ルートパーティションが raw パーティションとしてバックアップされ、他のファイルシステムへのマウントポイントを含んでいる場合、そのような他のファイルシステムはバックアップされません。[クロスマウントポイント (Cross mount points)]を選択しても、他のファイルシステムはバックアップされません。 p.723 の「[クロスマウントポイント (Cross mount points)] (ポリシー属性)」を参照してください。 [NFS をたどる (Follow NFS)]ポリシー属性の場合も同様です。raw パーティションにマウントした NFS ファイルシステムはバックアップされません。また、NFS マウントを使用して他のコンピュータから raw パーティションにアクセスし、それらの raw パーティションのバックアップを行うことはできません。他のコンピュータ上では、NFS を介してそれらのデバイスにアクセスできません。 p.719 の「[NFS をたどる (Follow NFS)] (ポリシー属性)」を参照してください。
ディスクのボリュームマネージャ	ディスクのボリュームマネージャが管理する任意のディスクの論理パーティション名を指定します。(たとえば、Veritas Volume Manager (VxVM) です。)
FlashBackup ポリシー	FlashBackup ポリシーのクライアントの標準ポリシーと FlashBackup ポリシーの違いについて詳しくは『NetBackup Snapshot Client 管理者ガイド』を参照してください。
Windows Server フェールオーバークラスタリング (WSFC) 環境	Windows Server フェールオーバークラスタリング (WSFC) 環境での FlashBackup の使用がサポートされます。ただし、raw パーティションのリストアは、リストアされるディスクが拡張メンテナンスモードで配置されているか、または WSFC リソースグループから削除されているときにのみ実行できます。 メモ: WSFC の以前のバージョンでは拡張メンテナンスモード機能を使用できません。クラスタが拡張メンテナンスモードでのディスクの配置をサポートしていなくても、代替の共有されていないディスクに raw パーティションのリストアを実行することは可能です。

バックアップする必要があるファイルシステムが存在せず、ディスクが **raw** モードで使用されている場合は、ディスクパーティションを **raw** パーティションとしてバックアップします。

たとえば、データベースは **raw** モードで使用される場合があります。データベースを **raw** パーティションとしてバックアップすると、bpstart_notify スクリプトおよび bpend_notify スクリプトを使用して、そのデータベースで必要な前処理および後処理を実行できます。

また、ファイルシステム用に使用されるディスクパーティションも **raw** パーティションとしてバックアップできます。この方法を使用する欠点は、1 つのファイルをリカバリするためにパーティション全体のリストアを行う必要があることです (**FlashBackup** を使用しない場合)。パーティション全体の上書きを回避するには、リダイレクトリストア機能を使用し、同じサイズの別の **raw** パーティションに対して **raw** パーティションのリストアを行います。次に、元のファイルシステムに個々のファイルをコピーします。

raw パーティションのバックアップは、ディスク全体のバックアップを行う場合にも有効です。ファイルシステムのオーバーヘッドが回避されるため、通常、**raw** パーティションのバックアップの方が高速です。**raw** パーティションのバックアップのサイズは、ディスク全体が使用されているかどうかに関係なく、ディスク全体のサイズになります。

UNIX raw パーティションをポリシーのバックアップ対象リストで指定するには、デバイスファイルのフルパス名を入力します。

たとえば、**Solaris** システム上では次のように入力します。

```
/devices/sbus@1,f8000000/esp@0,800000/sd@2,0:1h
```

メモ: **raw** パーティションをバックアップするためのパス名には、ワイルドカード (`/dev/r``sd*` など) を指定しないでください。ワイルドカードを指定すると、異なるデバイスファイル用のメモリパーティションが重複している場合、デバイス全体が正常にリストアされない可能性があります。

raw パーティションは、他のバックアップと同じバックアップ対象リストに含めることができます。次に例を示します。

```
/home  
/usr  
/etc  
/devices/sbus@1,f8000000/esp@0,800000/sd@2,0:1h
```

メモ: **NetBackup** は **raw** パーティションをバックアップするときに完全バックアップと増分バックアップを識別しません。どちらの場合も、パーティション全体のバックアップが行われます。

raw パーティションのバックアップは、バックアップ対象リスト内の絶対パス名がブロック型特殊デバイスファイルまたは文字型特殊デバイスファイルである場合だけ実行されます。ブロック型特殊デバイスファイルまたは文字型特殊デバイスファイルのどちらも指定できます。多くの場合、文字型特殊デバイスファイルの方が、ディスクデータへのアクセス時にバッファキャッシュを使用しないため高速です。ご使用のプラットフォームで最適なバック

クアップ速度を得るために、ブロック型特殊デバイスファイルと文字型特殊デバイスファイルの両方をテストしてください。

実際のブロック型デバイスファイルまたは文字型デバイスファイルを指定していることを確認してください。場合によっては、実際のデバイスファイルへのリンクが存在します。リンクを指定すると、そのリンクだけがバックアップされます。/dev のバックアップ中にデバイスファイルに到達すると、**NetBackup** はそのデバイスファイル自体ではなく、デバイス用 i ノードファイルのみをバックアップします。

raw パーティションのバックアップを実行する場合、[スケジュール (Schedules)] タブの [バックアップ形式 (Type of backup)] で [完全バックアップ (Full Backup)] を選択します。その他のバックアップ形式は、**raw** パーティションのバックアップでは無効です。

p.772 の「[バックアップ形式 (Type of backup)] (スケジュール属性)」を参照してください。

拡張ファイル属性および名前付きデータストリームのバックアップおよびリストアについて

NetBackup では、次のファイル属性のバックアップおよびリストアを実行できます。

- **Solaris** の **UNIX** ファイルシステム (UFS) および一時ファイルシステム (tmpfs) の拡張ファイル属性
- **VxFS** ファイルシステムの名前付きデータストリーム

NetBackup は、拡張ファイル属性および名前付きデータストリームのバックアップを、通常のファイルシステムのバックアップの一部として行います。

拡張ファイル属性および名前付きデータストリームは、特定の基本ファイルに関連付けられている隠し属性ディレクトリ内の通常のファイルとして表されます。隠しディレクトリはファイルシステム内に格納されていますが、そのディレクトリに関連付けられた基本ファイルからだけアクセスできます。**Solaris 9** (以上) のシステムで拡張属性が存在するファイルを表示するには、`ls -@` と入力します。


拡張属性のファイルや名前付きデータストリームを個別にバックアップしたりリストアしたりすることはできません。すなわち、ファイルは基本ファイルと同時に、バックアップされ、リストアされます。

多数の拡張ファイル属性または名前付きデータストリームが存在する場合は、バックアップおよびリストアの速度が低下する可能性があります。基本ファイルおよび関連するすべてのファイルのバックアップが行われるため、速度が影響を受けます。

特に、増分バックアップの場合、**NetBackup** によって各ファイルの `mtime` または `ctime` が個別に確認されるため、速度が影響を受ける可能性が高くなります。

UNIX の場合:

図 20-27 基本ファイルおよび拡張属性ディレクトリとファイルの例



名前付きデータストリームおよび拡張属性のバックアップまたはリストアを実行するには、クライアント、メディアサーバーおよびマスターサーバーで次のバージョンが実行されている必要があります。

- NetBackup クライアント
 - VxFS 4.1 以上を実行している HP 11.23。

メモ: アクセス制御リスト (ACL) は、VxFS 5.0 以上が実行されていないとバックアップされません。

- VxFS 4.0 以上を実行している AIX。

メモ: アクセス制御リスト (ACL) は、VxFS 5.0 以上が実行されていないとバックアップされません。


- VxFS 5.0 以上を実行している Solaris 10
- VxFS 4.0 以上を実行している Solaris SPARC 9 または 10。
- VxFS 5.0 以上を実行している Linux。
- NetBackup マスターサーバー

任意のバージョンの NetBackup マスターサーバーで、名前付きデータストリームおよび Solaris の拡張属性のバックアップおよびリストアを実行できます。

クライアントのバックアップ、アーカイブおよびリストアインターフェースで[既存のファイルの上書き (Overwrite existing files)]が選択されている場合、既存のファイルが、リストアされた属性ファイルおよび名前付きデータストリームで置き換えられる場合があります。


UNIX の場合: 次の例では、ファイル 1 のリストアを行います。現在、基本ファイル 1 には、4 つの拡張ファイル属性が存在します。

図 20-28 基本ファイル 1 の拡張ファイル属性




UNIX の場合: ファイル 1 に拡張ファイル属性が 3 つだけ存在していたときに作成されたバックアップから、ファイル 1 のリストアを実行します。

図 20-29 ファイル 1 のバックアップ



UNIX の場合: リストアオプションとして[既存のファイルの上書き (Overwrite existing files)]が選択されているため、ファイル 1 をリストアすると、拡張ファイル属性 1、2、3 はすべて上書きされます。拡張ファイル属性 4 は、上書きされず、保持されます。

図 20-30 ファイル 1 のリストア



以下の項目のリストアが試行されると、エラーメッセージが[リストアモニター (Restore Monitor)]に表示されます。エラーメッセージは拡張属性か名前付きデータストリームがリストアされないことをユーザーに知らせます。

- Solaris 9 (以上) でないクライアントへの拡張ファイル属性のリストア
- VxFS 4.0 以外のクライアントへの名前付きデータストリームのリストア

その後、NetBackup では、リストアジョブが続行されます。

拡張ファイル属性と名前付きデータストリームのリストアを無効にするには、クライアントに空ファイルを追加します。ファイル IGNORE_XATTR に名前を付けて、次のディレクトリに配置します。

```
/usr/opensv/netbackup/
```

このファイルを追加した場合、Solaris 9 または VxFS 4.0 クライアントだけに影響があります。

IGNORE_XATTR ファイルは、以前の IGNORE_XATTR_SOLARIS です。

UNIX の場合: 拡張属性または名前付きデータストリームのリストをクライアントに行うには、NetBackup に付属の GNU tar だけが使用できます。

UNIX の場合: 詳しくは、『NetBackup 管理者ガイド Vol. 2』を参照してください。

メモ: 拡張属性および名前付きデータストリームを圧縮することはできません。

拡張製品を実行するクライアントのパス規則

別ライセンス製品 (Snapshot Client や NetBackup for Microsoft Exchange Server など) を実行している NetBackup クライアントのパス規則については、その製品用の NetBackup マニュアルを参照してください。

バックアップ対象リストの指示句について

[バックアップ対象 (Backup Selections)] リストは対象リスト上のファイルの処理時に NetBackup に特定の事前定義済み処理を実行するように知らせます。

利用可能な指示句は、ポリシー形式およびそのポリシーに対して [複数のデータストリームの許可 (Allow multiple data streams)] 属性が有効になっているかどうかによって異なります。NEW_STREAM 指示句を含むバックアップ対象リストの例を次に示します。

[MS-Windows] ポリシー形式が選択され、[複数のデータストリームの許可 (Allow multiple data streams)] が有効になっています。

```
NEW_STREAM
D:¥Program Files
NEW_STREAM
C:¥Winnt
```

メモ: 最良のパフォーマンスを得るために、1 つのデータストリームだけを使用してクライアントの各物理デバイスをバックアップします。1 つの物理デバイスに対して複数の並列実行ストリームを使用すると、バックアップ時間が長くなる可能性があります。ヘッドが各ストリームのファイルを含むトラック間を何度も往復移動する必要があるためです。

次の表はバックアップ対象リストで利用可能な指示句の多数の概略を示したものです。

表 20-54 バックアップ対象リストの指示句の概略

指示句	説明	適用可能なオペレーティングシステム
ALL_LOCAL_DRIVES	リムーバブルメディアを使うドライブを除くすべてのローカルドライブをバックアップするように NetBackup に指示します。この指示句には、重要なシステム関連コンポーネントも含まれています。 p.855 の「 ALL_LOCAL_DRIVES 指示句 」を参照してください。	サポートされているすべてのシステム
System State:¥	システムに関係した重要なコンポーネントをバックアップするように NetBackup に指示します。バックアップされるシステムコンポーネントの厳密なセットはオペレーティングシステムのバージョンとシステム構成によって決まります。 p.857 の「 System State:¥ 指示句 」を参照してください。	サポートされているすべての Windows システム
Shadow Copy Components:¥	ボリュームシャドウコピーコンポーネントのすべてのライターをバックアップするように NetBackup に指示します。System State:¥ が同時に選択されていない場合、この指示句の意味も暗黙的に含まれているとみなします。 p.858 の「 Shadow Copy components:¥ 指示句 」を参照してください。	サポートされているすべての Windows システム
Active Directory Application Mode:¥	Active Directory Application Mode (ADAM) はユーザーのサービスとして動作する Lightweight Directory Services です。この指示句がインストールされるコンピュータの ADAM のデータをバックアップするのに使うことができます。ただし、 Active Directory 自体はバックアップされません。	サポートされているすべての Windows システム
ポリシー固有の指示句	特定のポリシー形式だけに適用され、それらのポリシーのバックアップ対象リスト内でだけ使用できます。 p.859 の「 特定のポリシー形式用の指示句 」を参照してください。	ポリシー形式固有
UNSET および UNSET_ALL	ポリシー固有の指示句のストリームを中断します。これらの指示句を使用する前に、[複数のデータストリームの許可 (Allow multiple data streams)] ポリシー属性を有効にする必要があります。 p.863 の「 UNSET 指示句と UNSET_ALL 指示句 」を参照してください。	すべて

指示句	説明	適用可能なオペレーティングシステム
NEW_STREAM	NEW_STREAM がバックアップ対象リストの最初の行にあるときには、この指示句は次のモードでバックアップする方法を確定します。 ■ 管理者定義ストリーム ■ 自動検出ストリーム この指示句を使用する前に、[複数のデータストリームの許可 (Allow multiple data streams)]ポリシー属性を有効にする必要があります。 p.859 の「NEW_STREAM 指示句」を参照してください。	すべて

ALL_FILESYSTEMS 指示句と VOLUME_EXCLUDE_LIST 指示句

ALL_FILESYSTEMS 指示句は、NDMP バックアップポリシーに NDMP ファイラのすべてのファイルシステムおよびボリュームを含める方法を提供します。

NDMP ファイラの一部のボリュームをバックアップしない場合は、ALL_FILESYSTEMS バックアップ選択項目から特定のボリュームを除外できます。VOLUME_EXCLUDE_LIST 指示句はこのために使います。VOLUME_EXCLUDE_LIST 文の有効なワイルドカード文字を使うことができます。

メモ: 次の例では、NetApp Data ONTAP 7-Mode に固有の選択項目を使います。他の構成のバックアップ選択項目についての具体例は、該当するマニュアルを参照してください。

VOLUME_EXCLUDE_LIST 文は ALL_FILESYSTEMS 文に先行する必要があります。たとえば、

```
VOLUME_EXCLUDE_LIST=/vol/Hr_allfiles_vol01
ALL_FILESYSTEMS
```

または

```
VOLUME_EXCLUDE_LIST=/vol/testvol*
ALL_FILESYSTEMS
```

VOLUME_EXCLUDE_LIST 文で複数の値を指定するには、値をカンマで区切ります。たとえば、

```
VOLUME_EXCLUDE_LIST=/vol/Hr_allfiles_vol01,/vol/testvol*
ALL_FILESYSTEMS
```

また、ALL_FILESYSTEMS 指示句で複数の VOLUME_EXCLUDE_LIST 文を指定することもできます。たとえば、

```
VOLUME_EXCLUDE_LIST=/vol/Hr_allfiles_vol01
VOLUME_EXCLUDE_LIST=/vol/testvol*
ALL_FILESYSTEMS
```

VOLUME_EXCLUDE_LIST 文には最大で 256 文字を含めることができます。256 文字の限度を超えないようにする必要がある場合は、複数の VOLUME_EXCLUDE_LIST 文を作成します。256 文字以上を指定する場合は、ボリュームリストは切り捨てられます。切り捨てられた文がバックアップジョブのエラーになる可能性があり、その場合はエラーメッセージ [コマンドのパラメータが無効です (20)] が表示されます。

バックアップ選択項目に読み取り専用のボリュームまたは空きのないボリュームが含まれている場合、NDMP バックアップジョブは状態コード 20 ([コマンドのパラメータが無効です (20)]) で失敗します。同じような NDMP バックアップジョブエラーが発生した場合は、ostfi ログを確認してエラーが発生したボリュームを特定します。読み取り専用のボリュームや領域不足のボリュームを除外するには、VOLUME_EXCLUDE_LIST 文と ALL_FILESYSTEMS 文を使うことができます。

Symantec は、スナップショットがセカンダリファイラに複製される NetBackup レプリケーションディレクトリ環境では、セカンダリファイラでのバックアップの制御にストレージのライフサイクルポリシーを使うことを推奨します。

7-mode の NetApp ストレージシステムでは、ボリュームがファイラのシステムファイルが含まんでいるためユーザーがファイルを /vol/vol0 に格納することは一般的にお勧めできません。このため、ALL_FILESYSTEMS 指示句がバックアップポリシーで使われない場合は、vol0 をバックアップから除外してください。次に示すのは /vol/vol0 を除外するバックアップ対象リストです。

```
VOLUME_EXCLUDE_LIST=/vol/vol0
ALL_FILESYSTEMS
```

- セカンダリファイラでのすべてのボリュームのバックアップには ALL_FILESYSTEMS を使用しないでください。自動的に作成された NetApp FlexClone ボリュームをバックアップまたはリストアすると不整合が発生する場合があります。そのようなボリュームは一時的なものであり、仮想コピーまたは実際のボリュームへのポインタとして使われるため、バックアップする必要はありません。
- セカンダリファイラのすべてのボリュームをバックアップする必要がある場合は、Symantec 社はレプリケートされたボリュームに加えて FlexClone ボリュームの除外を推奨します。たとえば、

```
VOLUME_EXCLUDE_LIST=/vol/Clone_*
VOLUME_EXCLUDE_LIST=/vol/*_[0-9]
VOLUME_EXCLUDE_LIST=/vol/*_[0-9][0-9]
```

```
VOLUME_EXCLUDE_LIST=/vol/*_[0-9][0-9][0-9]  
ALL_FILESYSTEMS
```

この例では、すべての **FlexClone** ボリュームを想定しており、**FlexClone** ボリュームのみが /vol/Clone_ から始まります。環境に合わせてボリュームの指定を適切に調整します。

- VOLUME_EXCLUDE_LIST は ALL_FILESYSTEMS に適用されます。明示的なバックアップ対象項目またはワイルドカードベースのバックアップ選択項目には適用されません。

ALL_FILESYSTEMS 指示句を **Clustered Data ONTAP** の **NDMP** ポリシーで使う場合は、VOLUME_EXCLUDE_LIST 指示句を使って選択した各 **SVM** のルートボリュームを除外する必要があります。それ以外の場合、バックアップは失敗します。

詳しくは、次のトピックを参照してください。

論理ユニット番号 (LUN) が割り当てられているボリュームで、スナップショットのインポートが状態コード **4213 (スナップショットのインポートに失敗しました (Snapshot import failed))** で失敗した場合、**NDMP** ポリシーのスナップショットからのバックアップは失敗します。このエラーを避けるためには、VOLUME_EXCLUDE_LIST 指示句を使って、**Storage Area Network (SAN)** を通してアクセスされる LUN の作成に使われるすべてのボリュームを除外します。

ALL_LOCAL_DRIVES 指示句

リムーバブルメディアを使用するドライブを除くすべてのローカルドライブのバックアップを行うには、ALL_LOCAL_DRIVES 指示句を使用します。この指示句は、ポリシーのバックアップ対象リストに含まれる唯一のエントリとして使用する必要があります。他のファイルや指示句はバックアップ対象リストに含めることができません。指示句は、次のポリシー形式にのみ適用されます。

- 標準 (Standard)
- MS-Windows

ALL_LOCAL_DRIVES によって得られる結果は、[複数のデータストリームを許可する (Allow multiple data streams)] がポリシーに対して有効になっているかどうかによって異なります。

[複数のデータストリームを許可する (Allow multiple data streams)] が有効

標準ポリシー形式と **MS-Windows** ポリシー形式にのみ適用されます。クライアント全体のバックアップが行われ、それぞれのドライブ (**Windows**) またはファイルシステム (**UNIX**) のデータが独自のバックアップストリームに分割されます。クライアント上で定期的に前処理が実行され、必要な変更がストリームに加えられます。

[複数のデータストリームを許可する (Allow multiple data streams)]が無効 NetBackup はクライアント全体をバックアップし、同じストリームにすべてのドライブとファイルシステムを含めます。

p.735 の「[複数のデータストリームを許可する (Allow multiple data streams)](ポリシー属性)」を参照してください。

注意: ALL_LOCAL_DRIVES 指示句が使用されているポリシーでは、[クロスマウントポイント (Cross mount points)]を選択しないでください。

p.856 の「ALL_LOCAL_DRIVES の例: 自動検出モード」を参照してください。

p.856 の「ALL_LOCAL_DRIVES の例: 複数のデータストリームを使用しない場合」を参照してください。

ALL_LOCAL_DRIVES の例: 自動検出モード

[複数のデータストリームを許可する (Allow multiple data streams)] が自動検出モードで有効になっていると想定します。また、クライアントが c:¥ および d:¥ という 2 つのドライブボリュームを含む Windows システムであると想定します。バックアップ対象リストは次の指示句を含んでいます。

ALL_LOCAL_DRIVES

このバックアップ対象リストの場合、NetBackup によって次のストリームが生成されます。

- c:¥ 用に 1 つのストリーム
- d:¥ 用に 1 つのストリーム

UNIX クライアントの場合、NetBackup によってファイルシステムごとに 1 つのストリームが生成されます。

ALL_LOCAL_DRIVES 指示句に SYSTEM_STATE が含まれているため、SYSTEM_STATE もバックアップされます。

p.856 の「ALL_LOCAL_DRIVES の例: 複数のデータストリームを使用しない場合」を参照してください。

p.735 の「[複数のデータストリームを許可する (Allow multiple data streams)](ポリシー属性)」を参照してください。

ALL_LOCAL_DRIVES の例: 複数のデータストリームを使用しない場合

[複数のデータストリームを許可する (Allow multiple data streams)] が無効になっていると想定します。また、クライアントが c:¥ および d:¥ という 2 つのドライブボリュームを含む Windows システムであると想定します。バックアップ対象リストは次の指示句を含んでいます。

ALL_LOCAL_DRIVES

このバックアップ対象リストの場合、NetBackup によって、クライアント全体が C:¥と D:¥の両方のデータを含む 1 つのデータストリームにバックアップされます。

ALL_LOCAL_DRIVES 指示句に SYSTEM_STATE が含まれているため、SYSTEM_STATE もバックアップされます。

p.735 の「[\[複数のデータストリームを許可する \(Allow multiple data streams\)\]](#)(ポリシー属性)」を参照してください。

System State:¥ 指示句

System State:¥ はサポートされているすべての Windows システムで使うことができます。

System State:¥ 指示句は、シャドウコピーコンポーネントをサポートしないオペレーティングシステムに必要です。

System State:¥ 指示句は、重要なシステム関連コンポーネント用のバックアップを作成します。バックアップされるシステムコンポーネントの厳密なセットはオペレーティングシステムのバージョンとシステム構成によって決まります。

バックアップ済み項目のリストには次を含めることができます。

- Active Directory
- COM+ クラスデータベース
- クラスタデータベース
- IIS データベース
- レジストリ
- ブートファイルと保護ファイル
- SYSVOL
- 証明書サーバー

レジストリを構成するファイルは、次の場所に存在します。

%SystemRoot%\¥SYSTEM32¥Config

レジストリの一部として、少なくとも次のファイルのバックアップが行われます。

- デフォルト (DEFAULT)
- SAM
- SOFTWARE
- SECURITY

■ SYSTEM

Shadow Copy components:¥ 指示句

Shadow Copy Components:¥ 指示句は、すべてのボリュームシャドウコピーコンポーネントライターをバックアップすることを指定します。この指示句は次のクライアントのバックアップに影響します。

- ボリュームシャドウコピーコンポーネントを使う Windows Server 2003 コンピュータ。
- EFI システムパーティション付きの Windows IA64 システム。

メモ: IA64 プラットフォーム上の Windows クライアントをバックアップするポリシーでは、System_State:¥ 指示句の代わりに、Shadow Copy components:¥ 指示句を使います。Shadow Copy components:¥ 指示句は、バックアップにシステム状態コンポーネントと EFI システムパーティションを自動的に含めます。

シャドウコピーコンポーネントはシステム状態情報を含んでいるので、シャドウコピーコンポーネントは完全バックアップによってバックアップする必要があります。

ボリュームシャドウコピーコンポーネントには、次のものが含まれます。

システム状態のライ ター	■ システムファイル ■ COM+ クラス登録データベース ■ SYSVOL ■ Active Directory ■ クラスタオーラム ■ 証明書サービス ■ レジストリ ■ Internet Information Services
システムサービスの ライター	■ リムーバブル記憶域マネージャ ■ イベントログ ■ Windows Internet Name Service ■ Windows Management Instrumentation ■ Remote Storage ■ 動的ホスト構成プロトコル ■ Terminal Server Licensing ■ Background Intelligent Transfer Service

ユーザーデータ	コンピュータの実行には不要な項目。たとえば、Active Directory Application Mode および Microsoft 社の分散ファイルシステムレプリケーション (DSFR) フォルダ。 p.691 の「 Microsoft 社 DSFR バックアップについて 」を参照してください。
その他データ	今後の NetBackup リリース用のカテゴリ。

特定のポリシー形式用の指示句

一部の指示句は、特定のポリシー形式だけに適用され、それらのポリシーのバックアップ対象リスト内でだけ使用できます。NetBackup によって、バックアップ対象リストとともにポリシー固有の指示句がクライアントに渡されます。その後、クライアントは、その指示句に従って適切な操作を実行します。ストリームでクライアントに渡されたすべてのポリシー固有の指示句は、それ以降のすべてのストリームで渡されます。

メモ:ポリシー固有の指示句は、その指示句をサポートするポリシーのバックアップ対象リストだけに含めてください。それ以外のバックアップ対象リストに含めると、エラーが発生する可能性があります。

独自の指示句を持つポリシー形式は次のとおりです。

- FlashBackup
- NDMP
- Lotus-Notes
- MS-Exchange-Server

他のポリシー形式とそれらに関連するバックアップ対象リスト内の指示句について詳しくは、そのオプション用の NetBackup のマニュアルを参照してください。

NEW_STREAM 指示句

NEW_STREAM 指示句は、[複数のデータストリームを許可する (Allow multiple data streams)] がポリシーに対して設定されている場合だけ認識されます。NEW_STREAM 指示句は、[複数のデータストリームを許可する (Allow multiple data streams)] が設定されていない場合は無視されます。

この指示句をバックアップ対象リスト内で使用する場合、最初の 1 行目に使用する必要があります。この指示句を 1 行目で使用すると、そのリスト内の他の場所でも使用できます。

バックアップ対象リストの 1 行目で NEW_STREAM が使用されているかどうかによって、バックアップが管理者定義ストリームモードまたは自動検出ストリームモードでどのように実行されるかが決まります。

管理者定義ストリームモードについて

NEW_STREAM がバックアップ対象リストの 1 行目で使用されている場合、バックアップは管理者定義ストリームモードで実行されます。

このモードでは、次の処理が実行されます。

- NEW_STREAM 指示句が存在する、バックアップ対象リストのそれぞれの箇所、バックアップが別々のストリームに分割されます。
- NEW_STREAM 指示句間のすべてのファイルパスが、同じストリームに含まれます。
- 新しいストリームの開始 (他の NEW_STREAM 指示句) によって、それまでのストリームは終了します。
- バックアップ対象リスト内の最後のストリームは、そのバックアップ対象リストの終わりによって終了します。

次の例では、各ストリームがクライアント上の別々の物理デバイスからのものであると想定しています。1 つの物理デバイスに対して複数の並列実行ストリームを使用すると、バックアップ時間が長くなる可能性があります。ヘッドが各ストリームのファイルを含むトラック間を何度も往復移動する必要があるため、バックアップ時間が長くなります。

たとえば、次のバックアップ対象リストについて考えてみます。

Windows の場合:

```
NEW_STREAM
D:¥Program Files
C:¥Winnt
NEW_STREAM
C:¥users
D:¥DataFiles
```

このバックアップ対象リストには 2 つのデータストリームが含まれます。

- リストの最初にある NEW_STREAM 指示句によって、管理者定義ストリームが起動され、最初のデータストリームが開始されます。このストリームによって、D:¥Program Files および C:¥Winnt のバックアップが行われます。
- 2 番目の NEW_STREAM によって C:¥users と D:¥DataFiles をバックアップする 2 番目のデータストリームが開始されます。

UNIX の場合:

```
NEW_STREAM
/usr
/lib
NEW_STREAM
```



```
/home  
/bin
```

このバックアップ対象リストには **2** つのデータストリームが含まれます。

- リストの最初にある `NEW_STREAM` 指示句によって、管理者定義ストリームが起動され、最初のストリームが開始されます。このストリームによって、`/usr` および `/lib` のバックアップが行われます。
- **2** 番目の `NEW_STREAM` によって、`/home` および `/bin` のバックアップを行う **2** 番目のデータストリームが開始されます。

バックアップ対象リストエントリをストリームに追加した場合、そのポリシーのスケジュールが実行されるまで、このエントリはバックアップされません。次に予定されているバックアップが増分バックアップである場合、変更されたファイルだけのバックアップが行われます。新しいエントリの完全バックアップを最初に確実に実行するには、そのエントリを新しいストリームに追加します。**NetBackup** では、バックアップ対象リストに追加された新しいストリームに対しては完全バックアップが行われます。

前の例では、次のように追加することを想定します。

Windows の場合:

```
D:¥Utilities
```

UNIX の場合:

```
/var
```

このパスを、次のパスの後に追加したと想定します。

Windows の場合:

```
D:¥Datafiles
```

UNIX の場合:

```
/bin
```

その夜に増分バックアップが予定されている場合、`D:¥Utilities` (**Windows**) または `/var` (**UNIX**) 内の変更されたファイルのみがバックアップされます。`D:¥Utilities` (**Windows**) または `/var` (**UNIX**) の前に `NEW_STREAM` 指示句を追加すると、それらのファイルが最後に変更されたタイミングに関係なく、`D:¥Utilities` (**Windows**) または `/var` (**UNIX**) 内のすべてのファイルの完全バックアップが行われます。

自動検出ストリームモードについて

自動検出ストリームモードは、NEW_STREAM 指示句がバックアップ対象リストの 1 行目で使用されていない場合に起動されます。そのリストには ALL_LOCAL_DRIVES 指示句またはワイルドカードのどちらかが含まれている必要があります。

このモードでは、バックアップ対象リストがクライアントに送信されます。クライアントでは、リストが前処理され、バックアップが次のとおりストリームに分割されます。

- バックアップ対象リストに ALL_LOCAL_DRIVES 指示句が含まれている場合、NetBackup によってクライアント全体のバックアップが行われます。ただし、それぞれのドライブボリューム (Windows) またはファイルシステム (UNIX) が独自のバックアップストリームに分割されます。

p.855 の「ALL_LOCAL_DRIVES 指示句」を参照してください。

- ワイルドカードが使用されている場合、ワイルドカードを拡張すると、ワイルドカードの拡張ごとに 1 つのストリームが作成されます。ワイルドカードの使用方法は、Windows クライアントの場合と同様です。

p.1140 の「NetBackup でのワイルドカードの使用」を参照してください。

バックアップ対象リストに ALL_LOCAL_DRIVES 指示句またはワイルドカードのどちらも含まれていない場合、自動検出モードは使用されません。クライアントではなくサーバーが前処理を実行します。バックアップ対象リスト内の各ファイルパスは個別のストリームになります。

自動検出ストリームモードは、標準ポリシー形式と MS-Windows ポリシー形式に適用されます。

バックアップの開始前に、クライアントは、自動検出を使用してバックアップ対象リストを前処理することによって、必要なストリームの数を判断します。ポリシーによって実行される最初のバックアップでは、バックアップ対象リストは前処理されます。前処理間隔の長さによっては、一部のバックアップの前に前処理が実行されないことがあります。

自動検出の前処理間隔の設定について

前処理間隔は、自動検出モードだけに適用され、前処理が実行される間隔を指定します。スケジュールの満了時に、NetBackup で自動検出が使用される場合、NetBackup によって前回の前処理セッションが前処理間隔内に実行されているかどうかを確認されます。

NetBackup は次のいずれかの操作を実行します。

- 前処理セッションが前処理間隔内で実行されると、NetBackup はクライアント上の前処理を実行しません。
- 前処理セッションが前処理間隔内で実行されない場合、NetBackup はクライアントを前処理して、ストリームに必要な変更を行ないます。

必要に応じて、bpconfig コマンドを実行して間隔を変更できます。デフォルトは 4 時間であり、バックアップを毎日実行する大多数のサイトに適した値です。

前処理間隔が長すぎたり、短すぎる場合、次の問題が発生する可能性があります。

間隔が長すぎる場合 新しいストリームが十分に早く追加されないため、バックアップが実行されない場合があります。たとえば、前処理間隔が 4 時間に設定され、スケジュールの実行間隔が 4 時間未満であると想定します。この場合、次のバックアップが実行されるときに前処理間隔が経過していないため、新しいストリームが次のバックアップから省かれる可能性があります。

間隔が短すぎる場合 前処理が頻繁に実行され、許容できないレベルまでスケジュール時間が増加する場合があります。前処理を実行するためにサーバーが多数のクライアントと通信する必要がある場合、間隔が短いときに、問題が発生する可能性が最も高くなります。

次の形式の bpconfig コマンドを使って間隔を変更します。

Windows の場合:

```
install_path¥NetBackup¥bin¥admincmd¥bpconfig [-prep hours]
```

UNIX の場合:

```
/usr/opensv/netbackup/bin/admincmd/bpconfig [-prep hours]
```

bpconfig コマンドについて詳しくは、『[NetBackup コマンドリファレンスガイド](#)』を参照してください。

UNSET 指示句と UNSET_ALL 指示句

UNSET および UNSET_ALL 指示句はポリシー固有の指示句のストリームを中断します。

ストリームでクライアントに渡されたすべてのポリシー固有の指示句は、それ以降のすべてのストリームで渡されます。UNSET 指示句および UNSET_ALL 指示句によって、この動作が変更されます。これらの指示句は、[複数のデータストリームを許可する (Allow multiple data streams)] オプションがポリシーに対して設定されている場合だけ認識されます。

p.859 の「[特定のポリシー形式用の指示句](#)」を参照してください。

p.735 の「[\[複数のデータストリームを許可する \(Allow multiple data streams\)\] \(ポリシー属性\)](#)」を参照してください。

UNSET

UNSET 指示句は、ポリシー固有の指示句が追加のストリームで渡されないように、指示句を設定解除します。設定解除された指示句は、後でバックアップ対象リストで再定義し、現行および後続のストリームに含めることができます。

次のバックアップ対象リストでは、set コマンドは、最初のストリームおよびそれ以降のすべてのストリームに渡される、クライアント固有の指示句です。

```
NEW_STREAM
set destpath=/etc/home
/tmp
/use
NEW_STREAM
/export
NEW_STREAM
/var
```

set コマンドを最初の 2 つのストリームだけに渡す場合、3 番目のストリームの始めに UNSET または UNSET_ALL を使用します。この場所に指定することで、SET が最後のストリームに渡されることを防ぐことができます。

```
NEW_STREAM
set destpath=/etc/home
/tmp
/use
NEW_STREAM
/export
NEW_STREAM
UNSET set destpath=/etc/home [or UNSET_ALL]
/var
```

UNSET_ALL

UNSET_ALL には UNSET と同じ効果がありますが、この指示句は、バックアップ対象リストでその箇所までに定義されているすべてのポリシー固有の指示句を設定解除します。

デフォルトでバックアップからエクスクルードされているファイル

ファイルとファイルの状態によっては、デフォルトで NetBackup によってバックアップが行われない場合があります。

また、特定のファイルまたはディレクトリをクライアント上のエクスクルードリストで指定すると、それらのファイルまたはディレクトリを自動バックアップからエクスクルードできます。

p.866 の「[自動バックアップからのファイルのエクスクルードについて](#)」を参照してください。

デフォルトでは、次のファイルは NetBackup によってバックアップが行われません。

- NFS ファイルまたは NFS ディレクトリ。NFS ファイルをバックアップするには、[NFS をたどる (Follow NFS)]を有効にします。
- 別のファイルシステム内のファイルまたはディレクトリ。別のファイルシステム内のファイルをバックアップするには、[クロスマウントポイント (Cross mount points)]を有効にします。
- パスの長さが 1023 文字を超えるファイルおよびディレクトリ。
- オペレーティングシステムによって i ノード情報が戻されない (lstat システムコールが正常に実行されない) ファイルまたはディレクトリ。
- NetBackup からアクセスできない (cd コマンドを使用してアクセスできない) ディレクトリ。
- ソケット特殊ファイル。(ただし、名前付きパイプはバックアップされます。)
- 現在ファイルを開いているアプリケーションによってロックされたファイル。
- ビジー状態のファイル。ファイルが開いている場合、そのファイルの最後に保存されたバージョンのバックアップが行われます。
- bind マウント (Linux) の下のファイルかディレクトリ。

多くのプラットフォームにおいて、NetBackup によって自動的にエクスクルーードされるファイルシステム形式は次のとおりです。

- cdrom (すべての UNIX プラットフォーム)
- cacheefs (AIX、Solaris、UnixWare)
- devpts (Linux)
- mntfs (Solaris)
- proc (UNIX プラットフォーム)
/proc は AIX では自動的にエクスクルーードされないため、エクスクルーードリストに手動で追加する必要があります。/proc を手動で追加しない場合、AIX で ALL_LOCAL_DRIVES 指示句を使用すると、バックアップが部分的にしか正常終了しない場合があります。
- tmpfs (Linux)
- usbdevfs (Linux)

p.719 の「[NFS をたどる (Follow NFS)](ポリシー属性)」を参照してください。

p.723 の「[クロスマウントポイント (Cross mount points)] (ポリシー属性)」を参照してください。

自動バックアップからのファイルのエクスクルードについて

多くの NetBackup クライアント上では、特定のファイルをクライアント上のエクスクルードリストで指定すると、それらのファイルを自動バックアップからエクスクルードできます。

インクルードリストを作成して、エクスクルードするファイルを追加することもできます。たとえば、インクルードリストは、インクルードリストにある 1 つのファイルを除いてディレクトリ全体をエクスクルードする場合などに有効です。

メモ: エクスクルードリストおよびインクルードリストは、ユーザーバックアップおよびユーザーアーカイブには適用されません。

エクスクルードリストおよびインクルードリストでファイルを指定する方法は、次のようにクライアントの種類によって異なります。

Microsoft Windows クライアント クライアントの [バックアップ、アーカイブおよびリストア (Backup, Archive, and Restore)] インターフェースで、エクスクルードリストとインクルードリストを指定します。[バックアップ、アーカイブおよびリストア (Backup, Archive, and Restore)] インターフェースを起動します。[ファイル (File)] メニューから [NetBackup クライアントのプロパティ (NetBackup Client Properties)] を選択します。[エクスクルードリスト (Exclude List)] タブまたは [インクルードリスト (Include List)] タブを選択します。詳しくは、該当するクライアントのオンラインヘルプを参照してください。

[エクスクルードリスト (Exclude List)] または [インクルードリスト (Include List)] は、マスターサーバー上の NetBackup 管理コンソールを介しても指定できます。

p.131 の「[\[エクスクルードリスト \(Exclude Lists\)\] プロパティ](#)」を参照してください。

UNIX クライアント

エクスクルードリストおよびインクルードリストをクライアント上の次のファイルで作成します。

- /usr/opensv/netbackup/include_list
- /usr/opensv/netbackup/exclude_list

特定のポリシー

特定のポリシーや、ポリシーとスケジュールの組み合わせに対するエクスクルードリストを作成します。**.policyname** または **.policyname.schedulename** という接尾辞が付いた **exclude_list** ファイルを作成します。**wkstations** というポリシーに対する 2 つのファイルの例を次に示します。このポリシーは、**fulls** というスケジュールを含みます。

```
/usr/opensv/netbackup/exclude_list.wkstations  
/usr/opensv/netbackup/exclude_list.wkstations.fulls
```

最初のファイルは、**wkstations** というポリシーに含まれるすべてのスケジュールバックアップに影響します。2 番目のファイルは、スケジュールの名前が **fulls** である場合だけバックアップに影響します。

NetBackup では、特定のバックアップに対しては、その目的が最も明確な名前の付いた 1 つのエクスクルードリストが使用されます。たとえば、次の名前のファイルが存在すると想定します。

```
exclude_list.wkstations および  
exclude_list.wkstations.fulls
```

NetBackup 次のファイルのみを使用します。

```
exclude_list.wkstations.fulls
```

Microsoft Windows Backup によってエクスクルードされるファイル

Microsoft Windows Backup を使用してファイルをバックアップするときは、Windows によって、エクスクルードされるファイルとフォルダのリストが保持されます。このリストは [FilesNotToBackup] リストと呼ばれます。NetBackup では、これらのファイルおよびディレクトリは、クライアントの NetBackup エクスクルードリストに含まれていない場合でも自動バックアップからエクスクルードされます。また、これらの項目は、NetBackup エクスクルードリストの項目とは異なり、ユーザー主導バックアップからもエクスクルードされます (NetBackup エクスクルードリストの項目は、ユーザー主導の操作でバックアップできます)。

Windows は、リストアされないレジストリキーのリストも保持します。NetBackup では、Windows の KeysNotToRestore リストに表示されているレジストリキーはリストアされません。

VMware のポリシータブ

VMware タブは、VMware ポリシー形式のポリシーで表示されます。


次のオプションが VMware タブに表示されます。

表 20-55 ポリシーの [VMware] タブのオプション

オプション	説明
VMware バックアップホスト (VMware backup host)	VMware のバックアップホストを指定します。
VM バックアップからのファイルリカバリを有効にする (Enable file recovery from VM backup)	個々のファイルのリカバリを有効にします。また仮想マシン全体をリカバリできます。
Block Level Incremental バックアップを有効にする (Enable block-level incremental backup)	仮想マシンの Block Level Incremental バックアップを有効にします。
削除されたブロックのエクスクルード (Exclude deleted blocks)	仮想マシンのファイルシステム内の未使用または削除されたブロックを除外することによってバックアップイメージのサイズを減らします。
スワップおよびページングファイルのエクスクルード (Exclude swap and paging files)	ゲストの OS システムページングファイル (Windows) またはスワップファイル (UNIX) を除外することによってバックアップイメージのサイズを減らします。
プライマリ VM 識別子 (Primary VM identifier)	バックアップ用に仮想マシンを選択するときに、NetBackup が仮想マシンを認識する名前の種類を指定してください。
孤立スナップショットの処理 (Orphaned Snapshot Handling)	NetBackup が仮想マシンバックアップの新しいスナップショットを作成する前に、スナップショットが見つかったときに NetBackup が適用する処理を指定します。
アプリケーション保護 (Application Protection)	アプリケーションを保護するオプション。
Exchange Recovery を有効にする (Enable Exchange Recovery)	仮想マシンバックアップで Exchange データからの個々のファイルのリカバリを有効にします。
ログを切り捨てる (Truncate logs)	バックアップの実行時に Exchange トランザクションログを切り捨てます。
SQL Server のリカバリの有効化 (Enable SQL Server Recovery)	仮想マシンバックアップで SQL Server データからの個々のファイルのリカバリを有効にします。
ログを切り捨てる (Truncate logs)	バックアップの実行時に SQL Server トランザクションログを切り捨てます。

オプション	説明
SharePoint のリカバリの有効化 (Enable SharePoint Recovery)	仮想マシンバックアップで SharePoint データからの個々のファイルのリカバリを有効にします。
トランスポートモード (Transport Modes)	VMware データベースから VMware バックアップホストへのスナップショットデータの転送方法を決めます。
詳細... (Advanced...)	VMware バックアップの追加のパラメータを設定します。

図 20-31 VMware タブ



VMware について詳しくは『[NetBackup for VMware ガイド](#)』を参照してください。

Hyper-V のポリシータブ

Hyper-V タブは、Hyper-Vポリシー形式のポリシーで表示されます。


次のオプションが[Hyper-V]タブに表示されます。

表 20-56 ポリシーの Hyper-V タブのオプション

オプション	説明
最適化 (Optimizations) VM バックアップからのファイルリカバリを有効にする (Enable file recovery from VM backup)	バックアップからの個々のファイルのリストアを許可します。このオプションの有無にかかわらず、仮想マシン全体をリストアできます。
プライマリ VM 識別子 (Primary VM identifier)	バックアップ用に仮想マシンを選択するときに、NetBackup が仮想マシンを認識する名前の種類を指定してください。
非 VSS VM のオフライン バックアップを有効にする (Enable offline backup of non-VSS VMs)	NetBackup が仮想マシンのオフラインバックアップを実行できるかどうかを決めます。このオプションは、Linux など、VSS をサポートしないゲストオペレーティングシステムのために意図されています。
クラスタ共有ボリュームタイムアウト (Cluster shared volumes timeout)	クラスタ共有ボリューム (CSV) を使う Microsoft Cluster で構成される仮想マシンのバックアップに適用されます。
詳細... (Advanced...)	Hyper-V バックアップの追加パラメータを設定します。

Hyper-V について詳しくは『[NetBackup for Hyper-V ガイド](#)』を参照してください。

図 20-32 Hyper-V のポリシータブ



[ディザスタリカバリ (Disaster Recovery)]タブ

[ディザスタリカバリ (Disaster Recovery)] タブは、NBU-Catalog ポリシー形式の場合に表示されます。[ディザスタリカバリ (Disaster Recovery)]タブには、カタログデータのディザスタリカバリ保護方式を構成するためのオプションが含まれています。

メモ: ディザスタリカバリ情報をローカルコンピュータに保存しないでください。シマンテック社ではイメージファイルをネットワーク共有またはリムーバブルデバイスに保存することをお勧めします。

図 20-33 [ディザスタリカバリ (Disaster Recovery)] タブ

Add New Policy - catalog_backup

Attributes Schedules **Disaster Recovery**

Path:

Login: Password:

☐ Send in an e-mail attachment (recommended)
Email address:

Critical policies:

The disaster recovery file generated for each catalog backup contains information needed to recover the NetBackup catalog. This file also contains media necessary to recover critical policies.
Record the location of this file so that the NetBackup catalog can be recovered if necessary.

表 20-57 では、[ディザスタリカバリ (Disaster Recovery)] タブのオプションについて説明します。

表 20-57 [ディザスタリカバリ (Disaster Recovery)] タブのオプション

オプション	説明
パス (Path)	ディザスタリカバリ情報が保存されるディレクトリを参照して指定します。ディザスタリカバリ情報をローカルコンピュータに保存しないでください。イメージファイルは、ネットワーク共有またはリムーバブルデバイスに保存することをお勧めします。 共有はホットカタログバックアップを実行する前に確立して利用可能にする必要があります。 NFS 共有または UNC パス (CIFS Windows 共有) を指定します。 メモ: パスには非 ASCII 文字を含めることができません。 UNC パスを指定するときは、次の点に注意してください。 ■ Windows マスターサーバーは Windows コンピュータへの UNC パスを指定することができます。 ■ UNIX マスターサーバーは Windows コンピュータへの UNC パスを指定できません。 ■ UNIX マスターサーバーは UNIX コンピュータへの UNC パスを指定できません。これを行うには、最初にマスターサーバーにその UNC の場所をマウントしてから、UNIX コンピュータへの UNC パスを指定します。 UNIX の場合: ディザスタリカバリ情報のパスは、/usr/opensv/netbackup と同じパーティション上のディレクトリに指定できません。パスが /usr/opensv/netbackup と同じパーティション上の場所を指している場合には、NetBackup が状態コード 20 のエラーメッセージを表示します。メッセージはディスクのパスが無効であることを示しています。異なるパーティション上のディレクトリを示すように [ディザスタリカバリ (Disaster Recovery)] タブでパスを変更します。
ログオン (Logon)	確立された Windows または NFS 共有へのアクセスに必要なログオンおよびパスワードの情報を指定します。 ログオン情報が無効な場合は、メッセージが表示されます。メッセージでは、ログオンおよびパスワードの情報を再入力するか、または代替位置オプションの選択を解除して続行するように求められます。
パスワード (Password)	共有へのログオンに必要なパスワードを指定します。

オプション	説明
電子メールに添付して送信する (Send in an email attachment)	ディザスタリカバリレポートを送信する電子メールアドレスを指定します。1 つ以上の電子メールアドレスにディザスタリカバリレポートを送信することをお勧めします。複数のアドレスに情報を送信するには、次のように電子メールアドレスをカンマで区切ります。 <code>email1@domain.com,email2@domain.com</code> p.159 の「バックアップについての電子メール通知の設定」を参照してください。 Windows の場合: <code>nbmail.cmd</code> または <code>mail_dr_info.cmd</code> スクリプトを構成する必要があります (<code>Install_path¥NetBackup¥bin¥goodies¥</code>)。加えて、[ディザスタリカバリ (Disaster Recovery)] タブで電子メールアドレスを指定します。 Windows の場合: NetBackup は電子メールアドレス、件名、メッセージを <code>nbmail.cmd</code> または <code>mail_dr_info.cmd</code> に渡すことによって通知を実行します。スクリプトは、スクリプトに指定したメールプログラムを使用して、電子メールをユーザーに送信します。構成方法については、スクリプト内のコメントを参照してください。 Windows の場合: 次のポイントでは、<code>mail_dr_info.cmd</code> と <code>nbmail.cmd</code> の対話方法について説明します。 ■ <code>Install_path¥NetBackup¥bin¥mail_dr_info.cmd</code> が構成されると、ディザスタリカバリレポートが [ディザスタリカバリ (Disaster Recovery)] タブで示される管理者の電子メールアドレスに送られます。NetBackup の管理者はスクリプトを設定して、代替の場所にディザスタリカバリ情報を送信できます。 ■ <code>mail_dr_info.cmd</code> が構成されておらず、<code>Install_path¥NetBackup¥bin¥goodies¥nbmail.cmd</code> が構成されている場合には、<code>nbmail.cmd</code> により [ディザスタリカバリ (Disaster Recovery)] タブに表示されている管理者にディザスタリカバリレポートが送信されます。 ■ どちらのファイルも構成されていない場合、NetBackup では、Microsoft の IMAPI 内部サービスの使用が試行されます。 メモ: Windows の場合: デフォルトでは、<code>nbmail.cmd</code> または <code>mail_dr_info.cmd</code> のどちらも電子メールを送信するように構成されていません。 p.160 の「Windows での nbmail.cmd スクリプトの構成」を参照してください。 Windows の場合: <code>mail_dr_info.cmd</code> について詳しくは、『NetBackup 管理者ガイド Vol. 2』を参照してください。

オプション	説明
クリティカルポリシー (Critical policies)	障害発生時にサイトをリカバリするために不可欠であると見なされるポリシーが表示されます。NetBackup [ディザスタリカバリ (Disaster Recovery)] レポートには、クリティカルポリシーのバックアップ (最後の完全バックアップを含む) に使用されたすべてのメディアが表示されます。クリティカルポリシーのメディアを利用できない場合、NetBackup [ディザスタリカバリ (Disaster Recovery)] ウィザードで警告メッセージが表示されます。 メモ: [ディザスタリカバリ (Disaster Recovery)] レポートには、クリティカルポリシーで増分または完全バックアップスケジュールのみが使用されるように、増分および完全バックアップスケジュールのメディアのみがリストされます。Oracle や Microsoft SQL Server などの特定のデータベースバックアップスケジュールでは、アプリケーションバックアップおよび自動バックアップのスケジュール形式のみが使用されます。スケジュール形式のため、これらのバックアップのメディアリストは [ディザスタリカバリ (Disaster Recovery)] レポートに表示されません。

メモ: **Vault** がディザスタリカバリデータを **Vault** レポートの電子メールの添付ファイルとして **Vault** サイトに送信し、保護します。

カタログバックアップポリシーの [クリティカルポリシー (Critical policies)] リストへのポリシーの追加

カタログバックアップポリシーの [クリティカルポリシー (Critical Policies)] リストにポリシーを追加するには次の手順を実行します。

[クリティカルポリシー (Critical policies)] リストにポリシーを追加する方法

- 1 **NetBackup** 管理コンソール の左ペインで、[**NetBackup** の管理] > [ポリシー (Policies)] を展開します。
- 2 次のいずれかを実行します。
 - 構成されたカタログバックアップポリシーをダブルクリックします。
 - カatalogバックアップポリシーを作成します。
p.920 の「[カタログバックアップの手動構成](#)」を参照してください。
- 3 [ディザスタリカバリ (Disaster Recovery)] タブを選択します。
- 4 [クリティカルポリシー (Critical Policies)] リストの近くで、[追加 (Add)] をクリックします。有効なフィールドがリストに表示されます。
- 5 有効なフィールドの右端にあるアイコンをクリックして、構成されたポリシーのリストを表示します。[クリティカルポリシー (Critical policies)] リストに追加するポリシーを選択します。

6 次のいずれかを実行します。

別のポリシーを追加する [追加 (Add)]をクリックします。
方法

ポリシーを変更する方法 ポリシーを選択し、[変更 (Change)]をクリックします。

ポリシーを削除する方法 ポリシーを選択し、[削除 (Delete)]をクリックします。

7 [OK]をクリックして、[ディザスタリカバリ (Disaster Recovery)]タブの[クリティカルポリシー (Critical policies)]リストとその他の設定を保存します。

Vault ポリシーの作成

Vault ポリシーは、他のポリシーとは次の点で異なります。

- ポリシー形式に[Vault]を指定する必要があります。
- Vault ポリシーではクライアントを指定しないため、[クライアント (Clients)]タブが表示されません。
- バックアップ対象リストには、ファイルではなく Vault コマンドを指定します。

Vault ポリシーを作成する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)]>[ポリシー (Policies)]を展開します。
- 2 [処理 (Actions)]メニューで[新規 (New)]>[ポリシー (Policy)]をクリックします。
- 3 新しいポリシー用の一意の名前を[新しいポリシーの追加 (Add a New Policy)]ダイアログボックスに入力します。[OK]をクリックします。
- 4 [属性 (Attributes)]タブで、ポリシー形式に[Vault]を選択します。
- 5 [スケジュール (Schedules)]タブで[新規 (New)]をクリックして、新しいスケジュールを作成します。バックアップ形式は、デフォルトで[自動 (Automatic)]に設定されます。

[クライアント (Clients)]タブは、Vault ポリシー形式の場合は表示されません。
- 6 スケジュールの作成を完了します。

- 7 [バックアップ対象 (Backup Selections)] タブで、2 つの Vault コマンドのいずれかを入力します。

vltrun ジョブに対してロボット、Vault 名およびプロファイルを指定するには、vltrun を使用します。vltrun コマンドでは、メディアの選択、コピーおよび取り出しを行うために必要なすべての手順を行うことができます。Vault プロファイルの名前が一意である場合は、次の形式を使用します。

```
vltrun profile_name
```

Vault のプロファイル名が一意でない場合、次の形式でコマンドを実行します。

```
vltrun robot_number/vault_name/profile_name
```

vlteject 完了済みの Vault セッションに対して、メディアの取り出しまたはレポートの生成を行うには、vlteject コマンドを使用します。次に例を示します。

```
vlteject -eject -report [-vault vault_name  
[-sessionid id]] [-auto y|n] [-eject_delay seconds]
```

どちらのコマンドも次のディレクトリに存在します。

Windows の場合:

```
install_path¥netbackup¥bin
```

UNIX の場合:

```
/usr/opensv/netbackup/bin/
```

Vault 名、プロファイル名、コマンドの使い方について詳しくは『[Vault 管理者ガイド](#)』を参照してください。

- 8 [OK] をクリックします。

手動バックアップの実行

手動バックアップは、ユーザーが開始する、ポリシーに基づくバックアップです。

手動バックアップは、次の状況で効果的です。

- 構成をテストするとき
- 通常のバックアップを行うことができなかったクライアントのバックアップを行うとき
- 新しいソフトウェアをインストールする前にクライアントをバックアップするとき (古い構成を保存しておくため)

- 会社の合併や分社化といった重大事の前に、記録を残すとき
- 四半期または年間の財務情報をバックアップするとき

手動バックアップだけで使用するポリシーおよびスケジュールを作成するのが有効な場合もあります。手動バックアップのポリシーを作成するには、バックアップ処理時間帯が定義されていない 1 つのスケジュールが含まれるポリシーを作成します。バックアップ処理時間帯が定義されていないため、ポリシーが自動で実行されることはありません。

手動バックアップを実行する方法

- 1 NetBackup 管理コンソール の左ペインで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)]>[ポリシー (Policies)] を展開します。
- 2 Windows の場合: 左ペインでポリシー名を選択します。
- 3 UNIX の場合: 中央ペインでポリシー名を選択します。
- 4 [処理 (Actions)] メニューで [手動バックアップ (Manual Backup)] をクリックします。(手動バックアップを行うには、[有効にする開始日時の設定 (Go into effect at)] 属性を有効にする必要があります。)

p.718 の「[開始日時の設定 (Go into effect at)](ポリシー属性)」を参照してください。

[開始日時の設定 (Go into effect at)] 属性が将来の日時に設定されている場合、バックアップは実行されません。

- 5 [手動バックアップ (Manual Backup)] ダイアログボックスで、スケジュール、およびバックアップを行うクライアントを選択します。

スケジュールを選択しない場合、NetBackup では保持レベルが最も高いスケジュールが使用されます。クライアントを選択しない場合、すべてのクライアントがバックアップされます。

ユーザースケジュールは、スケジュールリストに表示されません。また、バックアップ対象リストを含まない(ユーザーがファイルを選択する)ため、手動バックアップは実行できません。

- 6 [OK] をクリックして、バックアップを開始します。

Active Directory の個別バックアップと個別リカバリ

管理者は NetBackup を使用して、Active Directory 全体のリストアではなく、Active Directory の個々のオブジェクトおよび属性をリストアできます。また、管理者は Active Directory から削除されたオブジェクト (廃棄標識のオブジェクト) もリストアできます。

次のトピックは Active Directory オブジェクトのリカバリを実行するためにポリシーを構成する方法を説明します。

- Active Directory の個別バックアップおよびリストアを実行するのに必要なシステムの要件。
- 個別リストアを可能にする Active Directory バックアップのポリシーを構成する方法。
- Active Directory の個々のオブジェクトそして属性をリストアする方法。

Active Directory の NetBackup の個別バックアップと個別リカバリのシステム要件

Active Directory の個別リストアをサポートするオペレーティングシステムのバージョンのリストについては、オペレーティングシステム互換性リストを参照してください。

<http://www.symantec.com/docs/TECH76648>

Active Directory の個別バックアップおよびリストアを実行するには、次の要件を満たすことを確認します。

- ネットワークファイルシステム (NFS) はメディアサーバーとすべての Active Directory ドメインコントローラまたは ADAM/LDS ホストにインストールされなければなりません。
p.1218 の「[Active Directory 個別リカバリテクノロジー用 Network File System \(NFS\) のインストールおよび構成](#)」を参照してください。
p.1219 の「[Windows 2012 と Windows 2012 R2 での NFS 用サービスの構成について](#)」を参照してください。
p.1227 の「[Windows 2008 と Windows 2008 R2 での NFS 用サービスの構成について](#)」を参照してください。
- NetBackup Client Service はドメインの特権付きアカウントとしてログオンするように構成されなければなりません。
Active Directory の個別バックアップおよびリストアを実行するには、NetBackup Legacy Client Service (bpineta) は Active Directory ドメインコントローラまたは ADAM サーバーのドメイン管理者アカウントで動作する必要があります。デフォルトでは、bpineta はローカルシステムアカウントで動作します。
p.1138 の「[NetBackup Client Service の構成](#)」を参照してください。

個別リカバリテクノロジーをサポートするメディアサーバーのプラットフォームについて詳しくは、シマンテック社のサポート Web サイトの [NetBackup ランディングページ](#)で NetBackup の互換性リストを参照してください。

Active Directory の個別リストアを可能にするポリシーの作成

Active Directory をバックアップする NetBackup ポリシーは Active Directory のオブジェクトと属性のリストアを許可するように構成できます。オブジェクトと属性はリストアが実行されるドメインコントローラの再起動による中断なしでローカルまたはリモートでリストアできます。

[Active Directory]ホストプロパティは Windows Server 2008 コンピュータのバックアップのための追加構成オプションを提供します。特に、Microsoft 社の VSS (ボリュームシャドウコピーサービス) がスナップショットプロバイダとして使われる場合に NetBackup が一貫性チェックを実行するかどうかを設定します。

p.73 の「[Active Directory]ホストプロパティ」を参照してください。

Active Directory のリストアを許可するようにポリシーを作成する方法

- 1 NetBackup Legacy Client Service (bpineta) が Active Directory ドメインコントローラのドメイン管理者のアカウントで動作していることを確認します。この場合には、Active Directory ドメインコントローラが NetBackup クライアントです。

p.1138 の「NetBackup Client Service の構成」を参照してください。

- 2 [ポリシー (Policy)]ダイアログボックスの[属性 (Attributes)]タブで、ポリシー形式として[MS-Windows]を選択します。必要に応じて他のポリシー属性を指定します。
- 3 [個別リカバリを有効化する (Enable granular recovery)]オプションを有効にします。このオプションが有効でなくてもバックアップは動作しますが、バックアップは個別リストアを生成できません。

- 4 [スケジュール (Schedules)]タブで、必要に応じてスケジュールを作成します。
ポリシーのその他の項目は差分または累積増分バックアップ形式を使いますが Active Directory 項目は常に完全バックアップです。

p.881 の「Active Directory バックアップは完全バックアップです」を参照してください。

- 5 [バックアップ対象 (Backup Selections)]タブで、[指示句の選択 (Select Directive)]ダイアログボックスを開きます。
- 6 [指示句セット (Directive set)]で、[Windows 2003]または[Windows 2008]を選択します。
- 7 Active Directory をバックアップするには、次の指示句からいずれかを選択します。
 - p.857 の「System State:¥ 指示句」を参照してください。
 - p.858 の「Shadow Copy components:¥ 指示句」を参照してください。
 - p.855 の「ALL_LOCAL_DRIVES 指示句」を参照してください。

メモ: Active Directory Application Mode (ADAM) はユーザーのサービスとして動作する Lightweight Directory Services です。この指示句がインストールされるコンピュータの ADAM のデータをバックアップするのに使うことができます。ただし、Active Directory 自体はバックアップされません。

- 8 [クライアント (Clients)] タブで、必要に応じてクライアントを選択します。
- 9 ポリシーを保存します。

Active Directory バックアップは完全バックアップです

Active Directory のバックアップは、個別バックアップであるかどうかに関係なく常に NetBackup の完全バックアップです。

Active Directory がポリシーの バックアップ対象 リストにあるときは、バックアップ形式が増分、差分または累積の場合でも Active Directory 部分は常に完全にバックアップされます。バックアップ対象リストの他の項目では、指定されたように差分か累積増分バックアップ形式が使われることがあります。Active Directory バックアップに完全バックアップが強制されても、ポリシーファイルリストの非 Active Directory 項目には通常の増分ルールが適用されます。


Active Directory オブジェクトのリストア

次の手順はディザスタリカバリ以外の状況で Active Directory バックアップからオブジェクトをリストアする方法を記述します。

Active Directory バックアップから個々のオブジェクトをリストアする方法

- 1 NetBackup のバックアップ、アーカイブおよびリストアクライアントインターフェースを開きます。
- 2 [ファイル (Files)] > [リストアするファイルおよびフォルダの選択 (Select Files and Folders to Restore)] を選択します。
- 3 [Active Directory] ノードを展開し、参照します。

- 4 リストアされるべきオブジェクトを選択します。個別オブジェクトと非個別オブジェクトの両方を選択しないでください。ユーザーが選択項目を探索して展開するとき、**NetBackup** サーバーとの通信に遅延が発生する場合があります。メディアサーバーのイメージから動的に内容が判断されるためにこの遅延が生じます。この方法では、多くの個別エントリが原因で **NetBackup** カタログが予想外に大きくなるのを防ぐことができます。



- 5 [処理 (Action)]>[リストア (Restore)] を選択します。
- 6 **Active Directory** のオブジェクトが選択されれば、[マークされたファイルのリストア (Restore Marked Files)] ダイアログボックスは 2 つのタブを含んでいます。
 - [一般 (General)] タブ
Active Directory のオブジェクトが選択されるとき、[リストア先の選択 (Restore Destination Choices)] は [全般 (General)] タブで無効になります。必要に応じて他のリストアオプションを構成します。
 - [Active Directory] タブ
[Active Directory] タブには、削除済みオブジェクトを作成し直すための [Active Directory Deleted Object コンテナからリストアできない削除済みオブジェクトの再作成 (Recreate deleted objects that cannot be restored from the Active Directory Deleted Objects container)] オプションがあります。

[Active Directory] タブは管理者が廃棄標識の有効期間が経過したオブジェクトを作成し直すことを可能にするオプションを含んでいます。また、オブジェクトは Active Directory Deleted Object コンテナからパージされています。

この機能を有効にするには、[Active Directory Deleted Object コンテナからリストアできない削除済みオブジェクトの再作成 (Recreate deleted objects that cannot be restored from the Active Directory Deleted Objects container)] というラベルのオプションを有効にします。

- 7 [マークされたファイルのリストア (Restore Marked Files)] ダイアログボックスの [リストアの開始 (Start Restore)] をクリックします。

一部のリストアの状況ではリストアされるものによっては追加手順が必要です。

p.883 の「[個別リストアに関する問題のトラブルシューティング](#)」を参照してください。

個別リストアに関する問題のトラブルシューティング

一部の個別リストアの状況では十分にオブジェクトをリストアするには追加手順が必要です。また、別の状況では、Active Directory の一部の個別リストアは可能ではありません。

表 20-58 に、個別リストアの潜在的な問題を示します。

表 20-58 リストアの問題のトラブルシューティング

状況	推奨事項
無効になるリストア	Active Directory の個別リストアからリストアされるとき、時々、ユーザーとコンピュータアカウントが無効になります。 次の項目は、アカウントが無効になる理由として考えられるものです。 ■ Active Directory のオブジェクトは削除されると、それらの現在の Active Directory または ADAM/AD LDS のコンテナから削除されます。それらは廃棄標識に変換され、それらの廃棄標識の有効期間が監視される Active Directory Deleted Object コンテナに配置されます。デフォルトでは、NetBackup は廃棄標識の有効期間が経過していなければこのコンテナから削除済みオブジェクトをリストアします。 廃棄標識の有効期間が経過した後、廃棄標識は Active Directory Deleted Object コンテナからパージされます。廃棄標識をパージすると、Active Directory と ADAM/AD LDS のデータベースからオブジェクトが永続的に削除されます。 ■ ユーザーオブジェクトをリストアした場合、オブジェクトのユーザーパスワードをリセットし、オブジェクトのユーザーアカウントを有効にする必要があります。 ■ Active Directory のユーザオブジェクトについては、Microsoft の[Active Directory ユーザーとコンピュータ]アプリケーションを使います。 ■ ADAM/AD LDS のユーザオブジェクトについては、ADSI Edit を使用します。 Active Directory では、コンピュータオブジェクトはユーザーオブジェクトから導出されます。コンピュータオブジェクトと関連付けされる一部の属性は、削除されたコンピュータオブジェクトをリストアするときリストアできません。それらはコンピュータオブジェクトが最初に削除されたときに属性がスキーマの変更を通して保存された場合にのみリストアできます。 ■ コンピュータオブジェクトのクレデンシャルは 30 日 毎に変更され、バックアップからのクレデンシャルは実際のコンピュータに保存されるクレデンシャルと一致しないことがあります。userAccountControl のプロパティが削除済みオブジェクトに保持されなければ、コンピュータオブジェクトはリストアされるとき無効になります。 コンピュータオブジェクトのアカウントをリセットするには Microsoft の[Active Directory ユーザーとコンピュータ]アプリケーションを使います。 ■ ドメインからコンピュータを削除します。 ■ ドメインにコンピュータを再結合します。コンピュータオブジェクトが削除されるとき保持されるのでコンピュータのセキュリティ識別子 (SID) は変わりません。但し、廃棄標識が期限切れになり、新しいコンピュータオブジェクトが作成し直されたら、SID は異なっています。

状況	推奨事項
グループとメンバーのオブジェクト	Active Directory のグループメンバーシップのリンクをリストアするにはリストアジョブが二度実行される必要があることがあります。 たとえば、グループとメンバーのオブジェクトが削除されるケースを考慮します。 リストアジョブがグループのオブジェクトとメンバーのオブジェクトの両方を含んでいれば、ジョブはオブジェクトをアルファベット順にリストアします。ただし、リストアされるグループはまだ存在していないメンバーへのリンクの依存があります。グループがリストアされるとき、リンクはリストアできません。 すべての前方と後方のリンクをリストアするためにリストアを再び実行します。
グループポリシーのオブジェクト	NetBackup はグループポリシーのオブジェクトの個別リストアをサポートしません。

合成バックアップ

この章では以下の項目について説明しています。

- [合成バックアップについて](#)
- [合成バックアップとリストアの推奨事項](#)
- [合成完全バックアップ](#)
- [合成累積増分バックアップ](#)
- [合成バックアップのポリシーに表示される必要があるスケジュール](#)
- [合成バックアップ用のポリシーへのクライアントの追加](#)
- [変更ジャーナルおよび合成バックアップ](#)
- [True Image Restore および合成バックアップ](#)
- [アクティビティモニターでの合成バックアップの表示](#)
- [合成バックアップの実行時に生成されるログ](#)
- [合成バックアップとディレクトリおよびファイルの属性](#)
- [複数コピー合成バックアップ方式を使用する場合](#)
- [最適化された合成バックアップ](#)
- [重複排除の最適化合成バックアップ](#)

合成バックアップについて

従来の完全バックアップでは、すべてのファイルがクライアントからマスターサーバーまたはメディアサーバーにコピーされます。最後の増分バックアップ以降にファイルが変更されなかった場合でも、ファイルはコピーされます。

合成完全バックアップを作成する場合、最後の増分バックアップの際に新しいファイルまたは変更されたファイルがメディアサーバーへコピーされているかどうかを検出されます。メディアサーバー上で完全バックアップと増分バックアップを結合して新しい完全バックアップを作成する際に、クライアントが実行中である必要はありません。新しい合成完全バックアップには、最新の完全バックアップが実行された時点のクライアントのファイルシステムが正確に反映されます。

クライアントではなくマスターサーバーおよびメディアサーバー上で処理が実行されるので、合成バックアップはネットワークトラフィックを減らすのに役立ちます。ファイルはネットワーク経由で 1 回だけ送信されます。バックアップイメージを合成バックアップに結合した後で、コンポーネントイメージが存在するテープまたはディスクを再利用することができます。合成バックアップによって、使用するテープの数またはディスク領域を削減できます。

合成バックアップは、テープストレージユニットまたはディスクストレージユニット、あるいはその両方のメディアを使用して書き込むことができます。バックアップでテープを使用する場合、バックアップの合成は、ドライブをあまり使用していない時間帯に実行できます。たとえば、バックアップを主に夜間に実行する場合、日中は完全バックアップの合成にドライブを使用できます。

[合成バックアップする (Synthetic backup)] オプションは、次の条件を満たしている場合に使用できます。

- ポリシー形式は、標準 (Standard) または MS-Windows のいずれかである必要があります。
- ポリシーの [属性 (Attributes)] タブで、[True Image Restore 情報を収集する (Collect True Image Restore Information)] とともに [移動検出を行う (With Move Detection)] を選択している必要があります。
p.731 の「[True Image Restore 情報を収集する (Collect true image restore information)] (ポリシー 属性) (移動検出を行う場合と行わない場合)」を参照してください。
- 合成バックアップ用に作成されたスケジュールでは、[合成バックアップする (Synthetic backup)] を選択している必要があります。
p.782 の「[合成バックアップする (Synthetic backup)] (スケジュール属性)」を参照してください。
- 次のいずれかが利用可能である必要があります。
 - 利用可能な領域が十分にあるディスクストレージユニット
 - 読み込みおよび書き込み用の複数のドライブが存在するテープライブラリ。
p.888 の「合成バックアップとリストアの推奨事項」を参照してください。
 - ディスクストレージユニットとテープライブラリの組み合わせ。

合成バックアップとリストアの推奨事項

合成完全バックアップは、データ量が適度で毎日の変更の割合が低いリモートオフィスのバックアップを行うスケーラブルなソリューションです。

クライアントで行われる毎日の変更の割合が高い場合、増分バックアップのサイズが大きくなりすぎます。この場合、従来の完全バックアップの代わりに合成バックアップを作成する利点が失われます。

合成バックアップは、すべてのメディアサーバープラットフォームおよび第 1 層のマスターサーバープラットフォームでサポートされています。

この項では、合成バックアップを十分に活用するための推奨事項と、合成バックアップがサポートされない状況について説明します。

バックアップに関する推奨事項:

- 合成対象のバックアップの多重化は効率的でないため、行わないでください。多重化されたクライアントイメージを合成するには、ソースメディアを複数回 (クライアントごとに 1 回) 読み込む必要があります。

合成バックアップに複数のストリームを選択した場合、パフォーマンスに関する問題も発生することがあります。この問題は、合成バックアップを多重化する場合に発生する問題と類似しています。複数ストリームのパフォーマンスに関する問題を改善するため、可能なかぎりディスクにバックアップを行ってください。

- シマンテック社は、アクセラレータまたは合成バックアップのいずれかの SLP と共に使われるあらゆるストレージユニットに対して、[コピー後に期限切れにする (Expire after copy)] の保持を有効にしないことを推奨します。[コピー後に期限切れにする (Expire after copy)] の保持を指定することにより、バックアップの実行中にイメージが期限切れになることがあります。新しい完全バックアップを合成するには、SLP バックアップで以前のバックアップイメージが必要になります。以前のイメージがバックアップの間に期限切れになった場合、バックアップは失敗します。

- 最後の増分バックアップと合成バックアップ間の期間を短縮します。合成バックアップではクライアントと直接作用しないため、合成バックアップは、最後の増分バックアップの時点のイメージとなります。これが問題になる場合、バックアップの対象となる期間の差を短縮するために、合成バックアップの前に増分バックアップを実行します。

- 複数コピー合成バックアップ方式を使って合成バックアップによる複数コピーを作成できます。

合成バックアップではストレージライフサイクルポリシーを使うことができますが、複数コピー合成バックアップ方法では SLP を使うことができません。

p.897 の「[複数コピー合成バックアップ方式を使用する場合](#)」を参照してください。

- いずれかのコンポーネントイメージが暗号化されている場合、合成バックアップはサポートされません。
- ユーザーによって生成されたバックアップを使用して、合成イメージを生成することはできません。ユーザーバックアップスケジュールまたはユーザーアーカイブスケジュール

ルで生成されたバックアップは、合成バックアップのコンポーネントとして使用できません。

- 合成バックアップは自動イメージレプリケーションをサポートしません。

リストアに関する推奨事項:

- 合成バックアップからのリストアの実行に必要な時間は、時間の経過とともに大幅に増加することはありません。
- 合成バックアップ全体のリストア時間および 1 つのファイルのリストア時間は、同じです。この時間は、従来のバックアップと合成バックアップのどちらからリストアする場合でも同じです。
- 1 つのディレクトリのリストア時間は、合成バックアップからリストアする場合、時間の経過とともに増加する場合があります。リストア時間は、そのディレクトリ内のファイル変更のパターンに依存します。
- 従来の完全バックアップ (ファイルシステムの順にファイルを格納) と合成完全バックアップ (最後にアクセスされた順にファイルを格納) を比較すると、次のような違いがあります。合成完全バックアップでは、最新のファイルがメディアの先頭に配置され、変更されていないファイルは最後に配置されます。そのため、時間が経過すると、処理順序により、合成完全バックアップイメージ内で 1 つのディレクトリのフラグメンテーションが発生する場合があります。
- この例は、1 つのディレクトリのリストアの場合だけに適用されます。合成完全バックアップからの 1 つのファイルのリストアおよび完全イメージのリストアは、前述の項目に示したように、従来の完全バックアップからのリストアと同じ時間、またはそれより短い時間で済みます。
- ポリシーで「チェックポイントから再開」機能を指定していても、合成バックアップスケジュールを使用して生成されたバックアップにはチェックポイントが設定されません。「チェックポイントから再開」機能は、ポリシーの[属性 (Attributes)]タブの[チェックポイントの間隔 (Take checkpoints every)]設定が有効な場合に、有効になります。合成バックアップで[チェックポイントの間隔 (Take checkpoints every)]オプションを有効に設定しても、このプロパティは無効です。

表 21-1 合成バックアップでディスクストレージかテープストレージを使う場合の推奨事項

ストレージユニット形式	推奨事項
ディスクストレージユニット	ディスク上のイメージを使用すると、合成が効率化されます。合成バックアップでは、まず最新のコンポーネントイメージが処理された後に、古いイメージが順に処理されます。複数のコンポーネントイメージが同じテープに書き込まれている場合、テープの動作が、ディスク上のイメージの場合に比べて非効率的になる場合があります。 合成完全バックアップの生成にかかる時間は、ディスクを使用した増分バックアップから生成すると短縮することができます。また、合成完全バックアップをディスク上に生成すると、実行時間をさらに短縮できます。生成したディスクコピーは、テープに複製することができます。
テープストレージユニット	テープがディスクの代わりに使われる場合、合成イメージ用のテープはコンポーネントイメージが存在するテープとは別のテープである必要があります。 使用可能なドライブの最大数は、合成バックアップの書き込みに必要なドライブだけに適用されます。コンポーネントイメージがテープ上に存在する場合、読み込み用に追加ドライブが必要です。 1 つのテープドライブデバイスを使用して合成イメージを生成する場合は、まずコンポーネントイメージをハードドライブに配置します。これによって、1 つのテープドライブデバイスを使用して、合成イメージを作成することができます。


合成完全バックアップ

合成バックアップは合成完全バックアップまたは合成累積増分バックアップの場合があります。

合成イメージの作成に使用されるイメージは、コンポーネントイメージと呼ばれます。たとえば、合成完全バックアップのコンポーネントイメージは、前回の完全バックアップのイメージおよびその後の増分バックアップのイメージです。

図 21-1 は、既存の完全バックアップ (A) からの合成完全バックアップ (B、C、D) の作成と完全バックアップ間の増分バックアップを示しています。

図 21-1 合成完全バックアップの作成



従来の完全バックアップ (A) および増分バックアップは、従来の方法 (データのスキャン後、クライアントのファイルシステムからバックアップメディアにデータをコピーする方法) で作成されます。合成バックアップは、クライアントシステムと情報交換せず、メディアサーバー上で合成されます。

p.892 の「[合成累積増分バックアップ](#)」を参照してください。

次に示すのは合成完全バックアップの例です。

- バックアップの対象となる NetBackup 5.0 以上のクライアント用に、標準 (Standard) ポリシーまたは MS-Windows ポリシーを作成します。次のスケジュールを指定します。
 - 1 回以上実行される従来の完全バックアップ用のスケジュール
 - 毎日 (月曜日から土曜日) の差分増分バックアップ用のスケジュール
 - 毎週の合成完全バックアップ用のスケジュール
- 従来の完全バックアップが実行されたことを確認します。バックアップが完了しなかった場合、バックアップを手動で実行します。

- スケジュールに従って、クライアントに対する差分増分バックアップが 1 週間毎日実行されます。1 週間の最後の増分バックアップは、土曜日に実行されます。
- スケジュールに従って、クライアントに対する合成完全バックアップが、その後の日曜日に毎週実行されます。

メモ:この例では、合成完全バックアップは、土曜日の増分バックアップの時点のイメージとなります。

合成累積増分バックアップ


合成累積増分バックアップを作成する例は、合成完全バックアップを作成する例と類似しています。累積増分バックアップには、最後の完全バックアップ以降のすべての変更が含まれることに注意してください。

最後の完全バックアップよりも新しい累積増分バックアップが存在する場合、次のコンポーネントバックアップイメージが統合されて合成累積増分バックアップイメージが生成されます。

- 最後の累積増分バックアップ以降に取得されたすべての差分増分バックアップ。
- 最後の累積増分バックアップ。利用可能な累積増分バックアップが存在しない場合、差分増分バックアップだけが合成イメージに使用されます。

図 21-2 は、最新の累積増分バックアップからの合成累積増分バックアップ (A、B、C) の作成と、以降の差分増分バックアップを示しています。

図 21-2 合成累積増分バックアップの作成



次に示すのは合成累積増分バックアップの例です。

- バックアップの対象となる **NetBackup 5.0** 以上のクライアント用に、標準 (Standard) ポリシーまたは **MS-Windows** ポリシーを作成します。次のスケジュールを指定します。
 - 1 回以上実行される従来の完全バックアップ用のスケジュール
 - 毎日 (月曜日から土曜日) の差分増分バックアップ用のスケジュール
 - 毎週の合成累積増分バックアップ用のスケジュール
- 従来の完全バックアップが実行されたことを確認します。バックアップが完了しなかった場合、バックアップを手動で実行します。
- スケジュールに従って、クライアントに対する差分増分バックアップが 1 週間毎日実行されます。1 週間の最後の増分バックアップは、土曜日に実行されます。
- スケジュールに従って、クライアントに対する合成累積増分バックアップが、その後の日曜日に毎週実行されます。

メモ: この例では、合成累積増分バックアップは、土曜日の増分バックアップの時点のイメージとなります。

合成バックアップのポリシーに表示される必要があるスケジュール

合成バックアップのポリシーには、次のいずれかの形式のスケジュールが存在する必要があります。

- 完全イメージを作成するために従来の完全バックアップが 1 回以上正常に実行されるスケジュール。1 つ以上の前の完全イメージが存在しない場合、合成バックアップジョブは失敗します。
- 増分バックアップ用のスケジュール。
最後の完全バックアップまたは増分バックアップ以降にファイルシステムで行われた変更を捕捉するために、増分バックアップが必要です。完全または増分合成バックアップのスケジュールは存在するが、増分バックアップのスケジュールは存在しないポリシーでは、合成バックアップジョブの状態コードが 1 になります。
合成バックアップでは、すべての増分バックアップを合成して、1 つの新しい完全または累積増分バックアップイメージが作成されます。そのため、合成バックアップは、最後の増分バックアップの時点のイメージです。

メモ: (デフォルトの) アーカイブビットに基づくクライアントの合成累積増分バックアップを構成する場合、従来の合成でないバックアップに対しては、差分増分バックアップだけを使用してください。

- [合成バックアップする (Synthetic backup)] オプションが選択されている 1 つの完全バックアップおよび累積増分バックアップ用のスケジュール。
p.782 の「[合成バックアップする (Synthetic backup)](スケジュール属性)」を参照してください。

合成バックアップ用のポリシーへのクライアントの追加

合成バックアップポリシーにクライアントを追加した後、ポリシーの従来の完全バックアップを実行します。合成バックアップを作成するには、従来のバックアップが必要です。

合成バックアップではポリシー属性として [True Image Restore 情報を収集する (Collect true image restore information)] と [移動検出を行う (with move detection)] が必要であるため、ポリシーのすべてのクライアントで TIR がサポートされている必要があります。

p.731 の「[\[True Image Restore 情報を収集する \(Collect true image restore information\)\]](#)(ポリシー属性) (移動検出を行う場合と行わない場合)」を参照してください。

変更ジャーナルおよび合成バックアップ

Windows クライアントの「変更ジャーナルを使用 (Use Change Journal)」ホストプロパティは、有効に設定されている場合も、合成バックアップスケジュールを使用するクライアントのバックアップでは有効ではありません。

p.107 の「[Windows クライアントの\[クライアントの設定 \(Client Settings\)\]プロパティ](#)」を参照してください。

True Image Restore および合成バックアップ

合成バックアップでは、ポリシーのプロパティとして「[True Image Restore 情報を収集する \(Collect true image restore information\)\]](#)」と「[移動検出を行う \(with move detection\)](#)」を有効にする必要があるため、ポリシーに含まれるすべてのクライアントで TIR がサポートされている必要があります。

p.731 の「[\[True Image Restore 情報を収集する \(Collect true image restore information\)\]](#)(ポリシー属性) (移動検出を行う場合と行わない場合)」を参照してください。

「[True Image Restore \(TIR\) 情報を保持する \(Keep true image restoration \(TIR\) information\)\]](#)」プロパティは、イメージカタログの TIR 情報を削除するまでに保持しておく期間を示します。このプロパティは、マスターサーバーの「[クリーンアップ \(Clean-up\)\]](#)」ホストプロパティに表示されます。

p.81 の「[\[クリーンアップ \(Clean-up\)\]プロパティ](#)」を参照してください。

ただし、合成完全バックアップまたは合成累積増分バックアップのスケジュールがポリシーに定義されている場合、その後の (従来または合成) 完全バックアップまたは累積増分バックアップのイメージが正常に生成されるまで、TIR 情報はコンポーネントイメージから削除されません。

TIR 情報がカタログから 2 日後に削除されるように「[True Image Restore \(TIR\) 情報を保持する \(Keep true image restoration \(TIR\) information\)\]](#)」ホストプロパティで指定していると想定します。この場合、従来の完全バックアップまたは合成完全バックアップのイメージが生成されたときだけ、TIR 情報が 3 日目に削除されます。

TIR 情報がコンポーネントイメージから削除された後で、誤って最新の合成イメージを期限切れにしてしまった場合、その合成バックアップジョブを再試行すると、TIR 情報はカタログに自動的にリストアされます。メディアが不適切であるか、不明であるか、または Vault 処理されているために TIR 情報をリストアできない場合は、合成バックアップジョブが失敗して、エラーコード 136 (「TIR 情報はイメージファイルから削除されました (tir info

was pruned from the image file)]) が表示されます。問題を修正できる場合、合成バックアップを再度実行します。

アクティビティモニターでの合成バックアップの表示

合成ジョブと従来の完全バックアップを区別するには、アクティビティモニターの[データ移動 (Data movement)]フィールドの表示を確認します。合成ジョブは[データ移動 (Data movement)]形式が[合成 (Synthetic)]と表示され、従来のバックアップは[標準 (Standard)]と表示されます。

合成バックアップの実行時に生成されるログ

合成バックアップがスケジュールされている場合、**NetBackup** によって、合成バックアップ処理を管理する `bpsynth` プログラムが起動されます。`bpsynth` では、それ以前のバックアップイメージから合成バックアップを作成する方法が計画されます。

次に、`bpsynth` では、必要に応じて合成バックアップに必要なテープドライブリソースがスケジュールされます。必要なリソースを利用できない場合、ジョブは失敗し、リソースが必要であることを示す状態コードが表示されます。

リソースをすぐに取得できないが、後で取得できる場合、合成ジョブはリソースが利用可能になるまで待機します。合成ジョブは、バックアップ、リストア、または別の合成バックアップジョブがドライブを使っている間待機する場合があります。

`bpsynth` によって、情報が `bptm` および `bpdm` プログラムに渡され、テープおよびディスクのイメージに対して読み込みまたは書き込みが可能になります。カタログ情報は、`bpdbm` を使用して管理されます。これらの各プログラムには、ログディレクトリ内にデバッグログファイルが存在します。

合成バックアップで問題が発生した場合、問題を診断するには次のデバッグログが必要です。

- マスターサーバー上: `bpsynth`、`bpdbm`、`vnetd`。
- メディアサーバー上: `bpcd`、`bptm` (イメージの読み込みおよび書き込みがテープデバイスに対して行われる場合)、`bpdm` (イメージの読み込みおよび書き込みがディスクに対して行われる場合)。
コンポーネントイメージが異なるノード上に存在する場合、複数のメディアサーバーが使用される可能性があることに注意してください。

合成バックアップのためのログファイルは、『**NetBackup ログリファレンスガイド**』で説明されています。

ただし、各ストリームまたはクライアントに対しては、`bpsynth` が使用されます。新しいイメージを書き込むには、`bpsynth` でテープドライブが必要となるため、`bpsynth` を使うとテープイメージの場合に効率が低下する可能性があります。また、`bpsynth` で、同じコン

ポーンイメージボリュームが使用される場合もあります。1 つずつ順に処理を終了することが必要となる場合もあります。

合成バックアップとディレクトリおよびファイルの属性

ディレクトリおよびファイルの属性の変更を合成バックアップに含めるには、まずコンポーネントの増分バックアップによってその変更を取得する必要があります。(たとえば、アクセス制御リスト (ACL) の変更。)

UNIX では、オブジェクトの ACL を変更すると、そのオブジェクトの ctime (i ノード変更時刻) は変更されますが、mtime (データ変更時刻) は変更されません。増分バックアップは mtime に基づいて実行されるため、ACL の変更は増分バックアップには反映されず、合成完全バックアップにも反映されません。

ACL の変更をバックアップに含めるには、各 UNIX クライアントの `bp.conf` ファイルに `USE_CTIME_FOR_INCREMENTALS` を指定します。

p.367 の「[NetBackup クライアントの USE_CTIME_FOR_INCREMENTALS オプション](#)」を参照してください。

各 Windows クライアントで、[増分 (Incrementals)] の [アーカイブビットベース (Based on archive bit)] を有効にします。このプロパティを表示するには、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)] > [クライアント (Clients)] を展開してクライアントを選択し、[Windows クライアント (Windows Client)] を選択します。

p.107 の「[Windows クライアントの \[クライアントの設定 \(Client Settings\)\] プロパティ](#)」を参照してください。

複数コピー合成バックアップ方式を使用する場合

複数コピー合成バックアップ方式は、通常の合成バックアップジョブ時にリモートサイトで合成バックアップの 2 つ目のコピーを生成する機能を導入しています。

この方式には、次の利点があります。

- 合成完全バックアップを別のサイトにコピーする帯域幅コストが削減されます。ローカル合成完全バックアップをリモートのサイトに複製して 2 つ目のコピーを作成するのではなく、リモートサイトでのみデータ移動を実行して 2 つ目のコピーを作成の方が効率的です。
- NetBackup バックアップイメージの二重コピーのディザスタリカバリスキーマを確立する効率的な手段が提供されます。


表 21-2 では、リモートサイトで作成される合成完全バックアップが、ローカルサイトで作成された 1 つ目のコピーのクローン (2 つ目のコピー) である点を強調して示しています。

表 21-2 方式を有効にする場合と有効にしない場合の合成コピー処理の比較

手順	複数コピー合成バックアップ方式を使用しない場合:	複数コピー合成バックアップ方式を使用する場合:
1	ローカルサイト (サイト A) で完全バックアップが実行される。	手順 1 は同じまま。
2	完全バックアップがリモートサイト (サイト B) に複製される。	手順 2 は同じまま。
3	サイト A で増分バックアップが実行される。	手順 3 は同じまま。
4	増分バックアップがサイト B に複製される。	手順 4 は同じまま。
5	増分スケジュールが実行されるたびに、手順 3 と手順 4 が繰り返される。	手順 5 は同じまま。
6	サイト A で完全合成バックアップが作成される。	手順 6 は同じまま。
7	完全バックアップがサイト B に複製される。	サイト B のイメージを使用してサイト B に合成完全バックアップが作成される。 リモートサイトのこの合成完全バックアップは、ローカルサイトの合成バックアップの 2 つ目のコピーになる。
8	バックアップのスケジューリングで必要になるたびに、必要手順 2 から手順 7 が繰り返される。	手順 8 は同じまま。

図 21-3 は、追加の帯域幅を使用しないで合成完全バックアップをサイト A からサイト B にコピーする方法を示しています。

図 21-3 合成完全バックアップのリモート作成



複数コピー合成バックアップの構成

複数コピー合成バックアップを構成するには、2 つ目のコピー作成用の合成バックアップポリシーごとに、マスターサーバー上に構成ファイルを作成します。

構成ファイルは、ポリシーとスケジュールの名前が付加されるテキストファイルです。

`multi_synth.policy.schedule`

次の場所にファイルを作成します。

Windows の場合:

`install_path¥VERITAS¥NetBackup¥db¥config¥multi_synth.policy.schedule`

UNIX の場合:

`/usr/opensv/netbackup/db/config/multi_synth.policy.schedule`

複数コピー合成バックアップの構成変数

このファイル形式では、構成設定の設定に従来の名前と値のペアのスキーマを使用しています。各設定では、キーの名前と設定値を等号で区切り、名前と値のペアは 1 行に 1 つとします。

例:

`NAME=VALUE`

すべての値を整数で入力します。

表 21-3 で、構成ファイルに記述できる構成エントリについて説明します。

表 21-3 構成エントリ

エントリ	目的
SRC_COPY	2 つ目の合成バックアップ用のソースコンポーネントのそれぞれのコピー番号を指定します。SRC_COPY_FALLBACK を指定しない場合、どのソースバックアップにもこの番号のコピーを持つ必要があります。デフォルトは 2 です。
TARGET_COPY	作成される 2 つ目の合成バックアップのコピー番号を指定します。TARGET_COPY 値は、1 つ目の合成バックアップのコピー番号 (1) とは異なる必要があります。デフォルトは 2 です。
COPY	COPY は、SRC_COPY および TARGET_COPY の代替指定です。 COPY を指定して、SRC_COPY と TARGET_COPY の両方を指定しない場合、COPY の値が使用されます。

エントリ	目的
TARGET_STU	2 目目のコピーの合成バックアップを書き込む、ストレージユニット名またはストレージユニットグループ名を指定します。オンデマンドのみと構成されていない、任意の利用可能なストレージユニットを使用できることを示すには、特別な識別子 __ANY__ を使用します。ANY の前後に 2 つの下線文字があることに注意してください。 TARGET_STU= __ANY__
FAIL_MODE	2 目目の合成バックアップは、1 目目のコピーの作成中にエラーが発生しなかった場合に 1 目目のコピーの合成バックアップの直後に作成されます。2 目目のコピー中にエラーが発生した場合、FAIL_MODE 値は、1 目目のコピージョブとイメージのその後の処理を指定します。 次のいずれかを指定します。 ■ FAIL_MODE=ALL ALL は、2 目目のコピーが失敗した場合に、1 目目のコピーとそのジョブも失敗することを示します。(デフォルト。) ■ FAIL_MODE=ONE ONE は、2 目目のコピーが失敗した場合でも、1 目目のコピージョブには影響しないことを示します。
ENABLED	2 目目のコピーの作成を有効と無効のどちらにするかを指定します。このエントリは機能をオンにします。 次のいずれかを指定します。 ■ ENABLED=YES 2 目目のコピーの作成が有効になります。(デフォルト。) ■ ENABLED=NO 2 目目のコピーの作成が無効になります。
SRC_COPY_FALLBACK	SRC_COPY または COPY で指定した番号のコピーが存在しない場合、合成バックアップでプライマリバックアップを使用することを指定します。 有効な値は、次の 1 つだけです。 SRC_COPY_FALLBACK=PRIMARY
VOLUME_POOL	テープメディアのボリュームプールを指定します (使用されている場合)。ボリュームプールを指定しない場合、NetBackup はポリシーで指定されているボリュームプールを使用します。ボリュームプールをディスクに関して入力すると、このエントリは無視されます。

複数コピー合成バックアップの構成の例

次の複数コピー合成の構成例では、デフォルト値を利用して 2 目目の合成コピーを作成しています。

TARGET_STU=disk_stu

デフォルトのソースのコピー 2、およびデフォルトのターゲットのコピー 2 が使用されます。この例では、2 つ目のコピーのターゲットをテープライブラリ (tape_stu) にしています。この構成では、ターゲットコピーに対してボリュームプール (Synthetics) を指定しています。

この複数コピー合成バックアップのコピー番号は、コピー 3 です。SOURCE_COPY_FALLBACK は、コピー 3 が使用できない場合に、プライマリコピーを使用してコピー 3 を作成できることを示しています。

コピー 3 が失敗した場合は、コピー 3 のみが失敗し、プライマリコピーのジョブは失敗しません。

```
TARGET_STU=tape_stu
VOLUME_POOL=Synthetics
SOURCE_COPY_FALLBACK=PRIMARY
COPY=3
ENABLED=YES
FAIL_MODE=ONE
```

最適化された合成バックアップ

Data Protection Optimization Option のライセンスキーを使う NetBackup 環境では、最適化された合成バックアップ方式から利点を得ることができます。最適化された合成バックアップは、OpenStorage API の機能を利用します。

この方式はメディアサーバーからストレージサーバーへの呼び出しを使用して、合成イメージを構築します。メディアサーバーは、どの完全および増分イメージを使用して合成バックアップを作成するかをストレージサーバーに通知します。次に、ストレージサーバーはストレージサーバー上で直接合成イメージを構築 (または合成) して、ネットワークトラフィックを軽減します。

詳しくは、次のガイドを参照してください。

- [『NetBackup 重複排除ガイド』](#)
- [『ディスクの NetBackup OpenStorage のソリューションガイド』](#)

重複排除の最適化合成バックアップ

NetBackup Data Protection Optimization Option のライセンスキーを使う NetBackup 環境では、最適化合成バックアップ方式から利点を得ることができます。

この方式はバックアップサーバーからストレージサーバーへの呼び出しを使用して、合成イメージを構築します。バックアップサーバーは、どの完全および増分イメージを使用して合成バックアップを作成するかをストレージサーバーに通知します。次に、ストレージ

サーバーはストレージサーバー上で直接合成イメージを構築 (または合成) して、ネットワークトラフィックを軽減します。

詳しくは、次のガイドを参照してください。

- [『NetBackup 重複排除ガイド』](#)
- [『ディスクの NetBackup OpenStorage のソリューションガイド』](#)

NetBackup カタログの保護

この章では以下の項目について説明しています。

- [NetBackup カタログについて](#)
- [NetBackup カタログの構成要素](#)
- [NetBackup カタログの保護](#)
- [カタログのリカバリ](#)
- [ディザスタリカバリ電子メールおよびディザスタリカバリファイル](#)
- [カタログのアーカイブとカタログアーカイブからのリストア](#)
- [カタログ領域の要件の見積もり](#)

NetBackup カタログについて

NetBackup カタログは、NetBackup バックアップおよび構成の情報を含む内部データベースです。バックアップ情報には、バックアップされたファイルのレコード、およびファイルが格納されているメディアの情報が含まれます。また、カタログには、メディアデバイスおよびストレージデバイスの情報も含まれます。

NetBackup では、クライアントのバックアップをリストアするためにカタログ情報を必要とするため、NetBackup を使ってクライアントの通常のバックアップを開始する前にカタログバックアップを構成します。カタログバックアップが定期的に行われるようにスケジュールを設定します。定期的なカタログバックアップを実行しないと、カタログを含むディスクに問題が発生した場合、通常のバックアップが失われる危険性があります。

Windows クラスタ環境でカタログバックアップを構成する方法について詳しくは、『[NetBackup マスターサーバーのクラスタ化管理者ガイド](#)』を参照してください。

NetBackup カタログの構成要素

NetBackup カタログは NetBackup マスターサーバー上に存在します。NetBackup カタログは次の形式のデータへのアクセスを管理、制御します。

- イメージのメタデータ (バックアップイメージとコピー(イメージのヘッダーファイル) についての情報)
- バックアップコンテンツのデータ (バックアップ (.f ファイル) のフォルダ、ファイル、オブジェクトについての情報)
- NetBackup バックアップポリシー。
- NetBackup ライセンスデータ。
- NetBackup エラーログ。
- クライアントデータベース。

カタログの構成要素は次のとおりです。

- リレーショナルデータベースファイル。
NetBackup は NetBackup データベース (NBDB) の情報を保存するのに SQL Anywhere リレーショナルデータベース管理システムを使います。メタデータには、バックアップ済みのデータと、データの保存場所についての情報が含まれます。以前のリリースでは、この情報の多くはイメージデータベースに保存されました。
Windows の場合: NetBackup/db/images
UNIX の場合: /usr/openv/netbackup/db/images
p.908 の「[NetBackup リレーショナルデータベースについて](#)」を参照してください。
- イメージデータベース。
バックアップが実行されたデータに関する情報が含まれます。
p.906 の「[NetBackup イメージデータベースについて](#)」を参照してください。
- NetBackup 構成ファイル。
構成ファイル (databases.conf と server.conf) は SQL Anywhere デーモンの指示を含んでいるフラットファイルです。
p.946 の「[NetBackup server.conf ファイルについて](#)」を参照してください。
p.948 の「[databases.conf ファイルについて](#)」を参照してください。

NetBackup は、マスターサーバーコンポーネントの位置に影響を受けやすくなっています。ネットワーク共有 (NFS など) で NetBackup の一部 (バイナリ、ログ、データベース、イメージ) を実行すると、通常操作のパフォーマンスにも影響することがあります。

平均 I/O サービス時間が 20 ミリ秒未満であるかぎり、NetBackup は SAN または NAS ストレージに CIFS マウントすることができます。

また、Sybase のデータ整合性の必要条件を満たすため、ストレージは特定の条件を満たす必要があります。

- ファイル書き込みの順序が保証されている必要があります。
- 書き込み要求が発行されるとき、書き込みは物理ストレージに完了する必要があります。書き込み要求は、**SAN** または **NAS** が書き込みコールから戻るときにバッファリングされるだけであってはいけません。
詳しくは、次の記事を参照してください。
<http://www.symantec.com/docs/TECH158868>

図 22-1 Windows コンピュータ上でのカタログ構成





図 22-2 UNIX コンピュータ上でのカタログ構成



NetBackup イメージデータベースについて

イメージデータベースには、NetBackup によってバックアップされた各クライアント (マスターサーバーとすべてのメディアサーバーを含む) 用のサブディレクトリが含まれます。

イメージデータベースは次の場所にあります。

- Windows の場合: `Program Files\VERITAS\Netbackup\db\images`
- UNIX の場合: `/usr/openv/netbackup/db/images`

イメージデータベースは次のファイルを含んでいます。

イメージファイル	バックアップセットの概略情報のみを保存するファイル。
.lck ファイル	イメージの同時更新を避けるために使用します。

イメージ .f ファイル	各ファイルバックアップに関する詳しい情報を保存するために使用します。
db_marker.txt	NetBackup Database Manager の起動時に db ディレクトリへのアクセスが有効であることを確認するために使用します。このファイルは削除しないでください。

イメージデータベースは、NetBackup カタログで最大の領域を占めます。NetBackup カタログに必要な領域の約 99% を使用します。NetBackup カタログのほぼすべてのサブディレクトリのサイズが比較的小さいのに対して、¥images (Windows) または /images (UNIX) は数百 GB にもなることがあります。マスターサーバー上のイメージデータベースは、1 つのテープに格納できなくなるほどサイズが大きくなる場合があります。イメージデータベースの増加率は、クライアントの数、ポリシースケジュールおよびバックアップを行うデータの量によって異なります。

p.933 の「[カタログ領域の要件の見積もり](#)」を参照してください。

現在の場所に対してイメージカタログのサイズが大きくなりすぎた場合は、十分な領域が存在するファイルシステムまたはディスクパーティションにイメージカタログを移動することを検討します。

p.936 の「[イメージカタログの移動](#)」を参照してください。

Windows、Solaris、AIX および Linux プラットフォームの場合、NetBackup カタログのイメージデータベースコンポーネントでは、バイナリ形式の .f ファイルが使用されます。

カタログ変換ユーティリティ (cat_convert) を使用して、イメージデータベースをバイナリ形式にアップグレードできます。

cat_convert コマンドについては、『[NetBackup コマンドリファレンスガイド](#)』を参照してください。

p.933 の「[カタログ領域の要件の見積もり](#)」を参照してください。

NetBackup イメージファイルについて

各イメージファイルは ASCII ファイルで、サイズは通常 1 KB 未満です。イメージファイルにはバックアップセットの概略情報だけが格納されます。イメージファイルに含まれる情報は、バックアップ ID、バックアップ形式、有効期限、フラグメント情報、ディザスタリカバリ情報などです。

NetBackup イメージ .f ファイルについて

バイナリカタログには、1 つ以上のイメージ .f ファイルが含まれています。このファイルは、files-file と呼ばれます。イメージ .f ファイルには各ファイルバックアップの詳細なバックアップ対象リストが格納されているため、大きくなる場合があります。通常、イメージ .f ファイルのサイズは 1 KB から 10 GB です。

カタログに 1 つの .f ファイルが含まれるか、複数の .f ファイルが含まれるかは、ファイルレイアウトによって決定されます。NetBackup では、バイナリカタログのサイズに基づいて、ファイルレイアウトが自動的に構成されます。NetBackup では、単一ファイルレイアウトまたは複数ファイルレイアウトのいずれかが使用されます。

- イメージ .f ファイルの単一ファイルレイアウト

NetBackup では、カタログのファイル情報が 100 MB 未満である場合、この情報は 1 つのイメージ .f ファイルに格納されます。

1 つのカタログバックアップのバックアップファイルのサイズが 100 MB 未満の場合、この情報は 1 つのイメージ .f ファイルに格納されます。イメージ .f ファイルは、常に 72 バイト以上 100 MB 未満です。

次に、単一ファイルレイアウトでの .f ファイルの UNIX の例を示します。

```
-rw----- 1 root other 979483 Aug 29 12:23 test_1030638194_FULL.f
```

- イメージ .f ファイルの複数ファイルレイアウト

1 つのカタログバックアップのファイル情報のサイズが 100 MB を上回った場合、この情報は複数の .f ファイルに格納されます。1 つのメインイメージ .f ファイルと 9 つの追加 .f ファイルです。

イメージ .f ファイルと追加 .f ファイルを切り離して catstore ディレクトリに格納することによって、カタログへの書き込み時のパフォーマンスが向上します。

メインイメージ .f ファイルは、常に 72 バイトです。次に、複数ファイルレイアウトでの .f ファイルの例を示します。

```
-rw- 1 root other 72 Aug 30 00:40 test_1030680524_INCR.f
-rw- 1 root other 804 Aug 30 00:08 catstore/test_1030680524_INCR.f-list
-rw- 1 root other 1489728 Aug 30 00:39 catstore/test_1030680524_INCR.f_imgDir0
-rw- 1 root other 0 Aug 30 00:40 catstore/test_1030680524_INCR.f_imgExtraObj0
-rw- 1 root other 1280176 Aug 30 00:39 catstore/test_1030680524_INCR.f_imgFile0
-rw- 1 root other 192 Aug 30 00:40 catstore/test_1030680524_INCR.f_imgHeader0
-rw- 1 root other 0 Aug 30 00:40 catstore/test_1030680524_INCR.f_imgNDMP0
-rw- 1 root other 9112680 Aug 30 00:39 catstore/test_1030680524_INCR.f_imgRecord0
-rw- 1 root other 2111864 Aug 30 00:39 catstore/test_1030680524_INCR.f_imgStrings0
-rw- 1 root other 11 Aug 30 00:40 catstore/test_1030680524_INCR.f_imgUserGroupNames0
```

NetBackup リレーショナルデータベースについて

NetBackup では、マスターサーバーのインストール時に、Sybase SQL Anywhere が NetBackup データベース用の非共有プライベートサーバーとしてインストールされます。NetBackup データベース (NBDB) は Enterprise Media Manager (EMM) データベースとも呼ばれます。それは、NetBackup ストレージユニットにあるボリューム、ロボット、ドライブについての情報を含んでいます。

このときインストールされる Sybase SQL Anywhere は、別ライセンス製品の Bare Metal Restore (BMR) データベース用としても使用されます。BMRDB データベースは NetBackup Bare Metal Restore オプションが管理する情報を含んでいます。BMR データベースは、BMR のインストール処理によって作成されます。

p.906 の「[NetBackup イメージデータベースについて](#)」を参照してください。

p.942 の「[NetBackup リレーショナルデータベース \(NBDB\) のインストールについて](#)」を参照してください。

p.981 の「[インストール後の作業](#)」を参照してください。

Windows 上の NetBackup リレーショナルデータベースについて

カタログバックアップを実行すると、NetBackup 認可データベース (NBAZDB) を含む NBDB データベースと BMRDB データベースのデータベースファイルと構成ファイルが次のように保護されます。

- データベースファイル:
 - `Install_path¥NetBackupDB¥data¥BMR_DATA.db` (BMR がインストールされている場合)
 - `Install_path¥NetBackupDB¥data¥BMRDB.db` (BMR がインストールされている場合)
 - `Install_path¥NetBackupDB¥data¥BMRDB.log` (BMR がインストールされている場合)
 - `Install_path¥NetBackupDB¥data¥BMR_INDEX.db` (BMR がインストールされている場合)
 - `Install_path¥NetBackupDB¥data¥DARS_DATA.db`
 - `Install_path¥NetBackupDB¥data¥DARS_INDEX.db`
 - `Install_path¥NetBackupDB¥data¥DBM_DATA.db`
 - `Install_path¥NetBackupDB¥data¥DBM_INDEX.db`
 - `Install_path¥NetBackupDB¥data¥EMM_DATA.db`
 - `Install_path¥NetBackupDB¥data¥EMM_INDEX.db`
 - `Install_path¥VERITAS¥NetBackupDB¥data¥JOB_DATA.db`
 - `Install_path¥VERITAS¥NetBackupDB¥data¥NBAZDB.db`
 - `Install_path¥VERITAS¥NetBackupDB¥data¥NBAZDB.db.template`
 - `Install_path¥VERITAS¥NetBackupDB¥data¥NBAZDB.log`
 - `Install_path¥NetBackupDB¥data¥NBDB.db`

- `Install_path¥NetBackupDB¥data¥NBDB.log`
- `Install_path¥VERITAS¥NetBackupDB¥data¥SEARCH_DATA.db`
- `Install_path¥VERITAS¥NetBackupDB¥data¥SEARCH_INDEX.db`
- `Install_path¥VERITAS¥NetBackupDB¥data¥SLP_DATA.db`
- `Install_path¥VERITAS¥NetBackupDB¥data¥SLP_INDEX.db`

メモ: NetBackup は NetBackup リレーショナルデータベース (NBAZDB および EMM を含む NBDB) または構成ファイルのリモート NFS 共有への保存をサポートしていません。CIFS は SAN または NAS ストレージでサポートされています。

p.904 の「[NetBackup カタログの構成要素](#)」を参照してください。

- 構成ファイル:
 - `Install_path¥NetBackupDB¥data¥vxdbs.conf`
 - `Install_path¥NetBackupDB¥conf¥server.conf`
 - `Install_path¥NetBackupDB¥conf¥databases.conf`

メモ: カタログバックアップ処理では、このデータが `Install_path¥NetBackupDB¥staging` にコピーされ、そのコピーがバックアップされます。

UNIX 上の NetBackup リレーショナルデータベースについて

カタログバックアップを実行すると、NetBackup 認可データベース (NBAZDB) を含む NBDB データベースと BMRDB データベースのデータベースファイルと構成ファイルが次のように保護されます。

- データベースファイル
 - `/usr/opensv/db/data/BMR_DATA.db` (BMR がインストールされている場合)
 - `/usr/opensv/db/data/BMRDB.db` (BMR がインストールされている場合)
 - `/usr/opensv/db/data/BMRDB.log` (BMR がインストールされている場合)
 - `/usr/opensv/db/data/BMR_INDEX.db` (BMR がインストールされている場合)
 - `/usr/opensv/db/data/DARS_DATA.db`
 - `/usr/opensv/db/data/DARS_INDEX.db`
 - `/usr/opensv/db/data/DBM_DATA.db`

- /usr/opensv/db/data/DBM_INDEX.db
- /usr/opensv/db/data/EMM_DATA.db
- /usr/opensv/db/data/EMM_INDEX.db
- /usr/opensv/db/data/JOBD_DATA.db
- /usr/opensv/db/data/NBAZDB.db
- /usr/opensv/db/data/NBAZDB.db.template
- /usr/opensv/db/data/NBAZDB.log
- /usr/opensv/db/data/NBDB.db
- /usr/opensv/db/data/NBDB.log
- /usr/opensv/db/data/SEARCH_DATA.db
- /usr/opensv/db/data/SEARCH_INDEX.db
- /usr/opensv/db/data/SLP_DATA.db
- /usr/opensv/db/data/SLP_INDEX.db

メモ: NetBackup は NetBackup リレーショナルデータベース (NBAZDB および EMM を含む NBDB) または構成ファイルのリモート NFS 共有への保存をサポートしていません。CIFS は SAN または NAS ストレージでサポートされています。

p.904 の「[NetBackup カタログの構成要素](#)」を参照してください。

- 構成ファイル
 - /usr/opensv/db/data/vxdbms.conf
 - /usr/opensv/var/global/server.conf
 - /usr/opensv/var/global/databases.conf

メモ: カタログバックアップ処理では、このデータが /usr/opensv/db/staging にコピーされ、そのコピーがバックアップされます。

Enterprise Media Manager (EMM) について

Enterprise Media Manager (EMM) は NetBackup のデバイスとメディアの情報を管理する NetBackup サービスです。Enterprise Media Manager は管理下の情報をマスターサーバーに存在するデータベースに格納します。NetBackup Resource Broker は EMM にクエリーしてストレージユニット、ドライブ (ドライブパスを含む)、メディアを割り当てます。

EMM には次の情報が含まれています:

- デバイスの属性
- ロボットライブラリおよびスタンドアロンドライブの位置情報の属性
- NDMP の属性
- バーコード規則の属性
- ボリュームプールの属性
- テープの属性
- メディアの属性
- ストレージユニットの属性
- ストレージユニットグループの属性
- テープドライブが割り当てられたホスト
- メディアエラーおよびデバイスエラー
- ディスクプールおよびディスクボリュームの属性
- ストレージサーバーの属性
- ストレージサーバー、ディスクアレイ、NDMP ホストのログオンクレデンシャル
- ファイバートランスポートの属性

EMM によって、複数のサーバー間でドライブ、ロボットライブラリ、ストレージユニット、メディアおよびボリュームプールの一貫性が確実に保持されます。EMM には、複数のサーバー構成でデバイスを共有するすべてのメディアサーバーの情報が格納されます。

NetBackup のスケジュールコンポーネントは、EMM の情報を使用して、ジョブで使用するサーバー、ドライブパスおよびメディアを選択します。デバイスマネージャ `ltid` は起動時に、EMM のデバイス情報を共有メモリセグメントに読み込みます。同じホストのコンポーネント間では、共有メモリの IPC またはソケットプロトコルを使用して通信が行われます。ソケットプロトコルは、複数のホスト上のコンポーネント間で使用されます。コマンドラインインターフェースを利用して、ランタイム (共有メモリ) 情報および静的なデバイス構成情報を取得できます。

p.908 の「[NetBackup リレーショナルデータベースについて](#)」を参照してください。

NetBackup カタログの保護

NetBackup でファイルのリストアを行う場合、NetBackup はファイルのバックアップが存在する場所を特定するためのカタログ情報が必要とします。カタログが存在しない場合、NetBackup ではデータをリストアできません。

カタログは NetBackup 環境で非常に重要な役割を果たすため、特殊なバックアップ形式でカタログを保護します。カタログバックアップでは、カタログ固有のデータがバックアップされるとともに、ディザスタリカバリ情報が作成されます。

カタログバックアップは、カタログバックアップウィザードを使用して、クライアントの通常のバックアップとは別に構成します。カタログは、様々なメディアに格納することができます。通常のバックアップを実行する前に、カタログバックアップを構成してください。

メモ: カタログの一部を再配置する場合はその変更を記録し、後続のカタログバックアップにすべてのカタログコンポーネントの場所を反映させるようにしてください。カタログリカバリが必要な場合、カタログのリカバリ前に同じ変更を行う必要があります。

メモ: カタログバックアップを実行するには、マスターサーバーとメディアサーバーの両方が同一の NetBackup バージョンである必要があります。

バージョンが混在する場合のサポートについて詳しくは、『[NetBackup インストールガイド](#)』を参照してください。

カタログの保護を強化するため、カタログをアーカイブすることを検討してください。

p.927 の「[カタログのアーカイブとカタログアーカイブからのリストア](#)」を参照してください。

『[NetBackup トラブルシューティングガイド](#)』には、ディザスタリカバリで役立つセットアップ情報が記載されています。カタログは NetBackup 環境で重要な役割を果たすため、情報の多くはカタログに関する注意事項です。

カタログバックアップについて

カタログバックアップは、バックアップ処理が継続的に行われているアクティブな環境向けに設計されています。カタログバックアップは、通常のバックアップ処理が行われる間に実行できます。

カタログバックアップでは、ポリシーに基づくバックアップが行われます。そのため、通常のバックアップポリシーと同様に柔軟にスケジュールを設定できます。ポリシーが増分バックアップを可能にするので、大きいカタログのカタログバックアップ時間をかなり減らすことができます。Sybase SQL Anywhere の場合、増分バックアップはトランザクションログだけのバックアップを意味します。トランザクションログは自動的に管理され、正常にバックアップされるたびに切り捨てられます。

カタログを使用すると、カタログの全体または一部をリカバリできます。(たとえば、データベースとイメージカタログを個別にリカバリできます。)

カタログバックアップは、次のタスクを実行します。

- 継続的なクライアントバックアップの実行中にカタログをバックアップする。

- 完全または増分カタログバックアップを実行する。
- スケジュールカタログバックアップを実行する
- リレーショナルデータベースファイルをスレージングのディレクトリにコピーし、次にそのディレクトリをバックアップします。
- テープへのカタログバックアップには次の項目も含まれます。
 - 複数のテープにまたがるカタログバックアップを実行する。
 - カatalogテープのプールの柔軟に使用できる。
テープへのカタログバックアップでは、**CatalogBackup** ボリュームプールのメディアのみが使われます。
 - テープ上の既存のデータに追記する。

カタログバックアップは、次のいずれかの方法で設定できます。

- ウィザードを使用する方法。
 - カatalogバックアップウィザード。
p.914 の「[カタログバックアップの構成ウィザードを使用したカタログバックアップの構成](#)」を参照してください。
 - ポリシーの構成ウィザード。
p.917 の「[ポリシーの構成ウィザードを使用したカタログバックアップの構成](#)」を参照してください。
- どちらのウィザードを使用した場合も、必要なすべてのカタログファイルが自動的に含まれます。これらのファイルには、データベースファイル (NBDB および BMRDB)、すべてのカタログ構成ファイル (vxdbms.conf、server.conf および databases.conf) などがあります。
- バックアップポリシーを手動で作成し、[NBU-Catalog]ポリシー形式を示す方法。
p.920 の「[カタログバックアップの手動構成](#)」を参照してください。

カタログバックアップの構成ウィザードを使用したカタログバックアップの構成

カタログバックアップは **CatalogBackup** ボリュームプールのメディアにのみ書き込みます。この手順では、ストレージデバイスを構成済みで、**CatalogBackup** ボリュームプールに利用可能なメディアが存在することを前提としています。

メモ: カatalogバックアップを実行するには、マスターサーバーとメディアサーバーの両方が同一の **NetBackup** バージョンである必要があります。

バージョンが混在する場合のサポートについて詳しくは、『[NetBackup インストールガイド](#)』を参照してください。

カタログバックアップウィザードを使用してカタログバックアップを構成する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、NetBackup の管理をクリックします。
- 2 右ペインで[カタログバックアップの構成 (Configure the Catalog Backup)]をクリックして、[NetBackup カatalogバックアップウィザード (NetBackup Catalog Backup Wizard)]を起動します。

ウィザード設定の詳細を表示するには、ウィザードパネルの[ヘルプ (Help)]をクリックします。

- 3 [ようこそ (Welcome)]パネルで[次へ (Next)]をクリックします。
- 4 [NetBackup カatalogバックアップポリシー (NetBackup Catalog Backup Policy)]パネルで、既存のカタログバックアップポリシーのリストからポリシーを選択します。
- 5 新しいカタログバックアップポリシーを作成する場合は、[新しいカタログバックアップポリシーの作成 (Create a new catalog backup policy)]を選択します。[次へ (Next)]をクリックします。
- 6 [ポリシー名およびポリシー形式 (Policy Name and Type)]ウィザードパネルで、ポリシー名を入力します。ポリシー形式には、[NBU-Catalog]が自動的に選択されます。

新しいポリシー用の一意の名前を[新しいポリシーの追加 (Add a New Policy)]ダイアログボックスに入力します。

p.1139 の「[NetBackup 命名規則](#)」を参照してください。

[次へ (Next)]をクリックします。

- 7 [バックアップ形式 (Backup Type)]ウィザードパネルで、バックアップ形式を選択します。NBU-Catalog ポリシーには、[ユーザーバックアップ (User Backup)]は適用されません。[次へ (Next)]をクリックします。
- 8 [ローテーション (Rotation)]ウィザードパネルで、ローテーションスケジュールを選択します。デフォルトでは、間隔を基準としたスケジュールが選択されています。間隔を基準としたスケジュールの場合、バックアップジョブが実行されているビジー状態の環境でも、カタログバックアップが確実に実行されます。

[各バックアップセッションの後 (After each backup session)]を選択すると、通常のバックアップポリシーが実行されていない時間帯が指定されます。

カタログバックアップは、マスターサーバーの他のバックアップ形式と同時に実行されるようにスケジュールすることができます。

p.922 の「[カタログバックアップと他のバックアップの同時実行](#)」を参照してください。

[次へ (Next)]をクリックします。

- 9 [開始時間帯 (Start Window)]ウィザードパネルで、カタログバックアップを開始できる時間帯を定義して、[次へ (Next)]をクリックします。ウィザードには開始時間帯のスケジュールが事前に設定されています ([通常業務時間外 (Off hours)]、[通常業務時間内 (Working hours)]、[終日 (All day)]および[カスタム (Custom)])。これらの設定を変更するには、最初にウィザードを完了します。次に[ポリシー (Policies)]ユーティリティのポリシーを選択します。

NetBackup 管理者以外の一般ユーザーはカタログバックアップを開始できないため、[ユーザーバックアップの処理時間帯 (User Window)]は無効になっています。

- 10 [カタログのディザスタリカバリファイル (Catalog Disaster Recovery File)]ウィザードパネルで、各ディザスタリカバリイメージファイルをディスクに保存できるパスを参照または入力します。イメージファイルには、ディザスタリカバリ情報が格納されます。必要に応じて、ログオンおよびパスワード情報を入力します。

イメージファイルは、ネットワーク共有またはリムーバブルデバイスに保存することを Symantec お勧めします。ディザスタリカバリ情報をローカルコンピュータに保存しないでください。また、必要に応じて、Symantec カタログをリカバリできるようにこの場所を記録する必要があります。

[次へ (Next)]をクリックします。

- 11 ディザスタリカバリ情報が NetBackup 管理者に送信されるように NetBackup 環境を構成することを Symantec がお勧めします。このバックアップ固有の情報は、カタログバックアップが終了するごとに送信されます。

[電子メールディザスタリカバリ情報 (E-mail Disaster Recovery Information)]ウィザードパネルで、1 つ以上のアドレスを入力します。複数の管理者に情報を送信するには、次のように複数の電子メールアドレスをカンマで区切ります。

`email1@domain.com,email2@domain.com`

ご使用の環境で電子メール通知が有効になっていることを確認します。

p.926 の「[ディザスタリカバリ電子メールおよびディザスタリカバリファイル](#)」を参照してください。

メモ: ディザスタリカバリの電子メールは、[グローバル属性 (Global Attributes)]プロパティで指定されたアドレスには送信されません。[グローバル属性 (Global Attributes)]プロパティの[管理者の電子メールアドレス (Administrator's e-mail address)]に、NetBackup がスケジュールバックアップまたは管理者主導の手動バックアップの通知を送信するアドレスを指定します。

- 12 [ポリシーウィザード (Policy Wizard)]の最後のパネルでは、ポリシーが作成されれば、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)]>[ポリシー (Policies)]で変更を加えることができることが説明されます。[完了 (Finish)]をクリックしてポリシーを作成します。

- 13 カタログバックアップウィザードが再開され、新しいカタログバックアップポリシーが表示されます。
- 14 [次へ (Next)]をクリックして、[カタログバックアップウィザード (Catalog Backup Wizard)]を終了します。
- 15 カタログバックアップウィザードの最後に表示されるパネルに、このマスターサーバー用のカタログバックアップポリシーの合計数が表示されます。[完了 (Finish)]をクリックして、ウィザードを終了します。
- 16 [クリティカルポリシー (Critical Policies)]リストにクリティカルポリシーを追加すると便利です。[カタログバックアップウィザード (Catalog Backup Wizard)]の完了後に、一部のポリシーを重要なポリシーに指定します。[クリティカルポリシー (Critical policies)]リストに含まれるポリシーは、障害発生時にサイトをリカバリするために不可欠なポリシーであると思なされます。

p.875 の「[カタログバックアップポリシーの\[クリティカルポリシー \(Critical policies\)\]リストへのポリシーの追加](#)」を参照してください。

NetBackup の[ディザスタリカバリ (Disaster Recovery)]レポートには、重要なポリシーのバックアップに使用されるメディアが表示されます。レポートには、増分および完全バックアップスケジュール専用のメディアが表示されます。したがって、クリティカルポリシーでは、増分または完全バックアップスケジュールだけを使う必要があります。

p.925 の「[NetBackup カタログバックアップを正常に行うための方針](#)」を参照してください。

p.925 の「[カタログバックアップが成功したか否かの判断](#)」を参照してください。

ポリシーの構成ウィザードを使用したカタログバックアップの構成

カタログバックアップは CatalogBackup ボリュームプールのメディアにのみ書き込みます。この手順では、ストレージデバイスを構成済みで、CatalogBackup ボリュームプールに利用可能なメディアが存在することを前提としています。

メモ: カタログバックアップを実行するには、マスターサーバーとメディアサーバーの両方が同一の NetBackup バージョンである必要があります。

バージョンが混在する場合のサポートについて詳しくは、『[NetBackup インストールガイド](#)』を参照してください。

ポリシーの構成ウィザードを使いカタログバックアップを構成する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、NetBackup の管理をクリックします。
- 2 右ペインで、[ポリシーを作成 (Create a Policy)]をクリックし、[ポリシーの構成ウィザード (Policy Configuration Wizard)]を起動します。

ウィザード設定の詳細を表示するには、ウィザードパネルの[ヘルプ (Help)]をクリックします。
- 3 リストから[ファイルシステム、データベース、アプリケーション (Files systems, databases, applications)]オプションを選択します。[次へ (Next)]をクリックします。
- 4 [ポリシー名およびポリシー形式 (Policy Name and Type)]ウィザードパネルで、ポリシー名を入力します。ポリシー形式に[NBU-Catalog]を選択します。

[次へ (Next)]をクリックします。

p.1139 の「[NetBackup 命名規則](#)」を参照してください。

- 5 [バックアップ形式 (Backup Type)]ウィザードパネルで、バックアップ形式を選択します。NBU-Catalog ポリシーには、[ユーザーバックアップ (User Backup)]は適用されません。[次へ (Next)]をクリックします。
- 6 [間隔および保持期間 (Frequency and Retention)]ウィザードパネルで、ローテーションスケジュールを選択します。デフォルトでは、間隔を基準としたスケジュールが選択されています。間隔を基準としたスケジュールの場合、バックアップジョブが実行されているビジー状態の環境でも、カタログバックアップが確実に実行されます。

[各バックアップセッションの後 (After each backup session)]を選択すると、通常のバックアップポリシーが実行されていない時間帯が指定されます。

カタログバックアップは、マスターサーバーの他のバックアップ形式と同時に実行されるようにスケジュールすることができます。

p.922 の「[カタログバックアップと他のバックアップの同時実行](#)」を参照してください。

[次へ (Next)]をクリックします。

- 7 [開始時間帯 (Start Window)]ウィザードパネルで、カタログバックアップを開始できる時間帯を定義して、[次へ (Next)]をクリックします。ウィザードには開始時間帯のスケジュールが事前に設定されています ([通常業務時間外 (Off hours)]、[通常業務時間内 (Working hours)]、[終日 (All day)]および[カスタム (Custom)])。これらの設定を変更するには、最初にウィザードを完了します。次に[ポリシー (Policies)]ユーティリティのポリシーを選択し、設定をカスタマイズします。

NetBackup 管理者以外の一般ユーザーはカタログバックアップを開始できないため、[ユーザーバックアップの処理時間帯 (User Window)]は無効になっています。

- 8 [カタログのディザスタリカバリファイル (Catalog Disaster Recovery File)]ウィザードパネルで、各ディザスタリカバリイメージファイルをディスクに保存できるパスを参照または入力します。イメージファイルには、ディザスタリカバリ情報が格納されます。必要に応じて、ログオンおよびパスワード情報を入力します。

イメージファイルは、ネットワーク共有またはリムーバブルデバイスに保存することを **Symantec** がお勧めします。ディザスタリカバリ情報をローカルコンピュータに保存しないでください。また、必要に応じて、**NetBackup** カタログをリカバリできるようにこの場所を記録する必要があります。

[次へ (Next)]をクリックします。

- 9 ディザスタリカバリ情報が **NetBackup** 管理者に送信されるように **NetBackup** 環境を構成することを **Symantec** がお勧めします。このバックアップ固有の情報は、カタログバックアップが終了するごとに送信されます。

複数の管理者に情報を送信するには、次のように複数の電子メールアドレスをカンマで区切ります。

`email1@domain.com,email2@domain.com`

ご使用の環境で電子メール通知が有効になっていることを確認します。

p.926 の「ディザスタリカバリ電子メールおよびディザスタリカバリファイル」を参照してください。

メモ: ディザスタリカバリの電子メールは、[グローバル属性 (Global Attributes)]プロパティで指定されたアドレスには送信されません。[グローバル属性 (Global Attributes)]プロパティの[管理者の電子メールアドレス (Administrator's e-mail address)]に、**NetBackup** がスケジュールバックアップまたは管理者主導の手動バックアップの通知を送信するアドレスを指定します。

- 10 [完了 (Finish)]をクリックして、ウィザードを終了します。
- 11 [クリティカルポリシー (Critical Policies)]リストにクリティカルポリシーを追加すると便利です。[ポリシーの構成ウィザード (Policy Configuration Wizard)]の完了後に、一部のポリシーを重要なポリシーに指定します。[クリティカルポリシー (Critical policies)]リストに含まれるポリシーは、障害発生時にサイトをリカバリするために不可欠なポリシーであると見なされます。

p.875 の「[カタログバックアップポリシーの\[クリティカルポリシー \(Critical policies\)\]リストへのポリシーの追加](#)」を参照してください。

NetBackup [ディザスタリカバリ (Disaster Recovery)]レポートには、クリティカルポリシーのバックアップ (最後の完全バックアップを含む) に使用されたすべてのメディアが表示されます。レポートには、増分および完全バックアップスケジュール専用のメディアが表示されます。したがって、クリティカルポリシーでは、増分または完全バックアップスケジュールだけを使う必要があります。

カタログバックアップの手動構成

[ポリシー (Policy)]ユーティリティを使用してカタログバックアップを手動で構成できます。この手順では、ストレージデバイスを構成済みで、CatalogBackup ボリュームプールに利用可能なメディアが存在することを前提としています。

カタログバックアップを手動で構成する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)]>[ポリシー (Policies)]を展開します。
- 2 [処理 (Actions)]>[新規 (New)]>[ポリシー (Policy)]を選択します。
- 3 新しいポリシー用の一意の名前を[新しいポリシーの追加 (Add a New Policy)]ダイアログボックスに入力します。

p.1139 の「[NetBackup 命名規則](#)」を参照してください。

[OK]をクリックします。

- 4 [属性 (Attributes)]タブで、次のエントリを設定します。
 - ポリシー形式 (Policy Type)
ポリシー形式に[NBU-Catalog]を選択します。
 - ポリシーストレージ (Policy storage)
ディスクストレージユニットの場合、[最大並列実行ジョブ数 (Maximum Concurrent Jobs)]ストレージユニット設定値を増やし、通常のバックアップ処理中でもカタログバックアップが確実に続行されるようにします。
p.579 の「[\[最大並列実行ジョブ数 \(Maximum concurrent jobs\)\]ストレージユニット設定](#)」を参照してください。

メモ: カタログバックアップに使用するメディアサーバーは、マスターサーバーと同じ **NetBackup** バージョンである必要があります。環境内に様々なレベルのメディアサーバーが含まれる場合、宛先の[ポリシーストレージユニット (**Policy Storage Unit**)]に[任意 (**Any Available**)]を選択しないでください。メディアサーバーが各種のバージョンである場合、マスターサーバー以外のレベルでメディアサーバーを選択できます。

- ポリシーボリュームプール (**Policy volume pool**)
デフォルトで **NBU-Catalog** ポリシー形式に対してのみ選択されている **CatalogBackup** ボリュームプールが、**NetBackup** によって自動的に作成されます。
- 他のポリシー属性の説明については、次の項を参照してください。
p.701 の「[ポリシーの\[属性 \(**Attributes**\)\]タブ](#)」を参照してください。

- 5 カタログバックアップのスケジュールを設定するために[スケジュール (**Schedules**)]タブを選択します。
- p.922 の「[カタログバックアップと他のバックアップの同時実行](#)」を参照してください。
- p.923 の「[カタログポリシーのスケジュールについて](#)」を参照してください。
- p.771 の「[スケジュールの\[属性 \(**Attributes**\)\]タブ](#)」を参照してください。

メモ: [クライアント (**Clients**)]タブは **NBU-Catalog** ポリシーに適用されないため、表示されません。

- 6 [ディザスタリカバリ (**Disaster Recovery**)]タブは、**NBU-Catalog** ポリシーの場合にのみ表示されます。
- このタブには、ディザスタリカバリに不可欠なデータの場所に関する次の情報が表示されます。
- 各ディザスタリカバリイメージファイルを保存できるディスク上のパスを参照または入力します。イメージファイルには、ディザスタリカバリ情報が格納されます。必要に応じて、ログオンおよびパスワード情報を入力します。

イメージファイルは、ネットワーク共有またはリムーバブルデバイスに保存することを Symantec お勧めします。ディザスタリカバリ情報をローカルコンピュータに保存しないでください。

- 7 [クリティカルポリシー (Critical Policies)] リストにクリティカルポリシーを追加すると便利です。[クリティカルポリシー (Critical policies)] リストには、重要なデータをバックアップするポリシーの名前が含まれます。クリティカルポリシーのバックアップを含むメディアは、カタログバックアップの実行時に生成される NetBackup ディザスタリカバリレポートに表示されます。レポートには、増分および完全バックアップスケジュール専用のメディアが表示されます。したがって、クリティカルポリシーでは、増分または完全バックアップスケジュールだけを使う必要があります。

[OK] をクリックして、ポリシーを保存します。

NetBackup カタログの手動バックアップ

カタログバックアップは NBU-Catalog ポリシーごとに通常自動的に実行されます。ただし、カタログバックアップは、手動で開始することもできます。

手動カタログバックアップは、次の状況で効果的です。

- 緊急バックアップを実行する場合。たとえば、システムの移行がスケジュールされており、次のスケジュールカタログバックアップまで待てない場合です。
- 1つのスタンドアロンドライブのみが存在してそのスタンドアロンドライブがカタログバックアップに使われる場合。この状況では、自動バックアップは効率的ではありません。カタログバックアップ用のテープは、各カタログバックアップを行う前に挿入し、バックアップ完了時に取り外す必要があるためです。(NetBackup ではカタログバックアップと通常のバックアップが同じテープに格納されないため、テープ交換が必要です。)

手動カタログバックアップを実行する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ポリシー (Policies)] を展開します。
- 2 実行するカタログバックアップポリシーを選択します。
- 3 [処理 (Actions)] > [手動バックアップ (Manual Backup)] を選択します。

p.877 の「[手動バックアップの実行](#)」を参照してください。

コマンドラインから bpbbackup コマンドを実行して、カタログバックアップを行うこともできます。

詳しくは、『[NetBackup コマンドリファレンスガイド](#)』を参照してください。

カタログバックアップと他のバックアップの同時実行

カタログバックアップをマスターサーバーの他のバックアップ形式と同時に実行されるようにスケジュールできます。

通常のバックアップ処理の実行中でもカタログバックアップが確実に実行されるように、次の調整を行います。

- [1 クライアントあたりの最大ジョブ数 (Maximum jobs per client)] の値を 1 より大きい値に設定します。このプロパティは、マスターサーバーの[グローバル属性 (Global Attributes)]ホストプロパティにあります。
p.154 の「[グローバル属性 (Global Attributes)]プロパティ」を参照してください。
- バックアップの送信先のストレージユニットで、[最大並列実行ジョブ数 (Maximum Concurrent Jobs)] の設定値を増やします。
p.579 の「[最大並列実行ジョブ数 (Maximum concurrent jobs)]ストレージユニット設定」を参照してください。
- p.925 の「カタログバックアップが成功したか否かの判断」を参照してください。
- p.925 の「NetBackup カatalogバックアップを正常に行うための方針」を参照してください。

カタログポリシーのスケジュールについて

カタログポリシーのスケジュールと連携させる場合は次を考慮してください。

- カatalogバックアップポリシー形式では、次のスケジュールがサポートされています。
 - 完全
 - 差分増分 (完全スケジュールに基づく)
 - 累積増分
 - セッションに基づく差分増分
 - セッションに基づく累積増分
- Symantec では、カatalogバックアップポリシーは 1 つだけ構成することをお勧めしています。
- カatalogバックアップに使用するメディアサーバーは、マスターサーバーと同じ NetBackup バージョンである必要があります。
- 増分スケジュールは、完全スケジュールに基づきます。
- 複数のスケジュールが同時に実行すべき状態になった場合、実行間隔が最も長いスケジュールが実行されます。
- 1 つのカatalogバックアップポリシーはセッションに基づく複数の増分スケジュールを含む場合があります。
 - 1 つのスケジュールが累積で、その他のスケジュールが差分の場合、バックアップセッションが終了すると、累積スケジュールが実行されます。

- すべてのスケジュールが累積または差分の場合は、バックアップセッションが終了すると、最初に検出されたスケジュールが実行されます。
- 同じポリシーのカタログバックアップジョブが実行中である場合、キューに投入されたスケジュールカタログバックアップはスキップされます。
- セッションの終了とは、実行中のジョブが存在しないことを意味します。(これには、カタログバックアップジョブは含まれません。)
- 同じポリシーのカタログバックアップジョブが実行中であっても、Vault カatalogバックアップは、Vault から起動されると常に実行されます。
- オンラインカタログバックアップが実行されると、3 つのジョブ (親ジョブ、NetBackup リレーショナルデータベース表用の子ジョブ、およびカタログイメージと構成データ用の子ジョブ) が生成されます。子ジョブには実際のバックアップデータが含まれます。バックアップを複製、検証または期限切れにする際には両方の子ジョブの存在を考慮してください。

UNIX での増分カタログバックアップと標準のバックアップの相互作用

カタログバックアップポリシーには完全カタログバックアップと増分カタログバックアップの両方を含めることができます。ただし、増分カタログバックアップは標準の増分バックアップとは異なります。カタログバックアップでは、mtime と ctime の両方を使って変更されたデータを識別します。標準の増分バックアップでは、mtime のみを使用して変更されたデータを識別します。

このような違いがあるため、`/usr/opensv/netbackup/db/images/` ディレクトリを含む標準ポリシー形式のバックアップを実行すると、増分カタログバックアップ時間が長くなる可能性があります。標準のバックアップが実行されると、ファイルのアクセス時刻 (atime) がリセットされます。つまり、リセットによってファイルとディレクトリの ctime が変更されます。増分カタログバックアップが動作すれば、ctime が変わっていることが確認され、ファイルをバックアップします。バックアップはファイルが最新のカタログバックアップから変わらないことがあるので不必要なことがあります。

カタログバックアップ時における追加処理を回避するために、Symantec 社は次の方法を推奨します。

増分カタログバックアップが構成されている場合には、標準のバックアップから NetBackup の `/usr/opensv/netbackup/db/images/` ディレクトリを除外します。

このディレクトリを除外するには、マスターサーバー上に `/usr/opensv/netbackup/exclude_list` ファイルを作成します。

p.945 の「[NetBackup マスターサーバーがインストールされるディレクトリおよびファイルについて](#)」を参照してください。

カタログバックアップが成功したか否かの判断

レポートユーティリティから表示可能な[すべてのログエントリ (All Log Entries)]レポート、[問題 (Problems)]レポートおよび[メディアのログ (Media Logs)]レポートに、NetBackup カatalogバックアップ情報が表示されます。

電子メールメッセージは、カタログバックアップの[ディザスタリカバリ (Disaster Recovery)]設定で指定されたアドレスに送信されます。

mail_dr_info.cmd (Windows の場合) または mail_dr_info スクリプト (UNIX の場合) でこの電子メールを構成します。

『管理者ガイド Vol. 2』このスクリプトのセットアップの詳細。

NetBackup カatalogバックアップを正常に行うための方針

カタログバックアップを正常に行うために次の方法を使ってください。

- カatalogバックアップは、この項で説明する方法で行ってください。NetBackup のすべての関連する動作のトラッキングを行い、カタログファイル間の一貫性を確保できるのは、これらの方法だけです。
- カatalogのバックアップは頻繁に行ってください。カタログバックアップファイルが失われると、最後のカタログバックアップからディスククラッシュの発生時までに行った変更が失われます。
- カatalogをディスクにバックアップする場合、必ずカタログファイルが存在するディスク以外のディスクにバックアップしてください。カタログを実際のカタログが存在するディスクにバックアップしている場合にこのバックアップディスクに障害が発生すると、既存のカタログとバックアップ中のカタログの両方が失われます。カタログのリカバリが非常に困難になります。また、ディスク領域がカタログに対して十分であることを確認してください。空きのないディスクへのバックアップは失敗します。

メモ: カatalogバックアップをテープで行う場合は、バックアップが完了した時点でテープを取り外す必要があります。そうしないと、通常のバックアップが実行されません。

NetBackup では、カタログバックアップと通常のバックアップは同じテープに格納されません。

カタログのリカバリ

カタログのリカバリについて詳しくは『NetBackup トラブルシューティングガイド』を参照してください。

ディザスタリカバリ電子メールおよびディザスタリカバリファイル

[カタログバックアップウィザード (Catalog Backup Wizard)]と[ポリシーの構成ウィザード (Policy Configuration Wizard)]で、電子メールアドレスにディザスタリカバリ情報を送るように指示されます。ポリシー ユーティリティを使用してカタログバックアップを手動で構成する場合、この情報は[ディザスタリカバリ (Disaster Recovery)] タブに表示されます。

送信されるディザスタリカバリ電子メールおよびその添付ファイルには、次のような、カタログを正常にリカバリするための重要な情報が含まれます。

- カatalogバックアップを格納するメディアのリスト
- クリティカルポリシーのリスト
- カタログのリカバリ手順
- イメージファイル (添付ファイル)
カタログバックアップポリシーに完全バックアップと増分バックアップの両方が含まれる場合、添付されるイメージファイルは、完全カタログバックアップまたは増分カタログバックアップのいずれかです。

ウィザードパネルで[NetBackup カatalog全体を自動的にリカバリする。 (Automatically recover the entire NetBackup catalog.)] オプションを選択した場合、増分カタログバックアップからリカバリを行うと、カatalog全体のリカバリが実行されます。これは、増分カタログバックアップでは、最後の完全バックアップの情報が参照されるためです。最後の完全カタログバックアップをリカバリしてから、後続の増分バックアップをリカバリする必要はありません。

NetBackup は、次のイベント発生時にディザスタリカバリファイルを電子メールで送信します。

- カatalogがバックアップされた場合。
- カatalogバックアップが重複している、または複製された場合。
- プライマリカatalogバックアップまたはコピーの期限が自動的に切れた、または手動で期限切れにした場合。

Windows の場合: `Install_path\NetBackup\bin` ディレクトリに `mail_dr_info.cmd` スクリプトを配置することによって、ディザスタリカバリ電子メールの処理をカスタマイズできます。このスクリプトは、`nbmail.cmd` スクリプトに類似しています。使用方法については、`nbmail.cmd` スクリプト内のコメントを参照してください。

カタログのアーカイブとカタログアーカイブからのリストア

カタログアーカイブは、管理者が大量のカタログデータが原因で発生する問題を解決するのに有効です。大規模なカタログが存在する場合、必要なディスク容量が増大し、バックアップに時間がかかることがあります。

カタログアーカイブでは、大規模なカタログの .f ファイル (**files-file**) をセカンダリストレージに移動することによって、オンラインカタログデータのサイズを縮小します。カタログバックアップを定期的にスケジュールして **NetBackup** を引き続き管理する必要がありますが、大量のオンラインカタログデータが存在しなくなるため、バックアップにかかる時間が短縮されます。

カタログアーカイブは、カタログファイルシステムの空きがないときにディスク容量を再利用する方法として使用しないでください。その状況では、カタログの圧縮を調査するか、ディスク容量を追加してファイルシステムを拡張します。

カタログアーカイブの追加の注意事項については、次の項を参照してください。

p.932 の「[カタログアーカイブの注意事項](#)」を参照してください。

カタログをアーカイブしてカタログアーカイブからリストアする方法

- 1 `bpcatlist` を実行してどのイメージをアーカイブできるかを判断します。

`bpcatlist` だけを実行した場合、カタログイメージは変更されません。`bpcatlist` の出力がパイプを介して `bpcataarc` に渡されるときにのみ、`.f` ファイルがバックアップされ、出力がパイプを介して `bpcatrm` に渡されるときにのみ、`.f` ファイルがディスクから削除されます。

どのイメージがアーカイブできる `.f` ファイルをディスク上に持つかを判断するには、次のコマンドを実行します。`catarcid` 列は `.f` ファイルが現在バックアップされていないこと (0) を示すか、イメージのバックアップの `catarcid` を示します。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/admincmd/bpcatlist -online
```

どのイメージが以前にアーカイブされてディスクから削除されたかを判断するには、次のコマンドを実行します。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/admincmd/bpcatlist -offline
```

カタログコマンドについては次の項で詳しく説明されています。

p.931 の「[カタログアーカイブコマンド](#)」を参照してください。

メモ: カatalogアーカイブが以前に実行されていない場合、このコマンドは[エンティティが見つかりませんでした (no entity was found)]を返します。

たとえば、2010 年 1 月 1 日より前の特定のクライアントのイメージをすべて表示するには、次のコマンドを実行します。

```
bpcatlist -client name -before Jan 1 2010
```

`bpcatlist` コマンドのヘルプを表示するには、このコマンドを実行します。

```
bpcatlist -help
```

`bpcatlist` の出力にアーカイブまたは削除を行うすべてのイメージが正しく表示されたら、別のコマンドを追加することができます。

2 カatalogアーカイブの実行。

カタログアーカイブを実行する前に、**catarc** という名前のバックアップポリシーを作成します。このポリシーは**bpcatarc** コマンドが正常にイメージを処理するために必要です。ポリシーの名前は、スケジュールの目的がカタログアーカイブであることを示しています。

catarc ポリシーの構成について詳しくは、次の項を参照してください。

p.930 の「[カタログアーカイブポリシーの作成](#)」を参照してください。

カタログアーカイブを実行するには、最初に**bpcatlist** コマンドを手順 1 で使用したのと同じオプションで実行し、イメージを表示します。次に、出力を**bpcatarc** と**bpcatrm** にパイプを介して渡します。

```
bpcatlist -client all -before Jan 1 2010 | bpcatarc | bpcatrm
```

新しいジョブがアクティビティモニターに表示されます。コマンドはバックアップが完了するまで待機し、その後、プロンプトを戻します。このコマンドはカタログアーカイブが失敗した場合にのみエラーを報告します。成功した場合には、プロンプトに戻ります。

アクティビティモニターの[ジョブの詳細 (Job Details)]の[ファイルリスト: (File List:)] セクションには、処理されたイメージファイルのリストが表示されます。ジョブの完了状態が 0 (ゼロ) の場合、**bpcatrm** コマンドによって、対応する .f ファイルが削除されます。ジョブが失敗した場合、カタログ .f ファイルは削除されません。

bpcatlist が**bpcatarc** にパイプを介して渡されていて、結果が**bpcatrm** にパイプを介して渡されていない場合、バックアップは実行されますが、.f ファイルはディスクから削除されません。同じ**bpcatlist** コマンドを再実行し、**bpcatrm** にパイプを介して渡すことで .f ファイルを削除できます。

3 カatalogアーカイブのリストア。

カタログアーカイブをリストアするには、まず**bpcatlist** コマンドを実行して、リストアを行う必要があるファイルを一覧表示します。**bpcatlist** によってリストア対象のファイルが適切に表示されたら、**bpcatres** コマンドを実行して、ファイルを実際にリストアします。

手順 2 から、すべてのアーカイブファイルをリストアするには、次のコマンドを実行します。

```
bpcatlist -client all -before Jan 1 2010 | bpcatres
```

このコマンドを実行すると、2010 年 1 月 1 日より前のすべてのカタログアーカイブファイルがリストアされます。

カタログアーカイブポリシーの作成

カタログアーカイブ機能でカタログアーカイブコマンドを正常に実行するには、**catarc** という名前のポリシーが必要です。このポリシーは、カタログアーカイブに再利用できます。

カタログアーカイブポリシーを作成する方法

- 1 新しいポリシーを作成して、**catarc** という名前を付けます。**catarc** ポリシーは、**bpcatarc** によって有効にされるまで待機します。このポリシーは、ユーザーが実行するものではありません。代わりに、この特別なポリシーは **bpcatarc** によって有効になり、カタログバックアップジョブが開始されます。その後、ジョブが終了すると、ポリシーは無効になります。

- 2 [属性 (Attributes)] タブでバックアップ形式を設定します。カタログアーカイブポリシーに表示されるバックアップ形式は、[ユーザーバックアップ (User Backup)] である必要があります。

Vault が使われれば、ファイルは他のバックアップと同様に複製され、**Vault** 処理されます。

- 3 ポリシーダイアログボックスの [属性 (Attributes)] タブの [開始日時の設定 (Go into effect at)] フィールドを消去することによってカタログアーカイブのポリシーを無効にします。

p.718 の「[開始日時の設定 (Go into effect at)](ポリシー属性)」を参照してください。

- 4 カatalogアーカイブの保持レベルを、アーカイブされるバックアップの最長の保持期間以上に設定します。カタログアーカイブの保持レベルの期間が不十分であると、データが失われる可能性があります。

カタログアーカイブイメージ用に設定した特別な保持レベルを指定すると有効な場合があります。

- 5 **catarc** のスケジュールを設定します。**catarc** のスケジュールの時間帯には、**bpcatarc** コマンドが実行される時間を含める必要があります。**bpcatarc** コマンドが、**catarc** に示されたスケジュール以外で実行された場合、操作は正常に実行されません。

- 6 [バックアップ対象 (Backup Selections)] タブで、カタログバックアップイメージが存在する、次のディレクトリを参照して選択します。

Windows の場合: `Install_path\NetBackup\db\images`

UNIX の場合: `/usr/openv/netbackup/db/images`

- 7 [クライアント (Clients)] タブで、マスターサーバーの名前を入力します。
- 8 ポリシーを保存します。

カタログアーカイブコマンド

カタログアーカイブオプションでは、3 つのコマンドを使用して、まずカタログ .f ファイルのリストを指定し、次にファイルのアーカイブを行います。4 つ目のコマンド bpcatres は、ファイルのリストアを行うために必要に応じて使用します。

カタログアーカイブは次のコマンドを使います。

表 22-1 カatalogアーカイブコマンド

コマンド	説明
bpcatlist	bpcatlist コマンドでは、カタログデータの問い合わせが行われます。次に、選択したパラメータに基づいてカタログの一部が表示されます。たとえば、日付、クライアント、ポリシー、スケジュール名、バックアップ ID、バックアップイメージの作成日時、バックアップイメージの日付範囲などを選択できます。bpcatlist では、一致したイメージのイメージ概略情報が、書式化されて標準出力に出力されます。 他のすべてのカタログアーカイブコマンド (bpcatarc、bpcatrm および bpcatres) は、パイプコマンドを介した bpcatlist からの入力に依存します。 たとえば、2012 年 1 月 1 日より前に作成されたすべての .f ファイルのアーカイブ (バックアップおよび削除) を行うには、次のように入力します。 <pre>bpcatlist -client all -before Jan 1 2012 bpcatarc bpcatrm</pre> bpcatlist は、状態情報を取得する場合にも使用します。 この場合、次の情報がカタログごとに表示されます。 ■ バックアップ ID (Backupid)。 ■ バックアップ日付 (Backup Date)。 ■ カatalogアーカイブ ID (catarcid)。.f ファイルのバックアップが正常に行われると、イメージファイルの [catarcid] フィールドにカatalogアーカイブ ID が入力されます。イメージがアーカイブされていない場合、このフィールドは 0 (ゼロ) です。 ■ アーカイブ状態 (S)。カatalogがアーカイブされている場合は 2、アーカイブされていない場合は 1 が表示されます。 ■ 圧縮状態 (C)。カatalogが圧縮されている場合は <i>positive_value</i>、圧縮されていない場合は 0 が表示されます。 ■ カatalogファイル名 (Files file)。 次の bpcatlist 出力の例では、10 月 23 日以降に行われた、クライアント alpha のすべてのバックアップが示されます。 <pre># bpcatlist -client alpha -since Oct 23 Backupid Backup Date ...Catarcid S C Files file alpha_097238 Oct 24 10:47:12 2012 ... 973187218 1 0 alpha_097238_UBAK.f alpha_097233 Oct 23 22:32:56 2012 ... 973187218 1 0 alpha_097233_FULLL.f alpha_097232 Oct 23 19:53:17 2012 ... 973187218 1 0 alpha_097232_UBAK.f</pre> 詳しくは、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。

コマンド	説明
bpcatarc	bpcatarc コマンドでは、bpcatlist からの出力が読み込まれ、.f ファイルの選択されたリストのバックアップが行われます。.f ファイルのバックアップが正常に行われると、イメージファイルの[catarcid]フィールドにカタログアーカイブ ID が入力されます。.f ファイルのアーカイブを行うには、catarc という名前のポリシーが必要です。このポリシーは、[ユーザーバックアップ (User Backup)]形式のスケジュールに基づいたものです。catarc のスケジュールの時間帯には、bpcatarc コマンドが実行される時間を含める必要があります。 p.930 の「カタログアーカイブポリシーの作成」を参照してください。
bpcatrm	bpcatrm コマンドでは、bpcatlist または bpcatarc からの出力が読み込まれます。イメージファイルに有効な catarcid エントリが存在する場合、選択されたイメージ .f ファイルがオンラインカタログから削除されます。 bpcatrm では、以前に .f ファイルが catarc ポリシーを使用してバックアップされていない場合、このファイルは削除されません。
bpcatres	bpcatres コマンドを使用してカタログをリストアします。bpcatres コマンドでは、bpcatlist からの出力が読み込まれ、アーカイブ済みの選択された .f ファイルがカタログにリストアされます。次に例を示します。 <pre>bpcatlist -client all -before Jan 1 2012 bpcatres</pre>

カタログアーカイブの注意事項

カタログアーカイブの前に次の項目を考慮します。

- カatalogアーカイブ操作は、NetBackup が動作していない状態 (ジョブが実行されていない状態) のときに実行します。
- カatalogアーカイブを実行すると、既存のカタログイメージが変更されます。そのため、カタログファイルシステムが 100% 使用されているときには実行しないでください。
- カatalogバックアップイメージがユーザーバックアップと同じテープ上に存在することを避けるために、カタログアーカイブ用に別のメディアプールを作成します。
- カatalogアーカイブイメージ用に設定した特別な保持レベルを指定すると有効な場合があります。保持レベルを指定するには、[ホストプロパティ (Host Properties)]>[マスターサーバー (Master Servers)]>[保持期間 (Retention Periods)]を選択してください。p.226 の「[\[保持期間 \(Retention Periods\)\]プロパティ](#)」を参照してください。
- テープをマウントし、アーカイブされた .f ファイルをリストアするために追加の時間が必要になります。
- カatalogがどのテープにアーカイブされたかを簡単に判断する方法はありません。bpcatlist -offline コマンドがどのイメージがアーカイブされたかを判断するため

の唯一の管理コマンドです。このコマンドではアーカイブにどのテープが使用されたかはリストされません。そのため、カタログアーカイブに使用されたテープが、アーカイブされたカタログイメージのリストアに使用できることを確認するように注意してください。カタログアーカイブ専用の別のボリュームプールを作成するか、またはテープをカタログアーカイブテープとしてラベル付けする方法を考えてください。

カタログアーカイブからのイメージの抽出

ストレージプロバイダが特定のクライアントのすべての記録を抽出することが必要となる場合があります。この場合、クライアント名に基づいたアーカイブを作成することによって、カタログアーカイブからカスタムのイメージを抽出できます。

特定のクライアント名に基づいてカタログアーカイブからイメージを抽出する方法

- 1 特定のクライアント用のボリュームプールを作成します。
- 2 カatalogアーカイブポリシーを作成します。[属性 (Attributes)] タブで、そのクライアント用のボリュームプールを指定します。
- 3 そのクライアントの .f ファイルだけが表示されるように `bpcatlist` を実行します。次に例を示します。

```
bpcatlist -client clientname | bpcatarc | bpcatrm
```

- 4 そのクライアント用のボリュームプールへのイメージの書き込みをこれ以上行わない場合、次にカタログのアーカイブを実行する前に、ボリュームプールを変更します。

カタログ領域の要件の見積もり

NetBackup には、エラーログおよびバックアップされるファイルの情報を格納するディスク領域が必要です。

NetBackup で必要とされるディスク領域は、次の要素によって異なります。

- バックアップするファイルの数
- 完全バックアップおよび増分バックアップの間隔
- ユーザーバックアップおよびユーザーアーカイブの数
- バックアップの保持期間
- ファイルのフルパスの長さの平均
- ファイル情報 (所有者権限など)
- ある特定の時点で存在するエラーログ情報の平均量
- データベース圧縮オプションを有効にしているかどうか

カタログバックアップに必要なディスク領域を見積もる方法

- 1 すべてのクライアントの 1 回のバックアップ中に、各ポリシーのスケジュールごとにバックアップされるファイルの最大数を見積もります。
- 2 完全バックアップおよび増分バックアップの間隔および保持期間を、ポリシーごとに決定します。
- 3 手順 1 および手順 2 の情報を使用して、ある特定の時点に存在するファイルの最大数を計算します。

例:

完全バックアップを 7 日ごとにスケジュールしている場合を想定します。完全バックアップの保持期間は 4 週間です。差分増分バックアップを毎日実行します。保持期間は 1 週間です。

領域を確保する必要があるファイルの数は、1 回の完全バックアップファイル数の 4 倍です。この数に、1 週間分の増分バックアップファイル数を加えます。

次の式は、それぞれの種類 (毎日、毎週など) のバックアップに存在する可能性があるファイルの最大数を表します。

バックアップあたりのファイル数 × 保持期間あたりのバックアップ数 = 最大ファイル数

例:

差分増分バックアップスケジュールによって、毎日 1200 ファイルがバックアップされ、保持期間が 7 日間であるとして。この場合、同時に存在する可能性があるファイルの最大数は、次のとおりです。

$$1200 \times 7 \text{ 日} = 8400$$

週単位の完全バックアップのスケジュールは 3000 のファイルをバックアップします。保持期間は 4 週です。同時に存在する可能性があるファイルの最大数は、次のとおりです。

$$3000 \times 4 \text{ 週} = 12,000$$

サーバー上のファイル数の合計は、すべてのスケジュールのファイルの最大数を足すことによって得られます。それぞれの合計を足して、同時に存在する可能性があるファイルの最大数を求めます。この例では、20,400 です。

True Image Restore 情報を収集するポリシーの場合、増分バックアップによって (完全バックアップと同様に) すべてのファイルのカタログ情報が収集されます。このため、前述の例の計算は次のように変更されます。増分バックアップの計算は、 $1200 \times 7 = 8400$ から $3000 \times 7 = 21,000$ に変更されます。完全バックアップの 12,000 を足すと、2 つのスケジュールの合計は 20,400 ではなく 33,000 になります。

- 4 ファイル数にファイルレコードあたりの平均バイト数を掛けることによって、バイト数が得られます。

ファイルレコードあたりの平均バイト数が不明な場合、132 を使用します。手順 3 の結果を使用すると、計算は次のとおりです。

$$(8400 \times 132) + (12,000 \times 132) = 2692800 \text{ バイト (または約 2630 KB)}$$

- 5 手順 4 で計算した合計に 10 MB から 15 MB を足します。この追加のバイト数は、エラーログに必要な平均領域です。問題が予見される場合、この値を大きくしてください。
- 6 すべてのデータが 1 つのパーティション内に存在するように、領域を割り当てます。

UNIX システムにおける NetBackup ファイルサイズの注意事項

UNIX のファイルシステムには次の制限事項があります。

- UNIX システムには、大規模なファイルのサポートフラグが存在する場合もあります。フラグをオンにすると、大規模なファイルをサポートできます。たとえば、AIX はデフォルトでは大規模なファイルのサポートを無効にしているため、ファイルサイズの制限は 2 GB です。
- 大規模なファイルをサポートするために、root ユーザーアカウントのファイルサイズ制限を無制限に設定します。

バイナリ形式のカタログの概要

バイナリファイル形式のカタログは、テキスト形式のカタログに比べていくつかの利点があります。

- バイナリ形式のカタログは、少ない容量で済みます。数字、日付などのバイナリ表示は、テキスト表示に比べて使用されるディスク領域が少なくなります。
- 特にファイルサイズが大きい場合、バイナリ形式のカタログは、参照および検索が大幅に速くなります。
- バイナリ形式のカタログは、イメージの後処理を必要としない代替バックアップ方法をサポートするため、代替バックアップ方法に対するカタログのパフォーマンスが向上します。

バイナリ形式のカタログのサイズ制限は、次のとおりです。

- 1 つのイメージにつきバックアップが可能なファイルの最大数
(2^{31}) ?1 ファイル = 2,147,483,647 ファイル = 7FFFFFFF ファイル
- 異なるユーザー ID とグループ ID の最大数 (合計)
(2^{31}) ?1 ID = 2,147,483,647 ID = 7FFFFFFF ID

p.907 の「[NetBackup イメージ .f ファイルについて](#)」を参照してください。

イメージカタログの移動

現在の場所に対してイメージカタログのサイズが大きくなりすぎる場合があります。利用可能な領域が十分に存在するファイルシステムまたはディスクパーティションにイメージカタログを移動することを検討します。

イメージカタログの移動についてのメモ

- NetBackup では、リモート NFS 共有へのカタログの保存はサポートされていません。CIFS は SAN または NAS ストレージでサポートされています。
p.904 の「[NetBackup カatalogの構成要素](#)」を参照してください。
- NetBackup は異なるファイルシステムまたはディスクパーティションへのイメージカタログの移動のみをサポートします。NetBackup カatalog全体を構成する他のサブディレクトリを移動することはできません。
たとえば、Windows で、`install_path¥NetBackup¥db¥error` を移動するために ALTPATH 機能を使わないでください。
たとえば、UNIX で、`/usr/openv/netbackup/db/error` を移動しないでください。
カタログバックアップは `/images` ディレクトリをバックアップするときのみシンボリックリンクをたどります。したがって、シンボリックリンクが NetBackup カatalogの他の部分に使われている場合、それらの部分のファイルはカタログバックアップに含まれません。
- ALTPATHファイルで指定されたディレクトリは、NetBackup がアンインストールされても、自動的に削除されません。NetBackup がアンインストールされたら、このディレクトリの内容を手動で削除してください。

Windows ホスト間でのイメージカタログの移動

Windows でイメージカタログを移動する方法

- 1 NetBackup カatalogのバックアップを手動で行います。
カタログをバックアップしておくと、移動中にイメージ情報が誤って消失した場合、そのイメージ情報のリカバリすることができます。
p.922 の「[NetBackup カatalogの手動バックアップ](#)」を参照してください。
- 2 アクティビティ 모니터の[ジョブ (Jobs)]タブを調べて、クライアントのバックアップまたはリストアが実行中でないことを確認します。
ジョブが実行中である場合は、ジョブが終了するまで待つか、またはアクティビティ 모니터の[ジョブ (Jobs)]タブを使用してこれらを停止します。
- 3 アクティビティ 모니터の[デーモン (Daemons)]タブを使用して、Request Manager デーモンおよび Database Manager デーモンを停止します。これらのサービスは、ジョブの開始を回避するために停止します。この手順が実行される間、データベースを修正しないでください。

- 4 イメージカタログディレクトリに ALTPATH という名前のファイルを作成します。
たとえば、**NetBackup** がデフォルトの場所にインストールされており、クライアント名が **mars** である場合、イメージカタログへのパスは、次のようになります。

```
C:¥Program Files¥VERITAS¥NetBackup¥db¥images¥mars¥ALTPATH
```
- 5 イメージ情報の移動先のディレクトリを作成します。次に例を示します。

```
E:¥NetBackup¥alternate_db¥images¥client_name
```
- 6 ALTPATH ファイルの 1 行目にクライアントのイメージ情報の移動先ディレクトリへのパスを指定します。次に例を示します。

```
E:¥NetBackup¥alternate_db¥images¥client_name
```

このパスが、ALTPATH ファイルの唯一のエントリになります。
- 7 現在のクライアントディレクトリに存在するすべてのファイルおよびディレクトリを新しいディレクトリに移動します (ALTPATH ファイルを除く)。
たとえば、イメージが現在、次の位置に存在すると想定します。

```
C:¥Program Files¥VERITAS¥NetBackup¥db¥images¥mars
```

また、ALTPATH ファイルで、次のパスが指定されていると想定します。

```
E:¥NetBackup¥alternate_db¥images¥mars
```

この場合、すべてのファイルおよびディレクトリ (ALTPATH ファイルを除く) を次の位置に移動します。

```
E:¥NetBackup¥alternate_db¥images¥mars
```
- 8 [デーモン (Daemons)] タブで、**NetBackup Request** デーモンと **NetBackup Database Manager** を起動します。
クライアントのバックアップおよびリストアを再開できます。

UNIX ホストの間でのイメージカタログの移動

UNIX でイメージカタログを移動する方法

- 1 次のコマンドを実行して、実行中のバックアップがないことを確認します。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/bpps
```
- 2 次のコマンドを実行して、bprd を停止します。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/admincmd/bprdreq -terminate
```
- 3 次のコマンドを実行して、bpdbm を停止します。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/bpdbm -terminate
```

- 4 新しいファイルシステムにディレクトリを作成します。次に例を示します。

```
mkdir /disk3/netbackup/db/images
```

- 5 新しいファイルシステム内に、イメージカタログを移動します。

- 6 /usr/opensv/netbackup/db/images から新しいファイルシステムに、シンボリックリンクを作成します。

p.935 の「[UNIX システムにおける NetBackup ファイルサイズの注意事項](#)」を参照してください。

イメージカタログ圧縮について

イメージカタログにはすべてのクライアントのバックアップ情報が含まれています。イメージカタログは、ユーザーがファイルを一覧表示またはリストアするたびにアクセスされます。**NetBackup** では、カタログの全部または古い箇所のみを圧縮することができます。作成日時以外にイメージカタログファイルを選択的に圧縮する方法はありません。

イメージカタログの圧縮を制御するには、[グローバル属性 (Global Attributes)] プロパティの[カタログ圧縮の間隔 (Compress catalog interval)]を設定します。このプロパティを使用して、圧縮をするためにはバックアップ情報がどのくらい古くなければならないかを指定します。情報の圧縮を遅らせる日数を指定することで、最新のバックアップからファイルのリストアを行うユーザーに影響を与えないようにできます。デフォルトでは、[カタログ圧縮の間隔 (Compress catalog interval)]は 0 (ゼロ) に設定され、イメージの圧縮は使用されません。

p.154 の「[\[グローバル属性 \(Global Attributes\)\] プロパティ](#)」を参照してください。

メモ:bpimage -[de]compress コマンドなどの方法を使用して、手動によるカタログバックアップの圧縮または解凍を行わないことをお勧めします。通常のバックアップまたはカタログバックアップを実行しているときにカタログバックアップを手動で圧縮または解凍すると、イメージカタログエントリの一貫性が失われます。ユーザーがファイルの一覧表示およびリストアを行うときに不適切な結果になる場合があります。

NetBackup 7.6 より前のバージョンでは、**NetBackup** は各バックアップセッション終了後に、サーバーで compress コマンドを使って圧縮を実行していました。**NetBackup** では、現在はイメージカタログの圧縮に組み込みの圧縮方法を使用しています。古い圧縮方法を使用して圧縮されたイメージカタログファイルは、**NetBackup** 操作の一部でアクセスする際に透過的に新しい方法に移行されます。

バックアップセッションが成功したかどうかにかかわらず実行されます。この操作は、**NetBackup** によりバックアップの期限切れ処理がされている間で、かつ session_notify スクリプトおよび **NetBackup** カatalogのバックアップが実行される前に実行されます。

圧縮を実行するタイミングは、サーバーの処理速度および圧縮するファイルの数とサイズによって異なります。ファイルは逐次圧縮されます。同じパーティション内に一時作業領域が必要です。

大量のイメージカタログファイルを圧縮処理する必要がある場合、圧縮が完了するまでバックアップセッションが延期されます。追加のバックアップ時間は、初めて圧縮を実行するときに特に長くなります。最初のセッションの影響を最小限に抑えるには、ファイルを数段階に分けて圧縮することを検討します。たとえば、121 日以上経過したバックアップのレコードを圧縮することから開始します。この日数を徐々に適切な値まで減らします。

イメージカタログを圧縮することで、次の目的が達成されます。


- 消費されるディスク領域を大幅に削減する。
- カタログをバックアップするために必要なメディアを削減する。

削減される領域の量は、実行するバックアップ形式によって異なります。完全バックアップは増分バックアップよりもカタログが圧縮される割合が大きくなります。通常、完全バックアップではカタログファイルデータの重複が多いためです。カタログの圧縮を実行することで、80% の削減が可能な場合もあります。

この方法で、必要なディスク領域およびメディアを削減すると、ユーザーがファイルの一覧表示またはリストアを行うときのパフォーマンスが低下します。情報が参照されるたびに解凍されるため、参照される圧縮ファイルの数とサイズに比例してパフォーマンスが低下します。リストアで大量のカタログファイルを解凍する必要がある場合、一覧表示要求に関連付けられたタイムアウト値を大きくします。

クライアントの[ファイルリスト取得のタイムアウト (List Files Timeout)]一般プロパティ設定を変更して、タイムアウト値を変更します。または、UNIX クライアントで、bp.conf ファイルの LIST_FILES_TIMEOUT オプションを変更して、タイムアウト値を変更します。

図 22-3 クライアントの[ファイルリスト取得のタイムアウト (List Files Timeout)]一般プロパティ



NetBackup カタログの解凍

特定のクライアントに関連付けられたすべてのレコードを、一時的に解凍することが必要な場合があります。たとえば、大規模なまたは大量のリストア要求が予想される場合にそれらのレコードを解凍することがあります。

次の手順に従って、NetBackup カタログを解凍します。

Windows で NetBackup カタログを解凍する方法

- 1 イメージカタログが存在するパーティションに、カタログを解凍するために十分な領域があることを確認します。
[p.933 の「カタログ領域の要件の見積もり」](#)を参照してください。
- 2 NetBackup Request デーモンのサービス `bprd` を停止します。アクティビティモニターまたは Windows の[管理ツール]の[サービス]を使用します。
- 3 NetBackup Database Manager (`bpdbm`) が実行中であることを確認します。
- 4 NetBackup 管理コンソールで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)]>[ホストプロパティ (Host Properties)]>[マスターサーバー (Master Server)]を展開します。解凍するホストをダブルクリックします。

- 5 [グローバル属性 (Global Attributes)] プロパティを選択します。
[p.154 の「\[グローバル属性 \(Global Attributes\)\]プロパティ」](#)を参照してください。

- 6 [カタログを定期的に圧縮する (Compress Catalog Interval)] チェックボックスのチェックマークをはずし、ホストのプロパティの変更を保存するために [OK] をクリックします。

- 7 コマンドプロンプトを起動します。次のディレクトリに移動します。

```
install_path %veritas%\netbackup\bin\admincmd
```

次のいずれかのコマンドを実行します。

特定のクライアントのレコードを解凍するには、次のように入力します。

```
bpimage -decompress -client_name
```

すべてのクライアントのレコードを解凍するには、次のように入力します。

```
bpimage -decompress -allclients
```

- 8 NetBackup Request デーモン `bprd` を再起動します。

UNIX で NetBackup カタログを解凍する方法

- 1 NetBackup カタログを解凍するには、マスターサーバー上で root ユーザーとして次の手順を実行します。

イメージカタログが存在するパーティションに、クライアントのイメージレコードを解凍するために十分な領域があることを確認します。

- 2 次のコマンドを実行して、Request デーモン bprd を停止します。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/admincmd/bprdreq -terminate
```

- 3 bpbdbm が実行中であることを確認します。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/bpps
```

- 4 [ホストプロパティ (Host Properties)]>[マスターサーバー (Master Servers)]を展開します。ホストのプロパティを開きます。[グローバル属性 (Global Attributes)]プロパティで、[カタログ圧縮の間隔 (Compress catalog interval)] チェックボックスのチェックを外します。

p.154 の「[グローバル属性 (Global Attributes)]プロパティ」を参照してください。

- 5 [グローバル属性 (Global Attributes)] プロパティの[カタログ圧縮の間隔 (Compress catalog interval)]を 0 (ゼロ) に設定します。

- 6 作業ディレクトリを /usr/opensv/netbackup/bin に変更して、次のコマンドを実行します。

```
admincmd/bpimage -decompress -client name
```

- 7 次のコマンドを実行して、Request デーモン bprd を再起動します。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/initbprd
```

- 8 クライアントからファイルのリストアを実行します。

- 9 [グローバル属性 (Global Attributes)]プロパティの [以下の日数後にカタログを圧縮 (Compress catalog after)] を以前の値に設定します。

このクライアント用に解凍されたレコードは、次のバックアップスケジュールが実行された後で圧縮されます。

- p.938 の「イメージカタログ圧縮について」を参照してください。

NetBackup リレーショナルデータベースについて

この章では以下の項目について説明しています。

- [NetBackup リレーショナルデータベース \(NBDB\) のインストールについて](#)
- [Windows での NetBackup データベース管理ユーティリティの使用](#)
- [UNIX での NetBackup データベース管理ユーティリティの使用](#)
- [インストール後の作業](#)
- [バックアップおよびリカバリの手順について](#)
- [NetBackup データベースのアンロード](#)
- [データベース接続の終了](#)
- [あるホストから別のホストへの NetBackup データベースの移動](#)

NetBackup リレーショナルデータベース (NBDB) のインストールについて

次の情報は Sybase SQL Anywhere リレーショナルデータベースをインストールし、動作させるのに役立ちます。

一般に、NetBackup カタログへの Sybase SQL Anywhere の実装は透過的です。NetBackup では、マスターサーバーのインストール時に、Sybase SQL Anywhere が NetBackup データベース (NBDB) 用の非共有プライベートサーバーとしてインストールされます。NBDB には、NetBackup サービスで使用する他の NetBackup データに加えて、NetBackup Authorization データベースと Enterprise Media Manager (EMM) データも含まれます。

このときインストールされる Sybase SQL Anywhere は、別ライセンス製品の Bare Metal Restore (BMR) とその関連データベース (BMRDB) 用としても使用されます。BMR データベースは、BMR のインストール処理によって作成されます。

デフォルトでは、NetBackup リレーショナルデータベース (NBDB) はマスターサーバーにインストールされます。また、マスターサーバーは、Enterprise Media Manager (EMM) のデフォルトの場所でもあります。NBDB は主に EMM によって使用されるため、ProductName; データベースは常に Enterprise Media Manager と同じコンピュータに存在します。

p.911 の「Enterprise Media Manager (EMM) について」を参照してください。

メモ: NetBackup は NetBackup リレーショナルデータベース (NBAZDB および EMM を含む NBDB) または構成ファイルのリモート NFS 共有への保存をサポートしていません。CIFS は SAN または NAS ストレージでサポートされています。

p.904 の「NetBackup カタログの構成要素」を参照してください。

NetBackup データベースのインストール

次の手順は表示された順序でインストールの間に自動的に実行されます。また、同じ手順を使って、手動でデータベースを個別にインストールすることもできます。

NetBackup データベースのインストール

- 1 NetBackup マスターサーバーのインストール時に、SQL Anywhere サーバーが作成されます。サーバーパラメータは、次の場所にある server.conf ファイルに設定されます。

Windows の場合: `Install_path\VERITAS\NetBackupDB\conf\server.conf`

UNIX の場合: `/usr/opensv/var/global/server.conf`

p.946 の「NetBackup server.conf ファイルについて」を参照してください。

- 2 Windows の場合: 次のエントリはデータベースの場所を設定するためにレジストリに追加されます。

`HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\VERITAS\NetBackup\CurrentVersion\`

`Config\VBDBMS_NB_DATA`

p.954 の「NetBackup 構成エントリについて」を参照してください。

- 3 UNIX の場合: 次のエントリはデータベースの場所を設定するために bp.conf ファイルに追加されます。

`VxDBMS_NB_DATA = /usr/opensv/db/data`

- 4 Windows の場合: NetBackup の VxDBMS 構成ファイルが作成されます。このファイルには、Windows の管理者の読み込みおよび書き込み権限が必要です。

Install_path¥NetBackupDB¥data¥vxdbs.conf

- 5 UNIX の場合: NetBackup の VxDBMS 構成ファイルが作成されます。このファイルには、root の読み込みおよび書き込み権限が必要です。

/usr/opensv/db/data/vxdbs.conf

- 6 NetBackup データベースが作成されます。

Windows の場合: *Install_path¥VERITAS¥NetBackupDB¥data¥NBDB.db*

UNIX の場合: */usr/opensv/db/data/NBDB.db*

- 7 vxdbs.conf に、NetBackup データベースの DBA パスワードが設定されます。

VXDBMS_NB_PASSWORD = encrypted_password

- 8 追加のデータベースファイルが作成され、連続する領域が事前に割り当てられます。

- 次の手順で説明する NetBackup システムデータベースファイル:

Windows の場合: *Install_path¥VERITAS¥NetBackupDB¥data¥NBDB.db*

UNIX の場合: */usr/opensv/db/data/NBDB.db*

- EMM データベースファイル:

Windows の場合:

Install_path¥NetBackupDB¥data¥EMM_DATA.db

Install_path¥NetBackupDB¥data¥EMM_INDEX.db

UNIX の場合:

/usr/opensv/db/data/EMM_DATA.db

/usr/opensv/db/data/EMM_INDEX.db

- NetBackup アクセス制御の認可データベースファイル:

Windows の場合: *Install_path¥VERITAS¥NetBackupDB¥data¥NBAZDB.db*

UNIX の場合: */usr/opensv/db/data/NBAZDB.db*

- NetBackup トランザクションログ (データベースのリカバリに必要):

Windows の場合: *Install_path¥VERITAS¥NetBackupDB¥data¥NBDB.log*

UNIX の場合: */usr/opensv/db/data/NBDB.log*

9 NetBackup データベースを使用する各 NetBackup コンポーネント用に、SQL Anywhere アカウントおよびスキーマが作成されます。(EMM_MAIN など。)

10 次のコマンドを実行して、EMM データを初期化します。

Windows の場合: `Install_path\VERITAS\Volmgr\bin\tpext.exe`

UNIX の場合: `/usr/opensv/volmgr/bin/tpext`

p.913 の「[カタログバックアップについて](#)」を参照してください。

NetBackup マスターサーバーがインストールされるディレクトリおよびファイルについて

SQL Anywhere は、次のディレクトリにインストールされます。

Windows の場合

`Install_path\NetBackupDB`

`Install_path\NetBackup\bin`

`Install_path\VERITAS\NetBackupDB\conf` に格納されたファイルは、クラスタ内で共有できます。

UNIX の場合

`/usr/opensv/db`

`/usr/opensv/var/global`

`/global` に格納されたファイルは、クラスタ内で共有できます。

以降の項で、各ディレクトリの内容について説明します。

NetBackup データベースの再配置

デフォルトでは、NetBackup データベース (NBDB) とその関連ファイルはマスターサーバー上に作成されます。パフォーマンス上の理由から、NBDB を他のホストに移動できます。

Windows の場合: NBDB データベースファイルは、

`Install_path\VERITAS\NetBackupDB\data` のデフォルトの場所から移動できます。

UNIX の場合: NBDB データベースファイルは、`/usr/opensv/db/data` のデフォルトの場所から移動できます。

p.983 の「[インストール後の NBDB データベースファイルの移動](#)」を参照してください。

メモ: NetBackup は NetBackup リレーショナルデータベース (NBAZDB および EMM を含む NBDB) または構成ファイルのリモート NFS 共有への保存をサポートしていません。CIFS は SAN または NAS ストレージでサポートされています。

p.904 の「[NetBackup カタログの構成要素](#)」を参照してください。

メモ: Bare Metal Restore をインストールしている場合、BMRDB はマスターサーバーに配置する必要があります。

p.983 の「[インストール後の NBDB データベースファイルの移動](#)」を参照してください。

p.996 の「[あるホストから別のホストへの NetBackup データベースの移動](#)」を参照してください。

p.967 の「[NetBackup データベースファイルの移動](#)」を参照してください。

p.978 の「[\[データベースの移動 \(Move Database\)\]メニューオプションについて](#)」を参照してください。

NetBackup server.conf ファイルについて

Symantec では、テクニカルサポートの支援なしでこのファイルを編集しないことをお勧めします。server.conf ファイルを編集すると、NetBackup が起動しなくなる場合があります。

Windows の場合

SQL Anywhere サービスの起動時に、

`Install_path¥NetBackupDB¥conf¥server.conf` が読み込まれます。SQL Anywhere サービスは、このファイルからすべての構成情報を取得します。

```
-n NB_server_name
```

```
-x tcpip(LocalOnly=YES;ServerPort=13785) -gd DBA -gk DBA -gl DBA -gp  
4096 -ti 0 -c 200M -ch 1365M -cl 200M -wc- -gna 1 -k -os 1M -m -o  
"C:¥Program Files¥Veritas¥NetBackupDB¥log¥server.log" -m
```

UNIX の場合

SQL Anywhere デーモンの起動時に、`/usr/opensv/var/global/server.conf` ファイルが読み込まれます。

SQL Anywhere デーモンは次のように、server.conf ファイルからすべての設定情報を取得します。

```
-n NB_server_name
```

```
-x tcpip(LocalOnly=YES;ServerPort=13785) -gp 4096 -gd DBA -gk DBA
-gl DBA -ti 0 -c 200M -ch 1278M -cl 200M -wc- -ua -gna 1 -k -os 1M
-m -o /usr/openv/db//log/server.log -ud
```

NB_server_name は、SQL Anywhere サーバーの名前を示します。それぞれの Sybase サーバーは一意的の名前を持ちます。インストール時に使用した名前を使用してください。インストール時に完全修飾名が使用されている場合、ここでも完全修飾名を使用します。

メモ: この名前を変更すると、Enterprise Media Manager がデータベースに接続できなくなります。

表 23-1 server.conf ファイルで使われるコマンド

コマンド	説明
-c 200M	データベースページとその他のサーバー情報をキャッシュするために予約する初期メモリを示します。値はパフォーマンス上の理由から変更できます。
-ch 1316M	自動的にキャッシュサイズを増加する際の上限となる最大キャッシュサイズを示します。値はコンピュータのメモリサイズに基づいて自動的に計算されます。
-cl 200M	自動的にキャッシュサイズを変更する際の下限となる最小キャッシュサイズを示します。値はパフォーマンス上の理由から変更できます。
-gd DBA -gk DBA -gl DBA	DBA ユーザーアカウントを使用して、データベースの起動と停止、およびデータのロードとアンロードを行うことを示します。
-gna 1	ネットワークデータベースサーバーのマルチプログラミングレベルの自動調整を有効にします。
-gp 4096	データベースの最大ページサイズ (バイト単位) を示します。このパラメータは、データベースの作成中に指定されます。
-k	-k は、データベースサーバーが起動され、パフォーマンスモニター統計が収集されない場合に指定されます。
-m	チェックポイントが設定されている場合、トランザクションログを切り捨てます。 このオプションは、トランザクションログの増加を自動的に制限する方法となります。このオプションは、NbDbAdmin.exe (Windows) または dbadm (UNIX) を利用し、トランザクションモードのオプション設定を[完全 (Full)]から[部分 (Partial)]に変更することで無効にします。
-o Install_path¥VERITAS¥NetBackupDB¥log¥server.log	Windows の場合: サーバー出力メッセージの場所を示します。このメッセージには、起動および停止イベント、チェックポイント、エラー状態、キャッシュ変更サイズなどが含まれます。このログは管理されませんが、増加率は高くありません。

コマンド	説明
-o /usr/opensv/db/log/server.log	UNIX の場合: サーバー出力メッセージの場所を示します。このメッセージには、起動および停止イベント、チェックポイント、エラー状態、キャッシュ変更サイズなどが含まれます。このログは管理されませんが、増加率は高くありません。
-os 1M	データベースサーバーのメッセージログファイルの最大サイズを指定します。
-ti 0	停止前に許可されるクライアントのアイドル時間を示します。デフォルトでは、アイドル時間は許可されないため、データベースは停止されません。
-ua	非同期 I/O の利用をオフにします。
-ud	サーバーをデーモンとして実行することを示します。
-wc-	データベースへの書き込み操作でチェックサムが有効化されるかどうかを制御します。デフォルトでは、すべてのデータベースページにチェックサムがあるため、データベースサーバーは -wc- で設定されます。
-x tcpip(LocalOnly=YES; ServerPort=13785)	共有メモリに加えて使用可能な接続の種類を示します。たとえば、ポート 13785 を使用するローカル TCP/IP 接続です。

p.945 の「[NetBackup マスターサーバーがインストールされるディレクトリおよびファイルについて](#)」を参照してください。

databases.conf ファイルについて

Windows の `Install_path¥VERITAS¥NetBackupDB¥conf¥databases.conf` 構成ファイルと UNIX の `/usr/opensv/var/global/databases.conf` 構成ファイルには、データベースのメインファイルの場所と、SQL Anywhere サービスの起動時に自動的に起動されるデータベース名が示されます。たとえば、NBDB と BMRDB の両方がマスターサーバー上のデフォルトの場所に存在する場合、`databases.conf` には次のように示されます。

Windows の場合

```
"C:¥Program Files¥VERITAS¥NetBackupDB¥data¥NBDB.db" -n NBDB
"C:¥Program Files¥VERITAS¥NetBackupDB¥data¥NBAZDB.db" -n NBAZDB
"C:¥Program Files¥VERITAS¥NetBackupDB¥data¥BMRDB.db" -n BMRDB
```

UNIX の場合

```
"/usr/opensv/db/data/NBAZDB.db" -n NBAZDB
"/usr/opensv/db/data/NBDB.db" -n NBDB
"/usr/opensv/db/data/BMRDB.db" -n BMRDB
```


Windows の registration.dat ファイルについて

このファイルは Symantec NetBackup OpsCenter で使用するために作成されます。
次の場所に作成されます。

```
Install_path¥VERITAS¥NetBackupDB¥conf¥registration.dat
```

vxdbms_env.csh、vxdbms_env.sh スクリプトについて (UNIX の場合)

スクリプト vxdbms_env.csh と vxdbms_env.sh は SQL Anywhere の環境を次のように設定します。

- /usr/opensv/db/vxdbms_env.csh
- /usr/opensv/db/vxdbms_env.sh

vxdbms_env.csh および vxdbms_env.sh は、他のスクリプトやコマンドによって使用されます。

bin ディレクトリについて

Windows では、NetBackup¥bin に、次のように NBDB 管理用と BMRDB 管理用の NetBackup 固有のバイナリとコマンドが格納されます。

- NbdbAdmin.exe
このファイルは、nbdb コマンドに基づいてタスクを実行できる方法を管理者に提供する NetBackup データベース管理ユーティリティを起動します。
p.956 の「[Windows での NetBackup データベース管理ユーティリティの使用](#)」を参照してください。
このユーティリティにアクセスするには、管理者はデータベースのパスワードを知っている必要があります。
p.982 の「[NetBackup データベースパスワードの変更](#)」を参照してください。
- create_nbdb.exe
インストールおよびアップグレード時に、NetBackup データベース (NBDB) を作成およびアップグレードするために使用します。
- nbdb_admin.exe
特に、DBA および NetBackup アカウントのパスワードの変更、または個別のデータベースの起動と停止を行うために nbdb_admin.exe を使用します。
- nbdb_backup.exe
SQL Anywhere データベースファイルのオンラインバックアップをファイルシステムのディレクトリに作成するために使用します。

メモ: NetBackup データベースをリストアするためにこのコマンド (または NetBackup データベース管理ユーティリティ) を使うと、NetBackup カタログとデータベース間の一貫性が損なわれる可能性があります。一貫性が損なわれると、データが損失する可能性があります。このコマンド (または NetBackup データベース管理ユーティリティ) を使うと、予防措置として NetBackup カタログのみをリストアできます。

- `nbdb_move.exe`
SQL Anywhere データベースファイルをデフォルトの場所から移動するために使用します。
- `nbdb_ping.exe`
SQL Anywhere データベースの状態が表示されます。
- `nbdb_restore.exe`
`nbdb_backup` を使用して作成された、ファイルシステムのディレクトリ内のオンラインバックアップからリカバリするために使用します。
- `nbdb_unload.exe`
NBDB データベースまたは **BMRDB** データベースのスキーマおよびデータのすべてまたは一部のダンプを作成するために使用します。
- `nbdbms_start_server.exe`
SQL Anywhere サービスを起動および停止するために使用します。
- `nbdb_upgrade.exe`
NetBackup データベースおよび **BMR** データベースをアップグレードするために内部的に使用されます。

UNIX では、`/usr/openv/db/bin` に、次のように **NBDB** 管理用と **BMRDB** 管理用の **SQL Anywhere** コマンドと **NetBackup** 固有のコマンドが格納されます。

- `dbadm`
 このファイルは、`nbdb` コマンドに基づいてタスクを実行できる方法を管理者に提供する **NetBackup** データベース管理ユーティリティを起動します。
[p.971 の「UNIX での NetBackup データベース管理ユーティリティの使用」](#)を参照してください。
 このユーティリティにアクセスするには、管理者はデータベースのパスワードを知っている必要があります。
[p.982 の「NetBackup データベースパスワードの変更」](#)を参照してください。
- `create_nbdb`
 インストールおよびアップグレード時に、**NetBackup** データベース (**NBDB**) を作成およびアップグレードするために使用します。
- `nbdb_admin`

特に、DBA および NetBackup アカウントのパスワードの変更、または個別のデータベースの起動と停止を行うために nbdb_admin を使用します。

- nbdb_backup
SQL Anywhere データベースファイルのオンラインバックアップをファイルシステムのディレクトリに作成するために使用します。

メモ: NetBackup データベースをリストアするためにこのコマンド (または NetBackup データベース管理ユーティリティ) を使うと、NetBackup カタログとデータベース間の一貫性が損なわれる可能性があります。一貫性が損なわれると、データが損失する可能性があります。このコマンド (または NetBackup データベース管理ユーティリティ) を使うと、予防措置として NetBackup カタログのみをリストアできます。

- nbdb_move
SQL Anywhere データベースファイルをデフォルトの場所から移動するために使用します。
- nbdb_ping
SQL Anywhere データベースの状態が表示されます。
- nbdb_restore
nbdb_backup を使用して作成された、ファイルシステムのディレクトリ内のオンラインバックアップからリカバリするために使用します。
- nbdb_unload
NBDB データベースまたは BMRDB データベースのスキーマおよびデータのすべてまたは一部のダンプを作成するために使用します。
- nbdbms_start_server
SQL Anywhere デーモンを起動および停止するために使用します。
- nbdb_upgrade
NetBackup データベースおよび BMR データベースをアップグレードするために内部的に使用されます。

メモ: パフォーマンスの問題により、NetBackup ではローカル接続されているドライブ上のデータベースファイルのみをサポートします。

これらのコマンドについて詳しくは、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』およびオンラインヘルプを参照してください。

NetBackup ディレクトリの内容について

次の表は NetBackup のディレクトリの内容を記述したものです。

表 23-2 NetBackup のディレクトリの内容

ディレクトリ	説明
charsets	次のディレクトリには SQL Anywhere 固有の情報が含まれています。 Windows の場合: <code>Install_path¥VERITAS¥NetBackupDB¥charsets</code> UNIX の場合: <code>/usr/opensv/db/charsets</code>
lib	UNIX の場合: ディレクトリ <code>/usr/opensv/db/lib</code> には、すべての SQL Anywhere 共有ライブラリが格納されます。このディレクトリには、NBDB および BMRDB への接続に使用される ODBC ライブラリも含まれます。
log	次のディレクトリには、Sybase のログのみを含む SQL Anywhere サーバログファイル <code>server.log</code> が格納されます。 Windows の場合: <code>Install_path¥VERITAS¥NetBackupDB¥log</code> UNIX の場合: <code>/usr/opensv/db/log</code>
res	UNIX の場合: ディレクトリ <code>/usr/opensv/db/res</code> には、SQL Anywhere 固有の情報が格納されます。
scripts	次のディレクトリには、データベースの作成に使用される SQL Anywhere スクリプトが格納されます。このディレクトリには、EMM とその他のスキーマの作成に使用される NetBackup SQL スクリプトも格納されます。 Windows の場合: <code>Install_path¥VERITAS¥NetBackupDB¥scripts</code> UNIX の場合: <code>/usr/opensv/db/scripts</code> メモ: このディレクトリにあるスクリプトを編集しないでください。
staging	カタログバックアップとリカバリの実行中に、一時的なステージング領域として使われるディレクトリ。 Windows の場合: <code>Install_path¥VERITAS¥NetBackupDB¥staging</code> UNIX の場合: <code>/usr/opensv/db/staging</code>
tix	UNIX の場合: ディレクトリ <code>usr/opensv/db/tix</code> には、SQL Anywhere 固有の情報が格納されます。
WIN32	Windows の場合: ディレクトリ <code>Install_path¥VERITAS¥NetBackupDB¥WIN32</code> には SQL Anywhere コマンドと .dll ファイルが格納されます。
java	Windows: <code>Install_path¥VERITAS¥NetBackupDB¥java</code> ディレクトリには、Windows コンピュータで NetBackup 管理コンソールを実行するために必要なコンポーネントが含まれています。
shared	Windows の場合: <code>Install_path¥NetBackupDB¥shared</code> は Symantec NetBackup OpsCenter によって使われるディレクトリです。

data ディレクトリについて

次のディレクトリは NetBackup データベース (NBDB) のデフォルトの場所です。

Windows の場合: `Install_path\VERITAS\NetBackupDB\data`

UNIX の場合: `/usr/opensv/db/data`

NBDB には以下のファイルが含まれています。

- NBDB.db
 NetBackup データベースのメインファイルです。dbspace と見なされます。
- NBDB.log
 NetBackup データベースのトランザクションログです。リカバリに必要です。SQL Anywhere データベースの完全または増分カタログバックアップが正常に実行された後、NBDB.log は自動的に切り捨てられます。
- JOB_DATA.db
 ジョブレコードデータが含まれる DB の追加領域です。
- NBAZDB.db
 NetBackup 認可データベースは NetBackup アクセス制御 (NBAC) が設定されて使われているかどうかにかかわらず存在します。
- EMM_DATA.db
 EMM データが含まれる DB の追加領域です。
- EMM_INDEX.db
 EMM データベースのパフォーマンスを向上させるファイルです。
- SEARCH_DATA.db
 配置処理がバックアップイメージを保持する間に作成されるメタデータを含んでいます。
- SEARCH_INDEX.db
 SEARCH_DATA テーブルで作成されるインデックスを含むファイルです。
- SLP_DATA.db
 ストレージライフサイクルポリシーのランタイム情報が入っています。
- SLP_INDEX.db
 SEARCH_DATA テーブルで作成されるインデックスが入っているファイルです。
- vxdbms.conf
 インストールされた Sybase SQL Anywhere 固有の構成情報が格納されるファイルです。

Windows の場合:

```
VXDBMS_NB_SERVER = NB_server_name
VXDBMS_NB_PORT = 13785
VXDBMS_NB_DATABASE = NBDB
VXDBMS_BMR_DATABASE = BMRDB
VXDBMS_AZ_DATABASE = NBAZDB
VXDBMS_NB_DATA = C:\Program Files\Veritas\NetBackupDB\data
VXDBMS_NB_INDEX = C:\Program Files\Veritas\NetBackupDB\data
VXDBMS_NB_TLOG = C:\Program Files\Veritas\NetBackupDB\data
VXDBMS_NB_PASSWORD = encrypted_password
AZ_DB_PASSWORD = encrypted_password
VXDBMS_ODBC_DRIVER = NB SQL Anywhere
```

UNIX の場合:

```
VXDBMS_NB_SERVER = NB_server_name
VXDBMS_NB_PORT = 13785
VXDBMS_NB_DATABASE = NBDB
VXDBMS_AZ_DATABASE = NBAZDB
VXDBMS_BMR_DATABASE = BMRDB
VXDBMS_NB_DATA = /usr/opensv/db/data
VXDBMS_NB_INDEX = /usr/opensv/db/data
VXDBMS_NB_TLOG = /usr/opensv/db/data
VXDBMS_NB_STAGING = /usr/opensv/db/staging
VXDBMS_NB_PASSWORD = encrypted_password
AZ_NB_PASSWORD = encrypted_password
```

vxdbms.conf には、NBDB、NBAZDB、BMRDB の DBA アカウントとその他のデータアカウントにログインするために使用される暗号化されたパスワードが格納されます。パスワードはインストール時にランダムに生成されたパスワードに設定されます。nbdb_admin コマンドを使用し、既知のパスワードに変更します (まだ変更していない場合)。

p.982 の「[NetBackup データベースパスワードの変更](#)」を参照してください。

- BMR がインストールされている場合、このディレクトリには BMRDB.db、BMRDB.log (BMR 用のトランザクションログ)、BMR_DATA.db、BMR_INDEX.db も含まれます。

NetBackup 構成エントリについて

VXDBMS_NB_DATA レジストリエントリ (Windows) または bp.conf エントリ (UNIX) は必須エントリで、インストール時に作成されます。このエントリは、NBDB.db、NBAZDB.db、BMRDB.db および vxdbms.conf ファイルが存在するディレクトリへのパスを示します。

Windows の場合:

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\VERITAS\NetBackup\CurrentVersion\
```

Config¥VXDBMS_NB_DATA

UNIX の場合: /usr/opensv/netbackup/bp.conf:

VXDBMS_NB_DATA = /usr/opensv/db/data

Sybase SQL Anywhere サーバーの管理

起動時に、Sybase SQL Anywhere サーバーは server.conf ファイルのサーバーパラメータを設定するために SQL Anywhere サービスを使います。次に、サービスが、databases.conf ファイルに示されているデータベースを起動します。

Windows で Sybase SQL Anywhere サービスを起動、停止するには、次のいずれかの方法を実行します。

- NetBackup 管理コンソールで、アクティビティ 모니터の[デーモン (Daemons)]タブで[NetBackup リレーショナルデータベーススマネージャ]NetBackup Relational Database Manager (SQLANYs_VERITAS_NB) を選択します。
- Windows サービススマネージャから、[NetBackup Relational Database Manager] (SQLANYs_VERITAS_NB) を選択します。
- `Install_path¥VERITAS¥NetBackup¥bin¥bpdown -e SQLANYs_VERITAS_NB`
- `Install_path¥VERITAS¥NetBackup¥bin¥bpup -e SQLANYs_VERITAS_NB`

UNIX で Sybase SQL Anywhere デーモンを起動、停止するには、次のいずれかの方法を実行します。

- NetBackup 管理コンソールのアクティビティ 모니터で、NB_dbsrv を選択します。
- コマンドラインで、次のコマンドを実行します。
 - `/usr/opensv/netbackup/bin/bp.kill_all | bp.start_all`
Sybase SQL Anywhere デーモンは、stop コマンドまたは start コマンドの対象です。これらのコマンドは、すべての NetBackup デーモンを起動または停止します。
 - `/usr/opensv/db/bin/nbdbms_start_server nbdbms_start_server` をオプションなしで実行すると SQL Anywhere サーバーが起動します。
 - `/usr/opensv/db/bin/nbdbms_start_server -stop -f`
サーバーが停止されます。-f オプションを使用すると、有効な接続も強制的に停止されます。
 - `/usr/opensv/db/bin/nbdbms_start_server -stat`
-stat オプションを使用すると、サーバーが起動しているか停止しているかが示されます。
SQL Anywhere Server Ping Utility Version 11.0.1.2044 Ping server successful.

- `/usr/opensv/db/bin/nbdbms_start_server -h`
`-h` オプションを使用すると、`nbdbms_start_server` の使用方法が表示されます。

SQL Anywhere サービスを実行したまま、個別のデータベースを起動または停止できます。そうするには、NetBackup データベース管理ユーティリティか次のコマンドを使用します。

- `nbdb_admin [-start | -stop]`

SQL Anywhere サーバーを停止せずに、NBDB が起動または停止されます。データベースが起動しているかどうかを表示するには、`nbdb_ping` コマンドを入力します。

- `nbdb_admin [-start | -stop BMRDB]`

SQL Anywhere サーバーを停止せずに、BMRDB が起動または停止されます。BMRDB データベースが起動しているかどうかを表示するには、`nbdb_ping -dbn BMRDB` コマンドを入力します。

Sybase SQL Anywhere およびクラスタ環境

Sybase SQL Anywhere はクラスタ環境でサポートされています。Sybase SQL Anywhere フェールオーバーは、NetBackup サーバーのフェールオーバーソリューションに含まれています。このソフトウェアはクラスタ内のすべてのコンピュータにインストールされますが、データベースファイルは共有ディスク上に作成されます。

この共有ファイルを使用するために、データベースファイルおよび構成ファイルが、共有ドライブの次の場所にインストールされます。

構成ファイルは次の場所に格納されます。

Windows の場合: `Shared_drive\VERITAS\NetBackupDB\conf`

UNIX の場合: `/usr/opensv/var/global`

Windows での NetBackup データベース管理ユーティリティの使用

NetBackup データベース管理ユーティリティはスタンドアロンアプリケーション (`NbDbAdmin.exe`) であり、次のディレクトリにあります。

`InstallPath\VERITAS\NetBackup\bin\NbDbAdmin.exe`

ユーティリティを使うには、管理者権限の管理者である必要があります。

NetBackup データベース管理ユーティリティを開始するときに DBA パスワードを入力します。パスワードはインストール時にランダムに生成されたパスワードに設定されます。nbddb_adminコマンドを使用し、既知のパスワードに変更します (まだ変更していない場合)。

p.982 の「[NetBackup データベースパスワードの変更](#)」を参照してください。

NetBackup データベース管理ユーティリティでは、次の情報が表示されます。

表 23-3 NetBackup データベース管理のプロパティ

プロパティ	説明
データベース名と状態 (Database name and status)	管理する NBDB または BMRDB データベースを選択します。 可能なデータベースのリストは vxdbms.conf ファイルから導出されます。vxdbms.conf ファイルは bp.conf ファイルまたは Windows のレジストリパラメータ VXDBMS_NB_DATA で指定されているディレクトリにあります。 データベースは NetBackup データベース管理コンソールが動作する同じコンピュータに存在する必要があります。 選択したデータベースの次のいずれかの状態レポートが表示されます。 ■ データベースが利用可能なら、画面には[正常に実行されています。(Alive and well.)]と表示されます。 ■ データベースが利用不能なら、画面には[使用できません。(Not available.)]と表示されます。
停止 (Stop)	選択したデータベースを停止します。
起動 (Start)	選択したデータベースを起動します。
一般 (General)	データベースの使用状況についての情報を含んでいます。 p.958 の「NetBackup データベース管理ユーティリティの[一般 (General)]タブについて」を参照してください。
ツール (Tools)	選択したデータベースを管理する各種ツールを含んでいます。 p.965 の「NetBackup データベース管理ユーティリティの[ツール (Tools)]タブについて」を参照してください。

プロパティ	説明
ドライブ領域 (Drive Space)	ドライブ上の空き領域および使用領域の容量を表示します。データベースファイルが複数のドライブに存在する場合、このビューは、より多くの利用可能な空き領域がどのドライブにあるかを確認するのに役立ちます。 [ドライブ領域 (Drive Space)] ダイアログボックスには、次の情報が表示されます。 ■ ドライブ (Drive) ■ 容量 (Capacity) ■ 使用済み領域 (Used space) ■ 空き領域 (Free space) ■ % 使用済み (% Utilized) ■ 領域 (Space)
閉じる (Close)	データベース管理ユーティリティを閉じます。
ヘルプ (Help)	コンソールに追加情報が表示されます。

NetBackup データベース管理ユーティリティの[一般 (General)]タブについて

[一般 (General)]タブはデータベース領域の使用状況についての情報を含んでいます。このタブは、管理者がフラグメント化されたデータベースオブジェクトを再編成し、空き領域をデータベースファイルに追加し、データベースを検証し、再構築することを可能にするツールを含んでいます。

 **図 23-1** に、ユーザーのログオン後のデータベース管理ユーティリティの[一般 (General)]タブを示します。

図 23-1 NetBackup データベース管理ユーティリティの[一般 (General)]タブ




表 23-4 [一般 (General)] タブのオプション

オプション	説明
領域の使用状況リスト (Space Utilization list)	次のデータベースシステム、データ、インデックスファイルに関して円グラフ形式で使用領域と空き領域についての情報を表示します。 ■ データベースの空き領域 (Free DBspace) 利用可能な空き領域の量。 ■ データベースの合計領域 (Total DBspace) データベース領域のために割り当てられた領域の総量。 ■ データベースの使用状況 (DB Utilization) 使用率はデータのために使われるデータベース合計領域の割合です。 NBDB または BMRDB データベースが作成される際、必要に応じて連続する領域を使用できるように、追加の領域が割り当てられます。このため、データベースが非常に大規模でディスク領域が不足している場合を除き、領域の使用率が低いことは望ましい傾向です。
詳細 (Details)	選択したデータベース表またはインデックスファイルについての情報を表示し、フラグメント化したファイルをデフラグ (再編成) するように選ぶために使用します。 [領域の使用状況 (Space Utilization)] リストのデータベース表かインデックスファイルを選択し、[詳細 (Details)] をクリックします。 ■ データベース表 [データ (表) の詳細 (Data (Table) Details)] ダイアログボックスの 1 つ以上の表を選択し、[デフラグ (Defragment)] をクリックします。データベース表はフラグメンテーションがないか評価され、フラグメンテーションが検出されれば、再編成されます。 再編成する 1 つ以上のデータベース表を選択し、[デフラグ (Defragment)] をクリックします。選択した各データベース表はフラグメンテーションがないか評価され、フラグメンテーションが検出されれば、再編成されます。 表 23-5 に [データ (表) の詳細 (Data (Table) Details)] ダイアログボックスの列を示します。 ■ インデックスファイル [インデックスの詳細 (Index Details)] ダイアログボックスの 1 つ以上のインデックスを選択し、[圧縮 (Compress)] をクリックします。選択した各インデックスはフラグメンテーションがないか評価され、フラグメンテーションが検出されれば、再編成されます。 表 23-6 に [インデックスの詳細 (Index Details)] ダイアログボックスの列を示します。 ファイルをデフラグした後 [閉じる (Close)] をクリックします。

オプション	説明
領域の追加 (Add Space)	個々のデータベース領域に空き領域を追加するために使用します。追加の空き領域によって、データベースに格納されているデータベースオブジェクトの将来のフラグメンテーションを減らすことができます。 リレーショナルデータベースが最初に作成されるとき、または再構築されるときに、25 MB の空き領域がデータおよびインデックス DB 領域に自動的に追加されます。 [領域の追加 (Add Space)]をクリックし、追加する次のいずれかの量を選択します。 ■ 少量の領域を追加する場合は 25 MB です。 ■ 中量の領域を追加する場合は 50 MB です。 ■ 大量の領域を追加する場合は 100 MB です。 領域を追加するには[OK]、ダイアログボックスを閉じるには[キャンセル (Cancel)]をクリックします。
トランザクションログの情報 (Transaction log information)	トランザクションログの場所とファイルサイズ。
ミラー化されたログの情報 (Mirrored log information)	ミラー化されたログが存在する場合、その場所とファイルサイズ。
更新 (Refresh)	最新の情報を表示します。
すべてを再編成 (Reorganize All)	このオプションでは、フラグメント化されるデータベース表およびインデックスが自動的に決定されます。その後、SQL Anywhere の REORGANIZE コマンドによって、表がデフラグされ、インデックスが圧縮されます。 [すべてを再編成 (Reorganize All)]ボタンをクリックすると、次のコマンドと同じ操作が実行されます。 <pre>nbdb_admin.exe -reorganize</pre>
検証の状態 (Validation status)	このオプションでは、選択したデータベースがユーティリティの検証チェックにパスしたかどうかが表示されます。 p.964 の 表 23-7 を参照してください。

オプション	説明
検証 (Validate)	このオプションでは、選択したデータベースのデータベース表とインデックスすべてのデータベース検証が実行されます。 [データベースの検証 (Validate Database)] ダイアログボックスの次のいずれかの検証チェックを選択します。 ■ 標準 (Standard) [標準 (Standard)] 検証オプションを使用すると、データベースのすべての表でインデックスおよびキーを検証できます。各表がスキャンされ、行ごとに、適切なインデックスに存在するかどうかのチェックが行われます。表の行数は、インデックス内のエントリ数と一致する必要があります。 同等のコマンドは、nbdb_admin.exe -validate です。 ■ 完全 (Full) [標準 (Standard)] 検証チェックに加えて、[完全 (Full)] 検証は、各インデックスで参照されるすべての行が対応する表に存在することを確認します。外部キーのインデックスに対しては、対応する行がプライマリ表に存在することも確認されます。 同等のコマンドは、nbdb_admin.exe -validate -full です。 メモ: To perform a full database validation, shut down NetBackup and start only the database service. 検証チェックを実行した後、[結果 (Results)] 画面に各データベースオブジェクトがリストされます。各エラーは検出されたデータベースオブジェクトの横にリストされます。エラーの合計数はデータベースオブジェクトのリストの端にリストされます。エラーが検出されなかった場合は、それが示されます。 検証エラーが報告されたら、次のタスクを実行します。 ■ Shut down NetBackup (all daemons and services). ■ SQL Anywhere データベースサーバー (SQLANYs_VERITAS_DB、NetBackup Relational Database Manager) のみを起動します。 ■ [検証 (Validate)] をクリックして検証の検査を繰り返すか、または nbdb_admin.exe コマンドラインユーティリティを使用します。 検証エラーが解決しない場合は、Symantec のテクニカルサポートに問い合わせてください。管理者は、[再作成 (Rebuild)] オプションまたは nbdb_unload.exe コマンドラインユーティリティを使用して、データベースを再構築するように求められる場合があります。

オプション	説明
再作成 (Rebuild)	このオプションは、データベースをアンロードし、再ロードします。新しいデータベースは、すべてのオプションが同じ状態で所定の場所に構築されます。 [検証 (Validate)] オプションを使用する[標準 (Standard)]または[完全 (Full)]検証オプションを使用して検証エラーがレポートされた場合、[データベースの再構築 (Database Rebuild)]が必要になることがあります。 メモ: データベースを再構築する前に、Symantec は[ツール (Tools)]タブからバックアップを実行することによってデータベースファイルのコピーを作成することをお勧めします。 データベースの再構築は、一時的に NetBackup 操作を中断し、データベースのサイズによっては長時間かかることがあります。 同等のコマンドは、nbdb_unload -rebuild です。

表 23-5 [データ (表) の詳細 (Data (Table) Details)]ダイアログボックス

項目	説明
表の名前 (Table Name)	表の名前。再編成が最も必要な表が最初に表示されます。
行 (Rows)	表の行数。
行のセグメント (Row Segments)	表の行セグメントの合計数。行セグメントは、1 ページに含まれる 1 行の全体またはその一部分を指します。1 行に、1 つ以上の行セグメントがある場合があります。
行あたりのセグメント (Segments Per Row)	行あたりのセグメントの平均数。[行あたりのセグメント (Segments Per Row)]が 1 だと理想的です。1 より大きい値は高度のフラグメンテーションを示します。たとえば、値 1.5 は、行の半分で分割が行われていることを意味します。
状態 (State)	表の状態。[データの詳細 (Data Details)]ダイアログボックスを開いたとき、状態は[OK](デフラグを必要としない)または[フラグメント化 (Fragmented)](デフラグを必要とする)と表示される場合があります。再編成された後、状態は[フラグメント化 (Fragmented)]と表示されます。

表 23-6 [インデックスの詳細 (Index Details)]ダイアログボックス

項目	説明
表の名前 (Table Name)	表の名前。
インデックス名 (Index Name)	インデックスの名前。再編成が最も必要なインデックスが最初に表示されます。

項目	説明
インデックス形式 (Index Type)	インデックスの形式。 [インデックスの形式 (Index Type)]には、次のいずれかの値を指定できます。 ■ PKEY (プライマリキー) ■ FKEY (外部キー) ■ UI (一意のインデックス) ■ UC (固有の制約) ■ NUI (一意ではないインデックス)
インデックスレベル (Index Level)	インデックスツリーのインデックスレベルの数。 インデックスレベルとインデックス密度はインデックスが再編成される必要があるかどうかを示します。インデックスツリーのレベルの数は、インデックスを使用して行にアクセスするために必要な入出力操作の数を決定します。 レベル数が少ない方が、レベルが多い場合よりもインデックスは効果的です。密度は、各インデックスページの使用割合の平均を、0 から 1 の範囲で示します。 インデックスレベルの値は、1 が最適です。インデックスの値が 4 以上の場合、あるいはインデックスの値が 2 または 3 でインデックス密度が 0.5 よりも大きい場合、インデックスを再編成される可能性が高くなります。
インデックス密度 (Index Density)	インデックス密度とインデックスレベルはインデックスが再編成される必要があるかどうかを示します。(インデックスレベルの説明を参照してください。)
状態 (State)	インデックスの状態。[インデックスの詳細 (Index Details)]ダイアログボックスを開いたとき、状態は[OK](デフラグを必要としない)または[フラグメント化 (Fragmented)](デフラグを必要とする)と表示される場合があります。 再編成された後、状態は[フラグメント化 (Fragmented)]と表示されます。

表 23-7 検証の状態のメッセージ

メッセージ	説明
データベースの検証チェックで問題はありませんでした。(Database passed validation check.)	データベースはそれ以上の検証を必要としません。
使用できません。(Not available.)	データベースの統計はデータベースが利用可能ではないので集めることができません。
データベースが破損しています。(Database is corrupt.)	データベースを検証し、そして再構築します。データベースを再構築する前に、Symantec は[ツール (Tools)]タブからバックアップを実行することによってデータベースファイルのコピーを作成することをお勧めします。 表 23-4 に[検証 (Validate)]オプションを使う方法を示します。

p.965 の「[フラグメンテーションについて](#)」を参照してください。

フラグメンテーションについて

表のフラグメンテーションはパフォーマンスを妨げることがあります。行が連続して保存されていない場合、または行が複数のページに分割される場合、これらの行が追加のページアクセスを必要とするのでパフォーマンスが低下します。

行への更新により最初に割り当てられた領域を越えて増加するとき、行は分かれます。初回の行の場所は全体の行が保存される別のページへのポインタを含んでいます。多くの行が別のページに保存されるほど、追加のページにアクセスするのに、より多くの時間が必要になります。

Windows では、表の行をデフラグするには[デフラグ (Defragment)]オプション、削除によりスパースになったインデックスをデフラグするには[圧縮 (Compress)]オプションを使います。

再編成により表とインデックスを保存するために使われるページの合計数が減ることもあります。インデックスツリーのレベル数が減ることがあります。

再構成はデータベースファイルの合計サイズを減少させないことに注意してください。

Windows では、[一般 (General)]タブの[再作成 (Rebuild)]オプションは、データベースを完全に再構築し、フラグメンテーションと空き領域を除去します。このオプションはデータベースファイルの合計サイズを減少させることがあります。

p.933 の「[カタログ領域の要件の見積もり](#)」を参照してください。


NetBackup データベース管理ユーティリティの[ツール (Tools)]タブについて

NetBackup データベース管理ユーティリティの[ツール (Tools)]タブは、選択したデータベースを管理する各種ツールを含んでいます。

[パスワード (Password)]セクション	p.966 の「 NetBackup データベース管理ユーティリティを使用して DBA パスワードを変更する 」を参照してください。
[データベースの移動 (Move Database)]セクション	p.967 の「 NetBackup データベースファイルの移動 」を参照してください。
[アンロード (Unload)]セクション	p.969 の「 データベースのスキーマおよびデータのエクスポート 」を参照してください。
[バックアップ (Backup)]セクション	p.969 の「 データベースファイルのコピーまたはバックアップ 」を参照してください。
[リストア (Restore)]セクション	p.970 の「 バックアップからのデータベースファイルのリストア 」を参照してください。

図 23-2 にユーティリティの[ツール (Tools)]タブを示します。

図 23-2 データベース管理ユーティリティの[ツール (Tools)]タブ



NetBackup データベース管理ユーティリティを使用して DBA パスワードを変更する

データベース管理ユーティリティにログインするには、現在の DBA パスワードを知っている必要があります。

インストール後に初めてパスワードを変更するには、nbdb_admin コマンドを使用します。このコマンドは新しい暗号化文字列で vxdbms.conf ファイルを更新します。

p.982 の「[NetBackup データベースパスワードの変更](#)」を参照してください。

既知のパスワードを新しいパスワードに変更するには、nbdb_admin コマンドまたは NetBackup データベース管理ユーティリティのいずれかを使用します。

DBA パスワードを既知のパスワードからの新しいパスワードに変更する方法

- 1 Start the NetBackup Database Administration utility that is located in the following directory:

`InstallPath¥VERITAS¥NetBackup¥bin¥NbDbAdmin.exe`

- 2 データベースログオンパスワードを入力して、[OK]をクリックします。
p.956 の「[Windows での NetBackup データベース管理ユーティリティの使用](#)」を参照してください。
- 3 [ツール (Tools)] タブを選択します。
- 4 [パスワード (Password)] セクションで、[変更 (Change)] をクリックします。
- 5 [パスワードの変更 (Change password)] ダイアログボックスで、新しいパスワードを入力し、新しいパスワードを確認します。パスワードの変更では、BMR データベースがある場合、NBDB と BMRDB の両方に対して変更されます。
- 6 パスワードを記録するには [新しい DBA パスワードのバックアップファイルを作成する (Create a backup file of your new DBA password)] を有効にします。それから、新しいパスワードを含んでいるファイルを保存するためにディレクトリを参照します。
- 7 [OK] をクリックします。
[パスワードの変更 (Change password)] ダイアログボックスはパスワードを覚えておくことが重要であると警告します。Symantec はパスワードが利用できない場合に EMM データベース内の情報をリカバリできないことがあります。
- 8 パスワードの変更を有効にするには、データベースを再起動します。

NetBackup データベースファイルの移動

データベースファイルの場所を変更したり、複数のディレクトリにデータベースファイルを分割するには NetBackup データベース管理ユーティリティを使います。データベースが非常に大きいとき、データベースファイルの場所を変更するとパフォーマンスを改善できます。

メモ: パフォーマンスの問題により、NetBackup ではローカル接続されているドライブ上のデータベースファイルのみをサポートします。

存在する場合は、NBDB および BMRDB の両方のデータベースファイルが移動されます。

NetBackup データベースファイルを移動する方法

- 1 Start the NetBackup Database Administration utility that is located in the following directory:
- `InstallPath¥VERITAS¥NetBackup¥bin¥NbDbAdmin.exe`
- 2 データベースログオンパスワードを入力して、[OK]をクリックします。
- p.956 の「Windows での NetBackup データベース管理ユーティリティの使用」を参照してください。
- 3 [ツール (Tools)] タブを選択します。
- 4 [データベースの移動 (Move Database)] セクションで、[移動 (Move)] をクリックします。
- 5 [データベースファイルの移動 (Move database files)] ダイアログボックスで、次のオプションの 1 つ以上を選択します。

データの移動先 (Move data to)	DB のデータ領域の場所を変更するために使用します。新しい場所を参照します。
インデックスの移動先 (Move index to)	DB のインデックス領域の場所を変更するために使用します。新しい場所を参照します。
トランザクションログの移動先 (Move transaction log to)	トランザクションログの場所を変更するために使用します。トランザクションログの NBDB.log および BMRDB.log は、リレーショナルデータベースのリカバリに使用される重要なファイルです。新しい場所を参照します。
ミラー化されたトランザクションログの作成先 (Create mirrored transaction log at)	ミラー化されたトランザクションログを作成するために使用します。元のログとは異なるディレクトリで、ミラー化されたログを作成します。また、Symantec は、ミラー化されたトランザクションログを異なるドライブに配置することを推奨します。 ミラー化されたトランザクションログは追加の保護を提供します。
ミラー化されたトランザクションログの移動先 (Move mirrored transaction log to)	このオプションは、ミラー化されたトランザクションログが存在すれば表示されます。 ミラー化されたトランザクションログの場所を変更するために使用します。新しい場所を参照します。元のログとは異なるディレクトリで、ミラー化されたログを作成します。
ミラー化を停止する (Stop mirroring)	このオプションはミラー化が使用されている場合にのみ表示されます。トランザクションログのミラー化を停止するためにこのオプションを使用します。このオプションはディレクトリから既存のミラー化されたトランザクションログを削除します。

- 6 [OK] をクリックします。NetBackup 操作は一時的に中断されます。

データベースのスキーマおよびデータのエクスポート

リレーショナルデータベースからスキーマまたはスキーマとデータをアンロードするには NetBackup データベース管理ユーティリティを使用します。

データベースのスキーマおよびデータをエクスポートする方法

- 1 次のディレクトリにある NetBackup データベース管理ユーティリティを起動します。

```
InstallPath¥VERITAS¥NetBackup¥bin¥NbDbAdmin.exe
```

- 2 データベースログオンパスワードを入力して、[OK]をクリックします。

p.956 の「[Windows での NetBackup データベース管理ユーティリティの使用](#)」を参照してください。

- 3 [ツール (Tools)]タブを選択します。
- 4 [アンロード (Unload)]セクションで、[エクスポート (Export)]をクリックします。
- 5 [データベースのエクスポート (Export database)]ダイアログボックスで、宛先ディレクトリを参照します。
- 6 次の 1 つ以上のオプションを選択します。

スキーマ (Schema)	データベースのスキーマのみをアンロードします。スキーマは、名前を指定したディレクトリに reload.sql という名前のファイルとしてアンロードされます。
スキーマとデータ (Schema and data)	データベースのスキーマおよびデータの両方をアンロードします。データは、カンマ区切り形式のファイルセットとしてアンロードされます。データベース表ごとに 1 つのファイルが作成されます。

- 7 [OK]をクリックします。

データベースファイルのコピーまたはバックアップ

指定されたディレクトリにリレーショナルデータベースをバックアップするには、NetBackup データベース管理ユーティリティを使います。

Symantec はデータベースファイルのバックアップコピーを以下の場合に作成することを推奨します。

データベースを移動する前。	p.967 の「 NetBackup データベースファイルの移動 」を参照してください。
データベースを再構築する前。	p.958 の「 NetBackup データベース管理ユーティリティの[一般 (General)]タブについて 」を参照してください。
データ領域を追加する前。	

インデックス領域を追加する前。

p.958 の「[NetBackup データベース管理ユーティリティの\[一般 \(General\)\]タブについて](#)」を参照してください。

メモ: NetBackup データベースのバックアップとリストアを行うために NetBackup データベース管理ユーティリティを使うと、NetBackup カタログとデータベース間の一貫性が損なわれる可能性があります。一貫性が損なわれると、データが損失する可能性があります。データベース管理ツールを使うと、予防措置として NetBackup カタログのみのバックアップとリストアを実行できます。

データベースファイルをコピーまたはバックアップする方法

- 1 Start the NetBackup Database Administration utility that is located in the following directory:

```
InstallPath¥VERITAS¥NetBackup¥bin¥NbDbAdmin.exe
```

- 2 データベースログオンパスワードを入力して、[OK]をクリックします。

p.956 の「[Windows での NetBackup データベース管理ユーティリティの使用](#)」を参照してください。

- 3 [ツール (Tools)]タブを選択します。
- 4 [バックアップ (Backup)]セクションで、[コピー (Copy)]をクリックします。
- 5 [データベースファイルをコピーします (Copy database files)]ダイアログボックスで、宛先ディレクトリを参照します。

宛先ディレクトリには、バックアップによって作成されるファイルが含まれます。すべてのデータベースファイルのコピーはこのディレクトリに作成されます。また、このディレクトリは[リストア (Restore)]オプションによって使われるデータベースファイルの場所です。

メモ: このオプションは、通常の NetBackup 操作の一部として実行されるカタログバックアップではありません。

p.970 の「[バックアップからのデータベースファイルのリストア](#)」を参照してください。

- 6 [OK]をクリックします。

バックアップからのデータベースファイルのリストア

バックアップコピーからデータベースをリストアするには、NetBackup データベース管理ユーティリティを使います。

リストアは現在のデータベースファイルを上書きします。データベースはリストアが完了した後に停止し、再起動します。

データベースのリストアにより **NetBackup** アクティビティが一時停止されます。したがって、アクティブなバックアップまたは他のリストアが実行されている間は、データベースのリストアを実行しないでください。

メモ: **NetBackup** データベースのバックアップとリストアを行うためにデータベース管理ユーティリティを使うと、**NetBackup** カタログとデータベース間の一貫性が損なわれる可能性があります。一貫性が損なわれると、データが損失する可能性があります。データベース管理ツールを使うと、予防措置として **NetBackup** データベースのみのバックアップとリストアを実行できます。

バックアップからデータベースファイルをリストアする方法

- 1 次のディレクトリにある **NetBackup** データベース管理ユーティリティを起動します。

```
InstallPath¥VERITAS¥NetBackup¥bin¥NbDbAdmin.exe
```

- 2 データベースログオンパスワードを入力して、[OK]をクリックします。

p.956 の「[Windows での NetBackup データベース管理ユーティリティの使用](#)」を参照してください。

- 3 [ツール (Tools)] タブを選択します。

- 4 [リストア (Restore)] セクションで、[リストア (Restore)] をクリックします。

- 5 [データベースのリストア (Restore database)] ダイアログボックスで、バックアップデータベースを含んでいるディレクトリを参照します。

p.969 の「[データベースファイルのコピーまたはバックアップ](#)」を参照してください。

- 6 [OK] をクリックします。

UNIX での NetBackup データベース管理ユーティリティの使用

NetBackup データベース管理ユーティリティはスタンドアロンアプリケーション (dbadm) であり、次の場所にインストールされます。

```
/usr/opensv/db/bin
```

NetBackup データベース管理ユーティリティを使うには、**root** ユーザー権限の管理者である必要があります。

NetBackup データベース管理ユーティリティを開始するときに **DBA** パスワードを入力します。パスワードはインストール時にランダムに生成されたパスワードに設定されます。

nbdb_adminコマンドを使用し、既知のパスワードに変更します (まだ変更していない場合)。

p.982 の「[NetBackup データベースパスワードの変更](#)」を参照してください。

パスワードを変更する場合は y を、パスワードを変更しないで続行する場合は n を入力します。

ログオンした後、NetBackup データベース管理ユーティリティは現在のデータベースについての次の情報を表示します。

表 23-8 NetBackup データベース管理ユーティリティのプロパティ

プロパティ	説明
選択されたデータベース (Selected Database)	選択されたデータベース: NBDB または BMRDB
状態 (Status)	選択されたデータベースの状態: UP または DOWN
一貫性 (Consistency)	選択されたデータベースの検証の状態: OK、NOT_OK または DOWN この情報は、次のコマンドを実行して取得することもできます。 <pre>nbdb_admin -validate</pre> メモ: データベースの完全検証を実行するには、NetBackup を停止し、データベースサービスのみを起動します。
領域の使用状況 (Space Utilization)	領域の使用状況には、使用されている領域の量が、データベースに割り当てられているファイルシステム領域の割合として表示されます。NBDB または BMRDB データベースが最初に作成される際、必要に応じて連続する領域を使用できるように、追加の領域が割り当てられます。このため、データベースが非常に大規模でディスク領域が不足している場合を除き、領域の使用状況が低いことは望ましい傾向です。

初期画面は次のデータベース管理メインメニューも表示します。

表 23-9 データベース管理のメインメニューオプション

オプション	説明
データベースの選択/再起動とパスワードの変更 (Select/Restart Database and Change Password)	このオプションは、データベースを開始するか、または停止するために選択したり、データベースパスワードを変更したりするためのメニューを表示します。 p.974 の「[データベースの選択/再起動とパスワードの変更 (Select/Restart Database and Change Password)]メニューオプションについて」を参照してください。

オプション	説明
データベース領域およびメモリ管理 (Database Space and Memory Management)	このオプションは次の処理を実行できるメニューを表示します。 ■ データベース領域利用率のレポートの生成 ■ フラグメント化されたデータベースオブジェクトの再編成 ■ データベースファイルへの空き領域の追加 ■ データベースサーバーのメモリキャッシュの設定の修正 p.974 の「[データベース領域およびメモリ管理 (Database Space and Memory Management)]メニューオプションについて」を参照してください。
トランザクションログの管理 (Transaction Log Management)	このオプションはデータベースのトランザクションログを切り捨てることのできるメニューを表示します。またデータベースのトランザクションログモードを変更できます。
データベースの検証チェックおよび再構築 (Database Validation Check and Rebuild)	このオプションは選択したデータベースを検証し、再構築できるメニューを表示します。 p.977 の「[データベースの検証チェックおよび再構築 (Database Validation Check and Rebuild)]メニューオプションについて」を参照してください。
データベースの移動 (Move Database)	このオプションはデータベースファイルの場所を変更できるメニューを表示します。また複数のディレクトリにファイルを分割できます。 p.978 の「[データベースの移動 (Move Database)]メニューオプションについて」を参照してください。
データベースのアンロード (Unload Database)	このオプションはデータベースからスキーマ、またはスキーマとデータをアンロードできるメニューを表示します。 p.980 の「[データベースのアンロード (Unload Database)]メニューオプションについて」を参照してください。
バックアップおよびリストアデータベース (Backup and Restore Database)	このオプションはデータベースのバックアップとリストアオプションを選択できるメニューを表示します。 p.980 の「[バックアップおよびリストアデータベース (Backup and Restore Database)]メニューオプションについて」を参照してください。
データベース状態の更新 (Refresh Database Status)	このオプションはメインメニューの[状態 (Status)]、[一貫性 (Consistency)]と[領域の使用状況 (Space utilization)]を更新します。

メインメニューから h オプションを選択することで、すべての画面からオンラインヘルプを利用できます。

[データベースの選択/再起動とパスワードの変更 (Select/Restart Database and Change Password)]メニューオプションについて

[データベースの選択/再起動とパスワードの変更 (Select/Restart Database and Change Password)]メニューを表示するには、このオプションを選択します。

[データベースの選択/再起動とパスワードの変更 (Select/Restart Database and Change Password)]メニューは次のオプションを含んでいます。

表 23-10 [データベースの選択/再起動とパスワードの変更 (Select/Restart Database and Change Password)]オプション

オプション	説明
NBDB	NBDB を選択し、他の dbadm メニューオプションを使ってデータベースを表示するか、または修正します。
BMRDB	BMRDB を選択し、他の dbadm メニューオプションを使ってデータベースを表示するか、または修正します。
選択されたデータベースの起動 (Start Selected Database)	選択したデータベースを起動します。
選択されたデータベースの停止 (Stop Selected Database)	選択したデータベースを停止します。
パスワードの変更 (Change Password)	データベースのパスワードを変更します。適用可能な場合、パスワードは NBDB および BMRDB の両方で変更されます。パスワードの変更を有効にするには、データベースを再起動します。 データベース管理ユーティリティにログインするには、現在の DBA パスワードを知っている必要があります。

[データベース領域およびメモリ管理 (Database Space and Memory Management)]メニューオプションについて

次の機能を実行するために[データベース領域およびメモリ管理 (Database Space and Memory Management)]オプションを使うことができます。

- データベース領域の使用状況のレポート
- フラグメント化されたデータベースオブジェクトの再構成
- データベースファイルへの空き領域の追加

[データベース領域およびメモリ管理 (Database Space and Memory Management)]メニューは次のオプションを含んでいます。

表 23-11

[データベース領域およびメモリ管理 (Database Space and Memory Management)]オプション

オプション	説明
データベース領域についてのレポート (Report on Database Space)	現在選択したデータベースの領域利用率のレポートを生成するにはこのオプションを選択します。 レポートには、リレーショナルデータベースの DB の領域および物理パス名が含まれます。 レポートには、DB の各領域の、名前、KB 単位の空き領域の量、KB 単位のファイルサイズおよび領域の使用状況が表示されます。また、レポートには、トランザクションログファイルのサイズ、およびデータベースに使用されている各ファイルシステムの空き領域の残量が表示されます。

オプション	説明
データベースの再構成 (Database Reorganize)	フラグメント化した状態のデータベース表とインデックスを再編成するにはこのオプションを選択します。 [データベースの再構成 (Database Reorganize)]メニューから実行される処理は、次のとおりです。 ■ 1) Defragment All このオプションでは、フラグメント化されるデータベース表およびインデックスが自動的に決定されます。その後、SQL Anywhere の REORGANIZE コマンドによって、表がデフラグされ、インデックスが圧縮されます。 同等のコマンドは、nbdb_admin -reorganize です。 ■ 2) Table Level Defragmentation このオプションでは、データベースの各表のフラグメンテーションレポートが生成されます。レポートには、各表の TABLE_NAME、ROWS の数、ROW_SEGMENTS の数および SEGS_PER_ROW が示されます。 また、[すべてをデフラグ (Defragment All)]オプションで再構成が自動的に選択された個々の表の ! 列には、* が表示されます。 行セグメントは、1 ページに含まれる 1 行の全体またはその一部分を指します。1 行に、1 つ以上の行セグメントがある場合があります。ROW_SEGMENTS 値は、表の行セグメントの合計数を示します。SEGS_PER_ROW 値は、行ごとのセグメントの平均数を表示し、表がフラグメント化されているかどうかを示します。 SEGS_PER_ROW 値は、1 が最適で、1 より大きい値はフラグメンテーションが進行した状態を示します。たとえば、値 1.5 は、行の半分で分割が行われていることを意味します。 p.965 の「フラグメンテーションについて」を参照してください。 ■ 3) Index Compression このオプションでは、各データベースインデックスのフラグメンテーションレポートが生成されます。管理者は、圧縮する個々のインデックスを選択できます。レポートには、個々のインデックスの TABLE_NAME、INDEX_NAME、インデックスの TYPE、LEVEL および DENSITY が含まれます。インデックスの TYPE は、PKEY (プライマリキー)、FKEY (外部キー)、UI (一意のインデックス)、UC (固有の制約)、NUI (一意ではないインデックス) の値のいずれかです。 また、[すべてをデフラグ (Defragment All)]オプションで再構成が自動的に選択された個々のインデックスの ! 列には、* が表示されます。 LEVEL および DENSITY は、インデックスを再構成する必要があるかどうかを示します。インデックスツリーのレベルの数は、インデックスを使用して行にアクセスするために必要な I/O 処理の数を決定します。レベル数が少ない方が、レベルが多い場合よりもインデックスは効果的です。密度は、各インデックスページの使用割合の平均を、0 から 1 の範囲で示します。 LEVEL 値は、1 が最適です。LEVEL 値が 4 以上の場合、または LEVEL 値が 2 または 3 で密度が 0.5 よりも大きい場合、インデックスは再構成される可能性が高くなります。

オプション	説明
空き領域の追加 (Add Free Space)	個々のデータベース領域に空き領域を追加するにはこのオプションを選択します。追加の空き領域によって、データベースに格納されているデータベースオブジェクトの将来のフラグメンテーションを減らすことができます。 リレーショナルデータベースが最初に作成されるとき、または再構築されるときに、25 MB の空き領域がデータおよびインデックス DB 領域に自動的に追加されます。 再構築により、すべての空き領域が削除され、その後、データベースが作成されたときに最初に追加された領域が追加されます。誤って空き領域を余分に追加した場合は、再構築を実行してその領域を削除することができます。

[データベースの検証チェックおよび再構築 (Database Validation Check and Rebuild)]メニューオプションについて

[データベースの検証チェックおよび再構築 (Database Validation Check and Rebuild)]オプションを使用すると、現在選択されているデータベースを検証および再構築できます。

[データベースの検証チェックおよび再構築 (Database Validation Check and Rebuild)]メニューは次のオプションを含んでいます。

表 23-12 [データベースの検証チェックおよび再構築 (Database Validation Check and Rebuild)]メニューオプション

オプション	説明
標準検証 (Standard Validation)	このオプションを使用すると、データベースのすべての表でインデックスおよびキーを検証できます。各表はスキャンされます。行ごとに、適切なインデックスに存在するかどうかのチェックが行われます。表の行数は、インデックス内のエントリ数と一致する必要があります。 このオプションは、コマンド <code>nbdb_admin -validate</code> と同等です。

オプション	説明
完全検証 (Full Validation)	このオプションは[標準検証 (Standard Validation)]オプションと同じ検査を実行します。加えて、[完全検証 (Full Validation)]では、各インデックスで参照される行が、いずれも対応する表に存在することが確認されます。外部キーのインデックスに対しては、対応する行がプライマリ表に存在することも確認されます。このオプションは、コマンド <code>nbdb_admin -validate -full</code> と同等です。 メモ: To perform a full database validation, shut down NetBackup and start only the database service. 検証エラーが報告されたら、次のタスクを実行します。 ■ NetBackup (すべてのデーモンとサービス) を停止します。 ■ SQL Anywhere データベースサーバー (NB_dbsrv, NetBackup Relational Database Manager) のみを起動します。 ■ このツールまたは <code>nbdb_admin</code> コマンドラインユーティリティを使用して、検証チェックを繰り返します。 検証エラーが解決しない場合は、Symantec のテクニカルサポートに問い合わせてください。管理者は、[データベースの再構築 (Database Rebuild)]オプションまたは <code>nbdb_unload</code> コマンドラインユーティリティを使用して、データベースを再構築するように求められる場合があります。
データベースの再構築 (Database Rebuild)	このオプションはデータベースを再構築することを可能にします。このメニューオプションは、コマンド <code>nbdb_unload -rebuild</code> と同等です。[データベースの再構築 (Database Rebuild)]により、データベースが完全にアンロードおよび再ロードされます。新しいデータベースは、すべてのオプションが同じ状態で所定の場所に構築されます。[標準検証 (Standard Validation)]または[完全検証 (Full Validation)]オプションを使用してデータベースの検証エラーがレポートされた場合、[データベースの再構築 (Database Rebuild)]が必要になる場合があります。 [データベースの再構築 (Database Rebuild)]の実行中に、すべての NetBackup 操作は一時停止されます。 このオプションを選択した場合、データベースを再構築する前に、操作を終了してから[データベースのバックアップ (Backup Database)]オプションによるバックアップを作成することを推奨するメッセージが表示されます。その後、続行するかどうかを選択します。 p.980 の「[バックアップおよびリストアデータベース (Backup and Restore Database)]メニューオプションについて」を参照してください。

p.971 の「UNIX での NetBackup データベース管理ユーティリティの使用」を参照してください。

[データベースの移動 (Move Database)]メニューオプションについて

[データベースの移動 (Move Database)]メニューオプションはデータベースファイルの場所を変更するか、または複数のディレクトリにデータベースファイルを分割することを可能にします。大規模なデータベースの場合、場所を変更することによってパフォーマンス

を向上できる場合があります。存在する場合は、NBDB および BMRDB の両方のデータベースファイルが移動されます。

メモ: パフォーマンスの問題により、NetBackup では、ローカル接続されているドライブ上のデータベースファイルのみをサポートします。

[データベースの移動 (Move Database)]メニューを使用すると、ミラー化されたトランザクションログを作成することもできます。トランザクションログ (NBDB.log および BMRDB.log) は、リレーショナルデータベースのリカバリに使用される重要なファイルです。

保護を強化するために、ミラー化されたトランザクションログを使用できます。元のログとは異なるディレクトリで、ミラー化されたログを作成します。

[データベースの移動 (Move Database)]メニューのオプションは、次のとおりです。

表 23-13 [データベースの移動 (Move Database)]メニューオプション

オプション	説明
データの移動 (Move Data)	データのデータベース領域の場所を変更するにはこのオプションを選択します。場所を変更すると、NetBackup 操作が一時停止します。
インデックスの移動 (Move Index)	インデックスのデータベース領域の場所を変更するにはこのオプションを選択します。場所を変更すると、NetBackup 操作が一時停止します。
トランザクションログの移動 (Move Transaction Log)	トランザクションログの場所を変更するにはこのオプションを選択します。場所を変更すると、NetBackup 操作が一時停止します。
ミラー化されたトランザクションログの移動 (Move Mirrored Transaction Log)/ミラー化されたトランザクションログの作成 (Create Mirrored Transaction Log)	ミラー化されたトランザクションログの場所を変更するにはこのオプションを選択します。ミラー化されたトランザクションログが存在しない場合は、新しい場所に作成されます。場所を変更すると、NetBackup 操作が一時停止します。
ミラー化されたトランザクションログの使用の中止 (Stop Using Mirrored Transaction Log)	このオプションは、ミラー化されたトランザクションログが使用されている場合にのみ表示されます。このオプションを選択すると、ミラー化されたトランザクションログの使用を停止するようにデータベースサーバーを構成できます。既存のミラー化されたトランザクションログファイルは削除されます。この処理は NetBackup 操作を一時停止します。

p.971 の「UNIX での NetBackup データベース管理ユーティリティの使用」を参照してください。

[データベースのアンロード (Unload Database)]メニューオプションについて

リレーショナルデータベースからスキーマ、またはスキーマとデータをアンロードするには [データベースのアンロード (Unload Database)]メニューオプションを使用します。

データベースの再構築に使用できる SQL コマンドが作成されます。アンロードにデータも含まれている場合、カンマ区切り形式のデータファイルセットが作成されます。

[データベースのアンロード (Unload Database)]メニューのオプションは、次のとおりです。

表 23-14 [データベースのアンロード (Unload Database)]メニューオプション

オプション	説明
スキーマのみ (Schema Only)	このオプションはデータベーススキーマのみアンロードすることを可能にします。スキーマは、名前を指定したディレクトリに reload.sql という名前のファイルとしてアンロードされます。
データおよびスキーマ (Data and Schema)	このオプションを使用すると、データベースのスキーマおよびデータの両方をアンロードできます。データは、ファイルセットとしてアンロードされます。データベース表ごとに 1 つのファイルが作成されます。
データベースのアンロード用の [ディレクトリの変更 (Change Directory)] オプション	このオプションを使用すると、アンロードオプション (1) または (2) で作成されるファイルのディレクトリの場所を変更できます。

p.971 の「UNIX での NetBackup データベース管理ユーティリティの使用」を参照してください。

[バックアップおよびリストアデータベース (Backup and Restore Database)]メニューオプションについて

[バックアップおよびリストアデータベース (Backup and Restore Database)]メニューオプションは指定されたディレクトリにリレーショナルデータベースをバックアップすることを可能にします。以前に作成されたバックアップからリストアできます。

Symantec はデータベースファイルのバックアップコピーを以下の場合に作成することを推奨します。

- データベースを移動する前。
- データベースを再構築する前。
- データ領域を追加する前。
- インデックス領域を追加する前。
- トランザクションログモードを [完全 (FULL)] から [部分 (PARTIAL)] に修正する前。

- トランザクションログを切り捨てる前。

メモ: NetBackup データベースのバックアップとリストアを行うために NetBackup データベース管理ユーティリティを使うと、NetBackup カタログとデータベース間の一貫性が損なわれる可能性があります。一貫性が損なわれると、データが損失する可能性があります。データベース管理ツールを使うと、予防措置として NetBackup データベースのみのバックアップとリストアを実行できます。

[バックアップおよびリストアデータベース (Backup and Restore Database)]メニューのオプションは、次のとおりです。

表 23-15 [バックアップおよびリストアデータベース (Backup and Restore Database)]メニューオプション

オプション	説明
オンラインバックアップ (Online Backup)	このオプションを使用すると、データベースの実行中にデータベースファイルのコピーを作成できます。この間、他の NetBackup アクティビティが一時停止されることはありません。
リストアバックアップ (Restore Backup)	このオプションを使用すると、オプション 1 または 2 を使用して、以前に作成したデータベースファイルのコピーからリストアを実行できます。現在実行中のデータベースファイルは上書きされて、データベースは停止され、リストアの完了後に再起動されます。
ディレクトリの変更 (Change Directory)	このオプションを使用すると、バックアップオプション (1) または (2) で作成するファイルのディレクトリの場所を変更できます。このディレクトリには、リストアオプション (3) で使用されるファイルが格納されています。

p.971 の「UNIX での NetBackup データベース管理ユーティリティの使用」を参照してください。

インストール後の作業

次の項で説明されている作業は省略可能で、初期インストール後に実行できます。

- データベースパスワードを変更します。
p.982 の「NetBackup データベースパスワードの変更」を参照してください。
- NBDB および BMRDB データベースファイルを (パフォーマンスのチューニングなどのため) 移動します。
p.983 の「インストール後の NBDB データベースファイルの移動」を参照してください。
- ミラー化されたトランザクションログを追加します。
p.985 の「ミラー化されたトランザクションログの追加」を参照してください。
- NBDB を再作成します。

p.986 の「[手動による NBDB データベースの作成](#)」を参照してください。

NetBackup データベースパスワードの変更

パスワードはインストール時にランダムに生成されたパスワードに設定されます。このパスワードは、NBDB と BMRDB、およびすべての DBA アカウントとアプリケーションアカウントに使用されます。(EMM_MAIN など。)この手順を使用し、既知のパスワードにそれを変更できます。

パスワードは暗号化され、vxdbms.conf ファイルに格納されます。vxdbms.conf ファイルの権限は、Windows 管理者または root ユーザーにのみこのファイルの読み取りまたは書き込みを許可します。

データベースのパスワードを変更する方法

- 1 Windows 管理者または root ユーザーでサーバーにログオンします。
- 2 インストール後に初めてパスワードを変更するには、次のコマンドを実行します。このコマンドは新しい暗号化文字列で vxdbms.conf ファイルを更新します。

Windows の場合: `Install_path\NetBackup\bin\nbdb_admin -dba new_password`

UNIX の場合: `/usr/opensv/db/bin/nbdb_admin -dba new_password`

パスワードは ASCII 文字列である必要があります。パスワード文字列では ASCII 文字以外は許可されていません。

- 3 既知のパスワードを新しいパスワードに変更するには、nbdb_admin コマンドまたは NetBackup データベース管理ユーティリティのいずれかを使用します。NetBackup データベース管理ユーティリティにログインするには、現在のパスワードを知っている必要があります。

p.956 の「[Windows での NetBackup データベース管理ユーティリティの使用](#)」を参照してください。

p.971 の「[UNIX での NetBackup データベース管理ユーティリティの使用](#)」を参照してください。

NBAC が有効になる新しいパスワードを作成する必要条件

NetBackup 環境の NetBackup アクセス制御機能(NBAC)が有効になっている場合は、nbdb_admin -dba new_password を実行する前に以下の項目に留意してください。

- 実行中のサービスが最小限である必要があります (NB_dbsrv、nbatd、nbazd、bprd、bpdbm、bpjobjd)。
- vxdbms.conf に読み書きのパーミッションを持つ、root または管理者権限が必要ないユーザー。Windows ユーザーは、vxdbms.conf に管理者以外のユーザーに

読み書きのパーミッションを与えるのに NBAC のセキュリティの権限 (Permissions) タブを使うことができます。

- nbdb_admin ログを生成するためには、ユーザーに次のディレクトリへの読み書きのパーミッションがあることを確かめてください:

Windows の場合: `install_path\Veritas\NetBackup\logs\ncdb`

UNIX の場合: `/usr/opensv/netbackup/logs/ncdb`

- データベースサーバーだけ開始することができる状況をトラブルシューティングするためには、NBAC をオフにする必要があります。

インストール後の NBDB データベースファイルの移動

大きいデータベースの場合は、パフォーマンスを改善するために、データベースファイルの場所の変更、または複数のディレクトリへのデータベースファイルの分割ができます。

メモ: パフォーマンスの問題のため、NetBackup では、ローカル接続されているドライブ上のデータベースファイルのみをサポートします。

メモ: データベースファイルを移動する前後に NBDB と BMRDB の両方をバックアップするためにカタログバックアップを実行してください。

Windows でのデータベースファイルの移動

Windows で NBDB データベースファイルと BMRDB データベースファイルを移動する方法

- 1 カタログバックアップを実行します。
- 2 次のコマンドを入力することによってすべての NetBackup サービスを停止します。

```
Install_path\VERITAS\NetBackup\bin\bpdwn
```

- 3 次のコマンドを入力することによって SQL Anywhere サービスを起動します。

```
Install_path\VERITAS\NetBackup\bin\bpbup -e SQLANYs_VERITAS_NB
```

- 4 既存のデータ、インデックス、トランザクションログファイルを移動するために次のいずれかの方法を使用します。

- NetBackup データベース管理ユーティリティを使用します。
p.967 の「[NetBackup データベースファイルの移動](#)」を参照してください。

- 次のコマンドを入力します。

```
Install_path\NetBackup\bin\ncdb_move.exe
```

```
-data data_directory
```

```
-index index_directory -tlog log_directory
```

データベースは削除および再作成されないのので `nbdb_move` コマンドをいつでも実行できます。そのため、すべてのデータは保持されます。

ミラー化されたトランザクションログが使用されている場合は、次のコマンドを入力します。

```
Install_path¥NetBackup¥bin¥nbdb_move.exe -data data_directory  
-index index_directory -tlog log_directory  
-mlog log_mirror_directory
```

- 5 次のコマンドを入力することによってすべてのサービスを起動します。

```
Install_path¥VERITAS¥NetBackup¥bin¥bpup
```

- 6 カタログバックアップを実行します。

UNIX でのデータベースファイルの移動

UNIX で NBDB データベースファイルと BMRDB データベースファイルを移動する方法

- 1 カタログバックアップを実行します。
- 2 次のコマンドを入力することによってすべての NetBackup デーモンを停止します。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/bp.kill_all
```

- 3 次のコマンドを入力することによって SQL Anywhere デーモンを起動します。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/nbdbms_start_stop start
```

- 4 既存のデータ、インデックス、トランザクションログファイルを移動するために次のいずれかの方法を使用します。

- NetBackup データベース管理ユーティリティを使用します。
p.978 の「[\[データベースの移動 \(Move Database\)\]メニューオプションについて](#)」を参照してください。

- 次のコマンドを入力します。

```
/usr/opensv/db/bin/nbdb_move  
-data data_directory  
-index index_directory -tlog log_directory
```

データベースは削除および再作成されないのので `nbdb_move` コマンドをいつでも実行できます。そのため、すべてのデータは保持されます。

ミラー化されたトランザクションログが使用されている場合は、次のコマンドを入力します。

```
/usr/opensv/db/bin/nbdb_move -data data_directory  
-index index_directory -tlog log_directory  
-mlog log_mirror_directory
```

- 5 次のコマンドを入力することによって **NetBackup** のすべてのデーモンを起動します。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/bp.start_all
```

- 6 カタログバックアップを実行します。

p.945 の「**NetBackup** マスターサーバーがインストールされるディレクトリおよびファイルについて」を参照してください。

ミラー化されたトランザクションログの追加

トランザクションログ (NBDB.log および BMRDB.log) は、**SQL Anywhere** データベースのリカバリに使用される重要なファイルです。

追加の保護のために、ミラー化されたトランザクションログを使用します。元のログとは異なるディレクトリで、このミラー化されたログを作成します。

Windows コンピュータでのミラー化されたトランザクションログの作成

Windows コンピュータでミラー化されたトランザクションログを作成する方法

- 1 カタログバックアップを実行します。
- 2 次のコマンドを入力することによってすべての **NetBackup** サービスを停止します。

```
Install_path¥VERITAS¥NetBackup¥bin¥bpdwn
```

- 3 次のコマンドを入力することによって **SQL Anywhere** サービスを起動します。

```
Install_path¥VERITAS¥NetBackup¥bin¥bpup -e SQLANYs_VERITAS_NB
```

- 4 ミラー化されたトランザクションログを作成します。

次のコマンドを入力します。

```
Install_path¥NetBackup¥bin¥nbdb_move.exe -mloglog_mirror_directory
```

既存のデータ、インデックスおよびトランザクションログファイルを移動して、ミラー化されたトランザクションログを作成する場合は、次のコマンドを入力します。

```
Install_path¥NetBackup¥bin¥nbdb_move.exe -datadata_directory  
-index index_directory -tlog log_directory -mlog  
log_mirror_directory
```

- 5 次のコマンドを入力することによって **NetBackup** のすべてのサービスを起動します。

```
Install_path¥VERITAS¥NetBackup¥bin¥bpup
```

- 6 カタログバックアップを実行します。

UNIX コンピュータでのミラー化されたトランザクションログの作成

UNIX コンピュータでミラー化されたトランザクションログを作成する方法

- 1 カタログバックアップを実行します。
- 2 次のコマンドを入力することによってすべての NetBackup デーモンを停止します。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/bp.kill_all
```

- 3 次のコマンドを入力することによって SQL Anywhere デーモンを起動します。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/nbdbms_start_stop start
```

- 4 Create the mirrored transaction log:

次のコマンドを入力します。

```
/usr/opensv/db/bin/nbdb_move -mlog log_mirror_directory
```

既存のデータ、インデックスおよびトランザクションログファイルを移動して、ミラー化されたトランザクションログを作成する場合は、次のコマンドを入力します。

```
/usr/opensv/db/bin/nbdb_move -data data_directory -index  
index_directory -tlog log_directory -mlog log_mirror_directory
```

- 5 次のコマンドを入力することによって NetBackup のすべてのデーモンを起動します。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/bp.start_all
```

- 6 カタログバックアップを実行します。

p.913 の「[カタログバックアップについて](#)」を参照してください。

p.983 の「[インストール後の NBDB データベースファイルの移動](#)」を参照してください。

手動による NBDB データベースの作成

NBDB データベースは、NetBackup のインストール時に自動的に作成されます。ただし、カタログリカバリの状況によっては、create_nbdb コマンドを使用して手動で作成することが必要になる場合があります。

メモ: 多くの場合、データベースを手動で再作成しないことをお勧めします。

メモ: NBDB.db データベースがすでに存在する場合に、create_nbdb コマンドを実行しても、データベースは上書きされません。データベースを移動する場合は、nbdb_move コマンドを使用して移動してください。

Windows でのデータベースの作成

Windows で NBDB データベースを手動で作成する方法

- 1 次のコマンドを入力することによってすべての NetBackup サービスを停止します。

```
Install_path¥VERITAS¥NetBackup¥bin¥bpdown
```

- 2 次のコマンドを入力することによって SQL Anywhere サービスを起動します。

```
Install_path¥VERITAS¥NetBackup¥bin¥bpup -e SQLANYs_VERITAS_NB
```

- 3 次のコマンドを実行します。

```
Install_path¥NetBackup¥bin¥create_nbdb.exe
```

- 4 次のコマンドを入力することによって NetBackup のすべてのサービスを起動します。

```
Install_path¥VERITAS¥NetBackup¥bin¥bpup
```

- 5 新しい NBDB データベースは空で、通常のインストール中にロードされる EMM データは含まれていません。

このデータを再移行する前に、新しいデバイスに対する最新のサポート情報を適用します。新しいデバイスは、約 2 カ月ごとに追加されます。

- 6 tpext ユーティリティを実行して、EMM データを再移行します。tpext によって、新しいデバイスマッピングおよび外部属性ファイルで EMM データベースが更新されます。

```
Install_path¥Volmgr¥bin¥tpext.exe
```

通常のインストールでは、tpext は自動的に実行されます。

create_nbdb コマンドを使用してデータベースを手動で作成する場合、tpext ユーティリティも実行する必要があります。tpext によって、データベースに EMM データがロードされます。

UNIX でのデータベースの作成

UNIX で NBDB データベースを手動で作成する方法

- 1 次のコマンドを入力することによってすべての NetBackup デーモンを停止します。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/bp.kill_all
```

- 2 次のコマンドを入力することによって SQL Anywhere デーモンを起動します。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/nbdbms_start_stop start
```

- 3 次のコマンドを実行します。

```
/usr/opensv/db/bin/create_nbdb
```

- 4 次のコマンドを入力することによって **NetBackup** のすべてのデーモンを起動します。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/bp.start_all
```

- 5 新しい NBDB データベースは空で、通常のインストール中にロードされる EMM データは含まれていません。

このデータを再移行する前に、新しいデバイスに対する最新のサポート情報を適用します。新しいデバイスは、約 2 か月ごとに追加されます。

- 6 `tpext` ユーティリティを実行して、EMM データを再移行します。`tpext` によって、新しいデバイスマッピングおよび外部属性ファイルで EMM データベースが更新されます。

```
/usr/opensv/volmgr/bin/tpext
```

通常のインストールでは、`tpext` は自動的に実行されます。

`create_nbdb` コマンドを使用してデータベースを手動で作成する場合、`tpext` ユーティリティも実行する必要があります。`tpext` によって、データベースに EMM データがロードされます。

create_nbdb の追加オプション

`create_nbdb` コマンドは、NBDB データベースの作成に使用するほかに、次の処理の実行にも使用できます。各コマンドで、**NB_server_name** は `server.conf` の名前と一致します。

p.946 の「[NetBackup server.conf ファイルについて](#)」を参照してください。

- 既存の NBDB データベースを削除し、次のコマンドを入力してデフォルトの場所を作成し直します。

- **Windows** の場合: `create_nbdb -drop[current_data_directory]`

デフォルトの場所が使用されていない場合、現在の NBDB データディレクトリ `current_data_directory` の場所を指定します。

- **UNIX** の場合: `create_nbdb -drop`

現在の NBDB データディレクトリの場所は、`bp.conf` ファイルから自動的に取得されます。

`-drop` オプションを使用すると、既存の NBDB データベースが **NetBackup** によって削除されます。

- 既存の NBDB データベースを削除し、次のコマンドを入力して作成し直さないでください。

Windows の場合: `create_nbdb -db_server NB_server_name`

`-drop_only[current_data_directory]`

UNIX の場合: `create_nbdb -drop_only`

デフォルトの場所が使用されていない場合、現在の NBDB データディレクトリ `current_data_directory` の場所を指定します。

- 既存の NBDB データベースを削除し、次のコマンドを入力して指定したディレクトリに作成し直します。

- Windows の場合:

```
create_nbdb -drop [current_data_directory] -data  
data_directory-index index_directory -tlog log_directory  
[-mloglog_mirror_directory]
```

- UNIX の場合:

```
create_nbdb -drop -data data_directory -index index_directory  
-tlog log_directory [-mloglog_mirror_directory]
```

`nbdb_move` を使用して NBDB データベースファイルをデフォルトの場所から移動している場合は、このコマンドを実行して NBDB データベースファイルを同じ場所で再作成します。その場合、`current_data_directory` を指定します。

NBDB.db をデフォルトの場所から移動している場合、BMRDB.db も再作成する必要があります。BMRDB.db ファイルは、NetBackup データベースファイルと同じ場所に存在する必要があります。

バックアップおよびリカバリの手順について

カタログ方式は通常のバックアップ処理中に実行できます。ポリシーに従って実行され、ユーザーに対してほぼ透過的です。カタログバックアップウィザードまたはポリシーの構成ウィザードのいずれかを使用してポリシーを設定します。どちらのウィザードを使用した場合も、必要なすべてのカタログファイルが自動的に含まれます。これらのファイルには、データベースファイル (NBDB および BMRDB)、すべてのカタログ構成ファイル (`vxdbsms.conf`、`server.conf` および `databases.conf`) などがあります。

カタログを使用すると、管理者はカタログの全体または一部をリカバリできます。(たとえば、データベースとイメージカタログを個別にリカバリできます。)

これは増分バックアップを提供します。Sybase SQL Anywhere の場合、増分バックアップはトランザクションログだけのバックアップを意味します。トランザクションログは自動的に管理され、正常にバックアップされるたびに切り捨てられます。

データベースのトランザクションログ

NetBackup データベースのトランザクションログはデータベースのリカバリに必要です。これは正常なカタログバックアップの後で自動的に切り捨てられます。

デフォルトでは、トランザクションログ NBDB.log は次のディレクトリに存在します。

Windows の場合: `Install_path¥NetBackupDB¥data¥NBDB.log`

UNIX の場合: /usr/opensv/db/data/NBDB.log

トランザクションログのサイズは、切り捨てられるまで増加し続けます。カタログバックアップは、トランザクションログが大きくなってファイルシステムがいっぱいにならないだけの頻度で実行する必要があります。

デフォルトのトランザクションログに加えて、NBDB の保護を強化するためにミラー化されたトランザクションログを作成できます。

ミラー化されたログのディレクトリは、デフォルトのトランザクションログのディレクトリとは異なる必要があります。ミラー化されたログは、元のログとは異なる物理ディスクドライブ上のファイルシステムに配置することをお勧めします。

BMR がインストールされている場合、BMRDB 用のトランザクションログも次の場所に作成されます (デフォルト)。

Windows の場合: `Install_path¥NetBackupDB¥data¥BMRDB.log`

UNIX の場合: /usr/opensv/db/data/BMRDB.log

次の場所にオプションのミラー化されたログがあります。

Windows の場合: `mirrored_log_directory¥BMRDB.m.log`

UNIX の場合: `mirrored_log_directory/BMRDB.m.log`

BMRDB 用のトランザクションログは、NBDB 用のトランザクションログとともに、カタログバックアップの実行中にバックアップされ、切り捨てられます。

メモ: カatalogバックアップが実行されていない場合、ログは切り捨てられません。切り捨ては、データベースのリカバリにとって重要であるため、この方法で管理する必要があります。

カタログリカバリについて

次のようなリカバリの例があります。

- 致命的な障害からの完全リカバリ
[ディザスタリカバリ (Disaster Recovery)]ウィザードを使用すると、データベースは、イメージカタログとともに一貫した状態にリストアされます。
- データベースファイルだけのリカバリ
bprecover を使用して、リレーショナルデータベースファイルおよび構成ファイルのリストアおよびリカバリを実行することができます。

カタログリカバリのシナリオと手順について詳しくは、次を参照してください。『[NetBackup トラブルシューティングガイド](#)』。

リレーショナルデータベースのバックアップとリカバリ用コマンド

リレーショナルデータベースの保護には、カタログのバックアップおよびリカバリインターフェースを使用することをお勧めします。

保護を強化するために NBDB および BMRDB データベースの一時バックアップを行ってから、データベースファイルの移動や再編成などのデータベース管理操作を実行できます。

表 23-16 リレーショナルデータベースをバックアップおよびリカバリするコマンド

コマンド	説明
nbdb_backup または nbdb_backup.exe	nbdb_backup または nbdb_backup.exe を使って、NBDB データベースファイルと BMRDB データベースファイルのコピーをディレクトリに作成します。nbdb_backup コマンドを実行してもトランザクションログは切り捨てられません。トランザクションログは、カタログバックアップを使用することによってだけ管理されます。 Windows の場合: <code>Install_path¥NetBackup¥bin¥nbdb_backup.exe [-dbn database_name] -online destination_directory [tlog_only] [-truncate_tlog]</code> UNIX の場合: <code>/usr/opensv/db/bin/nbdb_backup [-dbn database_name] -online destination_directory [tlog_only] [-truncate_tlog]</code> -dbn database_name を指定すると、指定されたデータベース (NBDB または BMRDB) だけがバックアップされます。 -online destination_directory はコピーしたファイルの場所です。 -tlog_only はバックアップの構成ファイルとともにデータベーストランザクションログのみを生成します。 -truncate_tlog は、バックアップが完了した後、データベーストランザクションログを切り捨てます。 メモ: カatalogバックアップ処理は、通常 nbdb ログに記録されています。マスターサーバーが NetBackup アクセス制御 (NBAC) を REQUIRED モードで使い、EMM データベースがリモートの場合、ログ情報が bpdbm ログに表示されます。 メモ: NetBackup データベースをバックアップするためにこのコマンド (または NetBackup データベース管理ユーティリティ) を使うと、NetBackup カタログとデータベース間の一貫性が損なわれる可能性があります。一貫性が損なわれると、データが損失する可能性があります。このコマンド (または NetBackup データベース管理ユーティリティ) を使うと、予防措置として NetBackup カタログのみをバックアップできます。

コマンド	説明
nbdb_restore または nbdb_restore.exe	nbdb_restore を実行すると、nbdb_backup を使用して作成されたデータベースのバックアップからリカバリが行われます。 Windows の場合: <code>Install_path¥NetBackup¥bin¥nbdb_restore.exe -recover source_directory -dbn database_name [-ignore_tlog]</code> UNIX の場合: <code>/usr/opensv/db/bin/nbdb_restore -recover source_directory -dbn database_name [-ignore_tlog]</code> ログは /admin または ¥admin ディレクトリに記録されます。 nbdb_restore は、ステージングディレクトリからリストアし、NetBackup データベース (NBDB) のみをリカバリします。デフォルトでは、データベースと現在の db¥images または /db/images ディレクトリとの一貫性を可能な限り維持するために現在のトランザクションログを適用します。 -ignore_tlog は、NBDB リカバリ操作に現在のトランザクションログを適用しません。 メモ: NetBackup データベースをリストアするためにこのコマンド (または NetBackup データベース管理ユーティリティ) を使うと、NetBackup カタログとデータベース間の一貫性が損なわれる可能性があります。一貫性が損なわれると、データが損失する可能性があります。このコマンド (または NetBackup データベース管理ユーティリティ) を使うと、予防措置として NetBackup カタログのみをリストアできます。

カタログバックアップ処理について

通常、カタログバックアップは 1 つの親ジョブと 2 つ以上の子ジョブで構成されています。これらのジョブのイベントは dbm ログに表示されます。

カタログバックアップ処理は、大まかに次の処理で構成されます。

- コマンドが一時コピーを格納できるステージングディレクトリを作成します。
Windows の場合: `Install_path¥NetBackupDB¥staging`
UNIX の場合: `/usr/opensv/db/staging`
一度コピーしたら、**NetBackup** でカタログファイルをバックアップできるようになります。
- 子ジョブは、次のように単一のストリームでファイルをバックアップします。
 - 構成ファイル (server.conf、database.conf、vxdbms.conf)
 - データベースファイル

BMR_DATA.db
BMRDB.db
BMRDB.log
BMR_INDEX.db
DARS_DATA.db
DARS_INDEX.db
DBM_DATA.db

```
DBM_INDEX.db  
EMM_DATA.db  
EMM_INDEX.db  
JOB_DATA.db  
NBAZDB.db  
NBAZDB.db.template  
NBAZDB.log  
NBDB.db  
NBDB.log  
SEARCH_DATA.db  
SEARCH_INDEX.db  
vxdbs.conf
```

BMR がインストールされている場合

- 2 つ目の子ジョブはイメージカタログのバックアップを開始します。
- トランザクションログは、完全バックアップまたは増分バックアップが正常に行われると、切り捨てられます。

トランザクションログが手動で変更または削除されると、リカバリに欠陥が生じる可能性があります。

リレーショナルデータベースバックアップの子ジョブは、通常はマスターサーバーで実行されます。マスターサーバーは、**NBDB** のデフォルトの場所であり、**BMRDB** に必須の場所です。

NBDB がメディアサーバーに移動されたら、子ジョブはメディアサーバーで実行されます。この場合、ジョブの追加のログ記録はメディアサーバー上の管理ログに表示されます。

NBDB がメディアサーバーに移動され、**BMRDB** がマスターサーバーにインストールされている場合、カタログバックアップのリレーショナルデータベースバックアップ用として 2 つの子ジョブが存在します。1 つはメディアサーバー上に **NBDB** 用として存在し、もう 1 つはマスターサーバー上に **BMRDB** 用として存在します。

NetBackup データベースのアンロード

NetBackup または Bare Metal Restore のデータベース全体をダンプするには NetBackup データベース管理ユーティリティか `nbdb_unload` コマンドラインユーティリティを使います。これらのユーティリティは個々の表 (1 つの .dat ファイルは各表のために作成されます)、またはスキーマをダンプするために使うこともできます。いずれかの方法を使用して、SQL Anywhere データベースのコピーを作成します。問題発生時に、テクニカルサポートからこのコピーを送付するように依頼する場合があります。

`nbdb_unload` を実行する場合は、データベースへの有効な接続が存在しないことを確認する必要があります。

いずれかの方式を使うと、`reload.sql` スクリプトが生成されます。このスクリプトには、データベースの再作成に必要なすべてのコードが含まれています。このスクリプトと関連ファイルは、シマンテック社テクニカルサポートがサポートを行う場合に使われます。

Windows の場合:

```
Install_path¥NetBackup¥bin¥nbdb_unload.exe [-dbn database_name] [-t  
table_list] [-s] destination_directory
```

UNIX の場合:

```
/usr/opensv/db/bin/nbdb_unload [-dbn database_name] [-t table_list]  
[-s] destination_directory
```

スクリプト:

- `-dbn database_name`
`database_name` は、NBDB (デフォルト) または BMRDB です。
- `-t table_list`
表の所有者、表の名前の順で指定する必要があります。EMM では、すべての表がアカウント `EMM_MAIN` によって所有されています。
`nbdb_unload -t EMM_MAIN.EMM_Device, EMM_MAIN.EMM_Density`
- `-s`
スキーマのみがダンプされデータはダンプされません。
- `destination_directory`
ダンプが作成される場所を指定します。

データベース接続の終了

`nbdb_unload` を実行する前に **NetBackup** をシャットダウンして、データベースへのすべてのアクティブな接続を終了してください。**NetBackup** をシャットダウンすると、起こりうる並列実行の問題が回避されます。

Windows でのデータベース接続の終了

Windows でデータベース接続を終了する方法

- 1 次のコマンドを入力することによって **NetBackup** のすべてのサービスを停止します。

```
Install_path¥VERITAS¥NetBackup¥bin¥bpdn
```

- 2 Windows の[サービスマネージャ (Services Manager)]で、[Adaptive Server Anywhere – VERITAS_NB]という名前のサービスを再起動します。**NetBackup 7.x** システムでは、このサービスには **NetBackup Relational Database Manager** という名前が付いています。
- 3 データベース接続を終了するために次のいずれかの方法を使用します。

- NetBackup データベース管理ユーティリティを使用します。
p.956 の「[Windows での NetBackup データベース管理ユーティリティの使用](#)」を参照してください。
 - 出力の内容 (データベース名、表のリストまたはスキーマだけ) および出力先ディレクトリを指定して、nbdb_unload を実行します。
- 4 次のコマンドを入力することによって SQL Anywhere サービスを停止します。
- ```
Install_path¥VERITAS¥NetBackup¥bin¥bpdown -e SQLANYs_VERITAS_NB
```
- 5 次のコマンドを入力することによって NetBackup のすべてのサービスを起動します。
- ```
Install_path¥VERITAS¥NetBackup¥bin¥bpup
```

UNIX でのデータベース接続の終了

UNIX でデータベース接続を終了する方法

- 1 次のコマンドを入力することによって NetBackup のすべてのデーモンを終了します。
- ```
/usr/opensv/netbackup/bin/bp.kill_all
```
- 2 次のコマンドを入力することによって SQL Anywhere デーモンを起動します。
- ```
/usr/opensv/netbackup/bin/nbdbms_start_stop start
```
- 3 データベースサーバーだけを起動します。
/usr/opensv/netbackup/bin/nbdbms_start_stop start
- 4 データベース接続を終了するために次のいずれかの方法を使用します。
- NetBackup データベース管理ユーティリティを使用します。
p.971 の「[UNIX での NetBackup データベース管理ユーティリティの使用](#)」を参照してください。
 - 出力の内容 (データベース名、表のリストまたはスキーマだけ) および出力先ディレクトリを指定して、nbdb_unload を実行します。
- 5 データベースサーバーを停止します。
/usr/opensv/netbackup/bin/nbdbms_start_stop stop
- 6 次のコマンドを入力することによって SQL Anywhere デーモンを停止します。
- ```
/usr/opensv/netbackup/bin/nbdbms_start_stop stop
```
- 7 次のコマンドを入力することによって NetBackup のすべてのデーモンを起動します。
- ```
/usr/opensv/netbackup/bin/bp.start_all
```

本番環境でリレーショナルデータベースのコピーを作成する場合は、reload.sql を使用しないことをお勧めします。NetBackup データベース管理ユーティリティまたは

`nbdb_backup` を使用して物理コピーを作成するか、または `nbdb_move` を使用してデータベースファイルを移動します。

あるホストから別のホストへの NetBackup データベースの移動

NetBackup データベース (NBDB) は Enterprise Media Manager (EMM) を含んでいます。両方ともマスターサーバーに存在します。以前のリリースでは、NetBackup で NBDB と EMM をマスターサーバーから別のサーバーに移動できました。

Support for remote-EMM and shared-EMM server configurations was withdrawn in 7.6. In a remote- or shared-EMM server configuration, the NetBackup relational database (NBDB), the Enterprise Media Manager (EMM), and the Resource Broker (RB) have been moved to a server that is not the master server. 現在このオプションを使用しているお客様は、Symantec のサポートに連絡していただく必要があります。サポートは、Symantec の技術者に、この設定を解除するためにオプションを確認させます。

バックアップイメージの管理

この章では以下の項目について説明しています。

- [カタログユーティリティについて](#)
- [バックアップイメージの検索について](#)
- [バックアップイメージの検証](#)
- [ジョブの結果の表示](#)
- [コピーのプライマリコピーへの昇格](#)
- [バックアップイメージの複製](#)
- [バックアップイメージを期限切れにする場合](#)
- [バックアップイメージのインポートについて](#)

カタログユーティリティについて

NetBackup 管理コンソールのカタログユーティリティを使用して、カタログバックアップの作成と構成を行います。カタログバックアップは、NetBackup で内部データベースを保護するために必要です。カタログには、クライアントのバックアップに関する重要な情報とともに、設定情報が含まれます。カタログバックアップは、サーバーがクラッシュした場合に確実にリカバリできるように、他のバックアップとは別にトラッキングが行われます。

カタログユーティリティは、次の操作を実行するためにも使用できます。

- バックアップイメージを検索して、NetBackup カタログに記録された内容でメディアの内容を検証する場合
- バックアップイメージを複製する場合
- バックアップイメージのコピーをプライマリバックアップコピーに昇格する場合
- バックアップイメージを期限切れにする場合

- 期限切れのバックアップイメージまたは別の NetBackup サーバーからのイメージをインポートする場合

図 24-1 カタログユーティリティのオプション




表 24-1 [ホストプロパティ (Host Properties)] ユーティリティ

番号	説明
1	現在選択されているマスターサーバーの名前。
2	[カタログ (Catalog)] を右クリックしてショートカットメニューを表示します。
3	[カタログ (Catalog)] ユーティリティで実行する処理を選択します。
4	特定のメディアと日付範囲を含む検索条件を設定します。
5	このユーザーツールバーは[カタログ (Catalog)] ユーティリティ専用です。 p.45 の「標準ツールバーおよびユーザーツールバー」を参照してください。
6	検索結果の表示

バックアップイメージの検索について

[カタログ (Catalog)] ユーティリティを使用して、バックアップイメージを検索する必要があるのは、次の場合です。

- NetBackup カタログに記録された内容で、バックアップの内容を検証する場合

- 最大 10 個のコピーを作成するためにバックアップイメージを複製する場合
- バックアップのコピーをプライマリバックアップコピーに昇格する場合
- バックアップイメージを期限切れにする場合
- 期限切れのバックアップイメージまたは別の NetBackup サーバーからのイメージをインポートする場合

特定の検索条件に従って、バックアップのリストが作成されます。このリストからバックアップを選択できます。

特定の種類のイメージを検索する場合、次のことに注意してください。

- 検証イメージ
指定されたボリュームにバックアップの一部が存在していれば、他のボリューム上にフラグメントが存在するバックアップも含まれます。
- インポートイメージ
開始時のバックアップ手順で処理されなかったメディア ID を使ってバックアップを開始した場合、バックアップはインポートされません。
開始時のバックアップ手順で処理されなかったメディア ID を使ってバックアップを終了すると、不完全なバックアップとなります。
p.1012 の「[バックアップイメージのインポートについて](#)」を参照してください。

表 24-2 にバックアップイメージの検索条件を示します。

表 24-2 カタログユーティリティの検索プロパティ

プロパティ	説明
処理 (Action)	イメージの作成時に実行された操作を、[検証 (Verify)]、[複製 (Duplicate)]、[インポート (Import)] から指定します。 p.1001 の「バックアップイメージの検証」を参照してください。 p.1004 の「バックアップイメージの複製」を参照してください。 p.1011 の「バックアップイメージを期限切れにする場合」を参照してください。
メディア ID (Media ID)	ボリュームのメディア ID を指定します。メディア ID は、ボックスに入力するか、スクロールダウンリストから選択します。すべてのメディア上を検索するには、[<すべて> (<All>)] を選択します。
メディアホスト (Media host)	UNIX の場合: 元のバックアップを生成したメディアサーバーのホスト名を指定します。ホスト名は、ボックスに入力するか、スクロールダウンリストから選択します。すべてのホストを検索するには、[すべてのメディアホスト (All Media Hosts)] を選択します。
メディアサーバー (Media Server)	Windows の場合: 元のバックアップを生成したメディアサーバーの名前を指定します。メディアサーバー名は、ボックスに入力するか、スクロールダウンリストから選択します。すべてのメディアサーバーを検索するには、[すべてのメディアサーバー (All Media Servers)] を選択します。

プロパティ	説明
ディスク形式 (Disk Type)	バックアップイメージを検索するディスクストレージユニット形式を指定します。
ディスクプール (Disk Pool)	バックアップイメージを検索するディスクプールの名前を指定します。
ボリューム ID (Volume ID)	バックアップイメージを検索するディスクプールのディスクボリューム ID を指定します。
パス (Path)	パスが入力されれば、ディスクストレージユニットのイメージを検索します。あるいは、[すべて (All)] が選択されている場合は、指定サーバー上にあるすべてのディスクストレージを検索します。ディスク形式が BasicDisk の場合に表示されます。
日付/時刻範囲 (Date/Time Range)	検索するすべてのバックアップを含む日時の範囲を指定します。デフォルトの範囲は、[グローバル属性 (Global Attributes)] プロパティの [ポリシーの更新間隔 (Policy update interval)] によって決定されます。
コピー (Copies)	検索するソースを指定します。スクロールダウンリストから、[プライマリコピー (Primary Copy)] またはコピー番号のいずれかを選択します。
ポリシー (Policy)	選択したバックアップが実行された際のポリシーを指定します。ポリシー名は、ボックスに入力するか、スクロールダウンリストから選択します。すべてのポリシーで検索するには、[すべてのポリシー (All Policies)] を選択します。
クライアント (ホスト名) (Client (host name))	元のバックアップを生成したクライアントのホスト名を指定します。クライアント名は、ボックスに入力するか、スクロールダウンリストから選択します。すべてのホストを検索するには、[すべてのクライアント (All Clients)] を選択します。
バックアップ形式 (Type of backup)	バックアップを作成したスケジュールの形式を指定します。スケジュールの形式は、ボックスに入力するか、スクロールダウンリストから選択します。すべての形式のスケジュールを検索するには、[すべてのバックアップ形式 (All Backup Types)] を選択します。
デフォルトのジョブの優先度を上書き (Override default job priority)	検証、複製、インポート操作のためのジョブの優先度を選択します。 選択した処理のデフォルトを変更するには、[デフォルトのジョブの優先度を上書き (Override default job priority)] を有効にします。次に、[ジョブの優先度 (Job Priority)] フィールドの値を選択します。 [カタログ (Catalog)] ダイアログボックスの変更は、選択したジョブの優先度へののみ影響します。 このオプションが有効でない場合、ジョブは [デフォルトのジョブの優先度 (Default Job Priorities)] ホストプロパティで指定されているデフォルトの優先度で実行されます。 p.116 の「[デフォルトのジョブの優先度 (Default Job Priorities)] プロパティ」を参照してください。
[検索 (Search)] タブの列	[検索 (Search)] タブの列には、定義済みの検索条件に一致するバックアップイメージの情報が表示されます。

プロパティ	説明
[結果 (Results)] タブ の列	[結果 (Results)] タブには、イメージの検証、複製、期限切れ設定、またはインポートといった要求の処理状況が表示されます。
[メッセージ (Messages)] ペイン	UNIX の場合: バックグラウンドプロセスとして実行されるタスクに関するメッセージが表示されます。このペインは、タスクの情報メッセージまたはエラーメッセージが存在する場合だけ表示されます。タスクが正常に完了した場合、このペインは表示されません。[メッセージ (Messages)] ペインは、最大化や最小化を行ったり、閉じることができます。

バックアップイメージの検証

NetBackup では、ボリュームを読み込み、NetBackup カタログに記録されたものと内容を比較することによって、バックアップの内容を検証できます。

この操作では、ボリュームのデータとクライアントディスクの内容は比較されません。ただし、イメージの各ブロックが読み込まれ、そのボリュームが読み込み可能かどうかを検証されます。(ただし、ブロック内のデータは破損している場合があります。) NetBackup は、メディアマウントと位置設定時間を最小化するために、1 回につき 1 つのバックアップのみを検証します。

バックアップイメージを検証する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [カタログ (Catalog)] を展開します。
- 2 右ペインの[検索 (Search)]タブで、検証対象とするイメージの検索基準を設定します。[今すぐ検索 (Search Now)]をクリックします。
- 3 右ペインで検証するイメージを選択して、[処理 (Action)]ドロップダウンメニューで[処理 (Action)]>[検証 (Verify)]を選択します。

NetBackup で検証する各ファイルの情報を表示するには、[検証されたイメージ内で見つかったすべてのファイルを記録 (Log all files found in verified image(s))]を選択します。

- 4 右ペイン上の[結果 (Results)]タブをクリックし、検証ジョブを選択してジョブの結果を表示します。

ジョブの結果の表示

検証ジョブ、複製ジョブまたはインポートジョブの結果は、カタログオプションの [結果 (Results)] タブに表示されます。ダイアログボックスの上部に、既存のすべてのログファイルが表示されます。

ログファイルを表示するには、そのログの名前をリストから選択します。現在のログファイルは、[結果 (Results)] ダイアログボックスの下部に表示されます。操作が進行中の場合、ログファイルの結果が操作の進捗状況に応じて更新されます。

ジョブの結果を表示する方法

- 1 NetBackup 管理コンソール の左ペインで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [カタログ (Catalog)] を展開します。
- 2 右ペインで、[結果 (Results)] タブをクリックします。
- 3 ログファイルを選択します。
- 4 [表示 (View)] メニューで、スクリーンエディタにログファイル全体を表示するために [表示 (View)]>[フルビュー (Full View)] をクリックします。

[編集 (Edit)] メニューで、ログを削除するために [編集 (Edit)]>[削除 (Delete)] を選択します。

また、ログファイルを右クリックし、スクロールダウンメニューから操作を選択することも可能です。

コピーのプライマリコピーへの昇格

バックアップごとにひとつのプライマリコピーが割り当てられます。NetBackup は、プライマリコピーを使ってリストア要求を満たします。NetBackup ポリシーによって正常に作成された最初のバックアップイメージが、プライマリバックアップです。プライマリコピーが利用できず、複製コピーが存在する場合、バックアップのコピーを選択してプライマリコピーに設定します。

NetBackup では、プライマリバックアップからリストアが行われ、Vault では、プライマリバックアップから複製が行われます。Vault プロファイルによって複製が実行される場合、いずれかの複製をプライマリコピーとして指定できます。通常、ロボット内に保持されているコピーはプライマリバックアップです。プライマリバックアップの期限が切れた場合、次のバックアップ (存在する場合) が自動的にプライマリコピーに昇格します。


コピーをプライマリコピーに昇格させるには、次の方式のいずれかを使用します。

検索基準を使ってバックアップコピーをプライマリコピーに昇格します。 [「NetBackup 管理コンソールを使用したバックアップコピーのプライマリコピーへの昇格」](#)

bpchangeprimary コマンドを使って多くのバックアップのコピーをプライマリコピーに昇格します。 [「複数のバックアップコピーのプライマリコピーへの昇格」](#)

bpduplicate コマンドを使ってプライマリコピーにバックアップコピーを昇格します。コマンド [「bpduplicate コマンドを使用したバックアップコピーのプライマリコピーへの昇格」](#)

図 24-2 プライマリコピーの状態



プライマリコピーの状態はイメージが現在
プライマリコピーであることを示します

NetBackup 管理コンソールを使用したバックアップコピーのプライマリコピーへの昇格

バックアップコピーをプライマリコピーへ昇格する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [カタログ (Catalog)]を展開します。
- 2 右ペインで、プライマリコピーへ昇格するイメージの検索条件を設定します。コピーが[コピー (Copies)]フィールドに表示され、[プライマリコピー (Primary Copy)]には表示されないことを確認します。[今すぐ検索 (Search Now)]をクリックします。
p.998 の「バックアップイメージの検索について」を参照してください。

- 3 昇格するイメージを選択します。

- 4 [処理 (Actions)]メニューから[処理 (Actions)]>[プライマリコピーの設定 (Set Primary Copy)]を選択します。

イメージがプライマリコピーへ昇格すると、[プライマリコピー (Primary Copy)]列にすぐに[はい (Yes)]と表示されます。

複数のバックアップコピーのプライマリコピーへの昇格

複数のバックアップのコピーをプライマリコピーへ昇格する方法

- ◆ bpchangeprimary コマンドを使用すると、複数のバックアップのコピーをプライマリコピーに昇格することもできます。たとえば、次のコマンドで SUN ボリュームグループに属するメディアのすべてのコピーを昇格します。コピーは 2012 年 8 月 1 日より後に作成されたものです。

```
bpchangeprimary -pool SUN -sd 08/01/2012
```

次の例では、コマンドは client_a のすべてのバックアップのコピー 2 を昇格します。コピーは 2012 年 1 月 1 日より後に作成されたものです。

```
bpchangeprimary -copy 2 -cl client_a -sd 01/01/2012
```

詳しくは、『[NetBackup コマンドリファレンスガイド](#)』を参照してください。

bpduplicate コマンドを使用したバックアップコピーのプライマリコピーへの昇格

bpduplicate を使用して、バックアップコピーをプライマリコピーへ昇格する方法

- 1 次のコマンドを入力します。

Windows の場合:

```
Install_path\VERITAS\NetBackup\bin\admincmd\bpduplicate  
-npc pcopy -backupid bid
```

UNIX の場合:

```
/usr/opensv/netbackup/bin/admincmd/bpduplicate -npc pcopy  
-backupid bid
```

ここで示された文字列については、次のとおりです。

pcopy は、新しいプライマリコピーのコピー番号です。

bid は、[メディア上のイメージ (Images on Media)] レポートに示されるバックアップ識別子です。

[メディア上のイメージ (Images on Media)] レポートを使用して、複製されたバックアップが存在するボリュームを検索します。

- 2 既知のバックアップ ID (検索時間を短縮するために、可能であればクライアント名も) を指定します。

bpduplicate のコマンドは **NetBackup** ログにすべての出力を書き込みます。コマンドウィンドウには何も表示されません。

複製コピーをプライマリコピーに昇格した後、クライアント上のクライアントインターフェースを使用してバックアップからファイルをリストアできます。

手順については、クライアントのバックアップ、アーカイブおよびリストアインターフェースのオンラインヘルプを参照してください。

バックアップイメージの複製

NetBackup では、複製操作に必要なストレージユニットおよびドライブが利用可能かどうかは、事前に検証されません。**NetBackup** で検証するのは、宛先ストレージユニットが存在するかどうかです。ストレージユニットは、同じメディアサーバーに接続されている必要があります。

表 24-3 は複製できる例と複製できない例をリストします。

表 24-3 バックアップの複製の例

複製可能	複製不可能
■ あるストレージユニットから別のストレージユニットへの複製。 ■ ある密度のメディアから異なる密度のメディアへの複製。 ■ あるサーバーから別のサーバーへの複製。 ■ 多重化形式から非多重化形式への複製。 ■ 多重化形式からの複製で多重化形式を保持する場合。複製には、元の多重化グループに含まれていたバックアップのすべてまたは一部を含めることができます。複製は、テープを 1 回渡すことによって作成されます。(多重化グループとは、1 つのセッション中に多重化されたバックアップの集合です。)	■ バックアップの作成中 (複数のコピーを並列して作成する場合を除く)。 ■ バックアップの期限が切れている場合。 ■ NetBackup を使用して複製を自動的にスケジュールする場合 (Vault ポリシーを使用して複製をスケジュールする場合を除く)。 ■ 次の形式の多重化複製の場合。 ■ FlashBackup ■ NDMP バックアップ ■ ディスク形式のストレージユニットからのバックアップ ■ ディスク形式のストレージユニットへのバックアップ ■ 非多重化バックアップ

バックアップを複製する手順の代替方法として、バックアップ時に最大 4 つのコピーを同時に作成できます。(このオプションは、インラインコピーとも呼ばれます。)別の代替的な方法としてストレージライフサイクルポリシーを使用します。


p.675 の「[ストレージライフサイクルポリシーを使った複数コピーの書き込みについて](#)」を参照してください。

バックアップイメージを複製する方法


- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [カタログ (Catalog)]を展開します。
- 2 右ペインで、複製するイメージの検索条件を設定します。[今すぐ検索 (Search Now)]をクリックします。

- 複製するイメージを右クリックして、ショートカットメニューから[複製 (Duplicate)]を選択します。

オンラインホットカタログバックアップを複製する場合は、カタログバックアップを作成するために使用されたすべての子ジョブを選択します。カタログバックアップを複製するには、すべてのジョブを複製する必要があります。



- 4 作成するコピーの数を指定します。NetBackup では、期限が切れていないバックアップのコピーを最大 10 個作成できます。



利用可能なドライブが十分存在する場合、コピーが同時に作成されます。それ以外の場合、たとえばドライブを 2 台だけ使用してコピーを 4 つ作成する場合などに、オペレータの操作が必要になる場合があります。

- 5 プライマリコピーは、リストアが実行されるコピーです。通常、元のバックアップがプライマリコピーです。

複製されたコピーの 1 つをプライマリコピーにする場合、適切なチェックボックスをチェックします。そうでない場合、フィールドを空白のままにします。

プライマリコピーの期限が切れた場合、別のコピーが自動的にプライマリコピーになります。(プライマリコピーとして選択されるコピーは、コピー番号が最小のコピーです。期限が切れたプライマリコピーがコピー 1 である場合、コピー 2 がプライマリコピーになります。期限が切れたプライマリコピーがコピー 5 である場合、コピー 1 がプライマリコピーになります。)

- 6 各コピーが格納されるストレージユニットを指定します。ストレージユニットに複数のドライブが存在する場合、ソースと宛先の両方に使用できます。

すべてのストレージユニットが複数のコピーを作成するための条件に一致している必要があります。

p.789 の「複数のコピーの構成について」を参照してください。

7 各コピーが格納されるボリュームプールを指定します。

次のボリュームプールの選択項目は、問い合わせに使用されたポリシー形式の設定に基づいています。

[ポリシー形式 (Policy type)]が[すべてのポリシー形式 (All Policy Types)](デフォルト)に設定されている場合。	すべてのボリュームプールがドロップダウンリストに含まれることを指定します。カタログとカタログ以外の両方のボリュームプールが含まれます。

[ポリシー形式 (Policy type)]が[NBU-カタログ (NBU-Catalog)]に設定されている場合。	カタログボリュームプールのみドロップダウンリストに含まれることを指定します。

[ポリシー形式 (Policy type)]が[NBU-カタログ (NBU-Catalog)]と[すべてのポリシー形式 (All Policy Types)]以外のポリシー形式に設定されている場合。	非カタログボリュームプールのみドロップダウンリストに含まれることを指定します。

NetBackup では、複製コピーに選択されたメディア ID が、元のバックアップが含まれるメディア ID と異なることは検証されません。これによってデッドロックが発生する可能性があるため、異なるボリュームプールを指定し、異なるボリュームが確実に使用されるようにします。

8 コピーに対する保持レベルを選択するか、[変更なし (no change)]を選択します。

複製コピーは、バックアップ ID を含むプライマリコピーの属性の多くを共有しています。(経過時間などの) その他の属性は、プライマリコピーだけに適用されます。

NetBackup は復元要求を満たすのにプライマリコピーを使います。

保持レベルを選択する場合次の項目を考慮します。

- 保持期間に対して[変更なし (no change)]を選択する場合、有効期限は、複製コピーおよびソースコピーの有効期限と同じです。複製の有効期限は、bpexpdate コマンドを使用して変更できます。
- 保持期間が指定されている場合、コピーに対する有効期限は、バックアップの日付に保持期間を足した値になります。たとえば、2010 年 11 月 14 日にバックアップが作成され、保持期間が 1 週間である場合、新しいコピーの有効期限は 2010 年 11 月 21 日になります。

9 指定したコピーが失敗した場合、残りのコピーを続行するか、または失敗させるかを指定します。

10 イメージを複製しているメディアの所有者を指定します。

次のいずれかを選択します。

任意 (Any)	NetBackup がメディア所有者 (メディアサーバーまたはサーバーグループ) を選択するように指定します。
なし (None)	メディアに書き込みを行うメディアサーバーをそのメディアの所有者として指定します。メディアサーバーを明示的に指定しなくても、メディアサーバーがメディアを所有するように設定されます。
サーバーグループ (Server group)	グループ内のメディアサーバーのみが、このポリシーのバックアップイメージが書き込まれるメディアに対して書き込みを行うことができることを指定します。NetBackup 環境で構成されているすべてのメディアサーバーグループがドロップダウンメニューに表示されます。

11 選択に多重化されたバックアップが含まれ、そのバックアップの複製も多重化のままにする場合、[多重化を維持する (Preserve multiplexing)] をチェックします。多重化グループのバックアップの一部を複製しない場合、その複製には異なるレイアウトのフラグメントが含まれます。(多重化グループとは、1 つのセッション中に多重化されたバックアップの集合です。)

デフォルトでは、複製は、メディアのマウントおよび位置設定にかかる時間を最小限に抑えるように逐次実行されます。一度に処理されるバックアップは 1 つだけです。[多重化を維持する (Preserve multiplexing)] がチェックされている場合、NetBackup では、多重化されたバックアップの複製の前に、多重化複製を行わないすべてのバックアップが最初に複製されます。

宛先がディスクストレージユニットの場合、[多重化を維持する (Preserve multiplexing)] 設定は適用されません。ただし、ソースがテープで、宛先がディスクストレージユニットの場合、[多重化を維持する (Preserve multiplexing)] を選択すると、テープが 1 回だけ読み込まれるように確実に指定できます。

12 [OK] をクリックして複製を開始します。

13 [結果 (Results)] タブをクリックし、複製ジョブを選択してジョブの結果を表示します。

p.1001 の「[ジョブの結果の表示](#)」を参照してください。

p.1009 の「[多重化複製の注意事項について](#)」を参照してください。

多重化複製の注意事項について

多重化複製に関する次の項目を考慮します。

表 24-4 多重化複製の注意事項

注意事項	説明
多重化の設定は無視されます。	多重化されたバックアップを複製する場合、宛先ストレージユニットおよび元のスケジュールの多重化設定が無視されます。ただし、複数の多重化グループを複製する場合、各多重化グループ内のグループ分けは保持されます。すなわち、複製されたグループの多重化因数は、元のバックアップ中に使用された因数より大きくなることはありません。
多重化グループのバックアップは複製され、複製されるグループは同一です。	多重化グループのバックアップがストレージユニットに複製される場合、同一のグループが複製されます。ただし、複製先のストレージユニットが、最初にバックアップが実行されたストレージユニットと同じ特性を持っている必要があります。次の場合は例外です。 ■ EOM (end of media) が、ソースメディアか宛先メディアのいずれかで発生した場合。 ■ ソースバックアップのフラグメントのいずれかの長さが 0 (ゼロ) の場合、複製中にこれらのフラグメントが削除されます長さが 0 (ゼロ) のフラグメントは、複数の多重化バックアップが同時に開始された場合に発生します。


複数のコピー作成中に表示されるジョブ

複数のコピーを並列して作成すると、親ジョブおよび各コピーのジョブが表示されます。

親ジョブでは全体の状態が表示され、コピージョブでは単一のコピーの状態が表示されます。各ジョブの状態を表示することで、ジョブ別にトラブルシューティングを行うことができます。たとえば、1 つのコピーが失敗して他のコピーが正常に行われた場合や、各コピーがそれぞれ異なる理由で失敗した場合などです。1 つ以上のコピーが正常に行われると、親ジョブの状態は正常になります。親ジョブの ID を表示するには、[親ジョブ ID (Parent)] フィルタを使用します。特定のコピーのコピー番号を表示するには、[コピー (Copy)] フィルタを使用します。

次の例は、2 つのコピーを作成するバックアップを示します。親ジョブは 19 です。コピー 1 はジョブ 20、コピー 2 はジョブ 21 です。コピー 1 は正常に終了しましたが、コピー 2 が状態 800 ([ディスクボリュームは、同じジョブの複数のコピーに使用できません (Disk volume cannot be used for more than one copy in the same job)]) で失敗しました。1 つ以上のコピーが正常に行われたため、親ジョブには正常な状態を示す 0 (ゼロ) が表示されます。

図 24-3 2つのコピーを作成するバックアップ



コピー 1 は正常に終了しましたが、1 つ以上のコピーが正常に終了したため
コピー 2 は失敗しました 親ジョブは正常に終了しました

バックアップイメージを期限切れにする場合

バックアップイメージの期限切れとは、保持期間を強制的に期限切れにすること、あるいはバックアップの情報が削除されることです。保持期間が満了すると、NetBackup はバックアップの情報を削除します。そのバックアップ内のファイルをリストアに利用するには、インポートの実行が必要になります。

バックアップイメージを期限切れにする方法

- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [カタログ (Catalog)]を展開します。
- 2 右ペインで、期限切れにするイメージの検索条件を設定し、[今すぐ検索 (Search Now)]をクリックします。
p.998 の「バックアップイメージの検索について」を参照してください。
- 3 期限切れにするイメージを選択して、[処理 (Actions)]メニューで[処理 (Actions)] > [期限切れ (Expire)]を選択します。
- 4 バックアップが期限切れになると、リストアに使用できなくなることを通知するメッセージが表示されます。[はい (Yes)]を選択して、イメージを期限切れにする手順を開始します。

ユーザーが SLP が不完全なイメージまたはイメージコピーを手動で期限切れにしようと試みた場合、その要求は状態コード 1573 で失敗します (バックアップイメージの SLP 処理が完了していないため、バックアップイメージを期限切れにできません)。修正措置

を判断するには、NetBackup トラブルシュータまたは『[NetBackup 状態コードリファレンスガイド](#)』をご使用ください。

NetBackup 管理コンソールを使用して NetBackup イメージの期限が切れると、イメージ拡張子ファイルはカタログに残ります。ただし、NetBackup はイメージ拡張子ファイルを通常 12 時間以内に期限切れにします。

バックアップイメージのインポートについて

NetBackup は期限切れのバックアップ、または別の NetBackup サーバーからのバックアップをインポートできます。

インポート操作中、NetBackup では、インポートされたボリューム上のバックアップに対する NetBackup カatalog エントリが再作成されます。インポート機能は、あるサイトから別のサイトへボリュームを移動させる場合、および NetBackup カatalog エントリを再作成する場合に有効です。

期限切れイメージのインポートについて

インポートされた項目の有効期限は、現在の日付に保持期間を足したものです。たとえば、バックアップが 2014 年 11 月 14 日にインポートされ、保持期間が 1 週間である場合、新しい有効期限は 2014 年 11 月 21 日です。

バックアップイメージをインポートする場合次の項目を考慮します。

- NetBackup は NetBackup バージョン 6.0 (以降) が書き込むディスクイメージをインポートできます。
- サーバーに、期限が切れていないバックアップのコピーがすでに存在する場合、そのバックアップはインポートできません。
- NetBackup では、インポートされたボリュームはバックアップの宛先に指定できません。
- カatalog バックアップをインポートする場合は、カatalog バックアップを作成するために使用されたすべての子ジョブをインポートします。カatalog バックアップをインポートするには、すべてのジョブをインポートする必要があります。
- サーバーの既存のボリュームと同じメディア ID のボリュームをインポートするには、メディア ID A00001 のボリュームをインポートする次の例を参考にします。(サーバーには、メディア ID が A00001 であるボリュームがすでに存在します。)
 - サーバー上の既存のボリュームを別のメディア ID (たとえば B00001) に複製します。
 - 次のコマンドを実行して、メディア ID A00001 に関する情報を NetBackup カatalog から削除します。
Windows の場合:


```
Install_path ¥NetBackup¥bin¥admincmd¥bpexupdate
-d 0 -m mediaID
UNIX の場合:
/usr/openv/NetBackup/bin/admincmd/bpexupdate -d 0 -m
media_ID
```

- サーバー上の **Media Manager** からメディア ID **A00001** を削除します。
 - サーバー上の **Media Manager** にもう一方の **A00001** を追加します。
- 今後、この問題を回避するには、すべてのサーバー上のメディア ID に対して一意の接頭辞を使用します。

p.1011 の「[バックアップイメージを期限切れにする場合](#)」を参照してください。

バックアップイメージのインポート

次の手順でバックアップイメージのインポートを開始します。

バックアップイメージのインポートを開始するには

- 1 テープからイメージをインポートする場合は、そのイメージをインポートできるように、メディアのメディアサーバーへのアクセスを確立します。
- 2 **NetBackup 管理コンソール**の左ペインで、**[NetBackup の管理 (NetBackup Management)]** > **[カタログ (Catalog)]**を展開します。
- 3 **[処理 (Actions)]**メニューで**[処理 (Actions)]**>**[インポートの開始 (Initiate Import)]**を選択します。
- 4 **[インポートの初期化 (Initialize Import)]**ウィンドウの**[メディアサーバー (Media Server)]**フィールドに、インポートするボリュームを含むホストの名前を指定します。このメディアサーバーがメディアの所有者になります。

- 5 イメージの場所を指定します。[イメージ形式 (Image type)] で、インポートするイメージが、テープまたはディスクのどちらに存在するかを選択します。

次の表はイメージの場所に依存して行う処理を示したものです。

イメージがテープ上に存在する場合	[メディア ID (Media ID)] フィールドには、インポートするバックアップを含むボリュームのメディア ID を入力します。
イメージがディスク上に存在する場合	[ディスク形式 (Disk type)] フィールドで、バックアップイメージを検索するディスクストレージユニットの形式を選択します。ディスク形式は、ライセンスを取得済みの NetBackup オプションによって異なります。 ディスク形式でディスクプールが参照されている場合は、ディスクプールおよびディスクボリューム ID を入力するか選択します。 BasicDisk 形式の場合は、表示されるフィールドにイメージへのパスを入力するか、参照して選択します。

[OK] をクリックします。

- 6 [OK] をクリックして、ソースボリュームからのカタログ情報の読み込みを開始します。
- 7 **NetBackup** がテープ上の各イメージを参照するに従ってリアルタイムで確認するには、[結果 (Results)] タブをクリックします。**NetBackup** は、各イメージの期限が切れてインポート可能になっているかを判断します。また、ジョブは、[インポート (import)] という形式でアクティビティモニターにも表示されます。インポートジョブのログを選択して、ジョブの結果を表示します。

レプリケーションの構成

- [第25章 NetBackup のレプリケーションについて](#)

NetBackup のレプリケーションについて

この章では以下の項目について説明しています。

- [NetBackup レプリケーションについて](#)
- [NetBackup 自動イメージレプリケーションについて](#)
- [NetBackup Replication Director について](#)

NetBackup レプリケーションについて

NetBackup では、次の 2 つの形式のレプリケーションが提供されます。

バックアップ 自動イメージレプリケーション

1 つの NetBackup ドメインから別のドメインの NetBackup メディアサーバーにバックアップをレプリケートする場合は、この形式のレプリケーションを使います。

p.1017 の「[NetBackup 自動イメージレプリケーションについて](#)」を参照してください。

スナップショット NetBackup Replication Director

この形式のレプリケーションでは、NetBackup OpenStorage を使ってプライマリストレージのスナップショットを OpenStorage パートナーのディスクアレイにレプリケートします。

p.1058 の「[NetBackup Replication Director について](#)」を参照してください。

詳しくは、次を参照してください。『[NetBackup Replication Director ソリューションガイド](#)』

NetBackup 自動イメージレプリケーションについて

1 つの NetBackup ドメインで生成されたバックアップは、1 つ以上のターゲット NetBackup ドメインのストレージにレプリケートできます。この処理は自動イメージレプリケーションと呼ばれます。

さまざまな地理的なサイトにまたがる場合が多い、他の NetBackup ドメインのストレージにバックアップをレプリケートする機能は、次のようなディザスタリカバリのニーズへの対応を容易にするのに役立ちます。

- 1 対 1 モデル
単一の本番データセンターは 1 つのディザスタリカバリサイトにバックアップできます。
- 1 対多モデル
単一の本番データセンターは複数のディザスタリカバリサイトにバックアップできます。
p.1019 の「1 対多の自動イメージレプリケーションモデル」を参照してください。
- 多対 1 モデル
複数のドメインのリモートオフィスは単一ドメインのストレージデバイスにバックアップできます。
- 多対多モデル
複数のドメインのリモートデータセンターは複数のディザスタリカバリサイトをバックアップできます。

NetBackup では、次のストレージ形式の自動イメージレプリケーションをサポートします。

表 25-1 NetBackup 自動イメージレプリケーションのストレージ形式

ストレージ形式	詳細情報へのリンク
メディアサーバー重複排除プール (Media Server Deduplication Pool)	『NetBackup 重複排除ガイド』を参照してください。 http://www.symantec.com/docs/DOC5332
OpenStorage ディスク装置	ストレージのベンダーの製品がレプリケーションをサポートしている場合、異なるマスターサーバードメインの類似のデバイスに自動的にバックアップイメージをレプリケートできます。 『NetBackup OpenStorage Solutions ガイド for Disk』を参照してください。 http://www.symantec.com/docs/DOC5332

自動イメージレプリケーションに関する注意事項

- 自動イメージレプリケーションは、次のバージョンの NetBackup のいずれかを実行するマスターサーバードメイン間でサポートされます。
 - NetBackup 7.1.0.4

■ NetBackup 7.5.0.3 以降

カタログのバックアップイメージでは、NetBackup は NetBackup の同じリリースレベル間のみで自動イメージレプリケーションをサポートします。

対象設定された自動イメージレプリケーション (Targeted A.I.R.) を使う場合は、これら両方のマスターサーバーは NetBackup バージョン 7.6 以降である必要があります。対象設定された自動イメージレプリケーション (Targeted A.I.R.) とは、特定のドメインの特定のマスターサーバーにバックアップをレプリケートするように設定された自動イメージレプリケーションを意味します。

- 自動イメージレプリケーションはディザスタリカバリーソリューションですが、ターゲットマスタードメインからプライマリ (または元の) ドメインのクライアントに直接リストアできません。
- 自動イメージレプリケーションは合成バックアップをサポートしません。
- 自動イメージレプリケーションでは、ディスクプールのスパンボリュームはサポートされません。NetBackup では、バックアップジョブがレプリケーション操作も含むストレージライフサイクルポリシー内にある場合は、ボリュームをスパンするディスクプールへのバックアップジョブが失敗します。
- 自動イメージレプリケーションは、ストレージユニットグループからのレプリケートをサポートしません。つまり、ソースコピーはストレージユニットグループにはありません。
- 準備ができたらずちにターゲットドメインのマスターサーバーがイメージをインポートできるように、ソースドメインとターゲットドメインのマスターサーバーの時計を同期します。ターゲットドメインのマスターサーバーは、イメージの作成日時になるまでイメージをインポートできません。イメージは協定世界時 (UTC) を使うので、タイムゾーンの違いを考慮する必要はありません。

処理の概要

表 25-2 は、発生ドメインとターゲットドメインのイベントの概要を説明する処理の概要です。

NetBackup は、自動イメージレプリケーション操作を管理するソースドメインとターゲットドメインでストレージライフサイクルポリシーを使います。

p.1030 の「[自動イメージレプリケーションに必要なストレージライフサイクルポリシーについて](#)」を参照してください。

表 25-2 自動イメージレプリケーション処理の概要

イベント	イベントが発生するドメイン	イベントの説明
1	元のマスターサーバー (ドメイン 1)	クライアントは [ポリシーストレージ (Policy storage)] の選択としてストレージライフサイクルポリシーを示すバックアップポリシーに従ってバックアップされます。SLP には、ターゲットドメインの類似ストレージに少なくともレプリケーション操作を 1 つ含める必要があります。

イベント	イベントが発生するドメイン	イベントの説明
2	ターゲットマスターサーバー (ドメイン 2)	ターゲットドメインのストレージサーバーはレプリケーションイベントが起きたことを認識します。ターゲットドメインの NetBackup マスターサーバーに通知します。
3	ターゲットマスターサーバー (ドメイン 2)	NetBackup は、インポート操作を含んでいる SLP に基づいてイメージをすぐにインポートします。NetBackup は、メタデータがイメージの一部としてレプリケートされるので、イメージをすばやくインポートできます。(このインポート処理は、[カタログ (Catalog)] ユーティリティで利用可能なインポート処理とは異なります。)
4	ターゲットマスターサーバー (ドメイン 2)	イメージがターゲットドメインにインポートされた後、NetBackup はそのドメインのコピーを管理し続けます。構成によっては、ドメイン 2 のメディアサーバーはドメイン 3 のメディアサーバーにイメージをレプリケートできます。

1 対多の自動イメージレプリケーションモデル

この構成では、すべてのコピーが並行して作成されます。コピーは 1 つの NetBackup ジョブのコンテキスト内で作成されるのと同時に、レプリケート元のストレージサーバーのコンテキスト内でコピーが作成されます。1 つのターゲットストレージサーバーが失敗すると、ジョブ全体が失敗し、後で再試行されます。

すべてのコピーには同じ[ターゲットの保持 (Target Retention)]が設定されます。ターゲットのマスターサーバードメインごとに異なる[ターゲットの保持 (Target Retention)]を設定するには、複数のソースコピーを作成するか、ターゲットのマスターサーバーに複製をカスケードします。


自動イメージレプリケーションモデルのカスケード

レプリケーションはレプリケート元のドメインから複数のドメインにカスケードできます。ストレージライフサイクルポリシーをドメインごとにセットアップして、レプリケート元のイメージを予想し、それをインポートしてから次のターゲットマスターにレプリケートするようにします。

図 25-1 は、3 つのドメインに渡る次のようなカスケード構成を表します。

- イメージはドメイン 1 で作成されたのち、ターゲットのドメイン 2 にレプリケートされます。
- イメージはドメイン 2 でインポートされてから、ターゲットドメイン 3 にレプリケートされます。
- 次に、イメージはドメイン 3 にインポートされます。

図 25-1 自動イメージレプリケーションのカスケード



このカスケードモデルでは、ドメイン 2 とドメイン 3 の元のマスターサーバーはドメイン 1 のマスターサーバーです。

メモ: イメージがドメイン 3 にレプリケートされると、レプリケーション通知イベントはドメイン 2 のマスターサーバーが元のマスターサーバーであることを示します。ただし、イメージがドメイン3に正常にインポートされると、**NetBackup** は元のマスターサーバーがドメイン 1 にあることを正しく示します。

カスケードモデルは、ターゲットのマスターにインポートされたコピーをレプリケートするインポート SLP の特殊な例です。(これは、一連のターゲットマスターサーバーの最初でも最後でもないマスターサーバーです。)

インポート SLP には、[固定 (Fixed)]の保持形式を使う 1 つ以上の操作と、[ターゲットの保持 (Target Retention)]形式を使う 1 つ以上の操作が含まれている必要があります。したがって、SLP のインポートがこれらの要件を満たすように、レプリケート操作は[ターゲットの保持 (Target Retention)]を使う必要があります。

表 25-3 にインポート操作のセットアップの違いを示します。

表 25-3 インポートされたコピーをレプリケートするように構成された SLP におけるレプリケート操作の違い

インポート操作の基準	カスケードモデルでのインポート操作
最初の操作はインポート操作である必要がある。	同じ、相違なし。


インポート操作の基準	カスケードモデルでのインポート操作
ターゲットのマスターへのレプリケーションは[固定 (Fixed)]の保持形式を使う必要がある。	同じ、相違なし。
1 つ以上のレプリケート操作が[ターゲットの保持 (Target retention)]を使う必要がある。	違いは次のとおりです。 基準を満たすには、レプリケート操作は[ターゲットの保持 (Target retention)]を使う必要があります。

ターゲットの保持はレプリケート元のイメージに埋め込まれます。

図 25-1 に示されているカスケードモデルでは、ドメイン 1 に示されている[ターゲットの保持 (Target Retention)]と同じ[ターゲットの保持 (Target Retention)]が設定されています。

ドメイン 3 のコピーが異なるターゲット保持を持つようにするには、ドメイン 2 のストレージライフサイクルポリシーに中間レプリケート操作を追加します。中間レプリケート操作は、ターゲットのマスターへのレプリケーションのソースとして機能します。ターゲットの保持がレプリケート元のイメージに埋め込まれているので、ドメイン 3 のコピーは中間レプリケート操作に設定されている保持レベルを優先します。

図 25-2 ささまざまなターゲットの保持によるターゲットのマスターサーバーへのレプリケーションのカスケード



複製用のドメインの関係について

以下の表では、NetBackup 自動イメージレプリケーションに使用されるデバイスによって異なる、構成の重要な相違点を説明します。

表 25-4 レプリケーション関係

ストレージ	ドメインの関係
NetBackup 管理下のストレージ	NetBackup 管理下のストレージの場合、元のドメインと (1 つまたは複数の) ターゲットドメイン間の関係は、ソースストレージサーバーにプロパティを設定することで確立されます。具体的には、ソースストレージサーバーの[ストレージサーバーの変更 (Change Storage Server)]ダイアログボックスにある[レプリケーション (Replication)]タブで構成します。 レプリケーションの条件に合っている NetBackup 管理下のストレージは[メディアサーバー重複排除プール (Media Server Deduplication Pool)]ストレージです。 『NetBackup 重複排除ガイド』を参照してください。 http://www.symantec.com/docs/DOC5332 レプリケーション関係を設定する前に、信頼できるホストとしてターゲットマスターサーバーを追加できます。 p.1029 の「自動イメージレプリケーションの信頼できるマスターサーバーについて」を参照してください。
サードパーティベンダーのディスク装置	OpenStorage API によって開示されるサードパーティベンダーのストレージ装置の場合、ディスク装置がストレージを管理します。元のドメインと (1 つまたは複数の) ターゲットドメイン間の関係はストレージベンダーのツールを使って構成されます。 元の NetBackup ドメインは、ターゲットドメインのストレージサーバーを知りません。装置が正しく構成されると、元のディスク装置の NetBackup イメージはターゲットのディスク装置に自動的にレプリケートされます。そのディスク装置は OpenStorage API を使って、レプリケーションイベントが起きたことを NetBackup に通知します。その後、NetBackup はそれらのイメージをインポートします。 NetBackup は、バックアップイメージのライフサイクルは管理しますが、ストレージは管理しません。 ディスク装置のレプリケーション関係の設定は、NetBackup のマニュアルの範囲を超えています。

注意: ターゲットストレージサーバーは慎重に選択してください。ターゲットストレージサーバーは元のドメインのストレージサーバーにならないようにする必要があります。

自動イメージレプリケーションのレプリケーショントポロジについて

自動イメージレプリケーションの場合は、ディスクボリュームにボリューム間のレプリケーション関係を定義するプロパティがあります。ボリュームプロパティの認識が、デバイスの

レプリケーショントポロジです。ボリュームに含めることができるレプリケーションのプロパティは、次のとおりです。

ソース (Source)	ソースボリュームには、クライアントのバックアップが含まれます。このボリュームは、 NetBackup のリモートドメインにレプリケートされるイメージのソースです。元のドメインの各ソースボリュームでは、ターゲットドメインに 1 つ以上のレプリケーションパートナーのターゲットボリュームがあります。
ターゲット (Target)	リモートドメインのターゲットボリュームは、元のドメインにあるソースボリュームのレプリケーションパートナーです。
なし (None)	ボリュームにレプリケーション属性がありません。

次に、サポート対象のストレージ形式のレプリケーショントポロジを説明します:

表 25-5 ストレージ形式ごとのレプリケーショントポロジ

ストレージ形式	レプリケーショントポロジ
メディアサーバー重複排除プール (Media Server Deduplication Pool)	NetBackup は、[メディアサーバー重複排除プール (Media Server Deduplication Pool)]のストレージを単一ボリュームとして表示します。そのため、MSDP では常に 1 対 1 のボリューム関係があります。 ソースドメインのレプリケーション関係を構成します。これを行うには、ソースストレージサーバーの[ストレージサーバーの変更 (Change Storage Server)]ダイアログボックスの[レプリケーション (Replication)]タブでターゲットストレージサーバーを追加します。 『NetBackup 重複排除ガイド』を参照してください。 http://www.symantec.com/docs/DOC5332
レプリケーションをサポートし、シマンテック社 OpenStorage API にも準拠するディスクストレージデバイス。	ストレージ管理者は、ストレージデバイス内でボリュームのレプリケーショントポロジを構成します。ボリュームプロパティに基づいて、同質なディスクプールを作成します。つまり、ディスクプール内のすべてのボリュームには同じプロパティが必要なため、そのトポロジと一致するディスクプールを作成します。ディスクプールは、ユーザーがそれに追加するボリュームからレプリケーションのプロパティを継承します。 トポロジを理解して適切なディスクプールを作成するには、ストレージ管理者と連携してください。また、レプリケーショントポロジに対する変更を理解するためにも、ストレージ管理者と連携してください。 NetBackup はディスクプールの構成時にボリュームのトポロジを検出します。

レプリケーション関係を設定すると、NetBackup はレプリケーショントポロジを発見します。NetBackup は、[ディスクプールの変更 (Change Disk Pool)] ダイアログボックスの[更新 (Refresh)] オプションを使うときにトポロジの変更を検出します。

NetBackup には、レプリケーショントポロジを理解するうえで役に立つコマンドが含まれます。次の状況では、このコマンドを使ってください。

- レプリケーションターゲットを構成した後。
- ストレージサーバーを構成した後、ディスクプールを構成する前。
- ストレージを構成するボリュームに変更を加えた後。

p.1024 の「[自動イメージレプリケーションのレプリケーショントポロジの表示](#)」を参照してください。

自動イメージレプリケーションのレプリケーショントポロジの表示

レプリケーションのソースであるボリュームは、レプリケーションのターゲットである少なくとも 1 つ以上のレプリケーションパートナーが必要です。NetBackup では、ストレージのレプリケーショントポロジを表示できます。

p.1022 の「[自動イメージレプリケーションのレプリケーショントポロジについて](#)」を参照してください。

自動イメージレプリケーションのレプリケーショントポロジを表示するには

- ◆ bpstsinfo コマンドを実行し、ストレージサーバー名とサーバーの形式を指定します。コマンドの構文は次のとおりです。

- Windows の場合: `install_path¥NetBackup¥bin¥admincmd¥bpstsinfo -lsuinfo -storage_server host_name -stype server_type`
- UNIX の場合: `/usr/openv/netbackup/bin/admincmd/bpstsinfo -lsuinfo -storage_server host_name -stype server_type`

コマンドのオプションおよび引数は次のとおりです。

<code>-storage_server</code>	<code>host_name</code>	ターゲットストレージサーバーの名前。
<code>-stype</code>	<code>server_type</code>	■ メディアサーバー重複排除プールのターゲットの場合は、PureDisk を使います。 ■ OpenStorage のディスク装置の場合、ベンダーは <code>server_type</code> に文字列を提供します。

出力をファイルに保存して、現在のトポロジを前のトポロジと比較して変更箇所を判断できるようにします。

p.1025 の「[MSDP レプリケーション用ボリュームプロパティのサンプル出力](#)」を参照してください。

p.1026 の「[OpenStorage バックアップレプリケーション用ボリュームプロパティのサンプル出力](#)」を参照してください。

MSDP レプリケーション用ボリュームプロパティのサンプル出力

次の 2 つの例は、2 つの NetBackup 重複排除ストレージサーバーに対する `bpstsinfo -lsuinfo` コマンドの出力を示します。最初の例は、元のドメイン内にあるソースディスクプールからの出力です。2 番目の例は、リモートマスターサーバードメイン内にあるターゲットディスクプールからの出力です。

2 つの例では、次の情報を示します。

- 重複排除ディスクプール内にあるすべてのストレージが、1 つのボリュームとして表示されます。PureDiskVolume。
- 重複排除ストレージサーバー `bit1.datacenter.symantecs.org` の PureDiskVolume は、レプリケーション操作のソースです。
- 重複排除のストレージサーバー `target_host.dr-site.symantecs.org` の PureDiskVolume は、レプリケーション操作のターゲットです。

```
> bpstsinfo -lsuinfo -storage_server bit1.datacenter.symantecs.org -stype PureDisk
LSU Info:
    Server Name: PureDisk:bit1.datacenter.symantecs.org
    LSU Name: PureDiskVolume
    Allocation : STS_LSU_AT_STATIC
    Storage: STS_LSU_ST_NONE
    Description: PureDisk storage unit (/bit1.datacenter.symantecs.org#1/2)
    Configuration:
    Media: (STS_LSUF_DISK | STS_LSUF_ACTIVE | STS_LSUF_STORAGE_NOT_FREED |
    STS_LSUF_REP_ENABLED | STS_LSUF_REP_SOURCE)
    Save As : (STS_SA_CLEARF | STS_SA_IMAGE | STS_SA_OPAQUEF)
    Replication Sources: 0 ( )
    Replication Targets: 1 ( PureDisk:target_host.dr-site.symantecs.org:PureDiskVolume )
    Maximum Transfer: 2147483647
    Block Size: 512
    Allocation Size: 0
    Size: 74645270666
    Physical Size: 77304328192
    Bytes Used: 138
    Physical Bytes Used: 2659057664
    Resident Images: 0

> bpstsinfo -lsuinfo -storage_server target_host.dr-site.symantecs.org -stype PureDisk
LSU Info:
    Server Name: PureDisk:target_host.dr-site.symantecs.org
```

```
LSU Name: PureDiskVolume
Allocation : STS_LSU_AT_STATIC
Storage: STS_LSU_ST_NONE
Description: PureDisk storage unit (/target_host.dr-site.symantecs.org#1/2)
Configuration:
Media: (STS_LSUF_DISK | STS_LSUF_ACTIVE | STS_LSUF_STORAGE_NOT_FREED |
      STS_LSUF_REP_ENABLED | STS_LSUF_REP_TARGET)
Save As : (STS_SA_CLEARF | STS_SA_IMAGE | STS_SA_OPAQUEF)
Replication Sources: 1 ( PureDisk:bit1:PureDiskVolume )
Replication Targets: 0 ( )
Maximum Transfer: 2147483647
Block Size: 512
Allocation Size: 0
Size: 79808086154
Physical Size: 98944983040
Bytes Used: 138
Physical Bytes Used: 19136897024
Resident Images: 0
```

OpenStorage バックアップレプリケーション用ボリュームプロパティのサンプル出力

次の例は、2 台の OpenStorage デバイスに対する `bpstsinfo` コマンドからのサンプル出力を示します。最初の例は、クライアントバックアップを含むソースディスクプールからの出力です。2 番目の例は、リモートマスターサーバードメイン内にあるターゲットディスクプールからの出力です。

2 つの例では、次の情報を示します。

- ストレージサーバー `pan1` のボリューム `dv01` は、`pan2` のボリューム `dv01` のレプリケーションソースです。
- ストレージサーバー `pan1` のボリューム `dv02` は、`pan2` のボリューム `dv02` のレプリケーションソースです。
- 両方のデバイスのボリューム `dv03` には、レプリケーションプロパティがありません。

```
>bpstsinfo -lsuinfo -storage_server pan1 -stype Pan
```

LSU Info:

```
Server Name: pan1
LSU Name: dv01
Allocation : STS_LSU_AT_STATIC
Storage: STS_LSU_ST_NONE
Description: E:¥
Configuration:
Media: (STS_LSUF_DISK | STS_LSUF_STORAGE_FREED | STS_LSUF_REP_ENABLED |
```

```

    STS_LSUF_REP_SOURCE)
Save As : (STS_SA_IMAGE)
Replication Sources: 0 ( )
Replication Targets: 1 ( Pan:pan2:dv01 )
Maximum Transfer: 2147483647
Block Size: 512
Allocation Size: 0
Size: 80525455360
Physical Size: 0
Bytes Used: 2285355008
Physical Bytes Used: 0
Resident Images: 0

```

LSU Info:

```

Server Name: pan1
LSU Name: dv02
Allocation : STS_LSU_AT_STATIC
Storage: STS_LSU_ST_NONE
Description: E:¥
Configuration:
Media: (STS_LSUF_DISK | STS_LSUF_STORAGE_FREED | STS_LSUF_REP_ENABLED |
    STS_LSUF_REP_SOURCE)
Save As : (STS_SA_IMAGE)
Replication Sources: 0 ( )
Replication Targets: 1 ( Pan:pan2:dv02 )
Maximum Transfer: 2147483647
Block Size: 512
Allocation Size: 0
Size: 80525455360
Physical Size: 0
Bytes Used: 2285355008
Physical Bytes Used: 0
Resident Images: 0

```

LSU Info:

```

Server Name: pan1
LSU Name: dv03
Allocation : STS_LSU_AT_STATIC
Storage: STS_LSU_ST_NONE
Description: E:¥
Configuration:
Media: (STS_LSUF_DISK | STS_LSUF_STORAGE_FREED)
Save As : (STS_SA_IMAGE)
Replication Sources: 0 ( )
Replication Targets: 0 ( )

```

```
Maximum Transfer: 2147483647
Block Size: 512
Allocation Size: 0
Size: 80525455360
Physical Size: 0
Bytes Used: 2285355008
Physical Bytes Used: 0
Resident Images: 0
```

```
>bpstsinfo -lsuinfo -storage_server pan2 -stype Pan
```

LSU Info:

```
Server Name: pan2
LSU Name: dv01
Allocation : STS_LSU_AT_STATIC
Storage: STS_LSU_ST_NONE
Description: E:¥
Configuration:
Media: (STS_LSUF_DISK | STS_LSUF_STORAGE_FREED | STS_LSUF_REP_ENABLED |
      STS_LSUF_REP_TARGET)
Save As : (STS_SA_IMAGE)
Replication Sources: 1 ( Pan:pan1:dv01 )
Replication Targets: 0 ( )
Maximum Transfer: 2147483647
Block Size: 512
Allocation Size: 0
Size: 80525455360
Physical Size: 0
Bytes Used: 2285355008
Physical Bytes Used: 0
Resident Images: 0
```

LSU Info:

```
Server Name: pan2
LSU Name: dv02
Allocation : STS_LSU_AT_STATIC
Storage: STS_LSU_ST_NONE
Description: E:¥
Configuration:
Media: (STS_LSUF_DISK | STS_LSUF_STORAGE_FREED | STS_LSUF_REP_ENABLED |
      STS_LSUF_REP_TARGET)
Save As : (STS_SA_IMAGE)
Replication Sources: 1 ( Pan:pan1:dv02 )
Replication Targets: 0 ( )
Maximum Transfer: 2147483647
```



```
Block Size: 512
Allocation Size: 0
Size: 80525455360
Physical Size: 0
Bytes Used: 2285355008
Physical Bytes Used: 0
Resident Images: 0
```

LSU Info:

```
Server Name: pan2
LSU Name: dv03
Allocation : STS_LSU_AT_STATIC
Storage: STS_LSU_ST_NONE
Description: E:¥
Configuration:
Media: (STS_LSUF_DISK | STS_LSUF_STORAGE_FREED)
Save As : (STS_SA_IMAGE)
Replication Sources: 0 ( )
Replication Targets: 0 ( )
Maximum Transfer: 2147483647
Block Size: 512
Allocation Size: 0
Size: 80525455360
Physical Size: 0
Bytes Used: 2285355008
Physical Bytes Used: 0
Resident Images: 0
```

自動イメージレプリケーションの信頼できるマスターサーバーについて

NetBackup は、レプリケーションドメイン間の信頼関係を確立する機能を提供します。信頼関係は省略可能です。以下の項目は、信頼関係が自動イメージレプリケーションにどのように影響するかを示します。

信頼関係

信頼できるドメインのサブセットは、レプリケーションのターゲットとして選択できます。NetBackup は、構成されたすべてのレプリケーションターゲットよりもむしろ指定されたドメインのみにレプリケートします。この種類の自動イメージレプリケーションは「対象設定された A.I.R (Targeted A.I.R)」として知られます。

信頼関係なし

NetBackup は、定義されたすべてのターゲットストレージサーバーにレプリケートします。特定のホストをターゲットとして選択することはできません。

ソースドメインで信頼できるマスターサーバーを追加します。リモートマスターサーバーを信頼できるホストとして指定します。信頼関係は相互のものです。ホスト A の信頼できるマスターサーバーとしてホスト B を追加した場合、ホスト B はホスト A を信頼します。

p.240 の「[信頼できるマスターサーバーの追加](#)」を参照してください。

ストレージライフサイクルポリシーを構成するときに、レプリケーションターゲットを選択します。ただし、特定のストレージサーバーをレプリケーションターゲットとして選択する前に、ターゲットドメインにインポート SLP を作成する必要があります。そしてソースドメイン内のストレージライフサイクルポリシーを作成するとき、特定のターゲットマスターサーバーおよび SLP を選択します。

p.618 の「[ストレージライフサイクルポリシーについて](#)」を参照してください。

p.619 の「[ストレージライフサイクルポリシーの作成](#)」を参照してください。

メモ: クラスタ化された NetBackup マスターサーバーの信頼関係を構成する前に、クラスタ内のすべてのノードでノード間認証を有効にする必要があります。この必要条件は、クラスタ化されたマスターサーバーがレプリケーション操作のソースかターゲットかにかかわらず、適用されます。

p.239 の「[NetBackup でクラスタ化されたマスターサーバーのノード間認証を有効化](#)」を参照してください。

p.1017 の「[NetBackup 自動イメージレプリケーションについて](#)」を参照してください。

自動イメージレプリケーションに必要なストレージライフサイクルポリシーについて

ある NetBackup ドメインから別の NetBackup ドメインにイメージを複製するには、2 つのストレージライフサイクルポリシーが必要です。次の表は、ポリシーおよび必要条件を記述したものです：


表 25-6 自動イメージレプリケーションの SLP 要件

ドメイン	ストレージライフサイクルポリシーの要件
ドメイン 1 (ソースドメイン)	ソースドメインの自動イメージレプリケーションの SLP は、次の基準を満たす必要があります: ■ 最初の操作は、NetBackup がレプリケーションをサポートしているストレージへのバックアップ操作である必要があります。 ドロップダウンリストから正確なストレージユニットを指定してください。[任意 (Any Available)]は選択しません。 メモ: イメージをインポートするためには、ターゲットドメインに同じストレージ形式が含まれている必要があります。 ■ 少なくとも 1 つの操作は、NetBackup がソースストレージからレプリケーションをサポートしているストレージへの [レプリケーション (Replication)] 操作である必要があります。 自動イメージレプリケーションの SLP で、複数のレプリケーション操作を設定できます。[レプリケーション (Replication)]操作の設定で、バックアップがすべてのマスターサーバーードメインのすべてのレプリケーションターゲットで複製されるか、特定のレプリケーションターゲットのみに複製されるかを決定します。 p.1029 の「自動イメージレプリケーションの信頼できるマスターサーバーについて」を参照してください。 p.663 の「[新しいストレージ操作 (New Storage Operation)]または[ストレージ操作の変更 (Change Storage Operation)]ダイアログボックスの設定」を参照してください。 ■ この SLP はドメイン 2 のインポート SLP と同じデータ分類である必要があります。 メモ: ソースマスターサーバーが 7.6 より前のバージョンの NetBackup にあり、ターゲットドメインのマスターサーバーが 7.6 以降の NetBackup にある場合は、[任意 (Any)]のデータ分類を使わないでください。ソースドメインの異なるデータ分類を使うと、インポート (Import) ジョブは失敗します。
ドメイン 2 (ターゲットドメイン)	すべてのドメインのすべてのターゲットに複製する場合、各ドメインで、必要なすべての条件を満たすインポート SLP が NetBackup で自動的に作成されます。 メモ: 特定のターゲットに複製する場合、元のドメインで自動イメージレプリケーションの SLP を作成する前にインポート SLP を作成します。 インポート SLP は次の基準を満たす必要があります。 ■ SLP の最初の操作は[インポート (Import)]操作である必要があります。NetBackup は、ソースストレージからの複製のターゲットとして宛先ストレージをサポートしていなければなりません。 ドロップダウンリストから正確なストレージユニットを指定してください。[任意 (Any Available)]は選択しません。 ■ SLP には、[ターゲットの保持 (Target retention)]が指定された操作が 1 つ以上含まれている必要があります。 ■ この SLP はドメイン 1 の SLP と同じデータ分類である必要があります。データ分類の一致により、分類に対して一貫した意味が保たれ、データ分類によるグローバルな報告が促進されます。 [レプリケーション (Replication)]操作の設定について詳しくは、次のトピックを参照してください。 p.1032 の「すべてのドメイン間ターゲットまたは特定ターゲットへのレプリケーション」を参照してください。

元のマスターサーバーードメインからのイメージがターゲットドメイン上の SLP 設定によってレプリケーションされる例を図 25-3 に示します。

図 25-3 自動イメージレプリケーションに必要なストレージライフサイクルポリシーのペア

ソースドメインのマスターサーバー上の SLP





メモ: SLP で操作をする場合には、基になるストレージへ変更を加えた後で nbstserv を再起動してください。

すべてのドメイン間ターゲットまたは特定ターゲットへのレプリケーション

自動イメージレプリケーションを使うと、設定したすべてのレプリケーションターゲット、または設定したすべてのレプリケーションのサブセットにバックアップをレプリケートできます。特定のマスターサーバードメインにレプリケートするには、最初に、信頼できるマスターサーバーを構成する必要があります。

p.1029 の「自動イメージレプリケーションの信頼できるマスターサーバーについて」を参照してください。

表 25-7 すべてのドメイン間ターゲットまたは特定ターゲットへのレプリケーションの構成の違い

レプリケーションの目的	自動イメージレプリケーション SLP の構成	インポート SLP の構成
すべての構成済みマスターサーバードメインにバックアップをレプリケートします。	ソースドメインに SLP を作成します。 ■ 最初の操作は[バックアップ (Backup)]操作である必要があります。 ■ SLP は[レプリケーション (Replication)]操作を含む必要があります。 すべてのドメインにコピーするには、[ストレージサーバのすべてのドメイン間レプリケーションターゲット (All inter-domain replication target(s) for the storage server)]を選択します。 	すべてのドメインでインポート SLP が自動的に作成されます。 このシナリオの表現については、図 25-4を参照してください。
特定の NetBackup マスターサーバードメインのターゲットに、バックアップをレプリケートします。	この場合、ソースドメイン内の SLP より先に、まずインポート SLP を作成します。 ■ 最初の操作は[バックアップ (Backup)]操作である必要があります。 ■ SLP は[レプリケーション (Replication)]操作を含む必要があります。 [特定のマスターサーバ (A specific Master Server)]を選択し、ターゲットマスターサーバのドメインを示します。 	インポート SLP は自動的に作成されません。 メモ: ソースドメイン内で自動イメージレプリケーション SLP を作成する前に、インポート SLP を作成します。 各ターゲットドメイン内にインポート SLP を作成します。 インポート SLP は、最初の操作として[インポート (Import)]操作を行う必要がありますが、必要に応じて他の操作を含むこともあります。 図 25-5は、このシナリオを表します。

自動イメージレプリケーション SLP のための追加要件について、次のトピックで説明します。

p.1030 の「[自動イメージレプリケーションに必要なストレージライフサイクルポリシーについて](#)」を参照してください。

図 25-4 1 つのドメインからすべてのドメイン間マスターサーバーへのレプリケーション





図 25-5 は、特定のマスタードメインターゲットへのレプリケーションを表します。

図 25-5 1つのドメインから特定のドメイン間マスターサーバーへのレプリケーション



特定のドメインに複製をレプリケートするには、ターゲットドメインのマスターサーバーがソースドメインの信頼できるマスターサーバーであることを確認する必要があります。

p.240 の「[信頼できるマスターサーバーの追加](#)」を参照してください。

nbstserv による複製ジョブおよびインポートジョブ実行のカスタマイズ

NetBackup の Storage Lifecycle Manager (nbstserv) はレプリケーション、複製、インポートジョブを実行します。Storage Lifecycle Manager サービスとインポートマネージャサービスの両方が nbstserv 内で実行されます。

NetBackup の管理者は、特定の SLP 関連の構成オプションのデフォルトを変更することで、nbstserv がジョブをどのように実行するかをカスタマイズできます。

p.246 の「[SLP パラメータプロパティ](#)」を参照してください。

自動イメージレプリケーションでの NetBackup アクセス制御 (NBAC) の使用

自動イメージレプリケーションを 2 つのドメインで設定し、NetBackup アクセス制御 (NBAC) を使う場合は、ソースドメインとターゲットドメインの両方で使う必要があります。マスターサーバーの構成は、USE_VXSS = REQUIRED または USE_VXSS = AUTOMATIC のいずれ

れかです。(ただし設定は、ドメインのうち 1 つが REQUIRED、もう 1 つが AUTOMATIC でも構いません。)

自動イメージレプリケーションは、マスターサーバーの 1 つが NBAC を使うように構成され、もう 1 つのマスターサーバーでは NBAC が無効になっているマスターサーバードメイン間ではサポートされません。すなわち、1 つのマスターサーバーの構成が USE_VXSS = AUTOMATIC または USE_VXSS = REQUIRED で、もう 1 つのマスターサーバーが USE_VXSS = PROHIBITED (無効) の場合です。

NBAC がマスターサーバードメインで使用される場合、次の構成が必要です。

- ソースマスターサーバードメイン:
管理者は、操作用の構成を始める前に、ターゲットマスターサーバーがアクセス権を正しく設定しているかを確かめる必要があります。
- ターゲットマスターサーバードメイン:
ターゲットドメインのセキュリティ管理者は、ソースドメインの管理者に正しい権限セットを与える必要があります。ソースドメイン管理者には、**HostProperties**、**DiskPool**、**DevHost** の各オブジェクトで参照、読み込み、設定の権限が必要です。
ソースドメイン管理者は、3 つすべてのアクセス権を持つ既存のグループにメンバーとして追加することができます。

たとえば、次の例を考えてみます。

それぞれがマスターサーバーを含む 2 つの NBAC ドメインの場合:

- レプリケーションソース NBAC ドメイン: *DomainA* は **Master-A** を含む
- レプリケーションターゲット NBAC ドメイン: *DomainB* は **Master-B** を含む

NBAC は両方のドメインで有効です。(NBAC が 1 つのドメインで使われる場合、もう一方のドメインでも使う必要があります。)

UserA が **Master-B** をターゲットとして自動イメージレプリケーション SLP を作成する場合、*UserA* は **Master-B** がそれを行うためのアクセス権を必要とします。

DomainB のセキュリティ管理者 (*UserB*) は、ユーザーグループ (たとえば **NB_InterDomainUsers**) を作成し、次の領域の参照、読み込み、設定権限を与える必要があります。

- HostProperties
- DiskPool
- DevHost

DomainB のセキュリティ管理者 (*UserB*) は、**bpnbaz -AddUser** コマンドを使用して *DomainA* の *UserA* に **NB_InterDomainUsers** を割り当てます。

自動イメージレプリケーションのセットアップ概要

次の表は、自動イメージレプリケーションのセットアップ処理を概説し、必要な操作を説明しています。

表 25-8 自動イメージレプリケーションのセットアップ概要

手順	処理	説明
1	ストレージサーバーを構成します。	ストレージ形式に応じてストレージサーバーを構成します。 『NetBackup 重複排除ガイド』か『NetBackup OpenStorage Solutions ガイド for Disk』を参照してください: http://www.symantec.com/docs/DOC5332
2	ディスクプールを構成します。	ストレージ形式に応じてディスクプールを構成します。 1 つのドメインから別のドメインへイメージをレプリケートするには、各ドメインに適切なストレージを構成する必要があります。NetBackup はレプリケーションでストレージをサポートしている必要があります。 『NetBackup 重複排除ガイド』か『NetBackup OpenStorage Solutions ガイド for Disk』を参照してください: http://www.symantec.com/docs/DOC5332
3	ストレージユニットを構成します。	レプリケート元のドメインとターゲットのドメインの両方でストレージユニットを構成します。 p.561 の「ストレージユニットの作成」を参照してください。
4	ドメイン間の関係を定義します。	データの送信先がレプリケート元のドメインにわかるようにドメイン間の関係を定義します。 p.1022 の「複製用のドメインの関係について」を参照してください。 p.1029 の「自動イメージレプリケーションの信頼できるマスターサーバーについて」を参照してください。
5	ストレージライフサイクルポリシーを構成します。	必要なストレージライフサイクルポリシーを構成します。 p.1030 の「自動イメージレプリケーションに必要なストレージライフサイクルポリシーについて」を参照してください。 p.619 の「ストレージライフサイクルポリシーの作成」を参照してください。
6	レプリケート元のドメインのバックアップポリシーを構成し、実行します。	バックアップポリシーは[ポリシーストレージ (Policy storage)]の選択として、構成された SLP を示す必要があります。 p.694 の「バックアップポリシーの作成」を参照してください。

自動イメージレプリケーションのボリューム変更を解決する方法

[ディスクプールの変更 (Change Disk Pool)]ダイアログボックスを開くと、NetBackup はディスクプールのプロパティをカタログからロードします。[ディスクプールの変更 (Change Disk Pool)]ダイアログボックスの[更新 (Refresh)]ボタンをクリックするか、またはストレージサーバーのための新しいディスクプールを構成すると、NetBackup はストレージサーバーに変更を問い合わせます。

シマンテック社では、ボリュームのトポロジーが変化したときに次の処置をとることを推奨します。

- ストレージ管理者と変更について話し合います。必要に応じてディスクプールを変更して NetBackup がディスクプールを使い続けることができるようにするために、変更を把握する必要があります。
- NetBackup に変更が計画されていなかった場合、NetBackup が正しく機能するように変更を元に戻すようにストレージ管理者に依頼します。

NetBackup は次のボリュームプロパティへの変更を処理できます。


- ボリュームのレプリケーションソース (Replication Source)
- レプリケーションターゲット (Replication target)
- なし

これらのボリュームプロパティが変化した場合、NetBackup はその変化と一致するようにディスクプールを更新できます。NetBackup はそのディスクプールを使い続けることができますが、ディスクプールはストレージユニットまたはストレージライフサイクルの目的に合わなくなっている可能性があります。

次の表で、考えられる結果と、それらを解決する方法を説明します。

表 25-9 更新の結果

結果	説明
変更は検出されません。	変更は必要ありません。
NetBackup はディスクプールに追加できる新しいボリュームを検出します。	新しいボリュームは[ディスクプールの変更 (Change Disk Pool)]ダイアログボックスに表示されます。ダイアログボックスのテキストは、ディスクプールに新しいボリュームを追加できることを示す内容に変わります。

結果	説明
すべてのボリュームのレプリケーションプロパティは変わりましたが、一貫性はまだ維持されています。	[ディスクプール構成の警告 (Disk Pool Configuration Alert)]ポップアップには、ディスクプール内のすべてのボリュームのプロパティが変わったが、プロパティがすべて同じ (同質) であることを知らせるメッセージが表示されます。 A screenshot of a Windows-style dialog box titled "Disk Pool Configuration Alert". The text inside states: "The storage configuration has changed. The changed disk pool may differ from its original use in the storage unit and the storage lifecycle policy." It lists two bullet points: "-The replication topology has changed." and "-The replication properties of the volumes in the disk pool have changed." It then shows "Old properties: Backup, Replication source, Replication target" and "New properties: Backup, Replication target". Below that, it says "NetBackup will update the disk pool with the new configuration. Verify that the disk pool matches the intended purpose of the storage unit or the storage lifecycle policy." At the bottom right is an "OK" button. [ディスクプールの変更 (Change Disk Pool)]ダイアログボックスのディスクプールプロパティが新しいボリュームプロパティと一致するように更新された後は、警告ダイアログボックスで[OK]をクリックする必要があります。 新しいプロパティと一致する新しいプロパティが利用可能になると、NetBackup は[ディスクプールの変更 (Change Disk Pool)]ダイアログボックスにそれらのプロパティを表示します。ディスクプールにそれらの新しいボリュームを追加できます。 [ディスクプールの変更 (Change Disk Pool)]ダイアログボックスでは、次の 2 つの選択肢から 1 つを選択してください。 ■ OK: ディスクプールの変更を受け入れるには、[ディスクプールの変更 (Change Disk Pool)]ダイアログボックスの[OK]をクリックします。NetBackup はディスクプールの新しいプロパティを保存します。 NetBackup はディスクプールを使うことができますが、このディスクプールはストレージユニットまたはストレージライフサイクルポリシーの意図した目的と合わなくなっている可能性があります。レプリケーション操作で正しいソースとターゲットのディスクプール、ストレージユニット、ストレージユニットグループが使われるようにするために、ストレージライフサイクルポリシー定義を変更してください。あるいは、管理者と協力してボリュームプロパティを元の値に戻します。 ■ キャンセル (Cancel): 変更を破棄するには、[ディスクプールの変更 (Change Disk Pool)]ダイアログボックスの[キャンセル (Cancel)]をクリックします。NetBackup は新しいディスクプールプロパティを保存しません。NetBackup はディスクプールを使うことができますが、このディスクプールはストレージユニットまたはストレージライフサイクルポリシーの意図した目的と合わなくなっている可能性があります。

結果	説明
ボリュームのレプリケーションプロパティが変更され、今は一貫性が失われています。	[ディスクプール構成エラー (Disk Pool Configuration Error)]ポップアップボックスには、ディスクプール内の一部のボリュームのレプリケーションプロパティが変わったことを知らせるメッセージが表示されます。ディスクプールのボリュームのプロパティが同質ではありません。 Disk Pool Configuration Alert The storage configuration has changed.The changed disk pool may differ from its original use in the storage unit and the storage lifecycle policy. -The replication topology has changed. -The replication properties of the volumes in the disk pool have changed. Old properties: Backup, Replication source, Replication target New properties: Backup, Replication target NetBackup will update the disk pool with the new configuration. Verify that the disk pool matches the intended purpose of the storage unit or the storage lifecycle policy. OK 警告ダイアログボックスの[OK]をクリックする必要があります。 [ディスクプールの変更 (Change Disk Pool)]ダイアログボックスでは、ディスクプールのプロパティは変更されないままで、プロパティを選択することができません (つまり淡色表示されます)。ただし、個々のボリュームのプロパティは更新されます。 ボリュームプロパティが同質ではないので、NetBackup はストレージ構成が修正されるまでディスクプールを使うことができません。 NetBackup はディスクプール内の既存のボリュームが同質ではないので、(新しいボリュームがあったとしても) 新しいボリュームを表示しません。 変更されたボリュームを特定するには、ディスクプールプロパティとボリュームプロパティを比較します。 p.1024 の「自動イメージレプリケーションのレプリケーショントポロジーの表示」を参照してください。 ストレージ管理者と協力して、変更点とその変更を行った理由を把握します。レプリケーション関係の再確立は必要な場合と不要な場合があります。関係がエラーで削除された場合、関係の再確立は必要であると考えられます。レプリケーションターゲットデバイスを廃止中または交換中の場合、関係の再確立はおそらく必要ではありません。 ディスクプールは、ディスクプール内の各ボリュームのプロパティが同種になるまで使用できません。 [ディスクプールの変更 (Change Disk Pool)]ダイアログボックスで[OK]または[キャンセル (Cancel)]をクリックすると、[ディスクプールの変更 (Change Disk Pool)]ダイアログボックスが終了します。

結果	説明
NetBackup はディスクプール内にあったボリュームを検出できません。	[ディスクプール構成の警告 (Disk Pool Configuration Alert)]ポップアップボックスには、1 つまたは複数の既存のボリュームがストレージデバイスから削除されたことを知らせるメッセージが表示されます。 Disk Pool Configuration Alert  An existing volume in this disk pool cannot be found on the storage device and is no longer available to NetBackup. The volume might be offline or deleted. If deleted, any data on that volume is lost. Volume(s) deleted: dv02 Refer to documentation for information on how to resolve this issue. OK NetBackup はディスクプールを使うことができますが、データが失われる可能性があります。手違いによるデータ損失を避けるために、NetBackup ではディスクプールからボリュームを削除することはできません。 ディスクプールを使い続けるには、次のことを実行してください。 ■ bpimmedia コマンドまたは [ディスク上のイメージ (Images On Disk)] レポートを使って、特定のボリュームのイメージを表示する。 ■ ボリューム上のイメージを期限切れにする。 ■ nbdevconfig コマンドを使って、ボリュームを停止状態に設定する。そうすることで、NetBackup では使われません。

自動イメージレプリケーション構成でのレプリケーション関係の削除または置換

自動イメージレプリケーションでは、ソースドメインのストレージサーバーから 1 つ以上のターゲット NetBackup ドメインにバックアップがレプリケートされます。このような関係からストレージサーバーを削除または置換する必要がある場合は、関与するドメインでレプリケーションの停止またはリダイレクトを行うための適切な準備を行う必要があります。すなわち、レプリケーション関係の削除を行う必要があります。

たとえば、3 つのドメインでカスケード式の自動イメージレプリケーションが使われているシナリオを想定します。ドメイン 1 からのインポートの宛先として機能するドメイン 2 を削除するには、3 つすべてのドメインで準備を行う必要があります。この準備では、ストレージライフサイクルポリシーの変更、レプリケーショントポロジからのストレージサーバーの削除が含まれます。

図 25-6 ターゲットストレージサーバーを削除する例




表 25-10 には、自動イメージレプリケーション構成の関係を削除または置換するための手順を説明する項が記載されています。

表 25-10

トピック	参照先
2 つのストレージサーバー間のレプリケーション関係の追加。	p.1043 の「2 つのストレージサーバー間でのレプリケーション関係の追加または削除」を参照してください。
2 つのストレージサーバー間のレプリケーション関係の削除。	
ドメインとストレージサーバー間のレプリケーション関係の削除。	p.1043 の「ドメインとストレージサーバー間のすべてのレプリケーション関係の削除」を参照してください。
ドメインとストレージサーバー間のレプリケーション関係の置換。	p.1045 の「ドメインとストレージサーバー間のすべてのレプリケーション関係の置換」を参照してください。
すべてのストレージサーバー間のレプリケーション関係の削除。	p.1049 の「ストレージサーバーが関与するすべてのレプリケーション関係の削除または置換」を参照してください。
すべてのストレージサーバー間のレプリケーション関係の置換。	

2つのストレージサーバー間でのレプリケーション関係の追加または削除

レプリケーション関係を追加する前に、この操作がもたらす結果を理解する必要があります。

- ソースドメインストレージサーバーからレプリケートする標準(または非ターゲット)の自動イメージレプリケーションのストレージライフサイクルポリシーは、ターゲットドメインストレージサーバーにレプリケートします。

レプリケーション関係を削除する前に、この操作がもたらす結果を理解する必要があります。

- ソースドメインストレージサーバーからレプリケートする標準(または非ターゲット)の A.I.R. SLP は、ターゲットドメインストレージサーバーにレプリケートしなくなります。
- ソースドメインストレージサーバーからターゲットドメインストレージサーバーにレプリケートするターゲット A.I.R. SLP は失敗します。これらの SLP については、削除または変更して、ターゲットドメインにレプリケートしないようにする必要があります。

次の手順を実行して、2つのストレージサーバー間でレプリケーション関係の追加または削除を行います。

レプリケーション関係を変更(追加または削除)する方法

- 1 この手順は、OpenStorage または MSDP ストレージを使うかどうかによって異なります。
 - OpenStorage ストレージの場合は、ベンダーによって手順が異なるため、ストレージ管理者に問い合わせしてからレプリケーション関係を変更してください。
 - MSDP ストレージの場合は、NetBackup 管理者がソースドメインで関係を変更できます。
- 2 関係を変更した後に、両方のドメインのディスクプールを更新して、トポロジーの変更を反映させます。

NetBackup 管理コンソールで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[デバイス (Devices)]>[ディスクプール (Disk Pool)]を展開します。ディスクプールを選択して更新します。nbdevconfig -updatedp コマンドを使うこともできます。(自動イメージレプリケーションのレプリケーショントポロジーについては、『OpenStorage ソリューションガイド』を参照してください。)

ドメインとストレージサーバー間のすべてのレプリケーション関係の削除

2つのドメイン間のすべてのレプリケーション関係を削除するには、次の手順を実行します。この手順では、ドメイン D2 のストレージサーバーとドメイン D1 を参照します。

ドメインとストレージサーバー間のすべてのレプリケーション関係を削除する方法

1 ドメイン D1:

マスターサーバー上で次のコマンドを実行します。

```
nbdecommission -list_ref -oldserver  
storage_server_name-machinetype replication_host
```

出力リスト:

- 非推奨のストレージサーバーをレプリケーションターゲットまたはレプリケーションソースとして参照する、ドメインのすべてのストレージサーバー。
- 非推奨のストレージサーバーにインポートを実行する SLP を参照するすべてのターゲット A.I.R. レプリケーション SLP。

メモ: SLP に処理中のイメージが存在する場合は、それらのイメージが完了するまで待機するか、ストレージサーバーが廃止される前に取り消します。これは、すべてのバージョンの SLP が該当することに注意してください。既存の SLP 管理対象の処理を取り消すには、SLP ユーティリティコマンド (nbstlutil) を使います。

p.624 の「[nbstlutil コマンドを使用したライフサイクル操作の管理](#)」を参照してください。

2 手順 1 で検出されたターゲット A.I.R. ストレージライフサイクルポリシーからレプリケーション操作を削除します。

これらの SLP が不要である場合は、ここで削除できます。

3 手順 1 で検出されたレプリケーション関係を削除します。

p.1043 の「[2つのストレージサーバー間でのレプリケーション関係の追加または削除](#)」を参照してください。

両方のドメインで不要になった残りの A.I.R. ストレージライフサイクルポリシーはここで削除できます。

4 次のコマンドを実行して、ストレージサーバーを廃止します。

```
nbdecommission -oldserver storage_server_name-machinetype  
replication_host
```


ドメインとストレージサーバー間のすべてのレプリケーション関係の置換

メモ: 置換されるストレージサーバーが標準(非ターゲット)の自動イメージレプリケーションの構成の一部である場合は、置換ストレージサーバーに追加のレプリケーションターゲット関係があつてはなりません。

この手順では、D1 と D2 という 2 つのドメインを参照します。自動イメージレプリケーションを D1 のストレージサーバーから D2 のストレージサーバーに発生するように構成します。また、D2 から D1 に発生するようにも構成します。

新規ストレージサーバー (S2) を D2 に追加して、D2 が 2 つのストレージサーバー (S1 と S2) を含むようにします。S1 との関係性を S2 との関係性に置換する必要があります。

表 25-11 は、D2 に切り替える前の構成を示しています。表 25-12 は、変更を加えた後の構成を示しています。

表 25-11 変更前の構成例

ドメイン	ストレージサーバー	ストレージライフサイクルポリシー
D1	いくつかのストレージサーバーを含んでいますが、これらのサーバーはこの例では不要です。	■ BACKUP_D1_REPLICATE_D2 この SLP では、ターゲットインポート SLP IMPORT_S1 を使って D2 の S1 にレプリケートされます。 ■ IMPORT_D1 この SLP では、D1 のストレージサーバーにインポートされます。
D2	S1 (非推奨) S2 (D2 での新規)	■ BACKUP_D2_REPLICATE_D1 この SLP では、ターゲットインポート SLP IMPORT_D1 を使って D1 にレプリケートされます。 ■ IMPORT_S1 この SLP では、D2 にインポートされ、S1 に格納されます。

図 25-7 変更前のトポロジー





表 25-12 変更後の構成例

ドメイン	ストレージサーバー	ストレージライフサイクルポリシー
D1	いくつかのストレージサーバーを含んでいますが、これらのサーバーはこの例では不要です。	■ BACKUP_D1_REPLICATE_D2 この SLP では、ターゲットインポート SLP IMPORT_S2 を使って D2 の S2 にレプリケートされます。 ■ IMPORT_S1 この SLP では、D1 のストレージサーバーにインポートされます。
D2	S1 (非推奨) S2 (D2 での新規)	■ BACKUP_D2_REPLICATE_D1 この SLP では、ターゲットインポート SLP IMPORT_D1 を使って D1 にレプリケートされます。 ■ IMPORT_S2 この SLP では、D2 にインポートされ、S2 に格納されます。

図 25-8 変更後のトポロジー



円 で 囲 ま れ た 項 目 は 変 更 さ れ て い ま す。

次の手順では、特定のドメインで手順を実行する必要があることに注意してください。

表 25-13 ドメインとストレージサーバー間のすべてのレプリケーション関係の置換

ドメイン	手順	説明
ドメイン D2:	1	次のコマンドを実行して、ストレージサーバー S1 のレプリケーション関係を判別します。 <code>bpstsinfo -lsuinfo -storage_server storage_server_name -stype storage_server_type</code> たとえば、 <code>bpstsinfo -lsuinfo -storage_server S1 -stype replication_host</code>
	2	手順 1 で検出した各レプリケーションターゲット関係について、ストレージサーバー S2 と D1 のターゲット間に対応する関係を追加します。 p.1043 の「2 つのストレージサーバー間でのレプリケーション関係の追加または削除」 を参照してください。
	3	ストレージサーバー S1 へのインポートを実行するすべてのインポート SLP をコピーします。ストレージサーバー S2 にインポートするように新規 SLP を変更します。 たとえば、IMPORT_S1 をコピーします。ストレージサーバー S2 にインポートするようにこの SLP を変更します。S2 にインポートすることを示すため、SLP 名を IMPORT_S2 に変更します。 メモ: 既存のインポート SLP はまだ削除しないでください。すでに機能を実行しなくなっているすべての SLP は、この手順の後半で削除できます。

ドメイン	手順	説明
ドメイン D1:	4	マスターサーバー上で次のコマンドを実行します。 <pre>nbdecommission -list_ref -oldserver storage_server_name-machinetype replication_host</pre> たとえば、 <pre>nbdecommission -list_ref -oldserver S1 -machinetype replication_host</pre> 出力リスト: ■ 非推奨のストレージサーバーをレプリケーションターゲットまたはレプリケーションソースとして参照する、ソースドメイン (S1) のすべてのストレージサーバー。 ■ 非推奨のストレージサーバーにインポートを実行する SLP を参照するすべてのターゲット A.I.R. レプリケーション SLP。 メモ: SLP に処理中のイメージが存在する場合は、それらのイメージが完了するまで待機するか、ストレージサーバーが廃止される前に取り消します。これは、すべてのバージョンの SLP が該当することに注意してください。既存の SLP 管理対象の処理を取り消すには、SLP ユーティリティコマンド (nbstlutil) を使います。 p.624 の「nbstlutil コマンドを使用したライフサイクル操作の管理」を参照してください。
ドメイン D2:	手順 4 でレプリケーションソース関係がリストされた場合にのみ手順 5 から 6 までを実行します。	
	5	S1 からドメイン D1 にレプリケートするレプリケーション SLP を S2 からレプリケートするように変更します。この操作は、非ターゲットとターゲット A.I.R. SLP の両方に該当します。 たとえば、BACKUP_D2_REPLICATE_D1 でのレプリケーション操作を変更します。バックアップストレージの宛先を S1 から S2 に変更します。
	6	手順 4 で検出されたレプリケーションソース関係を削除します。 p.1043 の「2 つのストレージサーバー間でのレプリケーション関係の追加または削除」を参照してください。

ドメイン	手順	説明
ドメイン D1:		手順 4 でレプリケーションターゲット関係がリストされた場合にのみ手順 7 から 10 までを実行します。
	7	ストレージサーバー S2 に対してレプリケーションターゲット関係を持つ、手順 2 でリストされた各ストレージサーバーからレプリケーション関係を追加します。 p.1043 の「2 つのストレージサーバー間でのレプリケーション関係の追加または削除」を参照してください。
	8	手順 4 で検出されたレプリケーション操作を変更します。ターゲットインポート SLP を手順 3 で作成した対応インポート SLP に変更します。 たとえば、BACKUP_D1_REPLICATE_D2 のレプリケーション操作を変更します。[ターゲットインポート SLP (Target import SLP)]設定を IMPORT_S1 から IMPORT_S2 に変更します。
	9	手順 4 で検出されたレプリケーションターゲット関係を削除します。 p.1043 の「2 つのストレージサーバー間でのレプリケーション関係の追加または削除」を参照してください。
ドメイン D2:	10	次のコマンドを実行して、ストレージサーバーを廃止します。 nbdecommission -oldserver storage_server_name -machinetype replication_host たとえば、 nbdecommission -oldserver D1 -machinetype replication_host
	11	不要になった S1 へのインポート SLP をここで削除できます。 たとえば、IMPORT_S1 をここで削除できます。

ストレージサーバーが関与するすべてのレプリケーション関係の削除または置換

ストレージサーバーが関連するすべてのレプリケーション関係を削除または置換するには、ドメインとストレージサーバー間のすべてのレプリケーション関係を完全に削除または置換します。この操作は、ストレージサーバーとのレプリケーション関係に関与する各ドメインで実行する必要があります。

次のコマンドは、レプリケーションターゲット関係とレプリケーションソース関係をリストします。このコマンドは、ストレージサーバーとレプリケーション関係を持つドメインを判別するときに役に立ちます。

```
bpstsinfo -lsuinfo -storage_server storage_server_name -stype
storage_server_type
```

例: 非ターゲット自動イメージレプリケーション構成でのストレージサーバーの置換

この例では、標準(非ターゲット)の自動イメージレプリケーション構成のストレージサーバーを置換するために必要な手順について説明します。

具体的には、ドメイン D2 の MSDP ストレージサーバー (D2_MSDP_1)を別の MSDP ストレージサーバー (D2_MSDP_2)に置換します。

表 25-14 構成例

ドメイン	ストレージサーバー	ストレージライフサイクルポリシー
D1	D1_MSDP	BACKUP_D1
D2	D2_MSDP_1 D2_MSDP_2	レプリケーションに関連する SLP なし

この例では、レプリケーションとストレージライフサイクルのトポロジが全体をとおして追跡されます。

図 25-9 処理前のレプリケーショントポロジの例






図 25-10 ストレージライフサイクルポリシーのトポロジーの例

ドメイン 1




ストレージサーバー D2_MSDP_1 を D2_MSDP_2 に置換する方法

- 1 D1_MSDP から D2_MSDP_2 へのレプリケーションターゲット関係を追加します。
- 2 両方のドメインでディスクプールを更新します。



- 3 D1_MSDP と D2_MSDP_1 間のレプリケーションターゲット関係を削除します。

4 両方のドメインでディスクプールを更新します。



5 D1 で、次のコマンドを実行して MSDP_D2_1 を廃止します。

```
nbdecommission -oldserver MSDP_D2_1 -machinetype replication_host
```

例: カスケード式のターゲット自動イメージレプリケーション構成の
ストレージサーバーの置換

この例では、カスケード式のターゲット自動イメージレプリケーション構成の MSDP ストレージサーバーを置換するために必要な手順について説明します。この例では、レプリケーションとストレージライフサイクルのトポロジが全体をとおして追跡されます。

環境には 3 つのドメインが存在します。各ドメインには、1 つ以上の MSDP ストレージサーバーがあります。

表 25-15 構成例

ドメイン	ストレージサーバー	ストレージライフサイクルポリシー
D1	D1_MSDP	BACKUP_D1
D2	D2_MSDP D2_MSDP_2	IMPORT_D2
D3	D3_MSDP	IMPORT_D3

図 25-11 レプリケーショントポロジの例






図 25-12 ストレージライフサイクルポリシーのトポロジーの例




ストレージサーバー D2_MSDP を D2_MSDP_2 に置換する方法


- 1 D2_MSDP_2 から D3_MSDP へのレプリケーションターゲット関係を追加します。
- 2 ドメイン D2 とドメイン D3 の両方でディスクプールを更新します。




- 3 IMPORT_D2 をコピーし、名前を IMPORT_2_D2 に変更して、宛先ストレージを D2_MSDP_2 上のストレージユニットに変更します。




- 4 D1_MSDP から D2_MSDP_2 へのレプリケーションターゲット関係を追加します。
- 5 両方のドメインでディスクプールを更新します。



- 6 BACKUP_D1 レプリケーション操作ターゲットインポート SLP を IMPORT_2_D2 に変更します。




- 7 D1_MSDP から D2_MSDP_1 へのレプリケーションターゲット関係を削除します。
- 8 両方のドメインでディスクプールを更新します。




- 9 D1 で次のコマンドを実行します。

```
nbdecommission -oldserver MSDP_D2 -machinetype replication_host
```

10 IMPORT_D2 を削除します。



- 11 D2_MSDP_1 から D3_MSDP へのレプリケーションターゲット関係を削除します。
- 12 両方のドメインでディスクプールを更新します。



ターゲットマスタードメインでのバックアップからのリストアについて

ターゲットマスタードメインでイメージを使ってクライアントを直接リストアすることはできませんが、これは、ディザスタリカバリ時のみ行ってください。ここでは、ディザスタリカバリは元のドメインがもはや存在せず、クライアントをターゲットのドメインからリカバリする必要があるという状況でのリカバリをいいます。

表 25-16 ディザスタリカバリの例でのクライアントのリストア

ディザスタリカバリの例	クライアントが存在するか	説明
例 1	はい	別のドメインでクライアントを構成し、そのクライアントに直接リストアします。
例 2	いいえ	リカバリドメインにクライアントを作成し、そのクライアントに直接リストアします。これは可能性が最も高い例です。
例 3	いいえ	リカバリドメインで代替クライアントへのリストアを実行します。

クライアントをリカバリする手順は他のクライアントのリカバリと同じです。実際の手順はクライアントの形式、ストレージの形式、およびリカバリが代替クライアントのリストアであるかどうかによって異なります。

個別リカバリテクノロジー (GRT) を使うリストアの場合は、アプリケーションインスタンスがリカバリドメインに存在する必要があります。アプリケーションインスタンスは、NetBackup がリカバリ先を持つために必要となります。

個別リカバリの情報については、次のトピックとガイドを参照してください。

- p.878 の「[Active Directory の個別バックアップと個別リカバリ](#)」を参照してください。
- p.740 の「[\[個別リカバリを有効化する \(Enable granular recovery\)\] \(ポリシー属性\)](#)」を参照してください。
- p.1235 の「[個別リカバリテクノロジー \(GRT\) を使うバックアップとリストアでの UNIX メディアサーバーと Windows クライアントの構成](#)」を参照してください。
- NetBackup for Microsoft SharePoint Server 管理者ガイド:
<http://www.symantec.com/docs/DOC5332>
- NetBackup for Microsoft Exchange Server 管理者ガイド:
<http://www.symantec.com/docs/DOC5332>

自動イメージレプリケーションジョブに関するレポート

アクティビティモニターは、ターゲットのマスターサーバードメインにレプリケートする構成の[レプリケーション (Replication)]ジョブと[インポート (Import)]ジョブの両方を表示します。

表 25-17 アクティビティモニターに表示される自動イメージレプリケーションジョブ

ジョブ形式	説明
レプリケーション	ターゲットマスターへのバックアップイメージをレプリケートするジョブは、[レプリケーション (Replication)] ジョブとしてアクティビティモニターに表示されます。[ターゲットマスター (Target Master)] ラベルは、この形式のジョブの[ストレージユニット (Storage Unit)] 列に表示されます。 他の[レプリケーション (Replication)] ジョブと同様に、ターゲットマスターにイメージをレプリケートするジョブは 1 つのインスタンス内の複数のバックアップイメージで実行できます。 このジョブの詳しい状態には、レプリケートされたバックアップ ID リストが含まれています。
インポート (Import)	ターゲットマスタードメインにバックアップコピーをインポートするジョブは、[インポート (Import)] ジョブとしてアクティビティモニターに表示されます。[インポート (Import)] ジョブは、1 つのインスタンスの複数コピーをインポートできます。この[インポート (Import)] ジョブの状態の詳細には、処理されたバックアップ ID のリストと失敗したバックアップ ID のリストが含まれます。 メモ: ソースとターゲットドメインのマスターサーバーが同じ NetBackup バージョンでない場合、次のエラーが特定の状況下で生じる場合があります。[Failed to auto create data classification.] このエラーは、ソースドメインのマスターサーバーが NetBackup 7.6 よりも前のバージョンであり、データの分類に[任意 (Any)]が使われている場合に発生します。ターゲットドメインのマスターサーバーが NetBackup 7.6 である場合、ソースドメインで異なるデータの分類を使わないと、インポートジョブは失敗します。 レプリケーションが成功しても、ターゲットのマスターにイメージがインポートされたかどうかはわかりません。 データの分類が両方のドメインで異なる場合、[インポート (Import)] ジョブは失敗し、NetBackup はイメージを再びインポートする試行を行っていません。 [インポート (Import)] ジョブが状態 191 で失敗し、ターゲットのマスターサーバーで実行された時点で[問題 (Problems)] レポートに表示されます。 イメージは[イメージクリーンアップ (Image Cleanup)] ジョブの間に期限切れになり、削除されます。レプリケート元のドメイン (ドメイン 1) は失敗したインポートを追跡しません。 p.1106 の「レポートの実行」を参照してください。

NetBackup Replication Director について

レプリケーションディレクタは NetBackup OpenStorage の管理対象スナップショットおよびスナップショットレプリケーションの実装であり、スナップショットはパートナー企業のストレージシステムに格納されます。OpenStorage は、Symantec API に準拠するストレージの実装との NetBackup の通信を可能にする API です。

レプリケーションディレクタは OpenStorage パートナーの関数を使って次のタスクを実行します。

- ディスクを共有し、複数の異質メディアサーバーが同じディスクボリュームに同時にアクセスできるようにします。

- 負荷を分散し、パフォーマンスを調整します。**NetBackup** では、メディアサーバーとディスクプール間でバックアップジョブとストレージの使用率が分散されます。
- 高速なストレージのプロビジョニングやほとんど無制限のストレージなど、ディスクアレイの機能をフルに活用します。
- オフサイトの **Vault** 処理の代わりに使用します。ストレージの複製技術はディザスタリカバリ計画の一部としてオフサイトのストレージにユーザーのデータ (ファイル、アプリケーション、データベース) の複製を送る効率的な手段を提供します。

NetBackup は、ストレージサーバーに利用可能なボリュームにあるクライアントデータのスナップショットを格納します。

スナップショットは、ストレージハードウェアによってキャプチャされた特定時点のプライマリストレージデータを表します。**NetBackup** はその後、プライマリボリュームにあるスナップショットを、ストレージサーバーに利用可能な他のボリュームにレプリケートするよう、ストレージサーバーに指示できます。スナップショットは、ストレージサーバー内の複数ボリュームにレプリケートするか、テープデバイスやその他のディスクストレージのような DFM サーバー以外のストレージにレプリケートできます。レプリケーションディレクトクタでは、組織の特定のデータ保護ニーズを満たすためにさまざまなシナリオを取り扱うことができます。

メモ: 現時点では、EMC VNX および Celerra のレプリケーションはサポートされていません。

レプリケーションディレクトクタは次のタスクのエンドツーエンドのデータ保護管理のための単一の **NetBackup** インターフェースを提供します:

- 統一されたポリシーの管理。
すべてのデータのライフサイクルを管理する 1 つの集中バックアップインフラとして、**NetBackup** 管理コンソールを使います。
- スナップショットコピーの管理。
NetBackup を使ってスナップショットのライフサイクル全体を管理します。レプリケーションディレクトクタでは、**OpenStorage** とメディアサーバーを使って、ストレージサーバーのボリュームにアクセスします。**NetBackup** がストレージサーバーに指示しないかぎり、ディスクアレイからイメージを移動、削除、または期限切れにすることはできません。初期スナップショットを実行する手順は、**NetBackup** のストレージライフサイクルポリシー (SLP) の操作に従います。初期スナップショットを作成してそのスナップショットを複数の場所にレプリケートし、各レプリケーションに異なる保持期間を指定するよう **NetBackup** に指示する 1 つの SLP を作成できます。スナップショットからのバックアップの作成、スナップショットへのインデックス付けなどを行う追加の指示 (または操作) を SLP に含めることができます。
- スナップショットのコピーの監視。
NetBackup OpsCenter を使用して、各データ格納場所で各コピーの作成を監視します。**OpsCenter** はレプリケーション環境全体に関する広範なレポートを提供します。

- グローバルな検索とリストア。
リカバリは **NetBackup** に定義済みの環境で任意のストレージデバイスから利用可能です。このリカバリにはディスクのプライマリコピーまたは複製されたコピー、またはディスクまたはテープの任意の複製コピーからのリカバリが含まれます。

詳しくは、次を参照してください。『[NetBackup Replication Director ソリューションガイド](#)』

監視とレポート

- [第26章 NetBackup アクティビティの監視](#)
- [第27章 NetBackup のレポート](#)
- [第28章 ログアシスタントの使用](#)

NetBackup アクティビティの監視

この章では以下の項目について説明しています。

- [アクティビティモニターについて](#)
- [アクティビティモニターオプションの設定](#)
- [\[ジョブ \(Jobs\)\]タブについて](#)
- [\[デーモン \(Daemons\)\]タブについて](#)
- [\[プロセス \(Processes\)\]タブについて](#)
- [\[ドライブ \(Drives\)\]タブについて](#)
- [ジョブデータベースについて](#)
- [デバイスモニターについて](#)
- [メディアマウントエラーについて](#)
- [保留中の要求および操作について](#)

アクティビティモニターについて

NetBackup 管理コンソールのアクティビティモニターを使って、NetBackup の次の側面を監視および制御します。

ジョブ (Jobs)

p.1065 の「[\[ジョブ \(Jobs\)\]タブについて](#)」を参照してください。

ジョブの詳細はヘルプに記述されています。

サービスまたはデーモン (Services or Daemons)	p.1072 の「 [デーモン (Daemons)]タブについて 」を参照してください。
プロセス (Processes)	p.1084 の「 [プロセス (Processes)]タブについて 」を参照してください。
ドライブ (Drives)	p.1089 の「 [ドライブ (Drives)]タブについて 」を参照してください。

- アクティビティモニターが NetBackup 管理コンソールで実行されている間、bpjjobd デーモンによってアクティビティモニターにジョブの動作状態が送信されます。ジョブの開始、更新および完了に伴ってアクティビティモニターが更新されます。更新サイクルはありません。ただちに更新が行われます。ステータスバーは、[\[ジョブ \(Jobs\)\]](#) タブ上のアクティビティモニターの詳細ペインの上部に表示されます。


メモ: [\[表示 \(View\)\]](#) メニューの [\[フィルタ \(Filter\)\]](#) オプションは、指定した状態のジョブだけをアクティビティモニターに表示する場合に有効です。たとえば、特定の日付の前開始されたジョブ、キューに投入された状態のジョブ、指定した範囲内の状態完了コードを持つジョブなどを表示できます。

このステータスバーには、次の情報が表示されます。

- ジョブが存在するマスターサーバー
- ジョブの合計数
- ジョブの状態 ([\[実行中 \(Active\)\]](#))、[\[キューへ投入済み \(Queued\)\]](#)、[\[再試行を待機中 \(Waiting for Retry\)\]](#)、[\[一時停止 \(Suspended\)\]](#)、[\[未完了 \(Incomplete\)\]](#)、[\[完了 \(Done\)\]](#) などのジョブの数
- 現在選択されているジョブの数
- 実行中の NetBackup サービスまたはデーモンの数
- ドライブの数および各ドライブの状態 ([\[有効 \(Active\)\]](#))、[\[無効 \(Down\)\]](#))

フィルタが使用されている場合でも、数値には常に実際のジョブ数が反映されます。

図 26-1 アクティビティモニター



アクティビティモニターオプションの設定

NetBackup 管理コンソールでアクティビティモニターに関するオプションを設定するには、次の手順に従ってください。

アクティビティ 모니터のオプションを構成する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールのメニューバーで、[表示 (View)] > [オプション (Options)]をクリックし、[アクティビティモニター (Activity Monitor)]タブを選択すると、アクティビティモニターの構成可能なオプションにアクセスできます。
- 2 次のオプションで確認の警告を受信できます。

ジョブの削除を確認 (Confirm job deletions)	ジョブを削除するときに、確認のダイアログボックスが表示されます。
ジョブの取り消しを確認 (Confirm job cancellations)	ジョブを取り消すときに、確認のダイアログボックスが表示されます。
デーモンの停止を確認 (Confirm stop daemons)	デーモンを停止するとき、確認のダイアログボックスが表示されます。 今後、ジョブの削除および取り消し確認、またはデーモンの停止確認の表示を停止するには、[今後、この警告を表示しない (In the future, do not show this warning)]オプションを有効にします。
詳細ウィンドウの最大数 (Maximum details windows)	一度に表示可能なアクティビティモニターのジョブの詳細、デーモンの詳細およびプロセスの詳細のウィンドウの最大数を指定します。
自動更新を使用する (Automatically refresh display every)	[自動更新を使用する (Automatically refresh display every)]を有効にすると、[デーモン (Daemons)]タブと[プロセス (Processes)]タブのデータ、およびジョブの詳細の経過時間が更新されます。他の[ジョブ (Jobs)]タブのデータは、[自動更新 (Auto refresh)]の設定に関係なく更新されます。 間隔 (秒)には、[デーモン (Daemons)]タブおよび[プロセス (Processes)]タブでデータが更新される間隔 (秒単位) を入力します。

- 3 [OK]をクリックしてこのダイアログボックスを閉じ、変更を適用します。

[ジョブ (Jobs)]タブについて

アクティビティモニターの[ジョブ (Jobs)]タブには、現在選択されているマスターサーバーで処理中または完了したすべてのジョブが表示されます。これらのジョブの詳細は[ジョブ (Jobs)]タブにも表示されます。ジョブの詳細はヘルプに記述されています。

バックアップジョブによっては、前処理および後処理の実行に親ジョブが使用される場合があります。親ジョブの[スケジュール (Schedule)]列には、ダッシュ (-) が表示されます。

親ジョブによって開始および終了の通知スクリプト (PARENT_START_NOTIFY、PARENT_END_NOTIFY) がマスターサーバーから実行されます。このスクリプトは次のディレクトリに存在します。

Windows の場合: `Install_path\VERITAS\NetBackup\bin`

UNIX の場合: `/usr/opensv/netbackup/bin/`

親ジョブの役割は、要求された作業を子ジョブの形式で開始することです。

作業の内容は、次のようにバックアップ環境によって異なります。

表 26-1 親ジョブによって開始される作業

作業	説明
Snapshot Client	親ジョブによって、スナップショットが作成されて子ジョブが開始され、完了後のスナップショットが削除されます。 Snapshot Client の設定で、インスタントリカバリ用にスナップショットを保持し、スナップショットをストレージユニットにコピーするように構成している場合、子ジョブが作成されます。(ポリシーの[スケジュールの属性 (Schedule Attributes)]タブで、[スナップショットを作成し、さらにスナップショットをストレージユニットへコピー (Snapshots and copy snapshots to a storage unit)]が選択されている場合。) Snapshot Client の設定で、インスタントリカバリ用にスナップショットを保持し、スナップショットだけを作成するように構成している場合、子ジョブは作成されません。つまり、スナップショットがストレージユニットにバックアップされないため、子ジョブは作成されません。(ポリシーの[スケジュールの属性 (Schedule Attributes)]タブで、[スナップショットのみ作成 (Snapshots only)]が選択されている場合。)
Bare Metal Restore	親ジョブによって、brmsavecfg が実行された後、バックアップが子ジョブとして開始されます。複数ストリームと BMR が一緒に使用されている場合は、親ジョブによって複数の子ジョブが開始される場合があります。
カタログバックアップ	カタログバックアップの親ジョブは複数の子バックアップジョブを開始するために bpdbm と連携して動作します。 ■ Sybase バックアップ ■ マスターサーバーのファイルシステムのバックアップ ■ BMR データベースのバックアップ (必要な場合)
複数コピー	複数のコピーを生成するジョブでは、1 つの親ジョブと複数の子ジョブが生成されます。複数のコピーを生成する親ジョブの一部である子ジョブを、個別に再度実行することはできません。再度実行できるのは、親ジョブ (およびそのすべての子ジョブ) だけです。 p.788 の「複数のコピー (スケジュール属性)」を参照してください。

作業	説明
複数データストリーム	親ジョブによって、ストリームの検出が実行され、子ジョブが開始されます。アクティビティモニターでは、親ジョブのスケジュールは表示されません。親ジョブのスケジュールは使用されず、子ジョブ間のスケジュールは異なる可能性があるため、代わりにダッシュ (-) が表示されます。アクティビティモニターでは、子ジョブに親ジョブの ID が表示されます。
SharePoint	親ジョブによって、解決処理が実行され、その間に子ジョブが開始されます。この処理は、複数のデータストリームに対するストリームの検出に類似しています。複数のデータストリームが有効になっていると、いくつかの子ジョブが複数のストリームに分割される場合があります。
Vault	親ジョブによって Vault プロファイルが開始されます。次に、この Vault プロファイルによって複製がジョブとして開始されます。この複製は、アクティビティモニターでは子ジョブとして表示されません。

アクティビティモニターでのジョブの詳細の表示

NetBackup 管理コンソールでアクティビティモニターにジョブの詳細を表示するには、次の手順に従ってください。

アクティビティモニターでジョブの詳細を表示する方法

- ◆ NetBackup 管理コンソールでアクティビティモニターをクリックします。
[ジョブ (Jobs)] タブのペインに表示されるジョブをダブルクリックします。
[ジョブの詳細 (Job Details)] ダイアログボックスには別のタブの詳細なジョブ情報が含まれています。
 - [ジョブの概要 (Job Overview)] タブ
 - [状態の詳細 (Detailed Status)] タブ
 - ジョブの階層 (Job Hierarchy) タブ前または次のジョブの詳細を表示するには、上矢印または下矢印をクリックします。
フィールドの説明を表示するには、[ヘルプ (Help)] をクリックしてください。
デフォルトでは、すべての列が表示されているわけではありません。NetBackup 管理コンソールで列を表示または非表示にするには、[表示 (View)] > [列 (Columns)] > [レイアウト (Layout)] または [表示 (View)] > [列のレイアウト (Column Layout)] をクリックします。

アクティビティモニターでの列ヘッダーの表示または非表示

次の手順ではアクティビティモニターで列ヘッダーを表示または非表示にする方法について説明します。

アクティビティモニターで列ヘッダーを表示または非表示にする方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、アクティビティモニターを開きます。
- 2 右ペインで項目を選択します。
- 3 [表示 (View)]>[列 (Columns)]>[レイアウト (Layout)]をクリックします。[列のレイアウトの設定 (Set Column Layout)]または[列のレイアウト (Column Layout)]ダイアログボックスが表示されます。
- 4 表示または非表示にする列ヘッダーを選択します。
 - 列のヘッダーを表示する場合、[列の表示 (Show Column)]ボタンを選択します。
 - 列のヘッダーを表示する必要がない場合、[列の非表示 (Hide Column)]ボタンを選択します。
- 5 列が表示される順序を変更するには、列ヘッダーを選択します。次に、[上に移動 (Move Up)]ボタンまたは[下に移動 (Move Down)]ボタンをクリックして、列の順序を変更します。
- 6 [OK]をクリックして、変更を適用します。

アクティビティモニターにおける選択したジョブの状態の詳細の監視

次の手順ではジョブの状態の詳細を監視する方法について説明します。

選択したジョブの状態の詳細を監視する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、アクティビティモニターを開き、[ジョブ (Jobs)]タブを選択します。
- 2 詳細を表示するジョブを選択します。
- 3 [処理 (Actions)]>[詳細 (Details)]を選択します。

アクティビティモニターにおける完了済みのジョブの削除

次の手順では完了したジョブを削除する方法について説明します。

アクティビティモニターで完了済みのジョブを削除する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、アクティビティモニターを開き、[ジョブ (Jobs)]タブを選択します。
- 2 削除するジョブを選択します。
- 3 [編集 (Edit)]>[削除 (Delete)]を選択します。

親ジョブが削除されるとすべての子ジョブも削除されます。子ジョブを持たない子ジョブを削除する場合、その子ジョブのみが削除されます。

アクティビティモニターにおける未完了のジョブの取り消し

次の手順では完了していないジョブを取り消す方法について説明します。

アクティビティモニターで未完了のジョブを取り消す方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、アクティビティモニターを開き、[ジョブ (Jobs)]タブを選択します。
- 2 未完了のジョブから、取り消すジョブを選択します。未完了のジョブの状態は、[キューへ投入済み (Queued)]、[キューへ再投入済み (Requeued)]、[実行中 (Active)]、[未完了 (Incomplete)]または[一時停止 (Suspended)]のいずれかです。
- 3 [処理 (Actions)]>[ジョブのキャンセル (Cancel Job)]を選択します。

選択したジョブが親ジョブであった場合、その親ジョブのすべての子ジョブも取り消されます。

通常、子ジョブを取り消した場合は、選択した子ジョブだけが取り消され、その他の子ジョブはそのまま継続されます。ただし、ポリシーまたはストレージライフサイクルポリシーの一部として複数のコピーが作成されている場合は例外で、子ジョブを取り消すと、その親ジョブとすべての子ジョブが取り消されます。

- 4 ジョブリストに含まれる、未完了のすべてのジョブを取り消すには、[処理 (Actions)]>[すべてのジョブのキャンセル (Cancel All Jobs)]を選択します。

アクティビティモニターにおける失敗した (完了した) ジョブの再度実行

次の手順では完了したジョブを再度実行する方法について説明します。失敗したジョブを再試行するには、この手順を使います。

アクティビティモニターで完了したジョブを再度実行する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、アクティビティモニターを開き、[ジョブ (Jobs)]タブを選択します。
- 2 再度実行するジョブを選択します。
- 3 [処理 (Actions)]>[ジョブの再起動 (Restart Job)]を選択します。この場合、ジョブに対して新しいジョブ ID が作成されます。元のジョブの[ジョブの詳細 (Job Details)]では、新しいジョブのジョブ ID が参照されます。

アクティビティモニターにおけるリストアジョブまたはバックアップジョブの一時停止

次の手順ではリストアまたはバックアップジョブを一時停止する方法について説明します。

アクティビティモニターでリストアジョブまたはバックアップジョブを一時停止する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、アクティビティモニターを開き、[ジョブ (Jobs)]タブを選択します。
- 2 一時停止するジョブを選択します。
一時停止できるのは、チェックポイントが設定されているバックアップおよびリストアジョブだけです。
- 3 [処理 (Actions)]>[ジョブの一時停止 (Suspend Job)]を選択します。

アクティビティモニターにおける一時停止状態のジョブまたは未完了のジョブの再開

次の手順では一時停止状態のジョブまたは未完了のジョブを再開する方法について説明します。

アクティビティモニターで一時停止状態のジョブまたは未完了のジョブを再開する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、アクティビティモニターを開き、[ジョブ (Jobs)]タブを選択します。
- 2 一時停止状態のジョブまたは未完了のジョブから、再開するジョブを選択します。
一時停止できるのは、チェックポイントが設定されているバックアップおよびリストアジョブだけです。
- 3 [処理 (Actions)]>[ジョブの再開 (Resume Job)]を選択します。

アクティビティモニターにおけるジョブリストの情報の印刷

次の手順ではジョブのリストからジョブリストの情報を印刷する方法について説明します。

アクティビティモニターでジョブのリストからジョブリストの情報を印刷する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、アクティビティモニターを開き、[ジョブ (Jobs)]タブを選択します。
- 2 印刷するジョブを選択します。複数のジョブを選択するには、Ctrl キーまたは Shift キーを押しながら選択します。ジョブを選択しなかった場合、すべてのジョブが印刷されます。
- 3 [ファイル (File)]>[印刷 (Print)]を選択します。

アクティビティモニターデータのテキストファイルへのエクスポート

次の手順ではテキストファイルにアクティビティモニターデータをエクスポートする方法について説明します。

アクティビティモニターのデータをテキストファイルにエクスポートする方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、アクティビティモニターを開きます。
- 2 アクティビティモニターのいずれかのタブから、[ファイル (File)]>[エクスポート (Export)]を選択します。
- 3 すべての行をエクスポートするか、現在選択されている行だけをエクスポートするかを選択します。
- 4 ジョブデータを書き込むファイルへのフルパスを入力し、[保存 (Save)]をクリックします。

ジョブの詳細情報の印刷

次の手順では1つのジョブからジョブの詳細情報を印刷する方法について説明します。

アクティビティモニターで単一のジョブからジョブの詳細情報を印刷する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、アクティビティモニターを開き、[ジョブ (Jobs)]タブを選択します。
- 2 ジョブをダブルクリックして開きます。
- 3 [ジョブの詳細 (Job Details)]ダイアログボックスで、[印刷 (Print)]をクリックします。次にプリンタを選択し、プリンタオプションを設定します。

ファイルへのアクティビティモニターテキストのコピー

次の手順ではファイルにアクティビティモニターテキストをコピーする方法について説明します。

アクティビティモニターテキストをファイルにコピーする方法

- 1 NetBackup 管理コンソールでアクティビティモニターを開いてコピーする行を選択します。
- 2 次の方式のいずれかを実行します。
 - [編集 (Edit)]、[クリップボードにコピー (Copy To Clipboard)]の順に選択します。
 - Ctrl+C を押します。
 - 右クリックして[クリップボードにコピー (Copy To Clipboard)]を右クリックメニューから選択します。
 - ツールバーで[クリップボードにコピー (Copy To Clipboard)]アイコンをクリックします。
- 3 コピーした文字列をファイル (Excel ドキュメントなど) に貼り付けます。

メモ: アクティビティモニターから情報をコピーするこれらの方法は、NetBackup 内のその他のテーブルにも適用されます。テーブルタイトルはコピーされません。

アクティビティモニターからのジョブの優先度の動的な変更

ジョブの優先度を動的に変更するには、リソースを待機している、キューに投入されたジョブまたは実行中のジョブを 1 つ以上選択します。その後、[処理 (Actions)]メニューを使用するかまたはジョブを右クリックして、[ジョブの優先度の変更 (Change Job Priority)]を選択します。

ジョブの優先度を変更するには、次のいずれかの方法を選択します。

表 26-2 [ジョブの優先度の変更 (Change job priority)]オプション

オプション	説明
ジョブの優先度の設定 (Set the Job Priority to)	選択したジョブに対してジョブの具体的な優先度を入力します。
ジョブの優先度の引き上げ (Increment the Job Priority by)	選択した間隔でジョブの優先度を高くします。
ジョブの優先度の引き下げ (Decrement the Job Priority by)	選択した間隔でジョブの優先度を低くします。

[ジョブの優先度の変更 (Change job priority)]ダイアログボックスへの変更は、選択したジョブの優先度에만影響し、その種類の他のジョブには影響しません。


ジョブ優先順位のデフォルトを変更するには、[デフォルトのジョブの優先度 (Default Job Priorities)]ホストプロパティを使用します。

p.116 の「[\[デフォルトのジョブの優先度 \(Default Job Priorities\)\]プロパティ](#)」を参照してください。

[デーモン (Daemons)]タブについて

NetBackup 管理コンソールでは、アクティビティモニターの[デーモン (Daemons)]タブは、マスターおよびメディアサーバーの NetBackup デーモンの状態を表示します。

図 26-2 アクティビティ 모니터の[デーモン (Daemons)]タブ



デフォルトでは、すべての列が表示されているわけではありません。列を表示または非表示にするには、[表示 (View)]>[列のレイアウト (Column Layout)]をクリックします。

表 26-3 に、すべての NetBackup デーモンを示します。

表 26-3 NetBackup のデーモン

デーモン	説明
NetBackup Agent Request Server (nbars または nbars.exe)	データベースのエージェントメタデータを NetBackup カタログデータベースに追加し、エージェントへのサービス要求を処理します。このサービスは、「Oracle クローンジョブ開始」のような特定処理の開始にも関わっています。
NetBackup Audit Manager (nbaudit または nbaudit.exe)	Audit Manager は監査情報に対する問い合わせおよびレポートのための機構を提供します。
NetBackup Authentication (nbatd または nbatd.exe)	NetBackup Product Authentication は識別情報を検証し、NetBackup の認可とアクセス制御の基盤となります。認証サービスは NetBackup のさまざまなコンポーネントが使用するセキュリティ証明書も生成します。 p.45 の「NetBackup メディアサーバーのセキュリティ証明書について」を参照してください。
NetBackup Authorization (nbazd または nbazd.exe)	NetBackup Product Authorization は NetBackup アプリケーションのアクセス制御を行います。
NetBackup Bare Metal Restore Boot Server Service (bmrbd または bmrbd.exe)	Bare Metal Restore Boot Server がインストールされている場合に 표시됩니다。BMR ブートサーバーがシステムの再構築に使用されるリソースを管理および提供します。

デーモン	説明
NetBackup Bare Metal Restore Master Server (bmrmd または bmrmd.exe)	Bare Metal Restore がインストールされている場合に表示されます。リストアデータ、オブジェクト、サーバーを管理します。
NetBackup BMR MTFTP Services (PXEMTFTP または PXEMTFTP.exe)	Bare Metal Restore がインストールされている場合に表示されます。Bare Metal Restore クライアントに PXE プロトコルサービスを提供します。
NetBackup BMR PXE Service (bmrpxeserver または bmrpxeserver.exe)	Bare Metal Restore がインストールされている場合に表示されます。Bare Metal Restore クライアントに TFTP プロトコルサービスを提供します。
NetBackup クライアントサービス (bpccd または bpccd.exe)	NetBackup Client デーモン。リモートホストのプログラムを開始するために、マスターサーバーおよびメディアサーバー間で要求の送受信を行います。 UNIX クライアントの場合、bpccd はスタンドアロンモードでだけ実行できます。 Windows の場合、bpccd は常時 bpinetd.exe の監視下で実行されます。NetBackup では、bpccd 固有の構成パラメータが用意されています。NetBackup 構成内でポート番号が変更された場合、ソフトウェアによって、services ファイルのポート番号も更新されます。
NetBackup CloudStore Service Container (nbcssc または nbcssc.exe)	CloudStore サービスコンテナは、クラウドストレージ用に構成されたメディアサーバーで実行される Web ベースのサービスコンテナです。このコンテナでは、構成サービス、スロットルサービス、測定データコレクタサービスなど、異なるサービスをホストします。このコンテナを使用するにはメディアサーバーに認証証明書がインストールされている必要があります。 p.45 の「NetBackup メディアサーバーのセキュリティ証明書について」を参照してください。
NetBackup Compatibility Service (bpcompatd または bpcompatd.exe)	レガシー NetBackup サービスと通信します。
NetBackup Database Manager (bpdbm または bpdbm.exe)	NetBackup の内部データベースおよびカタログを管理します。BPDBM は、NetBackup のすべての通常操作の実行中、常に NetBackup マスターサーバー上で実行されている必要があります。
NetBackup Deduplication Engine (spooldd または spooldd.exe)	重複排除されたクライアントデータを保存および管理するために、NetBackup 重複排除ストレージサーバーのホスト上で実行します。spooldd はストレージプールデーモンを表します。印刷スプーラのデーモンと混同しないでください。 NetBackup Data Protection Optimization Option のライセンスを取得済みで、メディアサーバーが重複排除ストレージサーバーとして構成されている場合にのみ有効になります。

デーモン	説明
NetBackup Deduplication Manager (spad または spad.exe)	NetBackup の重複排除構成を保守し、重複排除の内部処理を制御し、レプリケーションを制御し、セキュリティを制御し、イベントの昇格を制御するために、NetBackup 重複排除ストレージサーバーのホスト上で実行します。 NetBackup Data Protection Optimization Option のライセンスを取得済みで、メディアサーバーが重複排除ストレージサーバーとして構成されている場合にのみ有効になります。
NetBackup Device Manager (ltid または ltid.exe)	Volume Manager (vmd)、自動ボリューム認識プロセス (avrd) およびロボットプロセスを起動します。ロボット制御プロセスを介して、ロボット制御されたデバイスでのテープのマウント要求およびマウント解除要求を処理します。ユーザーの要求に応答して、テープデバイスにボリュームをマウントします。
NetBackup Enterprise Media Manager (nbemm または nbemm.exe)	メディアおよびデバイスの構成情報が格納されるデータベース (EMM_DATA.db) にアクセスし、管理します。ジョブを実行するには、nbemm.exe が実行されている必要があります。 このサービスは、NetBackup 管理コンソールに表示されるデータを受信するため、アクティビティモニターからは停止できません。停止した場合、コンソールにデータを表示できません。
NetBackup Event Management Service (nbvtmgr または nbvtmgr.exe)	分散 NetBackup コンポーネント間で情報およびイベントを渡すための通信インフラストラクチャを提供します。NetBackup Enterprise Media Manager と同じシステム上で実行されます。
NetBackup Indexing Manager (nbim または nbim.exe)	は保留サービスを管理します。
NetBackup Job Manager (nbjm または nbjm.exe)	Policy Execution Manager (nbpem または nbpem.exe) から送信されたジョブを受け取り、必要なリソースを取得します。その後、ジョブを開始し、ジョブが完了したことをnbpem に通知します。
NetBackup Key Management Service (nbkms または nbkms.exe)	メディアサーバーの BPTM プロセスに暗号化キーを提供する、マスターサーバーベースの対称キー管理サービスです。

デーモン	説明
NetBackup Legacy Client Service (bpinetd または bpinetd.exe)	ネットワーク内の NetBackup サーバーからの接続を待機します。認証された接続が確立されると、必要な NetBackup プロセスが起動され、接続が処理されます。 このサービスは、NetBackup 管理コンソールに表示されるデータを受信するため、アクティビティモニターからは停止できません。停止した場合、コンソールにデータを表示できません。 メモ: Windows の場合、Client Service は、管理者アカウントまたはローカルシステムアカウントのいずれかで実行する必要があります。Client Service のログオンアカウントが、NetBackup を使用するユーザーのログオンアカウントと異なる場合、次のような問題が発生する可能性があります。NetBackup で Client Service への接続が試行されると、不適切なログオン情報のためにサービスが起動されなかったというメッセージが表示されます。このイベントは Windows システムのイベントログに記録されます。ログには、アカウント名が無効または存在しない、あるいはパスワードが無効であると記録されます。 CIFS を使う BasicDisk ストレージユニットを設定するには、nbrmms はメディアサーバーで bpinetd と同じログオンクレデンシャルを共有する必要があります。 p.571 の「CIFS ストレージとディスクストレージユニットのクレデンシャルの構成」を参照してください。
NetBackup Legacy Network Service (vnetd または vnetd.exe)	NetBackup Legacy Network Service (vnetd または vnetd.exe)
NetBackup Policy Execution Manager (nbpem または nbpem.exe)	ポリシーまたはクライアントタスクを作成し、ジョブの実行予定時間を決定します。ポリシーが変更されていたり、イメージの期限が切れていた場合は、nbpem に通知され、ポリシーまたはクライアントのタスクオブジェクトが更新されます。
NetBackup Proxy Service (nbostpxy または nbostpxy.exe)	ホスト上の OpenStorage (OST) の呼び出しを実行し、プロキシプラグイン側に結果を返します。プラグイン側はその結果をアプリケーションに返します。プロキシサーバー (およびプラグイン) は異なるサーバー間のネットワーク接続を提供して、OpenStorage の呼び出しを中継します。
NetBackup Relational Database Manager (NB_dbsrv または dbsrv12.exe)	NetBackup リレーショナルデータベースを管理します。このサービスは、NetBackup のすべての通常操作の実行中、常に NetBackup マスターサーバー上で実行されている必要があります。 Windows の表示名は SQLANYs_VERITAS_NB です。

デーモン	説明
NetBackup Remote Manager and Monitor Service (nbrmms または nbrmms.exe)	NetBackup メディアサーバー上のディスクストレージを検出および監視します。また、NetBackup SAN クライアントオプションで、メディアサーバーおよびクライアント上のファイバートランスポート (FT) 接続を検出、監視および管理します。NetBackup メディアサーバー上で実行されます。 CIFS を使う BasicDisk ストレージユニットを設定するには、nbrmms はメディアサーバーで bpinetd と同じログオンクレデンシャルを共有する必要があります。 p.571 の「CIFS ストレージとディスクストレージユニットのクレデンシャルの構成」を参照してください。
NetBackup Remote Network Transport Service (nbrntd または nbrntd.exe)	耐性がある通信を確保するよう構成されているクライアントと NetBackup メディアサーバーとの間のソケット接続を管理します。このサービスは NetBackup マスターサーバー上、NetBackup メディアサーバー上、クライアント上で動作します。NetBackup は、耐性のある接続がホスト間で必要となった場合にこのサービスを開始します。耐性のある接続が必要でなくなった場合は、このサービスは停止します。 このサービスのインスタンス 1 つで 256 の接続を処理できます。サービスの複数のインスタンスを同時に稼働できます。 p.313 の「NetBackup サーバーの NBRNTD_IDLE_TIMEOUT オプション」を参照してください。 p.216 の「[耐性ネットワーク (Resilient Network)] プロパティ」を参照してください。
NetBackup Request Daemon (bprd または bprd.exe)	NetBackup クライアントとサーバーからの要求を処理します。また、bprd は、自動スケジュールバックアップを実行するように NetBackup に要求します。バックアップまたはリストアを実行するには、NetBackup マスターサーバーで bprd が実行中である必要があります。
NetBackup Resource Broker (nbrb または nbrb.exe)	ストレージユニット、テープドライブおよびクライアントをジョブ用に予約するための割り当てを行います。nbrb は EMM (NBEMM) と連動して動作します。 nbrbutil ユーティリティを使用して、Resource Broker 設定を追加または変更できます。 p.1078 の「nbrbutil ユーティリティを使用して、NetBackup Resource Broker を構成します。」を参照してください。
NetBackup SAN Client Fibre Transport Service (nbftclnt.exe)	NetBackup SAN クライアントで実行します。クライアント側のファイバートランスポート (FT) 機能を実装します。クライアントの FT サービスでは、FT 接続の開閉と共有メモリデータ転送用の FT 接続を管理します。
NetBackup Service Layer (nbsl または nbsl.exe)	NetBackup グラフィカルユーザーインターフェースと NetBackup ロジック間の通信を支援します。NBSL は、NetBackup の複数の環境を管理し、監視する Symantec NetBackup OpsCenter を実行するために必要です。 このサービスは、NetBackup 管理コンソールに表示されるデータを受信するため、アクティビティモニターからは停止できません。停止した場合、コンソールにデータを表示できません。

デーモン	説明
NetBackup Service Monitor (nbsvcmon または nbsvcmon.exe)	ローカルコンピュータで実行中の NetBackup サービスを監視します。サービスが異常終了した場合、このサービスによって、異常終了したサービスの再起動が試行されます。nbsvcmon で NetBackup がクラスタ用に構成されていると判断された場合、このサービスは停止し、クラスタで監視が行われるようになります。 このサービスは、NetBackup 管理コンソールに表示されるデータを受信するため、アクティビティモニターからは停止できません。停止した場合、コンソールにデータを表示できません。
NetBackup Storage Lifecycle Manager (nbstserv または nbstserv.exe)	ストレージライフサイクルポリシー操作を管理し、複製ジョブのスケジュールを設定します。また、容量管理対象ボリュームのディスク容量を監視し、必要に応じて古いイメージを削除します。 SLP Manager とインポートマネージャは nbstserv 内で実行されます。 ■ SLP Manager は、SLP の名前とストレージデバイス (ディスクメディア ID またはロボット番号) に基づいてインポートされる複数のイメージを作成します。 ■ インポートマネージャは、インポートされるイメージの作業リストを EMM で監視し、これらのイメージに対して bpimport ジョブを開始します。 メモ: SLP のあらゆる操作のための基本のストレージへ変更を加えた後で nbstserv を再起動してください。
NetBackup Vault Manager (nbvault または nbvault.exe)	NetBackup Vault を管理します。NBVAULT は、すべての NetBackup Vault の実行中、常に NetBackup Vault サーバー上で実行されている必要があります。
NetBackup Volume Manager (vmd または vmd.exe)	バックアップまたはリストアに必要なボリューム (テープ) を管理し、ローカルデバイス管理デーモンおよびプロセスを起動します。
Symantec Private Branch Exchange (pbx_exchange.exe)	メモ: このサービスはアクティビティモニターには表示されませんが、Windows の [サービス] ユーティリティに表示されます。 Symantec の製品サービスに接続するファイアウォールの外にいるクライアントへの単一ポートアクセスを提供します。サービス名は VRTSpbx です。

nbrbutil ユーティリティを使用して、NetBackup Resource Broker を構成します。

NetBackup Resource Broker (nbrb) は、リソースを割り当て、ジョブキュー内のジョブのリソースの要求を保持します。nbrbutil ユーティリティを使用して、Resource Broker を構成します。

nbrbutil ユーティリティは、次のディレクトリに存在します。

- Windows の場合: `Install_path\VERITAS\NetBackup\bin\admincmd\ nbrbutil`
- UNIX の場合: `/usr/opensv/netbackup/bin/admincmd/nbrbutil`

nbrbutil の詳しい説明については、『[NetBackup コマンドリファレンスガイド](#)』を参照してください。

表 26-4 に、nbrbutil コマンドで利用可能なオプションを示します。

表 26-4 nbrbutil オプション

オプション	説明
-cancel <i>requestID</i>	指定された識別子内の割り当て要求を取り消します。
-changePriority <i>requestID</i>	要求の優先度を変更します。
-changePriorityClass <i>requestID</i> -priorityClass <i>priorityClass</i>	要求の優先度のクラスを変更します。
-changeSettings <i>parameterparameter_value</i>	nbrb 構成設定を追加または変更します。 表 26-5 に、構成設定の詳細を示します。
-deleteSetting <i>settingname</i>	<i>settingname</i> によって特定される Resource Broker 構成設定を削除します。
-dump	Resource Broker の割り当てと要求のリストをすべてダンプします。
-dumptables [-f <i>filename</i>]	Resource Broker がその内部状態を指定されたファイル名に記録できるようにします。
-help	このコマンドのヘルプを表示します。
-listActiveDriveJobs [<i>driveName</i>]	ドライブで実行中のジョブをすべて表示します。
-listActiveJobs	すべての実行中のジョブを表示します。
-listActiveMediaJobs <i>mediaId</i>	メディア ID (ディスクまたはテープ) で実行中のジョブをすべて表示します。
-listActivePoolJobs <i>poolName</i>	ボリュームプールで実行中のジョブをすべて表示します。
-listActiveStuJobs <i>stuName stugroup</i>	ストレージユニットまたはストレージユニットグループで実行中のジョブをすべて表示します。
-listOrphanedDrives	EMM で予約されているが、対応する割り当てが Resource Broker がないドライブを表示します。
-listOrphanedMedia	EMM で予約されているが、対応する割り当てが Resource Broker がないメディアを表示します。
-listOrphanedPipes	孤立したファイバートランスポートパイプを表示します。
-listOrphanedStus	EMM で予約されているが、対応する割り当てが Resource Broker がないストレージユニットを表示します。

オプション	説明
<code>-listSettings</code>	Resource Broker の構成設定を表示します。
<code>-priority priority</code>	要求の優先度を変更します。
<code>-release allocationID</code>	指定の識別子を持つ割り当てを解放します。
<code>-releaseAllocHolds</code>	ドライブとメディアの割り当てエラーによって引き起こされた割り当ての予約を解除します。
<code>-releaseDrive drivename</code>	指定されたドライブのすべての割り当てを解放します。
<code>-releaseMDS mdsAllocationKey</code>	指定の識別子で MDS によって割り当てられた EMM と MDS の割り当てを解放します。
<code>-releaseMedia mediaid</code>	指定されたボリュームのすべての割り当てを解放します。
<code>-releaseOrphanedDrive drivekey</code>	EMM で予約されているが、対応する割り当てが Resource Broker にはないドライブを解放します。
<code>-releaseOrphanedMedia mediakey</code>	EMM で予約されているが、対応する割り当てが Resource Broker にはないメディアを解放します。
<code>-releaseOrphanedPipes</code>	孤立したファイバートランスポートパイプを解放します。
<code>-releaseOrphanedStu stuName</code>	EMM で予約されているが、対応する割り当てが Resource Broker にはないストレージユニットを解放します。
<code>-reportInconsistentAllocations</code>	Resource Broker と MDS 間の一貫性のない割り当てを報告します。
<code>-resetAll</code>	Resource Broker の割り当て、要求と持続状態をすべてリセットします。
<code>-resetMediaServer mediaserver</code>	メディアサーバーの <code>ltid</code> と関連している、 Resource Broker の EMM と MDS の割り当てをすべてリセットします。
<code>-resume</code>	Resource Broker の処理を再開します。
<code>-setDriveGroupUnjoinable</code>	今後のジョブがこのドライブのグループに追加されないようにします。
<code>-setMediaGroupUnjoinable</code>	今後のジョブがこのメディアのグループに追加されないようにします。
<code>-suspend</code>	Resource Broker の処理を一時停止します。
<code>-syncAllocations</code>	Resource Broker と MDS 間の割り当ての相違をすべて同期します。

表 26-5 に、`nbrbutil -changesettings` オプションのパラメータ、およびそれぞれの使用法を示します。

`-changesettings` オプションを指定して `nbrbutil` コマンドを使用し、**Resource Broker** の構成設定を追加または変更します。

表 26-5 nbrbutil -changesettings パラメータ

パラメータ	説明
RB_DO_INTERMITTENT_UNLOADS	RB_DO_INTERMITTENT_UNLOADS パラメータが true (デフォルト) に設定されている場合、nbrb は、メディアアンロードの遅延を超えたドライブのアンロードを開始します。ドライブは、最後にドライブを使用したジョブより、異なるメディアサーバーか異なるメディアが必要であるジョブでよりすばやく利用可能になります。ただし、ロードされたメディアまたはドライブのペアは、アンロードなしでドライブかメディアを使う可能性がある優先度付けされた評価キュー内の優先度の低いジョブでは使用できないことがあります。 RB_DO_INTERMITTENT_UNLOADS=true
RB_ENABLE_OPTIMIZATION	RB_ENABLE_OPTIMIZATION パラメータが true (デフォルト) に設定されている場合、このエントリは、リソースの要求の状態をキャッシュするように nbrb に指示します。 RB_ENABLE_OPTIMIZATION=true
RB_RESPECT_REQUEST_PRIORITY	RB_RESPECT_REQUEST_PRIORITY パラメータが false (デフォルト) に設定されている場合、nbrb は、優先度付けされたジョブキュー内のジョブの評価を続行します。その結果、ドライブが解放された後によりすばやくジョブでドライブが再利用される可能性が高くなります。ただし、優先度が低いジョブが、優先度が高いジョブよりも前にドライブを使用する場合があります。 RB_RESPECT_REQUEST_PRIORITY パラメータが true に設定されている場合、nbrb は優先度付けされたジョブキューの先頭にある評価キューをリソースの解放後に再起動します。 RB_RESPECT_REQUEST_PRIORITY=false
RB_BREAK_EVAL_ON_DEMAND	優先順位が高い要求 (テープをまたがる要求、合成ジョブや複製ジョブの後続の要求、または最適化された複製の読み込み要求) が表示されると、nbrb はすぐに評価サイクルを中断します。nbrb は必要に応じて、新しい評価サイクルが開始される前にドライブを解放し、アンロードします。 RB_BREAK_EVAL_ON_DEMAND パラメータが true (デフォルト) に設定されている場合は、優先順位が高い要求によって評価サイクルが中断される場合があります。 RB_BREAK_EVAL_ON_DEMAND=true
RB_MAX_HIGH_PRIORITY_QUEUE_SIZE	実行中の複製ジョブのスパン要求と追加のリソースは、優先度の高い処理のための特別なキューに配置されます。RB_MAX_HIGH_PRIORITY_QUEUE_SIZE パラメータは、NetBackup がそのキューで許可する最大の要求数を設定します。(デフォルトは 100 です。) RB_MAX_HIGH_PRIORITY_QUEUE_SIZE=100

パラメータ	説明
RB_RELEASE_PERIOD	RB_RELEASE_PERIOD パラメータは、NetBackup がリソースを解放するまでの待機期間を示します。(デフォルトは 180 秒です。) RB_RELEASE_PERIOD=180
RB_CLEANUP_OBSOLETE_DBINFO	RB_CLEANUP_OBSOLETE_DBINFO パラメータは、nbrb データベース内の古い情報のクリーンアップ間隔の秒数を示します。(デフォルトは 60 秒です。) RB_CLEANUP_OBSOLETE_DBINFO=60
RB_MPX_GROUP_UNLOAD_DELAY	RB_MPX_GROUP_UNLOAD_DELAY パラメータは、テープをアンロードする前に、nbrb が新しいジョブが表示されるのを待機する秒数を示します。(デフォルトは 10 秒です。) RB_MPX_GROUP_UNLOAD_DELAY=10 この設定によってテープの不要な再ロードを回避できます。また、この設定はすべてのバックアップジョブに適用されます。ユーザーバックアップの実行時、nbrb でテープをマウント解除する場合、nbrb では RB_MPX_GROUP_UNLOAD_DELAY の最大値および[メディアのマウントタイムアウトを設定する (Media mount timeout)]ホストプロパティの設定が使用されます。 リストア時には、RB_MPX_GROUP_UNLOAD_DELAYではなく、[メディアのマウントタイムアウトを設定する (Media mount timeout)]が使用されます。 p.254 の「[タイムアウト (Timeouts)]プロパティ」を参照してください。
RB_RETRY_DELAY_AFTER_EMM_ERR	RB_RETRY_DELAY_AFTER_EMM_ERR パラメータは、EMM エラーの発生後にNetBackup が再試行するまでに待機する時間を示します。エラーは、再試行が可能なエラーである必要があります。たとえば、メディアサーバーが停止している場合などです。(デフォルトは 60 秒です。) RB_RETRY_DELAY_AFTER_EMM_ERR=60
RB_REEVAL_PENDING	RB_REEVAL_PENDING パラメータは、保留中の要求のキューを評価する間隔の秒数を示します。保留中の要求のキューには、リソースを待機しているジョブなどが含まれます。(デフォルトは 60 秒です。) RB_REEVAL_PENDING=60
RB_REEVAL_PERIOD	RB_REEVAL_PERIOD パラメータは、未処理の要求が存在し、他の要求が行われていない場合またはリソースが解放されていない場合の評価間隔を示します。(デフォルトでは、最初の要求が再評価されるまでに 5 分が経過している必要があります。) RB_REEVAL_PERIOD=300

NetBackup デーモンの種類

次の表に、UNIX プラットフォーム上にある NetBackup デーモンについての追加情報を記述します。

スタンドアロンデーモン	接続を受け入れるために常時実行されており、待機しています。 たとえば、bpdbm、bprd、bpjobd、vmd などがあります。
マルチプロセススタンドアロンデーモン	要求を処理するために子プロセスを分割または fork します。たとえば、bpdbm、bprd などがあります。
シングルプロセススタンドアロンデーモン	接続の受け入れと要求の処理を同じプロセスで行います。
inetd デーモン	通常 inetd(1m) か bpinetd がこれらの NetBackup デーモンを起動します。たとえば、bpcd、bpjava-msvc、vnetd などがあります。

シマンテック社は、デーモンをアクティビティモニターまたはコマンドを使用して再起動した後、NetBackup-Java 管理コンソールのすべてのインスタンスを終了することをお勧めします。次に、jnbSA コマンドを実行してコンソールを再起動します。

jnbSA コマンドの説明は、『[NetBackup コマンドリファレンスガイド](#)』を参照してください。

NetBackup デーモンの監視

次の手順は NetBackup のデーモンを監視する方法を記述します。

NetBackup デーモンを監視する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[アクティビティモニター (Activity Monitor)]を選択します。
- 2 Select the Daemons tab.
- 3 詳細を表示するデーモンの名前をダブルクリックします。
- 4 [デーモンの詳細 (Daemon Details)]ダイアログボックスで、上矢印または下矢印をクリックして、リストに含まれる前または次のデーモンの詳細を確認します。
デーモンについて詳しくは、ダイアログボックスの[ヘルプ (Help)]をクリックしてください。

デーモンの起動または停止

次の手順では NetBackup デーモンを起動または停止する方法について説明します。

NetBackup デーモンを起動または停止する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[アクティビティモニター (Activity Monitor)]を選択します。
- 2 Select the Daemons tab.
- 3 起動または停止するデーモンを選択します。
- 4 [処理 (Actions)]>[選択したサービスの停止 (Stop Selected)]または[処理 (Actions)]>[選択したサービスの開始 (Start Selected)]を選択します。
または、[処理 (Actions)]>[デーモンの起動 (Start Daemon)]または[処理 (Actions)]>[デーモンの停止 (Stop Daemon)]を選択します。

デーモンを起動または停止するには、デーモンが実行されているシステムにおいて適切なユーザー権限が必要です。

アクティビティモニターでのすべてのメディアサーバーの表示

[アクティビティモニター (Activity Monitor)]は、追加されたメディアサーバーをすぐに[デーモン (Daemons)]タブに表示しない場合があります。また、[ストレージサーバー (Storage Server)]ダイアログの[メディアサーバー (Media Servers)]タブは、クラウド環境のすべての有効なメディアサーバーをすぐに表示しない場合があります。

メディアサーバーが表示されない場合でも、既存のメディアサーバーまたは別の NetBackup 操作は影響されません。

すべてのメディアサーバーを表示するには次の手順を実行します。

- マスターサーバーで NetBackup 管理コンソールを閉じます。
- NetBackup Service Layer (NBSL) を停止して再起動します。NBSL の再起動は進行中のバックアップまたはリストアジョブに影響しません。
- NetBackup 管理コンソールを開きます。新たに追加されたメディアサーバーのサービスは、NetBackup 管理コンソールで表示されます。

この状況は Windows と OpsCenter インターフェースの[リモート管理コンソール (Remote Administration Console)]にのみ影響します。

[プロセス (Processes)] タブについて

NetBackup 管理コンソールでは、アクティビティモニターの[プロセス (Processes)]タブは、マスターおよびメディアサーバーで実行される NetBackup プロセスを表示します。

デフォルトでは、すべての列が表示されているわけではありません。列を表示または非表示にするには、[表示 (View)]>[列のレイアウト (Column Layout)]をクリックします。

表 26-6 では NetBackup プロセスの一覧とその説明が表示されます。

表 26-6 NetBackup プロセス

プロセス	ポート	説明
acsd	13702	acsd (自動カートリッジシステム) デーモンは、NetBackup メディアサーバー上で実行され、ACS ロボットを制御するホストにマウントおよびマウント解除要求を送信します。
acsssel	なし	UNIX の場合: NetBackup ACS ストレージサーバーインターフェース (SSI) のイベントログ採取 acsssel はイベントを記録します。
acsssi	なし	UNIX の場合: NetBackup ACS ストレージサーバーインターフェース (SSI) acsssi は ACS ライブラリソフトウェアホストと通信します。acsssi は、acsd または ACS ライブラリソフトウェア用の ACS ロボットテストユーティリティからのすべての RPC 通信を処理します。
avrd	なし	自動ボリューム認識およびラベルのスキャンを処理する自動ボリューム認識プロセス。このプロセスによって、NetBackup では、ラベル付けされたテープを読み込み、関連付けられたリムーバブルメディア要求をドライブに割り当てることができます。
bmrtd	8362	NetBackup Bare Metal Restore Master Server サービスのプロセス。
bpcd	13782	NetBackup Client デーモン。リモートホストのプログラムを開始するために、マスターサーバーおよびメディアサーバー間で要求の送受信を行います。 UNIX クライアントの場合、bpcd はスタンドアロンモードでだけ実行できます。 Windows の場合、bpcd は常時 bpinetd.exe の監視下で実行されます。NetBackup では、bpcd 固有の構成パラメータが用意されています。NetBackup 構成内でポート番号が変更された場合、ソフトウェアによって、services ファイルのポート番号も更新されます。
bpcompatd	なし	NetBackup Compatibility Service のプロセス。
bpdbm	13721	NetBackup Database Manager サービスのプロセス。 NetBackup カタログに対する問い合わせに応答するプロセス。 NetBackup の内部データベースおよびカタログを管理します。このサービスは、NetBackup のすべての通常操作の実行中、常に NetBackup マスターサーバー上で実行されている必要があります。
bpinetd	なし	Windows の場合: NetBackup Legacy Client Service のプロセス。 接続要求に対する待機サービスを提供するプロセス。 メモ: CIFS を使う BasicDisk ストレージユニットを設定するには、メディアサーバーと次の処理で同じログオンクレデンシャルを持っている必要があります。bpinetd、nbrmms と vnetd。 p.571 の「CIFS ストレージとディスクストレージユニットのクレデンシャルの構成」を参照してください。
bpjava-msvc	13722	NetBackup-Java アプリケーションサーバーの認証サービスプログラム。bpinetd は NetBackup-Java アプリケーションの起動の間にプログラムを開始し、NetBackup-Java アプリケーションを開始したユーザーを認証します。

プロセス	ポート	説明
bpjava-susvc	なし	NetBackup サーバー上における、 NetBackup-Java アプリケーションサーバーのユーザーサービスプログラム。 NetBackup-Java アプリケーションのログインダイアログボックスでログインに成功すると、bpjava-msvc によって起動されます。bpjava-susvc によって、 NetBackup-Java アプリケーションサーバーが実行されているホスト上の、管理操作およびエンドユーザー操作を行う NetBackup-Java アプリケーションから送信されるすべての要求が処理されます。
bpjobd	13723	NetBackup Jobs Database Management デーモン。ジョブデータベースの問い合わせと更新を行います。
bprd	13720	NetBackup Request デーモンのプロセス。 クライアントの自動バックアップを開始し、ファイルのリストアおよびユーザーのバックアップおよびアーカイブに関するクライアントからの要求に応答するプロセス。 NetBackup では、bprd 固有の構成パラメータが用意されています。 NetBackup 構成内でポート番号が変更された場合、ソフトウェアによって、 services ファイルのポート番号も更新されます。
ltid	なし	NetBackup Device Manager サービスのプロセス。
nbaudit		NetBackup Audit Manager はマスターサーバーで動作します。 Enterprise Media Manager (EMM) は、 NetBackup データベースの監査レコードを保持します。監査機能が無効になっていても、nbaudit の起動と停止は監査されます。
NBConsole	なし	Windows プラットフォーム上の NetBackup 管理コンソール。
nbars	なし	NetBackup Agent Request Server サービスは、データベースのエージェントメタデータを NetBackup カタログデータベースに追加し、エージェント要求を処理します。このサービスは、「Oracle クローンのジョブ開始」のような特定処理の開始にも関わっています。
nbemm	なし	NetBackup Enterprise Media Manager サービスのプロセス。 メディアおよびデバイスの構成情報が格納されるデータベース (EMM_DATA.db) へのアクセスおよび管理を行うプロセス。ジョブを実行するには、nbemm.exe が実行されている必要があります。
nbEvtMgr	なし	NetBackup Event Manager Service のプロセス。 NetBackup デーモン間の通信用のイベントチャネルとオブジェクトを作成および管理するプロセス。 Event Manager デーモンは、マスターサーバー上だけで Enterprise Media Manager (nbemm) とともに実行されます。
nbfdrv64	なし	メディアサーバー上のファイバートランスポートターゲットモードドライバを制御するプロセス。 nbfdrv64 は NetBackup ファイバートランスポート用に構成されたメディアサーバー上で実行されます。
nbftsrvr	なし	ファイバートランスポート (FT) サーバープロセス。 NetBackup ファイバートランスポート用に構成されたメディアサーバー上で実行されます。FT 接続のサーバー側で、データフローの制御、SCSI コマンドの処理、データバッファの管理、およびホストバスアダプタのターゲットモードドライバの管理を行います。

プロセス	ポート	説明
nbgm	なし	NetBackup Job Manager サービスのプロセス。 Policy Execution Manager (NBPEM) から送信されたジョブを受け取り、必要なリソースを取得するプロセス。その後、ジョブを開始し、ジョブが完了したことを nbpem に通知します。
nbpem	なし	NetBackup Policy Execution Manager サービスのプロセス。 ポリシーまたはクライアントのタスクを作成し、ジョブの実行予定時間を決定します。ポリシーが変更されていたり、イメージの期限が切れていた場合は、NBPEM に通知され、適切なポリシーまたはクライアントタスクが更新されます。
nbproxy	なし	マルチスレッド NetBackup プロセスで、既存の安全でないマルチスレッドライブラリを安全に使用できるようにするプロセス。
nbrb	なし	このプロセスはストレージユニット、テープドライブおよびクライアントをジョブ用に予約するための割り当てを行います。nbrb は EMM (NBEMM) と連動して動作します。
nbrmms	なし	NetBackup Remote Manager と Monitor Service のプロセス。NetBackup で、バックアップに使用する (またはバックアップ処理の影響を受ける) システム上のリソースをリモートで管理および監視できるようにします。 メモ: CIFS を使う BasicDisk ストレージユニットを設定するには、メディアサーバーと次の処理で同じログオンクレデンシアルを持っている必要があります。bpnetd、nbrmms と vnetd。 p.571 の「CIFS ストレージとディスクストレージユニットのクレデンシアルの構成」を参照してください。
nbsl	なし	NetBackup Service Layer サービスのプロセス。 nbsl は、グラフィカルユーザーインターフェースと NetBackup ロジック間の通信を簡易化します。
nbstserv	なし	NetBackup Storage Lifecycle Manager のプロセス。ストレージライフサイクルポリシー操作を管理し、複製ジョブのスケジュールを設定します。また、容量管理対象ボリュームのディスク容量を監視し、必要に応じて古いイメージを削除します。 メモ: SLP のあらゆる操作のための基本のストレージへ変更を加えた後で nbstserv を再起動してください。
nbsvcmon	なし	NetBackup Service Monitor のプロセス。NetBackup サービスを監視します。サービスが異常終了した場合、nbsvcmon によって、異常終了したサービスの再起動が試行されます。
nbvault	なし	Vault がインストールされている場合、NetBackup Vault Manager サービスのプロセス。
ndmp	10000	NDMP は、ネットワークデータ管理プロトコル (Network Data Management Protocol) の頭文字です。NDMP サーバーは、このプロトコルに準拠し、ポート 10000 で NDMP クライアントからの接続を待機します。

プロセス	ポート	説明
oprdd	なし	NetBackup Volume Manager (vmd) は、oprdd オペレータ要求デーモンを起動します。このプロセスは、ボリュームのマウントおよびマウント解除要求を受信し、 NetBackup Device Manager の ltidd にこれらの要求を送信します。 NetBackup Device Manager は、SCSI インターフェースを介してロボットにこれらの要求を送信します。
spoold	10082	NetBackup Deduplication Engine サービスのプロセス。重複排除ストレージサーバーで動作します。 NetBackup Data Protection Optimization Option のライセンスを付与され、その設定がされている場合にのみアクティブになります。
tl14d	13713	tl14d プロセスは、4mm テープライブラリが存在するホスト上で実行されます。このプロセスは、 NetBackup Device Manager からボリュームのマウントおよびマウント解除要求を受信し、SCSI インターフェースを介してロボットにこれらの要求を送信します。
tl18d tl18cd	13705	tl18d プロセスは、8mm テープライブラリのドライブを管理する NetBackup メディアサーバー上で実行されます。このプロセスは、 NetBackup Device Manager からボリュームのマウントおよびマウント解除要求を受信し、ロボット制御プロセス tl18cd にこれらの要求を送信します。 tl18cd プロセスは、SCSI インターフェースを介して TL8 ロボットと通信します。 テープライブラリを共有する場合、tl18cd はロボットを制御する NetBackup サーバー上で実行されます。
tl1dd tl1dcd	13711	tl1dd プロセスは、DLT テープライブラリのドライブを管理する NetBackup サーバー上で実行されます。このプロセスは、 NetBackup Device Manager からボリュームのマウントおよびマウント解除要求を受信し、ロボット制御プロセス (tl1dcd) にこれらの要求を送信します。 tl1dcd プロセスは、SCSI インターフェースを介して DLT テープライブラリロボットと通信します。 テープライブラリを共有する場合、tl1dcd はロボットを制御する NetBackup サーバー上で実行されます。
tl1hd tl1hcd	13717	tl1hd プロセスは、1/2 インチテープライブラリのドライブを管理する各 NetBackup サーバー上で実行されます。このプロセスは、 NetBackup Device Manager からボリュームのマウントおよびマウント解除要求を受信し、ロボット制御プロセス (tl1hcd) にこれらの要求を送信します。 tl1hcd プロセスは、ロボットを制御する NetBackup サーバー上で実行され、SCSI インターフェースを介して TLH ロボットと通信します。
tl1md	13716	tl1md マルチメディアテープライブラリ (TLM) デーモンは、 NetBackup サーバー上で実行されます。ADIC DAS/SDLC ソフトウェアをホスティングして TLM ロボットを制御する NetBackup メディアサーバーにマウント、マウント解除およびロボットインベントリの要求を送信します。
vmd	13701	NetBackup Volume Manager サービスのプロセス。

プロセス	ポート	説明
vnetd	13724	このプロセスは下位互換性のために保存されます。たとえば、7.0.1 Java インターフェースが 7.0 NetBackup サーバーと通信する場合です。 Veritas ネットワークデーモンは、シングルポートによる接続時に実行されるすべてのソケット通信を可能にします。NetBackup 6.0 より前に導入されたレガシー NetBackup サービスでは、vnetd ポート番号が使用されます。 メモ: CIFS を使う BasicDisk ストレージユニットを設定するには、メディアサーバーと次の処理で同じログオンクレデンシアルを持っている必要があります。bpinetd、nbrmms と vnetd。 p.571 の「CIFS ストレージとディスクストレージユニットのクレデンシアルの構成」を参照してください。
vrts-auth-port	4032	Veritas Authorization Service。特定のタスクに対する実行権限を検証します。
vrts-at-port	2821	Veritas Authentication Service。認証およびアクセスの検証および識別を行い、その構成の基盤となります。
veritas_pbx	1556	Symantec Private Branch Exchange。シングルポートによる接続時に実行されるすべてのソケット通信を可能にします。NetBackup 7.0.1 またはそれ以降への接続は veritas_pbx ポートを使用します。

[プロセスの詳細 (Process Details)] ダイアログボックスでの NetBackup プロセスの監視

次の手順ではプロセスの詳細を表示する方法について説明します。


プロセスの詳細を表示する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールでアクティビティモニターをクリックします。
- 2 特定のプロセスの詳細を表示するには、表示するプロセスを[プロセス (Processes)] タブでダブルクリックします。選択したプロセスの[プロセスの詳細 (Process Details)] ダイアログボックスが表示されます。
- 3 [プロセスの詳細 (Process Details)] ダイアログボックスで、上矢印または下矢印をクリックして、リストに含まれる次のプロセスの詳細を確認します。

[ドライブ (Drives)] タブについて

アクティビティモニターの[ドライブ (Drives)] タブには監視対象のサーバーの NetBackup ドライブが表示されます。[ドライブ (Drives)] タブを使用すると、ドライブ、デバイスバス、オペレータのサービス要求を管理できます。[デバイス モニター (Device Monitor)] の [メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)] を利用し、ドライブの状態を変更し、テープドライブを消去し、実行できるその他の操作を実行します。

図 26-3 アクティビティ 모니터の[ドライブ (Drives)]タブ



ドライブの詳細を表示するには、[ドライブ (Drives)] タブペインでドライブをダブルクリックします。ドライブについて詳しくは、[ドライブの詳細 (Drive Details)] ダイアログボックスの[ヘルプ (Help)] をクリックしてください。

テープドライブの監視

次の手順では NetBackup テープドライブを監視する方法について説明します。

NetBackup テープドライブを監視する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールでアクティビティモニターをクリックします。
- 2 右ペインで、[ドライブ (Drives)] タブを選択します。ドライブリストで、状態の詳細を表示するドライブをダブルクリックします。
- 3 選択したドライブに対する[ドライブの詳細 (Drive Details)] ダイアログボックスが表示されます。前のドライブまたは次のドライブの状態を表示するには、上矢印または下矢印をクリックします。

アクティビティモニターからのテープドライブのクリーニング

ドライブクリーニング機能は、デバイスモニターからも実行できます。

テープドライブのクリーニングを実行する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[アクティビティモニター (Activity Monitor)]を選択します。次に、詳細ペインで[ドライブ (Drives)]タブを選択します。
- 2 クリーニングを実行するドライブを選択します。
- 3 [処理 (Actions)]>[ドライブクリーニング (Drive Cleaning)]を選択し、次のドライブクリーニング操作のいずれかを選択します。

操作	説明
今すぐクリーニング (Clean Now)	クリーニングの間隔または累積マウント時間に関係なく、選択したドライブでオペレータによるクリーニングを開始します。ドライブがスタンバイ状態の場合にマウント要求を発行するには、ドライブにクリーニングテープが入っている必要があります。[今すぐクリーニング (Clean Now)]を実行すると、マウント時間は 0 (ゼロ) にリセットされます。クリーニングの間隔の値は変更されません。
マウント時間のリセット (Reset Mount Time)	選択したドライブのマウント時間を 0 (ゼロ) にリセットします。[マウント時間のリセット (Reset Mount Time)]は、ドライブの手動クリーニングを実行した後でマウント時間をリセットする際に使用します。
クリーニングの間隔の設定 (Set Cleaning Frequency)	ドライブクリーニングの間隔 (マウント時間) を時間単位で設定します。

ジョブデータベースについて

NetBackup では完了したジョブを定期的に削除するために `bpdbjobs -clean` コマンドを使用します。

デフォルトでは、`bpdbjobs` プロセスによって、3 日前より古いすべての完了済みのジョブが削除されます。デフォルトでは、`bpdbjobs` プロセスによって、それより新しい完了済みのジョブが 3 日間の保持期間が切れるまで保持されます。

ジョブデータベースのジョブを、デフォルトの 3 日間より長い期間保持するには、デフォルト値を変更する必要があります。

NetBackup Request デーモン `bprd` が実行中である場合、`bprd` によって、他のクリーンアップ作業の実行時に `bpdbjobs` プロセスが自動的に開始されます。このプロセスは、午前 0 時を過ぎて最初に `bprd` が起動したときに開始されます。自動スタートアップは、`cron` または代替の方法を使用して `bpdbjobs` を他の時間に実行するように選択するかどうかにかかわらず、行われます。

`bpdbjobs -clean` は、次のディレクトリに存在します。

Windows の場合: `install_path¥NetBackup¥bin¥admincmd¥bpdjobs -clean`

UNIX の場合: `/usr/opensv/netbackup/bin/admincmd/bpdjobs -clean`

デフォルトの bpdjobs_options 値の変更

永続的に `bpdjobs_options` のデフォルト値を変更するには、次の方法のいずれかを使います。

■ Windows の場合:

`HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥VERITAS¥NetBackup¥` に新しいレジストリキーを追加するには次の方法を使います。

`CurrentVersion¥Config`

キーを安全に追加するには、次のコマンドを実行します。次に例を示します。

```
install_path¥VERITAS¥NetBackup¥bin¥admincmd¥  
echo KEEP_JOBS_HOURS = 192 | nbsetconfig
```

192 は、正常に終了しなかったジョブがジョブデータベースまたはアクティビティモニターの表示に保持される時間です。

たとえば、次のコマンドを実行します。

```
echo KEEP_JOBS_SUCCESSFUL_HOURS = 192 | nbsetconfig
```

192 は、正常終了したジョブがジョブデータベースまたはアクティビティモニターの表示に保持される時間です。

■ UNIX の場合:

`bp.conf` ファイルのエントリを変更します。

たとえば、`bp.conf` ファイルに、次のエントリを追加します。

```
KEEP_JOBS_HOURS = 192
```

192 は、正常に終了しなかったジョブがジョブデータベースまたはアクティビティモニターの表示に保持される時間です。

たとえば、正常終了したジョブの保持期間を変更するには、次のエントリを追加します。

```
KEEP_JOBS_SUCCESSFUL_HOURS = 192
```

192 は、正常終了したジョブがジョブデータベースまたはアクティビティモニターの表示に保持される時間です。

デフォルト値を変更する場合は次の注意事項を考慮してください。

- `KEEP_JOBS_SUCCESSFUL_HOURS` および `KEEP_JOBS_HOURS` のデフォルト値は **78** 時間です。

- 保持期間の値は、ジョブが終了した時刻に対して測定されます。
- 正常終了したジョブに関する情報は、正常に終了しなかったジョブに関する情報より長く保持できません。KEEP_JOBS_SUCCESSFUL_HOURS が KEEP_JOBS_HOURS を上回る場合、bpdbjobs によって KEEP_JOBS_SUCCESSFUL_HOURS が KEEP_JOBS_HOURS と同じ値に設定されます。
- KEEP_JOBS_SUCCESSFUL_HOURS が 0 (ゼロ) に設定されている場合、bpjobd では、正常終了したジョブに対して KEEP_JOBS_HOURS bpdbjobs の値が使用されます。KEEP_JOBS_SUCCESSFUL_HOURS が 0 (ゼロ) より大きく KEEP_JOBS_HOURS より小さい値である場合、KEEP_JOBS_HOURS は正常に終了しなかったジョブに対してのみ使用されます。

BPDBJOBS_OPTIONS 環境変数について

BPDBJOBS_OPTIONS 環境変数では、スクリプトを使用してジョブの保持オプションを設定するための便利な方法が提供されています。bpdbjobs プロセスが BPDBJOBS_OPTIONS 環境変数を確認することによって、ジョブを保持する期間が決定されます。

Windows に存在する場合: BPDBJOBS_OPTIONS は、レジストリキーの設定より優先されます。

UNIX に存在する場合: BPDBJOBS_OPTIONS は、bp.conf の設定より優先されます。bpdbjobs の出力をカスタマイズするには、bp.conf ファイル内の出力に表示させる列にそれぞれ BPDBJOBS_COLDEFS エントリを追加します。

次に示すオプションを使用すると、NetBackup がジョブを保持する期間を指定できます。これらのオプションは、BPDBJOBS_OPTIONS 環境変数に小文字で入力する必要があります。

表 26-7 BPDBJOBS_OPTIONS 環境変数のオプション

オプション	説明
-keep_hours hours	このオプションを -clean オプションと同時に使用して、正常に完了しなかったジョブを bpdbjobs で保持する時間数を指定します。デフォルトは 78 時間です。 正常終了したジョブと失敗したジョブをデフォルトの 78 時間より長く保持するには、keep_hours とともに keep_successful_hours を指定する必要があります。
-keep_successful_hours hours	このオプションを -clean オプションと同時に使用して、正常に完了したジョブを bpdbjobs で保持する時間数を指定します。時間数は keep_hours 以下である必要があります。 範囲外の値は無視されます。デフォルトは 78 時間です。

オプション	説明
-keep_days days	このオプションを -clean オプションと同時に使用して、完了済みのジョブを bpdjobs で保持する日数を指定します。デフォルトは 3 日です。
-keep_successful_days days	この値は、-keep_days より小さい数である必要があります。 このオプションを -clean オプションと同時に使用して、正常に完了しなかったジョブを bpdjobs で保持する日数を指定します。デフォルトは 3 日です。

次の例では、バッチファイル (cleanjobs.bat) が **Windows** サーバーで使用されています。このスクリプトは、このマニュアルから直接コピーし、必要に応じて変更することができます。

- 1 行目では、正常に終了しなかったジョブを保持する時間 (**24** 時間) および正常終了したジョブを保持する時間 (**5** 時間) を指定しています。
- 2 行目では、bpdjobs コマンドへのパスを指定しています。.bat ファイルに、bpdjobs の正しい場所を指定します。この例では、**NetBackup** はデフォルトの場所にインストールされています。

```
set BPDBJOBS_OPTIONS= -keep_hours 24 -keep_successful_hours 5
C:¥progra~1¥VERITAS¥NetBackup¥bin¥admincmd¥bpdjobs -clean
```


UNIX サーバーでの同ジスクリプトは次のようになります。

```
setenv BPDBJOBS_OPTIONS "-keep_hours 24 -keep_successful_hours 5 -clean"
/usr/opensv/netbackup/bin/admincmd/bpdjobs ${*}
```

.bat ファイルは、適切なディレクトリから実行するかぎり、どのような場所に格納されていてもかまいません。

次の例では、管理者が cleanjobs.bat を作成して、C:¥Program Files¥VERITAS¥NetBackup に格納しています。

図 26-4 Windows での cleanjobs.bat の実行



bpdbjobs コマンドラインオプション

bpdbjobs コマンドは、ジョブデータベースと相互作用し、完了したジョブのファイルを削除または移動します。コマンドラインオプションは、ジョブの保持に関する他のすべての指示より優先されます。

-clean オプションを次のように指定すると、bpdbjobs によって指定された期間より古い完了済みのジョブが削除されます。

```
bpdbjobs -clean [ -M <master servers> ]  
[ -keep_hours <hours> ] or [ -keep_days <days> ]  
[ -keep_successful_hours <hours> ] or  
[ -keep_successful_days <days> ]
```

たとえば、次のコマンドを実行すると、72 時間を経過した正常に終了しなかったジョブが削除されます。

```
bpdbjobs -clean -keep_hours 72
```

詳しくは、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。

bpdbjobs デバッグログの有効化

bpdbjobs 動作の詳細情報が必要な場合は、次の手順を実行します。

bpdbjobs デバッグログの有効化

- ◆ 次のディレクトリを作成することによって、bpdbjobs デバッグログを有効にします。

Windows の場合: `install_path\NetBackup\logs\bpdbjobs`

UNIX の場合: `/usr/opensv/netbackup/logs/bpdbjobs`

メモ: デバッグログを使用する前に、『NetBackup ログリファレンスガイド』でレガシーログのガイドラインをお読みください。

<http://www.symantec.com/docs/DOC5332>

メモ: デバッグログを使用する前に、『NetBackup トラブルシューティングガイド』のデバッグログセクションのガイドラインを参照してください。

デバイスモニターについて

NetBackup 管理コンソールの[デバイスモニター (Device Monitor)]を使って、テープドライブ、ディスクプール、オペレータのサービス要求を次のように管理します。

メディアのマウント	p.1096 の「 メディアマウントエラーについて 」を参照してください。
保留中の要求および操作	p.1097 の「保留中の要求および操作について」を参照してください。 p.1098 の「ストレージユニットに対する保留中の要求について」を参照してください。 p.1100 の「要求の再送信」を参照してください。 p.1100 の「保留中の操作の解決」を参照してください。 p.1101 の「要求の拒否」を参照してください。
テープドライブ	p.429 の「ドライブコメントの変更」を参照してください。 p.430 の「停止したドライブについて」を参照してください。 p.430 の「ドライブの操作モードの変更」を参照してください。 p.433 の「デバイスモニターからのテープドライブのクリーニング」を参照してください。 p.434 の「ドライブのリセット」を参照してください。 p.435 の「ドライブのマウント時間のリセット」を参照してください。 p.436 の「ドライブをクリーニングする間隔の設定」を参照してください。 p.436 の「ドライブの詳細の表示」を参照してください。 p.1101 の「要求の拒否」を参照してください。
ディスクプール (Disk pools)	p.395 の「ディスクプールの状態の変更」を参照してください。 ディスクプールについての詳細は、お使いのディスクストレージオプションの NetBackup ガイドを参照してください。 ■ 『NetBackup AdvancedDisk ストレージソリューションガイド』。 ■ 『NetBackup クラウド管理者ガイド』。 ■ 『Symantec NetBackup 重複排除ガイド UNIX、Windows および Linux』。 ■ 『ディスクの NetBackup OpenStorage のソリューションガイド』。 ■ 『NetBackup レプリケーションディレクトリソリューションガイド』 ガイドは次の URL から入手できます。 http://www.symantec.com/docs/DOC5332

メディアマウントエラーについて

NetBackup ジョブのためにメディアがマウントされているときに、エラーが発生する場合があります。エラーの種類によって、要求はキューに投入されるか、または取り消されます。

マウント要求がキューに投入された場合、オペレータによる保留中の操作が作成され、**NetBackup 管理コンソール**の[デバイスモニター (Device Monitor)]に表示されます。

マウント要求がキューに投入されると、次の動作のいずれかが発生します。

- この状態が解決されるまで、マウント要求が保留される。
- オペレータによって要求が拒否される。
- メディアマウントでタイムアウトが発生する。

マウント要求が自動的に取り消された場合、**NetBackup** によって、バックアップに使用するために他のメディアの選択が試行されます。(選択は、バックアップ要求の場合だけに適用されます。)

ほぼすべての場合、マウント要求はキューに投入されず、自動的に取り消されます。メディアのマウントが取り消されると、バックアップに待ち状態が発生しないように別のメディアが選択されます。

次の状態の場合、自動的に別のメディアが再度選択される可能性があります。

- 要求されたメディアが停止状態のドライブに存在する場合
- 要求されたメディアが誤って配置されている場合
- 要求されたメディアが書き込み禁止の場合
- 要求されたメディアがメディアサーバーにアクセスできないドライブに存在する場合
- 要求されたメディアがオフライン **ACS LSM (Automatic Cartridge System Library Storage Module)** に存在する場合(**ACS** ロボット形式のみ)
- 要求されたメディアのバーコードが読み込めない場合(**ACS** ロボット形式のみ)
- 要求されたメディアがアクセスできない**ACS**に存在する場合(**ACS** ロボット形式のみ)
- 要求されたメディアがマウントできないと判断された場合

保留中の要求および操作について

NetBackup 管理コンソールで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[デバイスモニター (Device Monitor)]を展開します。要求が操作を待機している場合、または要求に基づいて**NetBackup** で処理が実行されている場合、[保留中の要求 (Pending Requests)]ペインが表示されます。たとえば、テープのマウントで特定のボリュームが必要な場合、その要求は[保留中の要求 (Pending Requests)]ペインに表示されます。**NetBackup** のリストア操作で特定のボリュームが必要になった場合、**NetBackup** はそのボリュームをロードまたは要求します。すべての要求が (**NetBackup** によって自動的に、またはオペレータの操作によって手動で) 解決されると、保留中の要求ペインは表示されなくなります。

メディア固有のマウント要求を **NetBackup** で自動的に処理できない場合、要求または操作は保留状態に変更されます。

表 26-8 保留状態

保留状態	説明
保留中の要求	保留中の要求が、NetBackup で自動的に処理できないテープのマウント要求であることを指定します。要求を完了するにはオペレータの操作が必要であるため、NetBackup では保留中の要求ペインに要求が表示されます。 NetBackup で次の問題が発生した場合、マウント要求に保留中の状態が割り当てられます。 ■ ジョブで使用するスタンドアロンドライブを特定できない。 ■ ロボットのどのドライブが自動ボリューム認識 (AVR) モードになっているか特定できない。
保留中の操作	テープのマウント操作で問題が発生し、テープをマウントできない場合、そのテープのマウント要求は保留中の操作になることを指定します。要求を完了するにはオペレータの操作が必要であるため、操作要求が保留中の要求ペインに表示されます。通常、保留中の操作は、ロボットライブラリ内のドライブで発生します。

ストレージユニットに対する保留中の要求について

NetBackup 管理コンソールで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[デバイスモニター (Device Monitor)]を展開します。次のテープのマウント要求は、デバイスモニターの保留中の要求ペインには表示されません。

- バックアップの要求
- 複製操作の対象として必要なテープを要求します。

これらの要求はストレージユニット内のリソースに対するものであり、特定のボリュームに対する要求ではありません。**NetBackup** により、あるストレージユニットに対するマウント要求が、他のストレージユニットのドライブに自動的に割り当てられることはありません。また、このようなマウント要求を手動で他のストレージユニットに再割り当てすることもできません。

ストレージユニットが利用できない場合、ロボットが機能している他のストレージユニットの選択が試行されます。**NetBackup** は、ジョブ用のストレージユニットを検出できない場合、そのジョブをキューに投入します (**NetBackup** 管理コンソールの[アクティビティモニター (Activity Monitor)]に[キューへ投入済み (Queued)]という状態が表示されます)。

ロボットまたはドライブが停止している場合は、ストレージユニットのマウント要求が[デバイスモニター (Device Monitor)]で表示されるように **NetBackup** を構成できます。保留中の要求は[デバイスモニター (Device Monitor)]に表示されるため、このマウント要求は手動でドライブに割り当てることができます。

p.413 の「[手動モードで動作するためのロボットの構成](#)」を参照してください。

保留中の要求の解決

保留中の要求を解決するために次の手順を使います。

ACS ロボットでは、メディアが存在するライブリストレイジモジュール (LSM) がオフラインであるために要求が保留中になっている場合はオペレータの操作は不要です。

NetBackup は LSM がオンラインになるまで時間単位で要求を再試行します。NetBackup は [ジョブの詳細 (Job Details)] ダイアログボックスで LSM のオフラインステータスを報告します。[ジョブの詳細 (Job Details)] ダイアログボックスは、アクティビティモニターの [ジョブ (Jobs)] タブから開きます。

保留中の要求を解決する方法

- 1 要求されたボリュームの密度と一致するドライブに要求されたボリュームを挿入します。
- 2 NetBackup 管理コンソールで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)] > [デバイスモニター (Device Monitor)] を展開します。
- 3 ディスクプール機能のライセンスを取得したら、[ドライブ (Drives)] タブを選択します。
- 4 保留中の要求ペインで、要求を選択し要求の次の列の内容に注意します。
 - 密度 (Density)
 - 外部メディア ID (External Media ID)
 - モード (Mode)
- 5 ドライブの状態ペインで、保留中の要求の密度に一致するドライブ形式を検索します。
- 6 ドライブが起動状態であり、他の要求に割り当てられていないことを確認します。
- 7 ドライブを選択します。
- 8 ドライブおよび保留中の要求が同じホスト上に存在することを確認してください。
- 9 必要に応じて、メディアを用意し、そのメディアを書き込み可能にして、ドライブに挿入します。
- 10 各ベンダーが提供する、ドライブ装置のマニュアルに記載されているとおり、ドライブが準備完了状態になるまで待機します。
- 11 [処理 (Actions)] メニューから [要求の割り当て (Assign Request)] を選択します。
- 12 保留中の要求ペインから要求が削除されたことを確認します。
- 13 ドライブ状態ペインで、次の確認を行います。

- ドライブの[要求 ID (Request ID)]列にジョブの要求 ID が表示されているかどうか
- [ユーザー (User)]列が空白でないかどうか

保留中の操作の解決

保留中の操作は、保留中の要求に類似しています。保留中の操作に対しては、NetBackup で問題の原因が特定され、問題を解決するために必要な手順がオペレータに通知されます。

保留中の操作は、[要求 ID (Request ID)]の左側に表示されるメディアアイコンによって示されます。このアイコンは、手の形のマークが付いたアイコンで、手動の操作が必要であることを表しています。

保留中の操作を解決するために次の手順を使ってください。

保留中の操作を解決する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[デバイスモニター (Device Monitor)]を展開します。
- 2 ディスクプール機能のライセンスを取得したら、[ドライブ (Drives)]タブを選択します。
- 3 [保留中の要求 (Pending Requests)]ペインで保留中の操作を選択します。
- 4 [処理 (Actions)]メニューで、[保留している処理の表示 (Display Pending Action)]を選択します (UNIX では、保留中の処理をダブルクリックすることもできます)。
- 5 問題を記述するメッセージボックスで、実行可能な修正処置のリストを確認します。メッセージボックスには、ユーザー名、記録されたメディア ID、外部メディア ID、ドライブ番号などの情報も表示されます。
- 6 [OK]をクリックします。
- 7 エラー状況を修正し、要求を再送信するか、要求を拒否します。
p.1100 の「[要求の再送信](#)」を参照してください。
p.1101 の「[要求の拒否](#)」を参照してください。

要求の再送信

保留中の操作に関する問題を修正した後に、要求を再送信することができます。

要求を再送信するには、次の手順を実行します。

ロボットでボリュームを認識できない問題が発生している場合は、まずボリュームを検索してロボットに挿入し、ボリューム構成を更新します。通常、認識できないボリュームはロボットから取り外されており、このボリュームに対して NetBackup から要求が行われました。

p.541 の「[ロボットインベントリオプション](#)」を参照してください。

要求を再送信する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[デバイスモニター (Device Monitor)]を展開します。
- 2 ディスクプール機能のライセンスを取得したら、[ドライブ (Drives)]タブを選択します。
- 3 保留中の要求ペインで要求を選択します。
- 4 [処理 (Actions)]メニューから[要求の再発行 (Resubmit Request)]を選択します。

要求の拒否

状況によっては、サービス要求を拒否することが必要となる場合があります。たとえば、ドライブが利用できない場合、ボリュームが検出されない場合、ユーザーがボリュームの使用権限を所有していない場合などです。要求を拒否すると、該当する状態メッセージがユーザーに送信されます。

要求を拒否するには、次の手順を実行します。

要求を拒否する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[デバイスモニター (Device Monitor)]を展開します。
- 2 ディスクプール機能のライセンスを取得したら、[ドライブ (Drives)]タブを選択します。
- 3 保留中の要求ペインで要求を選択します。
- 4 [処理 (Actions)]メニューから[要求の拒否 (Deny Request)]を選択します。

NetBackup のレポート

この章では以下の項目について説明しています。

- [レポートユーティリティについて](#)
- [レポートの実行](#)
- [他の文書へのレポートの文字列のコピー](#)
- [レポートの保存またはエクスポート](#)
- [レポートの印刷](#)

レポートユーティリティについて

NetBackup 管理コンソールの[レポート (Reports)]ユーティリティを使用すると、NetBackup 操作の検証、管理、トラブルシューティングのためのレポートを生成できます。NetBackup レポートには、ジョブの状態、クライアントのバックアップ、メディアの内容に応じた情報が表示されます。[トラブルシュータ (Troubleshooter)]を使って、NetBackup レポートに表示されたエラーの原因を分析します。

[レポート (Reports)]ウィンドウの右ペインで、レポートデータの管理または実行するレポートの選択を行います。

図 27-1 Windows NetBackup 管理コンソールのレポートユーティリティ




図 27-2 Java ベースの NetBackup 管理コンソールのレポートユーティリティ




表 27-1 レポート ユーティリティ

番号	説明
1	現在選択されているマスターサーバーの名前。

番号	説明
2	このユーザーツールバーは[レポート (Reports)]ユーティリティ固有のものです。 p.45 の「標準ツールバーおよびユーザーツールバー」を参照してください。
3	レポートの説明。
4	右ペインで右クリックしてショートカットメニューを表示します。

NetBackup の各種レポートを利用し、ジョブアクティビティとメディアに関する情報を多種多様に表示できます。

表 27-2 NetBackup レポート

レポート名	説明
バックアップの状態 (Status of Backups)	[バックアップの状態 (Status of Backups)]レポートには、指定された期間に完了したジョブの状態およびエラー情報が表示されます。エラーが発生した場合、レポートにエラーについての簡単な説明が含まれます。
クライアントバックアップ (Client Backups)	[クライアントバックアップ (Client Backups)]レポートには、指定された期間に完了したバックアップの詳細な情報が表示されます。
問題 (Problems)	[問題 (Problems)]レポートでは、指定された期間にサーバーが記録した問題のリストが生成されます。このレポートの情報は、[すべてのログエントリ (All Log Entries)]レポートから取得する情報の一部です。
すべてのログエントリ (All Log Entries)	[すべてのログエントリ (All Log Entries)]レポートでは、指定された期間におけるすべてのログエントリのリストが生成されます。このレポートには、[問題 (Problems)]レポートおよび[メディアのログ (Media Logs)]レポートからの情報が含まれます。このレポートには、転送速度も表示されます。転送速度は、将来バックアップを行うときに、速度を判断してバックアップ時間を予測するために有効です。(転送速度は、多重化されたバックアップでは表示されません。)
メディア上のイメージ (Images on Media)	[メディア上のイメージ (Images on Media)]レポートでは、NetBackup のイメージカタログに記録されるメディアの内容のリストが生成されます。このレポートはすべての形式のメディア (ディスクを含む) に対して作成でき、クライアント、メディア ID またはパスによってフィルタリングすることができます。
メディアのログ (Media Logs)	[メディアのログ (Media Logs)] レポートには、NetBackup のエラーカタログに記録されるメディアのエラーメッセージまたは情報メッセージが表示されます。
テープ上のイメージ (Images On Tape)	[テープ上のイメージ (Images On Tape)]レポートでは、NetBackup のイメージカタログに記録されるテープベースのメディアの内容が生成されます。このレポートは[メディア上のイメージ (Images on Media)]レポートの一部です。
テープのログ (Tape Logs)	[テープのログ (Tape Logs)]レポートには、テープを使用したバックアップおよびリカバリに関連するすべてのエラーログが表示されます。このレポートは[メディアのログ (Media Logs)]レポートの一部です。

レポート名	説明
テープの内容 (Tape Contents)	[テープの内容 (Tape Contents)]レポート (以前の[メディアの内容 (Media Contents)]レポート) では、メディアヘッダーおよびバックアップヘッダーから直接読み込んだときのボリュームの内容のリストが生成されます。このレポートには、1 つのボリューム上に存在する (個々のファイルではなく) バックアップ ID のリストが表示されます。テープをマウントする必要がある場合、レポートが表示されるまでに時間がかかります。 このレポートを実行する前に、ジョブのデフォルトのジョブ優先順位を上書きすることを選択できます。デフォルトの優先度は[デフォルトのジョブの優先度 (Default Job Priorities)]ホストプロパティで指定します。
テープの概略 (Tape Summary)	[テープの概略 (Tape Summary)]レポートには、指定されたメディアの所有者の有効なボリュームおよび無効なボリュームの概略が、有効期限に従って表示されます。各保持レベルのボリュームの数も表示されます。詳細モードでは、レポートにはメディア ID および有効期限が表示されます。 無効なメディアの状態は、[空きなし (Full)]、[凍結 (Frozen)]、[一時停止 (Suspended)]または[インポート済み (Imported)]です。他のボリュームは有効と見なされます。 [空きなし (Full)]、[一時停止 (Suspended)]または[インポート済み (Imported)]状態の期限切れのボリュームはレポートに表示されません。ただし、[凍結 (FROZEN)]状態の期限切れのボリュームはレポートに表示されます。NetBackup はバックアップを実行するときに、他の期限切れのボリュームをメディアカタログから削除します。他の状態の期限切れのボリュームは、ボリュームの期限が切れてから次のバックアップを実行するまでにレポートを実行した場合に表示できます。
書き込み済みテープ (Tape Written)	[書き込み済みテープ (Tape Written)]レポートには、指定された期間にバックアップに使用されたボリュームが表示されます。また、指定された期間より前に元のボリュームが作成されている場合は、ボリュームの複製に使用したボリュームも表示されません。
テープリスト (Tape Lists)	[テープリスト (Tape Lists)]レポートは、選択したメディアの所有者またはメディア ID のバックアップに対して割り当てられているボリュームの情報を生成します。 このレポートはディスク形式のストレージユニットのメディアを示しません。ディスクストレージユニットに保存されるバックアップの場合は、[メディア上のイメージ (Images on Media)]レポートまたは[ディスク上のイメージ (Images On Disk)]レポートを使用します。
ディスク上のイメージ (Images on Disk)	[ディスク上のイメージ (Images on Disk)]レポートでは、メディアサーバーに接続されているディスクストレージユニットに存在するイメージリストが生成されます。このレポートは[メディア上のイメージ (Images on Media)]レポートの一部で、ディスク固有の列だけが表示されます。
ディスクのログ (Disk Logs)	[ディスクのログ (Disk Logs)]レポートには、ディスクを使用したバックアップおよびリカバリに関連するすべてのエラーログが表示されます。このレポートは[メディアのログ (Media Logs)]レポートの一部です。

レポート名	説明
ディスクストレージユニットの状態 (Disk Storage Unit Status)	[ディスクストレージユニットの状態 (Disk Storage Unit Status)] レポートには、NetBackup の現在の構成におけるディスクストレージユニットの状態が表示されます。(たとえば、ディスクストレージユニットの合計容量および使用済み容量が表示されます。) 複数のストレージユニットが同じディスクプールを指している場合があります。レポートの問い合わせによる検索がストレージユニット別に行われる場合、このレポートでは、ディスクプールのストレージの容量が複数回計算に入れられます。 ディスクグループを参照するストレージユニットでは、容量の値が表示されません。
ディスクプールの状態 (Disk Pool Status)	[ディスクプールの状態 (Disk Pool Status)] レポートでは、1 つ以上のディスクプールの詳細が生成されます。

p.1107 の「[他の文書へのレポートの文字列のコピー](#)」を参照してください。

Vault レポートについては、『[NetBackup Vault 管理者ガイド](#)』を参照してください。

レポートの実行

次の手順は [レポート (Reports)] ユーティリティから NetBackup レポートを実行する方法を記述します。

レポートを実行する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [レポート (Reports)] を展開します。

NetBackup では、現在選択されているマスターサーバーに対してレポートが実行されます。異なるマスターサーバーでレポートを実行するには、[ファイル (File)] メニューで[サーバーの変更 (Change Server)]をクリックします。

p.1158 の「[リモートサーバーへのアクセス](#)」を参照してください。

- 2 左ペインで、実行するレポートの名前をクリックします。
一部のレポートでは、最初にレポートグループを展開し、次にレポートの名前をクリックする必要があります。
- 3 レポートに何を含めるか、または除外するかの基準を選択します。たとえば、レポートを実行するクライアントとメディアサーバーを選択して、レポートの対象期間を選択します。
- 4 [レポートの実行 (Run Report)]をクリックします。

p.1107 の「[他の文書へのレポートの文字列のコピー](#)」を参照してください。

他の文書へのレポートの文字列のコピー

次の手順は NetBackup レポートから文字列をコピーして、表計算ワークシートや他の文書に貼り付ける方法を記述します。

レポートの文字列を他の文書にコピーする方法

- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [レポート (Reports)] を展開します。
- 2 左ペインで、実行するレポートの名前をダブルクリックします。
一部のレポートでは、最初にレポートグループを展開し、次にレポートの名前をクリックする必要があります。
- 3 レポートに何を含めるか、または除外するかの基準を選択して、[レポートの実行 (Run Report)]をクリックします。
- 4 Shift キーまたは Ctrl キーを押したまま、コピーするレポートの行を選択します。
- 5 [編集 (Edit)]メニューで、[クリップボードにコピー (Copy To Clipboard)]をクリックします。
- 6 表計算ワークシートか他の文書に、選択した行を貼り付けます。

レポートの保存またはエクスポート

次の手順は NetBackup レポートを保存またはエクスポートする方法を説明します。

レポートを保存またはエクスポートする方法

- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [レポート (Reports)] を展開します。
- 2 左ペインで、実行するレポートの名前をクリックします。
一部のレポートでは、最初にレポートグループを展開し、次にレポートの名前をクリックする必要があります。
- 3 レポートに何を含めるか、または除外するかの基準を選択して、[レポートの実行 (Run Report)]をクリックします。
- 4 [ファイル (File)]メニューで、[エクスポート (Export)]をクリックします。
- 5 [名前を付けて保存 (Save As)]ダイアログボックスで、レポートを保存する場所を選択して、ファイル名を指定します。
- 6 [保存 (Save)]をクリックします。

p.1107 の「他の文書へのレポートの文字列のコピー」を参照してください。

レポートの印刷

次の手順は NetBackup レポートを印刷する方法を説明します。

レポートを印刷する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [レポート (Reports)] を展開します。
- 2 左ペインで、実行するレポートの名前をクリックします。
一部のレポートでは、最初にレポートグループを展開し、次にレポートの名前をクリックする必要があります。
- 3 レポートに何を含めるか、または除外するかの基準を選択して、[レポートの実行 (Run Report)]をクリックします。
- 4 [ファイル (File)]メニューで、[印刷 (Print)]をクリックします。

ログアシスタントの使用

この章では以下の項目について説明しています。

- ログアシスタントについて
- ログアシスタントの操作シーケンス
- ログアシスタントレコードの表示
- ログアシスタントレコードの詳細の表示
- 新しいログアシスタントレコードの追加
- ログアシスタントレコードの削除
- デバッグログの設定
- 最小デバッグログの設定
- デバッグログの無効化
- デバッグログの収集とアップロード
- NBSU 情報の収集とアップロード
- 証拠のアップロード

ログアシスタントについて

ログアシスタントは、デバッグログやその他の情報を Symantec 社のテクニカルサポートにセットアップ、収集、アップロードするために必要な時間を大幅に短縮できる有用なツールです。ログアシスタントは、多くの機能を自動的に実行するため、NetBackup ホストへの手動ログイン、ログディレクトリの作成、ログレベルの変更などに関連した問題を回避できます。

メモ: ログアシスタントは、Symantec サポートの指示に従って使用してください。

ログアシスタントは、一連のウィザードを使用することで、問題をより迅速にトラブルシューティングできます。発生した **NetBackup** 問題のカテゴリに応じて、このツールは問題に関わるホストとそれらのホストで有効にするログを提示します。

メモ: ログアシスタントで **NetBackup** ログを集めていると、合計 **NetBackup** ログサイズが増えることがあります。[ホストプロパティ (Host Properties)] > [ログ (Logging)]ダイアログボックスで新しい[次までログを保持する: GB (Keep logs up to GB)]オプションを有効にしており、**NetBackup** ログサイズが高水準点に達している場合、ログは削除されます。保持を望むログも削除される場合があります。保持したいログが削除されないようにするには、ログアシスタントを使用してログを収集している間に、[次までログを保持する: GB (Keep logs up to GB)]オプションを無効にする必要があります。あるいは、ログ収集が完了する前に重要なログが削除されないように、[次までログを保持する: GB (Keep logs up to GB)]オプションを現在の値より高く設定できます。

p.165 の「[ログ (Logging)]プロパティ」を参照してください。

ログアシスタントを使えば、デバッグログ、nbsu 診断情報、証拠の 3 つのカテゴリのデータをアップロードできます。証拠には、スクリーンショット、コアダンプ、デバッグログ自体など、問題解決に関連したその他のあらゆるデータが含まれます。各カテゴリはそれぞれ異なるウィザードを使います。

ログアシスタントを使うには、**NetBackup 7.6** 以降がすべてのホストにインストールされていることを確かめてください。ログアシスタントがホストとして考慮するのは、マスターサーバー、1 つ以上のメディアサーバー (マスターサーバーがメディアサーバーを兼ねる場合もある)、および **NetBackup** クライアントです。特別なライセンスは必要ありません。ただし、ログアシスタントを使うには **root** 権限が必要です。

表 28-1 は、主要なログアシスタント操作の概略を示します。

表 28-1 ログアシスタントの操作

操作	説明
新しいログアシスタントレコードの追加。	NetBackup の問題をトラブルシューティングするプロセス全体で使う、ログアシスタントのレコードを追加します。通常は、作成したレコードと、アクティビティモニターに表示された失敗ジョブとを関連付けます。 NetBackup 管理コンソールの右ペインでログアシスタントノードを選択すると、レコードのリストが表示されます。 p.1116 の「新しいログアシスタントレコードの追加」を参照してください。
詳細を表示します。	選択したレコードの詳細を表示します。

操作	説明
ログアシスタントレコードの削除。	テクニカルサポートにデータをアップロードし、失敗ジョブが正常に動作するようになれば、ログアシスタントレコードを削除できます。 p.1118 の「ログアシスタントレコードの削除」を参照してください。
デバッグログの有効化。	デバッグログの設定 (Setup Debug Logging) ウィザードを使用して、選択された NetBackup デバッグログやその他の、テクニカルサポートが NetBackup の問題をトラブルシューティングする際に使用するプロセスを有効にします。ログアシスタントは、必要なログフォルダを自動作成し、デバッグログのログレベルを最高位の詳細度に設定します。(多数のデバッグログの最高ログレベルは 5 です。) p.1119 の「デバッグログの設定」を参照してください。
最小デバッグログを設定します。	指定されたプロセスのログレベル(詳細度)を最小値に設定するには、最小デバッグログの設定 (Set Minimum Debug Logging) ウィザードを使ってください。この設定では、情報、警告、エラー、重大メッセージ (レガシーログ)、アプリケーションログ、診断ログ、一部のデバッグログ (統一ログ)なども許可されています。選択されたログアシスタントレコードのジョブ失敗問題を解決した後で、デバッグログを最小値に設定することも可能です。 p.1123 の「最小デバッグログの設定」を参照してください。
デバッグログの無効化。	デバッグログの無効化 (Disable Debug Logging) ウィザードを使用して、選択したログアシスタントレコードに関するジョブ失敗の問題を解決した後、デバッグログを無効にします。操作後に NetBackup が生成し続けるログは、アプリケーションログと診断ログのみです。 p.1124 の「デバッグログの無効化」を参照してください。
ログの収集とアップロード。	ログの収集とアップロード (Collect and Upload Logs) ウィザードを使用して、マスターサーバーに選択したログを収集し、Symantec FTP サーバーにデータをアップロードします。このウィザードは、ログの収集に十分なディスク領域がマスターサーバーにあることを確認する際に役立ちます。 p.1125 の「デバッグログの収集とアップロード」を参照してください。
nbsu の収集とアップロード。	nbsu の収集とアップロード (Collect and Upload nbsu) ウィザードを使用して、マスターサーバーに nbsu 診断情報を収集し、Symantec FTP サーバーにデータをアップロードします。 p.1131 の「NBSU 情報の収集とアップロード」を参照してください。
証拠のアップロード。	証拠のアップロード (Upload Evidence) ウィザードを使用して、指定されたステージング場所に存在する証拠を Symantec 社の FTP サーバーにアップロードします。スクリーンショットやコアダンプなどの証拠を収集してアップロードすれば、トラブルシューティングプロセスに役立ちます。 p.1134 の「証拠のアップロード」を参照してください。

操作	説明
処理をキャンセルします。	収集およびアップロード (collect and upload) ウィザードを完了した後は、現在進行中 (たとえば、データが大きすぎるため処理に時間がかかっている場合) の処理をキャンセルできます。このレコードの進行状況フィールドに[進行中 (In progress)]が表示されていることを確認した後に、ログアシスタントレコードを右クリックして[操作をキャンセル (Cancel Operation)]を選択します。

ログアシスタントの操作シーケンス

表 28-2 では、NetBackup 問題をトラブルシューティングし、解決するのに役立つログアシスタントを使った典型的な手順を示します。

表 28-2 NetBackup の問題をトラブルシューティングする手順

手順	処理	説明
手順 1	ログアシスタントレコードを作成します。	ログアシスタントレコードを作成して、NetBackup 問題をトラブルシューティングします。通常は、レコードとアクティビティモニターに表示された失敗ジョブとを関連付けます。 p.1116 の「 新しいログアシスタントレコードの追加 」を参照してください。
手順 2	デバッグログを有効化します。	デバッグログの設定 (Setup Debug Logging) ウィザードを使用して、テクニカルサポートが NetBackup の問題をトラブルシューティングする際に使用する、選択された NetBackup デバッグログを有効にします。 p.1119 の「 デバッグログの設定 」を参照してください。
手順 3	失敗したジョブを再実行します。	アクティビティモニターに移動し、失敗したジョブを再実行します。NetBackup は、有効にしたデバッグログを生成します。 p.1069 の「 アクティビティモニターにおける失敗した (完了した) ジョブの再度実行 」を参照してください。
手順 4	データを収集し、アップロードします。	デバッグログ、nbsu 診断、および追加の証拠を収集し、アップロードできます。テクニカルサポートは、診断情報を入手するため、NetBackup サポートユーティリティ (nbsu) を最初にアップロードするようユーザーに要請することがあります。それから問題が解決されなければ、デバッグログをアップロードできます。デバッグログと nbsu をサポートする証拠を収集し、アップロードすることもできます。 ■ p.1125 の「デバッグログの収集とアップロード」を参照してください。 ■ p.1131 の「NBSU 情報の収集とアップロード」を参照してください。 ■ p.1134 の「証拠のアップロード」を参照してください。
手順 5	問題をトラブルシューティングします。	テクニカルサポートと連携して、デバッグログ、nbsu 診断、証拠を読み取って分析し、検知された問題を修正します。

手順	処理	説明
手順 6	失敗したジョブを再実行します。	処置を実行し、操作を再試行します。ジョブがそれでも失敗したら、テクニカルサポートと連携し、同じログアシスタントレコードを使用して追加のデバッグログを識別し、有効化します。ジョブが正常に実行されるまで、手順 2〜6 を繰り返します。
手順 7	デバッグログを無効化または最小に設定します。	デバッグログの無効化は、自動的にログディレクトリを無効にし、すべてのデバッグログメッセージを無効にします。最小デバッグログの設定は、アプリケーションログと診断ログ以外のすべてのメッセージを無効にします。 p.1124 の「 デバッグログの無効化 」を参照してください。 p.1123 の「 最小デバッグログの設定 」を参照してください。
手順 8	レコードを削除します。	レコードのリストからログアシスタントレコードを削除します。 p.1118 の「 ログアシスタントレコードの削除 」を参照してください。

ログアシスタントレコードの表示

[ログアシスタントレコード (Logging Assistant)]のメイン画面には、作成したすべてのログアシスタントレコードが表示されます。レコードは、[ログアシスタント (Logging Assistant)] ノードを選択すると、NetBackup 管理コンソールの右ペインに一覧表示されます。

以下は、レコードが 1 つ入っている[ログアシスタントレコード (Logging Assistant)]のメイン画面を示します。

レコードの詳細 (状態、説明、進行状況など)が、列形式で一覧表示されます。この情報は、操作メニューの[詳細を表示 (View Details)]を選択すると個別レコード用に繰り返し表示されます。

ログアシスタントレコードの詳細の表示

[ログアシスタントレコード (Logging Assistant)]のメイン画面には、作成したすべてのログアシスタントレコードが表示されます。レコードは、[ログアシスタント (Logging Assistant)] ノードを選択すると、NetBackup 管理コンソールの右ペインに一覧表示されます。

ログアシスタントレコードの詳細を表示するには

- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、ログアシスタントノードを選択します。
- 2 NetBackup 管理コンソールの右側ペインに、ログアシスタントレコードのリストが表示されます。削除するレコードを選択します。
- 3 詳細を表示するレコードを選択します。

- 4 [処理 (Actions)]メニューから[詳細の表示 (View Details)]を選択します。

Logging Assistant Record Details

Logging Assistant record ID: 123-456-789

Description: Record_10

Debug logs currently enabled: No

Record status: Logging Assistant record created

Progress:

Staging Directory: C:\Program Files\Veritas\NetBackup\logs\nblastaging

Record creation time: 06/26/2013 12:26:41 PM

Record last modified: 06/26/2013 12:26:41 PM

Debug logging set up time: Logs not enabled

Debug logs upload time: Upload not performed

Associated Hosts and Logs...

OK

[ログアシスタントレコードの詳細 (Logging Assistant Record Details)]ダイアログボックスには次の情報が表示されます。

ログアシスタントレコード ID (Logging Assistant Record ID) [新しいログアシスタントレコード (New Logging Assistant Record)]
パネルで入力したレコード名です。

説明 (Description) [新しいログアシスタントレコード (New Logging Assistant Record)]
パネルで入力したレコードの説明です。


現在有効なデバッグログ (Debug logs currently enabled) はい (Yes) - デバッグログの設定が完了したか有効になっています。
いいえ (No) - デバッグログの設定が完了していないか、ログの記録を無効にした、またはリセットしました。

状態の記録 (Record status)	ログアシスタントレコードに表示されるいくつかの状態を次に示します。 レコードが作成されました (Record created) - [新しいログアシスタントレコードの追加 (Add a New Logging Assistant Record)]パネルを使用してこのレコードがログアシスタントのデータベースに追加されました。 デバッグログを設定しました (Debug logging set up) - このレコードに対する[デバッグログの設定ウィザード (Setup Debug Logging Wizard)]を完了しました。 デバッグログを部分的に設定しました (Debug Logging partially set up) - [デバッグログの設定ウィザード (Setup Debug Logging Wizard)]を使用して選択したすべてのホストと処理のためのデバッグログの設定が完了しましたが、いくつかのホストと処理が検証されていません。 デバッグログを最小に設定します (Debug logging set to minimum) - このレコードに対する[最小デバッグログの設定ウィザード (Set Minimum Debug Logging Wizard)]を完了しました。 デバッグログを無効にしました (Debug logging disabled) - このレコードに対する[デバッグログの無効化ウィザード (Disable Debug Logging Wizard)]を完了しました。 デバッグログを収集しました (Debug logs collected) - [デバッグログの収集とアップロードウィザード (Collect and Upload Debug Logs Wizard)]を完了しましたが、アップロードを選択しませんでした。 ログを収集し、アップロードしました (Logs collected and uploaded) - このレコードに対する[ログの収集とアップロードウィザード (Collect and Upload Logs Wizard)]を完了しました。 nbsu 出力を収集しました (nbsu output collected) - [nbsu の収集とアップロードウィザード (Collect and Upload nbsu Wizard)]を完了しましたが、アップロードを選択しませんでした。
進捗状況 (Progress)	ログアシスタントレコードで実行されている現在のアクティビティの進行状況です。
ステージングディレクトリ (Staging Directory)	収集したデバッグログやその他のトラブルシューティング情報をマスターサーバーにアップロードする場合のステージングの場所です。
レコード作成時刻 (Record creation time)	このレコードを作成するために[新しいログアシスタントレコード (New Logging Assistant Record)]パネルを使用した日時です。
レコードの最後の変更日時 (Record last modified)	ログアシスタントにあるウィザードの 1 つを使用してレコードに対して行った最新のアクティビティの日時です。

デバッグログの設定 [デバッグログの設定ウィザード (Setup Debug Logging Wizard)]を
時間 (Debug logging set up time) 完了した日時です。

デバッグログのアップ [デバッグログの収集とアップロードウィザード (Collect and Upload
ブロード時間 Debug Logs Wizard)]を完了した日時です。
(Debug logs upload time)

- 5 [関連付けられたホストとログ (Associated Host and Logs)]をクリックして[関連付けられたホストとログの詳細 (Associated Hosts and Logs Details)]パネルを表示します。このパネルには現在のレコードに対して選択されているホストが表示されます。これにはマスターサーバー、すべてのメディアサーバー、関連付けられたすべてのクライアント、また各ホストで有効なログのリストが含まれます。




新しいログアシスタントレコードの追加

[新しいログアシスタントレコードの追加 (Add a New Logging Assistant Record)]パネルには、2 つのフィールドがあります。

新しいログアシスタントレコードを作成する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、ログアシスタントノードを選択します。
- 2 [処理 (Actions)] メニューで [新しいログアシスタントレコード (New Logging Assistant Record)] を選択します。[新しいログアシスタントレコード (New Logging Assistant Record)] ダイアログボックスを表示するには、右クリックメニューを使用するか、または Enter キーを押して操作を選択することもできます。



The dialog box titled "New Logging Assistant Record" contains the following elements:

- A title bar with the text "New Logging Assistant Record" and a close button (X).
- Introductory text: "A Logging Assistant Record is used throughout the process of troubleshooting a NetBackup problem."
- A label "Logging Assistant Record ID: (Use Support case ID when possible)" followed by a text input field.
- A label "Description:" followed by a text input field.
- A section titled "Actions" with the instruction "Select an action to perform after the Logging Assistant record is created:".
- Four radio button options:
 - ☒ **Collect and Upload nbsu**
Assists with collection of NetBackup Support Utility (nbsu) diagnostic information and upload to Symantec's evidence server
 - ☐ **Setup Debug Logging**
Assists in selecting and enabling relevant NetBackup debug logs
 - ☐ **Upload Evidence**
Assists with upload of other evidence such as screenshots or core dumps to Symantec's evidence server
 - ☐ **No action, only create the record**
All of the above actions can also be performed from the main screen
- At the bottom, three buttons: "OK", "Cancel", and "Help".

- 3 [ログアシスタントレコード ID (Logging Assistant Record ID)] のテキストウィンドウで、新しいポリシーについての一意のわかりやすい名前を入力します。数字、アルファベット、プラス (+)、マイナス (-)、アンダースコア (_) およびピリオド (.) を使用します。マイナス (-) 記号は、文字の先頭に使用できません。また、文字と文字の間に空白を入れないでください。

サポートケース ID を [ログアシスタントレコード ID (Logging Assistant Record ID)] として使用し、トラブルシューティングプロセスを通して容易にレコードを追跡することをお勧めします。

- 4 任意の [説明 (Description)] フィールドに、問題の概略および失敗したジョブのジョブ ID を入力します (適用される場合)。
- 5 このダイアログボックスの [処理 (Actions)] エリアには、[OK] をクリックしてこのダイアログボックスを閉じたときに生じる可能なアクションが一覧表示されます。
 - [nbsu の収集およびアップロード (Collect and Upload nbsu)]- このオプションを選択すると、このダイアログボックスを閉じたとき、すぐに nbsu の収集および

アップロード (Collect and Upload nbsu) ウィザードが表示されます。この処理はしばしば、ログアシスタントレコードを作成した後、最初に必要になることがあります。

p.1131 の「[NBSU 情報の収集とアップロード](#)」を参照してください。

- [デバッグログの設定 (Setup Debug Logging)]- このオプションを選択すると、このダイアログボックスを閉じた後、すぐにデバッグログの設定 (Setup Debug Logging) ウィザードが表示されます。

p.1119 の「[デバッグログの設定](#)」を参照してください。

- [証拠のアップロード (Upload Evidence)]- このオプションを選択すると、このダイアログボックスを閉じたとき、すぐに証拠のアップロード (Upload Evidence) ウィザードが表示されます。

p.1134 の「[証拠のアップロード](#)」を参照してください。

- [処理なし (No action)]- このオプションを選択すると、このダイアログボックスを閉じたときメイン画面に戻ります。新しいレコードがメイン画面に表示されます。

[OK]をクリックして続行します。ログアシスタントは、データベースにログアシスタントレコードを作成し、[ログアシスタントレコード (Logging Assistant Records)] ペインのレコードリストに追加します。

ログアシスタントレコードの削除


テクニカルサポートにログをアップロードし、テクニカルサポートによって必須の証拠が利用可能であることが確認されたら、ログアシスタントレコードを削除できます。

警告:レコードを削除する前に、ログの記録が無効または最小に設定されていること確認してください。

ログアシスタントレコードを削除する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、ログアシスタントノードを選択します。
- 2 NetBackup 管理コンソールの右側ペインに、ログアシスタントレコードのリストが表示されます。削除するレコードを選択します。

- 3 On the [処理 (Actions)] メニューまたは右クリックメニューで [レコードの削除 (Delete Record)] を選択して、[ログアシスタントレコードの削除 (Delete Logging Assistant Record)] ダイアログボックスを表示します。



- 4 選択されたログアシスタントレコードを削除することが確実な場合、このダイアログボックスの [はい (Yes)] をクリックしてください。このレコードに必要なログを Symantec 社のサーバーにアップロードしたことを確認してください。

デバッグログの設定

デバッグログの設定 (Setup Debug Logging) ウィザードを使用して、テクニカルサポートが NetBackup の問題をトラブルシューティングする際に使用する、選択された NetBackup デバッグログを有効にします。ログアシスタントは必要なログフォルダを自動作成し、関連ログの詳細度を最高レベルに設定します。

メモ: 選択したホストのそれぞれに、選択したデバッグログに使用できる容量が十分にあることを確認してください。

デバッグログの設定方法

- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、ログアシスタントノードを選択します。
- 2 デバッグログを設定する右ペインのログアシスタントレコードを選択します。の [処理 (Actions)] メニューまたは右クリックメニューで、[デバッグログの設定 (Setup Debug Logging)] を選択します。
- 3 デバッグログの設定 (Setup Debug Logging) ウィザードの [ようこそ (Welcome)] パネルが表示されます。[次へ (Next)] をクリックして続行します。
- 4 [ジョブ選択 (Job Selection)] パネルが表示されます。次のいずれかを行ってください。
 - [ジョブを分析して関連ホストとデバッグログを特定 (Analyze job to identify relevant hosts and debug logging)] パラメータを有効にしてください。次に [ジョブ ID (Job ID)] を入力し、[次へ (Next)] をクリックして続行します。ジョブ ID が不明な場合、失敗ジョブのジョブ ID を見つけるためにアクティブモニターに移

動してください。ログアシスタントは、ホストと、ジョブに関連した適切なデバッグログを識別します。

入力するジョブ ID に基づいて、ログアシスタントは、この問題の最も効果的なトラブルシューティングを有効にするホストとプロセスのデバッグログを識別し、選択します。このパネルに続くウィザードパネルには、[ログアシスタント (Logging Assistant)]が選択したプロセスが表示されます。

- 次のシナリオでは、ジョブ ID に基づいてログをセットアップするこのパネルをスキップして、[次へ (Next)]をクリックします。
 - 問題は、特定の NetBackup ジョブと関係ありません。
 - 有効にしたいデバッグログおよびホストがすでに分かっています。
 - このレコードに以前に設定したログを再び有効にしたい。ログの選択が次のパネルに自動表示されます。

次の[ホストの選択 (Host Selection)]パネルが表示されます。

- 5 次の 1 つ以上を実行します。

- [マスターサーバーのデバッグログを設定 (Setup debug logging on Master Server)]をクリックして、マスターサーバー上でデバッグログを設定します。[マス


ターサーバー (Master Server)]テキストウィンドウにマスターサーバーが表示されます。

- [メディアサーバーのデバッグログを設定 (Setup debug logging on Media Server(s))]]をクリックして、メディアサーバー上でデバッグログを設定します。マスターサーバーがメディアサーバーでもある場合、メディアサーバーとしてもそれを再度選択したいと思う場合があります。右矢印オプション (>) を使用して、[有効なメディアサーバー (Available Media Servers)]ウィンドウから[選択されたメディアサーバー (Selected Media Servers)]ウィンドウに、強調表示されたメディアサーバーを移動します。
- [クライアントのデバッグログを設定してください。 (Setup debug logging on Client(s))]]をクリックします。クライアント名を入力します。デバッグログオンクライアントを設定します。このパラメータの下テキストウィンドウに、デバッグログを設定するクライアントの名前を入力します。クライアント名はカンマで区切ります。クライアント名の間はスペースを使用しないでください。

パネルを表示するには、[次へ (Next)]をクリックします。

続行するには、[次へ (Next)]をクリックします。[ログアシスタント (Logging Assistant)]は接続性を確立するために指定されたホストを検証し、ホストにインストールされている NetBackup バージョンを検証します。

- 6 [マスターサーバーのデバッグログを設定 (Setup debug logging on Master Server)]を選択すると、[マスターサーバーのデバッグログを設定 (Setup Debug Logging on Master Server)]パネルが表示されます。



このパネルには、マスターサーバー上の問題カテゴリと、問題の各カテゴリに関連付けられるプロセス名のリストが含まれています。問題カテゴリか、失敗ジョブに適用されるカテゴリをクリックします。

たとえば、失敗ジョブで合成バックアップの問題を調べる場合は、[バックアップ (Backup) - 合成 (Synthetic)]をクリックします。bpdmb、bpdm、および bptm のデバッグログが有効になります。

コンポーネントを入力してデバッグログを有効にするには、[必要に応じて、追加のコンポーネントを指定してデバッグログをセットアップする (If required, specify additional components to set up debug logging)]をクリックします。たとえば、Java インターフェースに問題があるときで、4 つすべてのプロセスリストではなく jnbSA のデバッグログのみが必要な場合、テキストウィンドウに jnbSA と入力します。複数コンポーネントのエントリ間をスペースを使わずカンマで区切って入力します。

テクニカルサポートは、このテキストボックスで指定できる有効なコンポーネントのリストを発行します。

<http://www.symantec.com/docs/TECH204256>

[次へ (Next)]をクリックして続行します。

- 7 メディアサーバー (手順 5 で選択した場合) およびクライアント (手順 5 で選択した場合) でも、同じ操作を行ってください。

[次へ (Next)]をクリックして続行します。

- 8 [デバッグログの設定 (Setup Debug Logging)]の[概略 (Summary)]パネルは、デバッグログの設定 (Setup Debug Logging) ウィザードの前のパネルで選択したすべての項目を確認します。情報を確認してください。概略には、マスターサーバー、メディアサーバー、クライアント、またはこれらの項目の組み合わせなどのログを有効化した NetBackup システムのホストを示します。また、ホスト名とそれぞれで有効になるログを示します。

[次へ (Next)]をクリックして、デバッグログを有効にします。すべての適切なログは、最も高い(最も詳細)レベルに設定されます。

- 9 [デバッグログの設定 (Setup Debug Logging)]の[結果 (Results)]パネルには、有効化に成功あるいは失敗したホストとコンポーネントがそれぞれ表示されます。

[完了 (Finish)]をクリックして、NetBackup 管理コンソールの[ログアシスタントレコード (Logging Assistant)]パネルに戻ります。

最小デバッグログの設定

最小デバッグログの設定 (Set Minimum Debug Logging) ウィザードパネルは、デバッグログの設定 (Setup Debug Logging) ウィザードが有効化されている NetBackup デバッグログのログレベルを最小に設定します。

このウィザードが設定するログ記録レベルについての情報は次のドキュメントにあります。

<http://www.symantec.com/docs/TECH204256>

最小デバッグログの設定方法

- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、ログアシスタントノードを選択します。
- 2 NetBackup 管理コンソールの右ペインに、ログアシスタントレコードのリストが表示されます。デバッグログを最小に設定するレコードを選択します。
- 3 [処理 (Actions)]メニューで、[最小デバッグログの設定 (Set Minimum Debug Log)]を選択します。最小デバッグログの設定 (Set Minimum Debug Logging) ウィザードの[ようこそ (Welcome)]パネルが表示されます。

[次へ (Next)]をクリックして続行します。

- 4 [最小デバッグログの設定 (Set Minimum Debug Logging)]の[選択されたホストおよびプロセス (Selected Hosts and Processes)]パネルが表示されます。ホスト問題のカテゴリおよび有効化されたすべてのデバッグログのプロセスを確認するのに、このパネルを使います。選択できるホストは、マスターサーバー、1 つ以上のメディアサーバー、および 1 つ以上のクライアントです。

[次へ (Next)]をクリックして続行します。

- 5 [最小デバッグログの設定 (Set Minimum Debug Logging)]の[結果 (Results)]パネルにリセット操作の結果が表示されます。ウィンドウの上部には、デバッグログが正常にリセットされたホストおよびプロセスが表示されます。ウィンドウの下部には、デバッグログのリセットエラーが表示されます。

[完了 (Finish)]をクリックして、最小デバッグログの設定ウィザードを完了します。

デバッグログの無効化

デバッグログの無効化 (Disable Debug Logging) ウィザードは、デバッグログの設定 (Setup Debug Logging) ウィザードが有効化されている NetBackup デバッグログを無効にします。無効なデバッグログは、ログメッセージを生成できません。

デバッグログを無効にする方法

- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、ログアシスタントノードを選択します。
- 2 NetBackup 管理コンソールの右側ペインに、ログアシスタントレコードのリストが表示されます。デバッグログを無効にするレコードを選択します。
- 3 [処理 (Actions)]メニューから[デバッグログの無効化 (Disable Debug Logs)]を選択します。ログのリセット (Reset Logging) ウィザードの[ようこそ (Welcome)]パネルが表示されます。

[次へ (Next)]をクリックして続行します。

- 4 [選択されたホストおよびプロセス (Selected Hosts and Processes)] パネルが表示されます。ホスト問題のカテゴリおよび有効化されたすべてのデバッグログのプロセスを確認するのに、このパネルを使います。選択できるホストは、マスターサーバー、1 つ以上のメディアサーバー、および 1 つ以上のクライアントです。

[次へ (Next)] をクリックして続行します。

- 5 [ログの無効化 (Disable Logging)] の [結果 (Results)] パネルにリセット操作の結果が表示されます。ウィンドウの上部には、デバッグログが正常に無効化されたホストおよびプロセスが表示されます。

ウィンドウの下部には、デバッグログの無効化エラーの結果が表示されます。他のログアシスタントレコードが使用するログは無効にすることができず、ウィンドウの下部にエラーとして一覧表示されます。

[完了 (Finish)] をクリックして、ログの無効化 (Disable Logging) ウィザードを終了します。

デバッグログの収集とアップロード

ログの収集とアップロード (Collect and Upload Logs) ウィザードは、マスターサーバーのステージング場所にデバッグログを収集し、Symantec 社の FTP サーバーにログデータをアップロードするのに役立ちます。デバッグログは、以前にデバッグログの設定 (Setup Debug Logging) ウィザードのセッションで有効化されています。

デバッグログを収集しアップロードする方法

- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、ログアシスタントノードを選択します。
- 2 NetBackup 管理コンソールの右側ペインに、ログアシスタントレコードのリストが表示されます。デバッグログを収集しアップロードするレコードを選択します。
- 3 [処理 (Actions)] メニューから [デバッグログの収集とアップロード (Collect and Upload Debug Logs)] を選択します。[ログの収集とアップロード (Collect and Upload nbsu Logs)] ウィザードの [ようこそ (Welcome)] パネルが表示されます。

[次へ (Next)] をクリックして続行します。

- 4 [選択されたホストおよびプロセス (Selected Hosts and Processes)] パネルが表示されます。このパネルは、収集およびアップロードするすべてのデバッグログに対するホスト問題のカテゴリおよびプロセスを確認するために使用します。選択できるホストは、マスターサーバー、1 つ以上のメディアサーバー、および 1 つ以上のクライアントです。

[次へ (Next)] をクリックして続行します。

- 5 [デバッグログの収集 (Collect Debug Logs)] パネルが表示されます。

このパネルのパラメータ情報は次のとおりです。

ログの期間の指定 (Specify Log Duration)

[ログの期間の指定 (Specify Log Duration)]領域で次のいずれかをクリックします。

- [利用可能なログの収集 (Collect available logs)]は、選択されたデバッグログへのすべてのメッセージを収集します。注意
- [この期間内のログを収集 (Collect logs spanning this period)]は、過去 24 時間、過去 3 日間、過去 1 週間の 3 とおりの期間のいずれかからログを収集します。
- [指定された期間のログを収集 (Collect logs for specific time period)]は、正確な時間帯に生成されたログメッセージを収集します。開始日時と終了日時を指定します。このパネルの一番上に、このログアシスタントレコードのデバッグログがいつ有効になったかを知らせる文があります。この日時は、選択する時間帯に影響することがあります。

nbsu 出力の収集 (Collect nbsu output)

[nbsu 出力の収集 (Collect nbsu output)]をクリックすると、NetBackup サポートユーティリティ (nbsu) 情報が収集され、デバッグログとともにバンドルされ送信されます。nbsu には、テクニカルサポートがトラブルシューティングに使用できる広範囲な診断情報が含まれています。


計算 (Calculate)

[計算 (Calculate)]をクリックすると、選択した各ホストの推定空きディスク領域とデフォルトのログの場所が表示されます。この情報は、代替の一時的な場所が必要であるかを判断するために使用します。

[計算 (Calculate)]をクリックしたら、手順 6 に進みます。

それ以外は、[次へ (Next)]をクリックして手順 8 に進みます。

- 6 [ホストのディスク領域を計算する (Calculate Disk Space on Hosts)]パネルが表示されます。




The dialog box titled "Calculate Disk Space" contains the following text: "Required (rough estimation) and available disk space in temporary location on the host(s) is below. To change temporary location to use on a specific host, select the row and click 'Change Temporary Location'." Below this text is a button labeled "Change Temporary Location...". A table with four columns is displayed: "Host Name", "Required Di...", "Free Disk S...", and "Temporary Location". The first row of the table contains the data: "orbitervm4", "7.7 MB", "26787 MB", and "C:\Program Files\Veritas\NetBac...". Below the table, it says "Total estimated log size: 7.7 MB". At the bottom are three buttons: "OK", "Cancel", and "Help".

Host Name	Required Di...	Free Disk S...	Temporary Location
orbitervm4	7.7 MB	26787 MB	C:\Program Files\Veritas\NetBac...

Total estimated log size: 7.7 MB

このパネルには、選択した各ホストの空きディスク領域情報と、デフォルトの一時的な場所が表示されます。デバッグログに必要なホストのディスク領域が、ホストの利用可能な空き領域を超えないことを確認してください。もし超える場合は、ホストエントリを選択してから、[一時的な場所の変更 (Change Temporary Location)]をクリックして、ホストのログの場所を変更できます。

- 7 [一時的な場所の変更 (Change Temporary Location)] パネルが表示されます。



このパネルでは、ディスク領域が足りなくなることを避けるため、ホストの別の場所にデバッグログを移動できます。ログの代替の一時的なディレクトリパスの場所をテキストウィンドウに入力し、[空きディスク容量の確認 (Check Free Disk Space)]をクリックします。[一時的な場所の空きディスク容量 (Free disk space on temporary location)] エントリが、[不明 (Unknown)] から代替の場所で利用可能な空き容量に変わります。その値を[ログに必要なディスク容量 (推定) (Estimated required disk space for logs)] エントリと比較し、空き領域が十分であるかを判断します。必要に応じて、ディスク領域が十分に足りる代替ログの場所が見つかるまで、この手順を繰り返します。

[OK] をクリックして、[ホストのディスク領域を計算する (Calculate Disk Space)] パネルに戻ります。

[OK] を再度クリックして、[デバッグログの収集 (Collect debug logs)] パネルに戻ります。

最後に、[次へ (Next)] をクリックして続行します。

- 8 次の「収集した証拠をアップロード (Upload Collected Evidence)」パネルが表示されます。

Collect And Upload Log Wizard for Logging Assistant Record: 123-456-789

Upload collected logs on Symantec server
Provide information to upload logs

Bundled debug logs from the host(s) will be collected in a new directory created in the Master Server staging location. Ensure enough disk space is available in the Master Server staging location.

Disk space required in Staging Location on Master Server: 0.02 MB.

Click "Check Free Disk Space" to check free disk space available on Master Server.

Master Server staging location:

☒ Upload collected logs to Symantec server

Support Case ID: (ex. 01234567)

Symantec server:

Brief comment to include in the README (max 256 chars):

☒ Clean-up staging location on Master Server after successful upload


To start collect and upload operation, click Next.

このパネルでは、デバッグログや nbsu 出力などその他の証拠をアップロードするのに必要な情報を入力することができます。

このパネルのパラメータ情報は次のとおりです。

空き領域の確認 (Check Free Space)

テキストウィンドウで、ステージングファイルの場所を確認してください。必要であれば場所を変更します。ステージング場所に利用可能な空き領域があるか不明な場合は、[空き領域の確認 (Check Free Space)]をクリックして以下を表示します。



[マスターサーバー上の空き領域の確認 (Check Free Space on Master Server)]パネルでは、マスターサーバーのすべてのマウントポイントと、それぞれで利用可能な領域を表示することができます。[OK]をクリックして、[ホストのディスク領域を計算する (Calculate Disk Space on Hosts)]パネルに戻ります。

マスターサーバー上のステージング場所 (Staging location on master server)

ログアシスタントは、デバッグログをアップロードするためにマスターサーバーでステージングする場所を要求します。[マスターサーバー上の空き領域の確認 (Check Free Space on Master Server)]パネルから、ステージング場所を変更すべきであると判断した場合は、テキストウィンドウに新しい場所を入力します。

[収集したログを Symantec サーバーにアップロード (Upload collected logs to Symantec server)]

分析やトラブルシューティングのために Symantec 社のサポートへデバッグログをアップロードする場合は、[収集したログを Symantec サーバーにアップロード (Upload collected logs to Symantec server)]を選択します。ログアシスタントレコードに関連付けられたサポートケース ID を入力し、Symantec 社のサーバーの場所 (たとえば米国) を入力します。この情報を取得するには、テクニカルサポートに連絡してください。

「お読みください」に含める簡潔なコメント (Brief comment to be included in Readme)

テキストウィンドウに 256 文字までの簡潔なメッセージを追加できます。このメッセージは、Symantec 社のサポートへデバッグログとともにアップロードされる「お読みください」ファイルに含まれます。

アップロードが完了したら、マスターサーバーに残っているステー징場所やすべてのアップロード済みデータを削除するには、[アップロードディレクトリを削除してください]が完了したら、マスターサーバーのステー징ディレクトリ(Remove staging directory on master server after upload)を削除してください(Remove staging directory on master server after upload)]をクリックします。

アップロード操作を開始するには、[次へ (Next)]をクリックします。

- 9 次の[結果の収集とアップロード (Collect and Upload Results)]パネルが表示されます。アップロード操作の結果が示されます。操作の進捗状況は、マスターサーバーのファイルに記録されます。

ログアシスタントのメイン画面へ戻ることによって、収集とアップロード処理の進捗状況を監視できます。メイン画面の進捗状況の列は、操作の進み具合によって変わります。

[完了 (Finish)]をクリックして、ログの収集とアップロード (Collect and Upload Logs) ウィザードを終了します。

NBSU 情報の収集とアップロード

テクニカルサポートはしばしば、NetBackup サポートユーティリティ (nbsu) の形式で問題の初期証拠を送信するようユーザーに要請します。nbsu の収集とアップロード (Collect and Upload nbsu) ウィザードを使用して、nbsu の診断情報を収集しアップロードすることができます。

nbsu を収集しアップロードする方法

- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、ログアシスタントノードを選択します。
- 2 NetBackup 管理コンソールの右側ペインに、ログアシスタントレコードのリストが表示されます。nbsu を収集しアップロードするレコードを選択します。
- 3 [処理 (Actions)]メニューから[nbsu ログの収集とアップロード (Collect and Upload nbsu Logs)]を選択します。[nbsu ログの収集とアップロード (Collect and Upload nbsu Logs)]ウィザードの[ようこそ (Welcome)]パネルが表示されます。

[次へ (Next)]をクリックして続行します。

4 [ホスト選択 (Host Selection)]パネルが表示されます。

5 次の 1 つ以上を実行します。

- [マスターサーバーでの nbsu の収集 (Collect Nbsu on master server)]をクリックし、マスターサーバーから nbsu 情報を収集します。[マスターサーバー (Master Server)]テキストウィンドウにマスターサーバー名が表示されます。
- [メディアサーバーでの nbsu の収集 (Collect nbsu on media server)]をクリックし、1 つ以上のマスターサーバーから nbsu 情報を収集します。マスターサーバーがメディアサーバーでもある場合、メディアサーバーとしてもそれを再度選択したい場合があります。右矢印オプション (>) を使用して、[有効なメディアサーバー (Available Media Servers)]ウィンドウから[選択されたメディアサーバー (Selected Media Servers)]ウィンドウに、強調表示されたメディアサーバーを移動します。
- [NetBackup クライアントの nbsu を収集します (Collect nbsu on NetBackup client(s))]をクリックし、1 つ以上のクライアントから nbsu 情報を収集します。このパラメータの下テキストウィンドウに、nbsu 情報を収集するクライアントの名前を入力します。クライアント名はカンマで区切ります。クライアント名の間はスペースを使用しないでください。

[次へ (Next)]をクリックして続行します。

6 [nbsu のアップロード (Upload nbsu)] パネルが表示されます。

nbsu 情報をアップロードするために必要な予備情報を入力します。

このパネルのパラメータ情報は次のとおりです。

マスターサーバー上のステージング場所 (Staging location on master server)	ログアシスタントは、nbsu 情報をアップロードするためにマスターサーバーでステージングする場所を要求します。[マスターサーバー上の空き領域の確認 (Check Free Space on Master Server)] パネルから、ステージング場所を変更すべきであると判断した場合は、テキストウィンドウに新しい場所を入力します。
nbsu のアップロード (Upload nbsu)	分析やトラブルシューティングのためにテクニカルサポートへ nbsu 診断情報をアップロードする場合は、[nbsu のアップロード (Upload nbsu)] を選択してください。ログアシスタントレコードに関連付けられたサポートケース ID を入力し、Symantec 社のサーバーの場所 (たとえば米国) を入力します。この情報を取得するには、テクニカルサポートに連絡してください。
「お読みください」に含める簡潔なコメント (Brief comment to be included in README)	テキストウィンドウに 256 文字までの簡潔なメッセージを追加できます。このメッセージは、テクニカルサポートヘデバックログとともに送られる README ファイルに含まれます。

アップロードが完了したら、マスターサーバーのステージングディレクトリを削除してください (Remove staging directory on master server after upload) ステージング場所を削除して、マスターサーバー上でステージング場所が使用しているメモリを解放するには、[アップロードが完了したら、マスターサーバーのステージングディレクトリを削除してください (Remove staging directory on master server after upload)]をクリックします。

[次へ (Next)]をクリックして、nbsu の収集を開始し、アップロードします。

- 7 nbsu の収集とアップロード (Collect and Upload nbsu) の[結果 (Results)]パネルでは、nbsu の収集とアップロード処理の結果を確認できます。このパネルの[操作の詳細 (Operation Details)]ウィンドウには、操作の進捗状況が記録されるマスターサーバー上のファイルが表示されます。

[完了 (Finish)]をクリックして、nbsu の収集とアップロード (Collect and Upload nbsu) ウィザードを終了します。

証拠のアップロード

証拠のアップロード (Upload Evidence) ウィザードでは、スクリーンショット、コアダンプ、nbclogs、電子メールなどの情報を含む補助的証拠をアップロードできます。

証拠をアップロードする方法

- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、ログアシスタントノードを選択します。
- 2 NetBackup 管理コンソールの右側ペインに、ログアシスタントレコードのリストが表示されます。nbsu を収集しアップロードするレコードを選択します。
- 3 [処理 (Actions)]メニューから[証拠のアップロード (Upload Evidence)]を選択します。証拠のアップロード (Upload Evidence) ウィザードの[ようこそ (Welcome)]パネルが表示されます。

[次へ (Next)]をクリックして続行します。

4 「証拠のアップロード (Upload Evidence)」パネルが表示されます。

このパネルでは、証拠をアップロードするのに必要な予備情報を入力できます。
このパネルのパラメータ情報は次のとおりです。

マスターサーバーの証拠の場所 (Evidence location on master server)

ログアシスタントは、証拠をアップロードするためにマスターサーバーでステージングする場所を要求します。テキストウィンドウでデフォルトの場所を確認してください。場所を変更する必要がある場合は、ウィンドウに新しい場所を入力してください。

サポートケース ID (Support Case ID)

ログアシスタントレコードに関連付けられたサポートケース ID を入力します。この情報を取得するには、テクニカルサポートに連絡してください。

「お読みください」に含める簡潔なコメント (Brief comment to be included in README)

テキストウィンドウに 256 文字までの簡潔なメッセージを追加できます。このメッセージは、テクニカルサポートへ証拠とともに送られる README ファイルに含まれます。

Symantec サーバーの場所

ログアシスタントレコードに関連付けられている Symantec 社のサーバーの場所を入力します。この情報を取得するには、テクニカルサポートに連絡してください。

アップロード操作を開始するには、「次へ (Next)」をクリックします。

- 5 証拠のアップロード (Upload Evidence) の[結果 (Results)]パネルでは、証拠のアップロード処理結果を表示することができます。このパネルの[操作の詳細 (Operation Details)]ウィンドウには、操作の進捗状況が記録されるマスターサーバー上のファイルが示されます。

[完了 (Finish)]をクリックして、証拠のアップロード (Upload Evidence) ウィザードを終了します。

NetBackup の管理

- [第29章 管理について](#)
- [第30章 リモートサーバーへのアクセス](#)
- [第31章 NetBackup リモート管理コンソールの使用](#)
- [第32章 代替サーバーを使用したリストア](#)
- [第33章 クライアントのバックアップとリストアの管理](#)
- [第34章 NetBackup サーバーの電源切断および再ブート](#)
- [第35章 個別リカバリテクノロジーについて](#)

管理について

この章では以下の項目について説明しています。

- **NetBackup Client Service** の構成
- **NetBackup** 命名規則
- **NetBackup** でのワイルドカードの使用
- **NDMP** ポリシーのバックアップ選択項目のワイルドカード文字
- 他のサーバー上のデバイスを管理する方法
- 他のホストのメディアおよびデバイスにアクセスする方法

NetBackup Client Service の構成

デフォルトでは、**NetBackup Client Service** はローカルシステムアカウントで Windows 上に構成されます。ローカルシステムアカウントには、ある特定のバックアップおよびリストア操作を実行するのに十分な権限がありません。

たとえば、**NetBackup** の場合、**CIFS** ボリュームにアクセスするには、アカウントを[ローカルシステム (Local System)]から **CIFS** 共有へのアクセス権を持つアカウントに変更する必要があります。

Windows コンピュータで **NetBackup Client Service** のログオンアカウントを変更する方法

- Windows のサービスアプリケーションを開始します。
- ログオンアカウントを変更するには、**NetBackup Client Service** を停止します。
- **NetBackup Client Service** のプロパティを開きます。
- 必要なアクセス権を持つアカウントの名前およびパスワードを入力します。たとえば、ログオンを管理者のアカウントに変更します。
- サービスを再起動します。

NetBackup Client Service のログオンのプロパティが変更されていない場合、ポリシーの検証は状態コード 4206 で失敗します。

NetBackup Client Service のログオンアカウントを変える必要がある状況

次のリストには、NetBackup Client Service のログオンアカウントを変える必要がある状況が含まれています。

- ストレージユニットの CIFS ストレージにアクセスするため。
- UNC パスを使用するには、NetBackup Client Service がスタートアップ時にログインするサービスアカウントで、ネットワークドライブを利用可能にする必要があります。別のコンピュータと共有しているデータのバックアップを行う各 Windows クライアント上で、このアカウントを変更する必要があります。
- スナップショット中: バックアップ目的における共有への読み取りアクセス許可、および復元中の書き込みアクセス許可を得るため。
アカウントは、共有へのアクセスと書き込みが許可されているドメインユーザーのものであることが必要です。アカウントを検証するには、ドメインユーザーとしてログオンし、UNC パスにアクセスを試みてください。(例: ¥¥server_name¥share_name。)
- データベースエージェントやオプションについては、必要なアクセス権または権限があるログオンアカウントでサービスを構成します。詳しくはエージェントまたはオプションのマニュアルを参照してください。
- NetApp ディスクアレイ上で VMware バックアップをサポートするデータベースエージェントについては、ディスクアレイへのアクセス権があるログオンアカウントを構成します。

NetBackup 命名規則

次の文字セットは、ストレージユニットやポリシーなどのユーザー定義の名前に使用できます。

- アルファベット (A から Z、a から z) (名前では大文字と小文字が区別されます)
- 数字 (0 から 9)
- ピリオド (.)
- プラス (+)
- マイナス (-)
マイナスは、文字の先頭に使用できません。
- アンダースコア (_)

これらの文字はまた外国語のためにも使われます。

メモ: スペースは許可されません。

NetBackup でのワイルドカードの使用

NetBackup では、ワイルドカードを使用できる領域で、次のワイルドカード文字が認識されます。(たとえば、インクルードファイルリストやエクスクルードファイルリストのパスなどで使用できます。)

次の表に、NetBackup の各種のダイアログボックスとリストで使うことができるワイルドカードを示します。

表 29-1 NetBackup でのワイルドカードの使用

ワイルドカード	使用方法
*	アスタリスクは、0 (ゼロ)を含めて任意の数の文字にワイルドカードとして使用できます。 アスタリスクは Windows と UNIX のクライアントのバックアップ対象リスト、インクルードリスト、エクスクルードリストで使うことができます。 例: r* は、r で始まるすべてのファイルを示します。 r*.doc は、r で始まり .doc で終わるすべてのファイルを示します。 .conf で終わるすべてのファイルのバックアップを行うには、次のパス名を指定します。 /etc/*.conf
?	疑問符は、任意の 1 文字 (A から Z、0 から 9) のワイルドカードとして使用できます。 疑問符は Windows と UNIX のクライアントのバックアップ対象リスト、インクルードリスト、エクスクルードリストで使うことができます。 例: file? は、file2、file3、file4 を示します。 file?? は、file12、file28、file89 を示します。 log01_03 や log02_03 などの名前を持つすべてのファイルのバックアップを行うには、次のパス名を指定します。 c:¥system¥log??_03

ワイルドカード	使用方法
[]	1 対の角カッコは、任意の 1 文字、またはダッシュを使用した文字の範囲を示します。 例: file[2-4] は file2、file3、file4 を示します。 file[24] は、file2、file4 を示します。 *[2-4] は file2、file3、file4、name2、name3、name4 を示します。 角カッコはすべてのクライアントのすべての場合に有効なワイルドカードではありません。 ■ インクルードリストやエクスクルードリストのワイルドカードとして使われる角カッコ: Windows クライアント: 許可 UNIX クライアント: 許可 ■ ポリシーのバックアップ対象リストのワイルドカードとして使われる角カッコ: Windows クライアント: ポリシーバックアップ対象リストで角カッコを使用すると、状態コード 71 でバックアップが失敗します。 UNIX クライアント: 許可
{ }	波カッコは UNIX クライアントのみのバックアップ対象リスト、インクルードリスト、エクスクルードリストで使うことができます。 1 対の波カッコは、複数のファイル名パターンを示します。パターンはカンマだけで区切ります。空白は使用できません。いずれかまたはすべてのエントリに対して一致が試行されます。 例: {*1.doc,*.pdf} は、file1.doc、file1.pdf、file2.pdf を示します。 メモ: 波カッコは Windows ファイル名の有効な文字であり、Windows プラットフォームではワイルドカードとして使うことができません。円記号は波カッコの文字のエスケープ文字として使うことはできません。

ワイルドカード文字を通常の文字として使用するには、その文字の前に円記号 (¥) を入力します。

円記号 (¥) は、特殊文字またはワイルドカード文字の前に入力された場合だけ、エスケープ文字として機能します。円記号はパスに使用可能な有効な文字であるため、NetBackup では通常、円記号は通常の文字として解釈されます。

次の例の角カッコは通常の文字として使用する必要があると想定します。

C:¥abc¥fun[ny]name

エクスクルードリストでは、次のように角カッコの前に円記号を入力します。

C:¥abc¥fun¥[ny¥]name

表 29-2 バックアップ対象のパスのワイルドカードの配置

クライアント形式	例
Windows クライアントの場合、ワイルドカードはパスの終わり、ファイル内、ディレクトリ名に配置されるときのみ正しく機能します。 p.835 の「Windows クライアントバックアップのパス規則」を参照してください。	次に許可されている例を示します。 C:¥abc¥xyz¥r*.doc ワイルドカード文字は、パスの他の場所では機能しません。たとえば、アスタリスクは次の例では通常の文字として(ワイルドカードとしてではなく)機能します。 C:¥*¥xyz¥myfile C:¥abc¥*¥myfile
UNIX クライアントの場合、ワイルドカードはパスのどこでも表示できます。 p.843 の「UNIX クライアントバックアップのパス規則」を参照してください。	次に許可された例を示します。 /etc/*/abc/myfile /etc/misc/*/myfile /etc/misc/abc/*.*

p.826 の「[バックアップ対象 (Backup Selections)]タブ」を参照してください。

NDMP ポリシーのバックアップ選択項目のワイルドカード文字

ワイルドカード文字を正規表現に使うか、または指示句 ALL_FILESYSTEMS を使って、NDMP ポリシーバックアップ対象項目でパス名を指定できます。

メモ: バージョン 7.6 よりも前の NetBackup リリースではワイルドカード文字はサポートされていません。NDMP ポリシーバックアップの選択項目にワイルドカード文字を使う(には、マスターサーバーと NDMP 用の NetBackup がインストールされたメディアサーバーの両方で NetBackup 7.6 以降を実行する必要があります。

NDMP バックアップでは、ストリームバックアップでもそれ以外でも、正規表現のワイルドカード文字や指示句を使うことができます。

メモ:一部の NDMP サーバーでは、ディレクトリレベルの拡張はサポートされていません。一部の NDMP ファイラベンダーには、ボリュームレベルよりも下位のワイルドカード文字をサポートするために NetBackup 社が使っている API がありません。

これらのファイラにボリュームレベルよりも低いワイルドカード文字を使ってバックアップ選択項目を指定した場合は、状態コード 106 が生成されます。無効なファイルのパス名が見つかりました。要求を処理できません。(Invalid file pathname found, cannot process request)というメッセージが表示されます。

現在、NetApp ファイラだけが、バックアップ選択項目のボリュームレベルよりも低いワイルドカード文字をサポートしています。このサポートは NetApp のクラスタ化された Data ONTAP バージョン 8.2 では利用できません。ボリュームレベル未満のバックアップ対象項目のワイルドカード文字をサポートしている NetApp Data ONTAP バージョンを確認するには、次の URL で『NetBackup Master Compatibility List』を参照してください。

www.netbackup.com/compatibility

また、ファイル名とも一致するワイルドカード文字は使うことができません。たとえば、バックアップ選択項目に /vol/vol_archive_01/autoit* が含まれているとします。この指定は /vol/vol_archive_01/autoit_01/ のようなパス名と一致する可能性があります。ただし、この指定が /vol/vol_archive_01/autoit-v1-setup.exe のようなファイル名にも一致する場合は、バックアップジョブが状態コード 99 で失敗します。これは、ワイルドカードで指定できるのはパス名のみであるためです。[NDMP バックアップの失敗 (99) (NDMP backup failure (99))]というメッセージが表示されます。

表 29-3 NDMPポリシーバックアップの選択項目に有効なワイルドカード文字

ワイルドカード文字	説明
*	文字列の一致を指定します。たとえば、 /vol/vol_archive_* パスのこの指定形式では /vol/vol_archive_ リテラル文字から始まり、何らかの文字で終了するすべてのパスが一致します。 文字列一致ワイルドカードは、次の例のようなリテラル文字間の複数の可変文字も指定できます。 /vol/ora_*archive または /vol/ora_*archive* /vol/ora_vol/qtrees_*archive または /vol/ora_vol/qtrees_*archive*
?	単一文字の一致を指定します。 /fs? このパスの指定では、/fs リテラル文字から始まり、何らかの単一の文字で終了するすべてのパスが一致します。たとえば、/fs1、/fs3、/fsa、/fsd などと指定された /fs? パターンが一致します。

ワイルドカード文字	説明
[...]	英数字のパターン一致を指定します。たとえば、 <pre>/fs[1-9]</pre> このパスの指定では、/fs リテラル文字から始まり、1 から 9 までの何らかの単一の数字で終了するすべてのパスが一致します。たとえば、/fs1、/fs2 などから /fs9 までを指定した /fs[1-9] パターンが一致します。ただし、/fs0 および /fsa は指定されたパターンと一致しません。0 は指定された数字範囲外であり、a は数字でないからです。 パターン一致ワイルドカードは、/fs[1-5a] のような英数字パターンも指定できます。この指定では、/fs1、/fs2 から /fs5 までと /fsa が一致します。 同様に、パターン一致ワイルドカードは、/fs[a-p4] のようなパターンも指定できます。この指定では、/fsa、/fsb などから /fsp までと /fs4 が一致します。 一連の数字で 10 個以上のボリューム名と一致する可能性があるパターンの場合は、バックアップ選択項目の指定を複数使う必要があります。たとえば、/vol/ndmp リテラル文字から始まり、1 から 110 までの番号が付いている 110 個のボリュームをバックアップできます。ワイルドカードを使ってバックアップ選択項目にこれらのボリュームを含めるには、次のワイルドカードパターンを使って 3 つのバックアップ選択項目を指定します。 ■ /vol/ndmp[0-9] このパターンでは、/vol/ndmp から始まり、0 から 9 までの単一の数字で終了するボリューム名が一致します。 ■ /vol/ndmp[0-9][0-9] このパターンでは、/vol/ndmp から始まり、00 から 99 までの 2 桁の数字で終了するボリューム名が一致します。 ■ /vol/ndmp[0-9][0-9][0-9] このパターンでは、/vol/ndmp から始まり、000 から 999 までの 3 桁の数字で終了するボリューム名が一致します。 この例では、/vol/ndmp[1-110] を指定しないでください。このパターンでは一貫しない結果が生じます。

メモ: Symantec 社は NDMP ポリシーバックアップの選択項目に単一のスラッシュ文字 (/) を使わないことを推奨します。選択に NDMP ファイラのすべてのボリュームを含めるこの方法はサポートされません。その代わり、ALL_FILESYSTEMS 指示句を使います。

p.853 の「ALL_FILESYSTEMS 指示句と VOLUME_EXCLUDE_LIST 指示句」を参照してください。

メモ: 入れ子のワイルドカード式は、特に多数のファイルまたはディレクトリを含むディレクトリの場合に、パフォーマンスを妨げる可能性のある再帰的なパス名の展開操作になるおそれがあります。入れ子のワイルドカード展開の例は次のとおりです。

```
/vol/fome06/*/*private
```

メモ: ワイルドカード式はパスの区切り記号 (/) を越えたり含んだりしません。

メモ: ワイルドカード式を含んでいるすべてのバックアップ対象項目はパスの区切り記号 (/) が先頭にある必要があります。正しいワイルドカード式の例は次のとおりです。

```
/vol/archive_*
```

正しくないワイルドカード式の例は次のとおりです。

```
vol/archive_*
```

他のサーバー上のデバイスを管理する方法

マスターサーバー上の NetBackup 管理コンソールは、環境内の NetBackup サーバー、NetBackup クライアントおよびストレージデバイスの集中管理コンソールです。すべてのメディアサーバー上のストレージデバイスを、マスターサーバーに接続されている NetBackup 管理コンソールから構成および管理できます。

また、特定のメディアサーバー上のデバイスを、そのメディアサーバーに接続されている NetBackup 管理コンソールから管理できます。これを行うには、次のいずれかの方法を使用して、メディアサーバーに変更するかログインします。

- NetBackup 管理コンソールの既存のインスタンスで、[ファイル (File)]>[サーバーの変更 (Change Server)]を展開し、メディアサーバーに変更してください。
- メディアサーバーで NetBackup 管理コンソールを起動します。
- リモートサーバーを[ホスト名 (Host name)]フィールドに指定して、NetBackup-Java コンソールを起動します。
p.1158 の「[リモートサーバーへのアクセス](#)」を参照してください。

デバイスの検出、構成および管理を行うには、次の条件を満たしている必要があります。

- デバイスが、メディアサーバーホストのオペレーティングシステムで適切に構成されている必要があります。
- メディアサーバーが、NetBackup マスターサーバーの追加サーバーリストに含まれている必要があります。

メディアサーバーのインストール時にマスターサーバーを実行していない場合には、メディアサーバーは登録されません。そのメディアサーバーのデバイスを検出、構成および管

理することはできません。メディアサーバーをマスターサーバーに登録する必要があります。

次の手順では、メディアサーバーを追加するための他のすべての手順が完了していることを前提としています。

p.377 の「[メディアサーバーの追加](#)」を参照してください。

他のホストのメディアおよびデバイスにアクセスする方法

NetBackup でリモートの **NetBackup** ホスト上のメディアおよびデバイスの管理機能にアクセスするには、リモートホストの `vm.conf` ファイルに `SERVER` エントリを追加することが必要となる場合があります。

`SERVER` エントリはセキュリティの目的で **NetBackup** の `bp.conf` ファイルと `vm.conf` ファイルで使われます。エントリを追加して、特定のホストだけにリモートアクセス機能を許可することができます。

リモートホストの `vm.conf` ファイルに `SERVER` エントリが含まれていない場合、ログインしたサーバーの `bp.conf` ファイルに追加されていればリモートホストのメディアとデバイスをホストで管理できます。`vm.conf` ファイルに `SERVER` エントリを追加する必要はありません。

リモートホストの `vm.conf` ファイルに `SERVER` エントリが含まれている場合は、**NetBackup** 管理コンソールが実行されているホスト (ログインしたサーバー) 用の `SERVER` エントリをその `vm.conf` ファイルに追加します。

eel、**yak** および **shark** という名前の 3 つのホストが存在していると想定します。ホスト **shark** にデバイス管理を集約し、各ホストには自身のデバイスの管理を許可するとします。

次の例が適用されます。

- **shark** の `vm.conf` ファイルには次のエントリを含めます。

```
SERVER = shark
```

shark ではすべてのデバイス管理を **shark** から実行できるため、**shark** の `vm.conf` ファイルに他の `SERVER` エントリを追加する必要はありません。

- **eel** の `vm.conf` ファイルには次のエントリを含めます。これによって、**eel** が自身のデバイスを管理し、**shark** がこれらのデバイスにアクセスすることが可能になります。

```
SERVER = eel  
SERVER = shark
```

- **yak** の `vm.conf` ファイルには次のエントリを含めます。これによって、**yak** が自身のデバイスを管理し、**shark** がこれらのデバイスにアクセスすることが可能になります。

```
SERVER = yak  
SERVER = shark
```

『NetBackup 管理者ガイド Vol. 2』を参照してください。

<http://www.symantec.com/docs/DOC5332>

リモートサーバーへのアクセス

この章では以下の項目について説明しています。

- [リモートサーバーにアクセスするための前提条件](#)
- [リモートサーバーへのアクセス](#)
- [NetBackup クライアントでの NetBackup 管理コンソールの実行について](#)
- [リモートサーバー管理のトラブルシューティングについて](#)

リモートサーバーにアクセスするための前提条件

NetBackup 環境では、複数の NetBackup サーバーを使ってさまざまな管理タスクを実行できます。

たとえば、2 つの NetBackup ドメインを含む NetBackup 環境があると仮定します。一方のドメインのサーバーを **Server_1**、もう一方のドメインのサーバーを **Server_2** とします。**Server_1** の NetBackup 管理コンソールにログインし、次に **Server_2** に変更して **Server_2** を管理できます。別のサーバーに変更する前に次のタスクを実行する必要があります。

- 一方のサーバーから、もう一方のサーバーへのアクセスを許可する。[p.1149 の「別のサーバーへのアクセスを許可する」](#)を参照してください。
- 一方のサーバーのユーザーがもう一方のサーバーにアクセスすることを承認する。[p.1151 の「一方のサーバーのユーザーがもう一方のサーバーにアクセスすることを承認する」](#)を参照してください。


別のサーバーに変更する場合は、ログイン画面でリモートサーバーを指定するか、または NetBackup 管理コンソール内部から別のサーバーに変更できます。[p.1158 の「リモートサーバーへのアクセス」](#)を参照してください。

別のサーバーへのアクセスを許可する

ローカルホストからリモートサーバーを管理するには、ローカルホスト名がリモートサーバーのサーバーリストに表示されている必要があります。同様に、リモートホストはサーバーリストにローカルホストを含める必要があります。

図 30-1 は server_1 で server_2 を管理することを想定しています。

図 30-1 ローカルサーバーとリモートサーバーのサーバーリスト




サーバーリストにサーバーを追加する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[ホストプロパティ (Host Properties)]>[マスターサーバー (Master Server)]を展開します。
- 2 プロパティを表示するサーバーの名前をダブルクリックします。

- 3 [サーバー (Servers)] タブを選択して、サーバーリストを表示します。

リモートサーバーが[追加サーバー (Additional Servers)] リストに表示されない場合は、現在のサーバーによって無効と見なされます。




現在、server_2 は 2 つのサーバー
にリモートアクセスを許可している
(server_x と server_y)

- 4 サーバーリストにサーバーを追加するには、[追加 (Add)] をクリックします。
- 5 [新しいサーバー (New Server)] ダイアログボックスのフィールドにサーバー名を入力します。



- 6 [追加 (Add)]をクリックすると、対象のサーバーがリストに追加されます。次に、[閉じる (Close)]をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。サーバーリストにサーバーが表示されます。



すべての UNIX サーバー上の `bp.conf` ファイルには、`SERVER` および (場合によっては) `MEDIA_SERVER` エントリが含まれています。[サーバー (Servers)] プロパティダイアログボックスのサーバーリストは、これらのエントリを反映しています。メディアサーバーとして表示されているホストは、管理権限が制限されます。

- 7 [OK]をクリックして、変更を保存します。

一方のサーバーのユーザーがもう一方のサーバーにアクセスすることを承認する

一方のサーバーのユーザーがもう一方のサーバーにアクセスすることを明示的に承認する必要があります。一方のサーバーのユーザーを、アクセスを承認するもう一方のサーバーの `auth.conf` ファイルに追加します。この例では、`Server_1` のユーザーを `Server_2` にアクセスできるように承認します。このタスクは、`Server_2` で実行します。

メモ: あるサーバーで管理権限を持たないユーザーのみを別のサーバーの `auth.conf` ファイルに追加します。

UNIX の場合には、`auth.conf` ファイルは `/usr/opensv/java` にあります。

Windows の場合には、`C:\Program Files\Veritas\Java` にある `auth.conf.win.template` ファイルから `auth.conf` を作成します。

p.1166 の「[認可ファイル \(auth.conf\) の特徴](#)」を参照してください。

一方のサーバーのユーザーがもう一方のサーバーにアクセスすることを承認するには

- ◆ **Server_2** の `auth.conf` ファイルに、**Server_2** へのアクセスを承認する **Server_1** のユーザーを追加します。

Server_1 が **Windows** ホストである場合は、次の行を `auth.conf` ファイルに追加します。

例: `username ADMIN=ALL JBP=ALL`

Server_1 が **UNIX** ホストである場合は、次の行を `auth.conf` ファイルに追加します。

例: `root ADMIN=ALL JBP=ALL`

NetBackup-Java 管理コンソールでのサーバーの変更 (Change Server) 操作の実行

以前のリリースでは、**Windows** ユーザーは次のいずれのインターフェースを使って **NetBackup** を管理していました。

- **Windows** ベースの **NetBackup** 管理コンソール
- **Java** ベースの **NetBackup** 管理コンソール

Windows ベースのコンソールは **NetBackup 7.7** から削除されました。**Windows** 管理者は、**Java** ベースのコンソール (ホストがマスターサーバーの場合) または **Java** ベースのリモート管理コンソール (ホストがマスターサーバーでない場合) のいずれかを実行できます。

コンソールによってユーザー認証の方法に違いがあるため、**NetBackup** 管理者は、**Java** ベースのコンソールを使うときの [サーバーの変更 (Change Server)] 操作の仕組みを **Windows** ベースのコンソールを使う場合と比較した上で理解する必要があります。サイトのセキュリティ要件に応じて、さまざまな構成オプションを利用できます。([サーバーの変更 (Change Server)] 操作は、管理者による [ファイル (File)] > [サーバーの変更 (Change Server)] の選択とドロップダウンメニューからのホストの選択の操作で構成されます。)

Windows 管理コンソールに関する背景的な情報

Windows ベースの **NetBackup** 管理コンソールではホストベースの認証モデルが使われていました。相互信頼関係にあるコンソールホストから入力されたすべての要求は、**NetBackup** サーバーによって処理され、それ以上の認証や認可は実行されていませんでした。

ホストベースの認証は要求側ホストの IP アドレスの **DNS** 逆引き参照に基づきます。さらに、マスターサーバーの構成ファイルのサーバーリストと照合されます。(Windows サーバーではレジストリ、UNIX サーバーでは `bp.conf` ファイルに相当します。) ホストベースの信頼は、**NetBackup** ホストのサーバーリストに別の **NetBackup** ホストのホスト

名が含まれるときに(相互信頼関係ではその逆の場合も)作成されます。サーバーホストプロパティを使って、ホスト名がサーバーリストに追加されます。この処理は **NetBackup 7.7** でも同じままです。


これは、**Windows** ベースのコンソールでは管理者が **NetBackup** サーバーによって信頼された固定のワークステーションまたは既知のワークステーションから作業する必要があることを意味します。管理者は証明書を求められることなく **NetBackup** サーバーにアクセスできていました。

Windows ベースの管理コンソールを使った[サーバーの変更 (Change Server)]操作の以前の仕組み

Windows ベースの管理コンソールはホストベースの認証を使っていたため、[サーバーの変更 (Change Server)]操作はシームレスで一切のユーザー認証を必要としませんでした。ただし、[サーバーの変更 (Change Server)]操作を使って接続された各 **NetBackup** サーバーでは、そのホストベースの信頼境界を管理コンソールホストを含めるように拡張する必要がありました。**NetBackup** サーバー間では信頼または認識は不要でしたが、これは **NetBackup** サーバーと管理コンソールホスト間に限られていました。特定の **NetBackup** サーバーで有効な管理者が、別の **NetBackup** サーバーに対する **NetBackup** 管理アクセス権を持たない場合があります。[図 30-2](#) は、この状況に該当します。

[図 30-2](#) では、**Windows** ベースの **NetBackup** 管理コンソールでいずれの **NetBackup** マスターサーバーにもアクセスできます(すべてのマスターサーバーが管理コンソールホストのサーバーリストに含まれているため)。**Master2** にログした管理者は、**Master4** の **NetBackup** 管理を実行できません。これはこれらのサーバー間に相互信頼関係がないためです。(すなわち、**Master2** サーバーリストに **Master4** が含まれず、また **Master4** サーバーリストに **Master2** が含まれていないためです。)

図 30-2 Windows 管理コンソールのホストベースのセキュリティモデル



Java ベースの管理コンソールによって使われるユーザーベースの認証モデル

Java ベースの管理コンソールでは、ユーザーベースの認証モデルが使われます。このモデルでは、ユーザー名とパスワードを要求することによって、コンソールでユーザーの認証が実行されます。ユーザーのクレデンシャルが有効で、NetBackup マスターサーバーによって検証可能な場合は、ユーザーの操作要求が受け入れられ処理されます。この実際の影響として、ユーザーは NetBackup マスターサーバーのクレデンシャルを使って認証を行う必要があります。ただし、任意のホストでコンソールを起動できます。

Java ベースの管理コンソールを使った[サーバーの変更 (Change Server)]操作の仕組み

ユーザーが[サーバーの変更 (Change Server)]操作を実行すると、最初に接続していた NetBackup が別の NetBackup サーバーに要求を転送するためのプロキシとして機能します。この場合、NetBackup サーバーの信頼境界がお互いを含むように拡張されなければなりません。上記のとおり、特定の NetBackup サーバーのサーバーリストに別の NetBackup サーバーが含まれる場合に(その逆の場合も)信頼が作成されます。2 つの NetBackup サーバーが存在する場合は、各 NetBackup サーバーの信頼境界が

その[サーバーの変更 (Change Server)]リストに別の NetBackup サーバーを含むように拡張される必要があります。

信頼境界の組み合わせまたは拡張により、ユーザーが NetBackup サーバーで信頼されると、そのユーザーは信頼境界内の別の NetBackup サーバーでも自動的に信頼されます。[サーバーの変更 (Change Server)]リストのサーバー数が多ければ多いほど、信頼境界が大きくなります。

図 30-3 は、最も柔軟な[サーバーの変更 (Change Server)]構成を示しています。ユーザーは任意の NetBackup マスターサーバーにログオンし、[サーバーの変更 (Change Server)]操作を実行して他の NetBackup マスターサーバーにアクセスできます。この信頼境界は、各 NetBackup サーバーのサーバーリストがその他のすべての NetBackup サーバーを含むため、全包括型です。すなわち、NetBackup サーバーのすべてが相互信頼関係を持ちます。

図 30-3 [サーバーの変更 (Change Server)]操作の最も柔軟なモデル




図 30-4 は、より多くの制限がある[サーバーの変更 (Change Server)]構成を示しています。ユーザーは固定の NetBackup サーバー Master1 にログオンする必要があります。Master1 に正常に接続した後、ユーザーは[サーバーの変更 (Change Server)]操作を実行して他の NetBackup マスターサーバーにアクセスできます。この場合、信頼境界は全包括型ではありません。Master1 以外の各 NetBackup マスターサーバーは Master1 のみを含めるように信頼境界を拡張します。Master1 はその他すべての NetBackup マスターサーバーを含めるように信頼境界を拡張します。

図 30-4 制限された[サーバーの変更 (Change Server)]機能を提供する制限モデル





図 30-5 は、[サーバーの変更 (Change Server)]操作を使わずに複数の NetBackup サーバーにアクセスするモデルを示しています。このシナリオでは、ユーザーは同一または異なるホストから各 NetBackup サーバーの個別の管理コンソールインスタンスを起動します。このモデルは、NetBackup サーバーの信頼境界は不要であるため、最も安全でかつ柔軟性に優れています。

図 30-5 コンソールの複数のインスタンスを起動します (各 NetBackup サーバーごとに 1 つのインスタンス)。



次の表に、モデルの[サーバーの変更 (Change Server)]操作を使う構成を行う場合と行わない場合の柔軟性とセキュリティのレベルを示します。柔軟性とセキュリティは両極的な関係にあります。たとえば、モデルの柔軟性が高ければ、セキュリティが低下し、モデルのセキュリティが高ければ、柔軟性が低下します。

表 30-1 [サーバーの変更 (Change Server)]操作に関するモデルの柔軟性とセキュリティの比較

属性	任意と任意	多数とすべて	1 つと任意	[サーバーの変更 (Change Server)]なし
	任意のサーバーで [サーバーの変更 (Change Server)] を使って、他の任意のサーバーにアクセスできます。 (図 30-3)	複数のサーバー (ただし、すべてではない) で、[サーバーの変更 (Change Server)] を使って、他の任意のサーバーにアクセスできます。	1 つのみのサーバーで、[サーバーの変更 (Change Server)] を使って、他の任意のサーバーにアクセスできます。 (図 30-4)	[サーバーの変更 (Change Server)] は使いません。 (図 30-5)

属性	任意と任意	多数とすべて	1 つと任意	[サーバーの変更 (Change Server)] なし
柔軟	最も高い柔軟性	より低い柔軟性: 柔軟性は信頼境界の拡大に伴って増加します。	最も低い柔軟性	より高い柔軟性
安全性	最も低い安全性	より低い安全性: 安全性は信頼境界の拡大に伴って低下します。	より高い安全性	最も高い安全性

リモートサーバーへのアクセス

NetBackup サイトに複数のマスターサーバーが存在する場合、1 つの NetBackup 管理コンソール から複数のサーバーにアクセスできるようにシステムを構成できます。

メディアサーバーにアクセスする場合、そのサーバーにはセキュリティ証明書がプロビジョニングされている必要があります。


p.45 の「[NetBackup メディアサーバーのセキュリティ証明書について](#)」を参照してください。

リモートサーバーにアクセスするには、次の手順を実行します。

リモートサーバーにアクセスする方法

- 1 リモートサーバーがローカルサーバーからアクセスできることを確認します。
p.1149 の「[別のサーバーへのアクセスを許可する](#)」を参照してください。
- 2 次のいずれかの方法でリモートサーバーにアクセスします。
 - [サーバーの変更 (Change Server)] オプションを使用します。
 - NetBackup 管理コンソールの左ペインでいずれかのメインノードを選択します。(このオプションは、メインノードが選択されていない場合、[ファイル (File)]メニューに表示されません。)
 - [ファイル (File)]>[サーバーの変更 (Change Server)]メニューコマンドを選択します。
 - ホスト名を入力または選択して、[OK]をクリックします。
ユーザーは、両方のサーバーに必要な権限を所有している場合、信頼関係の設定を行わずにサーバー間を移動できます。
server_1 が **server_2** のサーバーリストに表示されていない場合、**server_1** はサーバーを **server_2** に変更しようとするとエラーメッセージを受信します。
ユーザーに 1 つのサーバーの管理権限および別のサーバーの異なる権限がある場合、ユーザーは再度認証を行う必要があります。

- ログイン画面でリモートサーバーを指定します。
認可済みの NetBackup 管理者のユーザー名およびパスワードを入力して、[ログイン (Login)] をクリックします。



リモートサーバー
にログインするに
は、ログイン画面
でリモートホスト
の名前を指定し
ます

NetBackup クライアントでの NetBackup 管理コンソールの実行について

クライアント上の NetBackup 管理コンソールは、NetBackup サーバーのリモート管理に効果的です。(NetBackup サーバーソフトウェアはインストールされません。)

次の条件を満たすクライアント上で、NetBackup 管理コンソールを起動します。

- リモート管理コンソールがインストールされている Windows クライアント
- NetBackup-Java を実行可能な UNIX クライアント

リモートサーバー管理のトラブルシューティングについて

他のマスターサーバーからサーバーを管理するには、次の条件が満たされているかどうかを確認します。

- 宛先のサーバーが動作中である。
- NetBackup デーモンが両方のホスト上で実行中である。
- ネットワーク接続が有効である。
- 宛先ホストの管理権限がユーザーに付与されている。
- [サーバーの変更 (Change Server)] 操作を行うには、すべてのサーバーが同じバージョンである必要があります。

- 現在のホストが宛先ホストのサーバーリストに表示されている。
p.1149 の「[別のサーバーへのアクセスを許可する](#)」を参照してください。
ホストは、メディアサーバーまたはクライアントなら表示される必要はありません。また、メディアとデバイス管理または監視のみを実行する場合も、表示される必要はありません。
マスターサーバーリストを変更したら、すべての適切な **NetBackup** プロセスが新しいサーバーエントリを使うようにするため、**NetBackup Database Manager (bpdbm)** と **NetBackup Request** デーモン (**bprd**) を停止して再起動します。
- 認証が正しく設定されている (使用されている場合)。
- メディアやデバイスの構成時またはデバイスの監視時に、サーバーを変更すると問題が発生する場合、そのサーバー上で **NetBackup Volume Manager** が実行されていることを確認します。
- リモートホストのデバイスにアクセスできない場合、そのホストの `vm.conf` ファイルに `SERVER` エントリを追加する必要がある可能性があります。
[『NetBackup 管理者ガイド Vol. 2』](#)を参照してください。
- アクティビティモニターを介してプロセスあるいはサービスを起動または停止できない場合、次の条件が該当するかどうかを確認します。
 - リモートサーバーが **Windows** システムである。他の **Windows** システムのプロセスだけを監視および制御できます。
 - リモートサーバーに対する必要な権限を所有している。アクティビティモニターを実行しているユーザーは、**Windows** セキュリティによってアクセスを許可される必要があります。

NetBackup リモート管理コンソールの使用

この章では以下の項目について説明しています。

- [NetBackup リモート管理コンソールについて](#)
- [NetBackup ユーザーの認可について](#)
- [認可ファイル \(auth.conf\) の特徴](#)
- [特定のアプリケーションに対する root 以外のユーザーの認可について](#)
- [\[バックアップ、アーカイブおよびリストア \(Backup, Archive, and Restore\)\]ユーザーインターフェースで行う特定作業の認可について](#)
- [Windows NetBackup サーバーのユーザーの認可について](#)
- [Windows の NetBackup 管理コンソールへのアクセスを制限する](#)
- [NetBackup 管理コンソールの実行時構成オプション](#)
- [bp.conf エントリを使用した jnbSA と jbpSA のカスタマイズについて](#)
- [NetBackup-Java のパフォーマンスの向上について](#)
- [NetBackup-Java コンソールでのタイムゾーンの調整について](#)

NetBackup リモート管理コンソールについて

NetBackup リモート管理コンソールはスタンドアロンの **Java** ベース管理コンソールです。このコンソールは **NetBackup** サーバーソフトウェアのないホストにインストールされます。NetBackup サーバーをリモートで監視するために使用されます。

このコンソールをインストールすると、**NetBackup** 管理コンソールとクライアントソフトウェアもインストールされます。クライアントソフトウェアがインストールされると、他のクライアントと同様にコンピュータをバックアップできるようになります。マスターサーバーソフトウェアまたはメディアサーバーソフトウェアはインストールされません。


NetBackup 管理コンソールの複数のバージョンが **NetBackup** サーバーソフトウェアをインストールするときにインストールされます。たとえば、**NetBackup 7.7.1** をインストールするかそれにアップグレードしたときに、コンソールの基本バージョン **7.0** から **7.7.1** がすべてインストールされます。

メモ: **NetBackup** のサーバーソフトウェアをインストールまたはアップグレードした後に、ホストにある **NetBackup** リモート管理コンソール (**Windows** と **Java**) の古いバージョンをアンインストールすることを **Symantec** がお勧めします。ネイティブの **Windows** 版 **NetBackup** 管理コンソールがある場合は、**NetBackup** サーバーソフトウェアをインストールまたはアップグレードするときに自動的にその **NetBackup** 管理コンソールがアンインストールされます。

メモ: 複数のバージョンのコンソールをパッチにアップグレードするには、最初に基本バージョンのリモート管理コンソールをインストールする必要があります。基本バージョンのインストーラを使用し、リモート管理コンソールをインストールします。次に、該当するパッチのリモート管理コンソールにアップグレードします。

複数のバージョンのコンソールから **NetBackup** 管理コンソールのパッチバージョンに直接アップグレードすることはできません。

図 31-1 NetBackup リモート管理コンソールのインストール



これらのプロセスは、2 つの異なる NetBackup ホスト上で実行されます。この分散アプリケーションアーキテクチャは、UNIX プラットフォームの[バックアップ、アーカイブおよびリストア (Backup, Archive, and Restore)]クライアントインターフェース (jbpSA) でも同様です。

管理者は、次のいずれかの方法を使って、まず Java ベースの NetBackup 管理コンソールを起動します。

- NetBackup リモート管理コンソールがインストールされている Windows コンピュータの場合、[スタート (Start)] > [プログラム (Programs)] > [Symantec NetBackup] > [NetBackup 7.7.1 Administration Console] の順に選択します。
- NetBackup がインストールされている UNIX コンピュータ上で、jnbSA コマンドを実行します。


次に、管理者は、ログオンダイアログボックスで指定するホストのアプリケーションサーバーにログオンします。

NetBackup 管理コンソールのログオンダイアログボックスで指定するホストのアプリケーションサーバーによって、ユーザーのログオンクレデンシャルが認証されます。クレデンシャルは、標準の UNIX ユーザーのアカウントデータおよび関連する API を使用して認証されます。

メモ: ログオンダイアログボックスで指定するホストでは、NetBackup 管理コンソールを実行するシステムと同じバージョンの NetBackup が実行されている必要があります。

メモ: NetBackup 管理コンソールにログオンするには、ログインクレデンシャルが接続するマスターサーバーまたはメディアサーバーから認証されている必要があります。これは NetBackup アクセス制御 (NBAC) が使用中であるかどうかに関係なく該当します。

図 31-2 NetBackup のログオンダイアログボックス




通常、すべての管理作業の対象となるサーバーを、NetBackup 管理コンソールのログオンダイアログボックスでホストとして指定します。

NetBackup 管理コンソールで[ファイル (File)]>[サーバーの変更 (Change Server)]機能を使用する場合には、これは該当しません。[サーバーの変更 (Change Server)]機能を使用すると、リモートサーバー (NetBackup 管理コンソールのログオンダイアログボックスで指定するサーバー以外のサーバー) を管理できます。

メモ: [サーバーの変更 (Change Server)]操作を行うには、すべてのサーバーが同じバージョンである必要があります。

図 31-3 [サーバーの変更 (Change Server)] ダイアログボックス



管理しているサーバーにかかわらず、**NetBackup** 管理コンソールで実行するすべての管理作業では、アプリケーションサーバーに対して要求が行われます。すべての作業は、サーバーがリモートサーバーであるかログオンダイアログボックスで指定されたサーバーであるかに関係なく、アプリケーションサーバーホスト上で実行されます。

ただし、**NetBackup** の認可方法の構成にかかわらず、**NetBackup** 管理コンソールでの作業の認可は、管理対象のサーバー固有です。たとえば、**Host_A** で **NetBackup-Java** の認可機能を使用している場合、[サーバーの変更 (**Change Server**)]を使用して **Host_B** に変更すると、**Host_B** の `auth.conf` に構成されている権限が適用されます。

リモートサーバーから管理するには、アプリケーションサーバーホストがリモートサーバーのサーバーリストに含まれる必要があります。

p.1149 の「別のサーバーへのアクセスを許可する」を参照してください。

p.1158 の「リモートサーバーへのアクセス」を参照してください。

NetBackup ユーザーの認可について

NetBackup では、**NetBackup** 管理コンソールの[アクセス管理 (**Access Management**)]ユーティリティを使用してアクセス制御を構成できます。

[アクセス管理 (**Access Management**)]の使用に必要なコンポーネントをインストールする方法について詳しくは、『**NetBackup セキュリティおよび暗号化ガイド**』を参照してください。

NetBackup アクセス制御を設定していない場合でも、特定のアプリケーションに対する **NetBackup** 管理コンソールのユーザーを認可できます。**NetBackup** アクセス制御はコンソールの機能による認可より常に優先されます。

ユーザーが **NetBackup** アクセス制御によって認可済みの管理者でない場合、そのユーザーがバックアップ、アーカイブ、リストアアプリケーションで実行できる処理は制限されます。このユーザーは、ログオンダイアログボックスで指定したホストの `auth.conf` ファイルで定義されている処理を実行できます。

`/auth.conf` ファイルには、**NetBackup** アプリケーションにアクセスするための認可データが含まれています。

Windows NetBackup サーバーでは、auth.conf.win.template という名前のテンプレートファイルが `NB_Install/Java` にあります。このテンプレートファイルを使用し、同じ場所で auth.conf ファイルを作成します。

テンプレートファイルにはユーザーにアクセス許可を与える例があります。

p.1169 の「特定のアプリケーションに対する root 以外のユーザーの認可について」を参照してください。

UNIX NetBackup サーバーでは、auth.conf ファイルが `NB_Install/Java` にあります。このファイルは次の承認を提供します。

NetBackup サーバー側	root ユーザーに対する管理機能、およびその他すべてのユーザーに対するユーザーバックアップ機能およびユーザーリスト機能

NetBackup クライアント側	すべてのユーザーに対するユーザーバックアップ機能およびユーザーリスト機能。

jbpSA を使用してリモート管理操作またはユーザー操作を実行するには、ユーザーは、NetBackup の UNIX サーバーまたはクライアントコンピュータ上に有効なアカウントを持つ必要があります。

メモ: このユーザーに NetBackup アクセス制御が構成されていない場合、デフォルトでは、NetBackup-Java アプリケーションサーバーによって認可データが提供されます。この認可データによって、NetBackup マスターサーバーのローカル管理者グループに属するすべてのメンバーは、すべての NetBackup-Java アプリケーションを使用できます。他のユーザーは、バックアップ、アーカイブおよびリストアだけにアクセスできます。

認可ファイル (auth.conf) の特徴

Windows NetBackup サーバーで、「auth.conf.win.template」という名前を付けられるテンプレートファイルが `NB_Install/Java` にあります。このテンプレートファイルを使用し、同じ場所で auth.conf ファイルを作成します。

テンプレートファイルにはユーザーにアクセス許可を与える例があります。

UNIX NetBackup サーバーでは、auth.conf ファイルが `NB_Install/Java` にあり、次のエントリだけが入っています。

```
root ADMIN=ALL JBP=ALL
* ADMIN=JBP JBP=ENDUSER+BU+ARC
```

各エントリの最初のフィールドは、そのエントリによって指定された権限へのアクセスが付与されたユーザー名です。リリースバージョンの最初のフィールドでは、root ユーザーにすべての NetBackup アプリケーションの使用を許可しています。

最初のフィールドがアスタリスクの場合、任意のユーザー名が受け入れられることを意味し、そのユーザーは指定されたアプリケーションを使用できます。auth.conf ファイルが存在する場合、そのファイルには、各ユーザーのエントリが存在する必要があります。または、auth.conf ファイルには、ユーザー名フィールドにアスタリスク (*) を含むエントリが存在する必要があります。エントリが存在しないユーザーは、NetBackup アプリケーションにアクセスできません。特定のユーザー名を指定するエントリは、ユーザー名フィールドにアスタリスクを含む行より前に指定する必要があります。

メモ: アスタリスクの指定によって、すべてのユーザーに対して管理者機能を認可することはできません。auth.conf ファイルのエントリで、各ユーザーを個別に認可する必要があります。

特定のユーザーに対してすべての機能を禁止する場合は、アスタリスクで始まる行の前に、このユーザーを指定する行を追加します。

たとえば、

```
mydomain¥ray ADMIN= JBP=  
* ADMIN=JBP JBP=ENDUSER+BU+ARC
```

残りのフィールドでは、アクセス権を指定します。

ADMIN キーワード

ユーザーがアクセスすることができるアプリケーションを指定します。ADMIN=ALL を指定すると、すべての NetBackup アプリケーション、およびそれに関連する管理者関連の機能へアクセスできます。

p.1169 の「[特定のアプリケーションに対する root 以外のユーザーの認可について](#)」を参照してください。

JBP キーワード

ユーザーがバックアップ、アーカイブおよびリストアクライアントアプリケーション (jbpsA) を使用して実行可能な機能を指定します。JBP=ALL を指定すると、管理用の機能を含む、すべてのバックアップ、アーカイブおよびリストア機能にアクセスできます。

p.1170 の「[\[バックアップ、アーカイブおよびリストア \(Backup, Archive, and Restore\)\]ユーザーインターフェースで行う特定作業の認可について](#)」を参照してください。

アスタリスク (*)

最初のフィールドがアスタリスクの場合、任意のユーザー名が受け入れられることを意味し、そのユーザーは指定されたアプリケーションを使用できます。リソースバージョンの 2 行目では、最初のフィールドはアスタリスクです。アスタリスクは、NetBackup によって、バックアップ、アーカイブおよびリストアクライアントアプリケーション (jbpsA) にアクセスするすべてのユーザー名が検証されることを意味します。JBP=ENDUSER+BU+ARC を指定すると、ユーザーは、ファイルのバックアップ、アーカイブおよびリストアだけを行うことができます。

ログオン画面で入力するユーザー名およびパスワードは、ホストフィールドに指定するコンピュータ上で有効である必要があります。NetBackup-Java アプリケーションサーバーでは、指定されたコンピュータのシステムパスワードファイルデータを使用して、ユーザー

名およびパスワードが認証されます。そのため、そのパスワードは、そのコンピュータへのログオン時に使用したパスワードと同じである必要があります。

たとえば、次の情報を使用してログオンすると想定します。

```
username = joe  
password = access
```

この場合、同じユーザー名とパスワードを使用して **NetBackup** にログインする必要があります。

NetBackup-Java アプリケーションサーバーには、オペレーティングシステムへのログオンに使用したユーザー名とは異なるユーザー名でログオンできます。たとえば、**joe** というユーザー名を使用してオペレーティングシステムにログオンする場合、その後、**root** ユーザーで **jnbSA** にログオンできます。

終了するときに、いくつかのアプリケーションの状態情報が、**joe** の `$HOME/.java/.userPrefs/vrts` ディレクトリに自動的に保存されます。(表の列の順序など。) この情報は、次に **joe** というアカウントでオペレーティングシステムにログオンし、**NetBackup** アプリケーションを起動するときにリストアされます。このログオン方法では各管理者の状態情報が保存されるため、複数の管理者が存在する場合に有効です。

メモ: **NetBackup** では、アプリケーションの初回の終了時に、ユーザーの `$HOME/.java/.userPrefs/vrts` ディレクトリが作成されます。`.java/.userPrefs/vrts` ディレクトリは、**NetBackup-Java** アプリケーションだけで使用されます。

ユーザー名が `auth.conf` ファイルに従っていない場合、次のエラーメッセージが表示されます。ユーザーは、すべてのアプリケーションにアクセスできなくなります。

```
No authorization entry exists in the auth.conf file for username  
name_specified_in_login_dialog. None of the NB-Java applications are  
available to you.
```

結論として、`auth.conf` ファイルには次の形式のエントリが含まれます。

- デフォルトを使用します。これによって、有効なユーザー名を持つすべてのユーザーがバックアップ、アーカイブ、リストアクライアントアプリケーション (**jbpSA**) を使用できるようになります。**root** ユーザーだけが管理者用アプリケーションおよび **jbpSA** の管理者用の機能にアクセスできるようになります。
- 有効なユーザー名のエントリを指定します。

メモ: 有効なユーザー名とは、ユーザーがファイルを相互にバックアップ、アーカイブまたはリストア可能なアカウントです。バックアップ、アーカイブおよびリストアアプリケーション (jbpSA) では、バックアップまたはリストアするディレクトリおよびファイルを表示および選択する場合、システムファイル権限が使用されます。

特定のアプリケーションに対する root 以外のユーザーの認可について

NetBackup-Java 管理者アプリケーションの一部に対して、root 以外のユーザーを認可できます。

NetBackup-Java 管理者アプリケーションの一部に対してユーザーを認可するには、auth.conf ファイルの ADMIN キーワードに次の識別子を使用します。

ALL	この表に示すすべてのアプリケーションの管理権限がユーザーに付与されていることを示します。
AM	アクティビティモニター
BMR	Bare Metal Restore
BPM	バックアップポリシー管理
BAR または JBP	バックアップ、アーカイブおよびリストア
CAT	カタログ
DM	デバイスモニター
HPD	ホストプロパティ
MM	メディア管理
REP	レポート
SUM	ストレージユニット管理
VLT	Vault 管理

たとえば、ユーザー (user1) に、デバイスモニターおよびアクティビティモニターだけへのアクセス権限を付与するには、次のエントリを auth.conf ファイルに追加します。

```
user1 ADMIN=DM+AM
```

root 以外のユーザーが、NetBackup-Java 管理コンソールで使用されるファイルを変更できるようにするには、nonroot_admin_nbjava スクリプトを実行します。このスクリプトを実行すると、次のファイルの権限が変更されます。

```
/usr/opensv/java/auth.conf
/usr/opensv/java/Debug.properties
/usr/opensv/java/nbj.conf
```

メモ: nonroot_admin_nbjava は /usr/opensv/java/nonroot_admin_nbjava に存在します。

[バックアップ、アーカイブおよびリストア (Backup, Archive, and Restore)] ユーザーインターフェースで行う特定作業の認可について

[バックアップ、アーカイブおよびリストア (Backup, Archive, and Restore)] のインターフェースは、ユーザーが特定の作業のみを実行できるように構成できます。すべての作業が、追加構成なしで正常に実行できるわけではありません。

次の操作には、追加構成が必要です。詳しくは、指定する項を参照してください。

- リダイレクトリストア。
 - p.1196 の「[サーバー主導リストア](#)」を参照してください。
 - p.1198 の「[クライアントによるリダイレクトリストアについて](#)」を参照してください。
- ユーザーバックアップまたはユーザーアーカイブには、この形式のポリシースケジュールが必要であり、このスケジュールの時間帯で操作が発行される必要があります。

バックアップ、アーカイブおよびリストア機能の一部に対してユーザーを認可するには、auth.conf ファイルの JBP キーワードに次の識別子を使用します。

表 31-1 auth.conf ファイルの JBP キーワードの識別子

識別子	説明
ENDUSER	True Image または通常のバックアップからのリストア操作、およびリダイレクトリストア操作の実行が許可されます。
BU	バックアップ操作の実行がユーザーに許可されます。
ARC	アーカイブ操作の実行がユーザーに許可されます。アーカイブ操作を許可するには、バックアップを実行する機能 (BU) が必要です。
RAWPART	raw パーティションへのリストアの実行がユーザーに許可されます。

識別子	説明
ALL	サーバー主導型のリストアを含むすべての処理の実行が可能となります。(ログインしたクライアント以外のクライアントにリストアします。) サーバー主導リストアは、NetBackup マスターサーバーからだけ実行できます。

たとえば、ユーザー (user1) にファイルのリストアを許可し、バックアップまたはアーカイブを許可しない場合は、次のように指定します。

```
user1 ADMIN=JBP JBP=ENDUSER
```

Windows NetBackup サーバーのユーザーの認可について

NetBackup-Java アプリケーションサーバーにログオンするには、コンソールの起動時に表示されるダイアログボックスでログオンします。ログインダイアログボックスの[ホスト名 (Host name)]フィールドに指定するシステムに対して有効なユーザー名およびパスワードを入力します。

Windows を実行しているコンピュータのユーザー名は、*domainname¥username* の形式である必要があります。

domainname には、NetBackup ホストのドメインを指定します。NetBackup ホストがドメインのメンバーでない場合、ドメインを指定する必要はありません。

NetBackup-Java アプリケーションサーバーは、指定されたコンピュータの Windows の標準認証機能を使用して、ユーザー名およびパスワードを認証します。

メモ: このユーザーに NetBackup アクセス制御が構成されていない場合、デフォルトでは、NetBackup-Java アプリケーションサーバーによって認可データが提供されます。この認可データによって、NetBackup マスターサーバーのローカル管理者グループに属するすべてのメンバーは、すべての NetBackup-Java アプリケーションを使用できます。他のユーザーは、バックアップ、アーカイブおよびリストアだけにアクセスできます。

NetBackup-Java またはその一部のアプリケーションへのアクセスを政権するには、auth.conf ファイルを *NB_install_path¥java* で作成します。同じ場所にあるテンプレートを利用します。

p.1161 の「[NetBackup リモート管理コンソールについて](#)」を参照してください。

Windows の NetBackup 管理コンソールへのアクセスを制限する

1 つ以上の NetBackup アプリケーションへのアクセスを制限するには、次の手順を実行します。

1 つ以上の NetBackup アプリケーションへのアクセスを制限する方法

- 1 Windows システム上で次のファイルを作成します。

```
NB_Install_path¥java¥auth.conf
```

メモ: 同じ場所で利用可能なテンプレートファイルを使用します。

テンプレートファイルにはユーザーにアクセス許可を与える例があります。

- 2 NetBackup アプリケーションにアクセスするユーザーごとにエントリを `auth.conf` に追加します。これによって、このファイル内にエントリが存在しないユーザーが Windows システム上の NetBackup アプリケーションにアクセスすることが禁止されます。次に、Windows システム上の `auth.conf` ファイルの例を示します。

```
mydomain¥Administrator ADMIN=ALL JBP=ALL
mydomain¥joe ADMIN=ALL JBP=ALL
* ADMIN=JBP JBP=ENDUSER+BU+ARC
```

p.1165 の「[NetBackup ユーザーの認可について](#)」を参照してください。

NetBackup 管理コンソールの実行時構成オプション

Windows コンピュータでは、`Install_path¥java¥setconf.bat` に、NetBackup 管理コンソールの構成オプションが含まれています。

UNIX コンピュータでは、`/usr/opensv/nbj.conf` ファイルに、NetBackup 管理コンソールの構成オプションが含まれています。bp.conf ファイル用の構文規則に従って、1 行に 1 つのオプションを入力します。

nbj.conf および setconf.bat には、以降の項で説明する各構成オプションのコマンドが格納されています。変更を行う場合は、該当する設定コマンドで、等号の後に続く値を変更します。

FIREWALL_IN

FIREWALL_IN 構成オプションは、信頼できるネットワークの外側に存在する **NetBackup-Java** 管理コンソールを使用して、信頼できるネットワーク内の **NetBackup** マスターサーバーを管理できるようにします。

このオプションでは、次の形式を使用します。

Windows の場合:

```
SET FIREWALL_IN=  
HOST1:PORT1=HOST2:PORT2;IP_ADDR1:PORT3=IP_ADDR2:PORT4  
SET FIREWALL_IN >> "%NBJDIR%\%nbjconf
```

UNIX の場合:

```
FIREWALL_IN= HOST1:PORT1=HOST2:PORT2[;...;HOSTn:PORTn=HOSTm:PORTm]
```

ここで、**HOST** は、ホスト名または IP アドレスです。

この構成オプションを使用すると、管理者は、次のいずれかの方法でファイアウォールを回避できます。

- 信頼できる内部ネットワークの **bpjava** サービスのポート番号を入力します。次に、**bpjava** サービスが実行されているプライベートインターフェースを、ファイアウォールの外側からアクセスできるパブリックインターフェースにマッピングします。
- ローカルホストからファイアウォール内のシステムへのセキュアシェル (SSH) トンネルを設定します。

この例では、次のことを想定しています。

- マスターサーバー **NBMaster.symc.com** は信頼できるネットワーク内にあり、ファイアウォールの保護を受けています。
- **NBMaster.symc.com** の IP アドレスは、**10.221.12.55** です。
- **NetBackup-Java** 管理コンソールは、**localhost** にインストールされています。
- 次のように **localhost** から **NBMaster.symc.com** まで通じる SSH トンネルが存在します。

bpjava-msvc ポート (デフォルト **13722**) **localhost:port1**

vnetd ポート (デフォルト **13724**) **localhost:port2**

pbx ポート (デフォルト **1556**) **localhost:12345**

ここで、**localhost** はホスト名で、**port1** は IP ポートです。

bpjava-msvc と **vnetd** への接続に関連した変更を行うには、次の項を参照してください。

p.1178 の「VNETD_PORT」を参照してください。

Windows システムでは、**setconf.bat** を使用してオプションを追加します。

```
SET FIREWALL_IN=  
NBMaster.symc.com:1556=localhost:12345;10.221.12.55:12345=localhost:12345  
SET FIREWALL_IN >> "%NBJDIR%"¥nbjconf
```

UNIX システムでは、次の行を **nbj.conf** ファイルに追加します。

```
FIREWALL_IN=NBMaster.symc.com:1556=localhost:12345;10.221.12.55:12345=localhost:12345
```

このエントリは次の内容を示します。

- NBMaster.symc.com:1556 への接続は、localhost:12345 にリダイレクトされます。
- 10.221.12.55:1556 への接続は、localhost:12345 にリダイレクトされます。

メモ: NBMaster.symc.com にインターネットからアクセスできるパブリックインターフェース (NBMasterpub.symc.com) が存在する場合、同じオプションが使われます。この場合、localhost を NBMasterPub.symc.com に置き換えます。

FORCE_IPADDR_LOOKUP

FORCE_IPADDR_LOOKUP 構成オプションでは、2 つのホスト名の文字列が同じホストであるかどうかを判断するために、NetBackup によって IP アドレスの照合を行うかどうかを指定します。このオプションでは、次の形式を使用します。

```
FORCE_IPADDR_LOOKUP = [ 0 | 1 ]
```

ここで示された文字列については、次のとおりです。

- 0 2 つのホスト名の文字列が同じホストかどうかを判断する、IP アドレスの照合が行われないことを示します。この場合、ホスト名の文字列が完全に一致すると、同じホストであると見なされます。または、短縮名が部分修飾ホスト名か完全修飾ホスト名の短縮名と一致すると、同じホストであると見なされます。
- 1 2 つのホスト名の文字列が一致しない場合に、IP アドレスの照合が行われることを示します。照合によって、これらの文字列が同じホストのものかどうか判断されます。デフォルトでは、ホスト名を比較し、解決するために IP アドレスの照合が行われます。ホスト名の文字列が完全に一致する場合、IP アドレスの照合は行われません。

メモ: 2 つの異なるドメインで同じホスト名を使用する場合、このオプションの値に 1 を指定します。eagle.abc.xyz と eagle.def.xyz を使用する場合や、ホスト名のエイリアスを使用する場合などが該当します。

NetBackup 管理コンソールでは、2 つのホストが同じホストであるかどうかを判断するためにホスト名を比較する箇所が多数あります。たとえば、[ファイル (File)]>[サーバーの変更 (Change Server)]コマンドを実行する場合などが該当します。

IP アドレスの照合は時間を消費し、応答時間がより長くなる結果になることがあります。ただし、正確な比較は重要です。

NetBackup 管理コンソールのログオンダイアログボックスで常に同じホスト名が指定される場合、IP アドレスの照合を行う必要はありません。そのホスト名は、NetBackup で構成されているホスト名と一致する必要があります。ホスト名は、サーバーのホストプロパティに表示されるサーバーリストで確認できます。UNIX システムの場合、ホスト名は `bp.conf` ファイル内にも示されます。

ホスト名 **eagle** および **hawk** を使用して、このオプションの動作について次に示します。

`FORCE_IPADDR_LOOKUP = 0`

次の比較では、IP アドレスの照合は行われません。どちらも同じホストであると見なされます。

```
eagle and eagle
eagle.abc.def and eagle.abc.def
eagle.abc and eagle.abc.def
eagle and eagle.abc.def
eagle and eagle.anything
```

eagle と **hawk** の比較については、短縮ホスト名、部分修飾ホスト名または完全修飾ホスト名のいずれを使用した比較においても、エイリアスにかかわらず、これらは異なるホスト名と見なされます。

`FORCE_IPADDR_LOOKUP = 1`

次の比較では、IP アドレスの照合は行われません。どちらも同じホストであると見なされます。

```
eagle and eagle
eagle.abc and eagle.abc
eagle.abc.def and eagle.abc.def
```

eagle と **hawk** のすべてについて比較する場合、次の比較では、IP アドレスの照合が行われます。比較によって、ホストが同じであるかどうか判断されます。

```
eagle.abc and eagle.abc.def
eagle and eagle.abc.def
eagle and eagle.anything
```

INITIAL_MEMORY、MAX_MEMORY

INITIAL_MEMORY および MAX_MEMORY では、Java Virtual Machine (JVM) のメモリ使用量を構成できます。

シマンテック社は、すべてのインターフェース(管理コンソール、NetBackup 管理コンソール、NetBackup [バックアップ、アーカイブおよびリストア (Backup, Archive, and Restore)] ユーザーインターフェース)を 1 GB 以上の物理メモリを搭載するシステムで実行することを推奨します。アプリケーションで 256 MB のメモリを利用できることを確認してください。

INITIAL_MEMORY には、JVM の起動時にヒープに割り当てられるメモリの量を指定します。通常は、この値を変更する必要はありません。推奨のメモリ量を搭載するシステムでは、jnbSA、リモート管理コンソールまたは jbpSA の簡易初期化を行うには、デフォルト値で十分です。

UNIX システムでは、初期メモリの割り当ては、jnbSA または jbpSA コマンドでも指定できます。たとえば、

```
jnbSA -ms 36M
```

デフォルトは、36M (MB) です。

MAX_MEMORY には、JVM が、動的に割り当てられたオブジェクトおよび配列に使用する最大ヒープサイズを指定します。データの量が多い場合は、最大ヒープサイズの指定を検討してください。たとえば、アクティビティモニターのジョブ数が多い場合などが該当します。

UNIX システムでは、最大メモリの割り当ては、jnbSA または jbpSA コマンドでも指定できます。たとえば、

```
jnbSA -mx 512M
```

デフォルトは、256M (MB) です。

MEM_USE_WARNING

MEM_USE_WARNING 構成オプションでは、MAX_MEMORY で指定したメモリのうち、使用された割合を指定します。指定した値に達した時点で警告ダイアログボックスがユーザーに対して表示されます。デフォルトは 80 % です。このオプションでは、次の形式を使用します。

```
MEM_USE_WARNING=80
```

NBJAVA_CLIENT_PORT_WINDOW

NBJAVA_CLIENT_PORT_WINDOW 構成オプションでは、NetBackup-Java アプリケーションサーバーへの接続に使用される、このコンピュータ上の予約なしポートの範囲を指定します。また NetBackup 管理コンソールのアクティビティモニターから bpjobjd デーモンに接続するために使うポートの範囲を指定します。

このオプションでは、次の形式を使用します。

```
NBJAVA_CLIENT_PORT_WINDOW = n m
```

ここで示された文字列については、次のとおりです。

- n*** NetBackup-Java アプリケーションサーバーの `bpjava` プロセスへの接続に使用される、予約なしポートの範囲内の最初のポートを指定します。またリモート管理コンソールのアクティビティモニターから `bpjobd` デーモンまたは Windows サービスに接続するために使うポートの範囲を指定します。
- n*** を 0 (ゼロ) に設定する場合、使用される予約なしポートはオペレーティングシステムによって決定されます (デフォルト)。
- m*** NetBackup 管理コンソールまたはリモート管理コンソールへの接続に使用される予約なしポートの範囲内の最後のポートを指定します。
- n*** および ***m*** を 0 (ゼロ) に設定する場合、使用される予約なしポートはオペレーティングシステムによって決定されます (デフォルト)。

各ユーザーに許容される最小範囲は 120 です。追加の並列実行ユーザーごとに、120 を追加する必要があります。たとえば、3 人の並列実行ユーザーを追加する場合のエントリは次のとおりです。

```
NBJAVA_CLIENT_PORT_WINDOW = 5000 5360
```

十分な範囲が設定されていない場合、初期化中に無効な値が存在したことを示すエラーメッセージが表示され、`jnbSA` が終了されます。

メモ: `NBJAVA_CLIENT_PORT_WINDOW` を使用すると、パフォーマンスが低下します。

NBJAVA_CORBA_DEFAULT_TIMEOUT

`NBJAVA_CORBA_DEFAULT_TIMEOUT` 構成エントリでは、Java 管理コンソールで実行される多くの CORBA 操作で使用されるデフォルトのタイムアウトを指定します。

このオプションはデフォルトで存在し、次の形式を使用します。

```
NBJAVA_CORBA_DEFAULT_TIMEOUT=60
```

デフォルトは 60 秒です。

NBJAVA_CORBA_LONG_TIMEOUT

`NBJAVA_CORBA_LONG_TIMEOUT` 構成エントリでは、Java 管理コンソールの次の領域で使用されるタイムアウト値を指定します。

- デバイスの構成ウィザード
- ディスクプールの構成ウィザード

- ディスクプールのインベントリ

このオプションはデフォルトで存在し、次の形式を使用します。

```
NBJAVA_CORBA_LONG_TIMEOUT=1800
```

デフォルトは 1800 秒です。

PBX_PORT

PBX_PORT 構成エントリは pbx ポートを指定します。

このオプションはデフォルトで存在し、次の形式を使用します。

```
PBX_PORT=1556
```

VNETD_PORT

VNETD_PORT は vnetd デーモンプロセス用に構成されたポートで、Internet Assigned Number Authority (IANA) に登録済みです。

このオプションでは、次の形式を使用します。

```
VNETD_PORT=13724
```

Symantec では、このポートを変更しないことをお勧めします。変更が必要な場合、関連する NetBackup クラスタのすべての NetBackup ホストで変更を行います。

このオプションは 7.0 NetBackup サーバーとの通信に 7.0.1 JAVA インターフェースが使われるときの後方互換用に保存されます。

詳しくは、『[NetBackup インストールガイド](#)』を参照してください。

対応する setconf.bat (Windows) または nbj.conf (UNIX) の構成オプションに値を設定する必要があります。

bp.conf エントリを使用した jnbSA と jbpSA のカスタマイズについて

/usr/openv/netbackup/bp.conf ファイルの INITIAL_BROWSE_SEARCH_LIMIT オプションおよび KEEP_LOGS_DAYS オプションを使用すると、管理者およびユーザーは jbpSA 操作の次の項目をカスタマイズできます。

- INITIAL_BROWSE_SEARCH_LIMIT を使用すると、リストアの検索の開始日付を制限することで、多数のバックアップが実行される場合にパフォーマンスを改善できます。
- KEEP_LOGS_DAYS には、NetBackup-Java のバックアップ、アーカイブおよびリストアアプリケーション (jbpSA) によって生成されたジョブファイルおよび進捗ログファイル

を保持する期間を指定します。これらのファイルは、次のディレクトリに書き込まれます。

```
/usr/opensv/netbackup/logs/user_ops/_username_/jobs
```

```
/usr/opensv/netbackup/logs/user_ops/_username_/logs
```

[バックアップ、アーカイブおよびリストア (Backup, Archive, and Restore)] コンソールを使用するユーザーごとにディレクトリが存在します。このエントリにより、**NetBackup-Java** コンソールから出力されるログファイルを保持する期間も制御できます。

このログファイルは、`/usr/opensv/netbackup/logs/user_ops/nbjlogs` にあります。デフォルトは 3 日間です。

NetBackup-Java のパフォーマンスの向上について

次のインターフェースでパフォーマンスの問題に関して考慮すべき最も重要な要素は、コンソールを実行しているプラットフォームです。

- リモート管理コンソール
- NetBackup 管理コンソール
- NetBackup バックアップ、アーカイブおよびリストアユーザーインターフェース

管理コンソールは、プラットフォームの種類に関係なく、次のいずれかの場所から実行できます。

- (サポートされている Windows および UNIX プラットフォームの) デスクトップホストでローカルに実行する
- (サポートされている UNIX プラットフォームから) リモートで実行し、デスクトップホストに表示する

最良のパフォーマンスを得るために、これらのコンソールを使用する場合は、デスクトップホストでローカルに実行することをお勧めします。コンソールをローカルに実行すると、リモートディスプレイバックの構成によって発生する可能性があるフォントおよび表示に関する問題を回避できます。

Java コンソールのローカルでの実行について

Windows プラットフォームで、[スタート (Start)] > [プログラム (Programs)] > [Symantec NetBackup] > [NetBackup 7.7.1 Administration Console] の順に選択し、コンソールを起動します。

サポートされている UNIX プラットフォームで `jnbSA` または `jbpSA` を実行すると、コンソールは、コンソールが表示されているホストと同じホストでローカルに実行されます。すなわ

ち、DISPLAY 環境変数は、jnbsA または jbpSA コマンドを実行したホストに設定されています。

Java テクノロジーの向上によって、いくつかのプラットフォームでは、リモート X ディスプレイの機能が改善されています。ただし、コンソールの特定のコントロールでは問題が解消されていません。たとえば、ボックスでの操作結果が不適切である、スクロールがスムーズでない、多くの行が含まれる表で表示の問題が発生する、などの問題があります。また、このモードでの実行中に Java Virtual Machine (JVM) のエラーによってコンソールが異常終了およびハングアップする、などのより深刻な問題が、いくつかのプラットフォームで発生しています。このような JVM のエラーは、AIX プラットフォームで最も多く発生しています。したがって、Symantec では、コンソールをリモート X ディスプレイ構成で実行しないことをお勧めします。

コンソールをローカルで実行してリモートサーバーを管理することについて

NetBackup 管理コンソールおよびバックアップ、アーカイブおよびリストアユーザーコンソールは、分散アプリケーションです。どちらのアプリケーションも、異なるコンピュータ上で実行可能な、2 つの主要な独立したシステムプロセスから構成されます。たとえば、あるコンピュータで NetBackup 管理コンソールを実行し、別のコンピュータでコンソールのアプリケーションサーバー (bpjava) プロセスを実行するとします。

NetBackup サーバーホストで NetBackup 管理コンソールを実行する必要はありません。ただし、NetBackup を管理するには、そのホストでアプリケーションサーバーを実行する必要があります。

NetBackup-Java 管理コンソールは、NetBackup でサポートされているすべてのプラットフォーム上で実行可能ではありませんが、このコンソール用のアプリケーションサーバーは、サポートされているすべてのプラットフォーム上で実行されます。この分散アプリケーションアーキテクチャによって、コンソール自体は NetBackup でサポートされているプラットフォームの一部だけでしか実行されなくても、すべての NetBackup プラットフォームの直接管理を実行できます。

NetBackup-Java 管理コンソールにログインするには、ホスト名を指定します。ホスト名はアプリケーションサーバー (bpjava) が動作するコンピュータです。(たとえば、NetBackup マスターサーバー。) コンソールで開始されたすべての要求または更新は、このホストで実行されているアプリケーションサーバーへ送信されます。

コンソールパフォーマンスの拡張について

NetBackup-Java アプリケーションのパフォーマンスは、アプリケーションが実行される環境 (利用可能なリソースおよびネットワークのスループットを含む) によって異なります。NetBackup-Java のデフォルト構成 (特に INITIAL_MEMORY および MAX_MEMORY 構成オプション) では、コンソールが実行されるコンピュータ上に十分なメモリリソースが存在

すると想定しています。コンソールが実行されるマシンには、jnbSA コマンドが実行されるマシンや NetBackup 管理コンソールが起動されるマシンなどが該当します。

次に、パフォーマンスを改善するためのガイドラインを示します。

- ネットワークの通信速度および転送されるデータ量について検討します。
- 関連するコンピュータ上で実行される処理の量について検討します。
稼働率の低いコンピュータ上で、NetBackup-Java を実行します。たとえば、メモリを集中的に使用する他のアプリケーションがコンピュータ上で実行されている場合、応答時間に大幅な違いが生じる場合があります。(たとえば、Web ブラウザ) 同じコンピュータ上に複数の NetBackup-Java インスタンスが存在する場合も、同じ影響を受けます。
- アプリケーションに対して 256 MB 以上の RAM を利用可能な 1 GB のコンピュータ上で NetBackup-Java を実行します。メモリが不十分であるため、アプリケーションを起動できない場合もあります。これらの障害は、jnbSA コマンドが実行された xterm ウィンドウに表示されるさまざまなメッセージから確認できます。また、メッセージは、アプリケーションログファイルに示されます。次のようなメッセージが表示されます。

```
Error occurred during initialization of VM
Could not reserve enough space for object heap
Out of Memory
```

p.1175 の「[INITIAL_MEMORY、MAX_MEMORY](#)」を参照してください。

- 関連するコンピュータの物理メモリの量について検討します。必要に応じて、管理されるホスト (コンソールのアプリケーションサーバーホスト) にメモリを追加します。
- 次の関連するコンピュータのスワップ領域を増やすことを検討します。
 - コンソールホスト (コンソールが起動されたホスト)
 - 管理されているホストパフォーマンスを改善するには、アプリケーションが実行されているシステムに使用可能なスワップ領域の量を増やします。これは特に、コンピュータ上で他の多数の動作が実行されている場合に効果があります。スワップ領域の量を増やすと、アプリケーションのメモリ不足に関連するハングアップや他の問題が軽減されます。
- 次の関連するコンピュータの CPU を追加または高速化することを検討します。
 - コンソールホスト (コンソールが起動されたホスト)
 - 管理されているホスト
- 起動時間を節約するには、NetBackup-Java を使用するたびに終了および再起動を繰り返すのではなく、実行したままにしておきます。Java Virtual Machine の起動には、他のアプリケーションの場合に比べて時間がかかります。

- 長期間保持されている **NetBackup** データを必要な期間だけ保持するようにして、データの量を制限することを検討します。たとえば、正常に完了したジョブは数時間以上保持しないようにします。
p.1091 の「[ジョブデータベースについて](#)」を参照してください。

ローカルでの実行時とリモートディスプレイバック機能の使用時におけるパフォーマンスの比較について

パフォーマンスは次の要素に依存します。

- ネットワークの速度
- コンソールコンピュータとアプリケーションサーバーコンピュータのリソース
- コンソールの作業負荷
- アプリケーションサーバーホスト
- **NetBackup** データの量 (アクティビティ 모니터のジョブの数または **NetBackup** ポリシーの数)

コンソールのアプリケーションサーバーホストでコンソールを起動してデスクトップホストに表示する方が、高いパフォーマンスを得られる場合があります。ただし、**Symantec** では、どのような場合にこの構成でコンソールのパフォーマンスが改善されるかを把握していません。また、前述のように、パフォーマンスの問題以外の問題が発生する場合があるため、この構成を使用しないことをお勧めします。

次の例を参照して、構成で最良のパフォーマンスを得る方法を判断してください。

NetBackup-Java パフォーマンスシナリオ 1

コンソールホストのリソースとアプリケーションサーバーホストのリソースにはどちらも不足がないものと想定します。コンソールホストに転送される **NetBackup** 構成データの量は、**X Windows** のピクセル表示データの量を大きく上回っていると想定します。ピクセル表示データの量とは、リモートホストから送信される実際のコンソール画面のデータ量のことです。

このような状況が発生しているかどうかを判断するには、実際に構成を行う以外にありません。**NetBackup** の各構成は、ネットワークの環境および 2 つのホストの物理的な距離に影響されます。

NetBackup-Java パフォーマンスシナリオ 2

アプリケーションサーバーホストで利用可能なリソースが、コンソールホストのリソースを大きく上回っていると想定します。

管理される **NetBackup** マスターサーバーと比較して、コンソールホストの **CPU** の能力が非常に低く、メモリが非常に少ないと想定します。(コンソールホストは、コンソールが起

動されるコンピュータです。)マスターサーバー上でコンソールを起動してデスクトップホストで表示すると、パフォーマンスが向上する場合があります。

デスクトップホストが Windows コンピュータの場合、Exceed や VNC などの X 端末エミュレーションツールまたはリモート表示ツールが必要です。

これらの例では、NetBackup-Java コンソールのリモート表示をパフォーマンスの面から説明しています。他の理由によって、デスクトップホストへリモート表示を行うことが必要となる場合もありますが、行わないことをお勧めします。NetBackup-Java 管理コンソールおよびクライアントのバックアップ、アーカイブ、リストアクライアントコンソールに関する他の問題については、『Symantec NetBackup リリースノート UNIX、Windows および Linux』を参照してください。

表 31-2 に構成エントリを含んでいるファイルを示します。

表 31-2 構成エントリが含まれるファイル

ファイル	説明
/usr/opensv/java/auth.conf	認可オプション。
/usr/opensv/netbackup/bp.conf	構成オプション (サーバーおよびクライアント)。
/usr/opensv/java/nbj.conf	NetBackup-Java コンソールの構成オプション。
/usr/opensv/volmgr/vm.conf	メディアおよびデバイスの管理の構成オプション。
\$HOME/bp.conf	ユーザーの構成オプション (クライアント上)。

NetBackup-Java コンソールでのタイムゾーンの調整について

地理的に離れて配置されている NetBackup 構成のサイトでは、NetBackup のリモートホストを管理するために、NetBackup-Java 管理コンソールでのタイムゾーンの調整が必要な場合があります。(ここで、NetBackup のリモートホストは、管理コンソールのログオンダイアログボックスで指定されたホストか、またはコンソールの[ファイル (File)]>[サーバーの変更 (Change Server)]機能によって参照されているホストのいずれかです。)

コンソールのデフォルトのタイムゾーンは、コンソールのログオンダイアログボックスで指定されたホストではなく、コンソールが起動されたホストのタイムゾーンです。

NetBackup-Java 管理コンソール (jnbSA) または (クライアント上で実行されている) バックアップ、アーカイブおよびリストアアプリケーション (jbpsA) からバックアップ、リストアま

たはアーカイブの操作を実行する場合、タイムゾーンは、クライアントがファイルのリストアを行う NetBackup サーバーに対して設定します。

異なるタイムゾーンに存在するサーバーを管理する場合、NetBackup-Java 管理コンソールのインスタンス別にタイムゾーンを設定します。

たとえば、NetBackup-Java 管理コンソールを開き、ローカルサーバーのタイムゾーンを中央標準時に設定します。同様に、太平洋標準時のタイムゾーンに存在するサーバーのタイムゾーンを設定するには、別の NetBackup-Java 管理コンソールを開きます。

最初の NetBackup-Java 管理コンソールでは新しいウィンドウを開かないでください。サーバーを変更([ファイル (File)]>[サーバーの変更 (Change Server)])してから、太平洋標準時タイムゾーンのサーバーのタイムゾーンを設定します。この場合、中央標準時に設定されているサーバーのタイムゾーンも変更されます。

NetBackup-Java コンソールでのタイムゾーンの調整

タイムゾーンを調整する、あるいは夏時間を使用するには、NetBackup-Java コンソール上で次の手順を実行します。

NetBackup-Java コンソールでタイムゾーンを調整する方法

- 1 NetBackup 管理コンソール、または[バックアップ、アーカイブおよびリストア (Backup, Archive, and Restore)]クライアントダイアログボックスで、[ファイル (File)]>[アプリケーションのタイムゾーンを調整 (Adjust Application Time Zone)]を選択します。
- 2 [標準 (Standard)]タブを選択します。
- 3 [カスタムタイムゾーンの使用 (Use custom time zone)]チェックボックスのチェックを外します。
- 4 タイムゾーンを選択します。
- 5 夏時間 (DST) の場合は、[夏時間の使用 (Use daylight savings time)]を選択します。
- 6 設定内容を現行のセッションおよび今後のすべてのセッションに適用するには、[デフォルトのタイムゾーンとして保存する (Save as default time zone)]を選択します。
- 7 [OK]をクリックします。

NetBackup-Java コンソールでのカスタムタイムゾーンの構成

次の手順に従って、NetBackup-Java コンソールにカスタムタイムゾーンを設定します。

NetBackup-Java コンソールにカスタムタイムゾーンを設定する方法

- 1 NetBackup 管理コンソール、または[バックアップ、アーカイブおよびリストア (Backup, Archive, and Restore)]クライアントダイアログボックスで、[ファイル (File)]>[アプリケーションのタイムゾーンを調整 (Adjust Application Time Zone)]を選択します。
- 2 [カスタムタイムゾーンの使用 (Use custom time zone)]チェックボックスをチェックします。
- 3 [カスタム (Custom)]タブを選択します。
- 4 バックアップ、アーカイブおよびリストアインターフェースの時間の基となるタイムゾーンを選択します。
- 5 [グリニッジ標準時 (GMT) からのオフセット (Offset from Greenwich Mean Time)]設定では、サーバーのタイムゾーンと GMT との時差を反映するように、時間を調整します。
- 6 [夏時間の使用 (Use daylight savings time)]チェックボックスにチェックマークを付けます。
- 7 ダイアログボックスの[夏時間の開始日 (Daylight savings time starts)]セクションで、次の表を参照して DST の開始時刻を設定します。

特定の日付に DST を始める

[絶対日付 (Absolute date)]を選択し、月と日を指定します。

DST の開始日を 4 月 5 日に設定する場合は、次のように設定します。

第 1 週の特定の曜日に DST を始める

[指定日以降の最初の特定の曜日を指定 (First day of week in month)]を選択します。特定の曜日および月を指定します。

DST の開始日を 4 月の最初の月曜日に設定するには、次のように設定します。

指定日以降の最初の特定の曜日に DST を始める

[指定日以降の最初の特定の曜日を指定 (First day of week in month after date)]を選択します。曜日および月日を指定します。

DST の開始日を 4 月 5 日以降の最初の月曜日に設定するには、次のように設定します。

最終週の特定の曜日に DST を始める

[最終週の特定の曜日を指定 (Last day of week in month)]を選択します。特定の曜日および月を指定します。

DST の開始日を 4 月の最後の木曜日に設定する場合

指定日以前の最後の特定の曜日に DST を始める

[指定日以前の最後の特定の曜日を指定 (Last day of week in month before date)]を選択します。曜日および月日を指定します。

DST の開始日を 4 月 30 日以前に設定する場合は、次のように設定します。

- 8 前述の手順に示したいずれかの方法を使用して、DST の終了日を指定します。
- 9 設定内容を現行のセッションおよび今後のすべてのセッションに適用するには、[デフォルトのタイムゾーンとして保存する (Save as default time zone)]を選択します。
- 10 [OK]をクリックします。

代替サーバーを使用したリストア

この章では以下の項目について説明しています。

- [代替サーバーを使用したリストアについて](#)
- [代替サーバーを使用したリストアをサポートする構成について](#)
- [代替サーバーを使用したリストアの実行について](#)

代替サーバーを使用したリストアについて

この項では、バックアップの書き込みに使用されるサーバー以外のサーバーを使用したファイルのリストア方法について説明します。この形式のリストア操作を、代替サーバーを使用したリストアまたはサーバーに依存しないリストアと呼びます。このリストアでは、マスターサーバークラスタおよびメディアサーバークラスタに存在するリストア用のデータに簡単にアクセスでき、より高度なフェールオーバーおよびディザスタリカバリ機能が提供されます。

NetBackup のアーキテクチャでは、複数のサーバー上にストレージデバイスを配置できます (個別のストレージデバイスか共有ロボットのいずれか)。マスターサーバー上の NetBackup イメージカタログには、各バックアップが書き込まれたサーバー (マスターサーバーまたはメディアサーバー) を定義するエントリが含まれます。バックアップメディア固有の情報が、(各バックアップの属性ファイルの) マスターサーバーイメージカタログに格納されます。この情報は、通常、マスターサーバー上に配置される Enterprise Media Manager (EMM) データベースにも格納されます。

別のサーバー上のデバイスを介したデータのリストアは、他のリストアより複雑です。バックアップのリストアは、この項で説明する方法で行ってください。これらの方法では、バックアップイメージを期限切れにしたりインポートする必要はありませんが、そうの方が効果的な場合もあります。

この項の情報は、バックアップコピーからリストアする場合にも関連します。バックアップのコピーを複数作成した場合、プライマリコピー以外の特定のバックアップコピーからリストアを行うことができます。これを行うには、bprestore コマンドを使用します。

詳しくは、『[NetBackup コマンドリファレンスガイド](#)』を参照してください。

p.1195 の「[代替サーバーを使用したリストアにおけるメディアの期限切れおよびインポート](#)」を参照してください。

代替サーバーを使用したリストアをサポートする構成について

代替サーバーを使用したリストアを行うすべての方法で、リストアに使用するサーバーが、元のバックアップを行ったサーバーと同じクラスタに存在する必要があります。また、同じ Enterprise Media Manager データベースを共有する必要があります。

図 32-1 と 図 32-2 に、NetBackup が代替サーバーのリストアをサポートする構成を示します。すべての方法で、リストアに使用するサーバーが、元のバックアップを行ったサーバーと同じクラスタに存在する必要があります。また、同じ Enterprise Media Manager データベースを共有する必要があります。

図 32-1 ロボットの周辺機器を共有する NetBackup サーバー




図 32-1 は次の点を前提としています。

- 1 つの共有 Enterprise Media Manager データベースが、NetBackup マスターサーバー上に存在します。
- NetBackup マスターサーバーは、リストア時に利用可能です。
- ロボット制御は、リストア時に利用可能な NetBackup サーバー上に存在します。

図 32-2 個別の非共有周辺機器を使用する NetBackup サーバー




図 32-2 は次の点を前提としています。

- メディアには、利用可能な NetBackup サーバーを介して物理的にアクセスできます。Enterprise Media Manager データベースは、この移動を反映するように更新されます。
- 1 つの共有 Enterprise Media Manager データベースが、NetBackup マスターサーバー上に存在します。
- NetBackup マスターサーバーは、リストア時に利用可能です。
- ロボット制御 (適用可能な場合) は、リストア時に利用可能な NetBackup サーバー上に存在します。

代替サーバーを使用したリストアの実行について

NetBackup 管理者が、代替サーバーを使用したリストアを行うために使用可能な方法は、構成および状況によって異なります。管理者は、次の 1 つ以上の方法を使用できます。

- NetBackup カタログの修正。
p.1190 の「[NetBackup カタログの変更について](#)」を参照してください。
- リストアでの元のサーバーの上書き。
p.1191 の「[リストアでの元のサーバーの上書き](#)」を参照してください。

- 代替サーバーへの自動フェールオーバーの有効化
p.1193 の「代替サーバーへの自動フェールオーバーの有効化について」を参照してください。

NetBackup カタログの変更について

NetBackup カタログを修正して代替サーバーを使用したリストアを実行するには、NetBackup カタログの内容を変更します。この方法は、サーバーの再割り当てが永続的である場合だけ使用します。

次に、この方法を使用する状況の例を示します。

- メディアを遠隔地の保管場所に移動し、そこにメディアサーバーが存在する場合。
- ロボットが、あるサーバーから別のサーバーに移動された場合。
- 2 つ以上のサーバーがロボットを共有し、それぞれに接続されたドライブがあり、いずれかのサーバーが切り離されるかあるいは別のものと交換される予定にある場合。
- 2 つ以上のサーバーにそれぞれ固有のロボットが存在し、一方のサーバーのロボットでは、今後バックアップで必要とされるメディアの容量が不足しているが、別のサーバーのロボットには複数の空のスロットが存在している場合。

使用される実際の手順は、元のサーバーがまだ利用可能かどうかによって異なります。

メディアを書き込んだサーバーが利用可能である場合の NetBackup カタログの変更

メディアを書き込んだサーバーが利用可能である場合にカタログを変更するには、次の手順を実行します。

メディアを書き込んだサーバーが利用可能である場合に NetBackup カタログを変更する方法

- 1 必要に応じて、物理的にメディアを移動します。
- 2 Media Manager 管理ユーティリティの[ボリュームの移動 (Move Volumes)]オプションを使用して、Enterprise Media Manager データベースを更新します。
- 3 マスターサーバー上の NetBackup イメージカタログを更新します。
- 4 元の NetBackup サーバー (oldserver) と宛先 NetBackup サーバー (newserver) の両方に存在する NetBackup メディアカタログを更新します。

任意の NetBackup サーバーの 1 つから、次のコマンドを実行します。

admincmd コマンドを、改行せずに 1 行で入力します。

- Windows 版 NetBackup サーバーの場合 (管理者で)

```
cd install_path¥NetBackup¥bin¥admincmd
bpmedia.exe -movedb -m media_id
-newserver hostname -oldserver hostname
```

■ UNIX 版 NetBackup サーバーの場合 (root ユーザーで)

```
cd /usr/opensv/netbackup/bin/admincmd
bpmedia -movedb -m media_id -newserver hostname
-oldserver hostname
```

メディアを書き込んだサーバーが利用できない場合の NetBackup カタログの変更

メディアを書き込んだサーバーが利用できない場合にカタログを変更するには、次の手順を実行します。

メディアを書き込んだサーバーが利用できない場合に NetBackup カタログを変更する方法

- 1 必要に応じて、物理的にメディアを移動します。
- 2 [メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)] ウィンドウの [ボリュームの移動 (Move Volumes)] オプションを使用して、Enterprise Media Manager データベースを更新します。
- 3 マスターサーバー上の NetBackup イメージカタログだけを更新します。

NetBackup マスターサーバーから、以下のコマンドを実行します。

admincmd コマンドを、改行せずに 1 行で入力します。

■ Windows 版 NetBackup サーバーの場合 (管理者で)

```
cd install_path¥NetBackup¥bin¥admincmd
bpimage.exe -id media_id -newserver hostname
-oldserver hostname
```

■ UNIX 版 NetBackup サーバーの場合 (root ユーザーで)

```
cd /usr/opensv/netbackup/bin/admincmd
bpimage -id media_id -newserver hostname
-oldserver hostname
```

リストアでの元のサーバーの上書き

NetBackup では、ファイルのバックアップが行われた場所にかかわらず、管理者が特定のサーバーへ強制的にリストアを行うことができます。たとえば、サーバー A 上でファイル

のバックアップが行われた場合、リストア要求で強制的にサーバー B を使用させることができます。

次に、この方法を使用する状況の例を示します。

- 2 つ以上のサーバーがロボットを共有しつつ、さらにこのサーバーにドライブが接続されていて、リストアは、サーバーの 1 つが一時的に利用できないか、バックアップ処理中でビジー状態である場合に要求される。
- サーバーが NetBackup の構成から削除され、利用できない。

リストアで元のサーバーを上書きするには、次の手順を使用します。

リストアで元のサーバーを上書きする方法

- 1 NetBackup 管理コンソール の左ペインで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)]>[ホストプロパティ (Host Properties)] を展開します。上書きするべきサーバーの種類によって [マスターサーバー (Master Servers)] か [メディアサーバー (Media Servers)] をクリックします。

p.151 の「[\[一般的なサーバー \(General Server\)\]プロパティ](#)」を参照してください。
- 2 右ペインで、[一般的なサーバー (General Server)] のホストプロパティのダイアログボックスを開くために選択したサーバーをクリックします。
- 3 [一般的なサーバー (General Server)] のホストプロパティのダイアログボックスで、[メディアの上書き設定の追加 (Add Media Override settings)] ウィンドウを開くために [追加 (Add)] ボタンをクリックします。元のバックアップサーバーとリストアサーバーのエントリを追加し、[メディアの上書き設定の追加 (Add Media Override settings)] ウィンドウの [追加 (Add)] ボタンをクリックします。
- 4 [OK] をクリックします。

リストアで元のサーバーの手動上書き

リストアで元のサーバーを手動で上書きするには、次の手順を実行します。

リストアで元のサーバーを手動で上書きする方法

- 1 必要に応じて、物理的にメディアを移動し、Enterprise Media Manager データベースを更新して移動を反映します。
- 2 マスターサーバー上の NetBackup 構成を次のように変更します。
 - NetBackup 管理コンソール を使用する場合
NetBackup 管理コンソール の左ペインで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)]>[ホストプロパティ (Host Properties)] を展開します。[マスターサーバー (Master Servers)] をクリックします。右ペインで、マスターサーバーの [一般的なサーバー (General Server)] のホストプロパティのダイアログボックスを開くために選択したサーバーをクリックします。

[一般的なサーバー (General Server)] のホストプロパティのダイアログボックスで、[メディアの上書き設定の追加 (Add Media Override settings)] ウィンドウを開くために [追加 (Add)] ボタンをクリックします。元のバックアップサーバーとリストアサーバーのエントリを追加し、[メディアの上書き設定の追加 (Add Media Override settings)] ウィンドウの [追加 (Add)] ボタンをクリックします。

- UNIX 版 NetBackup サーバーの `bp.conf` ファイルを変更する場合
`root` ユーザーで、次のエントリを `/usr/opensv/netbackup/bp.conf` ファイルに追加します。

```
/usr/opensv/netbackup/bp.conf file:
FORCE_RESTORE_MEDIA_SERVER = fromhost tohost
```

ここで、**fromhost** は、元のバックアップを書き込んだサーバーで、**tohost** はリストアに使用するサーバーです。

今後のリストアのために元の構成に戻すには、この手順で行われた変更を元に戻します。

- 3 [OK] をクリックします。
- 4 マスターサーバー上で、NetBackup Request デーモンを停止して、再起動します。
優先は、元のサーバー上のすべてのストレージユニットに適用されます。**fromhost** 上のすべてのストレージユニットのリストアの宛先は、**tohost** となります。

代替サーバーへの自動フェールオーバーの有効化について

NetBackup では、元のサーバーに一時的にアクセスできない場合、管理者が代替サーバーへのリストアの自動フェールオーバーを構成できます。一度構成すると、この方法では管理者による操作は必要ありません。

p.223 の「[リストアのフェールオーバー (Restore Failover)] プロパティ」を参照してください。

次に、この方法を使用する状況の例を示します。

- 2 つ以上のサーバーがロボットを共有しつつ、さらにこのサーバーにドライブが接続されていて、
リストアが要求されたときに、サーバーの 1 つが一時的にアクセス不能である。
- 複数のサーバーに同じ形式のスタンドアロンドライブがある。
リストアが要求されたときに、サーバーの 1 つが一時的にアクセス不能である。

前述の場合の「アクセスできない」とは、マスターサーバー上の `bprd` と元のサーバー上の `bptm` 間の (`bpcd` を介した) 接続が失敗していることを意味します。

失敗の原因として、次のことが考えられます。

- 元のサーバーが停止している。

- 元のサーバーは稼働しているが、サーバー上の `bpcd` が応答しない。(たとえば、接続が拒否されている場合やアクセスが許可されていない場合。)
- 元のサーバーが稼働し、`bpcd` は正常であるが、`bptm` に問題が存在する。(たとえば、`bptm` で必要なテープが検出されない場合。)

メモ: フェールオーバーでは、**NetBackup** 構成に一覧表示されているフェールオーバーホストだけが使用されます。デフォルトではリストが空であるため、**NetBackup** による自動フェールオーバーが実行されません。

代替サーバーへのフェールオーバー

代替サーバーへの自動フェールオーバーを有効にするには、次の手順を実行します。

代替メディアサーバーへの自動フェールオーバーを有効にする方法

1 マスターサーバー上の **NetBackup** 構成を次のように変更します。

- **NetBackup** 管理コンソールを使用する場合
NetBackup 管理コンソールの左ペインで、[**NetBackup** の管理 (**NetBackup** Management)] > [**ホストプロパティ (Host Properties)**] を展開します。[**マスターサーバープロパティ (Master Server Properties)**] ダイアログボックスを開くために [**マスターサーバー (Master Servers)**] をクリックします。左ペインで、[**リストアのフェールオーバー (Restore Failover)**] のホストプロパティのダイアログボックスを開くために [**リストアのフェールオーバー (Restore Failover)**] をクリックします。

[**リストアのフェールオーバー (Restore Failover)**] のホストプロパティのダイアログボックスで、[**フェールオーバーサーバーの追加 (Add Failover Servers)**] ウィンドウを開くために [**追加 (Add)**] ボタンをクリックします。メディアサーバーとフェールオーバーリストアサーバーのエントリを追加し、[**フェールオーバーサーバーの追加 (Add Failover Servers)**] ウィンドウの [**追加 (Add)**] ボタンをクリックします。[**OK**] をクリックします。

- **UNIX 版 NetBackup** サーバーの `bp.conf` ファイルを変更する場合
`root` ユーザーで、次のエントリを `/usr/opensv/netbackup/bp.conf` ファイルに追加します。

`/usr/opensv/netbackup/bp.conf` ファイル:

```
FAILOVER_RESTORE_MEDIA_SERVERS =  
failed_host host1 host2 ... hostN
```

ここで示された文字列については、次のとおりです。

failed_host は、操作できないサーバーです。

host1 ... hostN は、フェールオーバー機能を提供するサーバーです。

任意のサーバーに対して自動フェールオーバーが必要な場合、NetBackup によって、関連する `FAILOVER_RESTORE_MEDIA_SERVERS` のリストが検索されます。

NetBackup はリストを左から右に検索し、リストアの実行に適した最初のサーバーを使用します。

`FAILOVER_RESTORE_MEDIA_SERVERS` エントリは複数追加することができ、各エントリには複数のサーバーを指定することができます。ただし、**failed_host** として NetBackup サーバーを指定できるのは、1 つのエントリだけです。

- 2 マスターサーバー上で、NetBackup Request デーモンを停止して、再起動します。

代替サーバーを使用したリストアにおけるメディアの期限切れおよびインポート

代替サーバーを使用したリストア機能を使用する場合でも、メディアを期限切れにしてインポートすることが必要な場合があります。

メディアスパングループの識別に関しては、代替サーバーを使用したリストア操作では、メディアにまたがったバックアップイメージが存在するメディア ID を含めることができます。メディアにまたがったイメージのフラグメントを含むメディア ID の識別が必要な場合があります。関連するメディアのグループを、メディアスパングループと呼びます。

Windows の場合: 特定のメディアスパングループのメディアを識別するには、NetBackup マスターサーバー上で、コマンドプロンプトから管理者で次のコマンドを実行します。

```
cd install_path¥NetBackup¥bin
bpimmedia.exe -spangroups -U -mediaid media_id
```

UNIX の場合: 特定のメディアスパングループのメディアを識別するには、NetBackup マスターサーバー上で、**root** ユーザーで次のコマンドを実行します。

```
cd /usr/opensv/netbackup/bin/admincmd
bpimmedia -spangroups -U -mediaid media_id
```

すべてのスパングループのすべてのメディアを表示するには、`-mediaid media_id` を指定せずにコマンドを実行します。

クライアントのバックアップとリストアの管理

この章では以下の項目について説明しています。

- サーバー主導リストア
- クライアントによるリダイレクトリストアについて
- アクセス制御リスト (ACL) があるファイルのリストアについて
- UNIX でのリストア中のファイルの元の `atime` の設定について
- システム状態のリストア
- VxFS ファイルシステムの圧縮ファイルのバックアップとリストアについて
- ReFS のバックアップとリストアについて

サーバー主導リストア

NetBackup クライアントのデフォルトの構成では、マスターサーバーの NetBackup 管理者がリストア先を任意のクライアントに指定できます。

サーバー主導リストアを回避するには、次のとおりクライアントを構成します。

- Windows クライアントの場合、
NetBackup 管理コンソールのツールバーで、[ファイル (File)]>[バックアップ、アーカイブおよびリストア (Backup, Archive, and Restore)]をクリックします。
[ファイル (File)]>[NetBackup クライアントのプロパティ (NetBackup Client Properties)]>[全般 (General)]を選択し、[サーバー主導リストアを許可する (Allow server-directed restores)]チェックボックスのチェックを外します。
- UNIX クライアントの場合：
クライアントの次のファイルに `DISALLOW_SERVER_FILE_WRITES` を追加します。


```
/usr/openv/netbackup/bp.conf
```

メモ: UNIX システム上では、UID または GID が長すぎると、リダイレクトリストアによって UID または GID が不適切に設定される場合があります。あるプラットフォームから別のプラットフォームにリストアされたファイルの UID および GID が、宛先システムよりもソースシステムの方がより多くのビットを使用して表される場合があります。対象の UID または GID の名前が両方のシステム間で一致していない場合、元の UID または GID が宛先システムでは無効である可能性があります。この場合、UID または GID は、リストアを実行するユーザーの UID または GID と置き換えられます。

UNIX の場合: 要求元サーバーの `bp.conf` ファイルにリストアを実行するサーバーのエントリが含まれていなければ、進捗ログは生成されません。(進捗ログは、クライアントのバックアップ、アーカイブおよびリストアインターフェースの[タスクの進捗 (Task Progress)]タブのエントリです。)

UNIX の場合: `bp.conf` ファイル (またはサーバーリスト) にエントリがない場合、リストアを実行するサーバーは、要求元サーバーにアクセスしてログファイルを書き込むことができません。

次の解決方法を検討してください。

- 進捗ログを生成するには、サーバーリストに要求元サーバーを追加します。
これを行うには、要求元サーバーにログインします。NetBackup 管理コンソールで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [ホストプロパティ (Host Properties)] > [マスターサーバー (Master Servers)] を展開してマスターサーバーをダブルクリックし、[サーバー (Servers)] を選択します。サーバーリストにリストアを実行するサーバーを追加します。
- リストアを実行するサーバーにログオンします。アクティビティモニターで、リストア操作が正常に実行されたかどうかを確認します。

ソフトリンクとハードリンクを含む UNIX バックアップをリストアするには、クライアントのバックアップ、アーカイブおよびリストアインターフェースを UNIX マシンから実行します。Java バージョンのクライアントインターフェースだけに[ハードリンクの名前の変更 (Rename hard links)]および[ソフトリンクの名前の変更 (Rename soft links)]リストアオプションがあります。Windows ユーザーは、リモート管理コンソールをインストールして、Windows コンピュータから Java バージョンのバックアップ、アーカイブおよびリストアインターフェースにアクセスできます。リモート管理コンソールは、Windows ディスプレイコンソールと呼ばれることもあります。

クライアントによるリダイレクトリストアについて

クライアントの バックアップ、アーカイブおよびリストア インターフェースには、他のクライアントによりバックアップされたファイルをクライアントにリストアするためのオプションが含まれています。この操作を、リダイレクトリストアと呼びます。

リストアの制限について

NetBackup では、デフォルトで、ファイルのバックアップを行ったクライアントだけ、バックアップしたファイルのリストアが許可されます。**NetBackup** では、要求元クライアントのクライアント名と **NetBackup** サーバーへの接続に使用されたピアネームとが一致することが確認されます。

クライアントが IP アドレスを共有しないかぎり、ピアネームはクライアントのホスト名と同じです。(クライアントは、ゲートウェイとトークンリングの組み合わせを使用したり、複数の接続を行って IP アドレスを共有する場合があります。) クライアントがゲートウェイを介して接続する場合、ゲートウェイは自身のピアネームを使用して接続できます。

NetBackup クライアント名は、通常、`client1.null.com` のような長い形式ではなく、`client1` のようなクライアントのホストの短縮名です。

クライアント名は、次の場所で確認できます。

- **Windows** クライアントの場合:
 NetBackup 管理コンソールのツールバーで、[ファイル (File)]>[バックアップ、アーカイブおよびリストア (Backup, Archive, and Restore)]を選択します。[バックアップ、アーカイブおよびリストア (Backup, Archive, and Restore)]ダイアログボックスのツールバーで、[ファイル (File)]>[**NetBackup** マシンおよびポリシー形式の指定 (Specify NetBackup Machines and Policy Type)]を選択します。[リストアのソースクライアント (Source client for restores)]で選択されたクライアント名が、リストアするバックアップのソースになります。
- **UNIX** クライアントの場合:
 [バックアップ、アーカイブおよびリストア (Backup, Archive, and Restore)]ダイアログボックスで、[ファイル (File)]>[**NetBackup** マシンおよびポリシー形式の指定 (Specify NetBackup Machines and Policy Type)]を選択します。[**NetBackup** マシンおよびポリシー形式の指定 (Specify NetBackup Machines and Policy Type)]ダイアログボックスで、[リストアのソースクライアント (Source client for restores)]にクライアント名を選択します。

すべてのクライアントによるリダイレクトリストアの実行の許可

NetBackup 管理者は、クライアントによるリダイレクトリストアの実行を許可できます。これによって、すべてのクライアントが、他のクライアントに属するバックアップをリストアできるようになります。

これを行うには、最初に `altnames` ディレクトリをクライアントのバックアップポリシーが存在する **NetBackup** マスターサーバー上で作成します。ディレクトリに空の `No.Restrictions` ファイルを配置します。

- **Windows** の場合:

```
Install_path¥NetBackup¥db¥altnames¥No.Restrictions
```

`altnames` ディレクトリ内のファイルには、接尾辞を追加しないでください。

- **UNIX** の場合:

```
/usr/opensv/netbackup/db/altnames/No.Restrictions
```

要求元クライアントの **NetBackup** クライアント名の設定は、バックアップが作成されたクライアント名と一致する必要があります。要求元のクライアントのピアネームは、**NetBackup** クライアント名の設定と一致していなくても構いません。

メモ: `altnames` ディレクトリを作成することによって、セキュリティに関する問題が発生する可能性があります。そのため、このディレクトリは限られた状況でのみ使ってください。他のクライアントのファイルをリストアすることを許可されているユーザーが、バックアップ内に存在するファイルをローカルに作成する権限も所有している場合があります。

1 つのクライアントによるリダイレクトリストアの実行の許可

NetBackup 管理者は、他のクライアントに属するバックアップのリストアを 1 つのクライアントに許可できます。

これを行うには、他のクライアントをバックアップしたポリシーが存在する **NetBackup** マスターサーバー上で `altnames` ディレクトリを作成します。**peername** がリストア権限を所有するクライアントである `altnames` ディレクトリの内部に、空の **peername** ファイルを配置します。

- **Windows** の場合:

```
Install_path¥NetBackup¥db¥altnames¥peername
```

- **UNIX** の場合:

```
/usr/opensv/netbackup/db/altnames/peername
```

この場合、要求元クライアント (**peername**) は、他のクライアントによってバックアップされたファイルにアクセスできます。**peername** の **NetBackup** クライアント名の設定が、バックアップを行ったクライアント名と一致する必要があります。

特定クライアントのファイルに対するリダイレクトリストアの許可

NetBackup 管理者は、別の特定のクライアントに属するバックアップのリストアを 1 つのクライアントに許可できます。

これを行うには、要求元クライアントの **NetBackup** マスターサーバー上で `altnames` ディレクトリを次の場所に作成します。

- **Windows** の場合:

```
Install_path¥NetBackup¥db¥altnames¥peername
```

- **UNIX** の場合:

```
/usr/opensv/netbackup/db/altnames/peername
```

それから、**peername** がリストア権限を所有するクライアントであるディレクトリの内部に **peername** ファイルを作成します。**peername** ファイルに、要求元クライアントでリストアするファイルが存在するクライアントの名前を追加します。

次の両方の条件を満たす場合に、要求元クライアントは他のクライアントによってバックアップされたファイルをリストアできます。

- 他のクライアント名が、**peername** ファイルに示されている。
- 要求元クライアントの **NetBackup** クライアント名が、リストアするファイルが存在するクライアント名と一致するように変更されている。

リダイレクトリストアの例

この項では、他のクライアントによってバックアップされたファイルのリストアをクライアントに許可するための構成例について説明します。これらの方法は、クライアントがゲートウェイを介して接続する場合、または複数のイーサネット接続が存在する場合に有効です。

いずれの場合も、要求元のクライアントがマスターサーバーのイメージデータベースのディレクトリにアクセスできるか、要求元のクライアントが既存の **NetBackup** ポリシーのメンバーになる必要があります。

- **Windows** の場合: `Install_path¥NetBackup¥db¥images¥client_name`

- **UNIX** の場合: `/usr/opensv/netbackup/db/images/client_name`

メモ: すべてのコンピュータ上のすべてのファイルシステムが同じ機能をサポートしているわけではありません。ある種類のファイルシステムから他の種類のファイルシステムへファイルをリストアする場合、問題が発生する可能性があります。たとえば、**SCO** コンピュータ上の **S51K** ファイルシステムは、シンボリックリンクや、15 文字以上の名前をサポートしていません。リストア元のコンピュータの機能の一部をサポートしていないコンピュータへファイルをリストアする必要がある場合があります。この場合、一部のファイルがリカバリされない可能性があります。

次の例では、次の条件を想定します。

- **client1** は、リストアを要求するクライアントです。

- **client2** は、要求元のクライアントがリストアを行うバックアップを作成したクライアントです。
- Windows の場合、**Install_path** は、NetBackup ソフトウェアをインストールしたパスです。デフォルトでは、このパスは C:\Program Files\VERITAS です。

メモ: この項の情報は、クライアントのバックアップ、アーカイブおよびリストアインターフェースではなく、コマンドラインを使用して実行するリストアに適用されます。

メモ: Windows の場合: 次の手順を実行するには、必要な権限を所有している必要があります。

UNIX の場合、NetBackup サーバー上で実行するすべての手順は、root ユーザーで行う必要があります。また、クライアント上での変更も、root ユーザーで行う必要があります。

リダイレクトされたクライアントをリストアする例

client2 でバックアップされたファイルを **client1** へリストアする必要があると想定します。**client1** および **client2** の名前は、クライアント上の NetBackup クライアント名の設定で指定される名前です。

通常の場合、次の手順を実行します。

- Windows の場合、NetBackup サーバーにログオンします。
client2 を次のファイルに追加し、次のいずれかを実行します。
 - `Install_path\NetBackup\db\altnames\client1` を編集し、**client2** の名前を追加します。
 - 次に示す空のファイルを作成します。

```
Install_path\NetBackup\db\altnames\No.Restrictions
```

- UNIX の場合、NetBackup サーバーに root ユーザーとしてログオンします。
次のいずれかの操作を実行します。
 - `/usr/opensv/netbackup/db/altnames/client1` を編集して、**client2** の名前を含めます。または
 - 次のファイルに対して touch コマンドを実行します。

```
/usr/opensv/netbackup/db/altnames/No.Restrictions
```

メモ: No.Restrictions ファイルを作成すると、すべてのクライアントが *client2* のファイルをリストアできるようになります。

- *client1* にログオンし、NetBackup クライアント名を *client2* に変更します。
- ファイルのリストアを行います。
- サーバーおよびクライアントに対して行われた変更を元に戻します。


altnames ファイルを使用したクライアントによるリダイレクトリストアの例

この例では、NetBackup サーバーへ接続するときに自身のホスト名を使用しないクライアントに対して、altnames ファイルによってリストア機能を提供する方法について説明します。

デフォルトでは、要求元クライアントの NetBackup クライアント名は、NetBackup サーバーへの接続に使用されるピアネームと一致する必要があります。NetBackup クライアント名がクライアントのホスト名で、ピアネームと一致する場合 (通常の場合)、この要件は満たされています。

ただし、クライアントが複数のイーサネットに接続する場合、またはゲートウェイを介して NetBackup サーバーに接続する場合、問題が発生します。

図 33-1 トークンリングクライアントからのリストア例



この例では、*client1*、*client2* および *client3* からのリストア要求は、TCP ゲートウェイを介してルーティングされます。ゲートウェイは、NetBackup サーバーへの接続にクライアントのホスト名ではなく自身のピアネームを使用するため、要求は NetBackup から拒否されます。クライアントは、自身のファイルもリストアできません。

問題を解決するには、次の手順を実行します。

ゲートウェイのピアネームを判断します。

- 問題があるクライアントからリストアを試行します。この例では、次のようなエラーメッセージが表示され、要求が失敗する場合があります。

```
client is not validated to use the server
```

- **NetBackup** の[問題 (Problems)]レポートを調べて、要求で使用されたピアネームを識別します。レポートのエントリは、次のようになります。

```
01/29/12 08:25:03 bpserver - request from invalid server or client  
client1.dvlp.null.com
```

この例では、ピアネームは `client1.dvlp.null.com` です。

Windows の場合、ピアネームを判断した後、**NetBackup** マスターサーバー上に次のファイルを作成します。

```
Install_path¥NetBackup¥db¥altnames¥peername
```

UNIX の場合: 次のファイルに対して `touch` コマンドを実行します。

```
/usr/opensv/netbackup/db/altnames/peername
```

この例では、このファイルは次のとおりです。

Windows の場合:

```
Install_path¥NetBackup¥db¥altnames¥client1.dvlp.null.com
```

UNIX の場合:

```
/usr/opensv/netbackup/db/altnames/client1.dvlp.null.com
```

peername ファイルを編集して、クライアント名を含めます。

たとえば、`client1.dvlp.null.com` ファイルを空のままにした場合、**client1**、**client2**、**client3** はすべてそれぞれの **NetBackup** クライアント名の設定に対応するバックアップにアクセスできます。

p.1199 の「[1つのクライアントによるリダイレクトリストアの実行の許可](#)」を参照してください。

このファイルに **client2** および **client3** という名前を追加すると、これらの 2 つのクライアントに **NetBackup** ファイルのリストアへのアクセス権が付与されますが、**client1** には付与されません。

p.1199 の「[特定クライアントのファイルに対するリダイレクトリストアの許可](#)」を参照してください。

この例では、クライアントでの変更は必要ありません。

ファイルのリストアを行います。

altnames ファイルを使用したクライアントによるリダイレクトリストアをトラブルシューティングする方法の例

クライアントへのリダイレクトリストアで、**altnames** ファイルを使用してファイルのリストアを実行できない場合、次の手順でトラブルシューティングを行います。

Windows の場合:

- **NetBackup Request** デーモンの次のデバッグログディレクトリを作成します。
`Install_path¥NetBackup¥logs¥bprd`
- マスターサーバー上で、**NetBackup Request** デーモンを停止し、再起動します。
サービスを再起動すると、このサービスは詳細モードで実行され、クライアント要求に関する情報が確実にログに記録されるようになります。
- **client1** (要求元クライアント) 上で、ファイルのリストアを試行します。
- マスターサーバー上で、**client1** によって使用されるピアネーム接続を識別します。
- [すべてのログエントリ (All Log Entries)] レポートに記録されたエラーを調べます。または、**NetBackup Request** デーモンの次のデバッグログを調べて、失敗した名前の組み合わせを識別します。
`Install_path¥NetBackup¥logs¥bprd¥mmdyy.log`
- マスターサーバー上で、次のいずれかの操作を実行します。
 - `Install_path¥NetBackup¥db¥altnames¥No.Restrictions` ファイルを作成します。このファイルを作成すると、クライアントが **NetBackup** クライアント名の設定を **client2** に変更することで、すべてのクライアントが **client2** のバックアップにアクセスできるようになります。
 - `Install_path¥NetBackup¥db¥altnames¥peername` ファイルを作成します。このファイルを作成すると、**client1** が **NetBackup** クライアント名の設定を **client2** に変更することで、**client1** が **client2** のバックアップにアクセスできるようになります。
 - **client2** の名前を `Install_path¥NetBackup¥db¥altnames¥peername` ファイルに追加します。
 - **client1** は、**client2** のバックアップだけにアクセスできるようになります。
- **client1** 上で、**NetBackup** クライアント名の設定を変更して、**client2** で指定されているクライアント名と一致させます。
- **client1** からファイルをリストアします。
- 次の処理を実行します。
 - `Install_path¥NetBackup¥logs¥bprd` とその内容を削除します。
 - マスターサーバーで、[**NetBackup の管理 (NetBackup Management)**] > [ホストプロパティ (Host Properties)] > [マスターサーバー (Master Servers)] を選択 > マスターサーバーをダブルクリックします。[マスターサーバープロパティ (Master Server Properties)] ダイアログボックスの左ペインで、[ログ (Logging)] をクリックします。[ログを保持する日数 (Keep logs for days)] プロパティチェックボックスのチェックマークをはずします。

- 変更を永続的な設定にしない場合、次の操作を実行します。
 - (存在する場合) `Install_path¥NetBackup¥db¥altnames¥No.Restrictions` を削除します。
 - (存在する場合) `Install_path¥NetBackup¥db¥altnames¥peername` を削除します。
 - `client1` 上で、**NetBackup** クライアント名を元の値に戻します。

UNIX の場合:

- **NetBackup** マスターサーバー上で、`VERBOSE` エントリおよびログレベルを `bp.conf` ファイルに追加します。たとえば、

```
VERBOSE = 3
```

- 次のコマンドを実行して、`bprd` のデバッグログディレクトリを作成します。

```
mkdir /usr/opensv/netbackup/logs/bprd
```

- **NetBackup** サーバー上で、**NetBackup Request** デーモン `bprd` を停止し、次のコマンドを実行して、`bprd` を詳細モードで再起動します。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/admincmd/bprreq -terminate
/usr/opensv/netbackup/bin/bprd -verbose
```

`bprd` を再起動すると、クライアント要求に関する情報が `bprd` によって確実にログに記録されるようになります。

- `client1` 上で、ファイルのリストアを試行します。
- **NetBackup** サーバー上で、`client1` によって使用されるピアネーム接続を識別します。
[すべてのログエントリ (All Log Entries)]レポートに記録されたエラーを調べるか、または `bard debug` ログを調べて、失敗した名前の組み合わせを識別します。

```
/usr/opensv/netbackup/logs/bprd/log.date
```

- **NetBackup** サーバー上で、次の手順のうちの 1 つを実行します。

- 次のコマンドを入力します。

```
mkdir -p /usr/opensv/netbackup/db/altnames touch
/usr/opensv/netbackup/db/altnames/No.Restrictions
```

これらのコマンドを実行すると、`client2` を指定するように **NetBackup** クライアント名の設定を変更することで、すべてのクライアントが `client2` のバックアップにアクセスできるようになります。

- 次のファイルに対して `touch` コマンドを実行します。

```
/usr/opensv/netbackup/db/altnames/peername
```

このコマンドを実行すると、*client2* を指定するように NetBackup クライアント名の設定を変更することで、*client1* がすべての *client2* のバックアップにアクセスできるようになります。

- *client2* を `/usr/opensv/netbackup/db/altnames/peername` ファイルに追加します。*peername* ファイルに追加すると、*client1* は、*client2* に作成されたバックアップだけにアクセスできるようになります。
- *client1* 上で、ユーザーインターフェースの NetBackup クライアント名の設定を変更して、*client2* で指定されているクライアント名と一致させます。
- *client1* にファイルをリストアします。
- 次の手順を実行します。
 - VERBOSE エントリを、マスターサーバー上の `/usr/opensv/netbackup/bp.conf` ファイルから削除します。
 - `/usr/opensv/netbackup/logs/bprd` およびその内容を削除します。
- リストアを実行する前の構成に戻すには、次の手順を実行します。
 - `/usr/opensv/netbackup/db/altnames/peer.or.hostname` を削除します (存在する場合)。
 - `/usr/opensv/netbackup/db/altnames/No.Restrictions` を削除します (存在する場合)。
 - *client1* 上で、NetBackup クライアント名の設定を元の値に戻します。

p.1199 の「[特定クライアントのファイルに対するリダイレクトリストアの許可](#)」を参照してください。

p.1199 の「[1 つのクライアントによるリダイレクトリストアの実行の許可](#)」を参照してください。

アクセス制御リスト (ACL) があるファイルのリストアについて

アクセス制御リスト (ACL) とは、ファイルまたはディレクトリにアクセス権を付与する表です。それぞれのファイルまたはディレクトリには、ユーザーのアクセスを拡張または制限するためのセキュリティ属性を指定できます。

デフォルトでは、NetBackup の GNU tar (`/usr/opensv/netbackup/bin/tar`) によって、ファイルおよびディレクトリデータとともに ACL もリストアされます。

ただし、次の場合は、ACL がファイルデータへリストアされません。

- クロスプラットフォームでリストアを行う場合。(たとえば、AIX の ACL を Solaris クライアントにリストアする場合や、Windows の ACL を HP クライアントにリストアする場合。)

- NetBackup の tar 以外の tar を使用して、ファイルのリストアを行う場合。

このような場合、NetBackup では、ACL 情報が、root ディレクトリ内に生成される一連のファイルに格納されます。これらのファイルでは、次の命名形式が使用されます。

```
.SeCuRiT.y.nnnn
```

これらのファイルに対して削除または読み込みを実行し、ACL を手動で再生成することができます。

メモ: 元のディレクトリが ACL 有効になった代替の復元を実行する場合、代替の復元のディレクトリも ACL 有効である必要があります。代替の復元のディレクトリが ACL 有効でなければ、復元は成功しません。

ACL をリストアせずにファイルをリストア

管理者は、Windows 上の NetBackup クライアントインターフェースを使用して、ACL をリストアせずにデータをリストアできます。宛先クライアントとバックアップ元のシステムの両方が Windows である必要があります。

ACL をリストアせずにファイルをリストアするには、次の条件を満たしている必要があります。

- クライアントのバックアップ時のポリシー形式が、MS-Windows である。
- リストアの実行者が、NetBackup サーバー (Windows または UNIX) にログインした管理者である。このオプションは、クライアントインターフェースを使用してサーバー上で設定します。このオプションは、スタンドアロンクライアント (NetBackup サーバースフトウェアがインストールされていないクライアント) では利用できません。
- バックアップの宛先クライアントとソースは、どちらもサポート対象の Windows OS レベルを実行するシステムである必要がある。このオプションは、UNIX クライアントでは無効です。

ACL をリストアせずにファイルをリストアするには、次の手順を使用します。

ACL をリストアせずにファイルをリストアする方法

- 1 NetBackup サーバーに管理者としてログオンします。
- 2 クライアントのバックアップ、アーカイブおよびリストアインターフェースを開きます。
- 3 クライアントインターフェースからリストアを開始します。
- 4 リストアするファイルを選択した後、[処理 (Actions)]>[マークされたファイルのリストアの開始 (Start Restore of Marked Files)]を選択します。
- 5 [マークされたファイルのリストア (Restore Marked Files)]のダイアログボックスで、[アクセス制御属性なしでリストアする (Restore without access-control attributes)]チェックボックスにチェックマークを付けます。

- 6 リストアジョブのその他の選択を行います。
- 7 [リストアの開始 (Start Restore)]をクリックします。

UNIX でのリストア中のファイルの元の atime の設定について

リストア中、各ファイルの atime は、NetBackup によってデフォルトで現在の時刻に設定されます。リストアされた各ファイルの atime を、NetBackup によって、そのファイルのバックアップが行われたときの値に設定されるようにすることができます。そのためには、次のファイルをクライアント上に作成します。

```
/usr/opensv/netbackup/RESTORE_ORIGINAL_ETIME
```

システム状態のリストア

システム状態には、レジストリ、COM+ クラス登録データベース、ブートファイルおよびシステムファイルが含まれます。サーバーがドメインコントローラである場合、データには Active Directory サービスデータベースおよび SYSVOL ディレクトリも含まれます。

メモ:最適なリカバリ手順は、サーバーとその環境に関連するハードウェアおよびソフトウェアの多くの要因によって異なります。Windows の完全なリカバリ手順については、Microsoft 社のマニュアルを参照してください。

システム状態のリストアを行う前に、次の注意事項を確認してください。


- システム状態全体をリストアしてください。選択したファイルだけのリストアは行わないでください。
- システム状態のリダイレクトリストアを実行しないでください。システム状態はコンピュータごとに異なるため、システム状態を代替コンピュータへリストアすると、システムが使用できなくなる可能性があります。
- システム状態のリストア操作を取り消さないでください。この操作を取り消すと、システムが使用できない状態のままとなる可能性があります。
- システム状態をドメインコントローラにリストアする場合、Active Directory を終了しておく必要があります。

システム状態のリストア


システム状態をリストアするには、次の手順を使用します。

システム状態をリストアする方法

- 1 **Active Directory** をリストアするには、システムを再起動して、ブート処理中に **F8** キーを押します。**F8** キーを押すと、起動オプションのメニューが表示されます。リストア先のシステムが **Windows** ドメインコントローラの場合、再起動時に **F8** キーを押します。それ以外の場合は、手順 4 から始めてください。
- 2 起動オプションから[ディレクトリサービス復元モード]を選択して、ブート処理を続行します。
- 3 **NetBackup Client Service** (Windows の場合は **bpinetd**、UNIX の場合は **inetd**) が起動していることを確認します。アクティビティモニターまたは **Windows** の[管理ツール]の[サービス]を使用します。
- 4 クライアントのバックアップ、アーカイブおよびリストアインターフェースを起動します。[リストアの選択 (Select for Restore)]をクリックして、[システム状態 (System State)]の横にチェックマークを付けます。



- 5 増分バックアップを使用してシステム状態のバックアップをリストアするには、完全バックアップと、1 つ以上の差分増分または累積増分バックアップを選択してください。



- 6 [処理 (Actions)]メニューで[リストア (Restores)]を選択します。
- 7 [マークされたファイルのリストア (Restore Marked Files)]ダイアログボックスから、[元の位置にすべてをリストア (Restore everything to its original location)]および[既存のファイルの上書き (Overwrite the existing file)]を選択します。

異なるホストに対してシステム状態のリダイレクトリストアを実行しないでください。システム状態はコンピュータごとに異なります。システム状態を異なるコンピュータへリストアすると、システムが使用できなくなる可能性があります。
- 8 [リストアの開始 (Start Restore)]をクリックします。

- 9 ネットワーク内に複数のドメインコントローラが存在する場合があります。**Active Directory** を他のドメインコントローラにレプリケートするには、**NetBackup** リストアジョブの完了後に、**Active Directory** の **Authoritative Restore** を実行します。

Active Directory の **Authoritative Restore** を実行するには、システム状態のデータをリストアした後で、サーバーを再起動する前に、**ntdsutil** ユーティリティを実行します。**Authoritative Restore** によって、データはすべてのサーバーに確実にレプリケートされます。

Authoritative Restore と **ntdsutil** ユーティリティについての追加情報が利用可能です。

詳しくは、**Microsoft** 社のマニュアルを参照してください。

- 10 後続のリストア操作を実行する前に、システムを再起動します。

ドメインコントローラで[ディレクトリサービス復元モード(**Directory Services Restore Mode**)]でブートしている場合、リストアの完了後に通常モードで再起動します。

VxFS ファイルシステムの圧縮ファイルのバックアップとリストアについて

ターゲットボリュームがファイルシステムの圧縮をサポートするとき、**NetBackup** は圧縮状態を維持しながら **VxFS** 圧縮ファイルのバックアップとリストアを行うことができます。将来のリリースでは他のファイルシステムでもこの機能を使用できるようになります。

VxFS ファイルシステムでのファイルのバックアップ時には、**NetBackup** が圧縮ファイルを検出するたびに、[アクティビティモニター (**Activity Monitor**)]にメッセージが表示されます。

```
'file_name' に圧縮フラグが見つかりました (Compress flag found for  
'file_name'.)
```

リストア時に、**NetBackup** は圧縮された形式で **VxFS** ファイルシステムにファイルをリストアします。

リストア先が **VxFS** 以外のファイルシステムの場合、**NetBackup** は解凍された形式でファイルをリストアします。次のメッセージがバックアップ、アーカイブおよびリストアクライアントインターフェースの[進捗状況 (**Progress**)]タブに表示されます。

```
ファイル 'file_name' は圧縮形式でリストアされません。リリースノートまたはユーザーガイド  
を参照してください。(File 'file_name' will not be restored in compressed  
form. Please refer to the Release Notes or User Guide.)
```

このメッセージは圧縮された形式でリストアすることができない最初のファイルにのみ表示されます。

メモ: 詳細レベルが 1 以上の場合に圧縮メッセージが表示されます。

ReFS のバックアップとリストアについて

NetBackup での Microsoft Resilient File System (ReFS) のサポートは自動的に行われ、追加の構成を必要としません。

最適化されたバックアップをリストアするには、バックアップ、アーカイブおよびリストアインターフェースの[最適化バックアップからリストア (Restore from Optimized Backup)]を使います。リストア対象としてファイルを個別に選択できます。

NetBackup では、Microsoft Resilient File System (ReFS) ファイルシステムのリダイレクトリストアがサポートされません。

表 33-1 に、ReFS から NTFS へのバックアップとリストアの組み合わせと、それぞれの可否を示します。

表 33-1 ReFS のバックアップとリストア

ファイルシステムの組み合わせ	バックアップ	リストア
ReFS から ReFS	成功する場合	成功する場合
ReFS から NTFS	成功する場合	成功する場合
NTFS から ReFS	成功する場合	限定的に成功 リストアを成功させるには ■ NTFS バックアップを NTFS ファイルシステムへリストアします。 ■ サポートしていない ReFS アイテムをすべて削除します。 ■ ファイルを ReFS ファイルシステムにコピーします。

NetBackup サーバーの電源切断および再ブート

この章では以下の項目について説明しています。

- [NetBackup サーバーの電源切断と再ブート](#)
- [すべての NetBackup サービスとデーモンの停止と起動](#)
- [NetBackup サーバーの再ブート](#)
- [NetBackup メディアサーバーの再ブート](#)
- [UNIX での bpps による実行中のプロセスの表示について](#)
- [UNIX での vmps によるロボットプロセスの表示について](#)

NetBackup サーバーの電源切断と再ブート

NetBackup サーバーを停止および再起動する場合、次の手順で行うことをお勧めします。

NetBackup サーバーの電源を切断する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、[アクティビティモニター (Activity Monitor)]をクリックします。[ジョブ (Jobs)]タブをクリックし、ジョブが実行していないことを確認します。
- 2 [デーモン (Daemon)]タブをクリックし、NetBackup Request デーモン (bprd) を右クリックします。

[デーモンの停止 (Stop daemon)]を選択して、追加のジョブアクティビティを停止し、現在のアクティビティを終了させます。
- 3 実行中のデーモンを右クリックし、[デーモンの停止 (Stop daemon)]を選択します。

- 4 コマンドラインでは、次のコマンドを実行します。

Windows の場合:

```
Install_path\VERITAS\NetBackup\bin\admincmd\bprdreq -terminate
```

UNIX の場合:

```
/usr/opensv/netbackup/bin/admincmd/bprdreq -terminate
```

bprdreq は、メディアサーバーでは実行されません。

- 5 システム停止コマンドを実行します。

インストール処理中に、適切な起動および停止スクリプトが

/usr/opensv/netbackup/bin/goodies から /init.d にコピーされ、適切な /rc ディレクトリからのリンクが作成されます。

システムの起動スクリプトを使用して、システムがブートする際に **Media Manager** および **NetBackup** デーモンを起動します。停止スクリプトを使用して、システムを停止する際にデーモンを終了します。

起動スクリプトと停止スクリプトについて詳しくは、『**NetBackup インストールガイド**』を参照してください。

- 6 Windows の場合:

```
Install_path\VERITAS\NetBackup\bin\bpdown
```

- 7 サーバーの電源を切断します。

すべての NetBackup サービスとデーモンの停止と起動

NetBackup のすべてのサービスとデーモンの停止と起動を行うには、コマンドラインで次のコマンドを入力します。

Windows の場合:

- すべての NetBackup サービスを停止する方法

```
Install_path\VERITAS\NetBackup\bin\bpdown
```

- すべての NetBackup サービスを起動する方法

```
Install_path\VERITAS\NetBackup\bin\bpup
```

UNIX の場合:

- すべての NetBackup デーモンを停止する方法

```
/usr/opensv/netbackup/bin/bp.kill_all
```

- すべての NetBackup デーモンを起動する方法

```
/usr/opensv/netbackup/bin/bp.start_all
```

NetBackup サービスが再起動された場合、または NetBackup サーバーが再ブートされた場合、Java NetBackup 管理コンソールのすべてのセッションは再起動して再接続する必要があります。

NetBackup サーバーの再ブート

NetBackup サーバーを再ブートするには、次の手順を実行します。

NetBackup マスターサーバーを再ブートする方法

- 1 システムを再起動します。
- 2 Windows の場合: 必要な NetBackup サービスが自動的に起動するように設定されていない場合、次の手順を実行します。
 - Windows デスクトップで、Windows の[サービス]アプレットを起動します。
 - NetBackup Client Service を起動します。
 - NetBackup Device Manager サービスを起動します。NetBackup Volume Manager サービスも自動的に起動されます。
 - NetBackup Request デーモンサービスを起動して、NetBackup Database Manager サービスを起動します。
- 3 UNIX の場合: 次のスクリプトを実行して、bprd、bpdbm、vmd が実行されていることを確認します。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/bpps -a
```

- 4 UNIX の場合: すべての NetBackup デーモンを起動します。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/bp.start_all
```

NetBackup メディアサーバーの再ブート

NetBackup メディアサーバーを再ブートするには、次の手順を実行します。

NetBackup メディアサーバーを再ブートする方法

- 1 システムを再起動します。
- 2 Windows の場合: 必要な NetBackup サービスが自動的に起動するように設定されている場合、サービスが起動します。

必要な NetBackup サービスが自動的に起動するように設定されていない場合、次のとおり実行します。

- Windows デスクトップで、Windows の[サービス]アプレットを起動します。
- NetBackup Client Service を起動します。
- NetBackup Device Manager サービス (ltid) を起動します。NetBackup Volume Manager サービス (vmd) も起動されます。

3 UNIX の場合: ltid が実行されていない場合は、起動します。

NetBackup 管理コンソールで、次の手順を実行します。

- [アクティビティモニター (Activity Monitor)]をクリックして、次に[プロセス (Processes)]タブを選択します。
- ltid を右クリックして、[デーモンの起動 (Start Daemon)]を選択します。

4 UNIX の場合: コマンドラインから、次のコマンドを実行します。

```
/usr/opensv/volmgr/bin/ltid
```

UNIX での bpps による実行中のプロセスの表示について

NetBackup では、UNIX システム上で実行中の NetBackup プロセスを判断する bpps スクリプトが提供されます。

bpps は、次のディレクトリに存在します。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/bpps
```

次に出力例を示します。

```
root 310 0.0 0.0 176 0 ? IW Oct 19 15:04 /usr/opensv/netbackup/bin/bpdbm
root 306 0.0 0.0 276 0 ? IW Oct 19 2:37 /usr/opensv/netbackup/bin/bprd
```

確認する必要のないプロセスが bpps によって表示されないようにするには、それらのプロセスをエクスクルーードリストに追加します。詳しくは、スクリプト内のコメントを参照してください。

NetBackup オプションと Media Manager オプションの両方を表示するには、次のコマンドを実行します。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/bpps -a
```

UNIX での vmps によるロボットプロセスの表示について

vmps スクリプトによって、UNIX システムで動作中の Media Manager デーモンおよびロボットのプロセスが表示されます。

このスクリプトを実行するためには、次のコマンドを使ってください。

```
/usr/opensv/volmgr/bin/vmps
```

次の例では、2 番目の列にプロセスのプロセス ID が表示されています。

```
root      303  0.0  0.2  136  264 ?  S    Feb 11  4:32 ltid -v
root      305  0.0  0.0  156    0 ?  IW   Feb 11  0:54 vmd -v
root      306  0.0  0.0  104    0 ?  IW   Feb 11  0:15 tl8d -v
root      307  0.0  0.0   68   56 ?  S    Feb 11 12:16 avrd
root      310  0.0  0.0  116    0 ?  IW   Feb 11  0:07 tl8cd -v
```

nbemm コマンドの状態は、vmps スクリプトの出力には表示されません。bpps スクリプトの出力で表示されます。

個別リカバリテクノロジーについて

この章では以下の項目について説明しています。

- [Active Directory 個別リカバリテクノロジー用 Network File System \(NFS\) のインストールおよび構成](#)
- [Windows 2012 と Windows 2012 R2 での NFS 用サービスの構成について](#)
- [Windows 2008 と Windows 2008 R2 での NFS 用サービスの構成について](#)
- [個別リカバリテクノロジー \(GRT\) を使うバックアップとリストアでの UNIX メディアサーバーと Windows クライアントの構成](#)
- [NBFS 用の個別のネットワークポートの構成](#)

Active Directory 個別リカバリテクノロジー用 Network File System (NFS) のインストールおよび構成

NetBackup Granular Recovery では、Network File System、つまり NFS を利用して、データベースのバックアップイメージから個々のオブジェクトを読み込みます。具体的には、NetBackup クライアントは、NFS を使用して NetBackup メディアサーバーのバックアップイメージからデータを抽出します。NetBackup クライアントは、NetBackup メディアサーバーに接続されるマッピングされたドライブのマウントおよびそのドライブへのアクセスに「Client for NFS」を使用します。クライアントからの I/O 要求は、NBFS を介して NetBackup メディアサーバーで処理されます。

NBFS は、メディアサーバーで実行する NetBackup File System (NBFS) サービスです。NBFS は、セキュリティ保護された接続を介して NetBackup クライアントに NetBackup バックアップイメージがファイルシステムフォルダとして表示されるようにします。

Network File System、つまり **NFS** は、クライアントおよびサーバーがネットワーク上でファイルにアクセスするためのオープンスタンダードとして広く認識されています。**NFS** により、クライアントは共有の **TCP/IP** ネットワークを介して異なるサーバー上のファイルにアクセスできます。通常、**NFS** はホストオペレーティングシステムに含まれています。**NetBackup** では、個別リカバリテクノロジー (**GRT**) および **NFS** を使用して、データベースのバックアップイメージに存在する次のような個々のオブジェクトをリカバリします。

- **Active Directory** データベースバックアップのユーザーアカウント
- **Exchange** データベースバックアップの電子メールメッセージまたは電子メールフォルダ
- **SharePoint** データベースバックアップの文書

GRT をサポートする複数の **NetBackup** エージェント (**Exchange**、**SharePoint**、**Active Directory** など) は、同じメディアサーバーを使用できます。

Windows 2012 と Windows 2012 R2 での NFS 用サービスの構成について

Active Directory から個別の項目をリストアするには、**NetBackup** メディアサーバーとすべての **Active Directory** ドメインコントローラまたは **ADAM/LDS** ホストで **NFS** 用サービスを構成する必要があります。

表 35-1 Windows 2012 と Windows 2012 R2 での NFS の構成


手順	処理	説明
手順 1	メディアサーバーで NFS を構成します。	メディアサーバーで次の操作を実行します。 ■ ONC/RPC Portmapper サービスが存在する場合は停止して無効にします。 ■ NFS を有効にします。 p.1220 の「Windows Server 2012 または Windows Server 2012 R2 メディアサーバーでのネットワークファイルシステム (NFS) 用サービスの有効化」を参照してください。 ■ Server for NFS サービスを停止します。 p.1233 の「Server for NFS の無効化」を参照してください。 ■ Client for NFS サービスを停止します。 p.1231 の「メディアサーバーでの Client for NFS の無効化」を参照してください。 注意: Active Directory ドメインコントローラまたは ADAM/LDS ホストがメディアサーバーに存在する場合、Client for NFS を無効にしないでください。 ■ サーバーの再起動時にポートマップサービスが自動的に起動するように構成します。 コマンドプロンプトから次のコマンドを実行します。 <code>sc config portmap start= auto</code> このコマンドは [SC] ChangeServiceConfig SUCCESS という状態を返します。
手順 2	すべての Active Directory ドメインコントローラまたは ADAM/LDS ホストで NFS を構成します。	すべての Active Directory ドメインコントローラまたは ADAM/LDS ホストで次を実行します。 ■ クライアントで NFS を有効にします。 p.1224 の「Windows Server 2012 または Windows Server 2012 R2 クライアントでのネットワークファイルシステム (NFS) 用サービスの有効化」を参照してください。 ■ Server for NFS サービスを停止します。 p.1233 の「Server for NFS の無効化」を参照してください。

Windows Server 2012 または Windows Server 2012 R2 メディアサーバーでのネットワークファイルシステム (NFS) 用サービスの有効化

個別リカバリテクノロジー (GRT) を使ったバックアップから個々の項目をリストアするには、NFS 用サービスを有効にする必要があります。メディアサーバーおよびリストアホストでこの構成を完了すると、不要な NFS サービスを無効にすることができます。


Windows Server 2012 または Windows Server 2012 (NFS) R2 メディアサーバーのネットワークファイルシステム (NFS) のサービスを有効にするには

- 1 サーバーマネージャを開きます。
- 2 [管理 (Manage)]メニューから、[役割と機能の追加 (Add Roles and Features)]をクリックします。




- 3 [役割と機能の追加ウィザード (Add Roles and Features Wizard)]の[開始する前に (Before You Begin)]ページの[次へ (Next)]をクリックします。


- 4 [インストールの種類を選択 (Select installation type)] ページで、[役割ベースまたは機能ベースのインストール (Role-based or feature-based installation)] を選択します。




- 5 [次へ (Next)] をクリックします。
- 6 [サーバーの選択 (Sever Selection)] ページで、[サーバープールからサーバーを選択 (Select a server from the server pool)] をクリックし、サーバーを選択します。
[次へ (Next)] をクリックします。



- 7 [サーバーの役割 (Server Roles)] ページで、[ファイルとストレージサービス (File and Storage Services)] および [ファイルと iSCSI サービス (File and iSCSI Services)] を展開します。
- 8 [ファイルサーバー (File Server)] および [NFS のサーバー (Server for NFS)] をクリックします。メッセージが表示された場合、[機能の追加 (Add Features)] をクリックします。[次へ (Next)] をクリックします。



- 9 メディアサーバーが **Active Directory** のドメインコントローラまたは **ADAM/LDS** ホストでもある場合、**機能 (Features)** のページで、**[NFS クライアント (Client for NFS)]** をクリックします。**[次へ (Next)]** をクリックします。



- 10 **[確認 (Confirmation)]** ページで、**[インストール (Install)]** をクリックします。

- 11 次のように、不要なサービスを無効にします。


- メディアサーバーおよび **Active Directory** ドメインコントローラまたは **ADAM (LDS)** ホストとして機能する 1 つのホストを使用している場合は、**Server for NFS** サービスを無効にすることができます。
p.1233 の「**Server for NFS の無効化**」を参照してください。
- **NetBackup** メディアサーバーとしてのみ機能するホストについては、**Server for NFS** および **Client for NFS** サービスを無効にすることができます。
p.1233 の「**Server for NFS の無効化**」を参照してください。
p.1231 の「**メディアサーバーでの Client for NFS の無効化**」を参照してください。

Windows Server 2012 または Windows Server 2012 R2 クライアントでのネットワークファイルシステム (NFS) 用サービスの有効化

個別リカバリテクノロジー (GRT) を使ったバックアップから個々の項目をリストアするには、**NFS** 用サービスを有効にする必要があります。この構成をすべての **Active Directory** ドメインコントローラまたは **ADAM/LDS** ホストで完了すると、不要な **NFS** サービスを無効にすることができます。


Windows Server 2012 または Windows Server 2012 R2 クライアントで NFS 用サービスを有効にするには

- 1 サーバーマネージャを開きます。
- 2 [管理 (Manage)]メニューから、[役割と機能の追加 (Add Roles and Features)]をクリックします。




- 3 [役割と機能の追加ウィザード (Add Roles and Features Wizard)]の[開始する前に (Before You Begin)]ページの[次へ (Next)]をクリックします。


- 4 [インストールの種類を選択 (Select installation type)] ページで、[役割ベースまたは機能ベースのインストール (Role-based or feature-based installation)] を選択します。



- 5 [次へ (Next)] をクリックします。
- 6 [サーバーの選択 (Sever Selection)] ページで、[サーバープールからサーバーを選択 (Select a server from the server pool)] をクリックし、サーバーを選択します。
[次へ (Next)] をクリックします。



- 7 [サーバーの役割 (Server Roles)] ページで、[次へ (Next)] をクリックします。
- 8 [機能 (Features)] ページで、[NFS のクライアント (Client for NFS)] をクリックします。[次へ (Next)] をクリックします。



- 9 [確認 (Confirmation)] ページで、[インストール (Install)] をクリックします。

Windows 2008 と Windows 2008 R2 での NFS 用サービスの構成について

Active Directory から個別の項目をリストアするには、NetBackup メディアサーバーとすべての Active Directory ドメインコントローラまたは ADAM/LDS ホストで NFS 用サービスを構成する必要があります。

表 35-2 Windows 2008 または Windows 2008 R2 環境での NFS の構成


手順	処理	説明
手順 1	メディアサーバーで NFS を構成します。	メディアサーバーで次の操作を実行します。 ■ ONC/RPC Portmapper サービスが存在する場合は停止して無効にします。 ■ NFS を有効にします。 p.1229 の「Windows Server 2008 または Windows Server 2008 R2 での NFS 用サービスの有効化」を参照してください。 ■ Server for NFS サービスを停止します。 p.1233 の「Server for NFS の無効化」を参照してください。 ■ Client for NFS サービスを停止します。 p.1231 の「メディアサーバーでの Client for NFS の無効化」を参照してください。 注意: Active Directory ドメインコントローラまたは ADAM/LDS ホストがメディアサーバーに存在する場合、Client for NFS を無効にしないでください。 ■ サーバーの再起動時にポートマップサービスが自動的に起動するように構成します。 コマンドプロンプトから次のコマンドを実行します。 <code>sc config portmap start= auto</code> このコマンドは [SC] ChangeServiceConfig SUCCESS という状態を返します。
手順 2	すべての Active Directory ドメインコントローラまたは ADAM/LDS ホストで NFS を構成します。	すべての Active Directory ドメインコントローラまたは ADAM/LDS ホストで次を実行します。 ■ NFS を有効にします。 p.1229 の「Windows Server 2008 または Windows Server 2008 R2 での NFS 用サービスの有効化」を参照してください。 ■ Server for NFS サービスを停止します。 p.1233 の「Server for NFS の無効化」を参照してください。
手順 3	すべての Active Directory ドメインコントローラまたは ADAM/LDS ホストで NFS 用のクライアントの Hotfix をインストールします。	すべての Active Directory ドメインコントローラまたは ADAM/LDS ホストで、NFS 用のクライアントの Hotfix をインストールします。この Hotfix は次の場所から入手できます。 http://support.microsoft.com/kb/955012 メモ: Windows Vista および Windows Server 2008 の重要な Hotfix は同じパッケージに含まれています。ただし、Hotfix 要求ページには Windows Vista のみリストされています。1 つまたは両方のオペレーティングシステムに適用される Hotfix パッケージを要求する場合は、そのページで Windows Vista の下にリストされている Hotfix を選択します。各 Hotfix の実際のオペレーティングシステムを判断するには、記事の適用先を参照してください。

Windows Server 2008 または Windows Server 2008 R2 での NFS 用サービスの有効化

個別リカバリテクノロジー (GRT) を使ったバックアップから個々の項目をリストアするには、NFS 用サービスを有効にする必要があります。メディアサーバーおよび、すべての Active Directory ドメインコントローラまたは ADAM (LDS) ホストでこの構成を完了すると、不要な NFS サービスを無効にすることができます。

Windows Server 2008 または Windows Server 2008 R2 で NFS 用サービスを有効にする方法


- 1 サーバーマネージャを開きます。
- 2 左ペインで[役割]をクリックして、右ペインで[役割の追加]をクリックします。




- 3 [役割の追加ウィザード]で、[開始する前に]ページの[次へ]をクリックします。

- 4 [サーバーの役割の選択] ページで、[役割] の下の [ファイルサービス] チェックボックスにチェックマークを付けます。[次へ (Next)] をクリックします。

メモ: ファイルサービスの役割の役割サービスがすでにインストールされていれば、役割のホームページで他の役割サービスを追加できます。[ファイルサービス] ページで [役割サービスの追加] をクリックします。



- 5 [ファイルサービス] ページで、[次へ] をクリックします。
- 6 [役割サービスの選択] ページで、次の操作を実行します。
 - [ファイルサーバー] のチェックマークをはずします。
 - [NFS (Network File System) 用サービス] にチェックマークを付けます。
 - [次へ] をクリックして、ウィザードを終了します。




- 7 構成の各ホストに対して、次のいずれかを選択します。
- メディアサーバーおよび Active Directory ドメインコントローラまたは ADAM (LDS) ホストとして機能する 1 つのホストを使用している場合は、Server for NFS を無効にすることができます。
 - NetBackup メディアサーバーとしてのみ機能するホストについては、Server for NFS および Client for NFS を無効にすることができます。
 - Active Directory ドメインコントローラまたは ADAM (LDS) ホストとしてのみ機能するホストについては、Server for NFS を無効にすることができます。

メディアサーバーでの Client for NFS の無効化

NetBackup メディアサーバーとしてのみ機能するホストで NFS 用サービスを有効にした後、Client for NFS を無効にできます。


NetBackup メディアサーバーで Client for NFS を無効にする方法

- 1 サーバーマネージャを開きます。
- 2 左ペインで、[構成]を展開します。
- 3 [サービス]をクリックします。



- 4 右ペインで、[Client for NFS]を右クリックして、[停止]をクリックします。
- 5 右ペインで、[Client for NFS]を右クリックして、[プロパティ]をクリックします。

- 6 [Client for NFS のプロパティ]ダイアログボックスの[スタートアップの種類]リストで[無効]をクリックします。



- 7 [OK]をクリックします。


Server for NFS の無効化

メディアサーバーおよび Active Directory ドメインコントローラまたは ADAM (LDS) ホストで NFS 用サービスを有効にすると、Server for NFS を無効にすることができます。

Server for NFS を無効にする方法


- 1 サーバーマネージャを開きます。
- 2 左ペインで、[構成]を展開します。

- 3 [サービス]をクリックします。



- 4 右ペインで、[Server for NFS]を右クリックして、[停止]をクリックします。
- 5 右ペインで、[Server for NFS]を右クリックして、[プロパティ]をクリックします。

- 6 [Server for NFS のプロパティ] ダイアログボックスの[スタートアップの種類]リストで[無効]をクリックします。



- 7 [OK]をクリックします。
- 8 メディアサーバーおよびすべての Active Directory ドメインコントローラまたは ADAM (LDS) ホストに対してこの手順を繰り返します。

個別リカバリテクノロジー (GRT) を使うバックアップとリストアでの UNIX メディアサーバーと Windows クライアントの構成

UNIX メディアサーバーと Windows クライアントを使う場合に個別リカバリテクノロジー (GRT) を使うバックアップとリストアを実行するには、次の構成を実行します。

- メディアサーバーが個別リカバリをサポートするプラットフォームにインストールされていることを確認します。
「ソフトウェアの交換性リスト」を参照してください。
- UNIX メディアサーバーには、他の構成は必要ありません。

- すべての Active Directory ドメインコントローラまたは ADAM/LDS ホストで NFS を有効にするか、またはインストールします。
p.1220 の「[Windows Server 2012 または Windows Server 2012 R2 メディアサーバーでのネットワークファイルシステム \(NFS\) 用サービスの有効化](#)」を参照してください。
p.1224 の「[Windows Server 2012 または Windows Server 2012 R2 クライアントでのネットワークファイルシステム \(NFS\) 用サービスの有効化](#)」を参照してください。
p.1229 の「[Windows Server 2008 または Windows Server 2008 R2 での NFS 用サービスの有効化](#)」を参照してください。
- NBFSFD 用に個別のネットワークポートを構成することができます。
p.1236 の「[NBFSFD 用の個別のネットワークポートの構成](#)」を参照してください。

NBFSFD 用の個別のネットワークポートの構成

NBFSFD はポート **7394** で実行されます。組織で別のサービスが標準ポート NBFSFD を使用している場合は、別のポートにサービスを構成することができます。次の手順では、デフォルト以外のネットワークポートを使用するように NetBackup サーバーを構成する方法について説明します。

NBFSFD 用の個別のネットワークポートを構成する方法 (Windows サーバー)

- 1 NetBackup サーバーがインストールされているコンピュータに管理者 (Administrator) としてログオンします。
- 2 レジストリエディタを開きます。
- 3 次のキーを開きます。

HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥VERITAS¥NetBackup¥CurrentVersion¥Config

- 4 FSE_PORT という名前で DWORD 値を新規作成します。
- 5 新しい値を右クリックして、[修正] をクリックします。
- 6 [値のデータ] ボックスに、1 から 65535 のポート番号を入力します。
- 7 [OK] をクリックします。

NBFSFD 用の個別のネットワークポートを構成する方法 (UNIX サーバー)

- 1 NetBackup サーバーがインストールされているコンピュータに root ユーザーとしてログオンします。
- 2 bp.conf ファイルを開きます。
- 3 次のエントリを追加します。XXXX には、1 から 65535 のポート番号を整数で指定します。

FSE_PORT = XXXX

漢字/かな

.ds ファイル 573
 .lck カタログファイル 906
 .SeCuRiTyyyyy ファイル 1207
 [1 つのメディアに対する複数の保持設定を許可する (Allow multiple retentions per media)]プロパティ 188、798
 2038 年問題 229
 アクセス制御リスト (ACL) 1206
 アクティビティモニター
 トラブルシュータの使用 50
 列ヘッダーのフィルタリング 1067
 サーバグループ
 削除 374
 ジョブ
 フィルタリング 1067
 ストレージユニット
 ベーシックディスクステージングユニットの作成 595
 ストレージライフサイクルポリシー
 削除 623
 階層 622
 非推奨のパラメータ 252
 ソースのバインド 210、214～215
 デバイスホスト
 ロボット構成オプション 409
 削除 383
 デバイスホストの削除 383
 トラブルシュータ (Troubleshooter) 50
 ネットワーク
 アドレス、禁止 214
 ファイル
 .SeCuRiTyyyyy 1207
 ベーシックディスクステージング
 ストレージユニットの作成 595
 レポート
 トラブルシュータの使用 50
 ロボット
 [デバイスホスト (Device host)]構成オプション 409
 優先ネットワークのホストプロパティの[単独 (Only)]指示句 215

削除

robots 414
 サーバグループ 374
 ストレージライフサイクルポリシー 623
 デバイスホスト 383
 ドライブ 434

状態コード

1519 (イメージは処理中です) 624
 [NFS をたどる (Follow NFS)]ポリシー属性 724
 [True Image Restore 情報を収集する (Collect true image restore information)]の[移動検出を行う (with move detection)]プロパティ 731、894
 [UNIX クライアント (UNIX Client)]プロパティ 261
 [Windows クライアント (Windows Client)]プロパティ 264
 [開始日時の設定 (Go into effect at)]ポリシー属性 718
 [キーワード句 (Keyword phrase)]ポリシー属性 767
 [クリーンアップ (Clean-up)]ホストプロパティ 714
 [デフォルトのジョブの優先度 (Default Job Priorities)]ホストプロパティ 717
 [ポリシーの更新間隔 (Policy update interval)]プロパティ 813、1000
 [メディア所有者 (Media Owner)]ポリシー属性 718
 [優先ネットワーク (Preferred Network)]ホストプロパティの[一致 (Match)]指示句 210、214
 [優先ネットワーク (Preferred Network)]ホストプロパティの[禁止 (Prohibited)]指示句 210、214
 [帯域幅スロットル (Throttle Bandwidth)]ホストプロパティ 252

A

A.I.R. 「自動イメージレプリケーション」を参照
 A.I.R. インポート SLP を自動作成 (Auto create A.I.R. Import SLP) (SLP パラメータ) 250
 A.I.R. インポートジョブあたりの最小イメージ (Minimum images per A.I.R. Import job) (SLP パラメータ) 248
 A.I.R. インポートジョブあたりの最大イメージ (Maximum images per A.I.R. Import job) (SLP パラメータ) 249
 A.I.R. レプリケーションジョブあたりの最大サイズ (Maximum size per A.I.R. replication job) (SLP パラメータ) 248

ACS、LSM、パネル (Panel)、ドライブ (Drive) テープドライブの構成オプション 421

[ACSLS ホスト (ACSLS host)] ロボット構成オプション 411

ACS ロボット形式 398

Active Directory

Application Mode (ADAM) 879～880、884

オブジェクトのリストア 881

個別リカバリ 878～879、881

ホストプロパティ 73～75

Active Directory オブジェクトの個別リカバリ 878

Activity Monitor

[デーモン (Daemons)] タブ 1072

ADAM (Active Directory Application Mode)。 「Active Directory Application Mode (ADAM)」を参照

AdvancedDisk ディスクストレージユニット 569、571

ALL_FILESYSTEMS 853

ALLOW_MEDIA_OVERWRITE 269

ALLOW_NON_RESERVED_PORTS 270

altnames ファイル

No.Restrictions ファイル 1198

peername ファイル 1199

ANSI 形式 187

AOS/VS 形式 187

API ロボット 475、486

atime 103、353、368、779、924、1208

auth.conf ファイル

概要 1165

機能識別子 1170

説明 1166

特定のアプリケーションに対するエントリ 1169

AUTHENTICATION_DOMAIN 271

AUTHORIZATION_SERVICE 272

AUTO_ADD_ALL_ALIASES_FOR_CLIENT 265、273

Auto スナップショット形式 769

avrd (自動ボリューム認識プロセス) 1085

B

Bare Metal Restore (BMR) 111、730、909、943、1066、1073～1074

Bare Metal Restore サービス 1085

[Bare Metal Restore 用にディザスタリカバリ情報を収集する (Collect disaster recovery information for Bare Metal Restore)] ポリシー属性 730

BasicDisk ストレージユニット 665

CIFS のクレデンシャル 571、1076～1077、1085、1087、1089

構成 394

ストレージユニットグループでのスパン 616

メディアの説明 569

BE-MTF1 形式 187

BitLocker ドライブ暗号化 124

BLAT メールユーティリティ 164

Block Level Incremental バックアップ 714、768

Blowfish 暗号化 348

bmrbd (NetBackup Bare Metal Restore Boot Server Service) 1073

bmrbd (NetBackup Bare Metal Restore Master Server) 1074

BMRDB.db

移動 946、983

カタログ 909

構成エントリ 954

BMRD (NetBackup Bare Metal Restore Master Server) 1085

bmrpxeserver (NetBackup BMR PXE Service) 1074

bp.conf ファイル

アクティビティモニターのエントリ 1092

bp.conf ファイル

configuring 62

ctime を使用するための構成 780

jnbSA と jbpSA のカスタマイズ 1178

NetBackup-Java 管理コンソールの構成エントリ 1172

エントリについて 266

データベースの場所の指定 943

ユーザー固有のファイル

UNIX の root 以外のユーザー 266、370

UNIX の root ユーザー 266

BPARCHIVE_POLICY 265、338、781

BPARCHIVE_SCHED 265、339、781

BPBACKUP_POLICY 265、340、781

BPBACKUP_SCHED 265、341、781

bpbackup コマンド 922

BPBRM_VERBOSE 274

[BPBRM のログレベル (BPBRM logging level)] プロパティ 175

bpcatarc コマンド 932

bpcatlist コマンド 931

bpcatres コマンド 932

bpcatrm コマンド 932

BPCDD (NetBackup クライアントサービス) 1074

bpcd クライアントプロセス 571

[BPCD コネクトバック (BPCD connect-back)] プロパティ 94、149

bpcd デーモン 1074、1085

bpchangeprimary コマンド 1003

BPCOMPATD (NetBackup Compatibility Service) 1074、1085
 bpconfig コマンド 863
 bpdjobs
 bp.conf ファイルへのエントリの追加 1092
 コマンド 1095
 デバッグログ 1095
 レジストリキーの追加 1092
 BPDBJOBS_COLDEFS 265、275
 BPDBJOBS_OPTIONS 環境変数 1093
 BPDBM (NetBackup Database Manager) 982、1074、1085
 BPDBM_VERBOSE 279
 [BPDBM のログレベル (BPDBM logging level)]プロパティ 175
 [BPDM のログレベル (BPDM logging level)]プロパティ 175
 bpend_notify スクリプト 256
 BPEND_TIMEOUT 282
 bpexptime コマンド 1008
 bpgetconfig 62
 BPINETD (NetBackup Legacy Client Service) 1076
 bpinetd クライアントプロセス 571、1085
 bpjava-msvc サービス 1085
 bpjava-susvc サービス 1086
 bpjobd (NetBackup Jobs Database Management デーモン) 982
 [BPJOBd のログレベル (BPJOBd logging level)]プロパティ 175
 bpjobd プロセス 1086
 bpps スクリプト 1216
 BPRD
 NetBackup Request デーモン 1077
 NetBackup Request デーモン、NBAC 982
 クライアントのポート設定 196
 プロセス 1086
 プロパティ 175
 BPRD_VERBOSE 280
 bpsetconfig 62、266
 bpstart_notify スクリプト 255～256、284、287
 BPSTART_TIMEOUT 255～256、283～284、287
 bpstinfo コマンド 1024
 bpsynth ログ 896
 bptestnetconn ユーティリティ 212
 BPTM_VERBOSE 281
 [BPTM のログレベル (BPTM logging level)]プロパティ 175、282
 BUSY_FILE_ACTION 341
 BUSY_FILE_DIRECTORY 342

BUSY_FILE_NOTIFY_USER 79、343
 BUSY_FILE_PROCESSING 80、344

C

cachefs ファイルシステム、バックアップからのエクスクルード 865
 CatalogBackup ボリュームプール 450、673、710
 CDE (共通デスクトップ環境) 35
 cdrom ファイルシステム、バックアップからのエクスクルード 865
 CHECK_RESTORE_CLIENT 265、284
 CIFS
 BasicDisk ストレージユニットのクレデンシャル 1076～1077、1085、1087、1089
 ディスクストレージユニットのクレデンシャル 571
 ボリューム 1138
 [バックアップ対象 (Backup Selections)]タブ上の共有 837
 CLIENT_CONNECT_TIMEOUT 285
 CLIENT_NAME 267、344
 CLIENT_PORT_WINDOW 285
 CLIENT_READ_TIMEOUT 255～256、284、286～287
 CLIENT_RESERVED_PORT_WINDOW 288
 Client Service、NetBackup 1138
 Clone スナップショット形式 769
 CloudStore、NetBackup 1074
 Compression policy attribute
 disabled by Enable granular recovery policy attribute 740
 COMPRESS_SUFFIX 345
 CONNECT_OPTIONS 148、289
 cpio 形式 187
 CRYPT_KEYFILE 351
 CRYPT_KIND 347
 CRYPT_LIBPATH 350
 CRYPT_STRENGTH 349
 ctime 848

D

[DASドライブ名 (DAS drive name)]テーブドライブの構成オプション 421
 Database Manager プロセス (bpdbm) 1085
 Data Protection Optimization Option のライセンスキー 901
 DataStore
 ポリシー形式 703
 ボリュームプール 491、710
 DataTools-SQL-BackTrack ポリシー形式 77、703

DB2 ポリシー形式 77、703、827
 dbadm (データベース管理ユーティリティ) 971
 DBA パスワード、変更 949、966、974、982
 db_marker.txt 907
 DBR 形式 187
 DEFAULT_CONNECT_OPTIONS 148、289、291～292
 devpts ファイルシステム、バックアップからのエクスクルード 865
 [DHCP 間隔を通知する (Announce DHCP interval)]プロパティ 197
 DISABLE_JOB_LOGGING 294
 DISABLE_STANDALONE_DRIVE_EXTENSIONS 295、461
 DISALLOW_BACKUPS_SPANNING_MEDIA 295
 DISALLOW_CLIENT_LIST_RESTORE 296
 DISALLOW_CLIENT_RESTORE 297
 DISALLOW_SERVER_FILE_WRITES 259、352
 DO_NOT_RESET_FILE_ACCESS_TIME 353
 DSFR。「Microsoft 社の分散ファイルシステムレプリケーション」を参照
 Shadow Copy components:\ 指示句 859
 Windows Open File Backups 97
 スナップショットプロバイダ 98
 DUPLICATION_SESSION_INTERVAL_MINUTES 252
 Duplication Manager 1078
 「Storage Lifecycle Manager サービス (nbstserv)」も参照

E

EFI システムパーティション 858
 EFS (暗号化ファイルシステム) 124
 EMMSERVER 265、297
 Enterprise Media Manager (EMM)
 デバイスのホストの削除 383
 Enterprise Media Manager (EMM) 238、323、567、908、1075、1086、1188、1190～1192
 サービス 377、379、911
 データベース 942
 [Enterprise Vault]プロパティ 125
 [Enterprise Vault ホスト (Enterprise Vault Hosts)]プロパティ 126
 [Enterprise-Vault]ポリシー形式 77
 [Exchange クレデンシャル (Exchange credentials)]プロパティ 130
 [Exchange 個別リストア用プロキシホスト (Exchange granular proxy host)]プロパティ 129
 exclude_list 866

F

FAILOVER_RESTORE_MEDIA_SERVERS 298
 FilesNotToBackup リスト 867
 FIREWALL_IN 1173
 FlashBackup 844、846～847
 Windows ポリシー形式 77、703
 ポリシー形式 77、703
 FORCE_IPADDR_LOOKUP 1174

G

GENERATE_ENGLISH_LOGS 265、300
 get_license_key License Key ユーティリティ 56
 GPFS (General Parallel File System) 355～356
 GPFS のアクセス制御リスト (ACL) 355～356
 GPFS の拡張ファイル属性
 バックアップ中に無視する方法 355
 GPFS のメタデータ属性 355～356

H

HKEYS、バックアップ 840
 Hyper-V 仮想マシン
 参照 825
 Hyper-V ポリシー形式 704、869

I

[IBM デバイス番号 (IBM device number)]テープドライブの構成オプション 421
 IGNORE_ACL touch ファイル 355
 IGNORE_XATTR 265、354～356
 IMAGE_EXTENDED_RETRY_PERIOD_IN_HOURS 625
 IMPORT_EXTENDED_RETRY_SESSION_TIMER 252
 IMPORT_SESSION_TIMER 252
 include_list 866
 INCOMPLETE_JOB_CLEAN_INTERVAL 301
 INFORMIX_HOME 265、357
 Informix-On-BAR ポリシー形式 704、827
 INITIAL_BROWSE_SEARCH_LIMIT 302、1178
 INITIAL_MEMORY 1175、1181
 [INI ファイル (INI file)]、Lotus Notes 用 185
 Internet Assigned Numbers Authority (IANA) 202、1178
 IP_ADDRESS_FAMILY 199、303
 IPv4
 IP_ADDRESS_FAMILY オプション 303
 PREFERRED_NETWORK オプション 313
 ネットワーク、帯域幅の制限 75、306
 アドレス 209～210

IPv6

IP_ADDRESS_FAMILY オプション 303
 PREFERRED_NETWORK オプション 313
 クライアント名 85, 822
 ネットワーク、帯域幅の制限 328
 アドレス 209～210
 ネットワーク、帯域幅の制限 252

[IP アドレスファミリーのサポート (IP Address Family Support)]ホストプロパティ 199

i ノード変更時刻 367

J

Java

auth.conf ファイル 1166
 Virtual Machine (JVM) 1175
 ディレクトリ 1168
 パフォーマンスの改善のための情報 1181
 ユーザー認可 1165

Java リモート管理コンソール 1163

構成オプション 1172

jbpSA 1163、1166～1168、1170、1176、1178、1180

jnbSA 35、1083、1178

Job Manager のログプロパティ 176

JOB_PRIORITY 303

JVM (Java Virtual Machine) 1175

K

KEEP_DATABASE_COMM_FILE 265、358

KEEP_LOGS_DAYS 358、1179

KEEP_LOGS_SIZE_GB 307

KeysNotToRestore リスト 867

L

LIFECYCLE_PARAMETERS ファイル 247

LIMIT_BANDWIDTH 305、329

Linux のバインドのマウント 865

LIST_FILES_TIMEOUT 359、939

LiveUpdate 92

[LMCP デバイスファイル (LMCP device file)]ロボット構成オプション 411

LOCKED_FILE_ACTION 360

Lotus Notes

ホストプロパティ 183

ポリシー形式 77、704、827

ltid。「NetBackup Device Manager (ltid)」を参照

ltid (NetBackup Device Manager) 1086

M

Mac OS X 705

mail_dr_info.cmd 926

Master Compatibility List 1143

MAX_LOGFILE_SIZE 166、268、306

MAX_MEMORY 1175、1181

MAX_NUM_LOGFILES 166、268～269、307

Media Manager device デーモン (ltid)。「NetBackup Device Manager (ltid)」を参照

MEDIA_REQUEST_DELAY 310

MEDIA_SERVER 311

MEDIA_UNMOUNT_DELAY 309

MEM_USE_WARNING 1176

Microsoft Exchange の属性 (Microsoft Exchange Attributes) 770

Microsoft Windows Backup 867

Microsoft Windows ユーザーアクセス制御 (UAC) 38

Microsoft 社の分散ファイルシステムレプリケーション

Shadow Copy components:\ 指示句 859

Windows Open File Backups 97

スナップショットプロバイダ 98

バックアップについて 691

Microsoft データ重複除去ファイルシステム

では、次のバックアップが可能です 764

バックアップについて 765

バックアップの設定 767

リストアについて 766

Microsoft ボリュームシャドウコピーサービス (VSS) 98

Microsoft ボリュームシャドウコピーサービス (VSS) を使用する (Microsoft Volume Shadow Copy Service (VSS)) 74

Microsoft ボリュームシャドウコピーサービス (VSS) を使用する (Volume Shadow Copy Service (VSS)) 691、858

[Microsoft ボリュームシャドウコピーサービス (VSS) を使用するバックアップの前に一貫性チェックを実行する (Perform consistency check before backup with Microsoft Volume Shadow Copy Service (VSS))]プロパティ 130

mklogdir.bat 166

mklogdir シェル・スクリプト 166

mntfs ファイルシステム、バックアップからのエクスクルード 865

MPX_RESTORE_DELAY 311

MSDP

ストレージサーバー 332

MS-Exchange-Server ポリシー形式 704、827

MS-SharePoint ポリシー形式 77、704、827

MS-SQL-Server ポリシー形式 77、704、827

MS-Windows ポリシー形式 705、827

MTF 形式 187

mtime 848

N

nbars (NetBackup Agent Request Server) 1073、1086

nbatd (NetBackup Product Authentication) 982、1073

nbaudit (NetBackup Audit Manager) 1073

nbaudit (NetBackup の監査サービス) 1086

NBAZDB 944、954

「NetBackup 認可データベース」も参照

nbazd (NetBackup Product Authorization) 982、1073

NBDB.db

あるホストから別のホストへの移動 996

移動 945、983

インストールの概要 943

カタログ 908

構成エントリ 954

手動での作成 986

NbDbAdmin.exe (データベース管理ユーティリティ) 956

nbdecommission コマンド 390

nbemmcmd コマンド 62

NBEMM (NetBackup Enterprise Media Manager) 1075、1086

nbevtmgr (NetBackup Event Management Service) 1075

nbEvtMgr プロセス 1086

nbfsd ポート 1236

nbftsrvr プロセス 1086

nbgetconfig 62

nbim (NetBackup Indexing Manager) 1075

nbj.conf 673、1172

NBJAVA_CLIENT_PORT_WINDOW 1176

NBJAVA_CORBA_DEFAULT_TIMEOUT 673、1177

NBJAVA_CORBA_LONG_TIMEOUT 1177

NBJM (NetBackup Job Manager) 176、1087

nblog.conf ファイル 167

nbmail.cmd スクリプト 157、160、926

nbostpxy (NetBackup Proxy Service) 1076

NBPEM (NetBackup Policy Execution Manager) 176、1076、1087

nbproxy プロセス 1087

NBRB (NetBackup Resource Broker) 176、1077

nbrbutil 構成ユーティリティ 1078

nbrb プロセス 1087

NBRMMS (NetBackup Remote Manager and Monitor Service) 571、1077、1087

NBRNTD_IDLE_TIMEOUT 313

NBRNTD (NetBackup Remote Network Transport Service) 1077

nbsetconfig 62、266

NBSL (NetBackup Service Layer) 1077、1084

nbsl プロセス 1087

nbstlutil (ライフサイクルユーティリティ) コマンド 624

nbstserv プロセス 251、1032、1035、1078、1087

nbsvcmon プロセス 1087

NBU-Catalog ポリシー形式 673、705、710、871

nb_updatedssu スクリプト 573

NBVAULT (NetBackup Vault Manager) 1078、1087

NCR-Teradata ポリシー形式 77

NDMP

[NDMP ホスト (NDMP host)]ストレージユニット設定 585

NDMP ポリシーバックアップ対象のワイルドカード文字 1142

クレデンシャル 44、111、375

グローバルクレデンシャル 193

ストレージユニット 573、590、662、666、789

データムーバーオフホストバックアップ方式 768

ドライブ 152

バックアップポリシーの ALL_FILESYSTEMS 指示句 853

ホスト 193、401

ホスト名のロボット構成オプション 411

ポリシー形式 77、630、705

リストアのためのダイレクトアクセスリカバリ 152

[NDMP リストアにダイレクトアクセスリカバリを使用する (Use direct access recovery for NDMP restores)]プロパティ 152

NetApp

FlexClone ボリューム 854

SnapMirror または SnapVault レプリケーション方式 644、658

ディスクアレイ 131、1139、1143

ポリシーの検証 770

NetBackup

Client Service 196

Client Service (bpcd) 1138

NetBackup Request サービスポート (BPRD) 196
認可データベース 953

NetBackup Audit Manager 1086

NetBackup CloudStore 1074

NetBackup Compatibility Service (BPCOMPATD) 1074

NetBackup Database Manager (BPDBM) 1074

NetBackup Deduplication Engine 375

- NetBackup Device Manager (ltd)
 - アクティビティ 모니터の 1075
 - について 445
- NetBackup Discovery Service (nbdisco) 44、363
- NetBackup Encryption の暗号形式 123
- NetBackup for Informix 357
- NetBackup-Java 管理コンソール
 - アクセスの制限 1172
 - 構成オプション 1172～1178
 - 再起動するタイミング 1215
 - パフォーマンスの向上 1182
 - ローカルで実行 1180
- NetBackup Java 管理コンソール構成オプション 1215
- NetBackup-Java、セットアップ 35
- NetBackup Job Manager (NBJM) 176、1075
- NetBackup Legacy Client Service (BPINETD) 1076
- NetBackup Legacy Network Service (vneta) 1089
- NetBackupNetBackup データベースファイル
 - DBA パスワードの変更 966、974
 - 移動 967
- NetBackup Policy Execution Manager (NBPEM) 176、1076
- NetBackup Product Authentication and Authorization
 - AUTHENTICATION_DOMAIN 271
 - AUTHORIZATION_SERVICE 272
- NetBackup Product Improvement Program 328
- NetBackup Remote Manager and Monitor Service (NBRMMS) 1077
- NetBackup Remote Network Transport Service (NBRNTD) 1077
- [NetBackup Request サービスポート (BPRD) (NetBackup request service port (BPRD))]プロパティ 196
- NetBackup Request デーモン (BPRD) 1077
- NetBackup Resource Broker (NBRB) 118、176、1077～1078
- NetBackup Service Layer (NBSL) 1077、1086
- NetBackup Storage Lifecycle Manager 1078
- NetBackup Vault Manager (NBVAULT) 1078
- NetBackup Volume Manager (VMD)
 - アクティビティモニター 1078
- NetBackup Volume Manager (vmd)
 - および NetBackup Device Manager 445
- NetBackup アクセス制御 (NBAC) 34、39、44、67、334、944、953～954、982、991、1036、1165。
 - 「NetBackup アクセス制御 (NBAC)」を参照
- NetBackup アクセラレータ。「アクセラレータ」を参照
- NetBackup 拡張性のあるストレージ 232
- NetBackup カタログの解凍 940
- NetBackup 監視サービス 1078
- NetBackup管理コンソール
 - UNIX の設定 35
 - 構成オプション 1176
 - 異なるバージョンの管理 39
 - 再起動するタイミング 1215
 - 使用可能なコンソール 33
 - の開始 36
 - パフォーマンスの向上 1179、1181
 - リモートコンソール 37
- NetBackup キーマネージメントサービス (NBKMS) 1075
- NetBackup クライアントサービス (BPCD) 1074
- NetBackup クラウドストレージ 49
- NetBackup 互換性リスト 400
- NetBackup サーバーの再ブート 1215
- NetBackup サーバーの電源切断 1213
- NetBackup サポートユーティリティ (nbsu) 1131
- NetBackup データベースのアンロード 963、978
- NetBackup データベースの検証 962、977
- NetBackup データベースの再ロード 963、978
- NetBackup データベースファイル
 - 空き領域と使用領域 960
 - 移動 979
 - 検証 962、977
 - 再構築 963、978
 - データベーススキーマのエクスポート 969
 - バックアップ 969、980
 - リストア 970、980
 - 領域の追加 961
 - 領域のデフラグ 960
- NetBackup データベースファイルのデフラグ 961、976
- NetBackup データベースをデフラグする REORGANIZE コマンド 961、976
- NetBackup 認可データベース 942、944、954
- NetBackup の起動
 - サービス 1214
 - デーモン 1215
- NetBackup の停止
 - サービス 1214
 - デーモン 1214
- NetBackup ボリュームプール 710
- Network File System (NFS)、説明 1218
- Network File System (NFS) のインストールおよび構成 1218
- NEW_STREAM
 - ファイルリスト指示句 859
- NFS_ACCESS_TIMEOUT 362

NFS (Network File System)
 [NFS アクセスのタイムアウト (NFS access timeout)]
 プロパティ 262、362
 [NFS をたどる (Follow NFS)]ポリシー属性 719
 ディスクをまたがない 189
 [NFS をたどる (Follow NFS)]ポリシー属性 724～725
 NFS サービス 767
 NFS マウントを対象
 raw パーティション 720、846
 クロスマウントポイント (Cross mount points) 720
 [NFS をたどる (Follow NFS)]ポリシー属性 719
 None ボリュームプール 710
 NTFS の重複排除 764
 null_stu ストレージユニット形式 577、708
 NulOST プラグイン 577、708

O

OLD_VNETD_CALLBACK 362
 OpenStorage
 最適化された複製 320、662、666
 ストレージサーバー。「ディスクの NetBackup OpenStorage のソリューションガイド」を参照
 OpenStorage Disk Option 569、576～577、618
 OpenStorage ディスクストレージユニット 569、609
 OpenStorage の最適化された合成バックアップ方式 901
 Operational Restore、OpsCenter 634
 OpsCenter 328、949、952、1059、1077、1084
 OpsCenter Operational Restore 634
 [OpsCenter サーバー (OpsCenter servers)]タブ 235、237
 Oracle
 インスタンスおよびインスタンスグループ 44
 インテリジェントポリシー 44
 ポリシー形式 705、769、827
 [OS 依存のタイムアウトを使用する (Use OS dependent timeouts)]プロパティ 255

P

pagefile.sys 839
 parent_end_notify スクリプト 1066
 parent_start_notify スクリプト 1066
 PBX_PORT 1178
 PBX (Symantec Private Branch Exchange) 202、1089
 PC NetLink ファイル 844
 PDDO ストレージサーバー 332
 peername ファイル 1198～1199
 Plex スナップショット形式 769

Policy Execution Manager
 プロパティ 176
 PREFERRED_NETWORK 313
 Private Branch Exchange 1078、1089
 proc ファイルシステム、バックアップからのエクスクルー
 ド 865
 Product Improvement Program 328
 PureDisk
 Storage Pool Authority (SPA) 576
 ストレージオプション 577
 ストレージユニット 654
 PXEMTFTP (NetBackup Bare Metal Restore MTFTP Services) 1074

R

RANDOM_PORTS 317
 raw パーティション
 [NFS をたどる (Follow NFS)]ポリシー属性 720
 UNIX でのバックアップ 845、847
 バックアップ 713、773、837
 リストア 838
 ReFS ファイルシステム 1212
 reload.sql 994、996
 Replication Director
 ソリューションガイド 611
 ポリシーの検証内容 769
 REPORT_CLIENT_DISCOVERIES 265、363
 REQUIRED_INTERFACE 313、318～319
 「優先ネットワークホストのプロパティ」も参照
 REQUIRED_NETWORK 313
 RE_READ_INTERVAL 318
 RESILIENT_NETWORK 319
 Resource Broker (NBRB) 118、1078
 Resource Broker のログプロパティ 176
 RESTORE_RETRIES 364
 RESUME_ORIG_DUP_ON_OPT_DUP_FAIL 266、320
 REVERSE_NAME_LOOKUP オプション 199、321
 robots
 更新の手順 539
 構成 400
 ボリュームの構成の更新 538
 メディア ID でサポートされていない文字 538
 RS-MTF1 形式 187

S

SAP ポリシー形式 77、705、827

- scripts
 - bpstart_notify 255～256、284、287
- SCSI
 - Persistent RESERVE
 - ドライブパスの上書き 424
 - RESERVE/RELEASE
 - ドライブパスの上書き 424
 - 完全消去 505
 - クイック消去 505
 - パススルーコマンド 402
 - 予約、構成 188
- [SCSI RESERVE の有効化 (Enable SCSI reserve)]
 - プロパティ 188
- search_data 953
- SeCuRiTty.nnnn ファイル 1207
- sendmail 159～160
- SERVER 365
 - vm.conf エントリ 1146
- SERVER_CONNECT_TIMEOUT 324
- SERVER_PORT_WINDOW 201、290、325
- SERVER_RESERVED_PORT_WINDOW 290、325
- SERVER 構成オプション 322
- setconf.bat 673
- setconf.bat ファイル 1172
- Shadow Copy components 指示句 858
- SharePoint Server
 - 一貫性チェックのオプション 246
 - 結合構成 246
 - プロパティ 244
- SKIP_RESTORE_TO_SYMLINK_DIR 326
- SLP.AUTO_CREATE_IMPORT_SLP 250
- SLP.CLEANUP_SESSION_INTERVAL 249、681
- SLP.DEFERRED_DUPLICATION_OFFSET_TIME 250
- SLP.DISK_RESOURCE_MULTIPLIER 250
- SLP.DUPLICATION_GROUP_CRITERIA 250
- SLP.IMAGE_PROCESSING_INTERVAL 252
- SLP.IMAGE_EXTENDED_RETRY_PERIOD 249
- SLP.IMAGE_PROCESSING_INTERVAL 249
- SLP.JOB_SUBMISSION_INTERVAL 252
- SLP.JOB_SUBMISSION_INTERVAL 249
- SLP.MAX_IMAGES_PER_IMPORT_JOB 249
- SLP.MAX_IMAGES_PER_SNAPSHOT_REPLICATION_JOB 248
- SLP.MAX_SIZE_PER_BACKUP_REPLICATION_JOB 248
- SLP.MAX_SIZE_PER_DUPLICATION_JOB 248
- SLP.MAX_TIME_TIL_FORCE_SMALL_DUPLICATION_JOB 249
- SLP.MIN_IMAGES_PER_IMPORT_JOB 248
- SLP.MIN_SIZE_PER_DUPLICATION_JOB 248
- SLP.REPLICA_METADATA_CLEANUP_TIMER 250
- SLP.TAPE_RESOURCE_MULTIPLIER 250
- SLP.VERSION_CLEANUP_DELAY 249、681
- SLP.WINDOW_CLOSE_BUFFER_TIME 250
- SLP_MultipleLifecycles ジョブ 252
- [SLP Windows] 43
- SLP 操作の保持形式
 - 管理対象の容量 (Capacity managed) 653～654
 - 固定 (Fixed) 655
 - コピー後に期限切れにする (Expire after copy) 655
 - 混在 652
 - [スナップショットの最大限度 (Maximum snapshot limit)] 656
 - ターゲット (Target) 658
 - ミラー (mirror) 657
- SLP でのセカンダリ操作のスケジュール 667
- SLP にわたるグループイメージ (Group images across SLPs) (SLP パラメータ) 250
- SLP の処理時間帯 663、667
- SLP の[バックアップポリシー間の検証 (Validate Across Backup Policies)]ボタン 663、671～672
- SLP パラメータホストプロパティ 246、251、645
- [SLP 保持による管理 (Managed by SLP retention)] 769
- snapdupe 628
 - 「スナップショットからのバックアップ操作」も参照
- Snapshot Client 97、262、787、1066
 - 「チェックポイントから再開」機能 714
- [Snapshot Client]および[Replication Director]ポリシー属性 768
- [Snapshot Client]および[レプリケーションディレクタ (Replication Director)]ポリシー属性 770
- [Snapshot Client]ポリシー属性と[レプリケーションディレクタ (Replication Director)]ポリシー属性 768
- Solaris 9 の拡張属性 844
- SPC-2 SCSI RESERVE 188
- SQL
 - インスタンスおよびインスタンスグループ 44
 - インテリジェントポリシー 44
- SQLANYs_VERITAS_NB 955、1076
- SQL Anywhere
 - NetBackup のインストールで 908
- staging
 - [ステージングスケジュール (Staging Schedule)]ス
トレージユニット設定 589
- Storage Lifecycle Manager サービス (nbstserv) 251、
1032、1035、1078、1087
- Sun PC NetLink 844
- SYBASE_HOME 266、367
- Sybase SQL Anywhere
 - dbsrv12.exe 1076

NetBackup での使用 942

管理 955

サービスの起動および停止 955

Sybase ポリシー形式 705、827

Symantec Private Branch Exchange 1078、1089

System State

指示句 857

T

TapeAlert 419

tar 形式 187、628、630、643～645、647

[TCP レベル (TCP level)] プロパティ 108

TELEMETRY_UPLOAD 328

THROTTLE_BANDWIDTH 252

THROTTLE_BANDWIDTH 328

tlmd デーモン 1088

tmpfs ファイルシステム、バックアップからのエクスクルード 865

tpext ユーティリティ 987～988

True Image Restore (TIR)

移動検出を行う (with move detection) 895

エラーコード 136 896

情報の削除 895

[True Image Restore (TIR) 情報を保持する (Keep true image restoration (TIR) information)] プロパティ 83

[True Image Restore 情報を収集する (Collect true image restore information)] の [移動検出を行う (with move detection)] プロパティ 83、734

[True Image Restore 情報を収集する (Collect true image restore information)] のプロパティ 732

TRUSTED_MASTER 332

U

ULINK_ON_OVERWRITE 266

UNC パス

CIFS と AdvancedDisk ストレージユニット 571

CIFS と BasicDisk ストレージユニット 571

「チェックポイントから再開」機能 713

[バックアップ対象 (Backup Selection)] タブ上 837

UNIX クライアント

「チェックポイントから再開」機能 714

UNIX クライアント上の USEMAIL 369

[UNIX サーバー (Unix Server)] プロパティ 262、362

UNIX でのエスケープ文字 1141

UNIX の起点時間 229

UNIX の [クライアントの設定 (Client Settings)] ホストプロパティ 101、104、346、354、359～360、362、368

UNIX のディレクトリ接合点 845

UNLINK_ON_OVERWRITE 332

UNSET_ALL ファイルリスト指示句 864

UNSET ファイルリスト指示句 864

usbdevfs ファイルシステム、バックアップからのエクスクルード 865

USE_AUTHENTICATION 334

USE_CTIME_FOR_INCREMENTALS 367

USE_FILE_CHG_LOG 368

USE_VXSS 334

UTC (協定世界時) 1018

V

Vault

[Vault ジョブの最大数 (Maximum vault jobs)] ホストプロパティ 157

vlteject コマンド 877

vltrun コマンド 877

親ジョブおよび子ジョブ 1067

カタログアーカイブ 930

バックアップ形式 774

プライマリコピーとしての複製の指定 1002

プロセス 1087

ポリシー形式 77、705、827、876

[Vault ログの保持 (Keep vault logs for)] プロパティ 175

VERBOSE 335

veritas_pbx (Symantec Private Branch Exchange) 95、150、1089

veritas_pbx ポート 95、150

Veritas Security Services (VxSS)

USE_VXSS 334、336、1036

Veritas Volume Manager (VxVM) 788、846

Veritas Volume Snapshot Provider 98

VLAN 235、322

vlteject Vault コマンド 877

vltrun Vault コマンド 877

vm.conf ファイル、SERVER エントリの追加 1146

VMD (NetBackup Volume Manager)

アクティビティモニター 1078

および NetBackup Device Manager 445

vmd プロセス 1088

vmphyinv 物理インベントリユーティリティ 542

vmops スクリプト 1217

VMware

アクセスホストプロパティ 262

ポリシー形式 706、769、867

vnetd

CIFS BasicDisk ストレージユニット 1085、1087、1089

NetBackup Legacy Network Service 1076、1089

Veritas ネットワークデーモン 149

プロパティ (ポートの選択) 150

ログの有効化 150

VNETD_PORT 1178

VOLUME_EXCLUDE_LIST 853

Volume Snapshot Provider (VSP) 88、97～98

VRTSpx (Symantec Private Branch Exchange) 1078

VXDBMS_NB_DATA レジストリエントリ 954

VxFS

圧縮ファイルのリストア 1211

名前付きデータストリーム 848

ファイル変更ログ 104

vxlogcfg コマンド 167、170

VXSS_NETWORK 335～336、369

W

Windows 2003 858、880

Windows 2008 880

Windows 2012 823

Windows 8 823

[Windows Open File Backup] ホストプロパティ 95

Windows Server フェールオーバークラスターリング (WSFC) 846

Windows サービスマネージャ 955

[Windows 重複排除ボリュームの最適化バックアップを有効化 (Enable optimized backup of Windows deduplicated volumes)] 764

Windows ディスクイメージ (raw) バックアップ 713、837

Windows の [クライアントの設定 (Client Settings)] ホストプロパティ 107、110～111、359

Windows の [ネットワークドライブの割り当て] オプション 837

Windows ポリシー形式 705

Windows ユーザーアクセス制御 (UAC) 38

WORM メディア 457、459

WORM ボリュームプール名の検証の無効化 458

暗号化 456

および Quantum ドライブ 459

および固有ドライブとメディアの種類 458

概要 455

ボリュームプール 456

あ

アーカイブジョブ 103、359

アーカイブビット 108～109、773、778、894

アーカイブビットに基づいて、増分バックアップを実行する (Perform incrementals based on archive bit) 778

アーカイブビットベース (Based on archive bit)

プロパティ 109

[アーカイブビットを消去するまでの待機時間 (Wait time before clearing archive bit)] プロパティ 108～109

[アクセス管理 (Access Management)] ユーティリティ 44

アクセス制御

DBA パスワードの変更 982

次の有効にせずにユーザー情報を監査 334

アクセス制御 (Access Control)

NetBackup 管理コンソール内 1165

管理コンソールのユーティリティ 44

サーバーまたはクライアント 365

ホストプロパティ 68～72、336

ユーザー認可 1166、1171

アクセス制御リスト (ACL) 844、849、897

アクセラレータ

および NetBackup カタログ 748

強制される再スキャンスケジュール属性 783

強制される再スキャンのスケジュール属性 108、356

構成 748

[コピー後に期限切れにする (Expire after copy)]

保持形式 655、888

コマンド出力でのネットワーク転送されたデータとのイメージサイズの置換 761

コマンド出力でのネットワーク転送されたデータの報告 758

説明 741

注意と要件 745

は **atime** をリセットしません。746、780

バックアップジョブ詳細ログのアクセラレータメッセージ 749

ポリシー属性 741

ログ 750

アクティビティモニター

BPDBJOBS_OPTIONS 環境変数 1093

bpdbjobs コマンド 1095

一時停止状態のジョブの再開 1070

インポートジョブの表示 633

完了したジョブの再度実行 1069

完了したジョブの削除 1068

ジョブ情報のコピー 1071

ジョブの一時停止 1069

ジョブの状態の詳細 1068、1083

ジョブの停止 1069

ジョブのログを有効にする (Enable job logging) 189

[スナップショットからのインデックス (Index From Snapshot)] ジョブの表示 635

スナップショットジョブの表示 643

設定オプション 1064

- デーモンの起動および停止 1083
- バックアップジョブの表示 628、630
- ファイルへのジョブデータの保存 1071
- 複製ジョブの表示 632
- 未完了のジョブの取り消し 1069
- メディアサーバーの表示の問題 1084
- ユーティリティについて 1062
- レプリケーションジョブの表示 639
- [圧縮 (Compression)]ポリシー属性
 - 圧縮に関する注意事項 726
- 圧縮VxFS で使用 726、1211
- [暗号化 (Encryption)]ポリシー属性 728
 - [個別リカバリを有効化する (Enable granular recovery)]ポリシー属性によって無効化 740
- 暗号化のホストプロパティ 122、124、347、888
- 暗号化ポリシー属性
 - NetBackup 暗号化オプションについて 729
- [暗号化を有効にする (Enable Encryption)]プロパティ 123
- アンロード
 - NetBackup データベース 993
 - データベーススキーマ 969、980
- 一時停止状態のジョブの再開 1070
- 一時停止中のジョブ 84、1070
- 一時的なステージング領域 579、589、591
- 一時的なステージング領域を有効にする。ステージングスケジュールに従って最終的な宛先にデータを移動します。(Temporary Staging Area. Copy data to its final destination according to its staging schedule) 598
- [一貫性チェックに失敗した場合もバックアップを続行する (Continue with backup if consistency check fails)]プロパティ 130
- [一般的なサーバー (General Server)]ホストプロパティ 151、153
- [一般レベル (General level)]プロパティ 107
- 移動
 - NetBackup データベースファイル 967
- 移動検出を使用した True Image Restore (TIR) 111
- イメージ
 - クライアントカタログの移動 936
 - 検証 1001
 - ディスク上のイメージレポート 1105
 - 複製 1004
 - 複製からのリストア 1002
 - プライマリコピーの変更 1002
 - [メディア上のイメージ (Images on Media)]レポート 1104
- イメージ .f ファイル 634、637、907
- イメージカタログ
 - 圧縮 156
 - 移動 936
- イメージ処理の間隔 (Image processing interval) (SLP パラメータ) 249
- [イメージのクリーンアップ (Image cleanup)]プロパティ 84
- インクルードファイルリスト 139
- 印刷
 - SLP 処理されたイメージのリスト 625
 - ジョブの詳細情報 1071
 - ジョブリストの情報 1070
 - ライセンスキー 54
 - レポート 1108
- インスタントリカバリ
 - 拡張バックアップ方式 714
 - 設定 787
- [インスタントリカバリが正常に完了した後でログを切り捨てる (Truncate log after successful Instant Recovery backup)]プロパティ 129
- [インスタントリカバリ用または SLP 管理用にスナップショットを保持する (Retain snapshots for Instant Recovery or SLP management)]ポリシー属性 768
- インポート
 - マネージャ 1035、1078
 - 「Storage Lifecycle Manager サービス (nbstserv)」も参照
- インポート (Import)
 - SLP 操作 632
 - イメージウィザード 50
 - ジョブ (job) 633
 - 操作 1031
- インラインコピーオプション 788、1005、1010
- インラインテープコピー 788
- ウィザード
 - イメージのインポート 50
 - 開始 49
 - カタログバックアップ 50、913～914
 - カタログリカバリ 50
 - クラウドストレージサーバーの構成 49
 - ストレージサーバーの構成 49
 - ディスクプールの構成 49
 - デバイスの構成 49、406
 - ポリシーの構成 50、694、917
 - ボリュームの構成 49
- ウィンドウ、ストレージライフサイクルポリシー操作 43、643
- 影響レポート (Impact Report) 228、669
- 英語のエラーログ 300

エクスクルード

- SLP 時間帯からの曜日 670
- UNIX バックアップからのファイルとディレクトリ 132
- Windows バックアップからのファイルとディレクトリ 131
- バックアップからの cdrom ファイルシステム 865
- バックアップからのファイルおよびディレクトリ 132、135～136
- ファイルリスト 142、866
- リストの構文 137

エクスクルードリスト

- UNIX の例 138
- UNIX マスターサーバーからの Windows クライアントのエクスクルードリストの設定 140
- Windows の例 138
- 特定のポリシーまたはスケジュール 867

[エクスクルードリスト (Exclude list)]ホストプロパティ 133～134

エクスクルードリストで大文字/小文字を区別する (Use case sensitive exclude list) ホストプロパティ 133

エクスポート

- データベースのスキーマおよびデータ 969、980
- ホストプロパティ 66
- ライセンスキー 55
- レポート 1107

エラーコード。「状態コード」を参照

延期されたセカンダリ操作 662

大文字と小文字の区別

- NetBackup の名前で 1139
- エクスクルードリスト 133
- ストレージユニットおよびディスクのプールの名前前で 602
- ストレージユニットの名前で 608、610
- ボリュームプール名 521

[オーバーラップ時間 (Time overlap)]プロパティ 109

[オフホストバックアップを実行する (Perform off-host backup)]ポリシー属性 768

オフライン

- クライアントの取得 90～91
- マスターサーバーとカタログバックアップ 92

[オペレータの電子メールアドレス (Operator's email Address)]プロパティ 79、344

親ジョブ 735、1066

- parent_end_notify スクリプト 1066
- parent_start_notify スクリプト 1066
- アクティビティモニターの[ジョブ (Jobs)]タブ 1066
- [ポリシーごとにジョブ数を制限する (Limit jobs per policy)]設定 717

[オンデマンドのみ (On demand only)]ストレージユニット設定 585、616、654

か

開始ウィザード 49

[開始時間帯 (Start Window)]タブ 805

開放スケジュール 815

[書き込み済みテープ (Tape Written)]レポート 1105

拡張イメージの再試行間隔 (SLP パラメータ) 625

拡張されたイメージの再試行間隔 (Extended image retry interval) (SLP パラメータ) 249

拡張性のあるストレージ、NetBackup 232

拡張性のあるストレージのホストプロパティ 230、232

拡張ファイル属性

Solaris 9 844

バックアップ中に無視 354

リストアの無効化 850

仮想テープライブラリ (VTL) 665

カタログ

アーカイブ 718、931

アクセラレータの使用 748

ファイル 906

ユーティリティ 997

リカバリ 913、925

リカバリ (recovery) 50

[カタログ圧縮の間隔 (Compress catalog interval)]プロパティ 156、938

[カタログクリーンアップの待機時間 (Catalog cleanup wait time)]プロパティ 84

カタログの .f ファイル 634、637、907

カタログのリカバリ 913、925

カタログバックアップ

アーカイブ 927、930～933

イメージカタログの圧縮 938

イメージファイル 907、1012

ウィザード 49～50、914

親ジョブおよび子ジョブ 1066

解凍 940

概要 903、913

クライアントイメージの移動 936

クリティカルポリシーの追加 875

[最大並列実行ジョブ数 (Maximum concurrent jobs)]設定 580

手動バックアップ 922

スケジュール 922

成功の判断 925

単一ファイルレイアウト 908

必要な領域 933

複数ファイルレイアウト 908

- 方針 925
- 他のバックアップとの並列実行 159
- ポリシー形式 871
- マスターサーバーのオフライン設定 92
- メディアサーバーのバージョン 913～914、917
- [必ずローカルドライブを使用する (Must use local drive)]
 - プロパティ 152、312
- [カレンダー (Calendar)]スケジュール形式 785、810
- [間隔 (Frequency)]スケジュール属性 785
- 間隔 (SLP パラメータ)を処理するイメージ 625
- 監視
 - NetBackup ドライブ 1090
 - NetBackup プロセス 1089
- 完全消去 505
- 完全バックアップ 773、890
- [完全バックアップ中のログファイルのバックアップオプション (Backup option for log files during full backups)]
 - プロパティ 129
- 管理者
 - NetBackup Client Service のアカウント 1138
 - root 以外のユーザー 1169
 - プロパティ 157
- 管理対象の容量の保持形式 653～654
- [既存のファイルの上書き (Overwrite existing files)]
 - プロパティ 327、332、849
- 起動時のテキスト、削除 181
- 協定世界時 (UTC) 1018
- 共有ドライブ
 - 構成ウィザード 401
- クイック消去 505
- クエリービルダー (Query Builder) 222
- クライアント
 - bp.conf オプション 267
 - イメージカタログの移動 936
 - インクルードファイルリスト 139
 - インストール 823
 - エクスクルードファイルリスト 131～132、135～137、866
 - エクスクルードリストおよびインクルードリスト 142
 - オフラインの設定 90～91
 - クライアントデータベースへのクライアントの追加 87
 - クライアントの追加と削除 95
 - クライアント名の設定 822
 - ジョブの最大数 156
 - 信頼できるクライアント 824
 - セキュリティ保護 823
 - 名前 1198
 - ピアネーム 1198
 - ポリシーからの削除 701
 - ポリシー形式の選択 702
 - ポリシーへの追加 821
 - [クライアントが電子メールを送信する (Client sends mail)]
 - 設定 259、369
 - [クライアント側の重複排除を無効化する (Disable client-side deduplication)]ポリシー属性 739
 - [クライアント管理者の電子メールアドレス (Client administrator's email)]プロパティ 260
 - [クライアント接続のタイムアウト (Client connect timeout)]
 - プロパティ 255、285
 - [クライアント属性 (Client Attributes)]ホストプロパティ 86、89、93
 - クライアントソフトウェアのインストール
 - 信頼できるクライアント 824
 - セキュリティ保護されたクライアント 823
 - [クライアントによる参照を許可する (Allow client browse)]
 - プロパティ 86
 - [クライアントによるリストアを許可する (Allow client restore)]プロパティ 86
 - クライアントの BPCD ポート設定 196
 - クライアントの DHCP 設定 197
 - [クライアントの暗号 (Client Cipher)]プロパティ 123
 - クライアントのインクルードリスト 142、866
 - [クライアントのポートウィンドウ (Client Port Window)]
 - プロパティ 200
 - [クライアントの読み込みタイムアウト (Client read timeout)]プロパティ 103、256、287
 - [クライアント名 (Client Name)]プロパティ 84
 - クラウドストレージ構成ウィザード 49
 - クラウドストレージサーバー
 - のクレデンシャル 375
 - [クラウド設定 (Cloud Settings)]タブ 230
 - クラスタ 66、903、945、956、1188
 - クラスタ化
 - マスターサーバーのノード間認証 239
 - [クリティカルポリシー (Critical policies)]リスト 875、917、920、922
 - クリーニング
 - 間隔 419
 - ドライブ 433、1090
 - [クリーニングの間隔 (Cleaning Frequency)]テープドライブの構成オプション 419
 - [クリーンアップ (Clean-up)]ホストプロパティ 81、301
 - クリーンアップの間隔 (Cleanup interval) (SLP パラメータ) 249
 - グループでのメディアサーバーの負荷分散ストレージユニットの選択 613～615
 - グループでの[優先 (Prioritized)]ストレージユニット選択 613

グループでの[ラウンドロビン (Round Robin)]ストレージ
ユニット選択 613
グループポリシーのオブジェクト 885
クレデンシャル 375
 NDMP について 375
[クレデンシャルアクセス (Credential Access)]ホストプロ
パティ 111
クロスマウントポイント (Cross mount points)
 UNIX raw パーティションへの影響 724
 個別のポリシー 723
 ポリシー設定 723
 ポリシー属性 846
 [NFS をたどる (Follow NFS)]ポリシー属性との相
 互作用 724～725
[グローバル属性 (Global Attributes)]ホストプロパ
ティ 155、157
グローバルに一意なバージョン番号 (GVSN) 691
[グローバルログレベル (Global logging level)]プロパ
ティ 169、335
結合 SharePoint 構成 246
権限
 NetBackup のプロパティを変更する 61
 デバイスへのアクセス 446
検証レポートタブ 663、672
更新シーケンス番号 (USN) 692
更新ジャーナル
 レプリケーションサービスを手動で停止するときの問
 題 692
[高水準点 (High Water Mark)]ストレージユニット設
定 577
合成バックアップ
 NetBackup による変更ジャーナルのサポートな
 し 111
 OpenStorage の最適化された方式 901
 暗号化 888
 コンポーネントイメージ 890、892
 自動イメージレプリケーションのサポートなし 889、
 1018
 使用に関する推奨事項 888
 スケジュール 782、814
 生成されるログ 896
 チェックポイントからの再開 714
 重複排除 901
 複数コピーの未サポート 789
 複数コピーバックアップ方式 655、888、897
互換性リスト
 NDMP 1143
固定サイズの保持形式 655

[このコピーに失敗した場合 (If this copy fails)]オプショ
ン 790
[このディレクトリは、ルートファイルシステムまたはシステ
ムディスク上に存在できます。(This directory can exist
on the root file system or system disk.)]設定 576
コピー
 NetBackup データベースファイル 969、980
 カタログの複製オプションを使用した作成 1004
 サードパーティ 789
 ストレージライフサイクルポリシーを使用した作
 成 675、791
 [複数コピーの構成 (Configure Multiple Copies)]
 ダイアログボックスのオプション 789
 プライマリ 790、1002、1008
 ポリシー 700
 ポリシーのスケジュール 700
 ポリシーのバックアップ対象、クライアント、スケジュー
 ル 698
 レポートの文字列 (別の文書へ) 1107
コピーオンライト
 技術 769
 スナップショット 839
[コピー後に期限切れにする (Expire after copy)]保持形
式 655、680、888
個別リカバリテクノロジー (GRT) 152、666、740
[個別リカバリを有効化する (Enable granular recovery)]
ポリシー属性 740、880

さ

[再試行回数 (Retry Count)]プロパティ 80
最終的な宛先
 ストレージユニット 604
 ボリュームプール 605
 メディア所有者 605
最大
 Vault ジョブのプロパティ 157
 クライアントごとのジョブ 156
 ポリシーごとのジョブ数 715
[最大スナップショット数 (インスタントリカバリのみ)
(Maximum Snapshots (Instant Recovery only))]パ
ラメータ 656、769
最大値クライアントプロパティごとのジョブ 738～739
最大値サーバーに対するエラーメッセージのプロパ
ティ 110
最大値データストリームプロパティ 90、739
最大値並列書き込みドライブ数のストレージユニット設
定 789
[最大並列書き込みドライブ数 (Maximum concurrent
write drives)]設定 579

[最大並列実行ジョブ数 (Maximum concurrent jobs)] ス
トレージユニット設定 579

再配置スケジュール 598、604、606、772、785

[作業ディレクトリ (Working directory)] プロパティ 79、
343

削除

スケジュール 808

ストレージユニット 565

ストレージユニットグループ 612

ポリシーからのスケジュール、バックアップ対象また

はクライアント 701

ボリュームグループ 523

ボリュームプール 521

メディアサーバーのすべてのデバイス 380

ライセンスキー 55

サードパーティコピー 789

サードパーティコピーデバイス拡張バックアップ方式 714
サーバー

NetBackup

アクセスの制御 365

アクセスの許可 1149

依存しないリストア 223、1187

再ブート 1213

サーバー主導リストア 1196

サーバーリストからの削除 238

主導リストア 1171

代替サーバーを使用したリストア 1187

電源切断 1213

ホストプロパティ 234、237

使用方法 1149

メディアサーバー 311、361

リスト、サーバーの追加 1149

[サーバーが電子メールを送信する (Server sends mail)]

プロパティ 260

サーバーグループ

構成 372

メディアの共有用 371

[サーバーによるファイルの書き込みを許可する (Allow
server file writes)] プロパティ 61、259、353

[サーバーの変更 (Change Server)] 操作 1152

サーバーの変更操作 53～54、63、179、824、1106、
1145、1154～1155、1157、1159、1164

[サーバーの予約済みポートウィンドウ (Server reserved
port window)] ホストプロパティ 201

サーバーリスト

UNIX クライアント 365、367

サービスマネージャ 955

サブネット 76、330

[差分 (Differential)] スナップショット形式 769

差分増分バックアップ 773、775

[参照およびリストアの許可 (Browse and restore ability)]
プロパティ 91

時間帯終了バックファタイム (Window close buffer time)
(SLP パラメータ) 250

時間帯、ストレージライフサイクルポリシー操作 628、
630、632、634～635、639

システム状態

のバックアップ、「チェックポイントから再開」機能 713

リストア 1208

[実行日後の再試行を許可する (Retries allowed after
runday)] 810

[実行日後の再試行を許可する (Retries allowed after
runday)] ポリシー設定 785

失敗したインポートジョブを再試行するまでの間隔 (How
long to retry failed import jobs) (SLP パラメータ) 250

[指定したネットワークインターフェースを使用 (Use
specified network interface)] プロパティ 203、258

自動

代替サーバーへのフェールオーバー 1193

パスの修正 441

ボリューム認識サービス (avrd) 1085

自動イメージレプリケーション

A.I.R. レプリケーションジョブあたりの最大サイズ
(Maximum size per A.I.R. replication job) (SLP
パラメータ) 248

nbstserv 1035

TRUSTED_MASTER 332

インポート操作の役割 632

概要 1017

サポートされるバージョン 1017

信頼できるマスターサーバー 1029

ストレージのトポロジー 1023

ソースドメインのバックアップ処理 1018

ソースドメインのバックアップ処理の役割 627

ターゲット 239、638、1018、1029、1043～1044、
1052

[ターゲットの保持 (Target retention)] 形式 658

[ターゲットマスター (Target master)] オプショ
ン 638、664

ディスクのスパンのサポートなし 1018

非ターゲット 1043、1045、1050

[マスターサーバーに設定 (Make Master)] オプショ
ンの使用 244

マスターサーバーの時計の同期 1018

レプリケーション操作の役割 638

自動イメージレプリケーションの

信頼できるマスターサーバー 1029

- 自動カートリッジシステム
 - ドライブ情報 421
- 自動検出ストリームモード 862
- [自動バックアップへのアクセス権 (Free browse)]プロパティ 91
- 自動ボリューム認識プロセス (avrd)
 - および NetBackup Device Manager 445
- 自動マウントされたディレクトリ 720
- [自動ログオフのタイムアウト (Auto log off timeout)]オプション 45、182
- シャドウコピーサービス 74、98
- [重要なプロセスのログを有効にする (logging for critical processes)]プロパティ 172、177
- 手動バックアップ
 - NetBackup カタログ 922
 - ポリシー 878
- 手動モードで動作するロボット
 - 構成 413
- 状態コード
 - 1000 ([クライアントがオフラインです (Client is offline)]) 92
 - 12 (ファイルを開けませんでした) 576
 - 1573 (バックアップイメージの SLP 処理が完了していないため、バックアップイメージを期限切れにできません) 1012
 - 4206 (認証エラーが発生しました) 1139
 - 71 (ファイルリストにファイルが存在しません) 827
- 証明書。「セキュリティ証明書」を参照
- 除外
 - SLP 時間帯からの曜日の 669
 - バックアップポリシースケジュールから日付を 809
- ジョブ
 - SLP_MultipleLifecycles 252
 - アクティビティモニターでの表示 1065、1067
 - 一時停止 1069
 - キャンセル 1069
 - クライアントあたりの最大数 156
 - 再開 1070
 - 再起動 1069
 - ディスクストレージユニットに対する並列実行数 579
 - データベース 1091
 - デフォルトの優先度の設定 116
 - ポリシーごとの最大値 715
 - ポリシーの優先度 717
 - [ジョブの再試行の遅延 (Job retry delay)]プロパティ 155
 - ジョブの再度実行 1069
 - ジョブの状態の詳細 1068、1083
 - ジョブの送信間隔 (Submission interval) (SLP パラメータ) 249
 - ジョブの停止 1069
 - [ジョブのログを有効にする (Enable job logging)]プロパティ 189
 - [シリアル番号 (Serial Number)]テープドライブの構成オプション 420
 - シンボリックリンク
 - UNIX の場合 845
 - バックアップ対象リスト内 830
 - 信頼できる NetBackup ドメイン。「信頼できるマスターサーバー」を参照
 - 信頼できるマスターサーバー
 - 削除 241
 - [サーバー (Servers)]のホストプロパティの[信頼できるマスターサーバー (Trusted Master Servers)]タブ 236
 - 追加 240
 - スクラッチ
 - プール、追加 451、521
 - プールと WORM メディア 457
 - ボリュームプール 710
 - スクリプト 1066
 - bpdbjobs の例 1094
 - bpps 1216
 - bpstart_notify 255
 - vmpps 1217
 - スケジュール
 - [開始時間帯 (Start Windows)]タブ 805
 - 開放 815、819
 - 概要 771
 - 間隔設定 786
 - 午前 0 時をまたぐ時間帯 814、820
 - 再計算 812
 - 時間帯の削除 808
 - 時間帯の作成 806
 - 除外日 809
 - ストレージユニットまたはストレージライフサイクルポリシー 793
 - 多重化の指定 798
 - 動作するスケジュールを NetBackup が判断する方法 812
 - 特定の日付のバックアップ 810
 - 名前付け 772
 - バックアップ形式 (Type of backup) 772
 - 保持期間
 - ガイドライン 796
 - 設定 795
 - ポリシーへの追加 696
 - ボリュームプール 794
 - 優先度 787

- ユーザーバックアップおよびユーザーアーカイブ 780
- ユーザーバックアップのデフォルト 341
- 予定時刻の判断 813
- [スケジュールバックアップの試行回数 (Schedule backup attempts)]プロパティ 156、712、736、820
- [スタンドアロンドライブ拡張機能を有効にする (Enable standalone drive extension)]プロパティ 189、295
- ステージング
 - BasicDisk ストレージユニットの使用 575
 - バックアップ 593
- ストレージサーバー
 - OpenStorage。「ディスクの NetBackup OpenStorage のソリューションガイド」を参照
 - クラウドストレージ用のクレデンシャル 375
 - 自動イメージレプリケーションのターゲットを定義 1022
 - 説明 570
 - 重複排除のクレデンシャル 375
- ストレージサーバーの構成ウィザード 49
- [ストレージデバイス (Storage device)]ストレージユニット設定 590
- ストレージのトポロジー 1023～1024
- ストレージのライフサイクルのポリシー
 - 古いバージョンの削除 681
- ストレージユニット
 - AdvancedDisk ディスク形式 569
 - BasicDisk 形式 569
 - Media Manager 形式 566
 - NDMP ディスク形式 573
 - null_stu 577、708
 - OpenStorage ディスク形式 569、655
 - PureDisk ディスク形式 569、654
 - QIC ドライブ形式 789
 - 管理のためのサーバーの変更 1158
 - 形式 609
 - 構成用ユーティリティ 560
 - 削除 565
 - 作成 561、564
 - スケジュール 793
 - [ストレージユニット形式 (Storage unit type)]設定 590
 - [ストレージユニット名 (Storage unit name)]設定 590
 - ストレージライフサイクルポリシー 571
 - ディスクストレージユニット 569
 - [ディスクプールのコメント (Disk pool comments)]プロパティ 587
 - ベンダー固有 569
 - ポリシー 706、708
 - ボリュームの[% 使用済み (% full)]プロパティ 588
 - ボリュームの[raw サイズ (Raw size)]プロパティ 588
 - [ボリュームの数 (Number of volumes)]プロパティ 587
 - ボリュームの[高水準点 (High Water Mark)]プロパティ 577、587
 - ボリュームの[使用可能サイズ (Usable size)]プロパティ 588
 - ボリュームの[低水準点 (Low Water Mark)]プロパティ 578、587
 - ボリュームの[容量 (Capacity)]プロパティ 587
 - ボリュームの[利用可能なストレージ (Available Storage)]プロパティ 587
- ストレージユニットグループ
 - NetBackup アクセラレータ 746
 - 削除 612
 - 自動イメージレプリケーション元でサポートされない 627、1018
 - ストレージユニットの選択条件 613、616
 - ストレージライフサイクルポリシー 662、666
 - スナップショット用に作成 610
 - バックアップ用に作成 608
- [ストレージユニットなし (No storage unit)]の選択 665
- ストレージライフサイクルポリシー 1078
 - 「Storage Lifecycle Manager サービス (nbstserv)」も参照
 - LIFECYCLE_PARAMETERS ファイル 247
 - nbstlutil を使用したライフサイクル操作の管理 624
 - SLP_DATA.db 953
 - 影響レポート 228、669
 - 延期されたセカンダリ操作 662
 - 階層 620、649
 - 管理対象の容量の保持形式 653～654
 - 合成バックアップ 655、888
 - コピー番号 676
 - [コピーを複数作成する (Multiple copies)]構成ダイアログボックス 794
 - [ストレージユニット (Storage unit)]オプション 665
 - ストレージライフサイクルポリシー名 (Storage lifecycle policy name) 660
 - スナップショットのカタログ化 634、637
 - セカンダリ操作のスケジュール 667
 - セカンダリ操作の優先度 (Priority for secondary operations) 661
 - 操作 619
 - ウィンドウ 630
 - 時間帯 628、632、634～635、639、643
 - 操作、ウィンドウ 43

[代替読み込みサーバー (Alternate read server)]
オプション 665

[ターゲットマスター (Target master)]オプション 664

[多重化を維持する (Preserve multiplexing)]オプション 665

データの分類設定 661

バージョン 678～680

[バックアップポリシー間の検証 (Validate Across Backup Policies)]ボタン 663、672

バッチ作成のロジック 251

パラメータ 246

複数のコピーを書き込む 675

ベストプラクティスのドキュメント 619、645

保持形式 651、664、795

保持の形式の混在 652

[ボリュームプール (Volume pool)]オプション 665

[メディア所有者 (Media owner)]オプション 665

有効なセカンダリ操作 662

ユーティリティ 618

[ローカルストレージ (Local storage)]オプション 664

スナップショット

- Microsoft ボリュームシャドウコピーサービス 74
- MS-Exchange-Server 129
- Replication Director 130
- カタログ 634、637
- コピーの作成 675
- ジョブ (job) 643
- ストレージユニットグループ 608
- スナップショットのレプリケーションジョブあたりの最大イメージ (Maximum images per snapshot replication job) 248
- スナップショットプロバイダの選択 88、95、97～100
- 操作形式 661、673
- ディスクアレイスナップショット方式 113

[スナップショット (Snapshot)]操作形式 641

[スナップショットからのインデックス (Index From Snapshot)]操作 634、637、652

スナップショットからのバックアップ操作 628、637

[スナップショット形式 (Snapshot Type)]パラメータ 769

[スナップショット検証 I/O スロットル (Snapshot verification I/O throttle)]プロパティ 129

スナップショットのカタログ化 634、637

[スナップショットの最大限度 (Maximum snapshot limit)]
保持形式 656

[スナップショットのデフォルトのキャッシュデバイスパス (Default cache device path for snapshots)]プロパティ 104

[スナップショットバックアップを実行する (Perform snapshot backups)]ポリシー属性 768、770

スナップショット用

- ストレージユニットグループ 610

スナップショットレプリケーションジョブの最大イメージ (Maximum images for snapshot replication job) (SLP パラメータ) 248

[すべてのログエントリ (All Log Entries)]レポート 173、1104

スロット番号

- ボリューム 489

セカンダリ操作の時間帯タブ 663、667

セカンダリ操作の優先度 (Priority for secondary operations) 661

セキュリティ証明書

- generated by 1073
- 概要 45
- クラウドストレージの場合 45
- 生成 380
- リモートサーバーにアクセスする方法 1158

操作、時間帯のスケジュール 667

[増分バックアップに VxFS ファイル変更ログを使用する (Use VxFS File Change Log for incremental backups)]プロパティ 104

ソースのバインド 204、206、212

た

[帯域幅スロットル (Bandwidth)]ホストプロパティ 77～78

[帯域幅スロットル (Throttle Bandwidth)]ホストプロパティ 253、328

帯域幅の制限 75～76

帯域幅ホストプロパティ 75、305

対象設定された自動イメージレプリケーション 239、1018、1043～1044、1052

耐性のある接続

- 耐性のあるネットワークホストのプロパティ 216

耐性のあるネットワークホストのプロパティ 216

- FQDN または IP アドレスのプロパティ 218
- 耐性のプロパティ 218

耐性のあるネットワークホストのプロパティの FQDN または IP アドレスのプロパティ 218

耐性のあるネットワークホストのプロパティの耐性のプロパティ 218

代替

- SLP 操作の読み込みサーバー 665
- クライアントのリストア 345
- サーバー、フェールオーバー先 1194
- サーバーを通して、メディアを期限切れにしてインポートする 1195
- メディアの種類 454

- [代替読み込みサーバーの使用 (Use alternate read server)]属性 599、606
- [代替リストア用のフェールオーバーマシン (Alternate restore failover machines)]ホストプロパティ 224
- [タイムアウト (Timeouts)]ホストプロパティ 254、282～283、285～286、313、324、360
- タイムスタンプ 778
- タイムスタンプベース (Based on timestamp)
 - プロパティ 108
- タイムゾーン
 - 夏時間 (DST) の設定 1184
 - リストアのための調整 1183
- タイムゾーンの調整 1183
- ダイレクトアクセスリカバリ (DAR) 152
- [ターゲットの保持 (Target retention)]形式 658
- [ターゲットマスター (Target master)]ストレージオプション 664
- 多重化 (MPX)
 - [1 クライアントあたりの最大ジョブ数 (Maximum jobs per client)]プロパティ 801
 - 維持 665
 - 合成バックアップ 888
 - スケジュールに対する設定 798
 - 非多重化 805
 - [ブロック共有の有効化 (Enable Block Sharing)]での使用 577
- [多重化リストアの遅延 (Delay on multiplexed restores)]プロパティ 151
- [多重化を維持する (Preserve multiplexing)]オプション 665
- [多重化を有効にする (Enable multiplexing)]ストレージユニット設定 577
- 単一インスタンス記憶域 (SIS) 129、654、713、728～729
- 単一ファイル
 - NetBackup カタログのレイアウト 908
 - リストアプログラム
 - FlashBackup 844
- [単純化されたファイルリストア (Simplified File Restore)] 634
 - 「OpsCenter Operational Restore」も参照
- 小さいジョブの強制実行間隔 (Force interval for small job) (SLP パラメータ) 249
- チェックポイントからの再開
 - 合成バックアップ 889
 - ジョブを未完了状態から完了状態に変更するプロパティ 83～84
 - ディスクステージング 595
 - バックアップジョブ 712
- 未完了の状態として保持する日数を指定するための構成オプション 301
- リストアジョブ 714
- [チェックポイントの間隔 (分) (Take checkpoints every _ minutes)](ポリシー属性) 712
- 遅延複製オフセットの時間 (SLPパラメータ) 250、666
- [重複排除 (Deduplication)]プロパティ 91～92
- 重複排除ストレージサーバー
 - クレデンシャル 375
 - 自動イメージレプリケーションのターゲットの定義 1022
- 重複排除の最適化された合成バックアップ方式 901
- [通信バッファサイズ (Communications buffer size)]プロパティ 109
- [次の日数まで遡って検索 (Initial browse search limit)]プロパティ 258
- [次の文字列で終了するファイルは圧縮しない (Do not compress files ending with)]プロパティ 104、346
- [次までログを保持する: GB (Keep logs up to GB)]プロパティ 174
- ディザスタリカバリ
 - 情報 157
 - 電子メールの送信 874
 - ファイル 916、926
 - [マスターサーバーに設定 (Make Master)]オプションの使用 244
- ディザスタリカバリ (disaster recovery)
 - タブ 871、875
- [低水準点 (Low Water Mark)]ストレージユニット設定 575、578
- ディスク
 - アレイ、クレデンシャル 111
 - イメージのバックアップ 837
 - ステージングストレージユニット 614
 - スパン 189、616、709
- ディスクイメージのバックアップ
 - 「チェックポイントから再開」機能 713
- [ディスク形式 (Disk type)]ストレージユニット設定 577
- ディスクステージング 593
- [ディスクストレージユニットの状態 (Disk Storage Unit Status)]レポート 1106
- [ディスクストレージユニットの容量を確認する間隔 (Check the capacity of disk storage units)]プロパティ 152、573
- [ディスクのログ (Disk Logs)]レポート 1105
- ディスクプール
 - AdvancedDisk 394、1096
 - OpenStorage 395、1096
 - クラウド (cloud) 394、1096

- 構成ウィザード 49
- 状態の変更 395
- 説明 570
- 重複排除 394、1096
- レプリケーションディレクタ 395、1096
- [ディスクプール (Disk pool)]ストレージユニット設定 576
- [ディスクプールの状態 (Disk Pool Status)]レポート 1106
- ディスクリソースのマルチプライア (Disk resource multiplier) (SLP パラメータ) 250
- ディレクトリまたはボリュームへの絶対パス名 (ストレージユニット設定) 575
- データ
 - 重複排除 728～729、764
 - ムーバー 570
- データ転送のバッファサイズ 109
- データの分類
 - 作成 115
 - ストレージライフサイクルポリシー 618、661
 - [任意 (Any)]の使用 1031、1058
 - ホストプロパティ 113
 - ポリシー属性 706～707、794
- データベース拡張クライアント、ファイルパスの追加 851
- データベース管理ユーティリティ 949～950、956、971
- データベース、ジョブ用 1091
- データベーススキーマ、エクスポート 969、980
- データムーバーオフホストバックアップ方式 630、636、768
- デバイス
 - 検出 402
 - 構成 400
 - 構成ウィザード 406
 - ファイル 412
 - ファイル権限 446
 - マッピングファイル 399～400
 - リモートで管理 1145
- デバイスの構成ウィザード 49
- デバイスの停止 430
- デバイスのパスを自動的に修正します 441
- デバイスモニター
 - ドライブコメントの追加 429
 - 保留中の要求の表示 1097
 - 要求の再送信 1100
 - 要求の割り当て 1099
- [デバッグログ制限機能を有効にする (Enable robust logging)]プロパティ 176
- デバッグログレベル 170
- [デフォルトのジョブの優先度 (Default Job Priorities)]ホストプロパティ 116
- デフォルトのジョブの優先度を上書き (Override default job priority)
 - カタログジョブ用 117、1000
 - キューに投入されたジョブまたは実行中のジョブ 1072
- [メディアの内容 (Media Contents)]レポート用 1105
- メディアの内容レポート用 117
- テープドライブ
 - TapeAlert 419
 - 共有、動作モード 431、434
 - 共用テープドライブへの変更 433
 - 構成 400
 - 構成オプション 417～418
 - 操作モードの変更 430
 - 追加 416、425
 - テープの要求の割り当て 1099
 - [ドライブ名 (Drive name)]構成オプション 417
 - パスの追加 423
 - パス、変更 431
 - プロパティ、変更 432
- テープドライブの構成
 - ACS、LSM、パネル (Panel)、ドライブ (Drive)オプション 421
 - [DASドライブ名 (DAS drive name)]オプション 421
 - [IBM デバイス番号 (IBM device number)]オプション 421
 - [クリーニングの間隔 (Cleaning Frequency)]オプション 419
 - [シリアル番号 (Serial Number)]オプション 420
 - [ドライブの状態 (Drive Status)]オプション 420
 - [ドライブは、ロボットライブラリに存在する (Drive is in a robotic library.)]オプション 419
 - [ロボットドライブ番号 (Robot drive number)]オプション 420
 - [ロボットライブラリ (Robotic library)]オプション 420
- テープドライブの操作モード、変更 430
- [テープの概略 (Tape Summary)]レポート 1105
- [テープの内容 (Tape Contents)]レポート 1105
- [テープのログ (Tape Logs)]レポート 1104
- テープボリューム上での保持レベルの混在 798
- [テープメディアの内容 (Tape Media Contents)]レポート 1105
- [テープメディアをまたがったバックアップを許可する (Allow backups to span tape media)]プロパティ 189
- [テープリスト (Tape Lists)]レポート 1105
- テープリソースのマルチプライア (Tape resource multiplier) (SLP パラメータ) 250
- デーモン
 - vmops での確認 1217

アクティビティモニターのタブ 1072
 監視 1083
 起動および停止 1083
 形式 1083
 プロセスの確認 1216
 [デーモン接続ポート (Daemon connection port)]プロパティ 95、150
 [デーモンポートのみ (Daemon port only)]プロパティ 150
 電子メール
 クライアントの管理者のアドレス 260
 通知 157、159～160、162～164
 ディザスタリカバリ 874
 電子メール (Email)
 クライアントからの送信 259、369
 サーバーからの送信 260
 凍結されたメディア 508～509
 統合ログ 167、170、176、268、1111
 動的割り当てポート 202
 登録ポート 202
 特定時点のコピー 769
 特定のアプリケーションに対する root 以外のユーザーによる管理 1169
 独立したプロパティ 611
 ドメイン
 別のドメインへのバックアップのレプリケーション。「自動イメージレプリケーション」を参照
 ドメイン間マスターサーバー (Inter-domain Master Servers) 236、332、1035
 ドライブ
 アクセス権 446
 監視 1090
 クリーニング 419、433、436、1090
 形式 419
 交換 441～442
 コメントの追加 429
 診断の実行 439
 ドライブの状態 420
 名前の規則 405
 名前の規則、構成 421
 ファームウェアの更新 444
 要求の処理 1098
 [ドライブあたりの最大ストリーム数 (Maximum streams per drive)]ストレージユニット設定 582、798
 ドライブの交換 442
 [ドライブの状態 (Drive Status)]テープドライブの構成オプション 420
 ドライブのファームウェアの更新 444
 ドライブパスオプション 423

[ドライブは、ロボットライブラリに存在する (Drive is in a robotic library.)]テープドライブの構成オプション 419
 [ドライブ名 (Drive name)]テープドライブの構成オプション 417
 トランザクションログ、作成 985
 [トランザクションログのキャッシュパス (Transaction log cache path)]プロパティ 184

な

夏時間 (Daylight savings time) 1184
 名前付きデータストリーム
 バックアップ中に無視 354
 リストアの無効化 850
 二次操作のウィンドウタブ 43
 [認可サービス (Authorization Service)]タブ 68、70
 [認証ドメイン (Authentication Domain)]タブ 68～69
 認証の証明書。「セキュリティ証明書」を参照
 ネットワーク
 ドライブ、バックアップ 720
 [ネットワーク (Network)]ホストプロパティ 196
 ネットワーク接続ストレージ (NAS) 574
 [ネットワーク設定 (Network Settings)]ホストプロパティ 197、199
 [ネットワーク属性 (Network Attributes)]タブ 68、71～72

は

バーコード 512
 確認 473
 規則 475
 規則の構成 477
 処理 476
 推奨する実施例 474
 設定 480
 ボリュームとロボットの内容の比較 533
 メディア形式のマッピングエントリの追加 494
 利点 474

パス

 修正、自動修正の有効化 442
 セバレータ 575
 テープドライブ用の変更 431
 パスワード、変更 949、966、974、982
 バックアップ
 NetBackup データベースファイル 969、980
 NetBackup によるファイルが必要なタイミングの判断 778～779
 NFS マウントされたファイル 701、719
 Windows の raw パーティション 713、837

- アクセラレータのネットワーク転送されたデータの報告 758
- インポート 1012
- オフサイトストレージ 797
- [開始の通知タイムアウト (Backup start notify timeout)]プロパティ 255、284
- 間隔設定 786
- 完全 773
- 期限切れ 1011
- [クライアントバックアップ (Client Backups)]レポート 1104
- 検証 1001
- コピーの作成 675、791
- コマンド出力でのネットワーク転送されたデータとのアクセラレータのイメージサイズの置換 761
- 差分増分バックアップ (Differential Incremental Backup) 773
- 時間帯 805
- [終了の通知タイムアウト (Backup end notify timeout)]プロパティ 256、283
- 手動 878
- 状態レポート 173
- ジョブ (job) 628、630
- スケジュール処理時間帯の期間 807～808
- 操作 626、661
- 電子メール通知の送信 159、162～164
- ネットワークドライブ 720
- ネットワークドライブのポリシー属性 720
- バックアップ対象リスト
 - 検証 830
 - パス名規則 835、837、839、843、851
- [バックアップの状態 (Status of Backups)]レポート 1104
- 複製 1004
- ポリシー形式 772
- ポリシーの有効化 718
- ユーザー主導 774
 - スケジュール 780
- ユーザーのアーカイブ 774
- 累積増分バックアップ (cumulative Incremental Backup) 773
- バックアップ、アーカイブおよびリストア (Backup, Archive, and Restore) 1170
- バックアップ[クライアントバックアップ (Client)]レポート 1104
- バックアップジョブを未完了状態から完了状態に変更する (Move backup job from incomplete state to done state)
- NBDB データベースファイル 983
- NetBackup データベースファイル 979
- restore job from incomplete state to done state 714
- プロパティ 83～84
- ロボットおよびそのメディア 414
- [バックアップジョブを未完了状態から完了状態に変更する (Move backup job from incomplete state to done state)]プロパティ 713
- [バックアップ対象 (Backup Selections)]リスト
 - ALL_FILESYSTEMS 指示句 853
 - VOLUME_EXCLUDE_LIST 指示句 853
 - ワイルドカード文字 1142
- バックアップのインポート 1012～1013
- バックアップの期限切れ 1011
- バックアップの検証
 - イメージ 1001
 - バックアップ対象リスト 830
- [バックアップの状態 (Status of Backups)]レポート 1104
- バックアップの複製
 - 作成 1004
 - プライマリコピーへの昇格 1007
 - リストア 1002
- バックアップポリシーの検証 769
- [バックアップ前の一貫性チェック (Consistency check before backup)]ホストプロパティ 245
- ハードウェア互換性リスト (HCL) 398、411
- ハードリンクおよびソフトリンク
 - UNIX デイレクトリのハードリンク 841
 - ハードリンク NTFS ボリューム 841
- 復元 1197
- [ビジー状態のファイルの処理 (Busy action)]プロパティ 80
- ビジー状態のファイルホストプロパティ 79、81、341～344
- [ビジー状態のファイルを処理する (Process busy files)]プロパティ 80、344
- 非ターゲット A.I.R. 1043、1045、1050
- [標準暗号化を有効にする (推奨) (Enable Standard Encryption (recommended))]プロパティ 123
- 標準ツールバー 45
- 標準ポリシー形式 827
- [ファイアウォール (Firewall)]ホストプロパティ 146、292
- [ファイバートランSPORT (Fibre Transport)]ホストプロパティの[最大並列 FT 接続 (Maximum concurrent FT connections)]プロパティ 145
- [ファイバートランSPORT (Fibre Transport)]ホストプロパティの[失敗 (Fail)]プロパティ 145
- [ファイバートランSPORT (Fibre Transport)]ホストプロパティの[常時 (Always)]プロパティ 145

[ファイバートランスポート (Fibre Transport)]ホストプロパティの[使用しない (Never)]プロパティ 146

[ファイバートランスポート (Fibre Transport)]ホストプロパティの[マスターサーバー構成のデフォルトを使用 (Use defaults from the Master Server Configuration)]プロパティ 145

[ファイバートランスポート (Fibre Transport)]ホストプロパティの[優先 (Preferred)]プロパティ 145

ファイバートランスポート (FT)
 ホストプロパティ 143
 メディアサーバー 235、322

ファイル
 /.rhosts 824
 NFS マウント 701、719
 No.Restrictions 1198
 NOTES.INI 185
 カタログ領域の要件 933
 バックアップからのエクスクルード 131～132、135～137、864
 ピアネーム 1199
 リストアに関する制限 1198
 リダイレクトリストア 1200
 リンクされた、UNIX 845

[ファイル参照のタイムアウト (File browse timeout)]プロパティ 255、360

ファイルシステムのクォータ 570

ファイルシステムバックアップのレポート (File System Backup Coverage Report) 832

ファイルのバックアップを行うためのディレクトリの全検索 142

ファイル変更ログ (FCL) 104

ファイル名 (バックアップ対象リストでの使用制限) 1143

ファイルリスト
 raw パーティション 845
 UNIX 上のリンク 841
 UNIX クライアント 843
 Windows クライアント 835
 拡張製品のクライアント 851
 バックアップされない UNIX ファイル 844、864

フェールオーバー
 グループでのストレージユニット選択 613
 サーバー、追加または変更 225
 代替サーバー 1193
 代替メディアサーバーへのメディアサーバーのフェールオーバー 223

負荷分散方式 615

複数
 NetBackup カタログのファイルレイアウト 908
 データストリーム 736、1067

複数コピー
 SLP による作成 676
 親ジョブおよび子ジョブ 1066
 合成バックアップ方式 655、888、897、899～900
 作成条件 789
 ストレージライフサイクルポリシーを使用した作成 675
 すべてのコピー処理に失敗 (fail all copies) 599、793
 設定 788
 「チェックポイントから再開」機能 713
 ポリシースケジュールを使った作成 791

複数コピー作成時の[すべてのコピー処理に失敗 (fail all copies)] 599、793

[複数コピーの構成 (Configure Multiple Copies)]ダイアログボックスのプライマリコピー設定 790

複数ストリームのバックアップ 814、888

複数の
 インストール 183

複数のデータストリームを許可する (Allow multiple data streams)
 使用する場合 736
 ポリシー属性の設定 735

複製 (Duplication)
 SLP 操作 630
 最適化 662、666
 ジョブ (job) 632

複製ジョブあたりの最小サイズ (SLPパラメータ) 248

複製ジョブあたりの最大サイズ (SLPパラメータ) 248

[複製ジョブの優先度 (Priority of duplication job)]オプション 790

[含める日 (Include Dates)]タブ 810

物理インベントリユーティリティ 542

プライマリコピー 1002、1007

プライマリのプロパティ 611、645～646

[フラグメントサイズの縮小 (Reduce fragment size)]ストレージユニット設定 588

プロセス
 vmps での確認 1217
 監視 1089
 実行中のプロセスの表示 1216

[プロセスレベルトークンの置き換え (Replace a process level token)] 130

[ブロック共有の有効化 (Enable block sharing)]ストレージユニット設定 577

プロパティ
 エクスポート 66
 表示 63
 複数のホストでの変更 64

- 分散アプリケーションリストアマッピング (Distributed Application Restore Mapping)
 - ホストプロパティ 120
- 並列実行ジョブ
 - クライアント 156
 - ポリシーごと 715
- ベーシックディスクステージング
 - 最終的な宛先ストレージユニット (Final destination storage unit) 604
 - 最終的な宛先ボリュームプール (Final destination volume pool) 605
 - 最終的な宛先メディアの所有者 (Final destination media owner) 605
 - 再配置スケジュール 589、603、772
 - ストレージユニット
 - 推奨サイズ 600
 - 「チェックポイントから再開」機能 713
 - 低水準点 579
 - [代替読み込みサーバーの使用 (Use alternate read server)]属性 599、606
 - 複製ジョブの優先度 598
- 変更ジャーナル
 - ガイドライン 111
 - 合成バックアップ 895
 - 使用の有効性 110
- 変更ジャーナルオプション
 - と合成バックアップの使用 895
- [変更ジャーナルを使用 (Use Change Journal)]オプション
 - およびアクセラレータとの使用 741、747、750～751
 - 使用のガイドライン 111
- ベンダー固有ストレージユニット 569
- 保持期間
 - 設定 664、795
 - 設定上の注意 797
 - 設定のガイドライン 796
 - テープボリューム上での混在 188、798
 - 変更 228
 - ホストプロパティで定義し直す 226
 - ボリューム 229
- 保持レベル
 - カタログアーカイブ 930
- ホスト
 - デバイス 33
 - プロパティ
 - エクスポート 66
 - クラスタ環境での変更 66
 - 変更する権限 61
- ホストクレデンシャル。「クレデンシャル」を参照
- [ホスト名を逆引き参照 (Reverse Host Name Lookup)]
 - ホストプロパティ 198～199、321
- ポート
 - オペレーティングシステムによる予約されていない
 - ポートの選択の許可 201
 - 動的割り当て 202
 - 予約なし 259、270
- ポート (Port)、バス (Bus)、ターゲット (Target)、LUN 構成オプション 412
- [ポートの範囲 (Port Ranges)]ホストプロパティ 200、202
- ポリシー
 - Active Directory の個別リストア用 879
 - 概要 684
 - 計画 686
 - 形式 702
 - 検証 769
 - 作成 694、876
 - バックアップ形式 772
 - 複数のポリシーの同時変更 697
 - [含める日 (Include Dates)]タブ 810
 - プロパティの変更 695～696、698、701、820～821
 - ボリュームプールのポリシー設定 710～711
 - 有効化 718
 - 優先度の設定 116、717
 - ユーザースケジュール 780
 - [メディア所有者 (Media Owner)]属性 718
 - [ポリシーごとにジョブ数を制限する (Limit jobs per policy)]設定 715、738～739、782、800
 - [ポリシーストレージ (Policy storage)]のポリシー属性 706、708、920
 - ポリシーストレージの選択を上書きする (Override policy storage selection)
 - 設定 793
 - ポリシーの検証 769
 - [ポリシーの検証 (Validate Policy)]ダイアログボックス 769
 - [ポリシーの更新間隔 (Policy update interval)]プロパティ 156
 - ポリシーの構成ウィザード 50、917
 - ポリシーの無効化 718
 - ポリシーボリュームプールを上書きする (Override policy volume pool)
 - 設定 794
 - 保留中の操作 1100
 - ボリューム
 - 移動 500、515～516
 - 交換 506～507、517
 - 構成ウィザード 49
 - 構成の更新のプレビュー 535

- 最大マウント数 489
- 追加 460、462、487
- 取り込み 509
- 取り出し 510
- プロパティ 488
- プロパティの変更 502
- 保持期間の特定 229
- ボリュームの構成の更新 516
- 割り当て 710
- ボリュームグループ
 - 移動 522
 - 削除 523
 - 名前の変更 500～501、509
 - 割り当て規則 453
- ボリュームシャドウコピーサービス (VSS) 74、88、98
- ボリュームの取り出し 510
- ボリュームプール
 - DataStore プール 710
 - WORM メディア 456
 - 概要 450
 - 削除 521
 - スクラッチ 451
 - スケジュール 794
 - 属性の変更 520
 - 追加 519
 - 名前の接頭辞が予約済み 451
 - プロパティ 520
 - ポリシーで使用するボリュームプールの指定 710
 - ボリュームの変更 502
- ボリュームプール名
 - 予約済みの接頭辞 451
- ま
- マウント
 - ポイント 723
 - 要求、保留 1097
- 前処理間隔 862
- マスターサーバー
 - クラスタ化のためのノード間認証 239
 - 再ブート 1215
 - 変更 244
- [マスターサーバーに設定 (Make Master)]オプション 244
- マルチホームサーバーの例 206
- 未完了のジョブの取り消し 1069
- 未使用の SLP 定義バージョンのクリーンアップ遅延 (Unused SLP definition version cleanup delay) (SLP パラメータ) 249
- [密度 (Density)]ストレージユニット設定 576
- [ミラー (Mirror)]保持形式 657
- ミラー化されたトランザクションログ、作成 985
- ミラー中断テクノロジー 769
- ミラーのプロパティ 611、648
- 無効なメディア 1105
- 無制限に保持 229
- 命名規則 1139
- [メッセージの添付ファイルに対する単一インスタンスのバックアップを有効にする (Enable single instance backup for message attachments)]プロパティ 129
- メディア
 - API 以外のロボットの場合の形式 470
 - ID、生成規則 482、485
 - ID の接頭辞 (非ロボット) のプロパティ 190
 - 一時停止と一時停止解除 519
 - 形式 453～454
 - サーバー接続のタイムアウトのプロパティ 256
 - 消去 504
 - 凍結 508～509
 - 取り出しタイムアウト期間 511
 - プール。「ボリュームプール」を参照
 - ホストの上書きプロパティ 153
 - ホストプロパティ 186
 - マウントエラー 1097
 - マウント解除の遅延のプロパティ 190
 - 無効 1105
 - 有効 1105
 - 要求の遅延のプロパティ 191、310
 - ラベル付け 514
 - ログエントリレポート 173、1104
 - ロボット更新用の接頭辞 468
- [メディア (Media)]ホストプロパティ 269、295、309
- メディアアクセスポート (MAP) 機能 509
- メディアサーバー
 - 再ブート 1215
 - 参照のプレビュー 389
 - すべてのデバイスを削除 380
 - [代替リストア用のフェールオーバーマシン (Alternate restore failover machines)]リストへのメディアサーバーの追加 225
 - 追加 377
 - 登録 379
 - 廃止 383、385～386、390
 - 表示の問題 1084
 - マスターサーバーへの登録 1145
 - 有効化または無効化 376
 - [リストアのフェールオーバー (Restore Failover)]ホストプロパティ 223
 - ロボットおよびそのメディアの移動 414

[メディアサーバー (Media Server)]ストレージユニット設定 583

メディアサーバーコピー拡張バックアップ方式 714

メディアサーバー重複排除プール (Media Server Deduplication Pool)
状態の変更 395

メディアサーバーの解除。「メディアサーバーの廃止」を参照

メディアサーバーの参照のプレビュー 389

メディアサーバーの登録 379

メディアサーバーの廃止 383, 390

[メディアの上書きを許可 (Allow media overwrite)]プロパティ 187, 269

メディアの共有

概要 523

サーバーグループとの構成 525

無制限の構成 524

メディアの事前ラベル付け 514

メディアの消去 504

[メディアのマウントタイムアウトを設定する (Media mount timeout)]プロパティ 255

メディアのラベル付け 513~514

[メディア要求の遅延 (Media request delay)]プロパティ 310

メモリのサイズ (MB) のプロパティ 103, 362

メール通知

UNIX クライアント上の USEMAIL 369

管理者の電子メールアドレス 260

ディザスタリカバリの添付ファイル

送信 874

[問題 (Problems)]レポート 173, 1104

や

有効なセカンダリ操作 662

優先度

このスケジュールから開始された再配置ジョブ (設定) 604

ジョブ 116, 717

複製ジョブ 598

[優先ネットワーク (Preferred Network)]ホストプロパティの[一致 (Match)]指示句 205, 212

[優先ネットワーク (Preferred Network)]ホストプロパティの[禁止 (Prohibited)]指示句 205, 212

優先ネットワークのホストプロパティの[単独 (Only)]指示句 206, 212

優先ネットワークホストのプロパティ 202, 205~206, 211~212, 319

ユーザー

アーカイブバックアップ 774

スケジュール、計画 780

ツールバー 45

バックアップ 774

ユーザーアクセス制御 (UAC) 38

[ユーザー主導のタイムアウト (User directed timeouts)]プロパティ 109

ユーザー主導バックアップの状態の保持 103, 110, 359

[ユニバーサル設定 (Universal Settings)]ホストプロパティ 203, 257, 270, 353, 365, 369

要求

拒否 1101

保留中テープの解決 1099

割り当て 1099

予約されていないポート 259, 270

[予約されていないポートでの接続を許可する (Accept connections on nonreserved ports)]プロパティ 259, 270

[予約されていないポートを使用する (Use non reserved ports)]プロパティ 149

[予約済みポートを使用する (Use reserved ports)]プロパティ 149

ら

ライセンスキー 52~56

ライセンスキーのプロパティの表示 55

ライブラリ

共有 405

名前のロボット構成オプション 411

ランダムポート、サーバー上での設定 200

[ランダムポート割り当てを使用する (Use random port assignments)]プロパティ 200

リストア

NetBackup データベースファイル 970, 980

raw パーティション 838

UNIX 上のシンボリックリンク 845

Windows クライアント上のレジストリ 840

サーバー主導 1196

サーバーに依存しない 1187

システム状態 1208

進捗レポートの保持 103, 359

代替サーバー 1187

タイムゾーンの調整 1183

特定のサーバーの使用 153

特定のバックアップコピーから 599, 792, 1188

元のサーバーを上書きする 1192

リダイレクト 223, 1198

リストアジョブ

リストアジョブを未完了状態から完了状態に変更する (Move restore job from incomplete state to done state) 714

[リストアするバックアップイメージのデフォルト検索を実行する (Perform default search for restore)]プロパティ 110

[リストアするログの最大数 (Maximum number of logs to restore)]プロパティ 184

リストアの再試行回数 (Restore retries)

チェックポイントからの再開 714
プロパティ 258, 365

リストアの再試行回数、設定 258

[リストアのフェールオーバー (Restore Failover)]ホストプロパティ 223

リセット

ファイルのアクセス時刻のプロパティ 103, 746
マウント時間 436

[リソース制限 (Resource Limit)]ホストプロパティ 221
リダイレクトリストア 847, 1198

リモート

アクセス、許可 1149
サーバー、トラブルシューティングアクセス 1159
デバイス管理 1145

リモート管理コンソール 1163

Windows クライアント 1159
アクティビティモニターでのメディアサーバーの表示 1084
アップグレード 37
インストール 38
構成 1177, 1197
構成オプション 1172
パフォーマンスの向上 1179

リモートマスターへの複製。「自動イメージレプリケーション」を参照

リンク

UNIX シンボリックリンク 845
ハードリンクされた UNIX ディレクトリ 841

累積増分バックアップ 773, 776

[レガシー DES 暗号化を有効にする (Enable Legacy DES Encryption)]プロパティ 123

レガシーログ 169, 176, 1111

レジストリ、バックアップまたはリストア 840

レプリケーション

NetBackupドメイン間。「自動イメージレプリケーション」を参照

ジョブ (job) 639

ソースプロパティ 611, 646～648

代替 NetBackupドメインへの。「自動イメージレプリケーション」を参照

ターゲットプロパティ 611, 647～648

方式 644, 658

レプリケーション操作 638

レプリケーションディレクタ

SLP の[スナップショットからのインデックス (Index From Snapshot)]操作の使用 636

開始ウィザード、サポート外 49

ソリューションガイド 375, 1060

ポリシーでの SLP の選択 707

ポリシーの構成ウィザード、サポート外 50, 694

レプリケーション操作 638

[レプリケーションディレクタを使用 (Use Replication Director)]ポリシー属性 768

レポート

[書き込み済みテープ (Tape Written)]レポート 1105

管理コンソールのユーティリティ 1102

[クライアントバックアップ (Client Backups)]レポート 1104

実行 1106

出力 1108

[すべてのログエントリ (All Log Entries)]レポート 1104

[ディスク上のイメージ (Images on Disk)]レポート 1105

[ディスクストレージユニットの状態 (Disk Storage Unit Status)]レポート 1106

[ディスクのログ (Disk Logs)]レポート 1105

[ディスクプールの状態 (Disk Pool Status)]レポート 1106

[テープの概略 (Tape Summary)]レポート 1105

[テープの内容 (Tape Contents)]レポート 117, 1105

[テープのログ (Tape Logs)]レポート 1104

[テープリスト (Tape Lists)]レポート 1105

[バックアップの状態 (Status of Backups)]レポート 1104

別の文書へのコピー 1107

保存 1107

[メディア上のイメージ (Images on Media)]レポート 1104

[メディアのログ (Media Logs)]レポート 1104

[問題 (Problems)]レポート 1104

レポートの保存 1107

ログ

bpdbm 991

bpsynth 896

- nbdb 991
 - NetBackup からの自動ログオフ 182
 - NetBackup 管理コンソール
 - 構成 46
 - コマンドラインのログを有効にする 47
 - コマンドログを有効にする 47
 - ログに日付およびタイムスタンプを追加する 47
 - ログファイルサイズ 48
 - ログファイルディレクトリ 47
 - ログファイル名の形式 48
 - NetBackup プロセスに対する無効化 177
 - アクセラレータ 750
 - 設定した時間が経過した後のログの削除 173
 - 統合 167
 - ホストプロパティ 165
 - リダイレクトリストア 260
 - レガシー 166
 - [ログ (Logging)] ホストプロパティ 274、279～281、335
 - ログアシスタント
 - NetBackup 管理コンソールの新機能 44
 - NetBackup サポートユーティリティ (nbsu) 1131
 - 新しいレコードの追加 1116
 - 証拠のアップロード 1134
 - デバッグログ 1119、1123～1125
 - トラブルシューティングの使用 1112
 - の概要 1109
 - レコードの削除 1118
 - レコードを表示する 1113
 - [ログインバナーの構成 (Login Banner Configuration)]
 - ホストプロパティ 178
 - ログインバナーのテキスト、削除 181
 - [ログを保持する日数 (Keep logs for days)] プロパティ 173
 - [ロックされたファイルに対する処理 (Locked file action)]
 - プロパティ 103、360
 - ロボット
 - 新しいメディアサーバーへの移動 414
 - インベントリ 526～527
 - 診断の実行 437
 - 追加 407
 - デバイスファイル 412
 - 内容の比較 530
 - ロボット形式 398
 - [ロボット形式 (Robot type)] ストレージユニット設定 589
 - [ロボット形式 (Robot type)] ロボット構成オプション 409
 - ロボット構成
 - 変更 413
 - [ロボット形式 (Robot type)] オプション 409
 - [ロボット番号 (Robot number)] オプション 409
 - ロボット制御オプション 410
 - ロボット制御は NDMP ホストに接続されるロボット構成オプション 410
 - [ロボット制御はリモートホストによって処理される (Robot control host.)] ロボット構成オプション 411
 - ロボット制御はリモートホストによって処理されるロボット構成オプション 410
 - [ロボットデバイス (Robot device)] ロボット構成オプション 412
 - [ロボットデバイスパス (Robot device path)] ロボット構成オプション 412
 - [ロボットデバイスファイル (Robotic device file)] ロボット構成オプション 412
 - [ロボットドライブ番号 (Robot drive number)] テープドライブの構成オプション 420
 - ロボットの内容のインベントリおよび比較 530
 - ロボットは、このデバイスホストによってローカルで制御されるロボット構成オプション 410
 - [ロボット番号 (Robot number)] ストレージユニット設定 589
 - [ロボット番号 (Robot number)] ロボット構成オプション 409
 - ロボットへのボリュームの取り込み
 - 複数のボリューム 541
 - ロボットインベントリ 509
 - [ロボットライブラリ (Robotic library)] テープドライブの構成オプション 420
- わ
- ワイルドカードとしてのアスタリスク 1140
 - ワイルドカードとしての角カッコ 1141
 - ワイルドカードとしての疑問符 1140
 - ワイルドカードとしての波カッコ 1141
 - ワイルドカード文字 836、843、1140、1142
 - バックアップ対象リスト 1142