

# NetBackup™ Web UI RHV 管理者ガイド

リリース 8.2

**VERITAS™**

# NetBackup Web UI RHV 管理者ガイド

最終更新日: 2019-06-28

## 法的通知と登録商標

Copyright © 2019 Veritas Technologies LLC. All rights reserved.

Veritas、Veritas ロゴ、NetBackup は Veritas Technologies LLC または同社の米国とその他の国における関連会社の商標または登録商標です。その他の会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

この製品には、サードパーティの所有物であることをベリタスが示す必要のあるサードパーティソフトウェア（「サードパーティプログラム」）が含まれている場合があります。サードパーティプログラムの一部は、オープンソースまたはフリーソフトウェアライセンスで提供されます。本ソフトウェアに含まれる本使用許諾契約は、オープンソースまたはフリーソフトウェアライセンスでお客様が有する権利または義務を変更しないものとします。このベリタス製品に付属するサードパーティの法的通知文書は次の場所から入手できます。

<https://www.veritas.com/about/legal/license-agreements>

本書に記載されている製品は、その使用、コピー、頒布、逆コンパイルおよびリバースエンジニアリングを制限するライセンスに基づいて頒布されます。Veritas Technologies LLC からの書面による許可なく本書を複製することはできません。

本書は、現状のまま提供されるものであり、その商品性、特定目的への適合性、または不侵害の暗黙的な保証を含む、明示的あるいは暗黙的な条件、表明、および保証はすべて免責されるものとします。ただし、これらの免責が法的に無効であるとされる場合を除きます。Veritas Technologies LLC は、本書の提供、内容の実施、また本書の利用によって偶発的あるいは必然的に生じる損害については責任を負わないものとします。本書に記載の情報は、予告なく変更される場合があります。

ライセンス対象ソフトウェアおよび資料は、FAR 12.212 の規定によって商業用コンピュータソフトウェアと見なされ、場合に応じて、FAR 52.227-19 「Commercial Computer Software - Restricted Rights」、DFARS 227.7202、「Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation」、その後継規制の規定により制限された権利の対象となります。業務用またはホスト対象サービスとしてベリタスによって提供されている場合でも同様です。米国政府によるライセンス対象ソフトウェアおよび資料の使用、修正、複製のリリース、実演、表示または開示は、本使用許諾契約の条項に従ってのみ行われるものとします。

Veritas Technologies LLC  
2625 Augustine Drive  
Santa Clara, CA 95054

<http://www.veritas.com>

## テクニカルサポート

テクニカルサポートは世界中にサポートセンターを設けています。すべてのサポートサービスは、お客様のサポート契約およびその時点でのエンタープライズテクニカルサポートポリシーに従って提供

されます。サポートサービスとテクニカルサポートへの問い合わせ方法については、次の弊社の Web サイトにアクセスしてください。

[https://www.veritas.com/support/ja\\_JP.html](https://www.veritas.com/support/ja_JP.html)

次の URL で Veritas Account の情報を管理できます。

<https://my.veritas.com>

既存のサポート契約に関する質問については、次に示す地域のサポート契約管理チームに電子メールでお問い合わせください。

世界全域 (日本を除く)

[CustomerCare@veritas.com](mailto:CustomerCare@veritas.com)

Japan (日本)

[CustomerCare\\_Japan@veritas.com](mailto:CustomerCare_Japan@veritas.com)

## マニュアル

マニュアルの最新バージョンがあることを確認してください。各マニュアルには、2 ページに最終更新日付が記載されています。最新のマニュアルは、次のベリタス Web サイトで入手できます。

<https://sort.veritas.com/documents>

## マニュアルに対するご意見

お客様のご意見は弊社の財産です。改善点のご指摘やマニュアルの誤謬脱漏などの報告をお願いします。その際には、マニュアルのタイトル、バージョン、章タイトル、セクションタイトルも合わせてご報告ください。ご意見は次のアドレスに送信してください。

[NB.docs@veritas.com](mailto:NB.docs@veritas.com)

次のベリタスコミュニティサイトでマニュアルの情報を参照したり、質問することもできます。

<http://www.veritas.com/community/ja>

## ベリタスの Service and Operations Readiness Tools (SORT) の表示

ベリタスの Service and Operations Readiness Tools (SORT) は、時間がかかる管理タスクを自動化および簡素化するための情報とツールを提供する Web サイトです。製品によって異なりますが、SORT はインストールとアップグレードの準備、データセンターにおけるリスクの識別、および運用効率の向上を支援します。SORT がお客様の製品に提供できるサービスとツールについては、次のデータシートを参照してください。

[https://sort.veritas.com/data/support/SORT\\_Data\\_Sheet.pdf](https://sort.veritas.com/data/support/SORT_Data_Sheet.pdf)

# 目次

<b>第 1 章</b>	<b>NetBackup Web ユーザーインターフェースの概要</b>	
	.....	6
	NetBackup Web ユーザーインターフェースについて .....	6
	用語 .....	8
	NetBackup Web UI へのサインイン .....	10
<b>第 2 章</b>	<b>RHV サーバーの管理</b>	12
	Red Hat Virtualization 仮想マシンを保護するためのクイック構成チェック リスト .....	12
	Red Hat Virtualization サーバーと NetBackup ホスト間の安全な通信の 構成 .....	15
	NetBackup サーバーとクライアントの ECA_TRUST_STORE_PATH .....	18
	NetBackup サーバーとクライアントの ECA_CRL_PATH .....	19
	サーバーとクライアントの VIRTUALIZATION_HOSTS_SECURE_CONNECT_ENABLED .....	20
	NetBackup サーバーとクライアントの VIRTUALIZATION_CRL_CHECK .....	20
	NetBackup が RHV との通信に使用するポートについて .....	21
	RHV マネージャの追加または参照 .....	22
	NetBackup マスターサーバーへのバックアップホストの追加 .....	23
	RHV マネージャの削除 .....	24
	インテリジェント VM グループの作成 .....	24
	インテリジェント VM グループの削除 .....	28
	RHV リソースの使用に関するグローバル制限の設定 .....	28
<b>第 3 章</b>	<b>RHV 仮想マシンの保護</b>	30
	RHV 仮想マシンを保護する前の考慮事項 .....	30
	RHV VM またはインテリジェント VM グループの保護 .....	31
	VM またはインテリジェント VM グループの保護の解除 .....	32
	VM またはインテリジェント VM グループの保護状態の表示 .....	33

<b>第 4 章</b>	<b>RHV 仮想マシンのリカバリ</b> .....	34
	RHV 仮想マシンをリカバリする前の考慮事項 .....	34
	リカバリ前チェックについて .....	34
	RHV 仮想マシンのリカバリ .....	35
	VM のリカバリ中にサポートされる仮想ディスク形式およびディスクプロビジョ ニングについて .....	37
<b>第 5 章</b>	<b>RHV VM の保護とリカバリのトラブルシューティン グ</b> .....	39
	NetBackup for RHV のトラブルシューティングのヒント .....	39
	RHV 仮想マシンの検出フェーズで発生するエラー .....	40
	RHV 仮想マシンのバックアップの実行時に発生するエラー .....	41
	RHV 仮想マシンのリストアの実行時に発生するエラー .....	42
<b>第 6 章</b>	<b>RHV の API とコマンドラインオプション</b> .....	45
	API とコマンドラインオプションを使用した RHV 仮想マシンの管理、保護、 リカバリ .....	45
	rename ファイルに関する追加情報 .....	50
	RHV 構成の追加の NetBackup オプション .....	51
	NetBackup サーバーの OVIRT_IMAGEIO_INACTIVITY_TIMEOUT オプション .....	51
	NetBackup サーバーの RHV_CREATEDISK_TIMEOUT オプショ ン .....	51
	NetBackup サーバーの RHV_AUTODISCOVERY_INTERVAL オ プション .....	52

# NetBackup Web ユーザー インターフェースの概要

この章では以下の項目について説明しています。

- [NetBackup Web ユーザーインターフェースについて](#)
- [用語](#)
- [NetBackup Web UI へのサインイン](#)

## NetBackup Web ユーザーインターフェースについて

NetBackup Web ユーザーインターフェースは、次の機能を提供します。

- Chrome や Firefox などの Web ブラウザからマスターサーバーにアクセスする機能。Web UI でサポートされるブラウザについて詳しくは、[NetBackup ソフトウェア互換性リスト](#)を参照してください。
- 重要な情報の概要を表示するダッシュボード。
- 役割ベースのアクセス制御 (RBAC) により、管理者は NetBackup へのユーザーアクセスを構成し、セキュリティ、バックアップ管理、または作業負荷の保護に関連するタスクを委任できます。
- NetBackup セキュリティ管理者は、NetBackup のセキュリティ、証明書、RBAC、API キー、ユーザーセッション、ロックされている NetBackup ユーザーアカウントを管理できます。
- バックアップ管理者は、サービスレベル目標 (SLO) を満たすために保護サービスを提供します。資産の保護は、保護計画、ジョブ管理、資産の保護状態の可視性を通じて実現します。

- 作業負荷管理者は、**SLO**を満たす保護計画に資産をサブスクライブし、保護状態を監視し、仮想マシンのセルフサービスリカバリを実行できます。**Web UI** は次の作業負荷をサポートします。
  - クラウド
  - Red Hat Virtualization (RHV)
  - VMware
- 使用状況レポートは、マスターサーバー上のバックアップデータのサイズを追跡します。また、Veritas Smart Meter に簡単に接続して、**NetBackup** ライセンスを表示および管理できます。

## NetBackup Web UI のアクセス制御

NetBackup では、役割ベースのアクセス制御を使用して **Web UI** へのアクセス権を付与します。このアクセス制御には、ユーザーが実行できるタスクと、ユーザーが表示および管理できる資産が含まれています。アクセス制御は、アクセスルールを通じて実行されます。

- アクセスルールは、ユーザーまたはユーザーグループに、役割とオブジェクトグループを関連付けます。役割は、ユーザーが持つアクセス権を定義します。オブジェクトグループでは、ユーザーがアクセスできる資産と **NetBackup** オブジェクトを定義します。単一のユーザーまたはグループに複数のアクセスルールを作成でき、ユーザーアクセスを完全かつ柔軟にカスタマイズできます。
- **NetBackup** には、デフォルトの役割が 3 つ用意されています。ユーザーのニーズに最も適した役割を選択するか、そのユーザーの要件を満たすためのカスタムの役割を作成します。
- オブジェクトグループを使用して、資産やアプリケーションサーバーのグループを定義したり、ユーザーが表示または管理できる保護計画を示します。たとえば、特定の **VMware** アプリケーションサーバーを使用してオブジェクトグループを作成して、**VMware** 管理者向けアクセス権を付与できます。**VMware** 管理者が **VMware** 資産を保護するために選択できる特定の保護計画を、オブジェクトグループに追加することもできます。
- **RBAC** は、**Web UI** と **API** でのみ利用可能です。  
**NetBackup** のその他のアクセス制御方法は、拡張監査 (**EA**) を除いて、**Web UI** と **API** ではサポートされません。**NetBackup** アクセス制御 (**NBAC**) が有効な場合は、**Web UI** を使用できません。

## NetBackup ジョブおよびイベントの監視

NetBackup Web UI を使用すると、セキュリティ管理者やバックアップ管理者は、より簡単に **NetBackup** 操作とイベントを監視し、注意が必要な問題を特定できます。

- **NetBackup** セキュリティ管理者は、ダッシュボードを使用して、セキュリティ証明書や監査イベントの状態を参照できます。

- バックアップ管理者は、ダッシュボードを使用することで、NetBackup ジョブの状態を参照できます。ジョブが失敗したときに通知を受信するために、電子メール通知を構成することもできます。NetBackup では、受信電子メールを受け取ることができる任意のチケットシステムをサポートします。

## 保護計画: スケジュール、ストレージ、およびストレージオプションを一元的に構成する場所

保護計画には、次の利点があります。

- バックアップのスケジュールに加えて、保護計画には、レプリケーションと長期保持のスケジュールも含めることができます。
- オンプレミスストレージまたはスナップショットストレージを簡単に選択できます。
- 利用可能なストレージから選択するときに、そのストレージで利用可能な追加機能を確認できます。
- バックアップ管理者は、保護計画を作成して管理します。つまり、バックアップのスケジュールとストレージの責任を負います。
- 作業負荷管理者は、主に資産またはインテリジェントグループを保護するための保護計画を選択します。ただし、バックアップ管理者は、必要に応じて保護計画に資産をサブスクライブすることもできます。

## セルフサービスリカバリ

NetBackup Web UI は、VM のリカバリを簡略化します。

# 用語

次の表では、新しい Web ユーザーインターフェースで導入された概念と用語について説明します。

表 1-1 Web ユーザーインターフェースの用語および概念

用語	定義
アクセスルール	RBAC は、ユーザーまたはユーザーグループ、役割またはアクセス権、ユーザーまたはユーザーグループがアクセスできるオブジェクトグループを定義します。ユーザーまたはグループには、複数のアクセスルールを設定できます。



用語	定義
管理者	<p>NetBackup と、NetBackup Web UI を含むすべてのインターフェースに対する完全なアクセス権を持つユーザーです。ルート、管理者、拡張監査のすべてのユーザーは、NetBackup に対して完全なアクセス権を持ちます。NetBackup Web UI の各ガイドでは、NetBackup 管理者という用語は、NetBackup への完全なアクセス権を持つユーザーも指しますが、通常は NetBackup 管理コンソールのユーザーを指します。</p> <p>「役割」も参照してください。</p>
資産グループ	<p>「インテリジェントグループ」を参照してください。</p>
資産	<p>物理クライアント、仮想マシン、データベースアプリケーションなどの保護対象データです。</p>
従来のポリシー	<p>NetBackup Web UI では、レガシーポリシーが資産を保護することを示します。レガシーポリシーは、NetBackup 管理コンソールで作成します。</p>
外部証明書	<p>NetBackup 以外のあらゆる CA から発行されたセキュリティ証明書。</p>
インテリジェントグループ	<p>指定した条件 (クエリー) に基づいて、NetBackup が保護対象資産を自動的に選択することを可能にします。インテリジェントグループは、本番環境の変更が含まれるように、自動的に最新の状態に維持されます。これらのグループは、資産グループとも呼ばれます。</p> <p>VMware と RHV の場合、[インテリジェント VM グループ (Intelligent VM groups)] タブにこれらのグループが表示されます。</p>
オブジェクトグループ	<p>RBAC の場合、ユーザーがアクセスすることを許可された資産のコレクション、保護計画、サーバー、その他のリソースを指します。</p>
NetBackup 証明書	<p>NetBackup CA から発行されたセキュリティ証明書。</p>
保護計画	<p>保護計画は、バックアップを実行するタイミング、バックアップの保持期間、使用するストレージ形式を定義します。保護計画を設定したら、資産を保護計画にサブスクライブできます。</p>
RBAC	<p>役割ベースのアクセス制御です。管理者は、RBAC で構成されているアクセスルールを通じて、NetBackup Web UI へのアクセスを委任または制限できます。</p> <p>注意: RBAC で構成したルールは、NetBackup 管理コンソールまたは CLI へのアクセスを制御しません。Web UI は、NetBackup アクセス制御 (NBAC) ではサポートされておらず、NBAC が有効になっている場合は使用できません。</p>

用語	定義
役割	RBAC の場合、ユーザーが持つことができる権限を定義します。 NetBackup にはシステム定義の役割が 3 つあり、ユーザーがセキュリティ、保護計画、バックアップを管理したり、作業負荷資産を管理したりすることを可能にします。
ストレージ	データのバックアップ、レプリケート、または複製 (長期保持用) 対象となるストレージです。クラウドの作業負荷に対しては、スナップショットストレージが使用されます。
サブスクリプション、保護計画 に対して	資産または資産グループを保護する保護計画を選択する処理です。関連付けられた資産は、計画のスケジュールとストレージの設定に従って保護されます。Web UI では、サブスクリプションを「保護の追加」とも表記します。
保護計画からサブスクリプション 解除する	サブスクリプション解除は、保護を解除する処理、または計画から資産や資産グループを削除する処理を指します。
作業負荷 (Workload)	資産のタイプです。たとえば、VMware、RHV、またはクラウドです。
ワークフロー	NetBackup Web UI を使用して完了できるエンドツーエンドプロセスです。たとえば、NetBackup 8.1.2 以降では、VMware とクラウドの資産を保護およびリカバリできます。

## NetBackup Web UI へのサインイン

権限を持つユーザーは、NetBackup Web UI を使用して、NetBackup マスターサーバーに Web ブラウザからサインインできます。利用可能なサインインオプションは次のとおりです。

- 「ユーザー名とパスワードでサインインする」
- 「証明書またはスマートカードでサインインする」

### ユーザー名とパスワードでサインインする

権限を持つユーザーである場合は、NetBackup Web UI にサインインできます。詳しくは、NetBackup セキュリティ管理者にお問い合わせください。

NetBackup Web UI を使用して、NetBackup マスターサーバーにサインインするには

- 1 Web ブラウザを開き、次の URL に移動します。

`https://masterserver/webui/login`

`masterserver` は、サインインする NetBackup マスターサーバーのホスト名または IP アドレスです。

- 2 クレデンシャルを入力して、[サインイン (Sign in)] をクリックします。

次に例を示します。

ユーザーの種類	使用する形式	例
ローカルユーザー	<code>username</code>	<code>root</code>
ドメインユーザー	<code>DOMAIN\username</code>	<code>WINDOWS\Administrator</code>

## 証明書またはスマートカードでサインインする

権限を持つユーザーである場合は、スマートカードまたはデジタル証明書を使用して NetBackup Web UI にサインインできます。詳しくは、NetBackup セキュリティ管理者にお問い合わせください。

スマートカードにないデジタル証明書を使用するには、まずブラウザの証明書マネージャに証明書をアップロードする必要があります。詳しくはブラウザのマニュアルで手順を参照するか、証明書管理者にお問い合わせください。

証明書またはスマートカードでサインインするには

- 1 Web ブラウザを開き、次の URL に移動します。

`https://masterserver/webui/login`

`masterserver` は、サインインする NetBackup マスターサーバーのホスト名または IP アドレスです。

- 2 [証明書またはスマートカードでサインイン (Sign in with certificate or smart card)] をクリックします。
- 3 ブラウザにプロンプトが表示されたら、証明書を選択します。

# RHV サーバーの管理

この章では以下の項目について説明しています。

- [Red Hat Virtualization](#) 仮想マシンを保護するためのクイック構成チェックリスト
- [Red Hat Virtualization](#) サーバーと [NetBackup](#) ホスト間の安全な通信の構成
- [NetBackup](#) が [RHV](#) との通信に使用するポートについて
- [RHV](#) マネージャの追加または参照
- [インテリジェント VM](#) グループの作成
- [インテリジェント VM](#) グループの削除
- [RHV](#) リソースの使用に関するグローバル制限の設定

## Red Hat Virtualization 仮想マシンを保護するためのクイック構成チェックリスト

[NetBackup Web UI](#) を使用して、[Red Hat Virtualization \(RHV\)](#) プラットフォーム上で作成された仮想マシンを保護します。

[API](#) とコマンドラインオプションを使用して、[RHV VM](#) を保護およびリカバリすることもできます。

詳しくは、[p.45](#) の「[API とコマンドラインオプションを使用した RHV 仮想マシンの管理、保護、リカバリ](#)」を参照してください。を参照してください。

次の表で、[RHV](#) 仮想マシンを保護するための手順の概要またはチェックリストについて説明します。

**表 2-1**                      NetBackup を使用した RHV 仮想マシンの構成と保護

手順の概要	説明と参照
RHV VM を保護する NetBackup を配備する	<p>概説すると、RHV の VM を保護するには次が必要です。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ NetBackup マスターサーバー</li> <li>■ NetBackup メディアサーバー</li> <li>■ バックアップホストとして動作可能な NetBackup クライアント</li> </ul> <p>NetBackup マスターおよびメディアサーバーは、NetBackup のどのサポート対象サーバープラットフォームでもサポートされますが、NetBackup クライアントは RHEL、SUSE、または Windows ホストでサポートされます。</p> <p>Flex アプライアンスを含む NetBackup Appliance は、NetBackup マスターおよびメディアサーバーとして、またはバックアップホストとして動作するクライアントとしてもサポートされます。</p> <p>NetBackup はエージェントレスアーキテクチャを使用して RHV VM を保護します。NetBackup と RHV マネージャ間の通信は、API を使用して行われます。</p>
バックアップとリカバリ用の RHV アクセスホストの構成	<p>RHV アクセスホストは、バックアップとリカバリ時にはそれぞれバックアップホスト、リカバリホストとして動作します。アクセスホストは、バックアップとリストア操作中のデータ移動に関与します。</p> <p>NetBackup メディアサーバーまたはアプライアンスではないバックアップホストを使用する場合、NetBackup の [RHV アクセスホスト (RHV Access Hosts)] リストにバックアップホストを追加します。</p> <p>p.23 の「<a href="#">NetBackup マスターサーバーへのバックアップホストの追加</a>」を参照してください。</p>
NetBackup と RHV 間の安全な通信の有効化	<p>次のセクションには、NetBackup と RHV 間の安全な通信の設定に関する詳細が含まれます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 安全な通信 <ul style="list-style-type: none"> <li>p.15 の「<a href="#">Red Hat Virtualization サーバーと NetBackup ホスト間の安全な通信の構成</a>」を参照してください。</li> </ul> </li> <li>■ 通信ポート <ul style="list-style-type: none"> <li>p.21 の「<a href="#">NetBackup が RHV との通信に使用するポートについて</a>」を参照してください。</li> </ul> </li> </ul>
RHV サーバーとインテリジェント VM グループの管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 前提条件: <ul style="list-style-type: none"> <li>RHV マネージャの追加には、バックアップ管理者の役割が必要です。</li> </ul> </li> <li>■ RHV サーバーの管理 <ul style="list-style-type: none"> <li>p.22 の「<a href="#">RHV マネージャの追加または参照</a>」を参照してください。</li> </ul> </li> <li>■ インテリジェント VM グループの管理 <ul style="list-style-type: none"> <li>p.24 の「<a href="#">インテリジェント VM グループの作成</a>」を参照してください。</li> <li>p.28 の「<a href="#">インテリジェント VM グループの削除</a>」を参照してください。</li> </ul> </li> </ul>

手順の概要	説明と参照
RHV VM の保護	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 前提条件: RHV マネージャの追加には、バックアップ管理者の役割が必要です。</li> <li>■ ベストプラクティス p.30 の「<a href="#">RHV 仮想マシンを保護する前の考慮事項</a>」を参照してください。</li> <li>■ 仮想マシンの保護 p.31 の「<a href="#">RHV VM またはインテリジェント VM グループの保護</a>」を参照してください。</li> </ul>
RHV リソースの使用に関するグローバル制限の設定の考慮	<p>VM の作成時に VM を自動的に保護する場合、しばらくすると、同時に保護される VM の数が増える可能性があります。多数の同時バックアップは、RHV とバックアップのパフォーマンスに影響する場合があります。</p> <p>グローバル制限を設定すると、RHV リソースを効率的に管理できます。</p> <p>p.28 の「<a href="#">RHV リソースの使用に関するグローバル制限の設定</a>」を参照してください。</p>

## その他の参照

次の表で、RHV 仮想マシンとその他の情報をリカバリするための手順の概要またはチェックリストについて説明します。

表 2-2 RHV VM のリカバリとその他の情報

手順の概要	説明と参照
VM の保護の解除	<p>p.32 の「<a href="#">VM またはインテリジェント VM グループの保護の解除</a>」を参照してください。</p>
保護された RHV VM のリカバリ	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ベストプラクティス p.34 の「<a href="#">RHV 仮想マシンをリカバリする前の考慮事項</a>」を参照してください。</li> <li>■ サポートされているディスク形式とディスクプロビジョニング p.37 の「<a href="#">VM のリカバリ中にサポートされる仮想ディスク形式およびディスクプロビジョニングについて</a>」を参照してください。</li> <li>■ RHV VM のリカバリ p.35 の「<a href="#">RHV 仮想マシンのリカバリ</a>」を参照してください。</li> </ul>
RHV VM を保護するための API とコマンドラインのオプション	<p>NetBackup API とコマンドラインオプションを使用して、RHV VM を保護およびリカバリできます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ p.45 の「<a href="#">API とコマンドラインオプションを使用した RHV 仮想マシンの管理、保護、リカバリ</a>」を参照してください。</li> <li>■ p.51 の「<a href="#">RHV 構成の追加の NetBackup オプション</a>」を参照してください。</li> </ul>

手順の概要	説明と参照
トラブルシューティング情報	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ RHV の保護またはリカバリに関する問題のトラブルシューティングを行うには、次の情報を使用します。 p.39 の <a href="#">第5章</a> を参照してください。</li> </ul>

## Red Hat Virtualization サーバーと NetBackup ホスト間の安全な通信の構成

NetBackup で Red Hat Virtualization サーバー証明書をルートまたは中間の認証局 (CA) 証明書を使用して検証できるようになりました。

NetBackup 8.2 の場合、仮想化サーバーでは PEM 証明書形式のみがサポートされません。

詳しくは、p.20 の「サーバーとクライアントの [VIRTUALIZATION\\_HOSTS\\_SECURE\\_CONNECT\\_ENABLED](#)」を参照してください。

次の手順は、NetBackup マスターサーバーとすべての RHV アクセスホストに適用されます。

**Red Hat Virtualization** サーバーと **RHV** アクセスホストの間の安全な通信を構成するには

- 1 RHV アクセスホストで外部認証局トラストストアを構成します。
- 2 必要な **Red Hat Virtualization** サーバーの **CA** 証明書をアクセスホストのトラストストアに追加します。

**Windows** 証明書ストアの場合は、**Windows** の[信頼されたルート証明機関 (**Trusted Root Certification Authorities**)]に **CA** 証明書を追加します。

次のコマンドを使用します。

```
certutil.exe -addstore -f "Root" certificate filename
```



- 3** `nbsetconfig` コマンドを使用して、アクセスホストで次の **NetBackup** 構成オプションを構成します。

構成オプションについて詳しくは、『[NetBackup 管理者ガイド](#)』を参照してください。

`ECA_TRUST_STORE_PATH`

信頼できるすべてのルート CA 証明書を含む証明書バンドルファイルのファイルパスを指定します。

このオプションは、ファイルベースの証明書に固有です。Windows 証明書ストアを使用している場合、このオプションは構成しないでください。

この外部 CA のオプションをすでに構成してある場合は、RHV の CA 証明書を既存の外部証明書トラストストアに追加します。

このオプションを構成していない場合は、必要なすべての Red Hat Virtualization サーバーの CA 証明書をトラストストアに追加してオプションを設定します。

p.18 の「[NetBackup サーバーとクライアントの ECA\\_TRUST\\_STORE\\_PATH](#)」を参照してください。

`ECA_CRL_PATH`

外部 CA の証明書失効リスト (CRL) が保存されているディレクトリのパスを指定します。

この外部 CA のオプションをすでに構成してある場合は、Red Hat Virtualization サーバーの CRL を CRL キャッシュに追加します。

このオプションを構成していない場合は、必要なすべての CRL を CRL キャッシュに追加してオプションを設定します。

p.19 の「[NetBackup サーバーとクライアントの ECA\\_CRL\\_PATH](#)」を参照してください。

`VIRTUALIZATION_HOSTS_SECURE_CONNECT_ENABLED`

このオプションは、Nutanix AHV、RHV、VMware の安全な通信に影響します。このオプションを指定しないと、作業負荷とプラグインごとに、作業負荷との安全な通信または安全でない通信が個別に決められます。

詳しくは、各作業負荷の管理者ガイドを参照してください。

RHV では、デフォルトで安全な通信が有効で、その設定が必須です。

このオプションを使用すると、セキュリティ証明書検証をスキップできます。

p.20 の「[サーバーとクライアントの VIRTUALIZATION\\_HOSTS\\_SECURE\\_CONNECT\\_ENABLED](#)」を参照してください。

VIRTUALIZATION\_CRL\_CHECK

CRL で仮想化サーバー証明書の失効状態を検証できます。

デフォルトでは、このオプションは無効になっています。

p.20 の「NetBackup サーバーとクライアントの VIRTUALIZATION\_CRL\_CHECK」を参照してください。

外部 CA のサポートについて詳しくは、『NetBackup セキュリティおよび暗号化ガイド』を参照してください。

## NetBackup サーバーとクライアントの ECA\_TRUST\_STORE\_PATH

ECA\_TRUST\_STORE\_PATH オプションでは、信頼できるすべてのルート CA 証明書を含む証明書バンドルファイルへのファイルパスを指定します。

この証明書ファイルには、PEM 形式の 1 つ以上の証明書が必要です。

トラストストアは次の形式の証明書をサポートします。

- PEM
- DER または PEM エンコードが可能な P7B

---

**メモ:** Windows 証明書ストアを使用する場合、ECA\_TRUST\_STORE\_PATH オプションを指定しないでください。

---

このオプションは、ファイルベースの証明書で必須です。

表 2-3 ECA\_TRUST\_STORE\_PATH の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup サーバーまたはクライアント上。  VMware または RHV サーバーに対して証明書の検証が必要な場合、NetBackup がホストの通信に使用する認証局 (NetBackup CA または外部 CA) に関係なく、NetBackup マスターサーバーとそれぞれのアクセスホストでこのオプションを設定する必要があります。
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。  次の形式を使用します。  ECA_TRUST_STORE_PATH = 外部 CA 証明書のパス  例: c:\rootCA.pem
管理コンソールの同等のプロパティ	NetBackup 管理コンソールのホストプロパティには、このエントリに相当するエントリは存在しません。

## NetBackup サーバーとクライアントの ECA\_CRL\_PATH

ECA\_CRL\_PATH オプションは、外部認証局 (CA) の証明書失効リスト (CRL) が保存されているディレクトリのパスを指定します。

これらの CRL は、NetBackup CRL キャッシュにコピーされます。CRL キャッシュの CRL で外部証明書の失効状態が検証されます。

CRL キャッシュ内の CRL は、ECA\_CRL\_PATH に指定されたディレクトリにある CRL に、ECA\_CRL\_PATH\_SYNC\_HOURS オプションに基づいて定期的に更新されます。

ECA\_CRL\_CHECK オプションが DISABLE (または 0) に設定されておらず、ECA\_CRL\_PATH オプションが指定されていない場合、NetBackup は CRL 配布ポイント (CDP) で指定された URL から CRL をダウンロードし、それらを使用してピアホストの証明書の失効状態を検証します。

---

**メモ:** 仮想化サーバー証明書の失効状態の検証には、VIRTUALIZATION\_CRL\_CHECK オプションを使用します。

p.20 の「[NetBackup サーバーとクライアントの VIRTUALIZATION\\_CRL\\_CHECK](#)」を参照してください。

---

**表 2-4** ECA\_CRL\_PATH の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup サーバーまたはクライアント上。  VMware または RHV サーバーに対して証明書の検証が必要な場合、NetBackup がホストの通信に使用する認証局 (NetBackup CA または外部 CA) に関係なく、NetBackup マスターサーバーとそれぞれのアクセスホストでこのオプションを設定する必要があります。
使用方法	オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。  次の形式を使用して、CRL ディレクトリのパスを指定します。  ECA_CRL_PATH = CRL ディレクトリのパス
管理コンソールの同等のプロパティ	NetBackup 管理コンソールのホストプロパティには、このエントリに相当するエントリは存在しません。

## サーバーとクライアントの VIRTUALIZATION\_HOSTS\_SECURE\_CONNECT\_ENABLED

VIRTUALIZATION\_HOSTS\_SECURE\_CONNECT\_ENABLED オプションを指定すると、仮想化サーバー証明書をルートまたは中間の認証局 (CA) 証明書を使用して検証できます。

表 2-5 VIRTUALIZATION\_HOSTS\_SECURE\_CONNECT\_ENABLED の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup マスターサーバーまたはすべてのアクセスホスト上。
使用方法	<p>オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。</p> <p>デフォルトでは、VIRTUALIZATION_HOSTS_SECURE_CONNECT_ENABLED は UNDEFINED に設定されますが、セキュリティ証明書検証は RHV および Nutanix AHV サーバーでは有効になり、VMware サーバーでは無効になります。</p> <p>RHV、VMware、または Nutanix AHV サーバーの証明書検証を有効にするには、次の形式を使用します。</p> <p>VIRTUALIZATION_HOSTS_SECURE_CONNECT_ENABLED = YES</p>
管理コンソールの同等のプロパティ	NetBackup 管理コンソールのホストプロパティには、このエントリに相当するエントリは存在しません。

## NetBackup サーバーとクライアントの VIRTUALIZATION\_CRL\_CHECK

VIRTUALIZATION\_CRL\_CHECK オプションを使用すると、仮想化サーバーの外部証明書の失効の確認レベルを指定できます。確認に基づいて、ホストとの通信時に、証明書失効リスト (CRL) に対して仮想化サーバー証明書の失効状態が検証されます。

デフォルトでは、VIRTUALIZATION\_CRL\_CHECK は無効になっています。証明書失効リスト (CRL) に対して仮想化サーバー証明書の失効状態を検証する場合は、オプションを別の値に設定します。

ECA\_CRL\_PATH 構成オプションまたは CRL 配布ポイント (CDP) で指定されているディレクトリの CRL を使用できます。

p.19 の「NetBackup サーバーとクライアントの ECA\_CRL\_PATH」を参照してください。

**表 2-6** VIRTUALIZATION\_CRL\_CHECK の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup マスターサーバーまたはすべてのアクセスホスト上。
使用方法	<p>オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。</p> <p>次の形式を使用します。</p> <p>VIRTUALIZATION_CRL_CHECK = <i>CRL チェック</i></p> <p>次のいずれかを指定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>DISABLE</b> (または <b>0</b>) - 失効の確認を無効にします。ホストとの通信時に、<b>CRL</b> で証明書の失効状態は検証されません。これはデフォルト値です。</li> <li>■ <b>LEAF</b> (または <b>1</b>) - <b>CRL</b> でリーフ証明書の失効状態が検証されます。</li> <li>■ <b>CHAIN</b> (または <b>2</b>) - <b>CRL</b> で証明書チェーンの証明書すべての失効状態が検証されます。</li> </ul>
管理コンソールの同等のプロパティ	NetBackup 管理コンソールのホストプロパティには、このエントリーに相当するエントリーは存在しません。

## NetBackup が RHV との通信に使用するポートについて

次の表に、NetBackup が RHV と通信するために必要なポートを示します。

**表 2-7** NetBackup が RHV と通信するために必要なポート

ポート	プロトコル	宛先	目的
80, 443	TCP	RHV マネージャ	RHV マネージャへの HTTP および HTTPS アクセスを提供
54322	TCP	RHV ホスト (Red Hat Enterprise Linux ホスト)	ImageIO デーモン (ovirtimageio-daemon) との通信に必要
54323	TCP	RHV マネージャ (ImageIO プロキシサーバー)	ImageIO プロキシ (ovirtimageio-proxy) との通信に必要

# RHV マネージャの追加または参照

RHV マネージャとそのクレデンシアルを追加および参照できます。

---

**メモ:** この手順には、バックアップ管理者の役割が必要です。

---

## RHV マネージャとそのクレデンシアルを追加するには

- 1 左側の[RHV]、[RHV マネージャ (RHV managers)]タブの順にクリックします。
- 2 [+ 追加 (+ Add)]をクリックして、RHV マネージャを追加し、次を入力します。
  - RHV マネージャ名
  - アクセスのクレデンシアル
  - [検証用バックアップホスト (Backup host for validation)]を使用して、バックアップホストを選択します。
  - ポート番号 (オプション)

[「NetBackup マスターサーバーへのバックアップホストの追加」](#)

- 3 [保存 (Save)]をクリックします。
- 4 別の RHV マネージャのクレデンシアルを追加するには、[追加 (Add)]をクリックします。

## RHV マネージャでのインライン処理

RHV マネージャで、次のインライン処理を実行できます。

- [検出 (Discover)]: 選択した RHV マネージャに属する VM 資産を手動で検出します。
- [編集 (Edit)]: RHV マネージャのクレデンシアルを変更します。
- [削除 (Delete)]: RHV マネージャを削除します。

## RHV マネージャでの一括処理

1 つ以上の RHV マネージャを選択し、次の一括処理を実行できます。

- [クレデンシアルの検証 (Validate credentials)]: RHV マネージャのクレデンシアルを検証します。
- [削除 (Delete)]: RHV マネージャを削除します。

## RHV マネージャの参照

RHV マネージャとクラスタを参照して VM を見つけて、その保護計画やリカバリポイントなどの詳細を表示できます。

### RHV マネージャを参照するには

- 1 左側の[RHV]をクリックします。
- 2 [RHV マネージャ (RHV managers)]をクリックして検索を開始します。  
リストには、アクセス権を持つ RHV マネージャとクラスタが含まれます。  
タブには、次の階層でアクセスできる RHV マネージャとクラスタが表示されます。

```
All
RHV_Managers
  RHV_Manager1
    Cluster1
    Cluster2
  RHV_Manager2
    Cluster3
    Cluster4
```

サーバーを見つけるには、検索フィールドに文字列を入力します。

- 3 詳細を表示する RHV マネージャをクリックします。  
上向き矢印をクリックすると、より高いレベルに移動して戻れます。
- 4 VMをクリックすると、保護状態、リカバリポイント、リストアアクティビティが表示されます。
- 5 計画に VM をサブスクリブするには、[保護の追加 (Add protection)]をクリックします。

## NetBackup マスターサーバーへのバックアップホストの追加

バックアップホストまたはアプライアンスは、NetBackup マスターサーバーと RHV マネージャ間の間接通信を確立するためのチャンネルとして機能します。バックアップホストは仮想マシンに代わってバックアップまたはリストアを実行する NetBackup クライアントです。

NetBackup マスターサーバーとメディアサーバーをバックアップホストとして構成することもできます。ただし、バックアップホストとして機能するマスターサーバーまたはメディアサーバーを RHV アクセスホストリストに追加する必要はありません。

安全な通信は API によって行われ、SSL を使用します。

---

メモ: SSL では、すべてのバックアップホストに ECA 証明書が必要です。

RHV とバックアップホスト間の通信には、開かれたポートが必要です。

---

バックアップホストでは次のオペレーティングシステムがサポートされています。

- Windows

- Red Hat Linux
- SUSE

バックアップホストが **NetBackup** メディアサーバーまたはアプライアンスでない場合は、**NetBackup** の[RHV アクセスホスト (RHV Access Hosts)]リストにバックアップホストを追加する必要があります。

**NetBackup** マスターアクセスリストにバックアップホストを追加するには

- 1 **NetBackup** 管理コンソールの左ペインで、[ホストプロパティ]ノードをクリックします。
- 2 [ホストのプロパティ (Host Properties)]ダイアログボックスで、[マスターサーバー (Master Servers)]を選択し、右クリックして[プロパティ (Properties)]を表示し、[RHV アクセスホスト (RHV Access Hosts)]を選択します。
- 3 バックアップホストを **NetBackup** マスターアクセスリストに追加するには、[追加 (Add)]をクリックします。[新しいサーバー (New Server)]ダイアログボックスで、バックアップホストの名前を入力し、[追加 (Add)]をクリックします。

## RHV マネージャの削除

[RHV マネージャ (RHV managers)]タブから一括処理またはインライン処理によって RHV マネージャを削除できます。

RHV マネージャを削除すると、**NetBackup** から RHV VM を保護できなくなります。

p.22 の「[RHV マネージャの追加または参照](#)」を参照してください。

## インテリジェント VM グループの作成

クエリーと呼ばれるフィルタのセットに基づいて、インテリジェント VM グループを作成できます。**NetBackup** は、クエリーに基づいて自動的に仮想マシンを選択し、グループに追加します。その後、グループに保護を適用できます。インテリジェントグループでは、VM 環境内の変更が自動的に反映されるため、グループ内の VM のリストを手動で修正する必要がないことに注意してください。

---

**メモ:** この手順には、バックアップ管理者の役割が必要です。

---

インテリジェント VM グループを作成するには

- 1 左側の[RHV]をクリックします。
- 2 [インテリジェント VM グループ (Intelligent VM groups)]タブ、[追加 (Add)]の順にクリックします。
- 3 グループの名前と説明を入力します。



- 4 [仮想マシンの選択 (Select virtual machines)] ペインで、適切な [RHV マネージャ (RHV managers)] を選択します。

---


**メモ:** Web UI に、役割とそのアクセス権 (RBAC) に基づいてアクセス可能なサーバーが表示されます。

---

- デフォルトクエリーである [すべての VM を含める (Include all VMs)] を選択します。  
保護計画の実行時に、RHV マネージャに含まれるすべての VM がバックアップ用に選択されます。
  - 独自のクエリーを作成します。[条件の追加 (Add condition)] をクリックします。
- 5 条件を追加するには、ドロップダウンを使用してキーワードとオペレータを選択して、値を入力します。

この手順の後に、オプションについて説明します「[インテリジェント VM グループ作成のためのクエリーオプション](#)」。

以下がクエリーの例です。



displayName	Contains	prod	+ Condition
-------------	----------	------	-------------

この例のクエリーは、表示名に `prod` が含まれるすべての VM をグループに追加します。

クエリーの効果を変更するには、[+ 条件 (Condition)] をクリックし、[AND] または [OR] をクリックしたら、キーワード、オペレータ、および条件の値を選択します。次に例を示します。



AND	OR		+ Condition
displayName	Contains	prod	
tag	=	eng	

この例では、AND を使用してクエリーの範囲を絞り込みます。表示名に `prod` が含まれ、`eng` という名前のタグを持つ VM のみが選択されます。VM の表示名に `prod` が含まれず、`eng` という名前のタグがない場合、その VM はグループに追加されません。

クエリーの範囲を広げるには、[OR] を使用します。

The screenshot shows a query builder interface with two conditions connected by an OR operator. The first condition is 'displayName' contains 'prod'. The second condition is 'tag' equals 'eng'.

この例では、[OR]が設定されているため、クエリーでグループに次のものが追加されます。

- 表示名に prod が含まれる VM (タグに関係なく)。
- eng という名前のタグを持つ VM (表示名に関係なく)。

6 クエリーをテストするには、[プレビュー (Preview)]をクリックします。

---

**メモ:** クエリーベースの選択処理は動的です。仮想環境の変更は、保護計画の実行時にクエリーが選択する仮想マシンに影響する可能性があります。その結果、保護計画が後で実行された時にクエリーが選択するVMが、プレビューに現在表示されているものと同じでなくなる可能性があります。

---

7 グループを保護計画に追加せずに保存するには、[追加 (Add)]をクリックします。保存して保護計画に追加するには、[追加して保護 (Add and protect)]をクリックして計画を選択し、[保護する (Protect)]をクリックします。

---

**メモ:** [プレビュー (Preview)]をクリックするかグループを保存した場合、グループのVMを選択するときに、クエリーオプションでは大文字小文字が区別されます。[仮想マシン (Virtual machine)]で、グループに選択されていないVMをクリックすると、[仮想マシングループのメンバー (Member of virtual machine groups)]フィールドは none になります。

ただし、保護計画にグループを追加したときに、保護計画のバックアップが実行されると、一部のクエリーオプションは、大文字と小文字が区別されないものとして扱われます。その結果、同じVMがグループに含められてバックアップされる場合があります。

各オプションの大文字小文字関連の動作は、「[インテリジェント VM グループ作成のためのクエリーオプション](#)」を参照してください。

---

## インテリジェント VM グループ作成のためのクエリーオプション

表 2-8 クエリーキーワード

キーワード	説明
クラスタ	VM が存在するクラスタの名前。 保護計画の実行時には大文字と小文字は区別されません。
datacenter	データセンターの名前。 保護計画の実行時には大文字と小文字は区別されません。
displayName	VM の表示名。 保護計画の実行時には大文字と小文字が区別されます。
tag	VM のタグの名前。 保護計画の実行時には大文字と小文字が区別されます。
uuid	VM のインスタンス UUID。 例: 501b13c3-52de-9a06-cd9a-ecb23aa975d1 保護計画の実行時には大文字と小文字は区別されません。
storageDomain	ストレージドメインの名前。 保護計画の実行時には大文字と小文字が区別されます。
templateName	VM テンプレートの名前。 保護計画の実行時には大文字と小文字が区別されます。

表 2-9 クエリー演算子

演算子	説明
文字列の先頭 (Starts with)	文字列の先頭に値が出現する場合に一致します。 たとえば、入力した値が「box」の場合、このオプションは文字列「box_car」と一致しますが、「flatbox」とは一致しません。
文字列の末尾 (Ends with)	文字列の末尾に値が出現する場合に一致します。 たとえば、入力した値が「dev」の場合、このオプションは文字列「01dev」と一致しますが、「01dev99」または「devOP」とは一致しません。
次の値を含む (Contains)	入力した値が文字列のどこにある場合でも一致します。 たとえば、入力した値が「dev」の場合、このオプションは「01dev」、「01dev99」、「devOP」、「development_machine」などの文字列と一致します。

演算子	説明
=	入力した値にのみ一致します。  たとえば、入力した値が「VMtest27」の場合、このオプションは「VMtest27」（大文字小文字が同じ）とは一致しますが、「vmtest27」、「vmTEST27」、または「VMtest28」とは一致しません。
!=	入力した値と等しくない任意の値と一致します。

## インテリジェント VM グループの削除

インテリジェント VM グループを削除するには、次の手順を使用します。

---

**メモ:** この手順には、バックアップ管理者の役割が必要です。

---

インテリジェント VM グループを削除するには

- 1 左側の[RHV]をクリックします。
- 2 [インテリジェント VM グループ (Intelligent VM groups)]タブでグループを見つけます。
- 3 グループが保護されていない場合は、チェックボックスにチェックマークを付けて[削除 (Delete)]をクリックします。
- 4 グループが保護されている場合は、グループをクリックしてスクロールダウンし、鍵の記号をクリックして、[サブスクリプション解除 (Unsubscribe)]をクリックします。
- 5 [削除]をクリックします。

## RHV リソースの使用に関するグローバル制限の設定

NetBackup 管理コンソールから NetBackup の[リソース制限 (Resource Limit)]ダイアログを使用して、RHV のリソース形式で実行できる同時バックアップの数を制御できます。これらの設定は、現在選択しているマスターサーバーのすべての NetBackup ポリシーに適用されます。

たとえば、全体的な RHV クラスターの過負荷を避けるために、RHV クラスタごとに並列バックアップジョブ数の制限を設定できます。ストレージドメインアレイの入出力オーバーヘッドを制御するには、ストレージドメインごとに並列バックアップ数を制限できます。

RHV に利用できる 3 つのリソース制限:

- データセンターあたりのバックアップジョブ (Backup Jobs per DataCenter)
- クラスタあたりのバックアップジョブ (Backup Jobs per Cluster)

## ■ ストレージドメインあたりのバックアップジョブ (Backup Jobs per StorageDomain)

## RHV リソースの使用に関する制限を設定するには

- 1 NetBackup 管理コンソールで [ホストプロパティ (Host Properties)] > [マスターサーバー (Master Servers)] の順にクリックし、NetBackup マスターサーバーをダブルクリックします。
- 2 プロパティ画面の左ペインでスクロールダウンし、[リソース制限 (Resource Limit)] をクリックします。
- 3 [アプリケーション (Application)] で、[RHV] をクリックします。
- 4 [リソース制限 (Resource Limit)] 列をクリックし、特定のリソース形式に NetBackup の最大使用数を設定します。この設定はすべてのポリシーに適用されます。

各リソース形式で、デフォルトは 0 (制限なし) です。

次の例は、これらの制限で同時バックアップを制御する方法を示しています。環境内の RHV の構成に従って設定する必要があります。

NetBackup がバックアップ用の RHV 環境に接続するときは、VM に存在するディスクごとに 1 つの接続を確立します。そのため、VM に 2 台のディスクがある場合、NetBackup は RHV ノードに対して 2 つの接続を確立します。

そこで、RHV マネージャが、クラスタごとに 2 つのノードを持つ 2 つのクラスタを管理しているケースを考えてみましょう。すべてのノードが 20 台の VM をホストし、VM ごとに 2 台のディスクが存在するとします。

リソースの制限が設定されていない場合、ジョブを実行すると 80 個の並列実行ジョブが開始されます。これはデフォルトの動作です。RHV では、クラスタ内のノードあたり最大 10 台のディスクに対する同時接続が推奨されています。VM ごとに 2 台のディスクがある例では、理想的にはノードごとに 5 台の VM を同時にバックアップできます。そのため、クラスタに 2 つのノードがあるこの例では、最大 10 台の VM を同時にバックアップすることが推奨されます。[クラスタあたりのバックアップジョブ (Backup Jobs per Cluster)] を 10 に設定すると、この制限が適用されます。

1 つのデータセンターで複数のクラスタを管理できるため、[データセンターあたりのバックアップジョブ (Backup Jobs per DataCenter)] のリソース制限を [クラスタあたりのバックアップジョブ (Backup Jobs per Cluster)] よりも高くできます。バックアップが環境全体に与える影響を評価して、値を決める必要があります。

RHV のストレージドメインは、データセンター内の複数のクラスタに対応しており、VM の保護およびバックアップに対応しています。このパフォーマンスは、ストレージテクノロジーの種類 (FC、iSCSI、NFS、Gluster など) によって異なります。したがって、[ストレージドメインあたりのバックアップジョブ (Backup Jobs per StorageDomain)] を使用したストレージドメインに対する制限は、ストレージドメインテクノロジーの特性に基づいて設定でき、制限は [クラスタあたりのバックアップジョブ (Backup Jobs per Cluster)] よりも高くできます。

# RHV 仮想マシンの保護

この章では以下の項目について説明しています。

- [RHV 仮想マシンを保護する前の考慮事項](#)
- [RHV VM またはインテリジェント VM グループの保護](#)
- [VM またはインテリジェント VM グループの保護の解除](#)
- [VM またはインテリジェント VM グループの保護状態の表示](#)

## RHV 仮想マシンを保護する前の考慮事項

- 同じ RHV VM は同時にバックアップできません。
- 仮想ディスクのない VM は保護できません。
- テンプレートベースの VM (依存クローン) はすべて、同じバックアップホストを使用してバックアップするようにします。  
たとえば、VM VMRedHat1、VMRedHat2 が依存クローンとして RedHat7\_Template から作成され、VM VMWin1、VMWin2 が依存クローンとして Windows2016\_Template から作成されたとします。  
このような VM を保護するときは、テンプレート RedHat7\_Template または Windows2016\_Template に基づくすべての VM に、同じバックアップホストを使用します。VMRedHat1 と VMRedHat2 が同じバックアップホストを共有していることを確認します。VMWin1 と VMWin2 が同じバックアップホストを共有していることを確認します。VMRedHat1、VMRedHat2、VMWin1、VMWin2 は、同じバックアップホストを共有できませんが、これは必須ではありません。
- 次の QCOW2 イメージ属性はサポートされていません。
  - 圧縮済みのクラスタ
  - 暗号化されたディスク
  - 内部のスナップショットがある仮想ディスク

- バックアップ中に NetBackup サービスがシャットダウンまたはクラッシュしたときに VM の仮想ディスクがロックされている場合、RHV の `unlock_entity` コマンドを使用して、ディスクのロックを解除します。ディスクのロックが解除されていないと、後続のバックアップが失敗する可能性があります。  
p.41 の「[RHV 仮想マシンのバックアップの実行時に発生するエラー](#)」を参照してください。
- RHV の制限により、ファイルストレージ (NFS) で、QCOW2 ディスクは RAW ディスクとしてリストア (シンプロビジョニング) されます。
- シン依存クローン VM は、独立クローン VM としてリストアされます。
- テープまたは基本ディスクベースのストレージユニットなど、NetBackup Web UI で利用できないストレージを使用する場合、API またはコマンドラインオプションを使用して VM を保護できます。

## RHV VM またはインテリジェント VM グループの保護

次の手順を使用して、資産 (RHV VM またはインテリジェント VM グループ) を保護計画にサブスクライブします。保護計画に資産をサブスクライブするときに、定義済みのバックアップ設定を資産に割り当てます。

次の要件に注意してください。

- NetBackup セキュリティ管理者が割り当てた適切な役割ベースのアクセス制御 (RBAC) を使用した、RHV VM へのアクセス権が必要です。
- バックアップ管理者が (RBAC を使用して) アクセス権を付与した保護計画に対するアクセス権が必要です。
- マスターサーバー上で適切なサービスが実行されており、Web UI がアクセス可能である必要があります。  
サポートが必要な場合は、バックアップ管理者にお問い合わせください。

### RHV VM または VM グループを保護するには

- 1 左側の[RHV]をクリックします。
- 2 [仮想マシン (Virtual machine)]タブまたは[インテリジェント VM グループ (Intelligent VM groups)]タブで、VM または VM グループにチェックマークを付けて[保護の追加 (Add protection)]をクリックします。

作業負荷管理者の場合、RBAC のアクセス権によって、表示される保護計画が決まります。利用可能な保護計画のオプションの説明は、『[NetBackup Web UI バックアップ管理者ガイド](#)』を参照してください。

- 3 保護計画にサブスクライブする方式の場合:  
保護計画をクリックし、右側で詳細を確認します。  
選択した計画に VM または VM グループをサブスクライブするには、[保護する (Protect)]をクリックします。
- 4 カスタム保護方式の場合:  
テンプレートとして使用する保護計画を選択し、[次へ (Next)]をクリックします。  
必要なオプションを編集し、[保護する (Protect)]をクリックします。

---

**メモ:** テンプレートとして選択された基本保護計画が今後変更されても、このカスタム保護計画には反映されません。

---

- 5 [仮想マシン (Virtual machines)]または[インテリジェント VM グループ (Intelligent VM groups)]に、選択の結果が表示されます。

## VM またはインテリジェント VM グループの保護の解除

VM またはインテリジェント VM グループのサブスクライブを、保護計画から解除できません。資産のサブスクライブが解除されると、バックアップは実行されなくなります。

---

**メモ:** 保護計画から資産のサブスクライブを解除するときに、Web UI で、資産に従来のポリシーが表示される可能性があります。この状況は、保護計画に資産がサブスクライブされており、その資産に対してバックアップが実行される場合に発生することがあります。資産は、有効なバックアップイメージを持ったまま、保護計画からサブスクライブ解除されます。Web UI には従来のポリシーが表示されますが、資産を保護する有効なポリシーがない場合もあります。

---

**VM またはインテリジェント VM グループの保護を解除するには**

- 1 左側の[RHV]をクリックします。
- 2 [仮想マシン (Virtual machines)]タブまたは[インテリジェント VM グループ (Intelligent VM groups)]タブで、VM またはインテリジェント VM グループを選択します。
  - VM の場合は、下にスクロールして[保護の削除 (Remove protection)]をクリックします。
  - インテリジェント VM グループの場合は、下にスクロールし鍵の記号をクリックして、[保護の削除 (Remove protection)]をクリックします。

[仮想マシン (Virtual machines)]または[インテリジェント VM グループ (Intelligent VM groups)]で、資産が[保護されていません (Not protected)]と表示されます。



## VM またはインテリジェント VM グループの保護状態の表示

VM またはインテリジェント VM グループの保護に使用される保護計画を表示できます。

**VM またはインテリジェント VM グループの保護状態を表示するには**

- 1 左側の[RHV]をクリックします。
- 2 [仮想マシン (Virtual machines)]タブまたは[インテリジェント VM グループ (Intelligent VM groups)]タブで、VM またはインテリジェント VM グループをクリックします。  
[保護 (Protection)]タブは、資産がサブスクライブされている計画の詳細を表示します。
- 3 資産が保護されていない場合、[保護の追加 (Add protection)]をクリックして保護計画を選択します。  
p.31 の「[RHV VM またはインテリジェント VM グループの保護](#)」を参照してください。

# RHV 仮想マシンのリカバリ

この章では以下の項目について説明しています。

- [RHV 仮想マシンをリカバリする前の考慮事項](#)
- [リカバリ前チェックについて](#)
- [RHV 仮想マシンのリカバリ](#)
- [VM のリカバリ中にサポートされる仮想ディスク形式およびディスクプロビジョニングについて](#)

## RHV 仮想マシンをリカバリする前の考慮事項

- RHV アクセスホストに追加されたリカバリまたはバックアップホストが、ポートを介して RHV マネージャに通信できることを確認します。
- ユーザーのスナップショットまたはテンプレートの依存関係が原因でディスクのチェーンが存在する RHV VM は、リストア後にディスクチェーンを保持できません。
- 圧縮済みの仮想ディスクは保護されず、リカバリできません。

## リカバリ前チェックについて

リカバリ前チェックでは、次の項目が確認されます。

- サポート対象の文字の使用と表示名の長さ
- 同じ表示名を持つ VM の存在
- RHV サーバーとの接続および RHV クレデンシャルの検証
- RHV クラスターの可用性
- ストレージドメインで利用可能な領域

# RHV 仮想マシンのリカバリ

バックアップされたときに VM が存在していた元の場所または別の場所に VM をリカバリできます。

VM をリカバリするには

- 1 左側の[RHV]をクリックします。
- 2 VM を特定してクリックします。
- 3 [リカバリポイント (Recovery points)]タブをクリックします。左側の[カレンダー (Calendar)]ビューで、バックアップが発生した日付をクリックします。  
利用可能なイメージが、それぞれのバックアップタイムスタンプと一緒に一覧表示されます。緑色の点で強調表示されている日付には、その VM のリカバリポイントがあります。
- 4 リカバリするイメージで、[リカバリ (Recover)]をクリックします。
- 5 元の場所にリカバリするには、[リカバリターゲット (Recovery targets)]を変更しないでください。

別の場所にリカバリするには:

[表示名 (Display name)]を変更します。VM をリカバリする RHV マネージャと RHV クラスタを選択します。

RHV クラスタを変更できない場合、p.42 の「[RHV 仮想マシンのリストアの実行時に発生するエラー](#)」を参照してください。

- 6 [追加 (Add)]をクリックしてストレージドメインを追加し、適切なストレージドメインを選択します。  
仮想ディスクに対して異なるストレージドメインを選択するか、[すべての仮想ディスクに同じストレージドメインを使用する (Use the same storage domain for all virtual disks)]を選択し、すべての仮想ディスクに同じストレージドメインを使用します。[次へ (Next)]をクリックします。
- 7 次のオプションを確認または変更します。

リカバリオプション:

既存の仮想マシンの上書き (Overwrite existing virtual machine)	同じ UUID または同じ名前の VM が宛先に存在し、このオプションが選択されている場合、その VM が削除されます。
	同じ UUID または同じ名前の VM が宛先に存在し、このオプションが選択されていない場合、リストアが失敗し、エラーが表示されます。

リカバリ後に電源をオンにする (Power on after recovery)	リカバリが完了すると、VM が自動的にオンになります。
--	-----------------------------

リカバリホスト リカバリ中に使用できるバックアップホスト。デフォルトでは、バックアップ中に使用したバックアップホストがリカバリホストです。

#### 詳細設定:

元のネットワーク構成を保持する (Retain original network configuration) リストアされた VM は自動的に、保持する NIC を使用して元のネットワークに接続します。

次の場合は、このオプションを有効にしないでください。

- バックアップの作成後に宛先の仮想マシンのネットワーク接続が変更されている場合。
- 元の仮想マシンがまだ存在し、VM の重複によって競合が発生する場合。

新しい VM UUID の作成 (Create a new VM UUID) 元の UUID の代わりに、新しい UUID で VM をリストアします。

タグの関連付けを削除する (Remove tag associations) バックアップ時に、VM に関連付けられていたタグを削除します。

#### リストアされる仮想ディスクのフォーマット:

元のプロビジョニング (Original provision) 元のプロビジョニングで VM の仮想ディスクをリストアします。

シックプロビジョニング (Thick provision) シック形式でリストアされた仮想ディスクを構成します。ディスクが作成されるときに仮想ディスク容量が事前に割り当てられます。

シンプロビジョニング (Thin provision) シン形式でリストアされた仮想ディスクを構成します。データが入力されたブロックのみがリストアされ、必要に応じて新しいブロックが割り当てられます。

- 8 [次へ (Next)]をクリックして、[リカバリ前チェック (Pre-recovery check)]を実行します。

[リカバリ前チェック (Pre-recovery check)]では、すべてのリカバリパラメータを検証し、存在する場合はエラーが表示されます。リカバリを開始する前にエラーを修正できます。

- 9 [リカバリの開始 (Start recovery)]をクリックします。

表示を更新すると、[リストアアクティビティ (Restore activity)]タブにジョブの進捗が表示されます。

リカバリの状態コードについて詳しくは、NetBackup 管理者に問い合わせるか、次の場所から入手できる『NetBackup 状態コードリファレンスガイド』を参照してください。

<http://www.veritas.com/docs/000003214>

## VM のリカバリ中にサポートされる仮想ディスク形式およびディスクプロビジョニングについて

### RHV でサポートされる仮想ディスクの割り当て方法

RHV は、仮想ディスクの次の割り当て方法をサポートしています。

- 事前割り当て (シックプロビジョニング)  
事前割り当ては、RAW ディスクが完全に割り当てられることを示します。
- シンプロビジョニング  
シンプロビジョニングされたディスクは、次のいずれかの形式です。
  - RAW スペース (NFS などのファイルストレージのデフォルト)
  - QCOW2 (FC SAN、iSCSI などのブロックストレージのデフォルト)  
ブロックストレージに作成されるシンプロビジョニングされた仮想ディスクは常に QCOW2 形式です。

### RHV VM リカバリ用の仮想ディスクのプロビジョニング

NetBackup で選択するディスクプロビジョニングオプションに基づき、次の表で説明するように仮想ディスクが作成されます。

表 4-1 RHV VM リカバリ用の仮想ディスクのプロビジョニング

リストア時に選択したディスクプロビジョニングオプション	バックアップ中の元のディスク形式		
	RAW スパース	事前割り当て済みの RAW	QCOW2
元またはデフォルト	RAW スパース (ブロックストレージ上の QCOW2)	事前割り当て済みの RAW	RAW スパース (ブロックストレージ上の QCOW2)
シン	RAW スパース (ブロックストレージ上の QCOW2)	RAW スパース (ブロックストレージ上の QCOW2)	RAW スパース (ブロックストレージ上の QCOW2)
シック	事前割り当て済みの RAW	事前割り当て済みの RAW	事前割り当て済みの RAW

## VM テンプレートのディスク形式

- VM テンプレートは、RAW または QCOW2 形式のディスクを持つことができます。
- ストレージの割り当てには、シン (依存) またはクローン (独立) を指定できます。クローン (独立) 割り当てでは、テンプレートディスクの内容が VM ディスクにコピーされます。シン (依存) 割り当てでは、テンプレートディスクは VM のベースディスクと呼ばれます。
- シン割り当てを使用して、同じテンプレートから複数の VM を配備すると、VM はテンプレートディスクを共有します。

# RHV VM の保護とリカバリの トラブルシューティング

この章では以下の項目について説明しています。

- [NetBackup for RHV のトラブルシューティングのヒント](#)
- [RHV 仮想マシンの検出フェーズで発生するエラー](#)
- [RHV 仮想マシンのバックアップの実行時に発生するエラー](#)
- [RHV 仮想マシンのリストアの実行時に発生するエラー](#)

## NetBackup for RHV のトラブルシューティングのヒント

RHV のトラブルシューティングについて詳しくは、次の詳細をご確認ください。

- 検出ジョブが失敗する場合:
  - アクティビティモニターでジョブの[[ジョブの詳細 \(Job details\)](#)]セクションを確認します。
  - `ncfnbcs` ログを確認します。
- スナップショットジョブが失敗する場合:
  - アクティビティモニターでジョブの[[ジョブの詳細 \(Job details\)](#)]セクションを確認します。
  - `bpfis` ログを確認します。
  - [RHV 関連のエラー](#)については、[RHV マネージャコンソール](#)の[[イベント \(Events\)](#)]セクションを確認します。
- バックアップジョブが失敗する場合:

- アクティビティモニターでジョブの[ジョブの詳細 (Job details)]セクションを確認します。
- bpbkar および VxMS ログを確認します。
- RHV 関連のエラーについては、RHV マネージャコンソールの[イベント (Events)]セクションを確認します。
- リストアジョブが失敗する場合:
  - リストアジョブがエラー 2822 で失敗する (Hypervisor ポリシーのリストアエラー)
  - アクティビティモニターでジョブの[ジョブの詳細 (Job details)]セクションを確認します。
  - bprd、bpvMutil、VxMS、または ncfnbrestore ログを確認します。
  - RHV 関連のエラーについては、RHV マネージャコンソールの[イベント (Events)]セクションを確認します。

## RHV 仮想マシンの検出フェーズで発生するエラー

次の表に、RHV 仮想マシンの検出を試行したときに発生する可能性がある問題を示します。

**表 5-1** RHV 仮想マシンの検出フェーズで発生するエラー

エラーメッセージまたは原因	説明および推奨処置
RHV マネージャの正しいクレデンシャルを追加しても RHV 資産が検出されず、VM の検出操作が失敗する。	RHV マネージャの名前に使用できる最大文字数は 255 文字ですが、95 文字を超えていると資産の検出が失敗します。 回避方法: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ RHV マネージャの名前を 95 文字以下にします。</li> </ul>



エラーメッセージまたは原因	説明および推奨処置
<p>検出ジョブがエラー 200 で失敗する(スケジューラでバックアップまたは NetBackup の配備先のクライアントが見つからない)。</p>	<p>ポリシーまたはインテリジェント VM グループで指定されたクエリーが正しいことを確認します。保護を必要とする VM が最近 RHV マネージャに追加されたか、VM の構成が変更され、自動検出または今すぐ検出がトリガされませんでした。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 今すぐ検出を実行し、バックアップを再試行します。RHV マネージャの名前に使用できる最大文字数は 255 文字ですが、95 文字を超えていると資産の検出が失敗します。 回避方法: RHV マネージャの名前を 95 文字以下にします。</li> <li>■ tpconfig を使用して RHV マネージャのクレデンシャルを追加した場合、資産の検出が機能しません。 回避方法: NetBackup Web UI から、指定した RHV マネージャの検出を実行します。 API または NetBackup Web UI を使用して RHV マネージャのクレデンシャルを追加してください。</li> </ul>

## RHV 仮想マシンのバックアップの実行時に発生するエラー

次の表に、RHV 仮想マシンをバックアップするときに発生する可能性がある問題を示します。

表 5-2 RHV 仮想マシンのバックアップの実行時に発生するエラー

エラーメッセージまたは原因	説明および推奨処置
<p>NetBackup のバックアップ操作の完了後に RHV マネージャで VM のスナップショットが削除されない。</p>	<p>VM に接続されているディスクが非アクティブ状態の場合、バックアップ操作の完了後に RHV マネージャで VM のスナップショットが削除されません。</p> <p>回避方法:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ バックアップ操作を開始する前に、VM に接続されているディスクの状態を確認し、それらがアクティブであることを確認します。</li> <li>■ ディスクが非アクティブ状態になることを回避するために、VM の実行中はディスクを接続しないようにします。</li> </ul>

エラーメッセージまたは原因	説明および推奨処置
<p>VM バックアップが次のエラーで失敗する。</p> <p>「仮想マシンにディスクがないか、ディスクの RAW デバイスマップのみが含まれています: 状態 25 (The virtual machine has no disks or contains only Raw Device Mappings for disks: Status 25)」</p>	<p>この一時的なエラーは、バックアップ操作で VM のスナップショットを利用できない場合に発生する可能性があります。バックアップジョブをもう一度試行すれば成功します。</p>
<p>ディスクがロックされた状態では、RHV マネージャから古いスナップショットを削除できない。</p> <p>次のエラーが表示されます。</p> <p>仮想マシンの NetBackup スナップショットが存在します。(A NetBackup snapshot of the virtual machine exist.)</p>	<p>回避方法:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ディスクのロックを解除する手順については、次の記事を参照してください。  <a href="https://access.redhat.com/solutions/396753">https://access.redhat.com/solutions/396753</a></li> <li>■ RHV マネージャから古いスナップショットを手動で削除します。</li> </ul>
<p>アクセラレータオプションが機能しない。</p>	<p>バックアップポリシーが API を使用して作成され、アクセラレータオプションの使用が <b>true</b> に設定されていると、そのポリシーは作成されますが、アクセラレータ機能は動作しません。</p> <p>NetBackup 8.2 では、RHV で NetBackup アクセラレータがサポートされません。</p>

## RHV 仮想マシンのリストアの実行時に発生するエラー

次の表に、RHV 仮想マシンをリストアするときに発生する可能性がある問題を示します。

表 5-3 RHV 仮想マシンのリストアの実行時に発生するエラー

エラーメッセージまたは原因	説明および推奨処置
Windows マスターサーバーで、代替の場所への VM のリカバリが失敗する。	Windows NetBackup マスターサーバーの場合、rename ファイルが空の行で終わっていることを確認します。
リカバリ先を変更するときに、RHV クラスタを変更できない。	RHV マネージャのリストを参照できない場合、RBAC の [アプリケーションサーバー (Application Servers)] オブジェクトグループプロパティの RHV マネージャに対するアクセス権がない可能性があります。 この問題を解決するには、NetBackup セキュリティ管理者にお問い合わせください。

エラーメッセージまたは原因	説明および推奨処置
<p>RHV クラスタに同じ UUID の VM が存在し、VM を上書きするオプションが有効でない場合、リカバリ前チェックは正常に完了するが、VM のリストアは失敗する。</p> <p>次のエラーメッセージが表示されます。</p> <pre>情報 bpVMutil (pid=1196) FTL - 仮想マシンが存在し、上書きオプションが指定されていないため、リストアを続行できません。リストアの終了。経過時間 Hypervisor ポリシーリストアエラー。(2822) (Info bpVMutil (pid=1196) FTL - Virtual machine exists and overwrite option not specified, can not proceed with restore. end Restore; elapsed time Hypervisor policy restore error. (2822))</pre>	<p>リカバリ前チェックでは UUID ではなく VM 表示名と比較して VM がすでに存在するかを確認するため、このチェックは正常に完了します。しかし上書きオプションが設定されていないと、同じ UUID の VM がすでに存在する場合、リストアジョブは失敗します。</p> <p>回避方法:</p> <p><b>新しい UUID を持つ VM をリストアする</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 リカバリ処理を開始します。</li> <li>2 [リカバリオプション (Recovery Options)] ページで、[詳細 (Advanced)] をクリックします。</li> <li>3 [新しい VM UUID の作成 (Create a new VM UUID)] を有効にします。</li> <li>4 リカバリ処理を続行し、[リカバリの開始 (Start recovery)] をクリックしてリストアします。</li> </ol> <p><b>同じ UUID を持つ既存の VM を上書きする</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 リカバリ処理を開始します。</li> <li>2 [リカバリオプション (Recovery Options)] ページで [既存の仮想マシンの上書き (Overwrite existing virtual machine)] オプションを有効にします。</li> <li>3 リカバリ処理を続行し、[リカバリの開始 (Start recovery)] をクリックしてリストアします。</li> </ol>

# RHV の API とコマンドラインオプション

この章では以下の項目について説明しています。

- [API とコマンドラインオプションを使用した RHV 仮想マシンの管理、保護、リカバリ](#)
- [RHV 構成の追加の NetBackup オプション](#)

## API とコマンドラインオプションを使用した RHV 仮想マシンの管理、保護、リカバリ

このトピックでは、Red Hat Virtualization 仮想マシンの保護やリカバリに使用する API とコマンドラインオプションを示します。ここでは、重要な変数とオプションのみを説明しています。

このトピックには次のセクションがあります。

- [Add the RHV manager credentials](#)
- 「[RHV マネージャのクレデンシャルの検証](#)」
- 「[RHV VM のバックアップポリシーの作成](#)」
- 「[元の場所での RHV VM のリストア](#)」
- 「[代替の場所への RHV VM のリストア](#)」

API とコマンドラインについて詳しくは、次の情報を参照してください。

- 次の場所にすべての NetBackup API を示します。  
[NetBackup API - 8.2](#)
- コマンドについて詳しくは、『Veritas NetBackup™ コマンドリファレンスガイド』を参照してください。

## RHV マネージャのクレデンシャルの追加

表 6-1 RHV マネージャのクレデンシャルの追加

API またはコマンドラインオプション	重要な変数とオプション
POST /netbackup/config/servers/vmservers	<ul style="list-style-type: none"> <li>serverName は RHV マネージャの名前です。</li> <li>vmType は RED_HAT_VIRTUALIZATION_MANAGER です。</li> </ul>
tpconfig コマンド	<ul style="list-style-type: none"> <li>virtual_machine は RHV マネージャの名前です。</li> <li>vm_type は 10 です。10 は RHV マネージャを表します。</li> </ul>

## RHV マネージャのクレデンシャルの検証

表 6-2 RHV マネージャのクレデンシャルの検証

API またはコマンドラインオプション	重要な変数とオプション
POST /netbackup/config/servers/vmservers/ {serverName}/validate-credential	<ul style="list-style-type: none"> <li>{serverName} は RHV マネージャの名前です。</li> <li>validationHost はホワイトリストに載っている Windows または Linux のバックアップホストです。</li> </ul>

## RHV VM のバックアップポリシーの作成

表 6-3 RHV VM のバックアップポリシーの作成

API またはコマンドラインオプション	重要な変数とオプション
<p>POST                      /netbackup/config/policies/</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ policyType は Hypervisor です。</li> <li>■ backuphost はホワイトリストに載っている Windows または Linux のホストです。</li> <li>■ VM UUID を使用して VM をバックアップするには、snapshotMethodArgs に次の値を指定できます。</li> </ul> <pre>                     application_consistent=1                     Virtual_machine_backup=1                     nameuse=1 (catalog uses VM displayName)                     nameuse=2 (catalog uses VM UUID)                     file_system_optimization=1                     exclude_swap=1                 </pre> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ backupSelections &gt; selections                      で、"rhv:/?filter=Displayname Contains &lt;name_filter&gt;" の形式のフィルタオプションを使用して、特定の名前の RHV VM をフィルタ処理します。                      DisplayName を除いて、インテリジェント VM グループに対して指定されるその他のフィルタ基準を使用できます。</li> </ul>
<p>admincmd コマンド</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ bpplclients -add &lt;discoveryhost&gt; Hypervisor                      Hypervisor の Hypervisor 検出ホストはホワイトリストに載っている Windows または Linux のホストです。</li> <li>■ bpplinfo のポリシー形式 (-pt) は Hypervisor です。</li> <li>■ bpplinclude で、"rhv:/?filter=Displayname Contains &lt;name_filter&gt;" の形式のフィルタオプションを使用して、特定の名前の RHV VM をフィルタ処理します。</li> <li>■ bpplinfo                         <ul style="list-style-type: none"> <li>■ RHV VM の場合、use_virtual_machine の値は 5 です。</li> <li>■ snapshot_method の値は Hypervisor_snap です。</li> </ul>                     最適化バックアップでは以下を使用できます。                 </li> </ul> <pre>                     file_system_optimization=1                     exclude_swap=1                 </pre>

ポリシーを作成した後、ポリシーのスケジュールの作成やポリシーのバックアップのトリガなど、その他のコマンドは同じままです。コマンドについて詳しくは、『Veritas NetBackup™ コマンドリファレンスガイド』を参照してください。

## 元の場所での RHV VM のリストア

表 6-4 元の場所での RHV VM のリストア

API またはコマンドラインオプション	重要な変数とオプション
<p>POST                      /netbackup/recovery/workloads/rhv/                      scenarios/full-vm/recover</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ client は保護される VM の VM 識別子です。VM 識別子は VM UUID です。</li> <li>■ recoveryHost はホワイトリストに載っている Windows または Linux のホストです。</li> <li>■ 次の値を設定します。</li> </ul> <pre>                     defaultVmDiskProvisioning                     powerOnAfterRecovery                     overwriteExistingVm                     removeNetworkInterfaces                     retainVmGuid                     removeTagAssociations                 </pre>
<p>bprestore コマンド</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ vmproxy はホワイトリストに載っている Windows または Linux のバックアップホストです。</li> <li>■ vmserver は RHV マネージャの名前です。</li> <li>■ vmhypervisor は、Hypervisor ポリシー形式からのリストアを指定します。</li> <li>■ 次の値を使用して VM の構成を変更します。                         <ul style="list-style-type: none"> <li>■ vmst: VM のタグを削除します。</li> <li>■ vmpoweron: VM のリストア後に VM を起動します。</li> <li>■ vmsn: VM のネットワークインターフェースを削除します。</li> <li>■ vmid: VM の元の VM UUID を保持します。また、-K オプションを使用しても、同じ UUID を持つ既存の VM を上書きせずに保持できます。</li> <li>■ thickdisk: シック形式でリストアされた仮想ディスクを構成します。ディスクが作成されるときに仮想ディスク容量が割り当てられます。</li> <li>■ thindisk: シン形式でリストアされた仮想ディスクを構成します。データが入力されたブロックはリストアしますが、空のブロックを初期化したりコミットしたりはしません。</li> </ul> </li> </ul>



## 代替の場所への RHV VM のリストア

表 6-5 代替の場所への RHV VM のリストア

API またはコマンドラインオプション	重要な変数とオプション
<p>POST</p> <p>/netbackup/recovery/workloads/rhv/                      scenarios/full-vm/recover</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ client は保護される VM の名前です。VM 名には、表示名 (displayName) と UUID のいずれかを使用できます。</li> <li>■ rhvServer は代替の RHV マネージャの名前です。</li> <li>■ recoveryHost はホワイトリストに載っている Windows または Linux のホストです。</li> <li>■ vmhypervisor は、Hypervisor ポリシー形式からのリストアを指定します。</li> <li>■ 次の値を設定します。</li> </ul> <pre>                     defaultVmDiskProvisioning                     powerOnAfterRecovery                     overwriteExistingVm                     removeNetworkInterfaces                     retainVmGuid                     removeTagAssociations                 </pre>

API またはコマンドラインオプション	重要な変数とオプション
<p>bprestore コマンド</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ vmproxy はホワイトリストに載っている Windows または Linux のバックアップホストです。</li> <li>■ vmserver は RHV マネージャの名前です。</li> <li>■ 次の値を使用して VM の構成を変更します。                         <ul style="list-style-type: none"> <li>■ vmst: VM のタグを削除します。</li> <li>■ vmpoweron: VM のリストア後に VM を起動します。</li> <li>■ vmsn: VM のネットワークインターフェースを削除します。</li> <li>■ vmid: VM の元の VM UUID を保持します。また、-K オプションを使用しても、同じ UUID を持つ既存の VM を上書きせずに保持できます。</li> </ul> </li> <li>■ -R オプションで rename ファイルのパスを定義します。rename ファイルは、VM を代替の場所にリカバリしたり VM の構成を変更したりするために使用します。                          rename ファイルの例:                         <pre>change vmname to new_vm_name change /storage_domain_1/disk1_UUID to /storage_domain_2/ change /storage_domain_1/disk2_UUID to /storage_domain_2/ change cluster to new_cluster_name</pre> </li> </ul> <p>メモ: Windows NetBackup ホストでは、rename ファイルエントリの最後に空の行を追加する必要があります。</p> <p>p.50 の「<a href="#">rename ファイルに関する追加情報</a>」を参照してください。</p>

## rename ファイルに関する追加情報

- すべてのディスクまたは特定のディスクのリストに対して、宛先ストレージドメインを指定できます。
- いずれかのディスクに対して宛先ストレージドメインを指定しないと、そのディスクは元の場所にリストアされます。
- 存在しないまたは無効なディスクに対して宛先ストレージドメインを指定すると、VM のリストアは失敗します。
- Windows NetBackup ホストでは、すべての rename ファイルエントリの後に、空の行 (キャリッジリターン) を追加する必要があります。

## RHV 構成の追加の NetBackup オプション

追加の RHV 構成には、NetBackup の次のコマンドオプションを使用します。

- p.51 の「NetBackup サーバーの `OVIRT_IMAGEIO_INACTIVITY_TIMEOUT` オプション」を参照してください。
- p.51 の「NetBackup サーバーの `RHV_CREATEDISK_TIMEOUT` オプション」を参照してください。
- p.52 の「NetBackup サーバーの `RHV_AUTODISCOVERY_INTERVAL` オプション」を参照してください。

### NetBackup サーバーの `OVIRT_IMAGEIO_INACTIVITY_TIMEOUT` オプション

このオプションは、クライアントの非アクティブタイムアウト期間を秒単位で指定します。このタイムアウト期間を超過すると、oVIRT エンジンは転送セッションを中止します。クライアントが非アクティブになるのは通常、ディスクチェーンの走査が発生したときです。たとえば、依存関係の少ない VM またはユーザーのスナップショットで構成される VM のバックアップ中などが挙げられます。

表 6-6 `OVIRT_IMAGEIO_INACTIVITY_TIMEOUT` の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup マスターサーバー上。
使用方法	<code>OVIRT_IMAGEIO_INACTIVITY_TIMEOUT</code> オプションを表示、追加、変更するには、 <code>nbgetconfig</code> コマンドと <code>nbsetconfig</code> コマンドを使用します。 デフォルトの非アクティブタイムアウト期間は、172,800 秒 (48 時間) です。
例	次のエントリは、NetBackup のバックアップジョブに対して、クライアントの非アクティブタイムアウト期間を 172,800 秒 (48 時間) に設定するように指定します。 <code>OVIRT_IMAGEIO_INACTIVITY_TIMEOUT = 172800</code>
管理コンソールの同等のプロパティ	NetBackup 管理コンソールまたは Web UI に、相当する機能は存在しません。

### NetBackup サーバーの `RHV_CREATEDISK_TIMEOUT` オプション

このオプションは、RHV VM のリストア中に仮想ディスクを作成するためのタイムアウト期間を指定します。大規模なディスクがあらかじめ割り当てられている RHV VM がバックアップされ、NFS などのファイルストレージにリストアされる場合、リストアされた仮想ディスクが完全に認識される前にディスクの作成機能がタイムアウトになる可能性があります。

**表 6-7** RHV\_CREATEDISK\_TIMEOUT の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup マスターサーバー上。
使用方法	RHV_CREATEDISK_TIMEOUT オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。
例	次のエントリは、NetBackup のバックアップジョブに対して、ディスク作成のタイムアウト期間を 172,800 秒 (48 時間) に設定するように指定します。  RHV_CREATEDISK_TIMEOUT = 172800  RHV_CREATEDISK_TIMEOUT の範囲は 0 時間から 48 時間です。
管理コンソールの同等のプロパティ	NetBackup 管理コンソールまたは Web UI に、相当する機能は存在しません。

## NetBackup サーバーの RHV\_AUTODISCOVERY\_INTERVAL オプション

このオプションは、NetBackup が仮想マシンを検出して NetBackup Web UI に表示するために、RHV サーバーをスキャンする頻度を制御します。

NetBackup による自動検出は、最初に前回検出に成功したホストで試行されます。そのホストで自動検出に失敗すると、次の順序で他のホストで再試行されます。

- NetBackup マスターサーバー
- アクセスホスト、クライアント、プロキシサーバー
- メディアサーバー

**表 6-8** RHV\_AUTODISCOVERY\_INTERVAL の情報

使用方法	説明
使用する場所	NetBackup マスターサーバー上。

使用方法	説明
<p>使用方法</p>	<p>オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。</p> <p>デフォルトは <b>28,800 秒 (8 時間)</b> です。最小値は <b>300 秒 (5 分)</b> で、最大値は <b>31,536,000 秒 (1 年)</b> です。</p> <p>次の形式を使用します。</p> <p>RHV_AUTODISCOVERY_INTERVAL = <b>秒数</b></p> <p>次に例を示します。</p> <p>RHV_AUTODISCOVERY_INTERVAL = 100000</p> <p>このエントリは、設定ファイルで一度のみ表示されます。</p> <p><b>メモ:</b> このオプションを変更した後、NetBackup サービスを停止して再起動します。VM の検出の場合、NetBackup Discovery Framework サービスが実行中である必要があります。</p>
<p>管理コンソールの同等のプロパティ</p>	<p><b>NetBackup 管理コンソール</b>または <b>Web UI</b> に、相当する機能は存在しません。</p>