



WebSAM DeploymentManager Ver6.1

エラー情報一覧

— 第3版 —

2013/9/2

※本資料の製品名は各社の商標および登録商標です。

改版履歴

版数	改版日付	改版内容
3	2013/9/2	<p>以下を改版。</p> <ul style="list-style-type: none"> -Deploy-OS -以下のエラーコードについて、内容を更新。 -ERROR:Illegal OPCODE(パケット種別) while creating verify data. -以下のエラーメッセージを追加。 -Error: GetDriverLst Ret.(エラー情報) -Error: Cannot open driver list file. ((ドライバリストファイル名)) -Error: driver list file close error. ((ドライバリストファイル名)) -Error: returned unexpected code(エラー情報) -No such disk. -No such command. -ERROR: Failed to open DPMOPInf.bin. -ERROR: Failed to receiving a OPINFO from CD. -ERROR: I will not be able to run a scenario that has been scheduled.(エラー情報) -ERROR: Can not execute the specified restore partition.(エラー情報) -argument DeviceName error.1 (エラー情報) -Mount Error. -Image open Error. -disk Error. This is incorrect Image. -disk Error. This Image is not 1st. -disk Error. This Image is not corresponding. -disk Error. Next Disk is エラー情報1 , but this Image number is エラー情報2. -ERROR: failed to receive message from CD/DVD(エラー番号 - エラー情報 - I:エラー箇所) -reboot(RB_AUTOBOOT) error.
2	2013/3/11	<p>DPM Ver6.12リリースに伴い、改版。</p> <ul style="list-style-type: none"> -DPMコマンドライン -以下のエラーコードを削除(誤記のため。) 7319 -以下のエラーコードについて、内容を更新。 7354,7923 -以下のエラーコードを新規追加。 7930,8001,8002,8003,8004,8005,8006,8007,8008,8010,8011,8012,8013,8014,8015,8016,8017,8018 -Deploy-OS 以下のエラーメッセージを新規追加。 -ERROR: Failed to backup the UEFI globally defined variables. -ERROR: Failed to restore the UEFI globally defined variables. -ERROR: Cannot restore the data because the data was backed up at the different boot mode.
1	2012/11/30	新規作成

DPMコマンドライン

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
7000	プログラム内部エラーが発生しました。	DPMサーバのポーリングに失敗しました。	コマンドを再度実行してください。または、DPMコマンドラインがインストールされているマシンを再起動してください。
7001	DPMライブラリ初期化エラー:DPMライブラリが初期化されていません。	DPMライブラリが初期化されていません。 内部エラーが発生しました。	・コマンドを再度実行してください。または、DPMコマンドラインがインストールされているマシンを再起動してください。 ・上記で問題を解決できない場合は、サポートセンターに連絡してください。
7002	DPMライブラリ初期化エラー:DPMライブラリが2回初期化されました。	DPMライブラリが2回初期化されました。 内部エラーが発生しました。	・コマンドを再度実行してください。または、DPMコマンドラインがインストールされているマシンを再起動してください。 ・上記で問題を解決できない場合は、サポートセンターに連絡してください。
7003	パラメータ不正:DPMサーバのIPアドレスが不正です。	DPMサーバのIPアドレスが不正です。	正しいIPアドレスを設定して、コマンドを再度実行してください。
7004	パラメータ不正:DPMサーバのIPアドレスが不正です。	DPMサーバのIPアドレスが不正です。	正しいIPアドレスを設定して、コマンドを再度実行してください。
7005	パラメータ不正:DPMサーバの管理者パスワードが不正です。	指定された管理者パスワードが不正です。	正しいパスワードを指定して、コマンドを再実行してください。
7007	パラメータ不正:指定されたシナリオ名が不正です。	指定されたシナリオ名が不正です。指定されたシナリオ名をDPMサーバから取得できませんでした。	正しいシナリオ名を設定して、コマンドを再度実行してください。
7009	パラメータ不正:指定されたリストが空です。	指定されたリストが空です。 リストのデータ数が「0」になっています。 内部エラーが発生しました。	・正しい引数を指定して、コマンドを再度実行してください。 ・上記で問題を解決できない場合は、サポートセンターに連絡してください。
7051	引数の数が不正です。	入力した引数の数が不正です。	ヘルプメッセージまたは「リファレンスガイド 8 DPMコマンドライン」を参照して正しい引数を入力して、再度実行してください。
7052	コマンドまたは引数の数が不正です。	コマンドのオプション、または引数の数が不正です。	ヘルプメッセージまたは「リファレンスガイド 8 DPMコマンドライン」を参照して正しい引数を入力して、再度実行してください。
7053	コマンドのオプション(clilist)を指定して、管理対象マシンの一覧表示をした後、表示されているマシン名を指定して再度実行してください。	入力した引数の数が不正です。	ヘルプメッセージまたは「リファレンスガイド 8 DPMコマンドライン」を参照して正しい引数を入力して、再度実行してください。
7054	指定されたクライアントはDPMサーバに登録されていません。 クライアント一覧の表示は行われません。	指定された管理対象マシンのマシン名に対応するクライアント情報をDPMサーバで取得できませんでした。	コマンドのオプション(clilist)を指定して、管理対象マシンの一覧表示をした後、表示されているマシン名を指定して再度実行してください。
7055	指定されたクライアントはDPMサーバに登録されていません。 電源ONは行われません。	指定された管理対象マシンのマシン名に対応するクライアント情報をDPMサーバで取得できませんでした。	コマンドのオプション(clilist)を指定して、管理対象マシンの一覧表示をした後、表示されているマシン名を指定して再度実行してください。
7056	指定されたクライアントはDPMサーバに登録されていません。 シャットダウンは行われません。	指定された管理対象マシンのマシン名に対応するクライアント情報をDPMサーバで取得できませんでした。	コマンドのオプション(clilist)を指定して、管理対象マシンの一覧表示をした後、表示されているマシン名を指定して再度実行してください。
7057	指定されたクライアントはDPMサーバに登録されていません。 強制電源OFFは行われません。	指定された管理対象マシンのマシン名に対応するクライアント情報をDPMサーバで取得できませんでした。	コマンドのオプション(clilist)を指定して、管理対象マシンの一覧表示をした後、表示されているマシン名を指定して再度実行してください。
7058	指定されたクライアントはDPMサーバに登録されていません。 シナリオ割り当て/割り当て解除は行われません。	指定された管理対象マシンのマシン名に対応するクライアント情報をDPMサーバで取得できませんでした。	コマンドのオプション(clilist)を指定して、管理対象マシンの一覧表示をした後、表示されているマシン名を指定して再度実行してください。
7059	指定されたクライアントはDPMサーバに登録されていません。 シナリオ実行は行われません。	指定された管理対象マシンのマシン名に対応するクライアント情報をDPMサーバで取得できませんでした。	コマンドのオプション(clilist)を指定して、管理対象マシンの一覧表示をした後、表示されているマシン名を指定して再度実行してください。
7060	指定されたクライアントはDPMサーバに登録されていません。 シナリオ実行中断は行われません。	指定された管理対象マシンのマシン名に対応するクライアント情報をDPMサーバで取得できませんでした。	コマンドのオプション(clilist)を指定して、管理対象マシンの一覧表示をした後、表示されているマシン名を指定して再度実行してください。

DPMコマンドライン

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
7061	指定されたクライアントはDPMサーバに登録されていません。 エラーステータスのクリアは行われません。	指定された管理対象マシンのマシン名に対応するクライアント情報をDPMサーバで取得できませんでした。	コマンドのオプション(clilist)を指定して、管理対象マシンの一覧表示をした後、表示されているマシン名を指定して再度実行してください。
7062	指定されたシナリオはDPMサーバに登録されていません。 シナリオ割り当て/割り当て解除は行われません。	指定されたシナリオをDPMサーバで取得できませんでした。	コマンドのオプション(snrlist)を指定して、シナリオの一覧表示をした後、表示されているシナリオ名を指定して再度実行してください。
7063	指定されたシナリオはDPMサーバに登録されていません。 クライアントの追加は行われません。	指定されたシナリオをDPMサーバで取得できませんでした。	コマンドのオプション(snrlist)を指定して、シナリオの一覧表示をした後、表示されているシナリオ名を指定して再度実行してください。
7064	指定されたクライアントはDPMサーバに登録されていません。 クライアントの削除は行われません。	指定された管理対象マシンのマシン名に対応するクライアント情報をDPMサーバで取得できませんでした。	コマンドのオプション(clilist)を指定して、管理対象マシンの一覧表示をした後、表示されているマシン名を指定して再度実行してください。
7065	指定されたマシン名は重複しています。 XXXは行われません。 ※XXXは以下のいずれかとなります。 ・電源ON ・シャットダウン ・シナリオ実行 ・シナリオ実行中断 ・ステータスのクリア ・管理対象マシンの削除 ・シナリオ割り当て/割り当て解除	指定されたマシン名の管理対象マシンが複数台あるため、コマンドを実行しませんでした。	コマンドのオプションをMACアドレスまたは識別名の指定で再実行してください。または、管理対象マシンのマシン名を重複しないように変更してください。 注意: DPMコマンドラインは、マシン名と識別名が重複する場合、識別名を優先して実行されます。
7100	メモリ確保に失敗しました。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンでメモリの割り当てに失敗したときに発生します。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンを再起動してください。
7101	イベントエラー: イベントの作成に失敗しました。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンでイベント作成(CreateEvent)に失敗しました。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンを再起動してください。 その後、コマンドを再実行してください。
7102	イベントエラー: イベントのセットに失敗しました。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンでイベント設定(SetEvent)に失敗しました。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンを再起動してください。 その後、コマンドを再実行してください。
7106	ポーリングスレッドエラー: スレッドの作成に失敗しました。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンでスレッド作成(CreateThread)に失敗しました。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンを再起動してください。 その後、コマンドを再実行してください。
7107	ポーリングスレッドエラー: スレッドの停止に失敗しました。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンでスレッド中止に失敗しました。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンを再起動してください。 その後、コマンドを再実行してください。
7108	ポーリングスレッドエラー: スレッドの開始に失敗しました。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンでスレッド開始に失敗しました。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンを再起動してください。 その後、コマンドを再実行してください。
7150	DLLの終了処理に失敗しました。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンでDLLの終了処理でエラーが発生しました。	コマンドの実行を行った後の終了処理でエラーが発生しました。DPMコマンドラインがインストールされているマシンの動作に影響がある可能性がありますので再起動してください。
7151	シナリオ実行中	「/W(ウェイト時間)」引数を指定しシナリオを実行して、指定時間が経過しても実行完了しないときに、表示します。	ウェイト時間を変更するか、ウェイト時間を指定しないでシナリオ実行のコマンドを実行してください。
7152	シナリオ実行エラー	シナリオ実行エラーが発生しました。	シナリオ実行のコマンドを再実行するか、DPMサーバのサービスを再起動してください。
7153	Unknownエラー	Unknownエラーが発生しました。	DPMサーバのサービスを再起動してください。 その後、コマンドを再実行してください。

DPMコマンドライン

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
7154	クライアント情報の取得に失敗しました。 クライアント一覧の表示は行われません。	クライアント一覧情報または指定されたMACアドレスのクライアント情報をDPMサーバで取得できませんでした。	MACアドレスを指定しないでこのエラーが発生する場合、クライアント情報取得(cliclist)を再実行してください。同じエラーが発生する場合には、DPMサーバのサービスを再起動してください。 MACアドレスが指定してこのエラーが発生する場合、クライアント情報取得(cliclist)を再実行して、管理対象マシンの一覧表示をした後、表示されているMACアドレスを指定して再度コマンドを実行してください。
7155	クライアント情報の取得に失敗しました。 シナリオ実行状況の表示は行われません。	クライアント詳細情報の取得に失敗しました。	シナリオ実行状況表示(progress)を再実行して、同じのエラーが発生すれば、DPMサーバのサービスを再起動してください。
7156	シナリオ実行状況の取得に失敗しました。 シナリオ実行状況の表示は行われません。	シナリオ実行状況の取得に失敗しました。	シナリオ実行状況表示(progress)を再実行して、同じのエラーが発生すれば、コマンドのオプション(cliclist)を指定してください。管理対象マシンの一覧の「ステータス」に「シナリオ実行中」のマシンがない場合には、DPMサーバのサービスを再起動してください。
7200	指定エラー: 指定されたDPMサーバは存在しません。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンでメモリのリストに指定されたDPMサーバが見つかりません。	存在しているDPMサーバのIPアドレス、またはDNS名をパラメータとして入力して、コマンドを再度実行してください。
7201	指定エラー: 指定されたDPMサーバは存在しません。	DPMサーバリストに、指定されたDPMサーバが見つかりません。	実行中のDPMサーバを確認してください。 DPMサーバと同じバージョンのDPMコマンドラインをインストールしてください。
7202	指定エラー: 指定されたDPMサーバは既に登録されています。	DPMサーバリストに、指定されたDPMサーバは既に登録されています。	コマンドを再度実行してください。
7203	Webエラー: DPMサーバへの接続に失敗しました。	DPMサーバとの接続に失敗しました。	DPMサーバが正常に起動していること、DPMサーバのIPアドレス、DPMサーバ(IIS)で使用しているポート番号(/P)が正しいことを確認してください。 HTTPS(/S)を指定した場合は、HTTPSでの通信ができるることを確認してください。
7206	ポーリングエラー: 構成情報監視機能は既に開始済みです。	構成情報監視機能は既に開始済みです。	コマンドを再度実行してください。
7207	ポーリングエラー: 構成情報監視機能は開始していません。	構成情報監視機能は開始していません。	コマンドを再度実行してください。
7301	Session:InternetSessionの作成に失敗しました。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンでシステムリソースが不足しています。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンを再起動してください。 その後、コマンドを再実行してください。
7302	Session:HttpConnection(GET)の作成に失敗しました。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンでシステムリソースが不足しています。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンを再起動してください。 その後、コマンドを再実行してください。
7303	Session: 指定したURLのオープンに失敗しました。URLFileOpen失敗	DPMサーバのURLに接続できません。 またはDPMコマンドラインがインストールされているマシンでシステムリソースの管理エラーが発生しました。	入力したDPMサーバのIPアドレス、DPMサーバ(IIS)で使用しているポート番号(/P)が正しいことを確認してください。 HTTPSの指定(/S)を指定した場合には、HTTPSで通信できることを確認してください。 それでもエラーが発生する場合は、DPMコマンドラインがインストールされているマシンを再起動後、コマンドを再実行してください。
7304	Session: DPMサーバが成功以外の終了コードを返却しました。(HTTP Status is not 200)	DPMサーバのURLに接続できません。 またはDPMコマンドラインがインストールされているマシンでシステムリソースの管理エラーが発生しました。	入力したDPMサーバのIPアドレス、ポート番号(/P)が正しいことを確認してください。 HTTPSの指定(/S)を指定した場合には、HTTPSで通信できることを確認してください。 それでもエラーが発生する場合は、DPMコマンドラインがインストールされているマシンを再起動してください。
7305	Session:HttpConnection(POST)の作成に失敗しました。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンでシステムリソースが不足しています。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンを再起動してください。 その後、コマンドを再実行してください。

DPMコマンドライン

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
7311	ConApi: 指定した操作は、DPMサーバでは対応していません。	1. DPMサーバのバージョンが6.1以降で、DPMコマンドラインのバージョンが6.00/6.01/6.02のバージョンのため、接続に失敗しました。 2. 上記に該当しない環境(同じバージョン間)で出力された場合、DPMライブラリ内部で異常が発生した可能性があります。	「エラー説明」の「1.」に該当する場合: DPMサーバと同じバージョンのDPMコマンドラインをインストールしてください。 「エラー説明」の「2.」に該当する場合: DPMサーバのサービスを再起動後、コマンドを再実行してください。
7313	ConApi: パスワードが未設定です。	DPMサーバのパスワードパラメータが指定されていません。	DPMサーバのパスワードを指定してください。
7316	ConApi: DPMサーバとの通信でタイムアウトが発生しました。	タイムアウト値が短い、通信データが多い、もしくはネットワーク環境に問題がある可能性があります。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンで以下のレジストリの値を大きくしてください。 HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\NEC\DeploymentManager\DeploymentManagerWebSvTimeOut その後、「DeploymentManager API Service」サービス、およびIISのサービスを再起動して、再度実行してください。
7318	ConApi: 不正なデータが存在します。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンでリストに対して実行した操作に失敗しました。	コマンドの引数に正しい値を設定しているかを確認してください。
7320	ConApi: 通信データが不正です。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンで、データの内容が不正の場合、または通信時に必要なメモリが確保できなかつた場合に発生します。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンを再起動してください。 その後、コマンドを再実行してください。
7321	WEB戻り値(RESULTCODE): 一定時間操作がなかったため、DPMサーバはセッションタイムアウトしました。	DPMライブラリ(コマンドの通信対象のライブラリ)からDPMサーバへの応答がないので、DPMサーバがセッションタイムアウトしました。	コマンドを再実行してください。
7322	WEB戻り値(RESULTCODE): DPMサーバとの通信時にエラーが発生しました。	DPMサーバでソケットエラーが発生しました。 またはDPMライブラリとDPMサーバの間でソケットエラーが発生しました。	・コマンドを再実行してください。 ・「DeploymentManager API Service」サービス、およびIISのサービスを再起動した後、コマンドを再実行してください。
7325	WEB戻り値(RESULTCODE): ライセンスの有効期限を過ぎています。	DPMサーバのライセンスの期限が超過しています。	ライセンスキーを追加してください。
7327	WEB戻り値(RESULTCODE): 指定されたグループは、DPMサーバ上で既に削除されています。	指定されたグループは、DPMサーバ上で既に削除されています。	グループ名を確認してください。
7328	WEB戻り値(RESULTCODE): DPMサーバから不正な値を受信しました。	DPMライブラリ(コマンドの通信対象のライブラリ)内部で異常が発生した可能性があります。	コマンドを再実行してください。 または、DPMサーバのサービスを再起動してください。
7329	エラーが発生しました。dpmcmdを再起動してください。	DPMコマンドラインの内部処理で異常が発生した可能性があります。	・DPMコマンドの内部処理で、予期しないエラーが発生した可能性があります。 ・コマンドの再実行や、別マシンからコマンドの実行を行ってください。 ・上記で問題を解決できない場合は、サポートセンターに連絡してください。
7331	WEB: DPMサーバから404(File Not Found)が返却されました。	DPMサーバのURLに接続できません。	入力したDPMサーバのIPアドレス、ポート番号(/P)が正しいことを確認してください。 HTTPSの指定(/S)を指定した場合には、HTTPSで通信できることを確認してください。
7333	WEB: DPMサーバからの受信データが不足しています。	取得したデータが不足しています。	管理サーバを再起動して、もう1回実行してください。
7336	グループ名が指定されていません。	グループ名が指定されていません。	グループ名を指定してください。
7337	グループパスが指定されていません。	グループパスが指定されていません。	グループパスを指定してください。
7338	指定されたDPMサーバのバージョンが異なるため接続できません。	指定されたDPMサーバのバージョンと、DPMコマンドラインのバージョンが異なるため、DPMサーバへの接続に失敗しました。	DPMサーバのバージョンが6.00/6.01/6.02、DPMコマンドラインのバージョンが6.1以降の場合に発生します。 DPMサーバと同じバージョンのDPMコマンドラインをインストールしてください。

DPMコマンドライン

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
7339	移動するマシンリストが指定されていません。	移動するマシンリストが指定されていません。	移動するマシンを指定してください。
7341	移動元グループのパスが指定されていません。	移動元グループのパスが指定されていません。	移動元グループのパスを指定してください。
7342	指定可能なグループ名は64バイト以内です。	グループ名は64バイト以内で入力できます。	グループ名は64バイト以内で指定してください。
7343	グループ名に「;」セミコロン、「/」スラッシュは入力できません。	グループ名に「;」セミコロン、「/」スラッシュは入力できません。	「;」セミコロン、「/」スラッシュ以外を指定してください。
7344	ユーザ名が指定されていません。	ユーザ名が指定されていません。	ユーザ名を指定してください。
7345	入力された情報に誤りがあります。	ユーザ名とパスワードが不正です。	正しいユーザ名とパスワードを指定してください。
7346	旧パスワードが指定されていません。	旧パスワードが指定されていません。	旧パスワードを指定してください。
7347	新パスワードが指定されていません。	新パスワードが指定されていません。	新パスワードを指定してください。
7351	ライセンスキーが指定されていません。	ライセンスキーが指定されていません。	ライセンスキーを指定してください。
7352	シナリオ名が指定されていません。	シナリオ名が指定されていません。	シナリオ名を指定してください。
7353	シナリオ名は58バイト以内で入力してください。	シナリオ名は58バイト以内で入力できます。	シナリオ名は58バイト以内で指定してください。
7354	シナリオ名に「¥ " " / : . ; * ? < > 」は使用できません。 ※DPM Ver6.10/6.11の場合は、「シナリオ名に「¥ " " / : . ; * ? < > 」は入力できません。」と表示されます。	シナリオ名に禁止文字は入力できません。	シナリオ名に禁止文字は指定しないでください。
7355	シナリオグループパスに「;」は入力できません。	シナリオグループパスに禁止文字は入力できません。	シナリオグループパスに禁止文字は指定しないでください。
7356	HWイメージファイル数は1-8個の範囲で入力してください。	HWイメージファイル数は1-8個の範囲で入力できます。	HWイメージファイル数は1-8個の範囲で指定してください。
7357	HWイメージファイル名は260バイト以内で入力してください。	HWイメージファイル名は260バイト以内で入力できます。	HWイメージファイル名は最大260バイトで指定してください。
7358	バックアップイメージファイル名が指定されていません。	バックアップイメージファイル名が指定されていません。	バックアップイメージファイル名を指定してください。
7360	ディスク番号は1-1000の範囲で入力してください。	ディスク番号は1-1000の範囲で入力できます。	ディスク番号は1-1000の範囲で指定してください。
7361	パーティション番号は1-1000の範囲で入力してください。	パーティション番号は1-1000の範囲で入力できます。	パーティション番号は1-1000の範囲で指定してください。
7362	最大ターゲット数は1-1000の範囲で入力してください。	最大ターゲット数は1-1000の範囲で入力できます。	最大ターゲット数は1-1000の範囲で指定してください。
7363	最大待ち時間は1-1440の範囲で入力してください。	最大待ち時間は1-1440の範囲で入力できます。	最大待ち時間は1-1440の範囲で指定してください。

DPMコマンドライン

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
7364	指定されたマルチキャストIPアドレスは不正です。	指定されたマルチキャストIPアドレスが不正です。	マルチキャストIPアドレスは「XXX.XXX.XXX.XXX」で指定してください。
7365	マルチキャストTTLは1-127の範囲で入力してください。	マルチキャストTTLは1-127の範囲で入力できます。	マルチキャストTTLは1-127の範囲で指定してください。
7366	最大転送レートは1-99999999の範囲で入力してください。	最大転送レートは1-99999999の範囲で入力できます。	最大転送レートは1-99999999の範囲で指定してください。
7367	パッケージ個数は1-8の範囲で指定ください。	HotFixとアプリケーションのイメージ数は1-8の範囲で入力できます。	HotFixとアプリケーションのイメージ数は1-8の範囲で指定してください。
7368	パッケージ名は69バイト以内で入力してください。	パッケージ名は69バイト以内で入力できます。	パッケージ名は69バイト以内で指定してください。
7369	OS名は126バイト以内で入力してください。	OS名は126バイト以内で入力できます。	OS名は126バイト以内で指定してください。
7370	セットアップパラメータファイル名は260バイト以内で入力してください。	セットアップパラメータファイル名は260バイト以内で入力できます。	セットアップパラメータファイル名は260バイト以内で指定してください。
7371	指定されたファイルは不正な可能性があります。	XMLファイルのサイズが10MBを超過しています。	XMLファイルは10MB以内で指定してください。
7374	最大コマンド数は100です。	ディスク複製用パラメータファイル作成コマンド数は100以内で入力できます。	ディスク複製用パラメータファイル作成コマンド数は100以内で指定してください。
7375	コマンドは256バイト以内で入力してください。	ディスク複製用パラメータファイル作成コマンドは256バイト以内で入力できます。	ディスク複製用パラメータファイル作成コマンドは256バイト以内で指定してください。
7376	パッケージが指定されていません。	HotFixとアプリケーションのイメージが指定されていません。	HotFixとアプリケーションのイメージを指定してください。
7377	マルチキャストIPアドレス最上位バイトは224-239の範囲で入力してください。	マルチキャストIPアドレス最上位バイトは224-239の範囲で入力できます。	マルチキャストIPアドレス最上位バイトは224-239の範囲で指定ください。
7378	備考は638バイト以内で入力してください。	備考は638バイト以内で入力できます。	備考は638バイト以内で指定ください。
7379	世代管理数は0-99の範囲で入力してください。	世代管理数が0-99の範囲外で設定されています。	世代管理数は0-99の範囲で指定ください。
7381	フルセクタを指定している場合、パーティションは指定できません。	フルセクタとパーティションは同時指定できません。	フルセクタとパーティションは同時に指定しないでください。
7403	シナリオのOSパラメータファイル情報の取得に失敗しました。	下記のレジストリが存在しない可能性があります。 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NEC\DeploymentManager\UnattendDir	DPMサーバを再インストールするか、レジストリ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NEC\DeploymentManager\UnattendDir を以下の値で作成してください。 C:\Deploy\AnsFile\Unattend
7404	シナリオのOEMドライバ情報の取得に失敗しました。	下記のレジストリが存在しない可能性があります。 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NEC\DeploymentManager\OemDriverDir	DPMサーバを再インストールするか、レジストリ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NEC\DeploymentManager\OemDriverDir を以下の値で作成してください。 C:\Deploy\OEMDRV
7405	シナリオのアップデートモジュール情報の取得に失敗しました。	下記のレジストリが存在しない可能性があります。 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NEC\DeploymentManager\SystemUpdateDir	DPMサーバを再インストールするか、レジストリ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NEC\DeploymentManager\SystemUpdateDir を以下の値で作成してください。 C:\Deploy\SystemUpdate

DPMコマンドライン

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
7406	シナリオのHOTFIXまたはサービスパック情報の取得に失敗しました。	データベースからパッケージの情報の取得に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・DPMサーバと接続できることを確認してください。 ・データベースのサービスが正常に動作していることを確認してください。 サービス表示名: SQL Server (DPMDBI) ・データベースのバージョンとDPMサーバのバージョンが一致することを確認してください。 <p>手順: コマンドプロンプトで下記のコマンドを実行してください。</p> <pre>osql -E -D "DPM" >use dpm >select ProductVer from tblDPMMeta >go</pre>
7407	シナリオのアプリケーション情報の取得に失敗しました。	データベースからパッケージの情報の取得に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・DPMサーバと接続できることを確認してください。 ・データベースのサービスが正常に動作していることを確認してください。 サービス表示名: SQL Server (DPMDBI) ・データベースのバージョンとDPMサーバのバージョンが一致することを確認してください。 <p>手順: コマンドプロンプトで下記のコマンドを実行してください。</p> <pre>osql -E -D "DPM" >use dpm >select ProductVer from tblDPMMeta >go</pre>
7415	クライアントの電源状態の取得に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・レジストリにPingTimeOut、またはServerIpAddressのキーがありません。 ・ネットワーク環境に問題がある可能性があります。 	<ul style="list-style-type: none"> ・DPMサーバを再インストールしてください。 ・ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。
7419	DPMサーバの高負荷状態等の要因により、リソースが不足している可能性があります。	システムリソース不足が発生しました。	しばらく待ってから、コマンドを実行してください。 または、管理サーバを再起動してください。
7420	リモートアップデートの進捗状況の取得に失敗しました。	リモートアップデートの進捗状況の取得に失敗しました。	管理サーバを再起動してください。
7421	バックアップリストアの進捗状況の取得に失敗しました。	バックアップ/リストアシナリオの進捗状況の取得に失敗しました。	「DeploymentManager Backup/Restore Management」サービスを再起動してください。 または、管理サーバを再起動してください。
7423	バックアップリストア実行中のマシン一覧の取得に失敗しました。	バックアップ/リストアシナリオ実行中のマシン一覧の取得に失敗しました。	「DeploymentManager Backup/Restore Management」サービスを再起動してください。 または、管理サーバを再起動してください。
7424	ライセンス数の取得に失敗しました。	ライセンス数の取得に失敗しました。	DPMサーバを再インストールしてください。
7425	ライセンスキーボード情報の取得に失敗しました。	ライセンスキーボード情報の取得に失敗しました。	DPMサーバを再インストールしてください。
7426	レジストリの値の取得に失敗しました。	DPM製品関連のレジストリ情報が取得できません。	DPMのレジストリを復旧してください。または、DPM製品を再インストールしてください。
7427	シナリオレポートログのラインデータが不正です。	DeploymentManager¥Datafile¥LogFile¥SnrReport¥Scenario.rptが不正です。	シナリオレポートログファイルを削除してください。
7428	シナリオレポートログのシナリオ名が不正です。	DeploymentManager¥Datafile¥LogFile¥SnrReport¥Scenario.rptが不正です。	シナリオレポートログファイルを削除してください。
7429	シナリオレポートログのシナリオステータスが不正です。	DeploymentManager¥Datafile¥LogFile¥SnrReport¥Scenario.rptが不正です。	シナリオレポートログファイルを削除してください。
7430	シナリオレポートログのシナリオ時間が不正です。	DeploymentManager¥Datafile¥LogFile¥SnrReport¥Scenario.rptが不正です。	シナリオレポートログファイルを削除してください。
7432	グループ名が空です。	グループ名が指定されていません。	正しいグループ名を指定してください。

DPMコマンドライン

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
7433	指定されたグループ名が見つかりません。	指定されたグループはDPMに登録されていません。	・「DeploymentManager API Service」サービスを再起動してください。 ・指定されたグループ名が正しいかを確認してください。 ・グループを追加してください。
7434	バックアップリストア実行中のシナリオ一覧の取得に失敗しました。	バックアップ/リストアシナリオ名の取得に失敗しました。	・「DeploymentManager Backup/Restore Management」サービスを再起動してください。 ・管理サーバを再起動してください。
7436	DPMサーバをインストールしたマシンにDHCPサーバサービスがインストールされていません。 DHCPサーバサービスをインストール後、再度設定の変更を行ってください。	「詳細設定」で「DHCPサーバがDPMサーバと同じマシン上で動作している」にチェックが入っているが、DHCPサービスがインストールされていない場合に発生します。	DHCPサーバサービスをインストール後、コマンドを再実行してください。
7437	DHCPのオプションの設定に失敗しました。	DHCPのオプションの設定に失敗しました。	・DHCPサービスを再起動してください。 ・DHCPサービスを再インストールしてください。
7438	DHCPのオプションのリセットに失敗しました。	DHCPのオプションのリセットに失敗しました。	・DHCPサービスを再起動してください。 ・DHCPサービスを再インストールしてください。
7439	レジストリの値の設定に失敗しました。	下記のレジストリが存在しない可能性があります。 SOFTWARE\NEC\DeploymentManager\DHCPServerLessMode	DPMサーバを再インストールしてください。
7440	ライセンス数を超えるため、マシンの追加はできません。	マシンを追加するとマシン数がライセンス数を超えます。	ライセンスキーを追加してください。
7448	シナリオが割り当てられていません。	シナリオが割り当てられていません。	マシンにシナリオ割り当てを実行してください。
7449	シナリオが既に実行状態にあるかまたはエラー状態です。	シナリオ状態が「シナリオ実行中」、または「シナリオエラー」の場合、失敗します。	シナリオ実行完了まで待つか、シナリオエラー解除してから、コマンドを再実行してください。
7450	シナリオ実行に失敗しました。	・レジストリ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NEC\DeploymentManager配下にHotFixDirFlag/SnrReportDir/ScenarioDirのいずれも存在していない。 ・管理サーバのメモリが破損している。 ・管理サーバのメモリが不足している。 ・シナリオファイルが破損している。 (NEC\DeploymentManager\DataFile\Scenario\シナリオ名.snr)	・DPMサーバを再インストールしてください。 ・管理サーバを再起動してください。 ・しばらく待ってからコマンドを再実行するか、管理サーバを再起動してください。 ・シナリオは画面で表示される場合、削除した後同じタイプのシナリオ作成して、コマンドを再実行してください。
7451	シナリオが実行状態ではありません。	シナリオ実行状態ではない場合、発生します。	シナリオ実行中にしてください。
7452	バックアップ/リストアのシナリオ実行ステータスの取得に失敗しました。	バックアップ/リストアシナリオの開始処理に失敗しました。	・「DeploymentManager Backup/Restore Management」サービスを再起動してください。 ・DPMサーバを再起動してください。
7455	シナリオが実行中またはエラー状態であるため電源ONはできません。	シナリオが実行中またはエラー状態です。	シナリオが実行中の場合は、シナリオ実行が完了するまで待つか、シナリオを中断してください。エラー状態の場合は、エラーを解除してください。
7456	既に電源ON状態です。	クライアントのステータスは既に電源ONになっている。	-
7457	電源ONに失敗しました。	既に電源ON実行中のクライアントに再度実行したか、システムのリソースは不足の場合に、発生します。	・10分後(画面のデフォルト値)、コマンドを再実行してください。 補足: デフォルト値はWebコンソール→設定→詳細設定の「リモート電源ONタイムアウト」で確認できます。 ・上記は問題を解決できない場合、DPMサーバを再起動してください。
7458	シナリオが実行中またはエラー状態であるためシャットダウンはできません。	シナリオが実行中またはエラー状態です。	シナリオ実行中の場合、シナリオ実行が完了するまで待つか、シナリオを中断してください。エラー状態の場合は、エラー解除してください。
7459	既に電源OFF状態です。	クライアントは既に電源OFFになっています。	-

DPMコマンドライン

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
7460	シャットダウンに失敗しました。	電源OFFを実行する場合は、システムのリソースが不足しています。 強制シャットダウンを実行する場合は、 ・システムのリソースが不足しています。 ・該当クライアントがICMB連携中です。 ・拡張DLLを使用した電源OFFで、失敗しています。 ・ICMBの操作中に失敗しています。	・しばらく待ってから、コマンドを再実行してください。 ・クライアントがICMB連携中でないことを確認してください。 ・ICMB未対応のバージョンでは、拡張DLLは使用できない場合があります。 ・DPMサーバのサービスを再起動してください。
7461	試用期間の取得に失敗しました。	・試用期間が経過しました。 ・下記のレジストリの読み込みに失敗しました。 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NEC\DeploymentManagerのKdtKey	ライセンスキーを追加してください。
7464	シナリオが実行中またはエラー状態であるため変更は行えません。	シナリオが実行中またはエラー状態です。	・シナリオ実行中の場合は、シナリオの実行を中断した上でエラー解除するか、シナリオが完了するまで待ってから、コマンドを再実行してください。 ・シナリオ実行エラーの場合は、エラー解除してからコマンドを再実行してください。 ・WOLエラーの場合、クライアント電源ONにするか、ネットワークが正常に動くことを確認してから、コマンドを再実行してください。
7465	シナリオのフォーマットが正しくありません。シナリオを確認して下さい。	NEC\DeploymentManager\Datafile\Scenario\xxxx.snrのファイルのフォーマットが正しくありません。	・NEC\DeploymentManager\Datafile\Scenario\xxxx.snrファイルのフォーマットを確認してください。 ・xxxx.snrを削除後、APIサービスを再起動してWebコンソールの画面で新しいシナリオを作成してください。
7469	グループ名が重複しています。	入力したグループ名は同じ親グループ直下に既に存在しています。	指定する親グループの直下範囲で、重複しないグループ名を入力してください。
7472	シナリオファイルの書き込みに失敗しました。	・シナリオファイルの新規作成、または書き込みができませんでした。 ・シナリオを修正する時に指定する元のシナリオファイルのフォーマットが正しくありません。	・\$ProductInstallDir\$\Datafile\Scenarioフォルダに権限を与えてください。 ・元のシナリオファイルのフォーマットが間違っている場合、エラーコード7465を参照してください。
7476	ライセンスキーの削除に失敗しました。	指定したランセンスキーは登録されていません。	・当該ライセンスを登録しているか確認してください。 ・上記でも問題を解決できない場合、管理サーバを再起動してください。
7477	入力されたライセンスキーは無効です。	ライセンスのフォーマットが不正です。	正しいライセンスキーを入力してください。
7481	シナリオ名が重複しているため作成できません。	指定したシナリオ名は、既に使用されています。	別のシナリオ名を入力してください。
7483	該当するマシンが見つかりません。	操作したマシンは削除されています。	当該マシンを追加してください。
7485	レジストリの値の書き込みに失敗しました。	レジストリの作成/値の設定に失敗しました。	DPMサーバを上書きインストールしてください。

DPMコマンドライン

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
7488	処理中またはエラー状態のマシンが存在するためグループの削除はできません。	グループのクライアントに下記の状態のマシンがあるので、グループ削除はできません。 シナリオ実行中、シナリオ実行エラー、シナリオ実行中断、リモート電源ONエラー	・シナリオ実行が完了した後、コマンドを再実行してください。 ・マシンのエラーを解除した後、コマンドを再実行してください。 ・DPMサーバを再起動して、マシンのエラーを解除した後、コマンドを再実行してください。
7496	同じ識別名が既に登録されています。	追加するマシンの識別名は既に他のマシンで使用されています。	別の識別名でマシンを追加してください。
7497	選択されたIPアドレスのフォーマットが不正です。	選択されたIPアドレスのフォーマットは不正です(文字列の最大サイズを超えました)。	正しいIPアドレスを指定してください。
7498	選択されたDPMサーバのIPアドレスが見つかりません。	選択されたIPアドレスはDPMサーバのIPアドレスではありません。	管理サーバを再起動して、コマンドを再実行してください。
7499	イメージ格納用フォルダのパスが不正です。	イメージ格納用フォルダパスが不正です。	260バイト以内のイメージ格納用フォルダパスを指定してください。
7500	MACアドレスが重複しています。	新規追加するマシンのMACアドレスが、既に使用されています。	・まだ登録されていないMACアドレスを使用してください。 ・重複したMACアドレスを持つマシンを削除して、もう一度新規追加してください。
7504	シナリオ同時実行台数の変更に失敗しました。	シナリオ同時実行制御用共有メモリのアクセス用排他オブジェクトの取得に失敗しました。	・しばらく待ってから、コマンドを再実行してください。 ・上記は問題を解決できない場合、管理サーバを再起動してください。
7508	イメージ格納用フォルダを作成するための十分な空き容量がありません。	指定した共有フォルダの空き領域が不足しているため、移動はできません。	・ディスク容量を増やしてください。 ・ディスク容量が多い他のディスクを指定してください。
7509	イメージ格納用フォルダの作成先がハードディスクではありません。	指定したディスクがDRIVE_FIXEDではない場合、発生します。	他のディスクを指定してください。
7510	変更元のイメージ格納用フォルダが存在しません。	元の共有フォルダのディレクトリが存在しない。	・レジストリ HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\NEC\DeploymentManager\ShareRootDirに記載されているディレクトリが存在することを確認して、DPMサーバを再起動してください。 ・DPMサーバで共有フォルダのディレクトリを作成してください。 ・DPMサーバを再インストールしてください。
7511	イメージ格納用フォルダのドライブの指定が不正です。	指定した共有フォルダはディスクのドライバ名を指定しない。	共有フォルダのディレクトリをもう一度指定してください。
7512	マシンが処理中またはエラー状態のため設定の変更はできません。	クライアントは下記の状態なので、設定ができません。 シナリオ実行中、シナリオ実行エラー、シナリオ実行中断、リモート電源ON中、リモート電源ONエラー	エラーの解除、または実行が終了してから、コマンドを再実行してください。
7513	イメージ格納用フォルダの移動に失敗しました。	指定した移動先のフォルダの作成に失敗したか、データの移動に失敗しました。	・移動先のフォルダが作成できることを確認してください。 ・移動先のフォルダのフォーマットが正しいことを確認してください。
7514	イメージ格納用フォルダの移動は完了しましたが、変更元の削除に失敗しました。	移動元のフォルダやファイルの削除に失敗しました。	・他のプログラムがアクセスしていないことを確認してください。 ・削除できる権限があることを確認してください。
7518	試用期間を過ぎています。継続してご使用の場合はライセンス登録をお願い致します。	試用期間が経過しました。	ライセンスキーを追加してください。
7519	フォルダ名の構成が正しくありません。	指定したディレクトリは不正です。	「共有フォルダ」を再設定してください。
7520	フォルダ名に"/,.*?<>"は使用できません。	指定したディレクトリに下記の文字が使用されています。 "/,.*?<>"	「共有フォルダ」のディレクトリを再設定してください。
7524	シナリオ実行中のためマシンの削除はできません。	クライアントの状態が、シナリオ実行中なので、マシンを削除できません。	・シナリオを実行完了した後に、コマンドを再実行してください。 ・シナリオを中断し、中断エラーを解除してから、コマンドを再実行してください。
7525	シナリオ実行中断状態のためマシンの削除はできません。	クライアントの状態が、シナリオ実行中断なので、マシンを削除できません。	エラーを解除してから、コマンドを再実行してください。
7526	リモート電源ONエラー状態のためマシンの削除はできません。	クライアントの状態が、リモート電源ONエラーなので、マシンを削除できません。	エラーを解除してから、コマンドを再実行してください。
7527	シナリオ実行エラー状態のためマシンの削除はできません。	クライアントの状態が、シナリオ実行エラーなので、マシンを削除できません。	エラーを解除してから、コマンドを再実行してください。

DPMコマンドライン

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
7528	シナリオ情報が見つかりません。	シナリオ情報を修正する時、メモリ上のシナリオリストに元のシナリオが見つかりません。	・Webコンソールで最新の情報を取得してから、コマンドを再実行してください。 ・APIサービスを再起動してから、コマンドを再実行してください。
7530	シナリオのLinuxパラメータファイル情報の取得に失敗しました。	シナリオ情報を取得する際に、下記のレジストリが存在しない可能性があります。 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NEC\DeploymentManager\LinuxDir	・レジストリ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NEC\DeploymentManager\LinuxDir を以下の値で作成してください。 ドライバ名:¥Deploy¥AnsFile ・DPMサーバを上書きインストールしてください。
7532	このライセンスキーを削除すると、登録クライアント数がライセンス数を超えるため削除できません。	このライセンスキーを削除すると、登録クライアント数がライセンス数を超えてしまいます。	ライセンスキーを削除しないでください。
7533	指定可能なマシン名は63バイト以内です。	マシン名は63バイトを超えています。	マシン名は63バイト以内で入力してください。
7535	指定可能なグループ名は64バイト以内です。	グループ名が64バイトを超えています。	グループ名は64バイト以内で入力してください。
7536	数字のみのマシン名は指定できません。	マシン追加する時、マシン名が数字だけで入力されています。	マシン名は数字と英文字を入力してください。
7542	登録可能なグループ数は最大%dまでです。	マシングループ数が上限を超えていたため、マシングループを新規作成できません。	-
7545	DPMサーバのサービスが起動していません。 以下のサービスを開始してください。 開始していないサービス	レジストリ SOFTWARE\NEC\DeploymentManager\InstalledServicesに記載されたサービスの中に、起動していないサービスがあります。	起動していないサービスを起動してください。
7547	ディスク複製パラメータファイルの作成に失敗しました。	ディスク複製用情報ファイル(Windows)を作成する場合 ・レジストリ SOFTWARE\NEC\DeploymentManager\SysprepDirに記載されたディレクトリの配下のcsvサブディレクトリにファイルが作成できない、または入力したパラメータ情報のmacアドレスを持っているクライアントが見つかりません。 ・mkparams.exeの実行に失敗しました。 ディスク複製用情報ファイル(Linux)を作成する場合 ・入力したパラメータ情報のmacアドレスを持っているクライアントが見つかりません。 ・レジストリ SOFTWARE\NEC\DeploymentManager\ShareRootDirに記載されたディレクトリの¥AnsFile¥machineinfディレクトリ配下に「MACアドレス.rep」が作成できないか、書き込みができません。	ディスク複製用情報ファイル(Windows)を作成する場合 ・レジストリ SOFTWARE\NEC\DeploymentManager\SysprepDirに記載されたディレクトリの配下のcsvサブディレクトリをファイルの作成ができるようにしてください。 ・DPM製品をインストールしたフォルダに、mkparams.exeが存在しない場合、DPMサーバを上書きインストールしてください。 ・UUIDとMACに有効な値を設定し、再度実行してください。 ディスク複製用情報ファイル(Linux)を作成する場合 ・レジストリ SOFTWARE\NEC\DeploymentManager\ShareRootDirに記載している¥AnsFile¥machineinf配下に「MACアドレス.rep」ファイルが作成できるようにしてください。 ・UUIDとMACに有効な値を設定し、再度実行してください。
7548	電源OFF状態です。	電源OFFのクライアントに再起動を実行しました。	クライアントが電源ONの状態のときに実行してください。
7550	登録可能台数を超えてます。マシングループに登録可能なマシンは%d台までです。	マシングループに追加するマシンの台数が制限を超えました。	余分な管理対象マシンを削除してから、コマンドを再実行してください。
7552	登録可能台数を超えてます。登録可能なマシンは%d台までです。	DPMサーバに登録しているマシンの台数が制限を超えました。	余分な管理対象マシンを削除してから、コマンドを再実行してください。
7553	シナリオファイルの形式がリストアシナリオではありません。	Windows/Linuxのディスク複製パラメータファイルを作成する時、入力したシナリオ名はリストアのシナリオではありません。	正しいリストアシナリオ名を入力して、再度パラメータファイルを作成してください。
7554	バックアップイメージファイルが存在しません。	Windows/Linuxのディスク複製パラメータファイルを作成する時、リストアシナリオのイメージファイルが読み込めません。	・バックアップイメージファイルが存在するかを確認して、読み込む権限があるかを確認してください。 ・正しいリストアシナリオ名を入力して、再度パラメータファイルを作成してください。

DPMコマンドライン

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
7555	旧バージョンで作成されたバックアップイメージファイルです。	Windows/Linuxのディスク複製パラメータファイルを作成する時、リストアシナリオのイメージファイルは旧バージョンのイメージファイルです。	新バージョンのイメージファイルを記載したリストアシナリオ名を入力して、再度パラメータファイルを作成してください。
7556	指定ファイルはバックアップイメージファイルではありません。	Windows/Linuxのディスク複製パラメータファイルを作成する時、リストアシナリオのイメージファイルは無効のバックアップイメージファイルでした。	有効なバックアップイメージファイルを記載したリストアシナリオ名を入力して、再度パラメータファイルを作成してください。
7557	バックアップイメージファイルの情報を取得に失敗しました。	Windows/Linuxのディスク複製パラメータファイルを作成する時、イメージファイルの情報を取得に失敗しました。	有効のバックアップイメージファイルを記載したリストアシナリオ名を入力して、再度パラメータファイルを作成してください。
7558	マスタのパラメータファイルが存在しません。	Windows/Linuxのディスク複製パラメータファイルを作成する時、レジストリSOFTWARE¥NEC¥DeploymentManager¥SysprepDirに記載されたディレクトリに、xx-xx-xx-xx-xx-xx.infのファイルが存在しない。	<p>シナリオ名で指定する場合</p> <ul style="list-style-type: none"> 有効のパラメータを記載したリストアシナリオ名を入力して、再度パラメータファイルを作成します。 再度バックアップシナリオを実行して作成したイメージファイルでリストアシナリオを作成し、そのリストアシナリオ名でパラメータファイルを作成します。 <p>MACで指定する場合</p> <ul style="list-style-type: none"> 「xx-xx-xx-xx-xx-xx.inf」のMACを入力して、再度パラメータファイルを作成します。
7559	マスタのパラメータファイルの形式に誤りがあります。	<p>Windowsディスク複製パラメータファイルを作成する時</p> <ul style="list-style-type: none"> 誤ったフォーマットでMACを指定しています。 レジストリSOFTWARE¥NEC¥DeploymentManager¥SysprepDirに記載されたディレクトリのxx-xx-xx-xx-xx-xx.infのフォーマットが正しくない。 <p>Linuxディスク複製パラメータファイルを作成する時</p> <ul style="list-style-type: none"> 誤ったフォーマットでMACを指定しています。 レジストリSOFTWARE¥NEC¥DeploymentManager¥ShareRootDirに記載されたディレクトリの¥AnsFile¥machineinfの「XXXXXXXXXXXX.rep」パラメータファイルのフォーマットが正しくない。 	<ul style="list-style-type: none"> 「xx-xx-xx-xx-xx-xx.inf」のMACを入力して、もう一度パラメータファイルを作成します。 正しいフォーマットのメインパラメータファイル(xx-xx-xx-xx-xx-xx.inf)を再作成します。
7560	シナリオを割り当てたマシンが実行中もしくはエラー状態のため編集できません。	下記の状態なので、シナリオの修正ができません。 シナリオ実行エラー、シナリオ実行中、シナリオ実行中止	エラーを解除してから、コマンドを再実行してください。
7561	シナリオを割り当てたマシンが実行中もしくはエラー状態のため削除できません。	下記の状態なので、シナリオを削除できません。 シナリオ実行エラー、シナリオ実行中、シナリオ実行中止	エラーを解除してから、コマンドを再実行してください。
7584	イメージ格納用フォルダの移動は完了しましたが、サービス再起動に失敗しました。	共有フォルダを変更した後、DPMサーバに関するサービスの再起動に失敗しました。	DPMサーバを再起動してください。
7585	DPMサーバのIPアドレス変更後のサービス再起動に失敗しました。	DPMサーバのIPを変更した後、DPMサーバに関するサービスの再起動に失敗しました。	DPMサーバを再起動してください。
7586	マスタイメージ作成用のシナリオファイルが存在しません。	Windows/Linuxディスク複製パラメータファイルを作成する時、存在しないシナリオファイルが指定されています。	存在しているシナリオファイル名を指定してください。
7589	シナリオ実行状態は変更されています。「シナリオ実行一覧」画面を更新してください。	シナリオ実行状態は変更されています。	「シナリオ実行一覧」画面を更新してください。
7590	シナリオ実行エラー状態は変更されています。「シナリオ実行一覧」画面を更新してください。	シナリオ実行状態は変更されています。	「シナリオ実行一覧」画面を更新してください。
7594	指定された親グループが存在しません。	指定された親グループが存在しません。	存在しているグループを指定してください。
7595	追加可能な階層数を超えるため、グループを追加できません。	グループの追加で、追加できる階層数が最大値を超えました。	最大階層数以内でグループを追加してください。

DPMコマンドライン

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
7596	1台または複数台のマシンがグループの一括設定/実行に失敗しました。	以下のグループ一括操作に失敗しました。 ・シナリオ割り当て/割り当て解除 ・シナリオ実行/中断 ・電源ON/シャットダウン ・ネットワーク設定 ・自動更新設定	グループ内のマシン状態を確認してください。
7597	指定されたDeploy-OSは存在しません。	指定されたDeploy-OSは存在しません。	存在するDeploy-OSを指定してください。
7598	指定されたDeploy-OS表示名は存在しません。	指定されたDeploy-OS表示名は存在しません。	存在するDeploy-OS表示名を指定してください。
7608	OSリストの取得に失敗しました。	データベースからOS情報の取得に失敗しました。	・データベースと正常に連続していない可能性があるので、DPMサーバのすべてのサービスとデータベースのサービス(DPMDBI)を再起動してください。 ・バックアップしたデータベースを回復してください。
7609	言語リストの取得に失敗しました。	データベースから言語リストの取得に失敗しました。	・データベースと正常に連続していない可能性があるので、DPMサーバのすべてのサービスとデータベースのサービス(DPMDBI)を再起動してください。 ・バックアップしたデータベースを回復してください。
7610	データファイル(Index.rpt)の読み込みに失敗しました。	データファイル(Index.rpt)の読み込みに失敗しました。	DPMサーバのサービスを再起動してください。 または、管理サーバを再起動してください。
7611	データファイル(XX-XX-XX-XX-XX-XX.rpt)の読み込みに失敗しました。	・データファイル(XX-XX-XX-XX-XX-XX.rpt)の読み込みに失敗しました。 ・レジストリSOFTWARE¥NEC¥DeploymentManager¥AuReportDirに記載されたディレクトリのxx-xx-xx-xx-xx-xx.rptファイルの中に該当番号のAU詳細情報の取得に失敗しました。	・DPMサーバのサービスを再起動してください。または、管理サーバを再起動してください。 ・Index.rptの情報とxx-xx-xx-xx-xx-xx.rptの情報が不一致の場合、自動更新結果を削除してください。
7612	データファイル(*.rpt)の更新に失敗しました。	データファイル(*.rpt)の更新に失敗しました。	・DPMサーバのサービスを再起動してください。または、管理サーバを再起動してください。 ・レジストリSOFTWARE¥NEC¥DeploymentManager¥AuReportDirに記載されたディレクトリ上の*.rptファイルを削除できるようにしてください。
7613	レジストリの読み取りエラーが発生しました。	・レジストリ HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥NEC¥DeploymentManager¥AuOptionの各値の取得に失敗しました。 ・レジストリ HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥NEC¥DeploymentManager¥Packageの各値の取得に失敗しました。	・DPMサーバのサービスを再起動してください。または、管理サーバを再起動してください。 ・下記のレジストリが存在しない場合、DPMサーバを上書きインストールしてください。 HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥NEC¥DeploymentManager¥AuOption HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥NEC¥DeploymentManager¥Package
7614	レジストリの書き込みエラーが発生しました。	・レジストリ HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥NEC¥DeploymentManager¥AuOptionの各値の設定に失敗しました。 ・レジストリ HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥NEC¥DeploymentManager¥Packageの各値の設定に失敗しました。	・DPMサーバのサービスを再起動してください。または、管理サーバを再起動してください。 ・下記のレジストリが存在しない場合、DPMサーバを上書きインストールしてください。 HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥NEC¥DeploymentManager¥AuOption HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥NEC¥DeploymentManager¥Package
7616	自動更新時間の設定に失敗しました。	メモリのアロケートに失敗しました。 スレッドプールの作成に失敗しました。 スレッドプールのタスク起動に失敗しました。	DPMサーバを再起動してください。
7618	自動更新実行中または自動ダウンロード中のマシンが存在するため、設定の変更はできません。	・更新LockIDを検証に失敗しました。 ・自動更新中のクライアントがあります。 ・自動ダウンロード中のパッケージがあります。	・すべてのクライアントの自動更新が完了してから、再実行してください。 ・パッケージダウンロードが完了してから、再実行してください。 ・DPMサーバのサービスを再起動してから、再実行してください。

DPMコマンドライン

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
7619	パッチのダウンロードが行われているため、ダウンロード設定はできません。	・更新LockIDを検証に失敗しました。 ・自動ダウンロード中のパッケージがあります。	・パッケージダウンロードが完了してから、再実行してください。 ・DPMサーバのサービスを再起動してから、再実行してください。
7620	自動更新中のため、マシン削除はできません。	クライアントは下記の状態なので、削除できません。 自動更新中、ファイル転送中、自動更新時間設定中	自動更新完了した後、クライアントを削除してください。
7621	対象グループのマシンが自動更新実行中のためグループの削除はできません。	対応グループ配下に自動更新中のマシンがあります。	自動更新完了したら、再度マシングループ削除を実施してください。
7622	自動更新中のため、マシン名の変更はできません。	クライアントは下記の状態なので、名前の更新はできません。 自動更新中、ファイル転送中、自動更新時間設定中	自動更新完了した後、クライアントの名前を更新してください。
7623	自動更新中のため、マシンのシナリオ実行はできません。	クライアントは下記の状態なので、シナリオの実行はできません。 自動更新中、ファイル転送中、自動更新時間設定中、パッチセットアップ中、NextBoot待ち中、ユーザコマンド待ち中	自動更新完了した後、コマンドを再実行してください。
7627	指定されたシナリオが見つかりません。	・DPMサーバに指定したシナリオ名が見つかりません。 ・レジストリ HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥NEC¥DeploymentManager¥ScenarioDirに記載されたディレクトリに、設定したシナリオ名を持つシナリオファイル(入力したシナリオ名.snr)が見つかりません。	シナリオ名を修正して、もう一度実行してください。
7628	指定されたシナリオはESXあるいはXen Serverのクリアインストール用のシナリオではありません。	指定されたシナリオはESXサーバのクリアインストール用のシナリオではありません。	シナリオ名を修正して、もう一度実行してください。
7629	指定されたシナリオで使用されるブートパラメータファイルがありません。	レジストリ HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥NEC¥DeploymentManager¥LinuxDirに記載されたディレクトリに対応するシナリオのブートパラメータファイルが見つからない、または読み込めない。	ブートパラメータファイルを作成し、読み込みができる事を確認してください。または、ほかのシナリオ名で実行してください。
7630	指定されたシナリオで使用されるセットアップパラメータファイルがありません。	レジストリ HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥NEC¥DeploymentManager¥ShareRootDirに記載されたディレクトリの¥exports¥ks¥サブディレクトリに、対応するシナリオのブートパラメータファイルが指定するkickstartファイルが見つからない、またはそのファイルが読み込まれない。	正しいkickstartファイルを用意してください。または、ほかのシナリオ名でもう一度実行する。
7632	指定されたシナリオで使用されるセットアップパラメータファイルの修正に失敗しました。	レジストリ HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥NEC¥DeploymentManager¥ShareRootDirに記載されたディレクトリの¥exports¥ks¥サブディレクトリに、対応したシナリオブートパラメータファイルが指定するkickstartファイルがバックアップできない。	ディスクに必要な空き領域を確保し、そのディレクトリにファイルが新規作成できる権限を与えてください。
7633	シナリオファイルからのブートパラメータファイル名の取得に失敗しました。	指定したシナリオに有効なLinuxOSパラメータファイル名がありません。	シナリオを修正してからAPIを再度実行してください。
7634	ブートパラメータファイルからのセットアップパラメータファイル名の取得に失敗しました。	パラメータファイルからkickstartファイル名を取得に失敗しました。	適切な修正を行ってから、もう一度実行してください。
7635	指定されたシナリオファイルのフォーマットが不正です。	シナリオファイルから取得したパラメータファイル名が不正です。 ・長さは255を超える ・下記の文字を含める 「,*?¥¥”< []@」。	適切な修正を行ってから、もう一度実行してください。

DPMコマンドライン

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
7636	指定されたブートパラメータファイルのフォーマットが不正です。	パラメータファイルから取得したkickstartファイル名が不正です。 ・空文字列である ・長さは251を超える ・以下の文字を含める 「,*?¥₩“<>[]@」	適切な修正を行ってから、もう一度実行してください。
7637	指定されたセットアップパラメータファイルのフォーマットが不正です。	kickstartファイルのフォーマットが不正です。	適切な修正を行ってから、もう一度実行してください。
7638	UUIDが重複しています。	手動登録したクライアントのUUIDは、登録されている他のマシンのUUIDと重複します。	他のUUIDでコマンドを再実行するか、MACのみで登録してください。
7639	マシンにMACアドレスが登録されていません。	・クライアント1台に自動更新時間を設定した際に、そのクライアントにMACがない場合、発生します。 ・MACの無いクライアントの電源状態を取得した場合、発生します。 (電源ON、シャットダウン、再起動する前、電源状態を取得します) ・MACの無いクライアントのシナリオを実行した場合、発生します。 ・MACの無いクライアントにWakeOnLanを実行した場合、発生します。 ・MACの無いクライアントにシャットダウンを実行した場合、発生します。 ・MACの無いクライアントに再起動を実行した場合、発生する。 ・MACの無いクライアントに強制シャットダウンをした場合、発生する。	DPMサーバにクライアントのMAC情報を登録した後、コマンドを再実行してください。
7701	データベースの更新に失敗しました。	データベースへの操作が失敗しました。	・DPMサーバのすべてのサービスとデータベースのサービス(DPMDBI)を再起動してください。 ・バックアップしたデータベースを回復させてください。
7703	データベースへの書き込みに失敗しました。	データベースへの操作が失敗しました。	・DPMサーバのすべてのサービスとデータベースのサービス(DPMDBI)を再起動してください。 ・バックアップしたデータベースを回復させてください。
7704	データベースからの削除に失敗しました。	データベースへの操作が失敗しました。	・DPMサーバのすべてのサービスとデータベースのサービス(DPMDBI)を再起動してください。 ・バックアップしたデータベースを回復させてください。
7708	データベースへの書き込みに失敗しました。	データベースへの操作が失敗しました。	・DPMサーバのすべてのサービスとデータベースのサービス(DPMDBI)を再起動してください。 ・バックアップしたデータベースを回復させてください。
7709	データベースからの削除に失敗しました。	データベースへの操作が失敗しました。	・DPMサーバのすべてのサービスとデータベースのサービス(DPMDBI)を再起動してください。 ・バックアップしたデータベースを回復させてください。
7710	データベースからの読み込みに失敗しました。	データベースへの操作が失敗しました。	・DPMサーバのすべてのサービスとデータベースのサービス(DPMDBI)を再起動してください。 ・バックアップしたデータベースを回復させてください。
7712	データベースからの読み込みに失敗しました。	データベースへの操作が失敗しました。	・DPMサーバのすべてのサービスとデータベースのサービス(DPMDBI)を再起動してください。 ・バックアップしたデータベースを回復させてください。

DPMコマンドライン

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
7714	データベースの更新に失敗しました。	データベースへの操作が失敗しました。	・DPMサーバのすべてのサービスとデータベースのサービス(DPMDBI)を再起動してください。 ・バックアップしたデータベースを回復させてください。
7715	データベースの更新に失敗しました。	データベースへの操作が失敗しました。	・DPMサーバのすべてのサービスとデータベースのサービス(DPMDBI)を再起動してください。 ・バックアップしたデータベースを回復させてください。
7716	データベースからの読み込みに失敗しました。	データベースへの操作が失敗しました。	・DPMサーバのすべてのサービスとデータベースのサービス(DPMDBI)を再起動してください。 ・バックアップしたデータベースを回復させてください。
7717	データベースへの書き込みに失敗しました。	データベースへの操作が失敗しました。	・DPMサーバのすべてのサービスとデータベースのサービス(DPMDBI)を再起動してください。 ・バックアップしたデータベースを回復させてください。
7718	データベースからの削除に失敗しました。	データベースへの操作が失敗しました。	・DPMサーバのすべてのサービスとデータベースのサービス(DPMDBI)を再起動してください。 ・バックアップしたデータベースを回復させてください。
7726	シナリオ名が指定されていません。	指定されたシナリオ名が空でした。	正しいシナリオ名を指定してください。
7727	HWのイメージ情報の取得に失敗しました。	HWイメージ情報の取得に失敗しました。	管理サーバを再起動してください。
7728	サマリ情報の取得に失敗しました。(マシン状態別リソース数)	データベースへの操作が失敗しました。	・DPMサーバのすべてのサービスとデータベースのサービス(DPMDBI)を再起動してください。 ・バックアップしたデータベースを回復させてください。
7732	グループ所属マシンのネットワーク情報変更に失敗しました。	指定されたグループが存在しない、またはデータベースへマシンのネットワーク情報の更新に失敗しました。	・存在するマシングループを指定してください。 ・データベースサービスが停止していたら起動してください、またはDPMサーバを再起動してください。
7733	グループの自動更新設定の変更に失敗しました。	・指定されたグループが存在しません。 ・データベースに対するマシンとグループの自動更新設定の変更に失敗しました。 ・管理対象マシンへ自動更新設定の変更に失敗しました。	・存在するマシングループを指定してください。 ・データベースサービスが停止していたら起動してください、またはDPMサーバを再起動してください。 ・管理対象マシンへの接続できるかを確認してください。
7734	データベースへの書き込みに失敗しました。	データベースへの操作が失敗しました。	・DPMサーバのすべてのサービスとデータベースのサービス(DPMDBI)を再起動してください。 ・バックアップしたデータベースを回復させてください。
7735	データベースからの削除に失敗しました。	データベースへの操作が失敗しました。	・DPMサーバのすべてのサービスとデータベースのサービス(DPMDBI)を再起動してください。 ・バックアップしたデータベースを回復させてください。
7741	パッケージイメージ情報の取得に失敗しました。	データベースへの操作が失敗しました。	・DPMサーバのすべてのサービスとデータベースのサービス(DPMDBI)を再起動してください。 ・バックアップしたデータベースを回復させてください。
7743	パッケージの詳細情報の取得に失敗しました。	データベースへの操作が失敗しました。	・DPMサーバのすべてのサービスとデータベースのサービス(DPMDBI)を再起動してください。 ・バックアップしたデータベースを回復させてください。
7745	指定されたバックアップイメージフォルダのパスは長すぎます。	指定されたバックアップイメージフォルダパスの長さが260バイトを超えました。	バックアップイメージファイル名の長さは制限長以内で指定してください。
7750	パラメータファイルの作成に失敗しました。	パラメータファイル作成中に、予期しない障害が発生しました。	サポートセンターに連絡してください。
7753	パラメータファイル(infファイル)の書き込みに失敗しました。	パラメータファイル(infファイル)のフォーマットに不正がありました。	パラメータファイル(infファイル)を確認してください。

DPMコマンドライン

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
7755	パラメータファイル(batファイル)の書き込みに失敗しました。	パラメータファイル(batファイル)のオープン/保存に失敗しました。	パラメータファイル(batファイル)に操作権限を教えてください。
7756	パラメータファイルの読み込みに失敗しました。	パラメータファイルのオープンに失敗しました。	パラメータファイルに操作権限を教えてください。
7758	パラメータファイル格納先(レジストリ)の取得に失敗しました。	シナリオ情報を取得する際に、下記のレジストリが存在しない可能性があります。 HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\NEC\DeploymentManager\sysprepDir	・レジストリ HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\NEC\DeploymentManager\SysprepDir を以下の値で作成してください。 「ドライバ名:Deploy\AnsFile\Sysprep」 ・DPMサーバを上書きインストールしてください。
7759	製品バージョン(レジストリ)の取得に失敗しました。	シナリオ情報を取得する際に、下記のレジストリが存在しない可能性があります。 HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\NEC\DeploymentManager\VersionInformation	・レジストリ HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\NEC\DeploymentManager\VersionInformation を以下の値で作成してください。 「6.10」のようなバージョン情報 ・DPMサーバを上書きインストールしてください。
7761	管理対象マシンが以下のいずれかの状態のため、固有情報の削除はできません。 ・シナリオ実行中 ・シナリオ実行エラー ・シナリオ実行中断 ・リモート電源ONエラー ・自動更新中 ・自動更新ファイル転送中 ・自動更新時間設定中	データベースに対する操作が失敗しました。	・データベースと正常に連続していない可能性があるので、DPMサーバのすべてのサービスとデータベースのサービス(DPMDBI)を再起動してください。 ・バックアップしたデータベースを回復してください。
7762	以下の状態のマシンに割り当てられているシナリオが存在するため削除できません。 ・シナリオ実行中 ・シナリオ実行エラー ・シナリオ実行中断状態	-	シナリオ実行中/シナリオ実行エラー/シナリオ実行中断状態をクリアしてコマンドを再実行してください。
7763	バックアップイメージ格納用フォルダの作成に失敗しました。	-	正しいフォルダパスを指定してください。
7764	指定された管理対象マシンは電源状態がUnknownのためシャットダウンできません。	管理対象マシンのIPアドレスが登録されていないため、シャットダウン処理は実行できません。	管理対象マシンのIPアドレスを登録してください。
7765	指定された管理対象マシンは電源状態がUnknownのためリブートできません。	管理対象マシンのIPアドレスが登録されていないため、再起動処理は実行できません。	管理対象マシンのIPアドレスを登録してください。
7766	指定されるマシングループは空ではないため、削除できません。	DPMプロバイダからの要求でマシンを削除した後、グループが空になると当該グループも同時に削除する。 ただ、グループが空ではないと、削除する処理は実行しない。	特にない。
7767	指定されたIPアドレス(%s)はマシン(%s)と重複しています。	指定されたIPアドレスが既にDPMサーバに登録されています。	重複しないIPアドレスを指定してください。
7768	マシン(%s)の追加に失敗しました。また追加されたグループの削除に失敗しました。	-	既に追加したグループを削除してください。
7771	指定されたマシングループパスの追加に失敗しました。また追加されたグループの削除に失敗しました。	-	既に追加したグループを削除してください。

DPMコマンドライン

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
7772	指定可能な識別名は63バイト以内です。	-	正しいマシン識別名を指定してください。
7773	数字のみの識別名は指定できません。	-	正しいマシン識別名を指定してください。
7774	グループパスが指定されていません。	-	グループパスを指定してください。
7780	指定されたOSタイプは不正です。	対応していないOSタイプを指定された。	ディスク複製OSインストール(高速)で対応しているOSタイプを指定してください。
7781	ディスク複製パラメータファイル作成に失敗しました。	パラメータファイル作成中に、予期しない障害が発生しました。	サポートセンターに連絡してください。
7782	ディスク複製パラメータファイル(XML)の更新に失敗しました。	ディスク複製パラメータファイルのオープン/保存に失敗したか、またはフォーマット不正であるため、更新に失敗しました。	パラメータファイルに操作権限を与えてください。 また、ファイルのフォーマットが正しいかどうかを確認してください。
7783	ディスク複製パラメータファイル(BAT)の作成に失敗しました。	ディスク複製パラメータファイル(BAT)のオープン/保存に失敗しました。	batファイルに操作権限を与えてください。
7864	DPMサーバからデータを正常に取得できませんでした。	DPMサーバから受信中に、データ不正がありました。	IISと「DeploymentManager API Service」サービスを再起動して、再実行をしてください。
7878	ユーザ認証に失敗しました。	DPMサーバのパスワードが不正でした。	正しいパスワードを入力してください。
7890	内部例外が発生しました。	DPMサーバから取得したデータに不正がありました。	再実行するか、DPMサーバがインストールされているマシンを再起動してください。
7891	該当情報が見つかりませんでした。	DPMサーバから取得したデータがNULLでした。	再実行するか、DPMサーバがインストールされているマシンを再起動してください。
7892	Webサーバ配置で例外が発生しました。	配置ファイルの読み込みに失敗しました。	・「Web.Config」に記載の配置ファイル「MgrServerList.xml」の名前とファイルパスを確認してください。 ・上記で問題を解決できない場合は、サポートセンターに連絡してください。
7895	ソケットでエラーが発生しました。	「DeploymentManager API Service」サービスが停止している可能性があります。	「DeploymentManager API Service」サービスを再起動してください。
7896	パラメータは不正です。	送信したデータは不正です。	正しいパラメータを指定してください。
7898	無効な操作が発生しました。	不正なデータがありました。	再実行するか、DPMサーバがインストールされているマシンを再起動してください。
7901	コマンド番号に対応した操作はありません。	DPMライブラリから受けたコマンド番号が不正でした。	コマンドを再実行してください。
7902	取得したデータが紛失しました。	不正なデータがありました。	再実行するか、DPMサーバがインストールされているマシンを再起動してください。
7903	ユーザは既に削除されています。	存在しないユーザを指定しています。	存在しているユーザを指定してください。
7904	ユーザー覧ファイルからの読み込み時にエラーが発生しました。	ユーザー覧ファイルの読み込みに失敗しました。	・DPMサーバがインストールされているマシンを再起動してください。 ・上記で問題を解決できない場合は、サポートセンターに連絡してください。
7905	ユーザー覧ファイルへの書き込み時にエラーが発生しました。	ユーザー覧ファイルへの書き込みに失敗しました。	・DPMサーバがインストールされているマシンを再起動してください。 ・上記で問題を解決できない場合は、サポートセンターに連絡してください。
7906	通信エラーが発生しました。	通信エラーが発生しました。	再実行するか、DPMサーバがインストールされているマシンを再起動してください。
7908	試用期限が切れました。	試用期限が切れました。	ライセンスキーを入力してください。
7913	イメージファイル名が指定されていません。	イメージファイル名が指定されていません。	有効なイメージファイル名を指定してください。
7914	シナリオのHW情報に指定したイメージファイル名が存在しません。	指定されたイメージファイル名が存在しません。	存在するイメージファイル名を指定してください。

DPMコマンドライン

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
7915	シナリオのOS情報に指定したOS名が存在しません。	指定されたOSシナリオのOS名が存在しません。	存在するOS名を指定してください。
7916	シナリオのOS情報に指定したセットアップパラメータファイルが存在しません。	指定されたOSシナリオのセットアップパラメータファイルが存在しません。	存在するセットアップパラメータファイルを指定してください。
7918	シナリオのパッケージ情報に指定したサービスパック/HotFix/Linuxパッチ名が存在しません。	指定されたパッケージシナリオのサービスパック/HotFix/Linuxパッチ名が存在しません。	存在するサービスパック/HotFix/Linuxパッチ名を指定してください。
7919	シナリオのパッケージ情報に指定したアプリケーション名が存在しません。	指定されたパッケージシナリオのアプリケーション名が存在しません。	存在するアプリケーション名を指定してください。
7920	シナリオのバックアップ/リストア情報に指定したバックアップイメージファイル名のフォーマットが不正です。	指定されたバックアップ/リストアシナリオのバックアップイメージファイル名のフォーマットが不正です。	正しいファイル名を指定してください。
7921	古いパスワードが誤っています。	ユーザパスワードが不正です。	正しいユーザパスワードを指定してください。
7922	ライセンスキーは「xxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxx」の形式で、半角英数字で指定してください。	指定したライセンスキーのフォーマットが不正です。	正しいフォーマットのライセンスキーを指定してください。
7923	本DPMはライセンスの追加、削除、表示はサポートしていません。 ※DPM Ver6.10/6.11の場合は、「本DPMはライセンスの追加、削除はサポートしていません。」と表示されます。	インストールしたDPMはライセンスの追加と削除と表示は対応していません。	該当する機能を使用しないでください。
7924	イメージファイル名は重複指定できません。	指定したイメージファイル名が重複します。	イメージファイル名を重複しないように指定してください。
7925	アプリケーションは重複指定できません。	指定されたパッケージシナリオのアプリケーション名が重複します。	アプリケーション名を重複しないように指定してください。
7926	サービスパック/HotFix/Linuxパッチは重複指定できません。	指定されたパッケージシナリオのサービスパック/HotFix/Linuxパッチ名が重複します。	サービスパック/HotFix/Linuxパッチ名を重複しないように指定してください。
7927	作成するイメージファイルとフルセクタオプションが一致するようにしてください。	シナリオのフルセクタオプションとバックアップイメージファイルのフルセクタオプションが一致しません。	シナリオのフルセクタオプションと指定したバックアップイメージファイルのフルセクタオプションを一致するように指定してください。
7928	バックアップイメージファイル名は128バイト以内で入力してください。マシン名、MACアドレス、UUIDの付加をすべて有効にする場合は、イメージファイル名は拡張子(.lbr)を含め120バイト以内にしてください。	バックアップシナリオのイメージファイル名の長さが制限を超えた。	イメージファイル名の長さは制限長以内で指定してください。
7929	バックアップイメージファイル名は260バイト以内で入力してください。マシン名、MACアドレス、UUIDの付加を有効にする場合は、イメージファイル名は拡張子(.lbr)を含めて236バイト以内にしてください。	リストアシナリオのイメージファイル名の長さが制限を超ました。	イメージファイル名の長さは制限長以内で指定してください。

DPMコマンドライン

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
7930	XXXシナリオは編集、削除できません。 ※XXXは以下のいずれかとなります。 •System_WindowsMasterSetup.snr •System_WindowsMasterSetupVM.snr •System_LinuxMasterSetup.snr ※DPM Ver6.12以降で出力されます。	エラーメッセージに表示されたビルトインシナリオの編集、および削除はできません。	エラーメッセージに表示されたビルトインシナリオの編集、および削除はできません。
8001	MACアドレスとUUIDどちらかを指定してください。 ※DPM Ver6.12以降で出力されます。	MACアドレス、UUIDのいずれも指定されていないため、マシン追加に失敗しました。	MACアドレス、UUIDのいずれか、または両方を指定してください。
8002	デフォルトゲートウェイが指定されていません。 ※DPM Ver6.12以降で出力されます。	マシン追加時に、デフォルトゲートウェイが指定されていません。 内部エラーが発生しました。	・デフォルトゲートウェイを指定して、コマンドを再度実行してください。 ・上記で問題を解決できない場合は、サポートセンターに連絡してください。
8003	サブネットマスクが指定されていません。 ※DPM Ver6.12以降で出力されます。	マシン追加時にサブネットマスクが指定されていません。 内部エラーが発生しました。	・サブネットマスクを指定して、コマンドを再度実行してください。 ・上記で問題を解決できない場合は、サポートセンターに連絡してください。
8004	指定されたデフォルトゲートウェイは不正です。 ※DPM Ver6.12以降で出力されます。	指定されたデフォルトゲートウェイのフォーマットが不正なため、マシン追加に失敗しました。	正しいデフォルトゲートウェイを指定してください。
8005	指定されたサブネットマスクは不正です。 ※DPM Ver6.12以降で出力されます。	指定されたサブネットマスクのフォーマットが不正なため、マシン追加に失敗しました。	正しいサブネットマスクを指定してください。
8006	指定されたIPアドレスは不正です。 ※DPM Ver6.12以降で出力されます。	指定されたIPアドレスのフォーマットが不正なため、マシン追加に失敗しました。	正しいIPアドレスを指定してください。
8007	グループパスが指定されていません。 ※DPM Ver6.12以降で出力されます。	グループパスが指定されていないため、マシン追加に失敗しました。	グループパスを指定してください。
8008	グループパスに「;」セミコロンは使用できません。 ※DPM Ver6.12以降で出力されます。	指定されたグループパスに「;」が使用されているため、マシン追加に失敗しました。	グループパスに「;」を指定しないでください。
8010	マシン名は63バイト以内で入力してください。 ※DPM Ver6.12以降で出力されます。	指定されたマシン名が63バイトよりも長いため、マシン追加に失敗しました。	マシン名を63バイト以内で入力してください

DPMコマンドライン

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
8011	マシン名に「!~#\$%&^¥¥@[:].-/=~`{+*}<>?」は使用できません。 ※DPM Ver6.12以降で出力されます。	指定されたマシン名に禁止文字が使用されているため、マシン追加に失敗しました。	マシン名に禁止文字を指定しないでください。
8012	半角数字のみのマシン名は使用できません。 ※DPM Ver6.12以降で出力されます。	指定されたマシン名が半角数字のみであるため、マシン追加に失敗しました。	半角数字のみのマシン名を指定しないでください。
8013	識別名は63バイト以内で入力してください。 ※DPM Ver6.12以降で出力されます。	指定された識別名が63バイトよりも長いため、マシン追加に失敗しました。	識別名を63バイト以内で入力してください。
8014	識別名に「!~#\$%&^¥¥@[:].-/=~`{+*}<>?」は使用できません。 ※DPM Ver6.12以降で出力されます。	指定された識別名に禁止文字が使用されているため、マシン追加に失敗しました。	識別名に禁止文字を指定しないでください。
8015	半角数字のみの識別名は使用できません。 ※DPM Ver6.12以降で出力されます。	指定された識別名が半角数字のみであるため、マシン追加に失敗しました。	半角数字のみの識別名を指定しないでください。
8016	カーネルIDは256バイト以内で入力してください。 ※DPM Ver6.12以降で出力されます。	指定されたカーネルIDが256バイトよりも長いため、マシン追加に失敗しました。	カーネルIDは256バイト以内で入力してください。
8017	カーネル表示名は256バイト以内で入力してください。 ※DPM Ver6.12以降で出力されます。	指定されたカーネル表示名が256バイトよりも長いため、マシン追加に失敗しました。	カーネル表示名は256バイト以内で入力してください。
8018	カーネルIDとカーネル表示名を両方指定してください。 ※DPM Ver6.12以降で出力されます。	カーネルID、またはカーネル表示名のいずれかのみの指定となっているため、マシン追加に失敗しました。	カーネルIDとカーネル表示名の両方を指定してください。

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	ropen failed : [/excluded_nic_list][エラー番号]	ファイルのオープンに失敗しました。	管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	fstat failed : [/excluded_nic_list][エラー番号]	ファイルの情報を取得できません。	管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	read failed : [/excluded_nic_list][エラー番号]	ファイルの読み込みに失敗しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	Could not find IP address and NetworkDeviceName.	管理サーバのIPアドレス、管理対象マシンのLANボードが取得できません。	<ul style="list-style-type: none"> ・LANボードが現在のDPM環境でサポートされていない可能性があります。 製品サイトで公開している機種対応モジュールを適用し、シナリオを再実行してください。 ・DHCPサーバ/管理サーバ/管理対象マシン間で通信異常が発生している可能性があります。 ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: bind() failed.	バインドが失敗しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: socket() failed.	ソケットが作成できません	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	error: ioctl -SIOCGIFHWADDR <LocalSocket>.	LANボードのMACアドレスが取得できません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: sethostname() failed.	ホスト名を設定できません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	argument NetDeviceType error.9	LANボードが検出されていません。(二次障害)	<ul style="list-style-type: none"> ・LANボードが現在のDPM環境でサポートされていない可能性があります。 製品サイトで公開している機種対応モジュールを適用し、シナリオを再実行してください。 ・DHCPサーバ/管理サーバ/管理対象マシン間で通信異常が発生している可能性があります。 ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	argument error.	LANボードが検出されていません。(二次障害)	<ul style="list-style-type: none"> ・LANボードが現在のDPM環境でサポートされていない可能性があります。 製品サイトで公開している機種対応モジュールを適用し、シナリオを再実行してください。 ・DHCPサーバ/管理サーバ/管理対象マシン間で通信異常が発生している可能性があります。 ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	BootNIC: argument NetDeviceType error.9	LANボードが検出されていません。(二次障害)	<ul style="list-style-type: none"> ・LANボードが現在のDPM環境でサポートされていない可能性があります。 製品サイトで公開している機種対応モジュールを適用し、シナリオを再実行してください。 ・DHCPサーバ/管理サーバ/管理対象マシン間で通信異常が発生している可能性があります。 ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	BootNIC: argument error.	LANボードが検出されていません。(二次障害)	<ul style="list-style-type: none"> ・LANボードが現在のDPM環境でサポートされていない可能性があります。 製品サイトで公開している機種対応モジュールを適用し、シナリオを再実行してください。 ・DHCPサーバ/管理サーバ/管理対象マシン間で通信異常が発生している可能性があります。 ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	BootNIC: ERROR: It could not get the PXE address.	管理サーバのIPアドレスが検出されていません。(二次障害)	<ul style="list-style-type: none"> ・LANボードが現在のDPM環境でサポートされていない可能性があります。製品サイトで公開している機種対応モジュールを適用し、シナリオを再実行してください。 ・DHCPサーバ/管理サーバ/管理対象マシン間で通信異常が発生している可能性があります。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	BootNIC: ERROR: malloc failed when allocating memory for the send packet, size = 要求メモリサイズ.	メモリの確保に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> 管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	fsc: ERROR: socket() failed.	ソケットが作成できません	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	fsc: ERROR: ioctl - SIOCGIFADDR <iLocalSocket>.	LANボードのIPアドレスが取得できません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	fsc: ERROR: bind() failed.	バインドが失敗しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: types of network interface - iLocalSocket.	LANボードのMACアドレスが取得できません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	fsc: ERROR: connect() failed.	管理サーバに接続できません。	<ul style="list-style-type: none"> 管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。 ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: It failed to initialize unicast socket.	管理サーバに接続できません。	<ul style="list-style-type: none"> 管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。 ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: malloc failed when allocating memory for the send packet, size = 要求メモリサイズ.	メモリの確保に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> 管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: send() failed.	データの送信に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> 管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。 ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: recv() failed.	データの受信に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> 管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。 ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: size of the incoming data exceeds the receive buffer.	管理サーバから不正なパケットを受信しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	ERROR: Can't open rootfs.	ファイルのオープンに失敗しました。	管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	INFO: OPCODE_ERROR received.	管理サーバからエラーパケットを受信しました。	管理サーバがエラーを検出しました。 管理サーバのイベントログを参照してください。
-	ERROR: unexpected Opcode received, パケット種別.	管理サーバから不正なパケットを受信しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linuxrc : Cannot find CD-ROM Drives.	CD-ROMドライブが見つかりません。	CD-ROMドライブが現在のDPM環境で使用できない可能性があります。 製品サイトで公開している機種対応モジュールに同梱されているCDブート用CDイメージをご使用ください。
-	Mounting FD Drive... Failed.	USB接続のFDドライブのマウントに失敗しました。	DPMIP.confをFDに格納していた場合、DPMIP.confから管理サーバのIPアドレスなどの設定を自動で読み込むことができません。 管理対象マシン上から管理サーバのIPアドレスなど手入力してください。
-	Mounting CDROM Drive... Failed.	CD-ROMドライブのマウントに失敗しました。	DPMIP.confをFDに格納していた場合、DPMIP.confから管理サーバのIPアドレスなどの設定を自動で読み込むことができません。 管理対象マシン上から管理サーバのIPアドレスなど手入力してください。
-	Failed to get ServerIPAddress from DPMIP.conf of マウント先 エラー番号.	DPMIP.confから管理サーバのIPアドレスが取得できない、または不正な形式です。	DPMIP.conf(管理サーバのIPアドレス)を確認してください。
-	Failed to get ClientIPAddress from DPMIP.conf of マウント先 エラー番号.	DPMIP.confから管理対象マシンのIPアドレスが取得できない、または不正な形式です。	DPMIP.conf(管理対象マシンのIPアドレス)を確認してください。
-	Failed to get Netmask from DPMIP.conf of マウント先 エラー番号.	DPMIP.confから取得したネットマスクが不正な形式です。	DPMIP.conf(ネットマスク)を確認してください。
-	Failed to get Gateway from DPMIP.conf of マウント先 エラー番号.	DPMIP.confから取得したゲートウェイが不正な形式です。	DPMIP.conf(ゲートウェイ)を確認してください。
-	This format is wrong.	手入力した管理サーバのIPアドレス、管理対象マシンのIPアドレス/ネットマスク/ゲートウェイが不正な形式です。	正しい形式で再入力してください。
-	BootPC: malloc failed when allocating memory for the send packet, size = 要求メモリサイズ	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	BootPC: malloc failed when allocating memory for the receive packet, size = 要求メモリサイズ	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	BootPC: ioctl() error(エラー番号 - エラーメッセージ).	LANボードのMACアドレスが取得できません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	BootPC: send() failed(エラー番号 - エラーメッセージ).	データの送信に失敗しました。	・管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。 ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	BootPC: recv() failed(エラー番号 - エラーメッセージ).	データの受信に失敗しました。	管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。 ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。
-	Could not find the Management Server	管理サーバに接続できないか、またはエラーパケット/不正パケットを受信しました。	・管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。 ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理サーバがエラーを検出している可能性があります。 管理サーバのイベントログを参照してください。
-	Tried to connect all Ethernet ports, but could not find the Management Server. The connection will be retried from eth0 again.	管理サーバに接続できないか、またはエラーパケット/不正パケットを受信しました。	・管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。 ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理サーバがエラーを検出している可能性があります。 管理サーバのイベントログを参照してください。
-	A state of communication was bad condition.	管理サーバに接続できないか、またはエラーパケット/不正パケットを受信しました。	・管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。 ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理サーバがエラーを検出している可能性があります。 管理サーバのイベントログを参照してください。
-	Backup or Restore was interrupted by the server.	シナリオが中断されています。	-
-	Return Value of BootPC was An unexpected value.	管理サーバに接続できないか、または通信異常/メモリ不足などが発生しています。	・管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。 ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	Backup or Restore was not excute of a scenario by the server.	シナリオ実行に失敗しました。 (管理サーバからエラーパケット/不正パケットを受信しました。)	管理サーバがエラーを検出している可能性があります。 管理サーバのイベントログを参照してください。
-	The scenario for Backup or Restore or DiskProbe did not start.	管理対象マシン上で“シナリオ実行しない”を選択しました。	-
-	linftc: ERROR: Can't found PXE Server[管理サーバIPアドレス]	管理サーバのIPアドレスが検出されていません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftc: ERROR: memory allocation error for send packet, size = 要求メモリサイズ (エラー番号 - エラーメッセージ)	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	linftc: ERROR: memory allocation error for receive packet, size = 要求メモリサイズ (エラー番号 - エラーメッセージ)	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	linftc: ERROR: memory allocation error for root path, size = 要求メモリサイズ (エラー番号 - エラーメッセージ)	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	linftc: ERROR: failed to send packet (エラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> 管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 管理サーバ側でエラーを検出している可能性があります。シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	linftc: ERROR: failed to receive packet (エラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ)	データの受信に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> 管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認のうえ、シナリオを再実行してください。
-	linftc: ERROR: memory allocation error for received client path, size = 要求メモリサイズ (エラー番号 - エラーメッセージ)	メモリの確保に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> 管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	linftc: ERROR: failed to download file	管理サーバからファイルをダウンロードできません。	<ul style="list-style-type: none"> 管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 管理サーバ側でエラーを検出している可能性があります。シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	linftc: ERROR: unexpected object in ReceivePacket->FileInfo.IsDirectory(ディレクトリ識別フラグ)	管理サーバから不正なパケットを受信しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftc: INFO: OPCODE_FT_DWN_NACK received. (エラー箇所)	管理サーバから OPCODE_FT_DWN_NACK を受信しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftc: INFO: OPCODE_FT_ERROR received. (エラー箇所)	管理サーバからエラーパケットを受信しました。	管理サーバがエラーを検出しました。 管理サーバのイベントログを参照してください。
-	linftc: ERROR: unexpected Opcode received, パケット種別.	管理サーバから不正なパケットを受信しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftc: ERROR: failed to construct checksum, linftc.c:エラー箇所:XXX XX XXXX.	メモリの確保に失敗しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftc: ERROR: failed to open file , Path == ファイルパス (エラー番号 - エラーメッセージ)	ファイルのオープンに失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> 管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	linftc: ERROR: failed to write file. (エラー番号 - エラーメッセージ)	ファイルの書込みに失敗しました。管理サーバからファイルをダウンロードできません。	<ul style="list-style-type: none"> 管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	linftc: ERROR: failed to close file. (エラー番号 - エラーメッセージ)	ファイルのクローズに失敗しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftc: ERROR: download file data size is ignored !! (実際にダウンロードしたサイズ/ファイルサイズ)	管理サーバからファイルのダウンロードに失敗しました。 (ダウンロードサイズ(実績)とファイルサイズ(予定)が一致しません)	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftc: ERROR: transfer failed	ダウンロードしたファイルのチェックサムが管理サーバのチェックサムと一致しません。(ファイル破損検出)	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftc: ERROR: failed to set attribute (エラー番号 - エラーメッセージ)	ダウンロードしたファイルの最終アクセス時刻/修正時刻が更新できません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftc: ERROR: Failed to create socket. [エラー番号 - エラーメッセージ]	ソケットが作成できません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftc: ERROR: ioctl - SIOCGIFADDR<iLocalSocket>(エラー番号 - エラーメッセージ)	LANボードのIPアドレスが取得できません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftc: ERROR: types of network interface - iLocalSocket(エラー番号 - エラーメッセージ)	LANボードのMACアドレスが取得できません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftc: ERROR: failed to connect (エラー番号 - エラーメッセージ)	管理サーバに接続できません。	管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。 ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。
-	linftc: ERROR: failed to shutdown socket (エラー番号 - エラーメッセージ)	ソケットのシャットダウンに失敗しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	ilinftc: ERROR: Invalid NetDevName's length(ネットワークデバイス名 - 文字数)	LANカードの指定が不正です。管理サーバと通信できません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftc: ERROR: argcount error.(パラメータ数)	パラメータの指定が不正です。管理サーバと通信できません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftcu: ERROR: Can't found PXE Server[管理サーバIPアドレス]	管理サーバのIPアドレスが検出されていません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftcu: ERROR: memory allocation error for send packet, size = 要求メモリサイズ (エラー番号 - エラーメッセージ)	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	linftcu: ERROR: memory allocation error for receive packet, size = 要求メモリサイズ (エラー番号 - エラーメッセージ)	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	linftcu: ERROR: memory allocation error for root path, size = 要求メモリサイズ (エラー番号 - エラーメッセージ)	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	linftcu: ERROR: failed to send packet (エラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信が失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理サーバ側でエラーを検出している可能性があります。シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 ・管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	linftcu: ERROR: failed to receive packet (エラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ)	データの受信に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> 管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。
-	linftcu: ERROR: failed to get file status (エラー箇所 - エラー情報1 - エラー情報2)	ファイルの状態を取得できません。	<ul style="list-style-type: none"> ・アップロードするファイルが存在しない可能性があります。 サポートセンターに連絡してください。 ・管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	linftcu: ERROR: Ignore file type (エラー箇所)	アップロードしようとしたファイルは通常のファイルではありません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftcu: ERROR: memory allocation error for received client path, size = 要求メモリサイズ (エラー番号 - エラーメッセージ)	メモリの確保に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> 管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	linftcu: ERROR: failed to upload file	管理サーバにファイルをアップロードできません。	<ul style="list-style-type: none"> ・管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理サーバ側でエラーを検出している可能性があります。シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 ・管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	linftcu: INFO: OPCODE_FT_UP_COMPLETE_NACK received. (エラー箇所)	管理サーバから OPCODE_FT_UP_COMPLETE_NACK を受信しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftcu: INFO: OPCODE_FT_UP_NOTRDY received. (エラー箇所)	管理サーバから OPCODE_FT_UP_NOTRDY を受信しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftcu: INFO: OPCODE_FT_UP_NACK received. (エラー箇所)	管理サーバから OPCODE_FT_UP_NACK を受信しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftcu: INFO: OPCODE_FT_ERROR received. (エラー箇所)	管理サーバからエラーパケットを受信しました。	管理サーバがエラーを検出しました。 管理サーバのイベントログを参照してください。
-	linftcu: ERROR: unexpected Opcode received, パケット種別.	管理サーバから不正なパケットを受信しました。	問題が発生する場合は、サポートセンターに連絡してください。

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	linftcu: ERROR: failed to construct checksum, linftcu.c:エラー箇所:XXX XX XXXX.	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	linftcu: ERROR: failed to open file , Path == ファイルパス (エラー番号 - エラーメッセージ)	ファイルが存在していません。管理サーバにファイルを送信できません。	問題が発生する場合は、サポートセンターに連絡してください。
-	linftcu: ERROR: memory allocation error for file name, Path = ファイルパス (エラー番号 - エラーメッセージ)	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	linftcu: INFO: OPCODE_FT_FILE_NOTRDY received. (エラー箇所)	管理サーバから、OPCODE_FT_FILE_NOTRDYを受信しました。	管理サーバ側でエラーを検出している可能性があります。 シナリオの実行状態を確認して頂き、エラー時はイベントログを参照してください。
-	linftcu: ERROR: failed to read file. (エラー番号 - エラーメッセージ)	ファイルの読み込みに失敗しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftcu: INFO: OPCODE_FT_FILE_DT_NACK received. (エラー箇所)	管理サーバから、OPCODE_FT_FILE_DT_NACKを受信しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftcu: ERROR: Specified block number exceeds the last block number, ullExpBlockNumber == 管理サーバに送信予定のブロック番号, LastBlockNumber == 最終ブロック番号, linftcu.c:エラー箇所:XXX XX XXXX	管理サーバにファイルをアップロードできません。 (送信シーケンス制御が異常を検出しました。)	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftcu: INFO: OPCODE_FT_FILE_COMPLETE_NACK received. (エラー箇所)	管理サーバから OPCODE_FT_FILE_COMPLETE_NACK を受信しました。	管理サーバがエラーを検出しました。 管理サーバのイベントログを参照してください。
-	linftcu: ERROR: Failed to create socket. [エラー番号 - エラーメッセージ]	ソケットが作成できません	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftcu: ERROR: ioctl - SIOCGIFADDR<iLocalSocket>(エラー番号 - エラーメッセージ).	LANボードのIPアドレスが取得できません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftcu: ERROR: types of network interface - iLocalSocket(エラー番号 - エラーメッセージ).	LANボードのMACアドレスが取得できません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftcu: ERROR: failed to connect (エラー番号 - エラーメッセージ).	管理サーバに接続できません。	管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。 ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。
-	linftcu: ERROR: failed to shutdown socket (エラー番号 - エラーメッセージ).	ソケットのシャットダウンに失敗しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftcu: ERROR: argcnt error.(パラメータ数)	パラメータの指定が不正です。管理サーバと通信できません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	probe: ERROR: failed to open file	ファイルのオープンに失敗しました。	管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。

Deploy-OS

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	probe: ERROR: file send error! (linftcu)	Deploy-OS上のプログラムの起動に失敗しました。 (ディスク構成情報を送信できませんでした。)	管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	probe: ERROR: failed to execute brdp	Deploy-OS上のプログラムの起動に失敗しました。	管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Disk Number is zero or less(ディスク番号)	シナリオで指定されたディスク番号が不正な値です。	ディスク構成チェックシナリオを実行し、シナリオで指定したディスク番号が正しいか確認してください。
-	ERROR: Partition number is below 0(パーティション番号)	シナリオで指定されたパーティション番号が不正な値です。	ディスク構成チェックシナリオを実行し、シナリオで指定したパーティション番号が正しいか確認してください。
-	ERROR: Cannot find the corresponding disk(ディスク番号)	指定のディスクが見つかりません。 (ディスク構成チェックでは左記メッセージは必ず表示されます。エラーではありません。)	ディスク構成チェックシナリオを実行し、シナリオで指定したディスク番号が正しいか確認してください。 (ディスク構成チェックでは、左記メッセージが必ず表示されます。正常動作のため対処する必要はありません)
-	ERROR: Cannot find the Partition(パーティション番号) of Disk(ディスク番号)	指定のディスク/パーティションが見つかりません。	ディスク構成チェックシナリオを実行し、シナリオで指定したディスク/パーティション番号が正しいか確認してください。
-	ERROR: Backup or Restore of partition with a dynamic disk cannot be performed.	リストア先のディスクがダイナミックディスクの場合、パーティション単位のリストアはできません。	「ファーストステップガイド 付録A 機能対応表」(※)-「ファイルシステムやディスク形式の対応状況」を参照してください。 ※DPM Ver6.10/6.11の場合は、「ファーストステップガイド 付録A サポート対応表」となります。
-	ERROR: Cannot find the corresponding partition(パーティション番号)	指定のパーティション(論理ドライブ)が見つかりません。	ディスク構成チェックシナリオを実行し、シナリオで指定したパーティション番号が正しいか確認してください。
-	ERROR: Cannot find the corresponding logic drive(パーティション番号)	指定のパーティション(論理ドライブ)が見つかりません。	ディスク構成チェックシナリオを実行し、シナリオで指定したパーティション番号が正しいか確認してください。
-	ERROR: Cannot find the corresponding partition(2 - パーティション番号)	指定のパーティション(論理ドライブ)は見つかりましたが、ディスク内のパーティション数が多いため、DPMではアクセスできません。	「ファーストステップガイド 2.2.2 バックアップ/リストアについて」を参照し、最大パーティション数を確認してください。
-	ERROR: Cannot find the corresponding partition(3 - パーティション番号)	指定のパーティション(論理ドライブ)が見つかりません。	ディスク構成チェックシナリオを実行し、シナリオで指定したパーティション番号が正しいか確認してください。
-	ERROR: Failed to open the file for progress information.	ファイルのオープンに失敗しました。	管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to receiving a message from a socket.	ソケットが作成できないか、またはデータの受信に失敗しました。	管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。 ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to get SourceIPAddress of NetworkInterface from a socket.	LANボードのIPアドレスが取得できません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: Failed to bind the socket to NIC.	バインドが失敗しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: Failed to get HardwreAddress of NetworkInterface from a socket.	LANボードのMACアドレスが取得できません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	ERROR: Failed to set SendTimeOut to the socket.	ソケットオプション(送信タイムアウト値)が設定できません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: Failed to set ReceiveTimeOut to the socket.	ソケットオプション(受信タイムアウト値)が設定できません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: Failed to assignment of the memory for provisionally pSendPacket.	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to assignment of the memory for provisionally pReceivePacket.	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to assignment of the memory for provisionally pucBufferErrorString.	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to assignment of the memory for a pSendPacket.	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to assignment of the memory for a pReceivePacket.	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: no operation scheduled.	管理サーバから不正なパケットを受信しました。	問題が発生する場合は、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: x operation scheduled -03-.	管理サーバから不正なパケットを受信しました。	問題が発生する場合は、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: Failed to send a message, OPCODE_CMDENQ, (l:エラー発生箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> 管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。 ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可能性があります。 シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: unexpected received, pRcvPackt->OpInfo.Command==処理種別.	管理サーバから不正なパケットを受信しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: Received the error from the PXE server.	管理サーバからエラーパケットを受信しました。	管理サーバがエラーを検出しました。 管理サーバのイベントログを参照してください。

Deploy-OS

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	ERROR: Received the illegal reply -01-, pRcvPackt->Header.usOpcode==パケット種別。	管理サーバから不正なパケットを受信しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: Failed to generation of a pipe.	パイプの生成に失敗しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: Failed to generation of a child process.	子プロセスの生成に失敗しました。	管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: gzip exited abnormally.	Deploy-OS上のプログラムの起動に失敗しました。	管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: brdp exited abnormally.	Deploy-OS上のプログラムの起動に失敗しました。	管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to send a message, OPCODE_BKREQ, (l:エラー発生箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> 管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。 ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可能性があります。 シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to receiving a message from a unicast socket.	データの受信に失敗しました。	管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。 ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Received the illegal reply -02-, pRcvPackt->Header.usOpcode==パケット種別。	管理サーバから不正なパケットを受信しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: Failed to the input of a binary stream.	バックアップイメージデータの読み込みに失敗しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: Failed to send and receive BackupAndControlData with the PXE Server.	データの送信に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> 管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。 ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	ERROR: Failed to send BackupData, OPCODE_パケット種別, (l:エラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可能性があります。シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 ・管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to recv BackupControlData from the PXE Server.	データの受信に失敗しました。	管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: エラーメッセージ.	管理サーバ側がソケットをシャットダウンしたため、データを受信できません。	<ul style="list-style-type: none"> ・管理サーバがエラーを検出した可能性があります。 ・管理サーバのイベントログを参照してください。
-	ERROR: retry timeout.	バックアップイメージの送信に失敗しました。(リトライアウト)	<ul style="list-style-type: none"> ・管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to read data in brdp (バックアップ予定サイズ,バックアップ完了サイズ,エラー情報1,エラー情報2,エラー情報3,エラー情報4)	バックアップデータの読み込みに失敗しました。	問題が発生する場合は、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: Failed to send a message, OPCODE_DTDONE, (l:エラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可能性があります。シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 ・管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: No OPCODE From PXE Server while creating verify data.	バックアップイメージファイルにベリファイデータを追加中に、管理サーバとの通信がタイムアウトしました。	管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	ERROR:Illegal OPCODE(パケット種別) while creating verify data. ※DPM Ver6.10/6.11の場合は、「ERROR:Illegal OPCODE(パケット種別) while creating verify data.」と表示されます。	バックアップイメージファイルにベリファイデータを追加中に、管理サーバがエラーを検出しました。 管理サーバがエラーを検出しました。 管理サーバのイベントログを参照してください。	
-	ERROR: Failed to allocating of a memory(plLength).	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to allocating of a memory(pcBuf).	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to set TCP_NODELAY to the socket.	ソケットオプション(TCP_NODELAY)が設定できません。	問題が発生する場合は、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: Failed to send a message, OPCODE_RTRDY, (!:エラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> 管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。 ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可能性があります。 シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to the select of Sockets.	select(多重化された I/O の同期)に失敗しました。	管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to receive RestorePacket from the PXE Server.	データの受信に失敗しました。(タイムアウト)	管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。 ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	ERROR: operation failed(エラー番号 - エラーメッセージ)。	データの受信に失敗しました。	管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。 ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to send a message, OPCODE_MACACK, (:エラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> 管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。 ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可能性があります。 シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to send a message, OPCODE_DTNACK, (:エラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> 管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。 ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可能性があります。 シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: The packet loss has been frequently generated.	パケットのロス率が閾値を越えたため、シナリオ異常となりました。	ネットワーク構成を確認のうえ、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to send a message, OPCODE_DTNACK, (:エラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> 管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。 ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可能性があります。 シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	ERROR: Failed to the output of a binary stream. WritingBlockNumber==>ブロック番号 <.	管理サーバから不正なパケットを受信しました。 (パケット内のバックアップデータのサイズが0)	<ul style="list-style-type: none"> ・管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。 ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可能性があります。 シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 ・管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to send a message, OPCODE_DTAACK, (:エラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。 ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可能性があります。 シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 ・管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to send a message, OPCODE_DTDNACK, (:エラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。 ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可能性があります。 シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 ・管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: unknown OPCODE: Rcv==エラーパケット種別, Snd==送信パケット種別.	データの受信に失敗しました。	管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。 ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	ERROR: Retry timeout, Disk writing cannot be completed, i_work==タイムアウト時間。	<p>キャッシュ→ディスクへの同期に時間がかかっているため、タイムアウトが検出されました。管理対象マシン側の以下の要因により発生します。</p> <p>[発生要因]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・バックアップイメージのサイズ ※サイズが大きい場合 ・負荷状態 ※仮想環境の場合 ・実装メモリ ※サイズが大きい場合 ・不良セクタ有無 ※存在する場合 ・HW不良 	<ul style="list-style-type: none"> ・管理サーバ側の以下のレジストリの値を、適切な値(300秒より大きな値)に変更してください。 管理サーバを再起動し、シナリオを再実行してください。 <p>HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\bkressvc\Parameters\ClientResultDisplayRetrytimes</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ローカルリストア機能を使用している場合、上記のレジストリの値を変更した後にローカルリストア用ブータブルCDを作成して、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to send a message, OPCODE_DTDACK, ([:エラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。 ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可能性があります。 シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 ・管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to connect UnicastSocket(エラー情報 - エラー番号 - エラーメッセージ)	管理サーバに接続できません。	<ul style="list-style-type: none"> ・管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。 ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to create a multicast socket.	ソケットが作成できません	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: Failed to a setup of the option of a socket(IP_ADD_MEMBERSHIP).	ソケットオプション(マルチキャストグループ)が設定できません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: Failed to attaching an address to a socket.	バインドが失敗しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: Failed to send a message OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_RDY, ([:エラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。 ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可能性があります。 シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 ・管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: failed to receive message(エラー番号 - エラーメッセージ - [:エラー箇所)	データの受信に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。 ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	ERROR: OPCODE_ERROR received. (!:エラー箇所)	管理サーバからエラーパケットを受信しました。	管理サーバがエラーを検出しました。 管理サーバのイベントログを参照してください。
-	ERROR: Failed to send a message, OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTNACK, (!:エラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> 管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。 ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可能性があります。 シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to send a message, OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTAACK, (!:エラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> 管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。 ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可能性があります。 シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to send a message, OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTNACK, (!:エラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> 管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。 ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可能性があります。 シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	ERROR: Failed to send a message, OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTDNACK, (I:エラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可能性があります。シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 ・管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: unexpected Opcode packet received, Header.usOpcode==パケット種別, cRestoreMode==内部フェーズ.	管理サーバから不正なパケットを受信しました。	問題が発生する場合は、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: Failed to send a message, OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTDACK, (I:エラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可能性があります。シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 ・管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to open a file(ファイル名).	ファイルのオープンに失敗しました。	管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: The size of restore data is larger than the target partition or disk. (リストア先のディスクサイズ、バックアップ元のディスクサイズ)	フルセクタオプションを設定したリストアシナリオでは、バックアップ元よりも小さなサイズのディスクにリストアできません。	リストア先のディスクサイズが小さいため、リストアできません。 リストア先のディスクは、バックアップ元のディスクサイズ以上のものを指定してください。
-	ERROR: device write last check error	リストア先のディスクへのアクセスで異常を検出しました。	ディスク/ケーブル/SCSIコントローラ/Raidコントローラーに異常がある可能性があります。これらを、いったん取り外して接続し直してください。その後、本体装置に正しく認識されていることを確認し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: This data is not restorable backup data(3).	リストアシナリオで指定されたバックアップイメージに異常があります。	バックアップイメージファイルが破損しています。 OS上でディスクのチェック/修復を行い、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: This backup file includes only valid sector data. It can not be restored using a scenario with full-sector option. (1)	フルセクタオプションが設定されていないバックアップイメージは、フルセクタオプションを設定したリストアシナリオでリストアできません。	リストアシナリオのフルセクタオプションを解除してから、シナリオを再実行してください。 フルセクタオプションについては、「リファレンスガイド 3.13.4 「バックアップ/リストア」タブ」を参照してください。

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	ERROR: This data is full sector backup data. It can not be restored using a scenario without full-sector option.	フルセクタオプションが設定されていないバックアップイメージは、フルセクタオプションを設定したリストアシナリオでリストアできません。	リストアシナリオのフルセクタオプションを解除してから、シナリオを再実行してください。フルセクタオプションについては、「リファレンスガイド 3.13.4「バックアップ/リストア」」を参照してください。
-	ERROR: This data is not restorable backup data (1).	リストアシナリオで指定されたバックアップイメージに異常があります。	バックアップイメージファイルが破損しています。OS上でディスクのチェック/修復を行い、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: The backup image of this version is not supported. (image ver.= バックアップイメージのバージョン, support ver.= 6000).	リストアシナリオで互換性のないバックアップイメージが指定されたため、リストアできません。	指定のバックアップイメージをバックアップしたDPMと同じバージョンでリストアしてください。DPMのバージョンが不明である場合、ログ採取後にサポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: The backup full sector image of this version is not supported. (image ver.= バックアップイメージのバージョン, support ver.= 6000).	リストアシナリオで互換性のないバックアップイメージが指定されたため、リストアできません。	指定のバックアップイメージをバックアップしたDPMと同じバージョンでリストアしてください。DPMのバージョンが不明である場合、ログ採取後にサポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: You are trying to restore backup data of whole disk to a partition, or restore backup data of a partition to a disk.	ディスク単位でバックアップされたバックアップイメージは、パーティション単位でリストアできません。	パーティション単位ではリストアできません。ディスク単位でリストアする場合は、リストアシナリオをディスク単位に修正し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Can not be restored to a different partition scheme. (PttNo パーティション番号 type バックアップ元のパーティションタイプ, リストア先のパーティションタイプ size バックアップ元のパーティションサイズ, リストア先のパーティションサイズ)	パーティション単位のリストアは、バックアップ元とリストア先のパーティション構成が異なる場合は、リストアできません。	バックアップ元とリストア先のパーティション構成(パーティション数/配置/サイズ/ファイルシステム)を一致させてください。その後、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Can not be restored to a different partition scheme.(PttNo パーティション番号 type バックアップ元のパーティションタイプ, リストア先のパーティションタイプ)	パーティション単位のリストアは、バックアップ元とリストア先のパーティション構成が異なる場合は、リストアできません。	バックアップ元とリストア先のパーティション構成(パーティション数/配置/サイズ/ファイルシステム)を一致させてください。その後、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Cannot Backup Partition of GPT Disk.	GPTディスクはパーティション単位でリストアできません。	GPTディスクは、パーティション単位でバックアップできません。ディスク単位でバックアップしてください。

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	ERROR: Check GPT Data is Error(エラー情報)。	GPTディスクの解析処理で異常を検出しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。 ・不良セクタが存在する可能性があります。 指定のディスクに対してOSからスキャンディスク/チェックディスクを実行して確認してください。不良セクタが検出されたディスクは、バックアップリストアできません。 リストアの場合、新しいディスクに交換を行うか、またはディスクを物理フォーマットする必要があります。 ・ディスク/ケーブル/SCSIコントローラ/Raidコントローラに異常がある可能性があります。これらを、いったん取り外して接続し直してください。その後、本体装置に正しく認識されていることを確認し、シナリオを再実行してください。 ・GPTディスクの管理情報に異常がある可能性があります。 OS上でディスクのチェック/修復を行い、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Cannot Restore Partition of GPT Disk.	GPTディスクはパーティション単位でリストアできません。	GPTディスクは、パーティション単位でリストアできません。ディスク単位でリストアする場合は、リストアシナリオをディスク単位に修正し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: This Partition Number(パーティション番号) is Zero.	ディスクにパーティションが存在しない。	指定のディスクにパーティションが存在しない場合は、バックアップ/リストアできません。 指定のディスクには、少なくとも一つのパーティションを作成してください。
-	ERROR: Last Partition of HDD is not found.	ディスクにパーティションが存在しない。	指定のディスクにパーティションが存在しない場合は、バックアップ/リストアできません。 指定のディスクには、少なくとも一つのパーティションを作成してください。
-	ERROR: Backup Data is unrestorable because Size is larger than HDD. (リストア先に必要なディスクサイズ、リストア先のディスクサイズ)	リストア先のディスクサイズが小さいため、リストアできません。	リストア先のディスクサイズが小さいため、リストアできません。 リストア先のディスクは、バックアップ元のディスクサイズ以上のものを指定してください。
-	ERROR: Get the partition size is larger than the limit value.(size(パーティションサイズ)).	パーティションのサイズが大きいため、バックアップ/リストアできません。	パーティションのサイズがDPMの諸元を超えてます。 諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照してください。
-	ERROR: Get the partition start sector is abnormal.(start(パーティションの開始位置)).	パーティションの開始位置が不正な値のため、バックアップ/リストアできません。	ディスク管理のための管理情報に異常がある可能性があります。 OS上でディスクのチェック/修復を行い、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: DynamicDisk has broken! (not PRIVHEAD on 6Sector of Disk).	ダイナミックディスクの管理情報が見つかりません。	ディスク管理のための管理情報に異常がある可能性があります。 OS上でディスクのチェック/修復を行い、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: DynamicDisk has broken! (not PRIVHEAD in LDM Database).	ダイナミックディスクの管理情報に異常があります。 または、DPMで対応していない構成となっています。	ディスク管理のための管理情報に異常がある可能性があります。 OS上でディスクのチェック/修復を行い、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: DynamicDisk has broken! (not TOCBLOCK in LDM Database).	ダイナミックディスクの管理情報に異常があります。 または、DPMで対応していない構成となっています。	ディスク管理のための管理情報に異常がある可能性があります。 OS上でディスクのチェック/修復を行い、シナリオを再実行してください。

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	ERROR: DynamicDisk has broken!(not VMDB in LDM Database).	ダイナミックディスクの管理情報に異常があります。または、DPMで対応していない構成となっています。	ディスク管理のための管理情報に異常がある可能性があります。OS上でディスクのチェック/修復を行い、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: DynamicDisk has broken!(not VBLK of Disk in LDM Database).	ダイナミックディスクの管理情報に異常があります。または、DPMで対応していない構成となっています。	ディスク管理のための管理情報に異常がある可能性があります。OS上でディスクのチェック/修復を行い、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: DynamicDisk has broken! (not VBLK of Partition in LDM Database).	ダイナミックディスクの管理情報に異常があります。または、DPMで対応していない構成となっています。	ディスク管理のための管理情報に異常がある可能性があります。OS上でディスクのチェック/修復を行い、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: DynamicDisk has broken! (not VBLK of Component in LDM Database).	ダイナミックディスクの管理情報に異常があります。または、DPMで対応していない構成となっています。	ディスク管理のための管理情報に異常がある可能性があります。OS上でディスクのチェック/修復を行い、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: DynamicDisk has broken! (not VBLK of Volume in LDM Database).	ダイナミックディスクの管理情報に異常があります。または、DPMで対応していない構成となっています。	ディスク管理のための管理情報に異常がある可能性があります。OS上でディスクのチェック/修復を行い、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Get the volume start sector is abnormal.	パーティションの開始位置が不正な値のため、バックアップ/リストアできません。	ディスク管理のための管理情報に異常がある可能性があります。OS上でディスクのチェック/修復を行い、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Can not be restored to a different partition scheme.(PttNo バックアップ元のパーティション番号, リストア先のパーティション番号 type バックアップ元のパーティションタイプ, リストア先のパーティションタイプ, BPB バックアップ元のファイルシステム種別)	パーティション単位のリストアは、バックアップ元とリストア先のパーティション構成が異なる場合は、リストアできません。	バックアップ元とリストア先のパーティション構成(パーティション数/配置/サイズ/ファイルシステム)を一致させてください。その後、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: failed in reading of a bitmap file.	NTFSでフォーマットされたパーティションのサイズが大きいため、バックアップリストアできません。または、NTFSの管理情報に異常があるか、DPMで対応していない構成となっています。	<ul style="list-style-type: none"> パーティションのサイズがDPMの諸元を超えている可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照してください。 NTFSパーティションの管理情報に異常がある可能性があります。OS上でディスクのチェック/修復を行い、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: failed in reading of a bitmap data. (Block size = ブロックサイズ, Blocks per group = グループ毎のブロック数)	extの管理情報に異常があるか、またはDPMで対応していない構成となっています。	ext2/ext3パーティションの管理情報に異常がある可能性があります。OS上でディスクのチェック/修復を行い、シナリオを再実行してください。

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	ERROR: This BPB Data is invalid value. (Pratition No = パーティション番号, Type=ファイルシステム種別)	FAT16/FAT32の管理情報に異常があるか、またはDPMで対応していない構成となっています。	FAT16/FAT32パーティションの管理情報に異常がある可能性があります。 OS上でディスクのチェック/修復を行い、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to open the specified disk(デバイスファイル名). This may be caused by an unsupported hardware or hardware failure.	ディスク/パーティションのオープンに失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ディスクに含まれるパーティション数が多いためDeploy-OSではアクセスできない可能性があります。 諸元については、「ファーストステップガイド 2.2.2 バックアップ/リストアについて」を参照し、最大パーティション数を確認してください。 HWに問題がある可能性があります。 ディスク/ケーブル/SCSIコントローラ/Raidコントローラに異常がある可能性があります。これらを、いったん取り外して接続し直してください。その後、本体装置に正しく認識されていることを確認し、シナリオを再実行してください。 管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Found the error during the input of a binary stream.	バックアップイメージの読み込みに失敗しました。	問題が発生する場合は、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: Unpredictable end of data. There may be a mismatch between header information and actual data. (要求するデータサイズ、実際に読込んだサイズ)	バックアップイメージの読み込みに失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> バックアップイメージの送受信中に通信エラーが検出された可能性があります。 管理サーバのイベントログを参照してください。 管理サーバでリソース不足が発生している可能性があります。 管理サーバのイベントログを参照してください。
-	ERROR: Could not read data of the specified size. (要求するデータサイズ、実際に読込んだサイズ) Bad sectors (device name デバイスファイル名 offset ディスクの位置) may exist.	ディスクの読み込みに失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> 不良セクタが存在する可能性があります。 指定のディスクに対してOSからスキャンディスク/チェックディスクを実行し、確認してください。不良セクタが検出されたディスクは、バックアップリストアできません。 リストアの場合、新しいディスクに交換するか、またはディスクを物理フォーマットする必要があります。 ディスク/ケーブル/SCSIコントローラ/Raidコントローラに異常がある可能性があります。これらを、いったん取り外して接続し直してください。その後、本体装置に正しく認識されていることを確認し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Memory Alloc Error!	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	ERROR: Seek now position Error!	ディスクのシークに失敗しました。	ディスク/ケーブル/SCSIコントローラ/Raidコントローラーに異常がある可能性があります。これらを、いったん取り外して接続し直してください。その後、本体装置に正しく認識されていることを確認し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Set file open mode O_direct Error!	ディスクのアクセスモードを変更できません。	問題が発生する場合は、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: Set Block size Error!	ディスクのアクセス単位を変更できません。	問題が発生する場合は、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: Seek bad sector Error!	ディスクのシークに失敗しました。	ディスク/ケーブル/SCSIコントローラ/Raidコントローラーに異常がある可能性があります。これらを、いったん取り外して接続し直してください。その後、本体装置に正しく認識されていることを確認し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: write Bad Sector File Error!	不良セクタ情報を出力できません。	管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Bad sectors(offset セクタ番号) may exist on system data! Reference to the administrator to backup the disk.	ディスク/ファイルシステムの管理情報をディスクから読み込むことができません。	<ul style="list-style-type: none"> 不良セクタが存在する可能性があります。 指定のディスクに対してOSからスキャンディスク/チェックディスクを実行し、確認してください。不良セクタが検出されたディスクは、バックアップリストアできません。 リストアの場合、新しいディスクに交換するか、またはディスクを物理フォーマットする必要があります。 ディスク/ケーブル/SCSIコントローラ/Raidコントローラーに異常がある可能性があります。これらを、いったん取り外して接続し直してください。その後、本体装置に正しく認識されていることを確認し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Seek position after bad sector Error!	ディスクのシークに失敗しました。	ディスクやケーブル、SCSIコントローラ、Raidコントローラーに異常がある可能性があります。これらを、いったん取り外して接続し直してください。その後、本体装置に正しく認識されていることを確認のうえ、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Backup write Size differ!! (実際に転送したサイズ / 要求するデータサイズ)。	バックアップイメージの読み込みに失敗しました。	問題が発生する場合は、サポートセンターに連絡してください。

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	ERROR: Failed to write a file(エラー番号 - エラーメッセージ)。	ディスクへの書き込みに失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> 不良セクタが存在する可能性があります。 指定のディスクに対してOSからスキャンディスク/チェックディスクを実行し、確認してください。不良セクタが検出されたディスクは、バックアップリストアできません。 リストアの場合、新しいディスクに交換するか、またはディスクを物理フォーマットする必要があります。 ディスク/ケーブル/SCSIコントローラ/Raidコントローラーに異常がある可能性があります。これらを、いったん取り外して接続し直してください。その後、本体装置に正しく認識されていることを確認し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Could not write data of the specified size. (実際に書込んだサイズ / 要求するサイズ) The disk may be damaged.	ディスクへの書き込みに失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> 不良セクタが存在する可能性があります。 指定のディスクに対してOSからスキャンディスク/チェックディスクを実行し、確認してください。不良セクタが検出されたディスクは、バックアップリストアできません。 リストアの場合、新しいディスクに交換するか、またはディスクを物理フォーマットする必要があります。 ディスク/ケーブル/SCSIコントローラ/Raidコントローラーに異常がある可能性があります。これらを、いったん取り外して接続し直してください。その後、本体装置に正しく認識されていることを確認し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Tried to write data after the end of partition. Data in a larger partition may have been restored to a smaller partition. (エラー番号 : ファイルディスクリプタ, ディスクの位置, 要求した位置)	ディスクのシークに失敗しました。	ディスク/ケーブル/SCSIコントローラ/Raidコントローラーに異常がある可能性があります。これらを、いったん取り外して接続し直してください。その後、本体装置に正しく認識されていることを確認し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Could not move to specified read/write location. (実際にシークした位置, 要求する位置) The disk may be damaged.	ディスクのシークに失敗しました。	ディスク/ケーブル/SCSIコントローラ/Raidコントローラーに異常がある可能性があります。これらを、いったん取り外して接続し直してください。その後、本体装置に正しく認識されていることを確認し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to allocate a memory. (エラー番号)	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to change a memory. (エラー番号)	メモリの確保(サイズ変更)に失敗しました。	管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to get the size of destination HDD to restore. (エラー番号) The disk may be damaged.	ディスクのサイズを取得できません。	ディスク/ケーブル/SCSIコントローラ/Raidコントローラーに異常がある可能性があります。これらを、いったん取り外して接続し直してください。その後、本体装置に正しく認識されていることを確認し、シナリオを再実行してください。

Deploy-OS

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	/bin/dpmupload.sh: ERROR: dpmupload.list: Cannot download file from DPM Server:<Deploy>/upload/dpmupload.	管理対象マシンのログファイル作成のためのdpmupload.listが管理サーバからダウンロードできません。	管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。 管理対象マシンのログがアップロードされていませんが、シナリオが正常終了している場合は正しくバックアップリストアされていますので対処する必要はありません。
-	/bin/dpmupload.sh: "ERROR: ログファイル名: Cannot upload file to DPM Server:<Deploy>/upload/dpmupload.	管理対象マシンのログファイルが管理サーバにアップロードできません。	管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。 管理対象マシンのログがアップロードされていませんが、シナリオが正常終了している場合は正しくバックアップリストアされていますので対処する必要はありません。
-	/etc/rc.S: ERROR: ファイル名: Cannot download execute script file from DPM server.	シナリオ実行に必要なファイルが管理サーバからダウンロードできません。	管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。 ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。
-	AddDrv.sh: ERROR: ドライバファイル名: Cannot insmod driver file.	ドライバファイルを管理サーバからダウンロードできませんでした。 または、管理対象マシンに対してドライバの組込み(insmod)が失敗しました。	管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。 ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 改善しない場合はサポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: Failed to backup the UEFI globally defined variables. ※DPM Ver6.12以降で出力されます。	UEFIブートメニューに関するグローバル変数のバックアップに失敗しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: Failed to restore the UEFI globally defined variables. ※DPM Ver6.12以降で出力されます。	UEFIブートメニューに関するグローバル変数のリストアに失敗しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: Cannot restore the data because the data was backed up at the different boot mode. ※DPM Ver6.12以降で出力されます。	バックアップ時のブートモードとリストア時のブートモードが異なるため、バックアップイメージのリストアに失敗しました。	バックアップ元がBIOSモードでリストア先がUEFIモード、またはバックアップ元がUEFIモードでリストア先がBIOSモードの場合に発生します。 ブートモードをバックアップ時から変更している場合は、バックアップ時のブートモードに戻してからリストアしてください。 ブートモードの変更をしていない場合は、正しいイメージが指定されているかを確認してください。

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	Error: GetDriverLst Ret.(エラー情報) ※DPM Ver6.12以降で出力されます。	ドライバリストファイルの取得に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生している可能性があります。ネットワークの状況を確認し、シナリオを再実行してください。 ・機種対応モジュールを使用して、DHCPサーバを使用しない運用(CDブート)を行っている場合、管理サーバに機種対応モジュールがインストールされていない可能性があります。機種対応モジュールに同梱のリリースノートを参照のうえ、シナリオを再実行してください。 ・ローカルリストア機能を使用している場合、ローカルリストア用ブータブルCDが正しく作成できていない可能性があります。以下の資料を参照して、ローカルリストア用ブータブルCDを再作成した後にシナリオを再実行してください。 WebSAM DeploymentManager(http://jpn.nec.com/websam/deploymentmanager/) →「ダウンロード」を選択 →WebSAM DeploymentManager Ver6.1 ローカルリストア機能 運用手順書 ・管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	Error: Cannot open driver list file. (ドライバリストファイル名)	ドライバリストファイルのオープンに失敗しました。 (ドライバリストファイル: chkdrv_XXXX_XXXXXX_XX.lst)	<ul style="list-style-type: none"> ・管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生している可能性があります。ネットワークの状況を確認し、シナリオを再実行してください。 ・機種対応モジュールを使用して、DHCPサーバを使用しない運用(CDブート)を行っている場合、管理サーバに機種対応モジュールがインストールされていない可能性があります。機種対応モジュールに同梱のリリースノートを参照のうえ、シナリオを再実行してください。 ・ローカルリストア機能を使用している場合、ローカルリストア用ブータブルCDが正しく作成できていない可能性があります。以下の資料を参照して、ローカルリストア用ブータブルCDを再作成した後にシナリオを再実行してください。 WebSAM DeploymentManager(http://jpn.nec.com/websam/deploymentmanager/) →「ダウンロード」を選択 →WebSAM DeploymentManager Ver6.1 ローカルリストア機能 運用手順書 ・管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	Error: driver list file close error. ((ドライバリストファイル名)	ドライバリストファイルのクローズに失敗しました。 (ドライバリストファイル: chkdrv_XXXX_XXXXXX_XX.lst)	管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	Error: returned unexpected code(エラー情報)	予期しないエラーが発生しました。	<ul style="list-style-type: none"> 問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。 ローカルリストア機能を使用している際に、リストア処理に失敗すると、以下の2行のメッセージが出力される場合があります。 <p>----- Segmentation fault Error: returned unexpected code(139) -----</p> <p>その場合は、上記2行の直前に出力されているエラーメッセージを参照してください。 直前にメッセージが出力されていない場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。</p>
-	No such disk. ※DPM Ver6.12以降で出力されます。	入力したディスク番号が不正です。	有効デバイス一覧に表示されている内容を確認してください。 正しいディスク番号を入力してください。
-	No such command. ※DPM Ver6.12以降で出力されます。	入力した内容が不正です。	有効デバイス一覧に表示されている内容を確認してください。 正しいディスク番号、またはコマンドを入力してください。
-	ERROR: Failed to open DPMOPInf.bin. ※DPM Ver6.12以降で出力されます。	ファイルのオープンに失敗しました。(DPMOPInf.bin)	<ul style="list-style-type: none"> ローカルリストア用ブータブルCDが正しく作成できていない可能性があります。 以下の資料を参照して、ローカルリストア用ブータブルCDを再作成した後にシナリオを再実行してください。 WebSAM DeploymentManager(http://jpn.nec.com/websam/deploymentmanager/) →「ダウンロード」を選択 →WebSAM DeploymentManager Ver6.1 ローカルリストア機能 運用手順書 管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	ERROR: Failed to receiving a OPINFO from CD. ※DPM Ver6.12以降で出力されます。	ファイルの読み込みに失敗しました。(DPMOPInf.bin)	ローカルリストア用ブータブルCDが正しく作成できていない可能性があります。 以下の資料を参照して、ローカルリストア用ブータブルCDを再作成した後にシナリオを再実行してください。 WebSAM DeploymentManager(http://jpn.nec.com/websam/deploymentmanager/) →「ダウンロード」を選択 →WebSAM DeploymentManager Ver6.1 ローカルリストア機能 運用手順書 改善しない場合はサポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: I will not be able to run a scenario that has been scheduled.(エラー情報) ※DPM Ver6.12以降で出力されます。	ファイルが破損しているため、ローカルリストアが実行できません。(DPMOPInf.bin)	ローカルリストア用ブータブルCDが正しく作成できていない可能性があります。 以下の資料を参照して、ローカルリストア用ブータブルCDを再作成した後にシナリオを再実行してください。 WebSAM DeploymentManager(http://jpn.nec.com/websam/deploymentmanager/) →「ダウンロード」を選択 →WebSAM DeploymentManager Ver6.1 ローカルリストア機能 運用手順書 改善しない場合はサポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: Can not execute the specified restore partition.(エラー情報) ※DPM Ver6.12以降で出力されます。	ファイルが破損しているため、ローカルリストアが実行できません。(DPMOPInf.bin)	ローカルリストア用ブータブルCDが正しく作成できていない可能性があります。 以下の資料を参照して、ローカルリストア用ブータブルCDを再作成した後にシナリオを再実行してください。 WebSAM DeploymentManager(http://jpn.nec.com/websam/deploymentmanager/) →「ダウンロード」を選択 →WebSAM DeploymentManager Ver6.1 ローカルリストア機能 運用手順書 改善しない場合はサポートセンターに連絡してください。
-	argument DeviceName error.1 (エラー情報) ※DPM Ver6.12以降で出力されます。	選択されたデバイス名が不正です。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	Mount Error. ※DPM Ver6.12以降で出力されます。	CD/DVDドライブのマウントに失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> リストア媒体を挿入し直してから、「Enter」キーを押下してください。 CD/DVDドライブに異常がある可能性があります。いったん取り外して接続し直してください。その後、本体装置に正しく認識されていることを確認し、シナリオを再実行してください。 <p>改善しない場合はサポートセンターに連絡してください。</p>
-	Image open Error. ※DPM Ver6.12以降で出力されます。	リストア媒体の分割ファイルのオープンに失敗しました。 (分割ファイル: XXX.bin)	<ul style="list-style-type: none"> CD/DVDドライブに挿入したリストア媒体が違う(画面では1枚目を要求されたが2枚目を挿入したなど)可能性があります。 正しいリストア媒体を挿入して、「Enter」キーを押下してください。 リストア媒体が正しく作成できていない、またはファイルが破損している可能性があります。 以下の資料を参照して、リストア媒体を再作成した後にシナリオを再実行してください。 WebSAM DeploymentManager(http://jpn.nec.com/websam/deploymentmanager/) →「ダウンロード」を選択 →WebSAM DeploymentManager Ver6.1 ローカルリストア機能 運用手順書 管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	disk Error. This is incorrect Image. ※DPM Ver6.12以降で出力されます。	リストア媒体の分割ファイルに識別情報がありません。	<ul style="list-style-type: none"> リストア媒体が正しく作成できていない、またはファイルが破損している可能性があります。 以下の資料を参照して、リストア媒体を再作成した後にシナリオを再実行してください。 WebSAM DeploymentManager(http://jpn.nec.com/websam/deploymentmanager/) →「ダウンロード」を選択 →WebSAM DeploymentManager Ver6.1 ローカルリストア機能 運用手順書
-	disk Error. This Image is not 1st. ※DPM Ver6.12以降で出力されます。	リストア媒体(1枚目)の分割ファイルが破損しています。	<ul style="list-style-type: none"> ファイルが破損している可能性があります。 以下の資料を参照して、リストア媒体を再作成した後にシナリオを再実行してください。 WebSAM DeploymentManager(http://jpn.nec.com/websam/deploymentmanager/) →「ダウンロード」を選択 →WebSAM DeploymentManager Ver6.1 ローカルリストア機能 運用手順書

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	disk Error. This Image is not corresponding. ※DPM Ver6.12以降で出力されます。	リストア媒体の分割ファイルが不正です。	<ul style="list-style-type: none"> CD/DVDドライブに別のバックアップイメージファイルから作成されたリストア媒体が挿入されている可能性があります。1枚目のリストア媒体と同じバックアップイメージファイルから作成したリストア媒体を挿入した後、「Enter」を押下してください。 ファイルが破損している可能性があります。 以下の資料を参照して、リストア媒体を再作成した後にシナリオを再実行してください。 WebSAM DeploymentManager(http://jpn.nec.com/websam/deploymentmanager/) →「ダウンロード」を選択 →WebSAM DeploymentManager Ver6.1 ローカルリストア機能 運用手順書
-	disk Error. Next Disk is エラー情報1, but this Image number is エラー情報2. ※DPM Ver6.12以降で出力されます。	リストア媒体の分割ファイルが破損しています。	<ul style="list-style-type: none"> ファイルが破損している可能性があります。 以下の資料を参照して、リストア媒体を再作成した後にシナリオを再実行してください。 WebSAM DeploymentManager(http://jpn.nec.com/websam/deploymentmanager/) →「ダウンロード」を選択 →WebSAM DeploymentManager Ver6.1 ローカルリストア機能 運用手順書
-	ERROR: failed to receive message from CD/DVD(エラー番号 - エラー情報 - l:エラー箇所) ※DPM Ver6.12以降で出力されます。	CD/DVDドライブからバックアップデータの読み込みに失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> CD/DVDドライブに異常がある可能性があります。いったん取り外して接続し直してください。その後、本体装置に正しく認識されていることを確認し、シナリオを再実行してください。 管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	reboot(RB_AUTOBOOT) error.	管理対象マシンの再起動に失敗しました。	「CTRL」キー+「ALT」キー+「DEL」キーを押下して、管理対象マシンを再起動してください。