

WebSAM DeploymentManager
Ver6.2

エラー情報一覧

— **第1版** —

改版履歴

版数	改版日付	改版内容
1	2013/8/28	新規作成

DPMコマンドライン

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
7003	パラメータ不正: DPMサーバのIPアドレスが不正です。	DPMサーバのIPアドレスが不正です。	正しいIPアドレスを設定して、コマンドを再度実行してください。
7004	パラメータ不正: DPMサーバのIPアドレスが不正です。	DPMサーバのIPアドレスが不正です。	正しいIPアドレスを設定して、コマンドを再度実行してください。
7005	パラメータ不正: DPMサーバの管理者パスワードが不正です。	指定された管理者パスワードが不正です。	正しいパスワードを指定して、コマンドを再実行してください。
7007	パラメータ不正: 指定されたシナリオ名が不正です。	指定されたシナリオ名が不正です。指定されたシナリオ名をDPMサーバから取得できませんでした。	正しいシナリオ名を設定して、コマンドを再度実行してください。
7009	パラメータ不正: 指定されたリストが空です。	指定されたリストが空です。 リストのデータ数が「0」になっています。 内部エラーが発生しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・正しい引数を指定して、コマンドを再度実行してください。 ・上記で問題を解決できない場合は、サポートセンターに連絡してください。
7051	引数の数が不正です。	入力した引数の数が不正です。	ヘルプメッセージまたは「リファレンスガイド 8 DPMコマンドライン」を参照して正しい引数を入力して、再度実行してください。
7052	コマンドまたは引数の数が不正です。	コマンドのオプション、または引数の数が不正です。	ヘルプメッセージまたは「リファレンスガイド 8 DPMコマンドライン」を参照して正しい引数を入力して、再度実行してください。
7053	コマンドのオプション(cilist)を指定して、管理対象マシンの一覧表示をした後、表示されているマシン名を指定して再度実行してください。	入力した引数の数が不正です。	ヘルプメッセージまたは「リファレンスガイド 8 DPMコマンドライン」を参照して正しい引数を入力して、再度実行してください。
7054	指定されたクライアントはDPMサーバに登録されていません。 クライアント一覧の表示は行われません。	指定された管理対象マシンのマシン名に対応するクライアント情報をDPMサーバで取得できませんでした。	コマンドのオプション(cilist)を指定して、管理対象マシンの一覧表示をした後、表示されているマシン名を指定して再度実行してください。
7055	指定されたクライアントはDPMサーバに登録されていません。 電源ONは行われません。	指定された管理対象マシンのマシン名に対応するクライアント情報をDPMサーバで取得できませんでした。	コマンドのオプション(cilist)を指定して、管理対象マシンの一覧表示をした後、表示されているマシン名を指定して再度実行してください。
7056	指定されたクライアントはDPMサーバに登録されていません。 シャットダウンは行われません。	指定された管理対象マシンのマシン名に対応するクライアント情報をDPMサーバで取得できませんでした。	コマンドのオプション(cilist)を指定して、管理対象マシンの一覧表示をした後、表示されているマシン名を指定して再度実行してください。
7057	指定されたクライアントはDPMサーバに登録されていません。 強制電源OFFは行われません。	指定された管理対象マシンのマシン名に対応するクライアント情報をDPMサーバで取得できませんでした。	コマンドのオプション(cilist)を指定して、管理対象マシンの一覧表示をした後、表示されているマシン名を指定して再度実行してください。
7058	指定されたクライアントはDPMサーバに登録されていません。 シナリオ割り当て/割り当て解除は行われません。	指定された管理対象マシンのマシン名に対応するクライアント情報をDPMサーバで取得できませんでした。	コマンドのオプション(cilist)を指定して、管理対象マシンの一覧表示をした後、表示されているマシン名を指定して再度実行してください。

DPMコマンドライン

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
7059	指定されたクライアントはDPMサーバに登録されていません。 シナリオ実行は行われません。	指定された管理対象マシンのマシン名に対応するクライアント情報をDPMサーバで取得できませんでした。	コマンドのオプション(cilist)を指定して、管理対象マシンの一覧表示をした後、表示されているマシン名を指定して再度実行してください。
7060	指定されたクライアントはDPMサーバに登録されていません。 シナリオ実行中断は行われません。	指定された管理対象マシンのマシン名に対応するクライアント情報をDPMサーバで取得できませんでした。	コマンドのオプション(cilist)を指定して、管理対象マシンの一覧表示をした後、表示されているマシン名を指定して再度実行してください。
7061	指定されたクライアントはDPMサーバに登録されていません。 エラーステータスのクリアは行われません。	指定された管理対象マシンのマシン名に対応するクライアント情報をDPMサーバで取得できませんでした。	コマンドのオプション(cilist)を指定して、管理対象マシンの一覧表示をした後、表示されているマシン名を指定して再度実行してください。
7062	指定されたシナリオはDPMサーバに登録されていません。 シナリオ割り当て/割り当て解除は行われません。	指定されたシナリオをDPMサーバで取得できませんでした。	コマンドのオプション(snrlist)を指定して、シナリオの一覧表示をした後、表示されているシナリオ名を指定して再度実行してください。
7063	指定されたシナリオはDPMサーバに登録されていません。 クライアントの追加は行われません。	指定されたシナリオをDPMサーバで取得できませんでした。	コマンドのオプション(snrlist)を指定して、シナリオの一覧表示をした後、表示されているシナリオ名を指定して再度実行してください。
7064	指定されたクライアントはDPMサーバに登録されていません。 クライアントの削除は行われません。	指定された管理対象マシンのマシン名に対応するクライアント情報をDPMサーバで取得できませんでした。	コマンドのオプション(cilist)を指定して、管理対象マシンの一覧表示をした後、表示されているマシン名を指定して再度実行してください。
7065	指定されたマシン名は重複しています。 XXXは行われません。 ※XXXは以下のいずれかとなります。 ・電源ON ・シャットダウン ・シナリオ実行 ・シナリオ実行中断 ・ステータスのクリア ・管理対象マシンの削除 ・シナリオ割り当て/割り当て解除	指定されたマシン名の管理対象マシンが複数台あるため、コマンドを実行しませんでした。	コマンドのオプションをMACアドレスまたは識別名の指定で再実行してください。または、管理対象マシンのマシン名を重複しないように変更してください。 注意: DPMコマンドラインは、マシン名と識別名が重複する場合、識別名を優先して実行されます。
7100	メモリ確保に失敗しました。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンでメモリの割り当てに失敗したときに発生します。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンを再起動してください。

DPMコマンドライン

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
7101	イベントエラー: イベントの作成に失敗しました。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンでイベント作成(CreateEvent)に失敗しました。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンを再起動してください。その後、コマンドを再実行してください。
7102	イベントエラー: イベントのセットに失敗しました。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンでイベント設定(SetEvent)に失敗しました。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンを再起動してください。その後、コマンドを再実行してください。
7150	DLLの終了処理に失敗しました。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンでDLLの終了処理でエラーが発生しました。	コマンドの実行を行った後の終了処理でエラーが発生しました。DPMコマンドラインがインストールされているマシンの動作に影響がある可能性がありますので再起動してください。
7151	シナリオ実行中	「/W(ウェイト時間)」引数を指定しシナリオを実行して、指定時間が経過しても実行完了しないときに、表示します。	ウェイト時間を変更するか、ウェイト時間を指定しないでシナリオ実行のコマンドを実行してください。
7152	シナリオ実行エラー	シナリオ実行エラーが発生しました。	シナリオ実行のコマンドを再実行するか、DPMサーバのサービスを再起動してください。
7153	Unknownエラー	Unknownエラーが発生しました。	DPMサーバのサービスを再起動してください。その後、コマンドを再実行してください。
7154	クライアント情報の取得に失敗しました。クライアント一覧の表示は行われません。	クライアント一覧情報または指定されたMACアドレスのクライアント情報をDPMサーバで取得できませんでした。	MACアドレスを指定しないでこのエラーが発生する場合、クライアント情報取得(cliclist)を再実行してください。同じエラーが発生する場合には、DPMサーバのサービスを再起動してください。 MACアドレスが指定してこのエラーが発生する場合、クライアント情報取得(cliclist)を再実行して、管理対象マシンの一覧表示をした後、表示されているMACアドレスを指定して再度コマンドを実行してください。
7155	クライアント情報の取得に失敗しました。シナリオ実行状況の表示は行われません。	クライアント詳細情報の取得に失敗しました。	シナリオ実行状況表示(progress)を再実行して、同じエラーが発生すれば、DPMサーバのサービスを再起動してください。
7156	シナリオ実行状況の取得に失敗しました。シナリオ実行状況の表示は行われません。	シナリオ実行状況の取得に失敗しました。	シナリオ実行状況表示(progress)を再実行して、同じエラーが発生すれば、コマンドのオプション(cliclist)を指定してください。管理対象マシンの一覧の「ステータス」に「シナリオ実行中」のマシンがない場合には、DPMサーバのサービスを再起動してください。
7200	指定エラー: 指定されたDPMサーバは存在しません。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンでメモリのリストに指定されたDPMサーバが見つかりません。	存在しているDPMサーバのIPアドレス、またはDNS名をパラメータとして入力して、コマンドを再度実行してください。

DPMコマンドライン

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
7201	指定エラー: 指定されたDPMサーバは存在しません。	DPMサーバリストに、指定されたDPMサーバが見つかりません。	実行中のDPMサーバを確認してください。 DPMサーバと同じバージョンのDPMコマンドラインをインストールしてください。
7202	指定エラー: 指定されたDPMサーバは既に登録されています。	DPMサーバリストに、指定されたDPMサーバは既に登録されています。	コマンドを再度実行してください。
7203	Webエラー: DPMサーバへの接続に失敗しました。	DPMサーバとの接続に失敗しました。	DPMサーバが正常に起動していること、DPMサーバのIPアドレス、DPMサーバ(IIS)で使用しているポート番号(/P)が正しいことを確認してください。 HTTPS(/S)を指定した場合は、HTTPSでの通信ができることを確認してください。
7301	Session: InternetSessionの作成に失敗しました。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンでシステムリソースが不足しています。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンを再起動してください。 その後、コマンドを再実行してください。
7302	Session: HttpConnection(GET)の作成に失敗しました。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンでシステムリソースが不足しています。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンを再起動してください。 その後、コマンドを再実行してください。
7303	Session: 指定したURLのオープンに失敗しました。URLFileOpen失敗	DPMサーバのURLに接続できません。 またはDPMコマンドラインがインストールされているマシンでシステムリソースの管理エラーが発生しました。	入力したDPMサーバのIPアドレス、DPMサーバ(IIS)で使用しているポート番号(/P)が正しいことを確認してください。 HTTPSの指定(/S)を指定した場合には、HTTPSで通信できることを確認してください。 それでもエラーが発生する場合は、DPMコマンドラインがインストールされているマシンを再起動後、コマンドを再実行してください。
7304	Session: DPMサーバが成功以外の終了コードを返却しました。(HTTP Status is not 200)	DPMサーバのURLに接続できません。 またはDPMコマンドラインがインストールされているマシンでシステムリソースの管理エラーが発生しました。	入力したDPMサーバのIPアドレス、ポート番号(/P)が正しいことを確認してください。 HTTPSの指定(/S)を指定した場合には、HTTPSで通信できることを確認してください。 それでもエラーが発生する場合は、DPMコマンドラインがインストールされているマシンを再起動してください。
7305	Session: HttpConnection(POST)の作成に失敗しました。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンでシステムリソースが不足しています。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンを再起動してください。 その後、コマンドを再実行してください。
7311	ConApi: 指定した操作は、DPMサーバでは対応していません。	1. DPMサーバのバージョンとDPMコマンドラインのバージョンが異なるため、接続に失敗しました。 2. 上記に該当しない環境(同じバージョン間)で出力された場合、DPMライブラリ内部で異常が発生した可能性があります。	「エラー説明」の「1.」に該当する場合: DPMサーバと同じバージョンのDPMコマンドラインをインストールしてください。 「エラー説明」の「2.」に該当する場合: DPMサーバのサービスを再起動後、コマンドを再実行してください。

DPMコマンドライン

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
7313	ConApi: パスワードが未設定です。	DPMサーバのパスワードパラメータが指定されていません。	DPMサーバのパスワードを指定してください。
7316	ConApi: DPMサーバとの通信でタイムアウトが発生しました。	タイムアウト値が短い、通信データが多い、もしくはネットワーク環境に問題がある可能性があります。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンで以下のレジストリの値を大きくしてください。 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NEC\DeploymentManager\DpmcmdWebSvTimeOut その後、「DeploymentManager API Service」サービス、およびIISのサービスを再起動して、再度実行してください。
7318	ConApi: 不正なデータが存在します。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンでリストに対して実行した操作に失敗しました。	コマンドの引数に正しい値を設定しているかを確認してください。
7320	ConApi: 通信データが不正です。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンで、データの内容が不正の場合、または通信時に必要のメモリが確保できなかった場合に発生します。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンを再起動してください。 その後、コマンドを再実行してください。
7321	WEB戻り値(RESLTCODE): 一定時間操作がなかったため、DPMサーバはセッションタイムアウトしました。	DPMライブラリ(コマンドの通信対象のライブラリ)からDPMサーバへの応答がないので、DPMサーバがセッションタイムアウトしました。	コマンドを再実行してください。
7322	WEB戻り値(RESLTCODE): DPMサーバとの通信時にエラーが発生しました。	DPMサーバでソケットエラーが発生しました。 またはDPMライブラリとDPMサーバの間でソケットエラーが発生しました。	・コマンドを再実行してください。 ・「DeploymentManager API Service」サービス、およびIISのサービスを再起動した後、コマンドを再実行してください。
7325	WEB戻り値(RESLTCODE): ライセンスの有効期限を過ぎています。	DPMサーバのライセンスの期限が超過しています。	ライセンスキーを追加してください。
7327	WEB戻り値(RESLTCODE): 指定されたグループは、DPMサーバ上で既に削除されています。	指定されたグループは、DPMサーバ上で既に削除されています。	グループ名を確認してください。
7328	WEB戻り値(RESLTCODE): DPMサーバから不正な値を受信しました。	DPMライブラリ(コマンドの通信対象のライブラリ)内部で異常が発生した可能性があります。	コマンドを再実行してください。 または、DPMサーバのサービスを再起動してください。
7329	エラーが発生しました。dpmcmdを再起動してください。	DPMコマンドラインの内部処理で異常が発生した可能性があります。	・DPMコマンドの内部処理で、予期しないエラーが発生した可能性があります。 コマンドの再実行や、別マシンからコマンドの実行を行ってください。 ・上記で問題を解決できない場合は、サポートセンターに連絡してください。
7331	WEB: DPMサーバから404(File Not Found)が返却されました。	DPMサーバのURLに接続できません。	入力したDPMサーバのIPアドレス、ポート番号(/P)が正しいことを確認してください。 HTTPSの指定(/S)を指定した場合には、HTTPSで通信できることを確認してください。
7333	WEB: DPMサーバからの受信データが不足しています。	取得したデータが不足しています。	管理サーバを再起動して、もう1回実行してください。
7336	グループ名が指定されていません。	グループ名が指定されていません。	グループ名を指定してください。

DPMコマンドライン

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
7337	グループパスが指定されていません。	グループパスが指定されていません。	グループパスを指定してください。
7338	指定されたDPMサーバのバージョンが異なるため接続できません。	指定されたDPMサーバのバージョンと、DPMコマンドラインのバージョンが異なるため、DPMサーバへの接続に失敗しました。またはDPMのWebサーバのアプリケーションプールの設定が間違いました。	DPMサーバと同じバージョンのDPMコマンドラインをインストールしてください。または、Webサーバのアプリケーションプールの設定が間違っている場合、Webサーバのアプリケーションプールを「ASP.NET v4.0 DeploymentManagerPool」に設定してください。
7342	指定可能なグループ名は64バイト以内です。	グループ名は64バイト以内で入力できます。	グループ名は64バイト以内で指定してください。
7343	グループ名に「;」セミコロン、「/」スラッシュは入力できません。	グループ名に「;」セミコロン、「/」スラッシュは入力できません。	「;」セミコロン、「/」スラッシュ以外を指定してください。
7344	ユーザ名が指定されていません。	ユーザ名が指定されていません。	ユーザ名を指定してください。
7345	入力された情報に誤りがあります。	ユーザ名とパスワードが不正です。	正しいユーザ名とパスワードを指定してください。
7346	旧パスワードが指定されていません。	旧パスワードが指定されていません。	旧パスワードを指定してください。
7347	新パスワードが指定されていません。	新パスワードが指定されていません。	新パスワードを指定してください。
7351	ライセンスキーが指定されていません。	ライセンスキーが指定されていません。	ライセンスキーを指定してください。
7352	シナリオ名が指定されていません。	シナリオ名が指定されていません。	シナリオ名を指定してください。
7353	シナリオ名は58バイト以内で入力してください。	シナリオ名は58バイト以内で入力できます。	シナリオ名は58バイト以内で指定してください。
7354	シナリオ名に「\$"" / : . ; * ? < > 」は使用できません。	シナリオ名に禁止文字は入力できません。	シナリオ名に禁止文字は指定しないでください。
7355	シナリオグループパスに「;」は入力できません。	シナリオグループパスに禁止文字は入力できません。	シナリオグループパスに禁止文字は指定しないでください。
7356	HWイメージファイル数は1-8個の範囲で入力してください。	HWイメージファイル数は1-8個の範囲で入力できます。	HWイメージファイル数は1-8個の範囲で指定してください。

DPMコマンドライン

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
7357	HWイメージファイル名は260バイト以内で入力してください。	HWイメージファイル名は260バイト以内で入力できます。	HWイメージファイル名は最大260バイトで指定してください。
7358	バックアップイメージファイル名が指定されていません。	バックアップイメージファイル名が指定されていません。	バックアップイメージファイル名を指定してください。
7360	ディスク番号は1-1000の範囲で入力してください。	ディスク番号は1-1000の範囲で入力できます。	ディスク番号は1-1000の範囲で指定してください。
7361	パーティション番号は1-1000の範囲で入力してください。	パーティション番号は1-1000の範囲で入力できます。	パーティション番号は1-1000の範囲で指定してください。
7362	最大ターゲット数は1-1000の範囲で入力してください。	最大ターゲット数は1-1000の範囲で入力できます。	最大ターゲット数は1-1000の範囲で指定してください。
7363	最大待ち時間は1-1440の範囲で入力してください。	最大待ち時間は1-1440の範囲で入力できます。	最大待ち時間は1-1440の範囲で指定してください。
7364	指定されたマルチキャストIPアドレスは不正です。	指定されたマルチキャストIPアドレスが不正です。	マルチキャストIPアドレスは「XXX.XXX.XXX.XXX」で指定してください。
7365	マルチキャストTTLは1-127の範囲で入力してください。	マルチキャストTTLは1-127の範囲で入力できます。	マルチキャストTTLは1-127の範囲で指定してください。
7366	最大転送レートは1-99999999の範囲で入力してください。	最大転送レートは1-99999999の範囲で入力できます。	最大転送レートは1-99999999の範囲で指定してください。
7367	パッケージ個数は1-8の範囲で指定ください。	HotFixとアプリケーションのイメージ数は1-8の範囲で入力できます。	HotFixとアプリケーションのイメージ数は1-8の範囲で指定してください。
7368	パッケージ名は69バイト以内で入力してください。	パッケージ名は69バイト以内で入力できます。	パッケージ名は69バイト以内で指定してください。
7369	OS名は126バイト以内で入力してください。	OS名は126バイト以内で入力できます。	OS名は126バイト以内で指定してください。
7370	セットアップパラメータファイル名は260バイト以内で入力してください。	セットアップパラメータファイル名は260バイト以内で入力できます。	セットアップパラメータファイル名は260バイト以内で指定してください。
7371	指定されたファイルは不正な可能性があります。	XMLファイルのサイズが10MBを超過しています。	XMLファイルは10MB以内で指定してください。
7376	パッケージが指定されていません。	HotFixとアプリケーションのイメージが指定されていません。	HotFixとアプリケーションのイメージを指定してください。

DPMコマンドライン

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
7377	マルチキャストIPアドレス最上位バイトは224-239の範囲で入力してください。	マルチキャストIPアドレス最上位バイトは224-239の範囲で入力できます。	マルチキャストIPアドレス最上位バイトは224-239の範囲で指定ください。
7378	備考は638バイト以内で入力してください。	備考は638バイト以内で入力できます。	備考は638バイト以内で指定ください。
7379	世代管理数は0-99の範囲で入力してください。	世代管理数が0-99の範囲外で設定されています。	世代管理数は0-99の範囲で指定ください。
7381	フルセクタを指定している場合、パーティションは指定できません。	フルセクタとパーティションは同時指定できません。	フルセクタとパーティションは同時に指定しないでください。
7415	クライアントの電源状態の取得に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・レジストリにPingTimeOut、またはServerIpAddressのキーがありません。 ・ネットワーク環境に問題がある可能性があります。 	<ul style="list-style-type: none"> ・DPMサーバを再インストールしてください。 ・ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。
7419	DPMサーバの高負荷状態等の要因により、リソースが不足している可能性があります。	システムリソース不足が発生しました。	しばらく待ってから、コマンドを実行してください。 または、管理サーバを再起動してください。
7420	リモートアップデートの進捗状況の取得に失敗しました。	リモートアップデートの進捗状況の取得に失敗しました。	管理サーバを再起動してください。
7424	ライセンス数の取得に失敗しました。	ライセンス数の取得に失敗しました。	DPMサーバを再インストールしてください。
7425	ライセンスキー情報の取得に失敗しました。	ライセンスキー情報の取得に失敗しました。	DPMサーバを再インストールしてください。
7440	ライセンス数を超えるため、マシンの追加はできません。	マシンを追加するとマシン数がライセンス数を超えます。	ライセンスキーを追加してください。
7448	シナリオが割り当てられていません。	シナリオが割り当てられていません。	マシンにシナリオ割り当てを実行してください。
7449	シナリオが既に実行状態にあるかまたはエラー状態です。	シナリオ状態が「シナリオ実行中」、または「シナリオエラー」の場合、失敗します。	シナリオ実行完了まで待つか、シナリオエラー解除してから、コマンドを再実行してください。
7450	シナリオ実行に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・レジストリ HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥NEC¥DeploymentManager 配下にHotFixDirFlag/SnrReportDir/ScenarioDirのいずれも存在していない。 ・管理サーバのメモリが破損している。 ・管理サーバのメモリが不足している。 ・シナリオファイルが破損している。 (NEC¥DeploymentManager¥DataFile¥Scenario¥シナリオ名.snr)	<ul style="list-style-type: none"> ・DPMサーバを再インストールしてください。 ・管理サーバを再起動してください。 ・しばらく待ってからコマンドを再実行するか、管理サーバを再起動してください。 ・シナリオは画面で表示される場合、削除した後同じタイプのシナリオ作成して、コマンドを再実行してください。
7451	シナリオが実行状態ではありません。	シナリオ実行状態ではない場合、発生します。	シナリオ実行中にしてください。

DPMコマンドライン

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
7452	バックアップ/リストアのスナリオ実行ステータスの取得に失敗しました。	バックアップ/リストアスナリオの開始処理に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・「DeploymentManager Backup/Restore Management」サービスを再起動してください。 ・管理サーバを再起動してください。
7455	スナリオが実行中またはエラー状態であるため電源ONはできません。	スナリオが実行中またはエラー状態です。	スナリオが実行中の場合は、スナリオ実行が完了するまで待つか、スナリオを中断してください。エラー状態の場合は、エラーを解除してください。
7456	既に電源ON状態です。	クライアントのステータスは既に電源ONになっている。	-
7457	電源ONに失敗しました。	既に電源ON実行中のクライアントに再度実行したか、システムのリソースが不足している場合に、発生します。	<ul style="list-style-type: none"> ・10分後(リモート電源ONタイムアウトのデフォルト値)、コマンドを再実行してください。 補足: デフォルト値はWebコンソールの「管理」ビュー→「DPMサーバ」アイコン→「詳細設定」→「ネットワーク」タブの「リモート電源ONタイムアウト」で確認できます。 ・上記で問題を解決できない場合、管理サーバを再起動してください。
7458	スナリオが実行中またはエラー状態であるためシャットダウンはできません。	スナリオが実行中またはエラー状態です。	スナリオ実行中の場合、スナリオ実行が完了するまで待つか、スナリオを中断してください。エラー状態の場合は、エラー解除してください。
7459	既に電源OFF状態です。	クライアントは既に電源OFFになっています。	-
7460	シャットダウンに失敗しました。	<p>電源OFFを実行する場合は、システムのリソースが不足しています。</p> <p>強制シャットダウンを実行する場合は、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・システムのリソースが不足しています。 ・該当クライアントがICMB連携中です。 ・拡張DLLを使用した電源OFFで、失敗しています。 ・ICMBの操作中に失敗しています。 	<ul style="list-style-type: none"> ・しばらく待ってから、コマンドを再実行してください。 ・クライアントがICMB連携中でないことを確認してください。 ・ICMB未対応のバージョンでは、拡張DLLは使用できない場合があります。 ・DPMサーバのサービスを再起動してください。
7461	試用期間の取得に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・試用期間が経過しました。 ・下記のレジストリの読み込みに失敗しました。 HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥NEC¥DeploymentManagerのKdtKey 	ライセンスキーを追加してください。
7464	スナリオが実行中またはエラー状態であるため変更は行えません。	スナリオが実行中またはエラー状態です。	<ul style="list-style-type: none"> ・スナリオ実行中の場合は、スナリオの実行を中断した上でエラー解除するか、スナリオが完了するまで待ってから、コマンドを再実行してください。 ・スナリオ実行エラーの場合は、エラー解除してからコマンドを再実行してください。 ・WOLエラーの場合、クライアント電源ONにするか、ネットワークが正常に動くことを確認してから、コマンドを再実行してください。
7465	スナリオのフォーマットが正しくありません。スナリオを確認して下さい。	NEC¥DeploymentManager¥Datafile¥Scenario¥xxxx.snrのファイルのフォーマットが正しくありません。	<ul style="list-style-type: none"> ・NEC¥DeploymentManager¥Datafile¥Scenario¥xxxx.snrファイルのフォーマットを確認してください。 ・xxxx.snrを削除後、APIサービスを再起動してWebコンソールから新しいスナリオを作成してください。

DPMコマンドライン

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
7472	シナリオファイルの書き込みに失敗しました。	・シナリオファイルの新規作成、または書き込みができませんでした。 ・シナリオを修正する時に指定する元のシナリオファイルのフォーマットが正しくありません。	・\$ProductInstallDir¥Datafile¥Scenarioフォルダに権限を与えてください。 ・元のシナリオファイルのフォーマットが間違っている場合、エラーコード7465を参照してください。
7476	ライセンスキーの削除に失敗しました。	指定したランセンスキーは登録されていません。	・当該ライセンスを登録しているか確認してください。 ・上記でも問題を解決できない場合、管理サーバを再起動してください。
7477	入力されたライセンスキーは無効です。	ライセンスのフォーマットが不正です。	正しいライセンスキーを入力してください。
7481	シナリオ名が重複しているため作成できません。	指定したシナリオ名は、既に使用されています。	別のシナリオ名を入力してください。
7483	該当するマシンが見つかりません。	操作したマシンは削除されています。	当該マシンを追加してください。
7496	同じ識別名が既に登録されています。	追加するマシンの識別名は既に他のマシンで使用されています。	別の識別名でマシンを追加してください。
7497	選択されたIPアドレスのフォーマットが不正です。	選択されたIPアドレスのフォーマットは不正です(文字列の最大サイズを超えました)。	正しいIPアドレスを指定してください。
7498	選択されたDPMサーバのIPアドレスが見つかりません。	選択されたIPアドレスはDPMサーバのIPアドレスではありません。	管理サーバを再起動して、コマンドを再実行してください。
7500	MACアドレスが重複しています。	新規追加するマシンのMACアドレスが、既に使用されています。	・まだ登録されていないMACアドレスを使用してください。 ・重複したMACアドレスを持つマシンを削除して、もう一度新規追加してください。
7504	シナリオ同時実行台数の変更失敗しました。	シナリオ同時実行制御用共有メモリのアクセス用排他オブジェクトの取得に失敗しました。	・しばらく待ってから、コマンドを再実行してください。 ・上記は問題を解決できない場合、管理サーバを再起動してください。
7518	試用期間を過ぎています。継続してご使用の場合はライセンス登録をお願い致します。	試用期間が経過しました。	ライセンスキーを追加してください。
7524	シナリオ実行中のためマシンの削除はできません。	クライアントの状態が、シナリオ実行中なので、マシンを削除できません。	・シナリオを実行完了した後に、コマンドを再実行してください。 ・シナリオを中断し、中断エラーを解除してから、コマンドを再実行してください。
7525	シナリオ実行中断状態のためマシンの削除はできません。	クライアントの状態が、シナリオ実行中断なので、マシンを削除できません。	エラーを解除してから、コマンドを再実行してください。
7526	リモート電源ONエラー状態のためマシンの削除はできません。	クライアントの状態が、リモート電源ONエラーなので、マシンを削除できません。	エラーを解除してから、コマンドを再実行してください。
7527	シナリオ実行エラー状態のためマシンの削除はできません。	クライアントの状態が、シナリオ実行エラーなので、マシンを削除できません。	エラーを解除してから、コマンドを再実行してください。

DPMコマンドライン

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
7528	シナリオ情報が見つかりません。	シナリオ情報を修正する時、メモリ上のシナリオリストに元のシナリオが見つかりません。	<ul style="list-style-type: none"> Webコンソールで最新の情報を取得してから、コマンドを再実行してください。 APIサービスを再起動してから、コマンドを再実行してください。
7532	このライセンスキーを削除すると、登録クライアント数がライセンス数を超えるため削除できません。	このライセンスキーを削除すると、登録クライアント数がライセンス数を超えてしまいます。	ライセンスキーを削除しないでください。
7533	指定可能なマシン名は63バイト以内です。	マシン名は63バイトを超えています。	マシン名は63バイト以内で入力してください。
7535	指定可能なグループ名は64バイト以内です。	グループ名が64バイトを超えています。	グループ名は64バイト以内で入力してください。
7536	数字のみのマシン名は指定できません。	マシン追加する時、マシン名が数字だけで入力されています。	マシン名は数字と英文字を入力してください。
7542	登録可能なグループ数は最大%dまでです。	マシングループ数が上限を超えているため、マシングループを新規作成できません。	-
7547	ディスク複製パラメータファイルの作成に失敗しました。	<p>ディスク複製用情報ファイル(Windows)を作成する場合</p> <ul style="list-style-type: none"> レジストリSOFTWARE\NEC\DeploymentManager\SysprepDirに記載されたディレクトリの配下のcsvサブディレクトリにファイルが作成できない、または入力したパラメータ情報のmacアドレスを持っているクライアントが見つかりません。 mkparams.exeの実行に失敗しました。 <p>ディスク複製用情報ファイル(Linux)を作成する場合</p> <ul style="list-style-type: none"> 入力したパラメータ情報のmacアドレスを持っているクライアントが見つかりません。 レジストリSOFTWARE\NEC\DeploymentManager\ShareRootDirに記載されたディレクトリの¥AnsFile¥machineinfディレクトリ配下に「MACアドレス.rep」が作成できないか、書き込みができません。 	<p>ディスク複製用情報ファイル(Windows)を作成する場合</p> <ul style="list-style-type: none"> レジストリSOFTWARE\NEC\DeploymentManager\SysprepDirに記載されたディレクトリの配下のcsvサブディレクトリをファイルの作成ができるようにしてください。 DPMサーバをインストールしたフォルダに、mkparams.exeが存在しない場合、DPMサーバを上書きインストールしてください。 UUIDとMACに有効な値を設定し、再度実行してください。 <p>ディスク複製用情報ファイル(Linux)を作成する場合</p> <ul style="list-style-type: none"> レジストリSOFTWARE\NEC\DeploymentManager\ShareRootDirに記載している¥AnsFile¥machineinf配下に「MACアドレス.rep」ファイルが作成できるようにしてください。 UUIDとMACに有効な値を設定し、再度実行してください。
7550	登録可能台数を超えています。マシングループに登録可能なマシンは%d台までです。	マシングループに追加するマシンの台数が制限を超えました。	余分な管理対象マシンを削除してから、コマンドを再実行してください。
7552	登録可能台数を超えています。登録可能なマシンは%d台までです。	DPMサーバに登録しているマシンの台数が制限を超えました。	余分な管理対象マシンを削除してから、コマンドを再実行してください。
7561	シナリオを割り当てたマシンが実行中もしくはエラー状態のため削除できません。	下記の状態なので、シナリオを削除できません。 シナリオ実行エラー、シナリオ実行中、シナリオ実行中断	エラーを解除してから、コマンドを再実行してください。
7597	指定されたDeploy-OSは存在しません。	指定されたDeploy-OSは存在しません。	存在するDeploy-OSを指定してください。

DPMコマンドライン

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
7598	指定されたDeploy-OS表示名は存在しません。	指定されたDeploy-OS表示名は存在しません。	存在するDeploy-OS表示名を指定してください。
7620	自動更新中のため、マシン削除はできません。	クライアントは下記の状態なので、削除できません。 自動更新中、ファイル転送中、自動更新時間設定中	自動更新完了した後、クライアントを削除してください。
7623	自動更新中のため、マシンのシナリオ実行はできません。	クライアントは下記の状態なので、シナリオの実行はできません。 自動更新中、ファイル転送中、自動更新時間設定中、パッチセットアップ中、NextBoot待ち中、ユーザコマンド待ち中	自動更新完了した後、コマンドを再実行してください。
7627	指定されたシナリオが見つかりません。	・DPMサーバに指定したシナリオ名が見つかりません。 ・レジストリ HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥NEC¥DeploymentManager ¥ScenarioDir に記載されたディレクトリに、設定したシナリオ名を持つシナリオファイル(入力したシナリオ名.snr)が見つかりません。	シナリオ名を修正して、もう一度実行してください。
7639	マシンにMACアドレスが登録されていません。	・クライアント1台に自動更新時間を設定した際に、そのクライアントにMACがない場合、発生します。 ・MACの無いクライアントの電源状態を取得した場合、発生します。(電源ON、シャットダウン、再起動する前、電源状態を取得しません) ・MACの無いクライアントのシナリオを実行した場合、発生します。 ・MACの無いクライアントにWakeOnLanを実行した場合、発生します。 ・MACの無いクライアントにシャットダウンを実行した場合、発生します。 ・MACの無いクライアントに再起動を実行した場合、発生する。 ・MACの無いクライアントに強制シャットダウンをした場合、発生する。	DPMサーバにクライアントのMAC情報を登録した後、コマンドを再実行してください。
7701	データベースの更新に失敗しました。	データベースへの操作が失敗しました。	・DPMサーバのすべてのサービス、およびデータベースのサービスを再起動してください。 ・バックアップしたデータベースを回復させてください。
7703	データベースへの書き込みに失敗しました。	データベースへの操作が失敗しました。	・DPMサーバのすべてのサービス、およびデータベースのサービスを再起動してください。 ・バックアップしたデータベースを回復させてください。
7704	データベースからの削除に失敗しました。	データベースへの操作が失敗しました。	・DPMサーバのすべてのサービス、およびデータベースのサービスを再起動してください。 ・バックアップしたデータベースを回復させてください。
7708	データベースへの書き込みに失敗しました。	データベースへの操作が失敗しました。	・DPMサーバのすべてのサービス、およびデータベースのサービスを再起動してください。 ・バックアップしたデータベースを回復させてください。
7709	データベースからの削除に失敗しました。	データベースへの操作が失敗しました。	・DPMサーバのすべてのサービス、およびデータベースのサービスを再起動してください。 ・バックアップしたデータベースを回復させてください。

DPMコマンドライン

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
7710	データベースからの読み込みに失敗しました。	データベースへの操作が失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・DPMサーバのすべてのサービス、およびデータベースのサービスを再起動してください。 ・バックアップしたデータベースを回復させてください。
7712	データベースからの読み込みに失敗しました。	データベースへの操作が失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・DPMサーバのすべてのサービス、およびデータベースのサービスを再起動してください。 ・バックアップしたデータベースを回復させてください。
7714	データベースの更新に失敗しました。	データベースへの操作が失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・DPMサーバのすべてのサービス、およびデータベースのサービスを再起動してください。 ・バックアップしたデータベースを回復させてください。
7715	データベースの更新に失敗しました。	データベースへの操作が失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・DPMサーバのすべてのサービス、およびデータベースのサービスを再起動してください。 ・バックアップしたデータベースを回復させてください。
7716	データベースからの読み込みに失敗しました。	データベースへの操作が失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・DPMサーバのすべてのサービス、およびデータベースのサービスを再起動してください。 ・バックアップしたデータベースを回復させてください。
7717	データベースへの書き込みに失敗しました。	データベースへの操作が失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・DPMサーバのすべてのサービス、およびデータベースのサービスを再起動してください。 ・バックアップしたデータベースを回復させてください。
7718	データベースからの削除に失敗しました。	データベースへの操作が失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・DPMサーバのすべてのサービス、およびデータベースのサービスを再起動してください。 ・バックアップしたデータベースを回復させてください。
7734	データベースへの書き込みに失敗しました。	データベースへの操作が失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・DPMサーバのすべてのサービス、およびデータベースのサービスを再起動してください。 ・バックアップしたデータベースを回復させてください。
7735	データベースからの削除に失敗しました。	データベースへの操作が失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・DPMサーバのすべてのサービス、およびデータベースのサービスを再起動してください。 ・バックアップしたデータベースを回復させてください。
7741	パッケージイメージ情報の取得に失敗しました。	データベースへの操作が失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・DPMサーバのすべてのサービス、およびデータベースのサービスを再起動してください。 ・バックアップしたデータベースを回復させてください。
7743	パッケージの詳細情報の取得に失敗しました。	データベースへの操作が失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・DPMサーバのすべてのサービス、およびデータベースのサービスを再起動してください。 ・バックアップしたデータベースを回復させてください。
7750	パラメータファイルの作成に失敗しました。	パラメータファイル作成中に、予期しない障害が発生しました。	サポートセンターに連絡してください。
7753	パラメータファイル(infファイル)の書き込みに失敗しました。	パラメータファイル(infファイル)のフォーマットに不正がありました。	パラメータファイル(infファイル)を確認してください。
7755	パラメータファイル(batファイル)の書き込みに失敗しました。	パラメータファイル(batファイル)のオープン/保存に失敗しました。	パラメータファイル(batファイル)に操作権限を与えてください。
7756	パラメータファイルの読み込みに失敗しました。	パラメータファイルのオープンに失敗しました。	パラメータファイルに操作権限を与えてください。

DPMコマンドライン

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
7764	指定された管理対象マシンは電源状態がUnknownのためシャットダウンできません。	管理対象マシンのIPアドレスが登録されていないため、シャットダウン処理は実行できません。	管理対象マシンのIPアドレスを登録してください。
7767	指定されたIPアドレス(%s)はマシン(%s)と重複しています。	指定されたIPアドレスが既にDPMサーバに登録されています。	重複しないIPアドレスを指定してください。
7768	マシン(%s)の追加に失敗しました。また追加されたグループの削除に失敗しました。	-	既に追加したグループを削除してください。
7771	指定されたマシングループパスの追加に失敗しました。また追加されたグループの削除に失敗しました。	-	既に追加したグループを削除してください。
7772	指定可能な識別名は63バイト以内です。	-	正しいマシン識別名を指定してください。
7773	数字のみの識別名は指定できません。	-	正しいマシン識別名を指定してください。
7774	グループパスが指定されていません。	-	グループパスを指定してください。
7780	指定されたOSタイプは不正です。	対応していないOSタイプを指定された。	ディスク複製OSインストール(高速)で対応しているOSタイプを指定してください。
7781	ディスク複製パラメータファイル作成に失敗しました。	パラメータファイル作成中に、予期しない障害が発生しました。	サポートセンターに連絡してください。
7782	ディスク複製パラメータファイル(XML)の更新に失敗しました。	ディスク複製パラメータファイルのオープン/保存に失敗したか、またはフォーマット不正であるため、更新に失敗しました。	パラメータファイルに操作権限を与えてください。 また、ファイルのフォーマットが正しいかどうかを確認してください。
7783	ディスク複製パラメータファイル(BAT)の作成に失敗しました。	ディスク複製パラメータファイル(BAT)のオープン/保存に失敗しました。	batファイルに操作権限を与えてください。
7793	データベースへの書き込みに失敗しました。	サービスバック/HotFix/Linuxパッチ/アプリケーションのインストールのシナリオ作成の際に、データベースへのデフォルトのセットアップパラメータの書き込みに失敗しました。	シナリオを再度作成してください。 ・上記で解決できない場合、データベースが正常に動作していること(サービスの起動や、接続状態など)を確認してください。

DPMコマンドライン

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
7794	データベースからの読み込みに失敗しました。	サービスバック/HotFix/Linuxパッチ/アプリケーションのインストールのシナリオにおいて、データベースからセットアップパラメータの取得に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・シナリオを再度作成してください。 ・上記で解決できない場合、データベースが正常に動作していること(サービスの起動や、接続状態など)を確認してください。
7864	DPMサーバからデータを正常に取得できませんでした。	DPMサーバから受信中に、データ不正がありました。	IISと「DeploymentManager API Service」サービスを再起動して、再実行をしてください。
7878	ユーザ認証に失敗しました。	DPMサーバのパスワードが不正でした。	正しいパスワードを入力してください。
7890	内部例外が発生しました。	DPMサーバから取得したデータに不正がありました。	再実行するか、DPMサーバがインストールされているマシンを再起動してください。
7891	該当情報が見つかりませんでした。	DPMサーバから取得したデータがNULLでした。	再実行するか、DPMサーバがインストールされているマシンを再起動してください。
7892	Webサーバ配置で例外が発生しました。	配置ファイルの読み込みに失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・「Web.Config」に記載の配置ファイル「MgrServerList.xml」の名前とファイルパスを確認してください。 ・上記で問題を解決できない場合は、サポートセンターに連絡してください。
7895	ソケットでエラーが発生しました。	「DeploymentManager API Service」サービスが停止している可能性があります。	「DeploymentManager API Service」サービスを再起動してください。
7896	パラメータは不正です。	送信したデータは不正です。	正しいパラメータを指定してください。
7898	無効な操作が発生しました。	不正なデータがありました。	再実行するか、DPMサーバがインストールされているマシンを再起動してください。
7901	コマンド番号に対応した操作はありません。	DPMライブラリから受けたコマンド番号が不正でした。	コマンドを再実行してください。
7902	取得したデータが紛失しました。	不正なデータがありました。	再実行するか、DPMサーバがインストールされているマシンを再起動してください。
7903	ユーザは既に削除されています。	存在しないユーザを指定しています。	存在しているユーザを指定してください。
7904	ユーザー一覧ファイルからの読み込み時にエラーが発生しました。	ユーザー一覧ファイルの読み込みに失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・DPMサーバがインストールされているマシンを再起動してください。 ・上記で問題を解決できない場合は、サポートセンターに連絡してください。

DPMコマンドライン

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
7905	ユーザー一覧ファイルへの書き込み時にエラーが発生しました。	ユーザー一覧ファイルへの書き込みに失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・DPMサーバがインストールされているマシンを再起動してください。 ・上記で問題を解決できない場合は、サポートセンターに連絡してください。
7906	通信エラーが発生しました。	通信エラーが発生しました。	再実行するか、DPMサーバがインストールされているマシンを再起動してください。
7908	試用期限が切れました。	試用期限が切れました。	ライセンスキーを入力してください。
7913	イメージファイル名が指定されていません。	イメージファイル名が指定されていません。	有効なイメージファイル名を指定してください。
7914	シナリオのHW情報に指定したイメージファイル名が存在しません。	指定されたイメージファイル名が存在しません。	存在するイメージファイル名を指定してください。
7915	シナリオのOS情報に指定したOS名が存在しません。	指定されたOSシナリオのOS名が存在しません。	存在するOS名を指定してください。
7916	シナリオのOS情報に指定したセットアップパラメータファイルが存在しません。	指定されたOSシナリオのセットアップパラメータファイルが存在しません。	存在するセットアップパラメータファイルを指定してください。
7918	シナリオのパッケージ情報に指定したサービスパック/HotFix/Linuxパッチ名が存在しません。	指定されたパッケージシナリオのサービスパック/HotFix/Linuxパッチ名が存在しません。	存在するサービスパック/HotFix/Linuxパッチ名を指定してください。
7919	シナリオのパッケージ情報に指定したアプリケーション名が存在しません。	指定されたパッケージシナリオのアプリケーション名が存在しません。	存在するアプリケーション名を指定してください。
7920	シナリオのバックアップ/リストア情報に指定したバックアップイメージファイル名のフォーマットが不正です。	指定されたバックアップ/リストアシナリオのバックアップイメージファイル名のフォーマットが不正です。	正しいファイル名を指定してください。
7921	古いパスワードが誤っています。	ユーザパスワードが不正です。	正しいユーザパスワードを指定してください。
7922	ライセンスキーは「xxx-xxxxxxx-xxxxxxx」の形式で、半角英数字で指定してください。	指定したライセンスキーのフォーマットが不正です。	正しいフォーマットのライセンスキーを指定してください。
7923	本DPMはライセンスの追加、削除、表示はサポートしていません。	インストールしたDPMはライセンスの追加と削除と表示は対応していません。	該当する機能を使用しないでください。
7924	イメージファイル名は重複指定できません。	指定したイメージファイル名が重複します。	イメージファイル名を重複しないように指定してください。

DPMコマンドライン

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
7925	アプリケーションは重複指定できません。	指定されたパッケージシナリオのアプリケーション名が重複します。	アプリケーション名を重複しないように指定してください。
7926	サービスパック/HotFix/Linuxパッチは重複指定できません。	指定されたパッケージシナリオのサービスパック/HotFix/Linuxパッチ名が重複します。	サービスパック/HotFix/Linuxパッチ名を重複しないように指定してください。
7927	作成するイメージファイルとフルセクタオプションが一致するようにしてください。	シナリオのフルセクタオプションとバックアップイメージファイルのフルセクタオプションが一致しません。	シナリオのフルセクタオプションと指定したバックアップイメージファイルのフルセクタオプションを一致するように指定してください。
7928	バックアップイメージファイル名は128バイト以内で入力してください。マシン名、MACアドレス、UUIDの付加をすべて有効にする場合は、イメージファイル名は拡張子(.lbr)を含め120バイト以内にしてください。	バックアップシナリオのイメージファイル名の長さが制限を超えました。	イメージファイル名の長さは制限長以内で指定してください。
7929	バックアップイメージファイル名は260バイト以内で入力してください。マシン名、MACアドレス、UUIDの付加を有効にする場合は、イメージファイル名は拡張子(.lbr)を含めて236バイト以内にしてください。	リストアシナリオのイメージファイル名の長さが制限を超えました。	イメージファイル名の長さは制限長以内で指定してください。
7930	XXXシナリオは編集、削除できません。 ※XXXは以下のいずれかとなります。 •System_WindowsMasterSetup.snr •System_WindowsMasterSetupVM.snr •System_LinuxMasterSetup.snr	エラーメッセージに表示されたビルトインシナリオの編集、および削除はできません。	エラーメッセージに表示されたビルトインシナリオの編集、および削除はできません。
8001	MACアドレスとUUIDどちらかを指定してください。	MACアドレス、UUIDのいずれも指定されていないため、マシン追加に失敗しました。	MACアドレス、UUIDのいずれか、または両方を指定してください。
8004	指定されたデフォルトゲートウェイは不正です。	指定されたデフォルトゲートウェイのフォーマットが不正なため、マシン追加に失敗しました。	正しいデフォルトゲートウェイを指定してください。
8005	指定されたサブネットマスクは不正です。	指定されたサブネットマスクのフォーマットが不正なため、マシン追加に失敗しました。	正しいサブネットマスクを指定してください。
8006	指定されたIPアドレスは不正です。	指定されたIPアドレスのフォーマットが不正なため、マシン追加に失敗しました。	正しいIPアドレスを指定してください。

DPMコマンドライン

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
8007	グループパスが指定されていません。	グループパスが指定されていないため、マシン追加に失敗しました。	グループパスを指定してください。
8008	グループパスに「;」セミコロンは使用できません。	指定されたグループパスに「;」が使用されているため、マシン追加に失敗しました。	グループパスに「;」を指定しないでください。
8010	マシン名は63バイト以内で入力してください。	指定されたマシン名が63バイトよりも長い場合、マシン追加に失敗しました。	マシン名を63バイト以内で入力してください。
8011	マシン名に「!"/#\$%^&*~¥@[:;./= '~`{+*}<>?»は使用できません。	指定されたマシン名に禁止文字が使用されているため、マシン追加に失敗しました。	マシン名に禁止文字を指定しないでください。
8012	半角数字のみのマシン名は使用できません。	指定されたマシン名が半角数字のみであるため、マシン追加に失敗しました。	半角数字のみのマシン名を指定しないでください。
8013	識別名は63バイト以内で入力してください。	指定された識別名が63バイトよりも長い場合、マシン追加に失敗しました。	識別名を63バイト以内で入力してください。
8014	識別名に「!"/#\$%^&*~¥@[:;./= '~`{+*}<>?»は使用できません。	指定された識別名に禁止文字が使用されているため、マシン追加に失敗しました。	識別名に禁止文字を指定しないでください。
8015	半角数字のみの識別名は使用できません。	指定された識別名が半角数字のみであるため、マシン追加に失敗しました。	半角数字のみの識別名を指定しないでください。
8016	カーネルIDは256バイト以内で入力してください。	指定されたカーネルIDが256バイトよりも長い場合、マシン追加に失敗しました。	カーネルIDは256バイト以内で入力してください。
8017	カーネル表示名は256バイト以内で入力してください。	指定されたカーネル表示名が256バイトよりも長い場合、マシン追加に失敗しました。	カーネル表示名は256バイト以内で入力してください。
8018	カーネルIDとカーネル表示名を両方指定してください。	カーネルID、またはカーネル表示名のいずれかのみ指定となっているため、マシン追加に失敗しました。	カーネルIDとカーネル表示名の両方を指定してください。

Deploy-OS

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	ropen failed : [/excluded_nic_list][エラー番号]	ファイルのオープンに失敗しました。	管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	fstat failed : [/excluded_nic_list][エラー番号]	ファイルの情報を取得できません。	管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	read failed : [/excluded_nic_list][エラー番号]	ファイルの読み込みに失敗しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	Could not find IP address and NetworkDeviceName.	管理サーバのIPアドレス、管理対象マシンのLANボードが取得できません。	<ul style="list-style-type: none"> ・LANボードが現在のDPM環境で対応していない可能性があります。 製品サイトで公開している機種対応モジュールを適用し、シナリオを再実行してください。 ・DHCPサーバ/管理サーバ/管理対象マシン間で通信異常が発生している可能性があります。 ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: bind() failed.	バインドが失敗しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: socket() failed.	ソケットが作成できません	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	error!:ioctl -SIOCGIFHWADDR <LocalSocket>.	LANボードのMACアドレスが取得できません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: sethostname() failed.	ホスト名を設定できません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。

Deploy-OS

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	argument NetDeviceType error.6	LANボードが検出されていません。(二次障害)	<p>・LANボードが現在のDPM環境で対応していない可能性があります。製品サイトで公開している機種対応モジュールを適用し、シナリオを再実行してください。</p> <p>・DHCPサーバ/管理サーバ/管理対象マシン間で通信異常が発生している可能性があります。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。</p> <p>・管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。</p>
	argument error.	LANボードが検出されていません。(二次障害)	<p>・LANボードが現在のDPM環境で対応していない可能性があります。製品サイトで公開している機種対応モジュールを適用し、シナリオを再実行してください。</p> <p>・DHCPサーバ/管理サーバ/管理対象マシン間で通信異常が発生している可能性があります。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。</p> <p>・管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。</p>
-	BootNIC: argument NetDeviceType error.6	LANボードが検出されていません。(二次障害)	<p>・LANボードが現在のDPM環境で対応していない可能性があります。製品サイトで公開している機種対応モジュールを適用し、シナリオを再実行してください。</p> <p>・DHCPサーバ/管理サーバ/管理対象マシン間で通信異常が発生している可能性があります。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。</p> <p>・管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。</p>

Deploy-OS

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	BootNIC: argument error.	LANボードが検出されていません。(二次障害)	<p>・LANボードが現在のDPM環境で対応していない可能性があります。製品サイトで公開している機種対応モジュールを適用し、シナリオを再実行してください。</p> <p>・DHCPサーバ/管理サーバ/管理対象マシン間で通信異常が発生している可能性があります。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。</p> <p>・管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。</p>
-	BootNIC: ERROR: It could not get the PXE address.	管理サーバのIPアドレスが検出されていません。(二次障害)	<p>・LANボードが現在のDPM環境で対応していない可能性があります。製品サイトで公開している機種対応モジュールを適用し、シナリオを再実行してください。</p> <p>・DHCPサーバ/管理サーバ/管理対象マシン間で通信異常が発生している可能性があります。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。</p> <p>・管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。</p>
-	BootNIC: ERROR: malloc failed when allocating memory for the send packet, size = 要求メモリサイズ.	メモリの確保に失敗しました。	<p>管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。</p>
-	fsc: ERROR: socket() failed.	ソケットが作成できません	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	fsc: ERROR!:ioctl - SIOCGIFADDR <iLocalSocket>.	LANボードのIPアドレスが取得できません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	fsc: ERROR: bind() failed.	バインドが失敗しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR!:types of network interface - iLocalSocket.	LANボードのMACアドレスが取得できません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。

Deploy-OS

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	fsc: ERROR: connect() failed.	管理サーバに接続できません。	管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: It failed to initialize unicast socket.	管理サーバに接続できません。	管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: malloc failed when allocating memory for the send packet, size = 要求メモリサイズ.	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: send() failed.	データの送信に失敗しました。	・管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: recv() failed.	データの受信に失敗しました。	管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: size of the incoming data exceeds the receive buffer.	管理サーバから不正なパケットを受信しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: Can't open rootfs.	ファイルのオープンに失敗しました。	管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	INFO: OPCODE_ERROR received.	管理サーバからエラーパケットを受信しました。	管理サーバがエラーを検出しました。 管理サーバのイベントログを参照してください。
-	ERROR: unexpected Opcode received, パケット種別.	管理サーバから不正なパケットを受信しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linuxrc : Cannot find CD-ROM Drives.	CD-ROMドライブが見つかりません。	CD-ROMドライブが現在のDPM環境で使用できない可能性があります。 製品サイトで公開している機種対応モジュールに同梱のCDブート用CDイメージを使用してください。

Deploy-OS

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	Mounting FD Drive... Failed.	USB接続のFDドライブのマウントに失敗しました。	DPMIP.confをFDに格納していた場合、DPMIP.confから管理サーバのIPアドレスなどの設定を自動で読み込むことができません。 管理対象マシン上から管理サーバのIPアドレスなど手入力してください。
-	Mounting CDROM Drive... Failed.	CD-ROMドライブのマウントに失敗しました。	DPMIP.confをFDに格納していた場合、DPMIP.confから管理サーバのIPアドレスなどの設定を自動で読み込むことができません。 管理対象マシン上から管理サーバのIPアドレスなどを手入力してください。
-	Failed to get ServerIPAddress from DPMIP.conf of マウント先 エラー番号.	DPMIP.confから管理サーバのIPアドレスが取得できない、または不正な形式です。	DPMIP.conf(管理サーバのIPアドレス)を確認してください。
-	Failed to get ClientIPAddress from DPMIP.conf of マウント先 エラー番号.	DPMIP.confから管理対象マシンのIPアドレスが取得できない、または不正な形式です。	DPMIP.conf(管理対象マシンのIPアドレス)を確認してください。
-	Failed to get Netmask from DPMIP.conf of マウント先 エラー番号.	DPMIP.confから取得したネットマスクが不正な形式です。	DPMIP.conf(ネットマスク)を確認してください。
-	Failed to get Gateway from DPMIP.conf of マウント先 エラー番号.	DPMIP.confから取得したゲートウェイが不正な形式です。	DPMIP.conf(ゲートウェイ)を確認してください。
-	This format is wrong.	手入力した管理サーバのIPアドレス、管理対象マシンのIPアドレス/ネットマスク/ゲートウェイが不正な形式です。	正しい形式で再入力してください。
-	BootPC: malloc failed when allocating memory for the send packet, size = 要求メモ リサイズ	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	BootPC: malloc failed when allocating memory for the receive packet, size = 要求 メモリサイズ	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	BootPC: ioctl() error(エラー番号 - エラー メッセージ).	LANボードのMACアドレスが取得できません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。

Deploy-OS

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	BootPC: send() failed(エラー番号 - エラーメッセージ).	データの送信に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・管理サーバと管理対象マシン間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	BootPC: recv() failed(エラー番号 - エラーメッセージ).	データの受信に失敗しました。	管理サーバと管理対象マシン間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。
-	Could not find the Management Server	管理サーバに接続できないか、またはエラーパケット/不正パケットを受信しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・管理サーバと管理対象マシン間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理サーバがエラーを検出している可能性があります。管理サーバのイベントログを参照してください。
-	Tried to connect all Ethernet ports, but could not find the Management Server. The connection will be retried from eth0 again.	管理サーバに接続できないか、またはエラーパケット/不正パケットを受信しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・管理サーバと管理対象マシン間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理サーバがエラーを検出している可能性があります。管理サーバのイベントログを参照してください。
-	A state of communication was bad condition.	管理サーバに接続できないか、またはエラーパケット/不正パケットを受信しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・管理サーバと管理対象マシン間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理サーバがエラーを検出している可能性があります。管理サーバのイベントログを参照してください。
-	The scenario was interrupted by the server.	シナリオが中断されています。	-
-	Return Value of BootPC was An unexpected value.	管理サーバに接続できないか、または通信異常/メモリ不足などが発生しています。	<ul style="list-style-type: none"> ・管理サーバと管理対象マシン間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	The scenario execution process of the server failed.	シナリオ実行に失敗しました。 (管理サーバからエラーパケット/不正パケットを受信しました。)	管理サーバがエラーを検出している可能性があります。管理サーバのイベントログを参照してください。

Deploy-OS

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	The scenario did not start.	管理対象マシン上で“シナリオ実行しない”を選択しました。	-
-	linftc: ERROR: Can't found PXE Server[管理サーバIPアドレス]	管理サーバのIPアドレスが検出されていません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftc: ERROR: memory allocation error for send packet, size = 要求メモリサイズ (エラー番号 - エラーメッセージ)	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	linftc: ERROR: memory allocation error for receive packet, size = 要求メモリサイズ (エラー番号 - エラーメッセージ)	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	linftc: ERROR: memory allocation error for root path, size = 要求メモリサイズ (エラー番号 - エラーメッセージ)	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	linftc: ERROR: failed to send packet (エラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理サーバ側でエラーを検出している可能性があります。シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 ・管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。

Deploy-OS

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	linftc: ERROR: failed to receive packet (エラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ)	データの受信に失敗しました。	管理サーバと管理対象マシン間で通信異常が発生しています。 ネットワーク構成を確認のうえ、シナリオを再実行してください。
-	linftc: ERROR: memory allocation error for received client path, size = 要求メモリサイズ (エラー番号 - エラーメッセージ)	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	linftc: ERROR: failed to download file	管理サーバからファイルをダウンロードできません。	<ul style="list-style-type: none"> ・管理サーバと管理対象マシン間で通信異常が発生しています。 ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理サーバ側でエラーを検出している可能性があります。 シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 ・管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	linftc: ERROR: unexpected object in ReceivePacket->FileInfo.IsDirectory(ディレクトリ識別フラグ)	管理サーバから不正なパケットを受信しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftc: INFO: OPCODE_FT_DWN_NACK received. (エラー箇所)	管理サーバから OPCODE_FT_DWN_NACK を受信しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftc: INFO: OPCODE_FT_ERROR received. (エラー箇所)	管理サーバからエラーパケットを受信しました。	管理サーバがエラーを検出しました。 管理サーバのイベントログを参照してください。
-	linftc: ERROR: unexpected Opcode received, パケット種別.	管理サーバから不正なパケットを受信しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。

Deploy-OS

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	linftc: ERROR: failed to construct checksum, linftc.c:エラー箇所:XXX XX XXXX.	メモリの確保に失敗しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftc: ERROR: failed to open file , Path == ファイルパス (エラー番号 - エラーメッセージ)	ファイルのオープンに失敗しました。	管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	linftc: ERROR: failed to write file. (エラー番号 - エラーメッセージ)	ファイルの書き込みに失敗しました。管理サーバからファイルをダウンロードできません。	管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	linftc: ERROR: failed to close file. (エラー番号 - エラーメッセージ)	ファイルのクローズに失敗しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftc: ERROR: download file data size is ignored !! (実際にダウンロードしたサイズ/ファイルサイズ)	管理サーバからファイルのダウンロードに失敗しました。(ダウンロードサイズ(実績)とファイルサイズ(予定)が一致しません)。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftc: ERROR: transfer failed	ダウンロードしたファイルのチェックサムが管理サーバのチェックサムと一致しません。(ファイル破損検出)	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftc: ERROR: failed to set attribute (エラー番号 - エラーメッセージ)	ダウンロードしたファイルの最終アクセス時刻/修正時刻が更新できません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftc: ERROR: Failed to create socket. [エラー番号 - エラーメッセージ]	ソケットが作成できません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftc: ERROR: ioctl - SIOCGIFADDR<iLocalSocket>(エラー番号 - エラーメッセージ).	LANボードのIPアドレスが取得できません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftc: ERROR: types of network interface - iLocalSocket(エラー番号 - エラーメッセージ).	LANボードのMACアドレスが取得できません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。

Deploy-OS

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	linftc: ERROR: failed to connect (エラー番号 - エラーメッセージ).	管理サーバに接続できません。	管理サーバと管理対象マシン間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。
-	linftc: ERROR: failed to shutdown socket (エラー番号 - エラーメッセージ).	ソケットのシャットダウンに失敗しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftc: ERROR: Invalid NetDevName's length(ネットワークデバイス名 - 文字数)	LANカードの指定が不正です。管理サーバと通信できません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftc: ERROR: argcount error.(パラメータ数)	パラメータの指定が不正です。管理サーバと通信できません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftcu: ERROR: Can't found PXE Server[管理サーバIPアドレス]	管理サーバのIPアドレスが検出されていません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftcu: ERROR: memory allocation error for send packet, size = 要求メモリサイズ (エラー番号 - エラーメッセージ)	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	linftcu: ERROR: memory allocation error for receive packet, size = 要求メモリサイズ (エラー番号 - エラーメッセージ)	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。

Deploy-OS

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	linftcu: ERROR: memory allocation error for root path, size = 要求メモリサイズ (エラー番号 - エラーメッセージ)	メモリの確保に失敗しました。	<p>管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。</p> <p>「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。</p> <p>メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。</p>
-	linftcu: ERROR: failed to send packet (エラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信が失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理サーバ側でエラーを検出している可能性があります。シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 ・管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 <p>「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。</p> <p>メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。</p>
-	linftcu: ERROR: failed to receive packet (エラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ)	データの受信に失敗しました。	<p>管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。</p>
-	linftcu: ERROR: failed to get file status (エラー箇所 - エラー情報1 - エラー情報2)	ファイルの状態を取得できません。	<ul style="list-style-type: none"> ・アップロードするファイルが存在しない可能性があります。サポートセンターに連絡してください。 ・管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 <p>「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。</p> <p>メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。</p>
-	linftcu: ERROR: Ignore file type (エラー箇所)	アップロードしようとしたファイルは通常のファイルではありません。	<p>問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。</p>

Deploy-OS

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	linftcu: ERROR: memory allocation error for received client path, size = 要求メモリサイズ (エラー番号 - エラーメッセージ)	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	linftcu: ERROR: failed to upload file	管理サーバにファイルをアップロードできません。	<ul style="list-style-type: none"> ・管理サーバと管理対象マシン間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理サーバ側でエラーを検出している可能性があります。シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 ・管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	linftcu: INFO: OPCODE_FT_UP_COMPLETE_NACK received. (エラー箇所)	管理サーバから OPCODE_FT_UP_COMPLETE_NACK を受信しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftcu: INFO: OPCODE_FT_UP_NOTRDY received. (エラー箇所)	管理サーバから OPCODE_FT_UP_NOTRDY を受信しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftcu: INFO: OPCODE_FT_UP_NACK received. (エラー箇所)	管理サーバから OPCODE_FT_UP_NACK を受信しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftcu: INFO: OPCODE_FT_ERROR received. (エラー箇所)	管理サーバからエラーパケットを受信しました。	管理サーバがエラーを検出しました。 管理サーバのイベントログを参照してください。
-	linftcu: ERROR: unexpected Opcode received, パケット種別.	管理サーバから不正なパケットを受信しました。	問題が発生する場合は、サポートセンターに連絡してください。
-	linftcu: ERROR: failed to construct checksum, linftcu.c:エラー箇所:XXX XX XXXX.	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。

Deploy-OS

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	linftcu: ERROR: failed to open file , Path == ファイルパス (エラー番号 - エラーメッセージ)	ファイルが存在していません。管理サーバにファイルを送信できません。	問題が発生する場合は、サポートセンターに連絡してください。
-	linftcu: ERROR: memory allocation error for file name, Path = ファイルパス (エラー番号 - エラーメッセージ)	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	linftcu: INFO: OPCODE_FT_FILE_NOTRDY received. (エラー箇所)	管理サーバから OPCODE_FT_FILE_NOTRDY を受信しました。	管理サーバ側でエラーを検出している可能性があります。 シナリオの実行状態を確認して頂き、エラー時はイベントログを参照してください。
-	linftcu: ERROR: failed to read file. (エラー番号 - エラーメッセージ)	ファイルの読み込みに失敗しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftcu: INFO: OPCODE_FT_FILE_DT_NACK received. (エラー箇所)	管理サーバから OPCODE_FT_FILE_DT_NACK を受信しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftcu: ERROR: Specified block number exceeds the last block number, ullExpBlockNumber == 管理サーバに送信予定のブロック番号, LastBlockNumber == 最終ブロック番号, linftcu.c:エラー箇所:XXX XX XXXX	管理サーバにファイルをアップロードできません。 (送信シーケンス制御が異常を検出しました。)	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftcu: INFO: OPCODE_FT_FILE_COMPLETE_NACK received. (エラー箇所)	管理サーバから OPCODE_FT_FILE_COMPLETE_NACK を受信しました。	管理サーバがエラーを検出しました。 管理サーバのイベントログを参照してください。
-	linftcu: ERROR: Failed to create socket. [エラー番号 - エラーメッセージ]	ソケットが作成できません	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftcu: ERROR: ioctl - SIOCGIFADDR<iLocalSocket>(エラー番号 - エラーメッセージ).	LANボードのIPアドレスが取得できません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftcu: ERROR: types of network interface - iLocalSocket(エラー番号 - エラーメッセージ).	LANボードのMACアドレスが取得できません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftcu: ERROR: failed to connect (エラー番号 - エラーメッセージ).	管理サーバに接続できません。	管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。 ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。

Deploy-OS

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	linftcu: ERROR: failed to shutdown socket (エラー番号 - エラーメッセージ).	ソケットのシャットダウンに失敗しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftcu: ERROR: argcount error.(パラメータ数)	パラメータの指定が不正です。管理サーバと通信できません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	probe: ERROR: failed to open file	ファイルのオープンに失敗しました。	管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	probe: ERROR: file send error! (linftcu)	Deploy-OS上のプログラムの起動に失敗しました。(ディスク構成情報を送信できませんでした。)	管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	probe: ERROR: failed to execute brdp	Deploy-OS上のプログラムの起動に失敗しました。	管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Disk Number is zero or less(ディスク番号).	シナリオで指定されたディスク番号が不正な値です。	ディスク構成チェックシナリオを実行し、シナリオで指定したディスク番号が正しいか確認してください。
-	ERROR: Partition number is below 0(パーティション番号).	シナリオで指定されたパーティション番号が不正な値です。	ディスク構成チェックシナリオを実行し、シナリオで指定したパーティション番号が正しいか確認してください。
-	ERROR: Cannot find the corresponding disk(ディスク番号).	指定のディスクが見つかりません。(ディスク構成チェックでは左記メッセージは必ず表示されます。エラーではありません。)	ディスク構成チェックシナリオを実行し、シナリオで指定したディスク番号が正しいか確認してください。 (ディスク構成チェックでは、左記メッセージが必ず表示されます。正常動作のため対処する必要はありません。)
-	ERROR: Cannot find the Partition(パーティション番号) of Disk(ディスク番号).	指定のディスク/パーティションが見つかりません。	ディスク構成チェックシナリオを実行し、シナリオで指定したディスク/パーティション番号が正しいか確認してください。

Deploy-OS

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	ERROR: Backup or Restore of partition with a dynamic disk cannot be performed.	リストア先のディスクがダイナミックディスクの場合、パーティション単位のリストアはできません。	「ファーストステップガイド 付録A 機能対応表」-「ファイルシステムやディスク形式の対応状況」を参照してください。
-	ERROR: Cannot find the corresponding partition(パーティション番号).	指定のパーティション(論理ドライブ)が見つかりません。	ディスク構成チェックシナリオを実行し、シナリオで指定したパーティション番号が正しいか確認してください。
-	ERROR: Cannot find the corresponding logic drive(パーティション番号).	指定のパーティション(論理ドライブ)が見つかりません。	ディスク構成チェックシナリオを実行し、シナリオで指定したパーティション番号が正しいか確認してください。
-	ERROR: Cannot find the corresponding partition(2 - パーティション番号).	指定のパーティション(論理ドライブ)は見つかりましたが、ディスク内のパーティション数が多いため、DPMではアクセスできません。	「ファーストステップガイド 2.2.2 バックアップ/リストアについて」を参照し、最大パーティション数を確認してください。
-	ERROR: Cannot find the corresponding partition(3 - パーティション番号).	指定のパーティション(論理ドライブ)が見つかりません。	ディスク構成チェックシナリオを実行し、シナリオで指定したパーティション番号が正しいか確認してください。
-	ERROR: Failed to open the file for progress information.	ファイルのオープンに失敗しました。	管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to receiving a message from a socket.	ソケットが作成できないか、またはデータの受信に失敗しました。	管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。 ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to get SourceIPAddress of NetworkInterface from a socket.	LANボードのIPアドレスが取得できません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: Failed to bind the socket to NIC.	バインドが失敗しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: Failed to get HardwareAddress of NetworkInterface from a socket.	LANボードのMACアドレスが取得できません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: Failed to set SendTimeOut to the socket.	ソケットオプション(送信タイムアウト値)が設定できません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: Failed to set ReceiveTimeOut to the socket.	ソケットオプション(受信タイムアウト値)が設定できません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。

Deploy-OS

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	ERROR: Failed to assignment of the memory for provisionally pSendPacket.	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to assignment of the memory for provisionally pReceivePacket.	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to assignment of the memory for provisionally pucBufferErrorString.	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to assignment of the memory for a pSendPacket.	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to assignment of the memory for a pReceivePacket.	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: no operation scheduled.	管理サーバから不正なパケットを受信しました。	問題が発生する場合は、サポートセンターに連絡してください。

Deploy-OS

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	ERROR: x operation scheduled -03-	管理サーバから不正なパケットを受信しました。	問題が発生する場合は、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: Failed to send a message, OPCODE_CMDENQ, (I:エラー発生箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信に失敗しました。	<p>・管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。</p> <p>・管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可能性があります。シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。</p> <p>・管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。</p>
-	ERROR: unexpected received, pRcvPackt->OpInfo.Command==処理種別.	管理サーバから不正なパケットを受信しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: Received the error from the PXE server.	管理サーバからエラーパケットを受信しました。	管理サーバがエラーを検出しました。管理サーバのイベントログを参照してください。
-	ERROR: Received the illegal reply -01-, pRcvPackt->Header.usOpcode==パケット種別.	管理サーバから不正なパケットを受信しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: Failed to generation of a pipe.	パイプの生成に失敗しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: Failed to generation of a child process.	子プロセスの生成に失敗しました。	管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。

Deploy-OS

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	ERROR: gzip exited abnormally.	Deploy-OS上のプログラムの起動に失敗しました。	管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: brdp exited abnormally.	Deploy-OS上のプログラムの起動に失敗しました。	管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to send a message, OPCODE_BKREQ, (I:エラー発生箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可能性があります。シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 ・管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to receiving a message from a unicast socket.	データの受信に失敗しました。	管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Received the illegal reply -02-, pRcvPackt->Header.usOpcode==パケット種別.	管理サーバから不正なパケットを受信しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: Failed to the input of a binary stream.	バックアップイメージデータの読み込みに失敗しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。

Deploy-OS

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	ERROR: Failed to send and receive BackupAndControlData with the PXE Server.	データの送信に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・管理サーバと管理対象マシン間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to send BackupData, OPCODE_バケット種別, (i:エラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・管理サーバと管理対象マシン間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可能性があります。シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 ・管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to recv BackupControlData from the PXE Server.	データの受信に失敗しました。	管理サーバと管理対象マシン間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: エラーメッセージ.	管理サーバ側がソケットをシャットダウンしたため、データを受信できません。	管理サーバがエラーを検出した可能性があります。管理サーバのイベントログを参照してください。
-	ERROR: retry timeout.	バックアップイメージの送信に失敗しました。(リトライアウト)	<ul style="list-style-type: none"> ・管理サーバと管理対象マシン間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。

Deploy-OS

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	ERROR: Failed to read data in brdp (バックアップ予定サイズ,バックアップ完了サイズ,エラー情報1,エラー情報2,エラー情報3)	バックアップデータの読み込みに失敗しました。	問題が発生する場合は、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: Failed to send a message, OPCODE_DTDONE. (I:エラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可能性があります。シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 ・管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: No OPCODE From PXE Server while creating verify data.	バックアップイメージファイルにペリファイデータを追加中に、管理サーバとの通信がタイムアウトしました。	管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Illegal OPCODE(パケット種別) while creating verify data.	バックアップイメージファイルにペリファイデータを追加中に、管理サーバがエラーを検出しました。	管理サーバがエラーを検出しました。管理サーバのイベントログを参照してください。
-	ERROR: Failed to allocating of a memory(plLength).	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to allocating of a memory(pcBuf).	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。

Deploy-OS

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	ERROR: Failed to set TCP_NODELAY to the socket.	ソケットオプション(TCP_NODELAY)が設定できません。	問題が発生する場合は、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: Failed to send a message, OPCODE_RTRDY, (I:エラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・管理サーバと管理対象マシン間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可能性があります。シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 ・管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to the select of Sockets.	select(多重化された I/O の同期)に失敗しました。	<p>管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。</p> <p>「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。</p> <p>メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。</p>
-	ERROR: Failed to receive RestorePacket from the PXE Server.	データの受信に失敗しました。(タイムアウト)	管理サーバと管理対象マシン間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: operation failed(エラー番号 - エラーメッセージ).	データの受信に失敗しました。	管理サーバと管理対象マシン間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。

Deploy-OS

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	ERROR: Failed to send a message, OPCODE_MACACK, (I:エラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・管理サーバと管理対象マシン間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可能性があります。シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 ・管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to send a message, OPCODE_DTNACK, (I:エラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・管理サーバと管理対象マシン間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可能性があります。シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 ・管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: The packet loss has been frequently generated.	パケットのロス率が閾値を越えたため、シナリオ異常となりました。	ネットワーク構成を確認のうえ、シナリオを再実行してください。

Deploy-OS

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	ERROR: Failed to send a message, OPCODE_DTANACK, (I:エラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・管理サーバと管理対象マシン間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可能性があります。シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 ・管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to the output of a binary stream. WritingBlockNumber=>ブロック番号 く、	管理サーバから不正なパケットを受信しました。 (パケット内のバックアップデータのサイズが0)	<ul style="list-style-type: none"> ・管理サーバと管理対象マシン間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可能性があります。シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 ・管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to send a message, OPCODE_DTAACK, (I:エラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・管理サーバと管理対象マシン間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可能性があります。シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 ・管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。

Deploy-OS

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	ERROR: Failed to send a message, OPCODE_DTDNACK, (I:エラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可能性があります。シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 ・管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: unknown OPCODE: Rcv==エラーパケット種別, Snd==送信パケット種別.	データの受信に失敗しました。	管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Retry timeout, Disk writing cannot be completed, i_work==タイムアウト時間.	<p>キャッシュ→ディスクへの同期に時間がかかっているため、タイムアウトが検出されました。管理対象マシン側の以下の要因により発生します。</p> <p>[発生要因]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・バックアップイメージのサイズ ※サイズが大きい場合 ・負荷状態 ※仮想環境の場合 ・実装メモリ ※サイズが大きい場合 ・不良セクタ有無 ※存在する場合 ・HW不良 	<ul style="list-style-type: none"> ・管理サーバ側の以下のレジストリの値を、300秒より大きな値に変更してください。管理サーバを再起動し、シナリオを再実行してください。 <p>HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\bkressvc\Parameters ClientResultDisplayRetrytimes</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ローカルリストア機能を使用している場合、上記のレジストリの値を変更した後にローカルリストア用ブータブルCDを再作成して、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to send a message, OPCODE_DTDACK, (I:エラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可能性があります。シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 ・管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to connect UnicastSocket(エラー情報 - エラー番号 - エラーメッセージ).	管理サーバに接続できません。	管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to create a multicast socket.	ソケットが作成できません	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。

Deploy-OS

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	ERROR: Failed to a setup of the option of a socket(IP_ADD_MEMBERSHIP).	ソケットオプション(マルチキャストグループ)が設定できません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: Failed to attaching an address to a socket.	バインドが失敗しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: Failed to send a message OPCODE_BKRES_UNI_RSTP_RDY, (!:エラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・管理サーバと管理対象マシン間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可能性があります。シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 ・管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: failed to receive message(エラー番号 - エラーメッセージ - !:エラー箇所)	データの受信に失敗しました。	管理サーバと管理対象マシン間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: OPCODE_ERROR received. (!:エラー箇所)	管理サーバからエラーパケットを受信しました。	管理サーバがエラーを検出しました。管理サーバのイベントログを参照してください。

Deploy-OS

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	ERROR: Failed to send a message, OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTANACK, (!:エ ラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・管理サーバと管理対象マシン間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可能性があります。シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 ・管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to send a message, OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTAACK, (!:エ ラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・管理サーバと管理対象マシン間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可能性があります。シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 ・管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to send a message, OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTANACK, (!:エ ラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・管理サーバと管理対象マシン間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可能性があります。シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 ・管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。

Deploy-OS

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	ERROR: Failed to send a message, OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTDNACK, (!:エラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・管理サーバと管理対象マシン間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可能性があります。シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 ・管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: unexpected Opcode packet received, Header.usOpcode==パケット種別, cRestoreMode==内部フェーズ.	管理サーバから不正なパケットを受信しました。	問題が発生する場合は、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: Failed to send a message, OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTDACK, (!:エラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・管理サーバと管理対象マシン間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可能性があります。シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 ・管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	/bin/dpmupload.sh: ERROR: dpmupload.list: Cannot download file from DPM Server:<Deploy>/upload/dpmupload.	管理対象マシンのログファイル作成のためのdpmupload.listが管理サーバからダウンロードできません。	管理サーバと管理対象マシン間で通信異常が発生しています。管理対象マシンのログがアップロードされていませんが、シナリオが正常終了している場合は正しくバックアップリストアされていますので対処する必要はありません。
-	/bin/dpmupload.sh: "ERROR: ログファイル名: Cannot upload file to DPM Server:<Deploy>/upload/dpmupload.	管理対象マシンのログファイルが管理サーバにアップロードできません。	管理サーバと管理対象マシン間で通信異常が発生しています。管理対象マシンのログがアップロードされていませんが、シナリオが正常終了している場合は正しくバックアップリストアされていますので対処する必要はありません。
-	/etc/rc.S: ERROR: ファイル名: Cannot download execute script file from DPM server.	シナリオ実行に必要なファイルが管理サーバからダウンロードできません。	管理サーバと管理対象マシン間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。

Deploy-OS

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	AddDrv.sh: ERROR: ドライバファイル名: Cannot insmod driver file.	ドライバファイルを管理サーバからダウンロードできませんでした。 または、管理対象マシンに対してドライバの組込み(insmod)が失敗しました。	管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。 ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 改善しない場合はサポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: Failed to backup the UEFI globally defined variables.	UEFIブートメニューに関するグローバル変数のバックアップに失敗しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: Failed to restore the UEFI globally defined variables.	UEFIブートメニューに関するグローバル変数のリストアに失敗しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: Cannot restore the data of a different boot mode. Please Specify the appropriate boot mode.	バックアップ時のブートモードとリストア時のブートモードが異なる ため、バックアップイメージのリストアに失敗しました。	バックアップ元がBIOSモードでリストア先がUEFIモード、またはバックアップ元がUEFI モードでリストア先がBIOSモードの場合に発生します。 ブートモードをバックアップ時から変更している場合は、バックアップ時のブートモード に戻してからリストアしてください。 ブートモードの変更をしていない場合は、正しいイメージが指定されているかを確認し てください。
-	ERROR: Failed to send and receive BackupAndControlData with the PXE Server because of time-out.	データの送受信に失敗しました。	ネットワークの状況を確認し、管理サーバの<イメージ格納用フォルダ>%FD- Linux%config%BackupRestoreConf.iniのタイムアウト値を大きな値に変更した後に、シ ナリオを再実行してください。 改善しない場合はサポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: Failed to receive BackupControlData from the PXE Server because of time-out.	データの受信に失敗しました。	ネットワークの状況を確認し、管理サーバの<イメージ格納用フォルダ>%FD- Linux%config%BackupRestoreConf.iniのタイムアウト値を大きな値に変更した後に、シ ナリオを再実行してください。 改善しない場合はサポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: Failed to backup.	バックアップに失敗しました。 本エラーメッセージは、単独では表示されず、他のエラーメッセ ージと組み合わせて表示されます。	-
-	ERROR: Failed to restore. The data is not written to the destination storage device.	リストアに失敗しました。(データ書き込みなし) 本エラーメッセージは、単独では表示されず、他のエラーメッセ ージと組み合わせて表示されます。	-

Deploy-OS

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	ERROR: Failed to restore. Incomplete data was written to the destination storage device.	リストアに失敗しました。(データ書き込みあり) 本エラーメッセージは、単独では表示されず、他のエラーメッセージと組み合わせて表示されます。	-
-	Internal Error. For this error, contact your sales or support representative.	内部エラーが発生しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	Failed to allocate memory. For this error, contact your sales or support representative.	メモリの確保に失敗しました。	ハードウェア構成を確認した後、シナリオを再実行してください。
-	Failed to access the specified disk. There may be something wrong with the disk, the cable, the SCSI controller or the RAID controller. Remove these devices, and then connect them again. Check if the machine recognizes these devices, and re-execute the scenario. Contact your sales or support representative if the same error occurs. (device name) (デバイス名)	ディスクへのアクセスに失敗しました。	ハードディスクやケーブル、SCSIコントローラ、RAIDコントローラに異常がある可能性があります。これらをいったん取り外して接続し直してください。その後、本体装置に正しく認識されていることを確認のうえ、シナリオを再実行してください。 改善しない場合はサポートセンターに連絡してください。
-	Failed to read the data from the specified disk. There may be an invalid sector in the disk. Check the disk by CHKDSK or other tools. If an invalid sector is found, then repair the disk and re-execute the scenario. (device name) (デバイス名)	データの読み込みに失敗しました。	ディスクに不良セクタが存在している可能性があります。OS上でディスクのチェックを行ってください。不良セクタが見つかった場合はディスクの修復を行ってからシナリオを再実行してください。 改善しない場合はサポートセンターに連絡してください。
-	Failed to write the data to the specified disk. There may be a disk failure or an invalid sector. If possible, exchange the disk and re-execute the scenario. (device name) (デバイス名)	データの書き込みに失敗しました。	ディスクが故障しているか、不良セクタが存在している可能性があります。ディスクを交換し、シナリオを再実行することを推奨します。 改善しない場合はサポートセンターに連絡してください。

Deploy-OS

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	Failed to read or write the data in the managed machine. For this error, contact your sales or support representative.	管理対象マシン内でデータのやり取りに失敗しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	Internal error. For this error, contact your sales or support representative.	内部エラーが発生しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	Invalid data in the backup image. For this error, contact your sales or support representative.	バックアップイメージファイルのデータに異常があります。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	There is something wrong with the management information of the basic disk. Check and repair the disk by CHKDSK or other tools, and re-execute the scenario.	ベーシックディスクの管理情報に異常があります。	OS上でディスクのチェック/修復を行い、シナリオを再実行してください。
-	There is something wrong with the management information of the dynamic disk. Check and repair the disk by CHKDSK or other tools, and re-execute the scenario.	ダイナミックディスクの管理情報に異常があります。	OS上でディスクのチェック/修復を行い、シナリオを再実行してください。
-	There is something wrong with the management information of the GPT disk. Check and repair the disk by CHKDSK or other tools, and re-execute the scenario.	GPTディスクの管理情報に異常があります。	OS上でディスクのチェック/修復を行い、シナリオを再実行してください。
-	There is something wrong with the management information of the FAT partition. Check and repair the disk by CHKDSK or other tools, and re-execute the scenario.	FATパーティションの管理情報に異常があります。	OS上でディスクのチェック/修復を行い、シナリオを再実行してください。
-	There is something wrong with the management information of the NTFS partition. Check and repair the disk by CHKDSK or other tools, and re-execute the scenario.	NTFSパーティションの管理情報に異常があります。	OS上でディスクのチェック/修復を行い、シナリオを再実行してください。

Deploy-OS

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	There is something wrong with the management information of the ext2 or ext3 partition. Check and repair the disk by fsck or other tools, and re-execute the scenario. (partition number) (パーティション番号)	ext2/ext3パーティションの管理情報に異常があります。	OS上でディスクのチェック/修復を行い、シナリオを再実行してください。
-	There is something wrong with the management information of the SWAP partition. Check and repair the disk by fsck or other tools, and re-execute the scenario. (partition number) (パーティション番号)	swapパーティションの管理情報に異常があります。	OS上でディスクのチェック/修復を行い、シナリオを再実行してください。
-	The partition specified in the scenario does not exist. Check if the specified partition number is correct by executing disk configuration check scenario. (the device name, the specified partition number) (デバイス名, パーティション番号)	シナリオで指定されたパーティションが存在しません。	ディスク構成チェックシナリオを実行し、シナリオで指定したパーティション番号が正しいことを確認後、シナリオを再実行してください。
-	The specified function is not matched between the backup scenario and the restore scenario. Check if the specified function in the restore scenario is same as the backup scenario. (the function of the restore scenario, the function of the backup scenario) (/バックアップファンクション, リストアファンクション)	リストアの際に指定したバックアップの機能(バックアップ方式など)が、バックアップ時に指定した機能と異なります。	バックアップ時と同じ機能を指定して、シナリオを再実行してください。
-	The backup image of this version is not supported. (Version of the backup image) (バックアップイメージのバージョン)	本バージョンでは、対応していないバックアップイメージです。	-

Deploy-OS

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	The size of the backup data to be restored is larger than that of the destination storage device. It cannot be restored. Specify a destination device whose size is larger than or equal to the following size. (minimum required size of a destination device) (the specified device: its size) (リストア先に最低限必要なディスク容量) (指定されたディスク: ディスク容量)	リストアしようとしているバックアップデータは、リストア先のディスク容量より大きいため、リストアできません。	リストア先に、バックアップデータのサイズ以上の容量があるディスクを指定して、シナリオを再実行してください。
-	The destination device size is too larger to support. Specify a destination device whose max size is 8EB. (the specified device) (デバイス名)	容量が8EBより大きいディスクには、対応していません。	-
-	The scenario specifying partition can be executed only for basic disks.	ベーシックディスク以外のディスクに対してパーティションを指定したシナリオは実行できません。	ベーシックディスク指定して、シナリオを再実行してください。
-	Cannot restore the data to a partition of a different size than the size you backed up. Specify a partition with the following size. (required size of a partition to restore) (size of the specified partition) (リストア先のパーティションに必要なディスク容量) (指定されたパーティションのディスク容量)	バックアップ元のパーティションサイズと異なるサイズのパーティションには、リストアできません。	リストア先に、バックアップ元のパーティションサイズと同じサイズのパーティションを指定して、シナリオを再実行してください。
-	Cannot restore the data to a partition of a different type than the type you backed up. Specify a partition with the type same as you backed up. (ID of the backed-up partition) (ID of the specified partition) (バックアップ元のパーティションID) (リストア先のパーティションID)	バックアップ元のパーティションと異なるフォーマットのパーティションにリストアすることはできません。	リストア先に、バックアップ元と同じフォーマットのパーティションを指定して、シナリオを再実行してください。

Deploy-OS

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	The basic disks with more than 1000 partitions are not supported.	パーティション数が1000個より多いベーシックディスクには、対応していません。	-
-	The following ext2 or ext3 partition is not supported. (partition number) (パーティション番号)	以下のext2/ext3パーティションは、対応していません。 (パーティション番号)	-
-	Error: GetDriverLst Ret.(エラー情報)	ドライバリストファイルの取得に失敗しました。	<p>・管理サーバと管理対象マシン間で通信異常が発生している可能性があります。ネットワークの状況を確認し、シナリオを再実行してください。</p> <p>・機種対応モジュールを使用して、DHCPサーバを使用しない運用(CDブート)を行っている場合、管理サーバに機種対応モジュールがインストールされていない可能性があります。機種対応モジュールに同梱のリリースノートを参照のうえ、シナリオを再実行してください。</p> <p>・ローカルリストア機能を使用している場合、ローカルリストア用ブータブルCDが正しく作成できていない可能性があります。以下の資料を参照して、ローカルリストア用ブータブルCDを再作成した後にシナリオを再実行してください。 WebSAM DeploymentManager(http://jpn.nec.com/websam/deploymentmanager/) →「ダウンロード」を選択 →WebSAM DeploymentManager Ver6.2 ローカルリストア機能 運用手順書</p> <p>・管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。</p>

Deploy-OS

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	Error: Cannot open driver list file. (ドライバリストファイル名)	ドライバリストファイルのオープンに失敗しました。 (ドライバリストファイル: chkdrv_XXXX_XXXXXX_XX.lst)	<ul style="list-style-type: none"> ・管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生している可能性があります。ネットワークの状況を確認し、シナリオを再実行してください。 ・機種対応モジュールを使用して、DHCPサーバを使用しない運用(CDブート)を行っている場合、管理サーバに機種対応モジュールがインストールされていない可能性があります。機種対応モジュールに同梱のリリースノートを参照のうえ、シナリオを再実行してください。 ・ローカルリストア機能を使用している場合、ローカルリストア用ブータブルCDが正しく作成できていない可能性があります。以下の資料を参照して、ローカルリストア用ブータブルCDを再作成した後にシナリオを再実行してください。 WebSAM DeploymentManager(http://jpn.nec.com/websam/deploymentmanager/) →「ダウンロード」を選択 →WebSAM DeploymentManager Ver6.2 ローカルリストア機能 運用手順書 ・管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	Error: driver list file close error. ((ドライバリストファイル名)	ドライバリストファイルのクローズに失敗しました。 (ドライバリストファイル: chkdrv_XXXX_XXXXXX_XX.lst)	<p>管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。</p>
-	Error: returned unexpected code(エラー情報)	予期しないエラーが発生しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	No such disk.	入力したディスク番号が不正です。	有効デバイス一覧に表示されている内容を確認してください。正しいディスク番号を入力してください。

Deploy-OS

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	No such command.	入力した内容が不正です。	有効デバイス一覧に表示されている内容を確認してください。 正しいディスク番号、またはコマンドを入力してください。
-	ERROR: Failed to open DPMOPInf.bin.	ファイルのオープンに失敗しました。(DPMOPInf.bin)	<p>・ローカルリストア用ブータブルCDが正しく作成できていない可能性があります。以下の資料を参照して、ローカルリストア用ブータブルCDを再作成した後にシナリオを再実行してください。 WebSAM DeploymentManager(http://jpn.nec.com/websam/deploymentmanager/) →「ダウンロード」を選択 →WebSAM DeploymentManager Ver6.2 ローカルリストア機能 運用手順書</p> <p>・管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。</p>
-	ERROR: Failed to receiving a OPINFO from CD.	ファイルの読み込みに失敗しました。(DPMOPInf.bin)	<p>ローカルリストア用ブータブルCDが正しく作成できていない可能性があります。以下の資料を参照して、ローカルリストア用ブータブルCDを再作成した後にシナリオを再実行してください。 WebSAM DeploymentManager(http://jpn.nec.com/websam/deploymentmanager/) →「ダウンロード」を選択 →WebSAM DeploymentManager Ver6.2 ローカルリストア機能 運用手順書</p> <p>改善しない場合はサポートセンターに連絡してください。</p>
-	ERROR: I will not be able to run a scenario that has been scheduled.(エラー情報)	ファイルが破損しているため、ローカルリストアが実行できません。(DPMOPInf.bin)	<p>ローカルリストア用ブータブルCDが正しく作成できていない、またはファイルが破損している可能性があります。以下の資料を参照して、ローカルリストア用ブータブルCDを再作成した後にシナリオを再実行してください。 WebSAM DeploymentManager(http://jpn.nec.com/websam/deploymentmanager/) →「ダウンロード」を選択 →WebSAM DeploymentManager Ver6.2 ローカルリストア機能 運用手順書</p> <p>改善しない場合はサポートセンターに連絡してください。</p>
-	ERROR: Can not execute the specified restore partition.(エラー情報)	ファイルが破損しているため、ローカルリストアが実行できません。(DPMOPInf.bin)	<p>ローカルリストア用ブータブルCDが正しく作成できていない、またはファイルが破損している可能性があります。以下の資料を参照して、ローカルリストア用ブータブルCDを再作成した後にシナリオを再実行してください。 WebSAM DeploymentManager(http://jpn.nec.com/websam/deploymentmanager/) →「ダウンロード」を選択 →WebSAM DeploymentManager Ver6.2 ローカルリストア機能 運用手順書</p> <p>改善しない場合はサポートセンターに連絡してください。</p>

Deploy-OS

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	argument DeviceName error.1 (エラー情報)	選択されたデバイス名が不正です。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	Mount Error.	CD/DVDドライブのマウントに失敗しました。	<p>・リストア媒体を挿入し直してから、「Enter」キーを押下してください。</p> <p>・CD/DVDドライブに異常がある可能性があります。いったん取り外して接続し直してください。その後、本体装置に正しく認識されていることを確認し、シナリオを再実行してください。</p> <p>改善しない場合はサポートセンターに連絡してください。</p>
-	Image open Error.	リストア媒体の分割ファイルのオープンに失敗しました。 (分割ファイル: XXX.bin)	<p>・CD/DVDドライブに挿入したリストア媒体が違う(画面では1枚目を要求されたが2枚目を挿入したなど)可能性があります。</p> <p>正しいリストア媒体を挿入して、「Enter」キーを押下してください。</p> <p>・リストア媒体が正しく作成できていない、またはファイルが破損している可能性があります。</p> <p>以下の資料を参照して、リストア媒体を再作成した後にシナリオを再実行してください。 WebSAM DeploymentManager(http://jpn.nec.com/websam/deploymentmanager/) →「ダウンロード」を選択 →WebSAM DeploymentManager Ver6.2 ローカルリストア機能 運用手順書</p> <p>・管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。</p> <p>「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。</p> <p>メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。</p>
-	disk Error. This is incorrect Image.	リストア媒体の分割ファイルに識別情報がありません。	<p>リストア媒体が正しく作成できていない、またはファイルが破損している可能性があります。</p> <p>以下の資料を参照して、リストア媒体を再作成した後にシナリオを再実行してください。 WebSAM DeploymentManager(http://jpn.nec.com/websam/deploymentmanager/) →「ダウンロード」を選択 →WebSAM DeploymentManager Ver6.2 ローカルリストア機能 運用手順書</p>

Deploy-OS

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	disk Error. This Image is not 1st.	リストア媒体(1枚目)の分割ファイルが破損しています。	ファイルが破損している可能性があります。 以下の資料を参照して、リストア媒体を再作成した後にシナリオを再実行してください。 WebSAM DeploymentManager(http://jpn.nec.com/websam/deploymentmanager/) →「ダウンロード」を選択 →WebSAM DeploymentManager Ver6.2 ローカルリストア機能 運用手順書
-	disk Error. This Image is not corresponding.	リストア媒体の分割ファイルが不正です。	・CD/DVDドライブに別のバックアップイメージファイルから作成されたリストア媒体が挿入されている可能性があります。1枚目のリストア媒体と同じバックアップイメージファイルから作成したリストア媒体を挿入した後、「Enter」を押下してください。 ・ファイルが破損している可能性があります。 以下の資料を参照して、リストア媒体を再作成した後にシナリオを再実行してください。 WebSAM DeploymentManager(http://jpn.nec.com/websam/deploymentmanager/) →「ダウンロード」を選択 →WebSAM DeploymentManager Ver6.2 ローカルリストア機能 運用手順書
-	disk Error. Next Disk is エラー情報1 , but this Image number is エラー情報2.	リストア媒体の分割ファイルが破損しています。	ファイルが破損している可能性があります。 以下の資料を参照して、リストア媒体を再作成した後にシナリオを再実行してください。 WebSAM DeploymentManager(http://jpn.nec.com/websam/deploymentmanager/) →「ダウンロード」を選択 →WebSAM DeploymentManager Ver6.2 ローカルリストア機能 運用手順書
-	ERROR: failed to receive message from CD/DVD(エラー番号 - エラー情報 - I:エラー箇所)	CD/DVDドライブからバックアップデータの読み込みに失敗しました。	・CD/DVDドライブに異常がある可能性があります。いったん取り外して接続し直してください。その後、本体装置に正しく認識されていることを確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理対象マシンのメモリ容量が不足している、または一時的に不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.9 管理対象マシン(物理マシン)」、「3.10 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、システム要件(メモリ容量)を満たしていることを確認してください。 メモリが一時的に不足している場合は、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to write pipe.	パイプが切断されているためデータを書き込むことができません。	バックアップデータのリストア処理に失敗しました。 問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	Restart system failed. (return:エラー番号1, errno:エラー番号2)	管理対象マシンの再起動に失敗しました。	「CTRL」キー+「ALT」キー+「DEL」キーを押下して、管理対象マシンを再起動してください。