

WebSAM DeploymentManager
Ver6.0

エラー情報一覧

— 第2版 —

2012/1/31

改版履歴

版数	改版日付	改版内容
2	2012/1/31	・DPM Ver6.0[REVISION:003]リリースに伴い、DPMコマンドラインのエラーコード7065,7338を新規追加。 ・DPMコマンドライン -エラーコード7005,7329を追加。 -エラーコード7200,7203:対処方法を更新。 -エラーコード7311:エラー説明、対処方法を更新。
1	2011/5/31	新規作成

DPMコマンドライン

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
7005	パラメータ不正:DPMサーバの管理者パスワードが不正です。	指定された管理者パスワードが不正です。	正しいパスワードを指定して、コマンドを再実行してください。
7051	引数の数が不正です。	入力した引数の数が不正です。	ヘルプメッセージまたは「リファレンスガイド 8.コマンドリファレンス」を参照して正しい引数を入力して、再度実行してください。
7052	コマンドまたは引数の数が不正です。	コマンドのオプション、または引数の数が不正です。	ヘルプメッセージまたは「リファレンスガイド 8.コマンドリファレンス」を参照して正しい引数を入力して、再度実行してください。
7053	引数が不正です。	入力した引数の数が不正です。	ヘルプメッセージまたは「リファレンスガイド 8.コマンドリファレンス」を参照して正しい引数を入力して、再度実行してください。
7054	指定されたクライアントはDPMサーバに登録されていません。 クライアント一覧の表示は行われません。	指定された管理対象マシンのマシン名に対応するクライアント情報をDPMサーバで取得できませんでした。	コマンドのオプション(cilist)を指定して、管理対象マシンの一覧表示をした後、表示されているマシン名を指定して再度実行してください。
7055	指定されたクライアントはDPMサーバに登録されていません。 電源ONは行われません。	指定された管理対象マシンのマシン名に対応するクライアント情報をDPMサーバで取得できませんでした。	コマンドのオプション(cilist)を指定して、管理対象マシンの一覧表示をした後、表示されているマシン名を指定して再度実行してください。
7056	指定されたクライアントはDPMサーバに登録されていません。 シャットダウンは行われません。	指定された管理対象マシンのマシン名に対応するクライアント情報をDPMサーバで取得できませんでした。	コマンドのオプション(cilist)を指定して、管理対象マシンの一覧表示をした後、表示されているマシン名を指定して再度実行してください。
7057	指定されたクライアントはDPMサーバに登録されていません。 強制電源OFFは行われません。	指定された管理対象マシンのマシン名に対応するクライアント情報をDPMサーバで取得できませんでした。	コマンドのオプション(cilist)を指定して、管理対象マシンの一覧表示をした後、表示されているマシン名を指定して再度実行してください。
7058	指定されたクライアントはDPMサーバに登録されていません。 シナリオ割当て/割当て解除は行われませ	指定された管理対象マシンのマシン名に対応するクライアント情報をDPMサーバで取得できませんでした。	コマンドのオプション(cilist)を指定して、管理対象マシンの一覧表示をした後、表示されているマシン名を指定して再度実行してください。
7059	指定されたクライアントはDPMサーバに登録されていません。 シナリオ実行は行われません。	指定された管理対象マシンのマシン名に対応するクライアント情報をDPMサーバで取得できませんでした。	コマンドのオプション(cilist)を指定して、管理対象マシンの一覧表示をした後、表示されているマシン名を指定して再度実行してください。
7060	指定されたクライアントはDPMサーバに登録されていません。 シナリオ実行中断は行われません。	指定された管理対象マシンのマシン名に対応するクライアント情報をDPMサーバで取得できませんでした。	コマンドのオプション(cilist)を指定して、管理対象マシンの一覧表示をした後、表示されているマシン名を指定して再度実行してください。
7061	指定されたクライアントはDPMサーバに登録されていません。 エラーステータスのクリアは行われません。	指定された管理対象マシンのマシン名に対応するクライアント情報をDPMサーバで取得できませんでした。	コマンドのオプション(cilist)を指定して、管理対象マシンの一覧表示をした後、表示されているマシン名を指定して再度実行してください。
7062	指定されたシナリオはDPMサーバに登録されていません。 シナリオ割当て/割当て解除は行われませ	指定されたシナリオをDPMサーバで取得できませんでした。	コマンドのオプション(snrlist)を指定して、シナリオの一覧表示をした後、表示されているシナリオ名を指定して再度実行してください。
7063	指定されたシナリオはDPMサーバに登録されていません。 クライアントの追加は行われません。	指定されたシナリオをDPMサーバで取得できませんでした。	コマンドのオプション(snrlist)を指定して、シナリオの一覧表示をした後、表示されているシナリオ名を指定して再度実行してください。
7064	指定されたクライアントはDPMサーバに登録されていません。 クライアントの削除は行われません。	指定された管理対象マシンのマシン名に対応するクライアント情報をDPMサーバで取得できませんでした。	コマンドのオプション(cilist)を指定して、管理対象マシンの一覧表示をした後、表示されているマシン名を指定して再度実行してください。

DPMコマンドライン

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
7065	指定されたマシン名は重複しています。 XXXは行われません。 ※XXXは以下のいずれかとなります。 ・電源ON ・シャットダウン ・シナリオ実行 ・シナリオ実行中断 ・ステータスのクリア ・管理対象マシンの削除 ・シナリオ割り当て/割り当て解除 ※REVISION:003以降で出力されます。	指定されたマシン名の管理対象マシンが複数台あるため、コマンドを実行しませんでした。	管理対象マシンのマシン名を重複しないように変更するか、コマンドのオプションをMACアドレスまたは識別名の指定で再実行してください。DPMコマンドラインは、マシン名と識別名が重複する場合、識別名を優先して実行されます。
7100	メモリ確保に失敗しました。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンでメモリの割り当てに失敗したときに発生します。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンを再起動してください。
7101	イベントエラー: イベントの作成に失敗しました。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンでイベント作成(CreateEvent)に失敗しました。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンを再起動してください。その後、コマンドを再実行してください。
7102	イベントエラー: イベントのセットに失敗しました。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンでイベント設定(SetEvent)に失敗しました。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンを再起動してください。その後、コマンドを再実行してください。
7106	ポーリングスレッドエラー: スレッドの作成に失敗しました。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンでスレッド作成(CreateThread)に失敗しました。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンを再起動してください。その後、コマンドを再実行してください。
7107	ポーリングスレッドエラー: スレッドの停止に失敗しました。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンでスレッド中止に失敗しました。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンを再起動してください。その後、コマンドを再実行してください。
7108	ポーリングスレッドエラー: スレッドの開始に失敗しました。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンでスレッド開始に失敗しました。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンを再起動してください。その後、コマンドを再実行してください。
7150	DLLの終了処理に失敗しました。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンでDLLの終了処理でエラーが発生しました。	コマンドの実行を行った後の終了処理でエラーが発生しました。DPMコマンドラインがインストールされているマシンの動作に影響がある可能性がありますので再起動してください。
7151	シナリオ実行中	「/W(ウェイト時間)」引数を指定しシナリオを実行して、指定時間が経過しても実行完了しないときに、表示します。	ウェイト時間を変更するか、ウェイト時間を指定しないでシナリオ実行のコマンドを実行してください。
7152	シナリオ実行エラー	シナリオ実行エラーが発生しました。	シナリオ実行のコマンドを再実行するか、DPMサーバのサービスを再起動してください。
7153	Unknownエラー	Unknownエラーが発生しました。	DPMサーバのサービスを再起動してください。その後、コマンドを再実行してください。
7154	クライアント情報の取得に失敗しました。 クライアント一覧の表示は行われません。	クライアント一覧情報または指定されたMACアドレスのクライアント情報をDPMサーバで取得できませんでした。	MACアドレスを指定しないでこのエラーが発生する場合、クライアント情報取得(cilist)を再実行してください。同じエラーが発生する場合には、DPMサーバのサービスを再起動してください。 MACアドレスが指定してこのエラーが発生する場合、クライアント情報取得(cilist)を再実行して、管理対象マシンの一覧表示をした後、表示されているMACアドレスを指定して再度コマンドを実行してください。
7155	クライアント情報の取得に失敗しました。 シナリオ実行状況の表示は行われません。	クライアント詳細情報の取得に失敗しました。	シナリオ実行状況表示(progress)を再実行して、同じエラーが発生すれば、DPMサーバのサービスを再起動してください。
7156	シナリオ実行状況の取得に失敗しました。 シナリオ実行状況の表示は行われません。	シナリオ実行状況の取得に失敗しました。	シナリオ実行状況表示(progress)を再実行して、同じエラーが発生すれば、コマンドのオプション(cilist)を指定してください。管理対象マシンの一覧の「ステータス」に「シナリオ実行中」のマシンがない場合には、DPMサーバのサービスを再起動してください。
7200	指定エラー: 指定されたDPMサーバは存在しません。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンでメモリのリストに指定されたDPMサーバが見つかりません。	存在しているDPMサーバのIPアドレス、またはDNS名をパラメータとして入力して、コマンドを再度実行してください。

DPMコマンドライン

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
7203	Webエラー: DPMサーバへの接続に失敗しました。	DPMサーバとの接続に失敗しました。	DPMサーバが正常に起動していること、DPMサーバのIPアドレス、DPMサーバ(IIS)で使用するポート番号(/P)が正しいことを確認してください。 HTTPS(/S)を指定した場合は、HTTPSでの通信が可能かどうかを確認してください。
7301	Session: InternetSessionの作成に失敗しました。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンでシステムリソースが不足しています。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンを再起動してください。 その後、コマンドを再実行してください。
7302	Session: HttpConnection(GET)の作成に失敗しました。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンでシステムリソースが不足しています。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンを再起動してください。 その後、コマンドを再実行してください。
7303	Session: 指定したURLのオープンに失敗しました。URLFileOpen失敗	DPMサーバのURLに接続できません。 またはDPMコマンドラインがインストールされているマシンでシステムリソースの管理エラーが発生しました。	入力したDPMサーバのIPアドレス、DPMサーバ(IIS)で使用するポート番号(/P)が正しいことを確認してください。 HTTPSの指定(/S)を指定した場合には、HTTPSで通信可能かを確認してください。 それでもエラーが発生する場合は、DPMコマンドラインがインストールされているマシンを再起動後、コマンドを再実行してください。
7304	Session: DPMサーバが成功以外の終了コードを返却しました。(HTTP Status is not 200)	DPMサーバのURLに接続できません。 またはDPMコマンドラインがインストールされているマシンでシステムリソースの管理エラーが発生しました。	入力したDPMサーバのIPアドレス、ポート番号(/P)が正しいことを確認してください。 HTTPSの指定(/S)を指定した場合には、HTTPSで通信可能かを確認してください。 それでもエラーが発生する場合は、DPMコマンドラインがインストールされているマシンを再起動してください。
7305	Session: HttpConnection(POST)の作成に失敗しました。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンでシステムリソースが不足しています。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンを再起動してください。 その後、コマンドを再実行してください。
7311	ConApi: 指定した操作は、DPMサーバでは対応していません。	1. DPMサーバのバージョンが6.02以降で、DPMコマンドラインのバージョンが6.00/6.01のバージョンのため、接続に失敗しました。 2. 上記に該当しない環境(同じバージョン間)で出力された場合、DPMライブラリ内部で異常が発生した可能性があります。	「エラー説明」の「1.」に該当する場合: DPMサーバと同じバージョンのDPMコマンドラインをインストールしてください。 「エラー説明」の「2.」に該当する場合: DPMサーバのサービスを再起動後、コマンドを再実行してください。
7316	ConApi: DPMサーバとの通信でタイムアウトが発生しました。	タイムアウト値が短い、通信データが多い、もしくはネットワーク環境に問題がある可能性があります。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンで以下のレジストリの値を大きくしてください。 HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥NEC¥DeploymentManager¥DpmcmdWebSvTimeOut その後、「DeploymentManager API Service」およびIISのサービスを再起動して、再度実行してください。
7318	ConApi: 不正なデータが存在します。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンでリストに対して実行した操作に失敗しました。	コマンドの引数に正しい値を設定しているかを確認してください。
7320	ConApi: 通信データが不正です。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンで、データの内容が不正の場合、または通信時に必要のメモリが確保できなかった場合に発生します。	DPMコマンドラインがインストールされているマシンを再起動してください。 その後、コマンドを再実行してください。
7321	WEB戻り値(RESLTCODE): 一定時間操作がなかったため、DPMサーバはセッションタイムアウトしました。	DPMライブラリ(コマンドの通信対象のライブラリ)からDPMサーバへの応答がないので、DPMサーバがセッションタイムアウトしました。	コマンドを再実行してください。
7322	WEB戻り値(RESLTCODE): DPMサーバとの通信時にエラーが発生しました。	DPMサーバでソケットエラーが発生しました。 またはDPMライブラリとDPMサーバの間でソケットエラーが発生しました。	コマンドを再実行してください。 または、「DeploymentManager API Service」およびIISのサービスを再起動した後、コマンドを再実行してください。
7325	WEB戻り値(RESLTCODE): ライセンスの有効期限を過ぎています。	DPMサーバのライセンスの期限が超過しています。	ライセンスを追加してください。
7328	WEB戻り値(RESLTCODE): DPMサーバから不正な値を受信しました。	DPMライブラリ(コマンドの通信対象のライブラリ)内部で異常が発生した可能性があります。	コマンドを再実行してください。 または、DPMサーバのサービスを再起動してください。
7329	エラーが発生しました。dpmcmdを再起動してください。	DPMコマンドラインの内部処理で異常が発生した可能性があります。	DPMコマンドラインの内部処理で、予期しないエラーが発生した可能性があります。 コマンドの再実行や、別マシンからコマンドの実行を行ってください。 それでもエラーが発生する場合は、サポートセンターに連絡してください。
7331	WEB: DPMサーバから404(File Not Found)が返却されました。	DPMサーバのURLに接続できません。	入力したDPMサーバのIPアドレス、ポート番号(/P)が正しいことを確認してください。 HTTPSの指定(/S)を指定した場合には、HTTPSで通信可能かを確認してください。

DPMコマンドライン

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
7338	指定されたDPMサーバのバージョンが異なるため接続できません。 ※REVISION:003以降で出力されます。	指定されたDPMサーバのバージョンと、DPMコマンドラインのバージョンが異なるため、DPMサーバへの接続に失敗しました。	DPMサーバのバージョンが6.00/6.01、DPMコマンドラインのバージョンが6.02以降の場合に発生します。 DPMサーバと同じバージョンのDPMコマンドラインをインストールしてください。 なお、6.00と6.01に含まれるDPMコマンドラインは同じもの(どちらも6.0と表記)ですので、6.00/6.01どちらのDPMサーバでも使用できます。

Deploy-OS

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	ropen failed : [/excluded_nic_list][エラー番号]	ファイルのオープンに失敗しました。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。 諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
-	fstat failed : [/excluded_nic_list][エラー番号]	ファイルの情報を取得できません。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。 諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
-	read failed : [/excluded_nic_list][エラー番号]	ファイルの読み込みに失敗しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	Could not find IP address and NetworkDeviceName.	管理サーバのIPアドレス、管理対象マシンのLANボードが取得できません。	<ul style="list-style-type: none"> ・LANボードが現在のDPM環境でサポートされていない可能性があります。製品サイトで公開している機種対応モジュールを適用し、シナリオを再実行してください。 ・DHCPサーバ/管理サーバ/管理対象マシン間で通信異常が発生している可能性があります。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: bind() failed.	バインドが失敗しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: socket() failed.	ソケットが作成できません	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	error!:ioctl -SIOCGIFHWADDR <LocalSocket>.	LANボードのMACアドレスが取得できません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: sethostname() failed.	ホスト名を設定できません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	argument NetDeviceType error.9	LANボードが検出されていません。(2次障害)	<ul style="list-style-type: none"> ・LANボードが現在のDPM環境でサポートされていない可能性があります。製品サイトで公開している機種対応モジュールを適用し、シナリオを再実行してください。 ・DHCPサーバ/管理サーバ/管理対象マシン間で通信異常が発生している可能性があります。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
-	argument error.	LANボードが検出されていません。(2次障害)	<ul style="list-style-type: none"> ・LANボードが現在のDPM環境でサポートされていない可能性があります。製品サイトで公開している機種対応モジュールを適用し、シナリオを再実行してください。 ・DHCPサーバ/管理サーバ/管理対象マシン間で通信異常が発生している可能性があります。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。

Deploy-OS

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	BootNIC: argument NetDeviceType error.9	LANボードが検出されていません。(2次障害)	<p>・LANボードが現在のDPM環境でサポートされていない可能性があります。製品サイトで公開している機種対応モジュールを適用し、シナリオを再実行してください。</p> <p>・DHCPサーバ/管理サーバ/管理対象マシン間で通信異常が発生している可能性があります。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。</p> <p>・管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。</p>
-	BootNIC: argument error.	LANボードが検出されていません。(2次障害)	<p>・LANボードが現在のDPM環境でサポートされていない可能性があります。製品サイトで公開している機種対応モジュールを適用し、シナリオを再実行してください。</p> <p>・DHCPサーバ/管理サーバ/管理対象マシン間で通信異常が発生している可能性があります。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。</p> <p>・管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。</p>
-	BootNIC: ERROR: It could not get the PXE address.	管理サーバのIPアドレスが検出されていません。(2次障害)	<p>・LANボードが現在のDPM環境でサポートされていない可能性があります。製品サイトで公開している機種対応モジュールを適用し、シナリオを再実行してください。</p> <p>・DHCPサーバ/管理サーバ/管理対象マシン間で通信異常が発生している可能性があります。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。</p> <p>・管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。</p>
-	BootNIC: ERROR: malloc failed when allocating memory for the send packet, size = 要求メモリサイズ.	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
-	fsc: ERROR: socket() failed.	ソケットが作成できません	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	fsc: ERROR!:ioctl - SIOCGIFADDR <iLocalSocket>.	LANボードのIPアドレスが取得できません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	fsc: ERROR: bind() failed.	バインドが失敗しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR!:types of network interface - iLocalSocket.	LANボードのMACアドレスが取得できません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	fsc: ERROR: connect() failed.	管理サーバに接続できません。	管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: It failed to initialize unicast socket.	管理サーバに接続できません。	管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。

Deploy-OS

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	ERROR: malloc failed when allocating memory for the send packet, size = 要求メモリサイズ.	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: send() failed.	データの送信に失敗しました。	・管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: recv() failed.	データの受信に失敗しました。	管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: size of the incoming data exceeds the receive buffer.	管理サーバから不正なパケットを受信しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: Can't open rootfs.	ファイルのオープンに失敗しました。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
-	INFO: OPCODE_ERROR received.	管理サーバからエラーパケットを受信しました。	管理サーバがエラーを検出しました。管理サーバのイベントログを参照してください。
-	ERROR: unexpected Opcode received, パケット種別.	管理サーバから不正なパケットを受信しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linuxrc : Cannot find CD-ROM Drives.	CD-ROMドライブが見つかりません。	CD-ROMドライブが現在のDPM環境で使用できない可能性があります。製品サイトで公開している機種対応モジュールに同封されているCDブート用CDイメージをご使用ください。
-	Mounting FD Drive... Failed.	USB接続のFDドライブのマウントに失敗しました。	DPMIP.confをFDIに格納していた場合、DPMIP.confから管理サーバのIPアドレス等の設定を自動で読み込むことができません。管理対象マシン上から管理サーバのIPアドレス等を手入力してください。
-	Mounting CDROM Drive... Failed.	CD-ROMドライブのマウントに失敗しました。	DPMIP.confをFDIに格納していた場合、DPMIP.confから管理サーバのIPアドレス等の設定を自動で読み込むことができません。管理対象マシン上から管理サーバのIPアドレス等を手入力してください。
-	Failed to get ServerIPAddress from DPMIP.conf of マウント先 エラー番号.	DPMIP.confから管理サーバのIPアドレスが取得できない、または不正な形式です。	DPMIP.conf(管理サーバのIPアドレス)を確認してください。
-	Failed to get ClientIPAddress from DPMIP.conf of マウント先 エラー番号.	DPMIP.confから管理対象マシンのIPアドレスが取得できない、または不正な形式です。	DPMIP.conf(管理対象マシンのIPアドレス)を確認してください。
-	Failed to get Netmask from DPMIP.conf of マウント先 エラー番号.	DPMIP.confから取得したネットマスクが不正な形式です。	DPMIP.conf(ネットマスク)を確認してください。
-	Failed to get Gateway from DPMIP.conf of マウント先 エラー番号.	DPMIP.confから取得したゲートウェイが不正な形式です。	DPMIP.conf(ゲートウェイ)を確認してください。
-	This format is wrong.	手入力した管理サーバのIPアドレス、管理対象マシンのIPアドレス/ネットマスク/ゲートウェイが不正な形式です。	正しい形式で再入力してください。
-	BootPC: malloc failed when allocating memory for the send packet, size = 要求メモリサイズ	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
-	BootPC: malloc failed when allocating memory for the receive packet, size = 要求メモリサイズ	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
-	BootPC: ioctl() error(エラー番号 - エラーメッセージ).	LANボードのMACアドレスが取得できません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。

Deploy-OS

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	BootPC: send() failed(エラー番号 - エラーメッセージ).	データの送信に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> 管理サーバと管理対象マシン間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
-	BootPC: recv() failed(エラー番号 - エラーメッセージ).	データの受信に失敗しました。	管理サーバと管理対象マシン間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。
-	Could not find the Management Server	管理サーバに接続できないか、またはエラーパケット/不正パケットを受信しました。	<ul style="list-style-type: none"> 管理サーバと管理対象マシン間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 管理サーバがエラーを検出している可能性があります。管理サーバのイベントログを参照してください。
-	Tried to connect all Ethernet ports, but could not find the Management Server. The connection will be retried from eth0 again.	管理サーバに接続できないか、またはエラーパケット/不正パケットを受信しました。	<ul style="list-style-type: none"> 管理サーバと管理対象マシン間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 管理サーバがエラーを検出している可能性があります。管理サーバのイベントログを参照してください。
-	A state of communication was bad condition.	管理サーバに接続できないか、またはエラーパケット/不正パケットを受信しました。	<ul style="list-style-type: none"> 管理サーバと管理対象マシン間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 管理サーバがエラーを検出している可能性があります。管理サーバのイベントログを参照してください。
-	Backup or Restore was interrupted by the server.	シナリオが中断されています。	エラーではありません。
-	Return Value of BootPC was An unexpected value.	管理サーバに接続できないか、または通信異常/メモリ不足等が発生しています。	<ul style="list-style-type: none"> 管理サーバと管理対象マシン間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
-	Backup or Restore was not excute of a scenario by the server.	シナリオ実行に失敗しました。 (管理サーバからエラーパケット/不正パケットを受信しました。)	管理サーバがエラーを検出している可能性があります。管理サーバのイベントログを参照してください。
-	The scenario for Backup or Restore or DiskProbe did not start.	管理対象マシン上で“シナリオ実行しない”を選択しました。	エラーではありません。
-	linftc: ERROR: Can't found PXE Server[管理サーバ\IPアドレス]	管理サーバのIPアドレスが検出されていません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftc: ERROR: memory allocation error for send packet, size = 要求メモリサイズ (エラー番号 - エラーメッセージ)	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
-	linftc: ERROR: memory allocation error for receive packet, size = 要求メモリサイズ (エラー番号 - エラーメッセージ)	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
-	linftc: ERROR: memory allocation error for root path, size = 要求メモリサイズ (エラー番号 - エラーメッセージ)	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。

Deploy-OS

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	linftc: ERROR: failed to send packet (エラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> 管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 管理サーバ側でエラーを検出している可能性があります。シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
-	linftc: ERROR: failed to receive packet (エラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ)	データの受信に失敗しました。	管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認のうえ、シナリオを再実行してください。
-	linftc: ERROR: memory allocation error for received client path, size = 要求メモリサイズ (エラー番号 - エラーメッセージ)	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
-	linftc: ERROR: failed to download file	管理サーバからファイルをダウンロードできません。	<ul style="list-style-type: none"> 管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 管理サーバ側でエラーを検出している可能性があります。シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
-	linftc: ERROR: unexpected object in ReceivePacket->FileInfo.IsDirectory(ディレクトリ識別フラグ)	管理サーバから不正なパケットを受信しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftc: INFO: OPCODE_FT_DWN_NACK received. (エラー箇所)	管理サーバから OPCODE_FT_DWN_NACK を受信しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftc: INFO: OPCODE_FT_ERROR received. (エラー箇所)	管理サーバからエラーパケットを受信しました。	管理サーバがエラーを検出しました。管理サーバのイベントログを参照してください。
-	linftc: ERROR: unexpected Opcode received, パケット種別.	管理サーバから不正なパケットを受信しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftc: ERROR: failed to construct checksum, linftc.c:エラー箇所:XXX XX XXXX.	メモリの確保に失敗しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftc: ERROR: failed to open file , Path == ファイルパス (エラー番号 - エラーメッセージ)	ファイルのオープンに失敗しました。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
-	linftc: ERROR: failed to write file. (エラー番号 - エラーメッセージ)	ファイルの書込みに失敗しました。管理サーバからファイルをダウンロードできません。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
-	linftc: ERROR: failed to close file. (エラー番号 - エラーメッセージ)	ファイルのクローズに失敗しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftc: ERROR: download file data size is ignored !! (実際にダウンロードしたサイズ/ファイルサイズ)	管理サーバからファイルのダウンロードに失敗しました。(ダウンロードサイズ(実績)とファイルサイズ(予定)が一致しません)	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftc: ERROR: transfer failed	ダウンロードしたファイルのチェックサムが管理サーバのチェックサムと一致しません。(ファイル破損検出)	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftc: ERROR: failed to set attribute (エラー番号 - エラーメッセージ)	ダウンロードしたファイルの最終アクセス時刻/修正時刻が更新できません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。

Deploy-OS

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	linftc: ERROR: Failed to create socket. [エラー番号 - エラーメッセージ]	ソケットが作成できません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftc: ERROR: ioctl - SIOCGIFADDR<iLocalSocket>(エラー番号 - エラーメッセージ).	LANボードのIPアドレスが取得できません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftc: ERROR: types of network interface - iLocalSocket(エラー番号 - エラーメッセージ).	LANボードのMACアドレスが取得できません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftc: ERROR: failed to connect (エラー番号 - エラーメッセージ).	管理サーバに接続できません。	管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。
-	linftc: ERROR: failed to shutdown socket (エラー番号 - エラーメッセージ).	ソケットのシャットダウンに失敗しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftc: ERROR: Invalid NetDevName's length(ネットワークデバイス名 - 文字数)	LANカードの指定が不正です。管理サーバと通信できません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftc: ERROR: argcount error.(パラメータ数)	パラメータの指定が不正です。管理サーバと通信できません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftcu: ERROR: Can't found PXE Server[管理サーバ\IPアドレス]	管理サーバのIPアドレスが検出されていません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftcu: ERROR: memory allocation error for send packet, size = 要求メモリサイズ (エラー番号 - エラーメッセージ)	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
-	linftcu: ERROR: memory allocation error for receive packet, size = 要求メモリサイズ (エラー番号 - エラーメッセージ)	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
-	linftcu: ERROR: memory allocation error for root path, size = 要求メモリサイズ (エラー番号 - エラーメッセージ)	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
-	linftcu: ERROR: failed to send packet (エラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信が失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理サーバ側でエラーを検出している可能性があります。シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 ・管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
-	linftcu: ERROR: failed to receive packet (エラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ)	データの受信に失敗しました。	管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。
-	linftcu: ERROR: failed to get file status (エラー箇所 - エラー情報1 - エラー情報2)	ファイルの状態を取得できません。	<ul style="list-style-type: none"> ・アップロードするファイルが存在しない可能性があります。サポートセンターに連絡してください。 ・管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
-	linftcu: ERROR: Ignore file type (エラー箇所)	アップロードしようとしたファイルは通常のファイルではありません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftcu: ERROR: memory allocation error for received client path, size = 要求メモリサイズ (エラー番号 - エラーメッセージ)	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。

Deploy-OS

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	linftcu: ERROR: failed to upload file	管理サーバにファイルをアップロードできません。	<p>・管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。</p> <p>・管理サーバ側でエラーを検出している可能性があります。シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。</p> <p>・管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。</p>
-	linftcu: INFO: OPCODE_FT_UP_COMPLETE_NACK received. (エラー箇所)	管理サーバから OPCODE_FT_UP_COMPLETE_NACK を受信しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftcu: INFO: OPCODE_FT_UP_NOTRDY received. (エラー箇所)	管理サーバから OPCODE_FT_UP_NOTRDY を受信しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftcu: INFO: OPCODE_FT_UP_NACK received. (エラー箇所)	管理サーバから OPCODE_FT_UP_NACK を受信しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftcu: INFO: OPCODE_FT_ERROR received. (エラー箇所)	管理サーバからエラーパケットを受信しました。	管理サーバがエラーを検出しました。管理サーバのイベントログを参照してください。
-	linftcu: ERROR: unexpected Opcode received, パケット種別.	管理サーバから不正なパケットを受信しました。	問題が発生する場合は、サポートセンターに連絡してください。
-	linftcu: ERROR: failed to construct checksum, linftcu.c:エラー箇所:XXX XX XXXX.	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
-	linftcu: ERROR: failed to open file , Path == ファイルパス (エラー番号 - エラーメッセージ)	ファイルが存在していません。管理サーバにファイルを送信できません。	問題が発生する場合は、サポートセンターに連絡してください。
-	linftcu: ERROR: memory allocation error for file name, Path = ファイルパス (エラー番号 - エラーメッセージ)	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
-	linftcu: INFO: OPCODE_FT_FILE_NOTRDY received. (エラー箇所)	管理サーバから OPCODE_FT_FILE_NOTRDY を受信しました。	管理サーバ側でエラーを検出している可能性があります。シナリオの実行状態を確認して頂き、エラー時はイベントログを参照してください。
-	linftcu: ERROR: failed to read file. (エラー番号 - エラーメッセージ)	ファイルの読み込みに失敗しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftcu: INFO: OPCODE_FT_FILE_DT_NACK received. (エラー箇所)	管理サーバから OPCODE_FT_FILE_DT_NACK を受信しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftcu: ERROR: Specified block number exceeds the last block number, ullExpBlockNumber == 管理サーバに送信予定のブロック番号, LastBlockNumber == 最終ブロック番号, linftcu.c:エラー箇所:XXX XX XXXX	管理サーバにファイルをアップロードできません。(送信シーケンス制御が異常を検出しました。)	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftcu: INFO: OPCODE_FT_FILE_COMPLETE_NACK received. (エラー箇所)	管理サーバから OPCODE_FT_FILE_COMPLETE_NACK を受信しました。	管理サーバがエラーを検出しました。管理サーバのイベントログを参照してください。
-	linftcu: ERROR: Failed to create socket. [エラー番号 - エラーメッセージ]	ソケットが作成できません	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftcu: ERROR: ioctl - SIOCGIFADDR<iLocalSocket>(エラー番号 - エラーメッセージ).	LANボードのIPアドレスが取得できません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。

Deploy-OS

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	linftcu: ERROR: types of network interface - iLocalSocket(エラー番号 - エラーメッセージ).	LANボードのMACアドレスが取得できません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftcu: ERROR: failed to connect (エラー番号 - エラーメッセージ).	管理サーバに接続できません。	管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。
-	linftcu: ERROR: failed to shutdown socket (エラー番号 - エラーメッセージ).	ソケットのシャットダウンに失敗しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	linftcu: ERROR: argcount error.(パラメータ数)	パラメータの指定が不正です。管理サーバと通信できません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	probe: ERROR: failed to open file	ファイルのオープンに失敗しました。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
-	probe: ERROR: file send error! (linftcu)	Deploy-OS上のプログラムの起動に失敗しました。(ディスク構成情報を送信できませんでした。)	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
-	probe: ERROR: failed to execute brdp	Deploy-OS上のプログラムの起動に失敗しました。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Disk Number is zero or less(ディスク番号).	シナリオで指定されたディスク番号が不正な値です。	ディスク構成チェックシナリオを実行し、シナリオで指定したディスク番号が正しいか確認してください。
-	ERROR: Partition number is below 0(パーティション番号).	シナリオで指定されたパーティション番号が不正な値です。	ディスク構成チェックシナリオを実行し、シナリオで指定したパーティション番号が正しいか確認してください。
-	ERROR: Cannot find the corresponding disk(ディスク番号).	指定のディスクが見つかりません。(ディスク構成チェックでは左記メッセージは必ず表示されます。エラーではありません。)	ディスク構成チェックシナリオを実行し、シナリオで指定したディスク番号が正しいか確認してください。(ディスク構成チェックでは、左記メッセージが必ず表示されます。正常動作のため対処する必要はありません)
-	ERROR: Cannot find the Partition(パーティション番号) of Disk(ディスク番号).	指定のディスク/パーティションが見つかりません。	ディスク構成チェックシナリオを実行し、シナリオで指定したディスク/パーティション番号が正しいか確認してください。
-	ERROR: Backup or Restore of partition with a dynamic disk cannot be performed.	リストア先のディスクがダイナミックディスクの場合、パーティション単位のリストアはできません。	「ファーストステップガイド 付録A サポート対応表」-「ファイルシステムやディスク形式の対応状況」を参照してください。
-	ERROR: Cannot find the corresponding partition(パーティション番号).	指定のパーティション(論理ドライブ)が見つかりません。	ディスク構成チェックシナリオを実行し、シナリオで指定したパーティション番号が正しいか確認してください。
-	ERROR: Cannot find the corresponding logic drive(パーティション番号).	指定のパーティション(論理ドライブ)が見つかりません。	ディスク構成チェックシナリオを実行し、シナリオで指定したパーティション番号が正しいか確認してください。
-	ERROR: Cannot find the corresponding partition(2 - パーティション番号).	指定のパーティション(論理ドライブ)は見つかりましたが、ディスク内のパーティション数が多いため、DPMではアクセスできません。	「ファーストステップガイド 2.2.2 バックアップ/リストアについて」を参照し、最大パーティション数を確認してください。
-	ERROR: Cannot find the corresponding partition(3 - パーティション番号).	指定のパーティション(論理ドライブ)が見つかりません。	ディスク構成チェックシナリオを実行し、シナリオで指定したパーティション番号が正しいか確認してください。
-	ERROR: Failed to open the file for progress information.	ファイルのオープンに失敗しました。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to receiving a message from a socket.	ソケットが作成できないか、またはデータの受信に失敗しました。	管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to get SourceIPAddress of NetworkInterface from a socket.	LANボードのIPアドレスが取得できません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: Failed to bind the socket to NIC.	バインドが失敗しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: Failed to get HardwareAddress of NetworkInterface from a socket.	LANボードのMACアドレスが取得できません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。

Deploy-OS

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	ERROR: Failed to set SendTimeOut to the socket.	ソケットオプション(送信タイムアウト値)が設定できません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: Failed to set ReceiveTimeOut to the socket.	ソケットオプション(受信タイムアウト値)が設定できません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: Failed to assignment of the memory for provisionally pSendPacket.	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。 諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to assignment of the memory for provisionally pReceivePacket.	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。 諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to assignment of the memory for provisionally pucBufferErrorString.	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。 諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to assignment of the memory for a pSendPacket.	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。 諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to assignment of the memory for a pReceivePacket.	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。 諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: no operation scheduled.	管理サーバから不正なパケットを受信しました。	問題が発生する場合は、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: x operation scheduled -03-.	管理サーバから不正なパケットを受信しました。	問題が発生する場合は、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: Failed to send a message, OPCODE_CMDENQ, (I:エラー発生箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可能性があります。シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 ・管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: unexpected received, pRcvPackt->OpInfo.Command==処理種別.	管理サーバから不正なパケットを受信しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: Received the error from the PXE server.	管理サーバからエラーパケットを受信しました。	管理サーバがエラーを検出しました。 管理サーバのイベントログを参照してください。
-	ERROR: Received the illegal reply -01-, pRcvPackt->Header.usOpcode==パケット種別.	管理サーバから不正なパケットを受信しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: Failed to generation of a pipe.	パイプの生成に失敗しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: Failed to generation of a child process.	子プロセスの生成に失敗しました。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。 諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: gzip exited abnormally.	Deploy-OS上のプログラムの起動に失敗しました。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。 諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。

Deploy-OS

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	ERROR: brdp exited abnormally.	Deploy-OS上のプログラムの起動に失敗しました。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。 諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to send a message, OPCODE_BKREQ, (!:エラー発生箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信に失敗しました。	・管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。 ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可能性があります。 シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 ・管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。 諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to receiving a message from a unicast socket.	データの受信に失敗しました。	管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。 ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Received the illegal reply -02-, pRcvPackt->Header.usOpcode==パケット種別.	管理サーバから不正なパケットを受信しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: Failed to the input of a binary stream.	バックアップイメージデータの読み込みに失敗しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: Failed to send and receive BackupAndControlData with the PXE Server.	データの送信に失敗しました。	・管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。 ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。 諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to send BackupData, OPCODE_パケット種別, (!:エラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信に失敗しました。	・管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。 ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可能性があります。 シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 ・管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。 諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to recv BackupControlData from the PXE Server.	データの受信に失敗しました。	管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。 ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: エラーメッセージ.	管理サーバ側がソケットをシャットダウンしたため、データを受信できません。	管理サーバがエラーを検出した可能性があります。 管理サーバのイベントログを参照してください。
-	ERROR: retry timeout.	バックアップイメージの送信に失敗しました。(リトライアウト)	・管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。 ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。 諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。

Deploy-OS

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	ERROR: Failed to read data in brdp (バックアップ予定サイズ,バックアップ完了サイズ,エラー情報1,エラー情報2,エラー情報3,エラー情報4)	バックアップデータの読み込みに失敗しました。	問題が発生する場合は、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: Failed to send a message, OPCODE_DTDONE, (!:エラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可能性があります。シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 ・管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: No OPCODE From PXE Server while creating verify data.	バックアップイメージファイルにベリファイデータを追加中に、管理サーバとの通信がタイムアウトしました。	管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Illegal OPCODE(パケット種別) while creating verify data.	バックアップイメージファイルにベリファイデータを追加中に、管理サーバがエラーを検出しました。	管理サーバがエラーを検出しました。管理サーバのイベントログを参照してください。
-	ERROR: Failed to allocating of a memory(plLength).	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to allocating of a memory(pcBuf).	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to set TCP_NODELAY to the socket.	ソケットオプション(TCP_NODELAY)が設定できません。	問題が発生する場合は、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: Failed to send a message, OPCODE_RTRDY, (!:エラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可能性があります。シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 ・管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to the select of Sockets.	select(多重化された I/O の同期)に失敗しました。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to receive RestorePacket from the PXE Server.	データの受信に失敗しました。(タイムアウト)	管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: operation failed(エラー番号 - エラーメッセージ).	データの受信に失敗しました。	管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。

Deploy-OS

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	ERROR: Failed to send a message, OPCODE_MACACK, (l:エラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可能性があります。シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 ・管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to send a message, OPCODE_DTNACK, (l:エラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可能性があります。シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 ・管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: The packet loss has been frequently generated.	パケットのロス率が閾値を越えたため、シナリオ異常となりました。	ネットワーク構成を確認のうえ、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to send a message, OPCODE_DTANACK, (l:エラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可能性があります。シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 ・管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to the output of a binary stream. WritingBlockNumber=>ブロック番号<,	管理サーバから不正なパケットを受信しました。(パケット内のバックアップデータのサイズが0)	<ul style="list-style-type: none"> ・管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可能性があります。シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 ・管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。

Deploy-OS

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	ERROR: Failed to send a message, OPCODE_DTAACK, (!:エラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可能性があります。シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 ・管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to send a message, OPCODE_DTDNACK, (!:エラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可能性があります。シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 ・管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: unknown OPCODE: Rcv==エラーパケット種別, Snd==送信パケット種別.	データの受信に失敗しました。	管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Retry timeout, Disk writing cannot be completed, i_work==タイムアウト時間.	<p>キャッシュディスクへの同期に時間がかかっているため、タイムアウトが検出されました。管理対象マシン側の以下の要因により発生します。</p> <p>[発生要因]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・バックアップイメージのサイズ ※サイズが大きい場合 ・負荷状態 ※仮想環境の場合 ・実装メモリ ※サイズが大きい場合 ・不良セクタ有無 ※存在する場合 ・HW不良 	<p>管理サーバ側の以下のレジストリの値を、適切な値(300秒より大きな値)に変更してください。</p> <p>管理サーバを再起動し、シナリオを再実行してください。</p> <p>HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\bkressvc\Parameters ClientResultDisplayRetrytimes</p>
-	ERROR: Failed to send a message, OPCODE_DTDACK, (!:エラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可能性があります。シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 ・管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to connect UnicastSocket(エラー情報 - エラー番号 - エラーメッセージ).	管理サーバに接続できません。	管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to create a multicast socket.	ソケットが作成できません	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: Failed to a setup of the option of a socket(IP_ADD_MEMBERSHIP).	ソケットオプション(マルチキャストグループ)が設定できません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。

Deploy-OS

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	ERROR: Failed to attaching an address to a socket.	バインドが失敗しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: Failed to send a message OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_RDY, (I:エラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・管理サーバと管理対象マシン間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可能性があります。シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 ・管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: failed to receive message(エラー番号 - エラーメッセージ - I:エラー箇所)	データの受信に失敗しました。	管理サーバと管理対象マシン間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: OPCODE_ERROR received. (I:エラー箇所)	管理サーバからエラーパケットを受信しました。	管理サーバがエラーを検出しました。管理サーバのイベントログを参照してください。
-	ERROR: Failed to send a message, OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTANACK, (I:エラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・管理サーバと管理対象マシン間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可能性があります。シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 ・管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to send a message, OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTAACK, (I:エラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・管理サーバと管理対象マシン間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可能性があります。シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 ・管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to send a message, OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTNACK, (I:エラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・管理サーバと管理対象マシン間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可能性があります。シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 ・管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。

Deploy-OS

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	ERROR: Failed to send a message, OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTDNACK, (I:エラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可能性があります。シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 ・管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: unexpected Opcode packet received, Header.usOpcode==パケット種別, cRestoreMode==内部フェーズ.	管理サーバから不正なパケットを受信しました。	問題が発生する場合は、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: Failed to send a message, OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTDNACK, (I:エラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可能性があります。シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 ・管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to open a file(ファイル名).	ファイルのオープンに失敗しました。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: The size of restore data is larger than the target partition or disk. (リストア先のディスクサイズ、バックアップ元のディスクサイズ)	フルセクタオプションを設定したリストアシナリオでは、バックアップ元よりも小さなサイズのディスクにリストアできません。	リストア先のディスクサイズが小さいため、リストアできません。リストア先のディスクは、バックアップ元のディスクサイズ以上のものを指定してください。
-	ERROR: device write last check error	リストア先のディスクへのアクセスで異常を検出しました。	ディスク/ケーブル/SCSIコントローラ/Raidコントローラに異常がある可能性があります。これらを、一旦取り外して接続し直してください。その後、本体装置に正しく認識されていることを確認し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: This data is not restorable backup data(3).	リストアシナリオで指定されたバックアップイメージに異常があります。	バックアップイメージファイルが破損しています。OS上でディスクのチェック/修復を行い、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: This backup file includes only valid sector data. It can not be restored using a scenario with full-sector option. (1)	フルセクタオプションが設定されていないバックアップイメージは、フルセクタオプションを設定したリストアシナリオでリストアできません。	リストアシナリオのフルセクタオプションを解除してから、シナリオを再実行してください。フルセクタオプションについては、「リファレンスガイド 7.4 シナリオオプション設定ツール」を参照してください。
-	ERROR: This data is full sector backup data. It can not be restored using a scenario without full-sector option.	フルセクタオプションが設定されていないバックアップイメージは、フルセクタオプションを設定したリストアシナリオでリストアできません。	リストアシナリオのフルセクタオプションを解除してから、シナリオを再実行してください。フルセクタオプションについては、「リファレンスガイド 7.4 シナリオオプション設定ツール」を参照してください。
-	ERROR: This data is not restorable backup data (1).	リストアシナリオで指定されたバックアップイメージに異常があります。	バックアップイメージファイルが破損しています。OS上でディスクのチェック/修復を行い、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: The backup image of this version is not supported. (image ver.= バックアップイメージのバージョン, support ver.= 6000).	リストアシナリオで互換性のないバックアップイメージが指定されたため、リストアできません。	指定のバックアップイメージをバックアップしたDPMと同じバージョンでリストアしてください。DPMのバージョンが不明である場合、ログ採取後にサポートセンターに連絡してください。

Deploy-OS

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	ERROR: The backup full sector image of this version is not supported. (image ver.= バックアップイメージのバージョン, support ver.= 6000).	リストアシナリオで互換性のないバックアップイメージが指定されたため、リストアできません。	指定のバックアップイメージをバックアップしたDPMと同じバージョンでリストアしてください。 DPMのバージョンが不明である場合、ログ採取後にサポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: You are trying to restore backup data of whole disk to a partition, or restore backup data of a partition to a disk.	ディスク単位でバックアップされたバックアップイメージは、パーティション単位でリストアできません。	パーティション単位ではリストアできません。ディスク単位でリストアする場合は、リストアシナリオをディスク単位に修正し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Can not be restored to a different partition scheme. (PttNo パーティション番号 type バックアップ元のパーティションタイプ, リストア先のパーティションタイプ size バックアップ元のパーティションサイズ, リストア先のパーティションサイズ)	パーティション単位のリストアは、バックアップ元とリストア先のパーティション構成が異なる場合は、リストアできません。	バックアップ元とリストア先のパーティション構成(パーティション数/配置/サイズ/ファイルシステム)を一致させてください。その後、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Can not be restored to a different partition scheme.(PttNo パーティション番号 type バックアップ元のパーティションタイプ, リストア先のパーティションタイプ)	パーティション単位のリストアは、バックアップ元とリストア先のパーティション構成が異なる場合は、リストアできません。	バックアップ元とリストア先のパーティション構成(パーティション数/配置/サイズ/ファイルシステム)を一致させてください。その後、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Cannot Backup Partition of GPT Disk.	GPTディスクはパーティション単位でリストアできません。	GPTディスクは、パーティション単位でバックアップできません。 ディスク単位でバックアップしてください。
-	ERROR: Check GPT Data is Error(エラー情報).	GPTディスクの解析処理で異常を検出しました。	<ul style="list-style-type: none"> ・管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。 「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を確認し、シナリオを再実行してください。 ・不良セクタが存在する可能性があります。 指定のディスクに対してOSからスキャンディスク/チェックディスクを実行して確認してください。不良セクタが検出されたディスクは、バックアップ/リストアできません。 リストアの場合、新しいディスクに交換を行うか、またはディスクを物理フォーマットする必要があります。 ・ディスク/ケーブル/SCSIコントローラ/Raidコントローラに異常がある可能性があります。これらを、一旦取り外して接続し直してください。その後、本体装置に正しく認識されていることを確認し、シナリオを再実行してください。 ・GPTディスクの管理情報に異常がある可能性があります。 OS上でディスクのチェック/修復を行い、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Cannot Restore Partition of GPT Disk.	GPTディスクはパーティション単位でリストアできません。	GPTディスクは、パーティション単位でリストアできません。ディスク単位でリストアする場合は、リストアシナリオをディスク単位に修正し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: This Partition Number(パーティション番号) is Zero.	ディスクにパーティションが存在しない。	指定のディスクにパーティションが存在しない場合は、バックアップ/リストアできません。 指定のディスクには、少なくとも1つのパーティションを作成してください。
-	ERROR: Last Partition of HDD is not found.	ディスクにパーティションが存在しない。	指定のディスクにパーティションが存在しない場合は、バックアップ/リストアできません。 指定のディスクには、少なくとも1つのパーティションを作成してください。
-	ERROR: Backup Data is unrestoreable because Size is larger than HDD. (リストア先に必要なディスクサイズ, リストア先のディスクサイズ)	リストア先のディスクサイズが小さいため、リストアできません。	リストア先のディスクサイズが小さいため、リストアできません。 リストア先のディスクは、バックアップ元のディスクサイズ以上のものを指定してください。

Deploy-OS

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	ERROR: Get the partition size is larger than the limit value.(size(パーティションサイズ)).	パーティションのサイズが大きいため、バックアップ/リストアできません。	パーティションのサイズがDPMの諸元を超えています。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照してください。
-	ERROR: Get the partition start sector is abnormal.(start(パーティションの開始位置)).	パーティションの開始位置が不正な値のため、バックアップ/リストアできません。	ディスク管理のための管理情報に異常がある可能性があります。OS上でディスクのチェック/修復を行い、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: DynamicDisk has broken!(not PRIVHEAD on 6Sector of Disk).	ダイナミックディスクの管理情報が見つかりません。	ディスク管理のための管理情報に異常がある可能性があります。OS上でディスクのチェック/修復を行い、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: DynamicDisk has broken! (not PRIVHEAD in LDM Database).	ダイナミックディスクの管理情報に異常があります。または、DPMがサポートしていない構成となっています。	ディスク管理のための管理情報に異常がある可能性があります。OS上でディスクのチェック/修復を行い、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: DynamicDisk has broken! (not TOCLOCK in LDM Database).	ダイナミックディスクの管理情報に異常があります。または、DPMがサポートしていない構成となっています。	ディスク管理のための管理情報に異常がある可能性があります。OS上でディスクのチェック/修復を行い、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: DynamicDisk has broken!(not VMDB in LDM Database).	ダイナミックディスクの管理情報に異常があります。または、DPMがサポートしていない構成となっています。	ディスク管理のための管理情報に異常がある可能性があります。OS上でディスクのチェック/修復を行い、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: DynamicDisk has broken!(not VBLK of Disk in LDM Database).	ダイナミックディスクの管理情報に異常があります。または、DPMがサポートしていない構成となっています。	ディスク管理のための管理情報に異常がある可能性があります。OS上でディスクのチェック/修復を行い、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: DynamicDisk has broken! (not VBLK of Partition in LDM Database).	ダイナミックディスクの管理情報に異常があります。または、DPMがサポートしていない構成となっています。	ディスク管理のための管理情報に異常がある可能性があります。OS上でディスクのチェック/修復を行い、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: DynamicDisk has broken! (not VBLK of Component in LDM Database).	ダイナミックディスクの管理情報に異常があります。または、DPMがサポートしていない構成となっています。	ディスク管理のための管理情報に異常がある可能性があります。OS上でディスクのチェック/修復を行い、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: DynamicDisk has broken! (not VBLK of Volume in LDM Database).	ダイナミックディスクの管理情報に異常があります。または、DPMがサポートしていない構成となっています。	ディスク管理のための管理情報に異常がある可能性があります。OS上でディスクのチェック/修復を行い、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Get the volume start sector is abnormal.	パーティションの開始位置が不正な値のため、バックアップ/リストアできません。	ディスク管理のための管理情報に異常がある可能性があります。OS上でディスクのチェック/修復を行い、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Can not be restored to a different partition scheme.(PttNo バックアップ元のパーティション番号, リストア先のパーティション番号 type バックアップ元のパーティションタイプ, リストア先のパーティションタイプ, BPB バックアップ元のファイルシステム種別)	パーティション単位のリストアは、バックアップ元とリストア先のパーティション構成が異なる場合は、リストアできません。	バックアップ元とリストア先のパーティション構成(パーティション数/配置/サイズ/ファイルシステム)を一致させてください。その後、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: failed in reading of a bitmap file.	NTFSでフォーマットされたパーティションのサイズが大きいため、バックアップ/リストアできません。または、NTFSの管理情報に異常があるか、DPMがサポートしていない構成となっています。	・パーティションのサイズがDPMの諸元を超えている可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照してください。 ・NTFS/パーティションの管理情報に異常がある可能性があります。OS上でディスクのチェック/修復を行い、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: failed in reading of a bitmap data. (Block size = ブロックサイズ, Blocks per group = グループ毎のブロック数)	extの管理情報に異常があるか、またはDPMがサポートしない構成となっています。	ext2/ext3パーティションの管理情報に異常がある可能性があります。OS上でディスクのチェック/修復を行い、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: This BPB Data is invalid value. (Pratition No = パーティション番号, Type=ファイルシステム種別)	FAT16/FAT32の管理情報に異常があるか、またはDPMがサポートしない構成となっています。	FAT16/FAT32パーティションの管理情報に異常がある可能性があります。OS上でディスクのチェック/修復を行い、シナリオを再実行してください。

Deploy-OS

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	ERROR: Failed to open the specified disk(デバイスファイル名). This may be caused by an unsupported hardware or hardware failure.	ディスク/パーティションのオープンに失敗しました。	<p>・ディスクに含まれるパーティション数が多いためDeploy-OSではアクセスできない可能性があります。</p> <p>諸元については、「ファーストステップガイド 2.2.2. バックアップ/リストアについて」を参照し、最大パーティション数を確認してください。</p> <p>・HWIに問題がある可能性があります。</p> <p>ディスク/ケーブル/SCSIコントローラ/Raidコントローラに異常がある可能性があります。これらを、一旦取り外して接続し直してください。その後、本体装置に正しく認識されていることを確認し、シナリオを再実行してください。</p> <p>・管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。</p> <p>諸元については、「ファーストステップガイド 3.8. 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9. 管理対象マシン(仮想環境)」を確認し、シナリオを再実行してください。</p>
-	ERROR: Found the error during the input of a binary stream.	バックアップイメージの読み込みに失敗しました。	問題が発生する場合は、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: Unpredictable end of data. There may be a mismatch between header information and actual data. (要求するデータサイズ, 実際に読込んだサイズ)	バックアップイメージの読み込みに失敗しました。	<p>・バックアップイメージの送受信中に通信エラーが検出された可能性があります。</p> <p>管理サーバのイベントログを参照してください。</p> <p>・管理サーバでリソース不足が発生している可能性があります。</p> <p>管理サーバのイベントログを参照してください。</p>
-	ERROR: Could not read data of the specified size. (要求するデータサイズ, 実際に読込んだサイズ) Bad sectors (device name デバイスファイル名 offset ディスクの位置) may exist.	ディスクの読み込みに失敗しました。	<p>・不良セクタが存在する可能性があります。</p> <p>指定のディスクに対してOSからスキャンディスク/チェックディスクを実行し、確認してください。不良セクタが検出されたディスクは、バックアップリストアできません。</p> <p>リストアの場合、新しいディスクに交換するか、またはディスクを物理フォーマットする必要があります。</p> <p>・ディスク/ケーブル/SCSIコントローラ/Raidコントローラに異常がある可能性があります。</p> <p>これらを、一旦取り外して接続し直してください。その後、本体装置に正しく認識されていることを確認し、シナリオを再実行してください。</p>
-	ERROR: Memory Alloc Error!	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。 <p>諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。</p>
-	ERROR: Seek now position Error!	ディスクのシークに失敗しました。	ディスク/ケーブル/SCSIコントローラ/Raidコントローラに異常がある可能性があります。 <p>これらを、一旦取り外して接続し直してください。その後、本体装置に正しく認識されていることを確認し、シナリオを再実行してください。</p>
-	ERROR: Set file open mode O_direct Error!	ディスクのアクセスモードを変更できません。	問題が発生する場合は、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: Set Block size Error!	ディスクのアクセス単位を変更できません。	問題が発生する場合は、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: Seek bad sector Error!	ディスクのシークに失敗しました。	ディスク/ケーブル/SCSIコントローラ/Raidコントローラに異常がある可能性があります。 <p>これらを、一旦取り外して接続し直してください。その後、本体装置に正しく認識されていることを確認し、シナリオを再実行してください。</p>
-	ERROR: write Bad Sector File Error!	不良セクタ情報を出力できません。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。 <p>諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。</p>

Deploy-OS

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	ERROR: Bad sectors(offset セクタ番号) may exist on system data! Reference to the administrator to backup the disk.	ディスク/ファイルシステムの管理情報をディスクから読み込むことができません。	<p>・不良セクタが存在する可能性があります。指定のディスクに対してOSからスキャンディスク/チェックディスクを実行し、確認してください。不良セクタが検出されたディスクは、バックアップリストアできません。リストアの場合、新しいディスクに交換するか、またはディスクを物理フォーマットする必要があります。</p> <p>・ディスク/ケーブル/SCSIコントローラ/Raidコントローラに異常がある可能性があります。これらを、一旦取り外して接続し直してください。その後、本体装置に正しく認識されていることを確認し、シナリオを再実行してください。</p>
-	ERROR: Seek position after bad sector Error!	ディスクのシークに失敗しました。	ディスクやケーブル、SCSIコントローラ、Raidコントローラに異常がある可能性があります。これらを、一旦取り外して接続し直してください。その後、本体装置に正しく認識されていることを確認のうえ、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Backup write Size differ!! (実際に転送したサイズ / 要求するデータサイズ)	バックアップイメージの読み込みに失敗しました。	問題が発生する場合は、サポートセンターに連絡してください。
-	ERROR: Failed to write a file(エラー番号 - エラーメッセージ)	ディスクへの書き込みに失敗しました。	<p>・不良セクタが存在する可能性があります。指定のディスクに対してOSからスキャンディスク/チェックディスクを実行し、確認してください。不良セクタが検出されたディスクは、バックアップリストアできません。リストアの場合、新しいディスクに交換するか、またはディスクを物理フォーマットする必要があります。</p> <p>・ディスク/ケーブル/SCSIコントローラ/Raidコントローラに異常がある可能性があります。これらを、一旦取り外して接続し直してください。その後、本体装置に正しく認識されていることを確認し、シナリオを再実行してください。</p>
-	ERROR: Could not write data of the specified size. (実際に書込んだサイズ / 要求するサイズ) The disk may be damaged.	ディスクへの書き込みに失敗しました。	<p>・不良セクタが存在する可能性があります。指定のディスクに対してOSからスキャンディスク/チェックディスクを実行し、確認してください。不良セクタが検出されたディスクは、バックアップリストアできません。リストアの場合、新しいディスクに交換するか、またはディスクを物理フォーマットする必要があります。</p> <p>・ディスク/ケーブル/SCSIコントローラ/Raidコントローラに異常がある可能性があります。これらを、一旦取り外して接続し直してください。その後、本体装置に正しく認識されていることを確認し、シナリオを再実行してください。</p>
-	ERROR: Tried to write data after the end of partition. Data in a larger partition may have been restored to a smaller partition. (エラー番号 : ファイルディスクリプタ, ディスクの位置, 要求した位置)	ディスクのシークに失敗しました。	ディスク/ケーブル/SCSIコントローラ/Raidコントローラに異常がある可能性があります。これらを、一旦取り外して接続し直してください。その後、本体装置に正しく認識されていることを確認し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Could not move to specified read/write location. (実際にシークした位置, 要求する位置) The disk may be damaged.	ディスクのシークに失敗しました。	ディスク/ケーブル/SCSIコントローラ/Raidコントローラに異常がある可能性があります。これらを、一旦取り外して接続し直してください。その後、本体装置に正しく認識されていることを確認し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to allocate a memory. (エラー番号)	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
-	ERROR: Failed to change a memory. (エラー番号)	メモリの確保(サイズ変更)に失敗しました。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。

Deploy-OS

エラーコード	エラーメッセージ	エラー説明	対処方法
-	ERROR: Failed to get the size of destination HDD to restore. (エラー番号) The disk may be damaged.	ディスクのサイズを取得できません。	ディスク/ケーブル/SCSIコントローラ/Raidコントローラに異常がある可能性があります。これらを、一旦取り外して接続し直してください。その後、本体装置に正しく認識されていることを確認し、シナリオを再実行してください。
-	/bin/dpmupload.sh: ERROR: dpmupload.list: Cannot download file from DPM Server:<Deploy>/upload/dpmupload.	管理対象マシンのログファイル作成のためのdpmupload.listが管理サーバからダウンロードできません。	管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。管理対象マシンのログがアップロードされていませんが、シナリオが正常終了している場合は正しくバックアップリストアされていますので対処する必要はありません。
-	/bin/dpmupload.sh: "ERROR: ログファイル名: Cannot upload file to DPM Server:<Deploy>/upload/dpmupload.	管理対象マシンのログファイルが管理サーバにアップロードできません。	管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。管理対象マシンのログがアップロードされていませんが、シナリオが正常終了している場合は正しくバックアップリストアされていますので対処する必要はありません。
-	/etc/rc.S: ERROR: ファイル名: Cannot download execute script file from DPM server.	シナリオ実行に必要なファイルが管理サーバからダウンロードできません。	管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。
-	AddDrv.sh: ERROR: ドライバファイル名: Cannot insmod driver file.	ドライバファイルを管理サーバからダウンロードできませんでした。又は、管理対象マシンに対してドライバの組み込み(insmod)が失敗しました。	管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。改善しない場合はサポートセンターに連絡してください。