

# AdWindow-K2向け IEモード設定手順書

本書はAdWindow-K2をセンターPC上でMicrosoft Edge（以下Edgeブラウザ）のI Eモードで操作するための手順となります。

※Edgeブラウザは2022/5/27時点での最新バージョンを想定しています。

## 【1】準備編（初回のみ）

Internet Explorer 11 を使用してAdWindow-K2のセンターシステムをご利用中の場合や、すでに設定済みの場合は【2】へお進みください。


### 1－1．インターネットのプロパティの設定の呼び出し

① キーボードからWIN+R（Winキーを押しながらRキー）を押して「ファイル名を指定して実行」を呼び出します。

② 「ファイル名を指定して実行」の名前欄へ以下のコマンドを入力して「OK」ボタンをクリックし、「インターネットのプロパティ」画面を開きます。


※ コントロールパネルの「インターネットのプロパティ」でも同様の画面を表示できます。

コマンド   ：   control inetcpl.cpl




## 1 - 2. 各種設定


- ① 「インターネットのプロパティ」画面の「全般」タブで、「閲覧の履歴」項目の「設定」ボタンをクリックします。




- ② 「Webサイトを表示するたびに確認する」を選び「OK」ボタンをクリックします。



- ③ 「インターネットのプロパティ」画面の「セキュリティ」タブを開き、「ローカル イントラネット」をクリック後、「サイト」ボタンをクリックします。




- ④ 「ローカル イントラネット」画面の「詳細設定」ボタンをクリックします。



- ⑤ 「このゾーンのサイトにはすべてのサーバーの確認(https:)を必要とする」のチェックを外し、「このWebサイトをゾーンに追加する」欄へ「127.0.0.1」を入力後「追加」ボタンをクリックします。



- ⑥ 「Webサイト」に登録されたのを確認し、「閉じる」ボタンをクリックします。



- ⑦ 開いている「ローカル イントラネット」画面と「インターネットのプロパティ」画面を、「OK」ボタンをクリックして閉じます。


## 【2】Edgeブラウザの I E モードの設定（初回設定時のみ）

### 2-1. I E モードの有効化


① Edgeブラウザを開き、以下のURLを入力して「設定」画面を開きます。

（ツールバーの一番右端の「…」ボタンから「設定」－「既定のブラウザ」でも開けます）

edge://settings/defaultBrowser



② 「Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可」を「規定」から「許可」に変更し、「再起動」ボタンをクリックしてEdgeブラウザを再起動します。



### 【3】AdWindow-K2のURL登録

3-1.


- ① 再度、Edgeブラウザを開き、以下のURLを入力して「設定」画面を開きます。  
(ツールバーの一番右端の「…」ボタンから「設定」－「既定のブラウザ」でも開けます)

edge://settings/defaultBrowser

- ② 「Internet Explorer モードページ」の「追加」ボタンをクリックします。



- ③ 「ページの追加」画面で「http://127.0.0.1/k2/html」を入力し、「追加」ボタンをクリックします。



### 3-2. IEモードの確認


① EdgeブラウザでAdWindow-K2 ログイン 画面(下記URL)を開きます。

URL: <http://127.0.0.1/k2/html>

②上部に帯メッセージが表示され、「Internet Explorerモードになっています。」と表示されていることを確認します。

なお、帯メッセージは一番右の「×」ボタンで消すことも可能です。

帯メッセージを消した場合、URLの左側がIEのマークになっていることで確認できます。




#### 【4】 I EモードのURL再登録（1か月に1度必要）

I Eモードの登録は1か月間となっているため、登録の1か月後には、延長(再登録)の確認のメッセージが表示されます。

その場合は、「もう一度追加する」ボタンをクリックし、「次回、このページをInternet Explorerモードで開く」が“ON”であることを確認して「完了」ボタンをクリックします。

期限が1か月延長されます。




※ I Eモードを「もう一度追加する」をクリックしなかった場合には、再度「A d W i n d o w – K 2 の U R L 登録」を行ってください。



※有効期限は登録画面にて確認できます。

(ツールバーの一番右端の「…」ボタンから「設定」－「既定のブラウザ」でも開けます)

edge://settings/defaultBrowser



登録したURL(http://127.0.0.1/k2/html)の有効期限は、登録日から最大30日です。

変更したい場合は「削除」(有効期限の横にあるごみ箱アイコン)して再度登録してください。

以 上