

ESXi サーバ上の Windows 仮想マシンを 制御端末にする場合の制限事項

1. 制限事項についてのお知らせ

制御端末のサーバ種別が「Windows サーバ (ESXi サーバ上の仮想マシン)」の場合の制限事項についてお知らせ致します。

制御端末 (サーバ) X

電源制御を行うサーバを登録します。

サーバ種別 **Windowsサーバ(ESXiサーバ上の仮想マシン)**

名称 WINSV (コンピュータ名: 15文字まで。Linuxの場合は大/小文字を区別する必要あり)
 コンピュータ名を大文字に自動変換する。
 仮想マシンの順序制御を行う。 仮想マシン順序設定
 仮想マシンを自動起動する。

IP address 172.16.1.32

説明

ブラウザ設定

ESXiサーバ

名称 esxi67 (コンピュータ名: 15文字まで。Linuxの場合は大/小文字を区別する必要あり)
ドメイン example.com (ドメイン名を登録。例: example.com)
IP address 172.16.1.77
ユーザ名 root (対象サーバに接続可能なユーザ名、パスワード)
パスワード ***** サーバへの接続確認

Advance option mode
リモート起動用 MAC address
リモート起動用 IP address
リモート起動用 ネットマスク

OK キャンセル

制御端末のサーバ種別が「Windows サーバ (ESXi サーバ上の仮想マシン)」の環境に以下のアップデートを適用して運用する場合、サポート対象外の構成があります。

ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.3 Update (ESMARC53-03-201910)

(2019年10月公開)

- ZIP ファイル名 : ESMARC53-03-201910.ZIP
- アップデート適用後のバージョン : 5.331

2. サポート対象外の構成

ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.3 Update(ESMARC53-03-201910)を適用した環境では、以下 2 つの構成はサポート対象外となります。

・サーバが、制御端末「Windows サーバ(ESXi サーバ上の仮想マシン)」のみの構成

・制御端末と連動端末のマルチサーバ構成で、制御端末が「Windows サーバ(ESXi サーバ上の仮想マシン)」でかつ連動端末に ESXi 系サーバ(「ESXi サーバ」、「ESXi サーバ(HA)」、「ESXi サーバ(vSAN)」)が存在しない構成

上記 2 つの構成を利用される方は、ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.3 Update(ESMARC53-03-201910)を適用しないようお願いいたします。

サポート対象外となっている上記 2 つの構成につきましては、ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.3 Update (ESMARC53-04-202006)以降のバージョンでサポートしております。

ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.3 Update (ESMARC53-04-202006)

[https://jpn.nec.com/esmpro_ac/update.html?]

・ ESMARC53-04-202006

・ アップデート適用後のバージョン : 5.34

なお、現在インストールされているアップデートを確認するには、後述する「4.製品バージョン確認方法」を参照ください。

3. サポート対象外の構成に ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.3 Update(ESMARC53-03-201910)を適用した場合の対処方法

(1)以下のアップデートを適用します。

ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.3 Update (ESMARC53-04-202006)

[https://jpn.nec.com/esmpro_ac/update.html?]

- ESMARC53-04-202006
- アップデート適用後のバージョン : 5.34

4. 製品バージョンの確認方法

(1) コマンドプロンプトを立ち上げ、ESMPRO/AutomaticRunningController の制御端末がインストールされているディレクトリに移動します。

※既定では、ESMPRO/AutomaticRunningController のインストールディレクトリは以下となります。

(64 ビット環境の場合)

システムドライブ : ¥Program Files (x86)¥AUTORC

(32 ビット環境の場合)

システムドライブ : ¥Program Files¥AUTORC

(2) コマンドプロンプト上で、"getacver"と入力後、[ENTER]キーを押し、インストール済み製品のバージョンを確認します。

例 : C:¥Program Files (x86)¥AUTORC>getacver

インストール済み製品がある場合、以下のような情報が表示されます。

(※表示される内容は、インストール済み製品の数によって異なります)

●ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.3 Update(ESMARC53-03-201910)が適用されたESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.331 がインストールされている場合

=====

[製品名]:ESMPRO/AutomaticRunningController[SV]

[バージョン]: 5.331

[インストールパス]:C:¥Program Files (x86)¥AUTORC

=====

⇒制御端末のサーバ種別が「Windows サーバ (ESXi サーバ上の仮想マシン)」の場合はサポート対象外となりますので、3. に記載した対処を行ってください。

●ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.3 Update(ESMARC53-04-202006)が適用されたESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.34 がインストールされている場合

=====

[製品名]:ESMPRO/AutomaticRunningController[SV]

[バージョン]: 5.34

[インストールパス]:C:¥Program Files (x86)¥AUTORC

=====

⇒制御端末のサーバ種別が「Windows サーバ (ESXi サーバ上の仮想マシン)」の場合もサポート対象です。