

クラシックモード用インス
トールガイド

JobCenter

R17.2

-
- Windows, Windows Server, Microsoft Azure, Microsoft Excel, Internet Explorer および Microsoft Edge は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
 - UNIX は、The Open Group が独占的にライセンスしている米国ならびにほかの国における登録商標です。
 - HP-UX は、米国 HP Hewlett Packard Group LLC の商標です。
 - AIX は、米国 IBM Corporation の商標です。
 - Linux は、Linus Torvalds 氏の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
 - Oracle Linux, Oracle Clusterware および Java は、Oracle Corporation およびその子会社、関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。
 - Red Hat は、Red Hat, Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
 - SUSE は、SUSE LLC の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
 - NQS は、NASA Ames Research Center のために Sterling Software 社が開発した Network Queuing System です。
 - SAP ERP, SAP NetWeaver BW および ABAP は、SAP AG の登録商標または商標です。
 - Amazon Web Services およびその他の AWS 商標は、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の国における商標です。
 - iPad, iPadOS および Safari は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。
 - iOS は、Apple Inc. のOS名称です。IOS は、Cisco Systems, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
 - Docker は、米国およびその他の国で登録された Docker, Inc. の登録商標または商標です。
 - Firefox は、Mozilla Foundation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
 - UiPath は、UiPath 社の米国およびその他の国における商標です。
 - Box, boxロゴは、Box, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
 - その他、本書に記載されているソフトウェア製品およびハードウェア製品の名称は、関係各社の登録商標または商標です。

なお、本書内では、R、TM、cの記号は省略しています。

本マニュアルでは、製品名およびサービス名を次のように略称表記しています。

略称	製品名・サービス名
Office	Microsoft Office
Excel	Microsoft Excel
Azure	Microsoft Azure
Internet Explorer	Internet Explorer 11
Firefox	Mozilla Firefox
AWS	Amazon Web Services
EC2	Amazon Elastic Compute Cloud
EBS	Amazon Elastic Block Store
S3	Amazon Simple Storage Service
ELB	Elastic Load Balancing
CloudFormation, CF	AWS CloudFormation
CloudWatch, CW	Amazon CloudWatch
RDS	Amazon Relational Database Service
Glue	AWS Glue
Lambda	AWS Lambda
EKS	Amazon Elastic Kubernetes Service
ECS	Amazon Elastic Container Service
STS	AWS Security Token Service
CloudWatch Logs	Amazon CloudWatch Logs
SNS	Amazon Simple Notification Service

輸出する際の注意事項

本製品（ソフトウェア）は、外国為替令に定める提供を規制される技術に該当いたしますので、日本国外へ持ち出す際には日本国政府の役務取引許可申請等必要な手続きをお取りください。許可手続き等にあたり特別な資料等が必要な場合には、お買い上げの販売店またはお近くの当社営業拠点にご相談ください。

はじめに

本書は、JobCenter のインストールやバージョンアップ方法などについて説明しています。なお、本書内に記載されている画面例と実際の画面とは異なることがありますので注意してください。

本書の内容は将来、予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

1. マニュアルの読み方

■本バージョンにおける新規機能や変更事項を理解したい場合

→ <クラシックモード用リリースメモ>を参照してください。

■JobCenter を新規にインストール、またはバージョンアップされる場合

→ [<クラシックモード用インストールガイド>](#)を参照してください。

■JobCenter をコンテナ環境で構築、運用をする場合

→ <クラシックモード用コンテナガイド>を参照してください。

■JobCenter を初めて利用される場合

→ <クラシックモード用クイックスタート編>を参照してください。

■JobCenter の基本的な操作方法を理解したい場合

→ <クラシックモード用基本操作ガイド>を参照してください。

■環境の構築や各種機能の設定を理解したい場合

→ <クラシックモード用環境構築ガイド>を参照してください。

■JobCenter の操作をコマンドラインから行う場合

→ <クラシックモード用コマンドリファレンス>を参照してください。

■JobCenter の運用方法を理解したい場合

→ <クラシックモード用運用・構築ガイド>を参照してください。

■運用中のJobCenter を新環境に移行する場合

→ <クラシックモード用移行ガイド>を参照してください。

■クラスタ環境で運用中のJobCenter をバージョンアップする場合

→ <クラシックモード用クラスタ環境でのバージョンアップ・パッチ適用ガイド>を参照してください。

■その他機能についてお知りになりたい場合

→ 関連マニュアルの内容をお読みいただき、目的のマニュアルを参照してください。

2. 凡例

本書内での凡例を紹介します。

	気をつけて読んでいただきたい内容です。
	本文中の補足説明
	本文中のヒントとなる説明
注	本文中につけた注の説明
—	UNIX版のインストール画面の説明では、__部分(下線部分)はキーボードからの入力を示します。

3. 関連マニュアル

JobCenter に関するマニュアルです。JobCenter メディア内に格納されています。

最新のマニュアルは、JobCenter 製品サイトのダウンロードのページを参照してください。

<https://jpn.nec.com/websam/jobcenter/download.html>

【スタンダードモードのマニュアル】

資料名	概要
JobCenter セットアップガイド	JobCenterを新規にインストール、またはバージョンアップする場合の方法について説明しています。
JobCenter 基本操作ガイド	JobCenterの基本機能、操作方法について説明しています。
JobCenter 環境構築ガイド	JobCenterを利用するために必要なジョブ実行マネージャ環境の構築方法や設定方法の詳細、マネージャ環境の運用に役立つ機能について説明しています。
JobCenter ジョブ実行エージェント構築ガイド	JobCenterを利用するために必要なジョブ実行エージェント環境の構築方法や設定方法の詳細について説明しています。
JobCenter コマンドリファレンス	GUIと同様にジョブネットワークの投入、実行状況の参照などをコマンドラインから行うために、JobCenterで用意されているコマンドについて説明しています。
JobCenter クラスタ機能利用の手引き	クラスタシステムでJobCenterを操作するための連携方法について説明しています。
JobCenter Web機能利用の手引き	Webブラウザ上でジョブ監視を行うことができるWebコンソール機能、ジョブネットワークやトラッカ等の情報を参照、制御をHTTPプロトコルで行えるWebAPI機能について説明しています。
JobCenter 移行ガイド	運用中のJobCenterを別の新環境に移行する手順について横断的に説明しています。
JobCenter R17.2 リリースメモ	バージョン固有の情報を記載しています。

【クラシックモードのマニュアル】

資料名	概要
JobCenter インストールガイド	JobCenterを新規にインストール、またはバージョンアップする場合の方法について説明しています。
JobCenter クイックスタート編	初めてJobCenterをお使いになる方を対象に、JobCenterの基本的な機能と一通りの操作を説明しています。
JobCenter 基本操作ガイド	JobCenterの基本機能、操作方法について説明しています。
JobCenter 環境構築ガイド	JobCenterを利用するために必要な環境の構築、環境の移行や他製品との連携などの各種設定方法について説明しています。
JobCenter NQS機能利用の手引き	JobCenterの基盤であるNQSの機能をJobCenterから利用する方法について説明しています。
JobCenter コマンドリファレンス	GUIと同様にジョブネットワークの投入、実行状況の参照などをコマンドラインから行うために、JobCenterで用意されているコマンドについて説明しています。
JobCenter クラスタ機能利用の手引き	クラスタシステムでJobCenterを操作するための連携方法について説明しています。
JobCenter SAP機能利用の手引き	JobCenterをSAPと連携させるための方法について説明しています。
JobCenter WebOTX Batch Server連携機能利用の手引き	JobCenterをWebOTX Batch Serverと連携させるための方法について説明しています。

資料名	概要
JobCenter Web機能利用の手引き	Webブラウザ上でジョブ監視を行うことができるWebコンソール機能、ジョブネットワークやトラッカ等の情報を参照、制御をHTTPプロトコルで行えるWebAPI機能について説明しています。CL/Webについては以下のR16.2のWeb機能利用の手引きを参照してください。 https://jpn.nec.com/websam/jobcenter/download/manual/16_2/JB_CLS_WEB.pdf
JobCenter クラスタ環境でのバージョンアップ・パッチ適用ガイド	クラスタ環境で運用しているJobCenterのアップデート、パッチ適用手順を説明しています。
JobCenter 運用・構築ガイド	JobCenterの設計、構築、開発、運用について横断的に説明しています。
JobCenter 移行ガイド	運用中のJobCenterを別の新環境に移行する手順について横断的に説明しています。
JobCenter コンテナガイド	JobCenterをコンテナ環境で構築・運用する方法について説明しています。
JobCenter R17.2 リリースメモ	バージョン固有の情報を記載しています。

【共通のマニュアル】

資料名	概要
JobCenter 操作・実行ログ機能利用の手引き	JobCenter CL/Winからの操作ログ、ジョブネットワーク実行ログ取得機能および設定方法について説明しています。
JobCenter Helper機能利用の手引き	Excelを用いたJobCenterの効率的な運用をサポートするJobCenter Definition Helper (定義情報のメンテナンス)、JobCenter Report Helper (帳票作成)、JobCenter Analysis Helper (性能分析)の3つの機能について説明しています。
JobCenter テキスト定義機能の利用手引き	JobCenterの定義情報をテキストファイルで定義する方法について説明しています。
JobCenter 拡張カスタムジョブ部品利用の手引き	拡張カスタムジョブとして提供される各部品の利用方法について説明しています。

4. 改版履歴

版数	変更日付	項目	形式	変更内容
1	2026/07/17	新規作成	－	第1版

目次

はじめに	iv
1. マニュアルの読み方	v
2. 凡例	vi
3. 関連マニュアル	vii
4. 改版履歴	ix
1. JobCenterの動作環境	1
2. インストール	2
2.1. インストール前に確認が必要な注意事項	3
2.1.1. UNIX,Windows共通の注意事項	3
2.1.2. UNIX環境での注意事項	4
2.1.3. Windows環境での注意事項	5
2.2. インストールの準備をする	10
2.2.1. ネットワークを設定する	10
2.2.2. マシンIDを割り当てる	11
2.3. LicenseManagerをインストールする	12
2.3.1. Linux版	12
2.3.2. Windows版 (通常インストール)	15
2.3.3. Windows版 (サイレントインストール)	18
2.4. コードワードを登録する	20
2.4.1. コードワードの登録作業	20
2.4.2. LicenseManagerインストール後に出力されるメッセージ	22
2.5. JobCenter MG/SVをインストールする	23
2.5.1. Linux版	23
2.5.2. Windows版 (通常インストール)	27
2.5.3. Windows版 (サイレントインストール)	42
2.6. JobCenter CL/Winをインストールする	51
2.6.1. 通常インストール	51
2.6.2. サイレントインストール	57
3. 実行環境のセットアップ(UNIX版)	59
3.1. JobCenterのセットアップ(通常セットアップ)	60
3.1.1. nssetup(セットアップ用のコマンド)を実行する	60
3.1.2. JobCenterのマシンIDを設定する	60
3.1.3. JobCenterを使用する言語環境を選択する	61
3.1.4. JCログインユーザ (管理者) とデフォルトワークスペースを設定する	62
3.2. JobCenterのセットアップ(サイレントセットアップ)	64
3.2.1. 設定ファイルの作成	64
3.2.2. 設定ファイルのチェック	65
3.2.3. サイレントセットアップ	66
3.2.4. エラーメッセージ一覧	66
3.3. JobCenterセットアップ後に必要な作業	68
3.4. IPv6環境の設定	69
4. ウィルススキャンソフトの設定を行う	70
5. アンインストール	71
5.1. LicenseManagerをアンインストールする	72
5.1.1. UNIX版	72
5.1.2. Windows版	72
5.2. JobCenter MG, JobCenter SVをアンインストールする	74
5.2.1. UNIX版	74
5.2.2. Windows版	75
5.3. JobCenter CL/Winをアンインストールする	77
5.3.1. パッケージを削除する	77
5.3.2. レジストリ関連のデータを削除する	77
6. バージョンアップ	78
6.1. UNIX版	79

6.1.1. バージョンアップ時の注意事項	79
6.1.2. バージョンアップ前にmaclangファイルを配置する (Linux版)	80
6.1.3. ローカル環境のJobCenterをバージョンアップ	80
6.2. Windows版	85
6.2.1. バージョンアップ時の注意事項	85
6.2.2. Windows版 (通常バージョンアップ)	88
6.2.3. Windows版 (サイレントバージョンアップ)	94
7. バージョンの確認方法	96
7.1. UNIX版	97
7.1.1. JobCenter MG/SV	97
7.2. Windows版	98
7.2.1. JobCenter MG/SV	98
7.2.2. CL/Win	98

表の一覧

2.1. LicenseManagerのインストールに必要な固定ディスクとメモリの容量(Linux版)	13
2.2. LicenseManagerのインストールに必要な固定ディスクとメモリの容量(Windows版)	15
2.3. 入力項目一覧	34
2.4. 設定ファイルの変更可能なパラメーター一覧	43
2.5. 設定ファイルのパラメータの注意事項一覧	46
2.6. 設定ファイルのチェックのエラーメッセージ一覧	48
2.7. 登録モードと操作可能範囲	54
2.8. 利用するウィンドウと作成されるショートカット	55
3.1. 追加されたパラメーター一覧	64
3.2. サイレントセットアップのエラーメッセージ一覧	66
5.1. 削除が必要なパッケージ名とパッケージ削除コマンドOS別一覧	74
7.1. JobCenterのバージョン確認コマンドOS別一覧	97

1. JobCenterの動作環境

JobCenterの動作環境および対応OSにつきましては、<クラシックモード用リリースメモ>の3章 「動作環境」を参照してください。

2. インストール

LicenseManager, JobCenter MG/SVおよびJobCenter CL/Winのインストール方法を説明します。次の手順に従って作業を行ってください。




図2.1 インストールの流れ



上記以外のJobCenter製品のインストールについては各製品のマニュアルに記載されたインストール手順を参照してください。

2.1. インストール前に確認が必要な注意事項

JobCenterの動作環境を設計するにあたり、事前に考慮すべき注意事項を説明します。

2.1.1. UNIX,Windows共通の注意事項

■ユーザ名

JobCenterにおいて、次の条件のいずれかに該当するユーザ名は使用できません。

- "CommonJNW"
- ホスト名/コンピュータ名と同じである
- 長さが15バイトより長い
- マルチバイト文字・空白・タブを含む
- 「! " # \$ % & ' () * , . / : ; < = > ? @ [\] ^ ` { | } ~」のいずれかの文字を含む

■接続互換性

JobCenter MG/SV のバージョンおよび、セットアップ時に選択した言語設定による接続互換性は以下の通りです。

■ MG-SVの接続互換性

UNICODE環境とEUC、またはSJIS環境を混在して利用する場合、JobCenterを利用するMG,SV全てをR13.2以降で統一する必要があります。

		~R12.6.x(MG)		R12.7(MG)~R13.1.x(MG)			R13.2(MG)~		
		EUC	SJIS	UNICODE	EUC	SJIS	UNICODE	EUC	SJIS
~ R12.6.x(SV)	EUC	○	○	×	○	○	×	○	○
	SJIS	○	○	×	○	○	×	○	○
R12.7(SV)~ R13.1.x(SV)	UNICODE	×	×	○	×	×	○	×	×
	EUC	○	○	×	○	○	×	○	○
	SJIS	○	○	×	○	○	×	○	○
R13.2(SV)~	UNICODE	×	×	○	×	×	○	○	○
	EUC	○	○	×	○	○	○	○	○
	SJIS	○	○	×	○	○	○	○	○



- ・ 表中の「R13.2(MG)～」には、R16.2以降のスタンダードモードは含まれません。
- ・ UNICODE同士であっても、UNIXとWindows間で転送した単位ジョブリクエストをqmgrのサブコマンドshow long queueで表示すると、キュー内ジョブリクエストに表示されるパスに含まれるジョブネットワーク名や単位ジョブ名に日本語が含まれる場合、パスは文字化けします。

■ CL/Win-MG/SVの接続互換性

原則として、異なるバージョンのCL/Win-MG/SVの接続はサポートしていません。インストールフォルダを分ければ、同一PC上に異なるバージョンのCL/Winを同居させることは可能ですので、接続するサーバのバージョンに合わせて使用してください。

■入力/出力に使用できる文字セットについて

ジョブネットワーク名、部品名、コメント、単位ジョブスクリプトなどの入力値

→ JIS90(JIS X 0208:1990)で規定される文字のみ入力可能

単位ジョブの標準出力、標準エラー出力

→ JIS2004(JIS X 0213:2004)で規定される全ての文字が出力可能(CL/Winで表示可能)



- JIS2004で拡張された文字を表示するには、それらを表示可能なフォントパッケージがOSにインストールされている必要があります。
- JobCenterで扱えない以下のような文字は、? に変換され表示します。
 - ・ JIS90 で規定されていない文字
 - ・ フォントパッケージがOSにインストールされていない場合のJIS2004で拡張された文字

■UNICODE環境の場合の注意事項

ジョブの出力結果の文字コードを、UNIX版JobCenterではUTF-8、Windows版JobCenterではUTF-16にしてください。それ以外の文字コードを出力した場合（混在した場合も含む）は、文字化けする可能性があります。

■ログについて

イベントのテキストログ出力や操作・実行ログ、エラーログは、UNIX版とWindows版では出力される文字コードが異なりますので注意してください。

UNIX版	セットアップ時の文字コードに依存
Windows版	常にSJIS

2.1.2. UNIX環境での注意事項

■各初期化ファイル

JobCenterインストールディレクトリ配下の各初期化ファイルを、マニュアル記述範囲を超えて任意に変更した場合の動作は保証できません。

■インストールディレクトリのパーミッション

インストールディレクトリのパーミッションについては、755のアクセス権が必要になります。従ってインストール時のrootユーザのumaskの値が755のアクセス権をマスクしないようにする必要があります。

■LDAPによるユーザ管理

LDAPによるユーザ管理は、Linux版JobCenterのみ動作保証しています。LDAPによって管理されたユーザを利用する場合の詳細は<クラシックモード用環境構築ガイド>の「14.6 OpenLDAPとKeycloakを使用した設定例（Linux）」を参照してください。

■RHELでのShift-JISの使用

Red Hat Enterprise Linux 8以降ではShift-JIS環境はサポートされていません。Red Hat Enterprise Linux 7以前においてJobCenterが使用する言語環境にShift-JISを選択する場合、以下のコマンドでロケール環境を定義し、追加する必要があります。

```
root> localedef -f SHIFT_JIS -i ja_JP ja_JP.SJIS
```

■SELinux

Linux版JobCenterでは、Red Hat Enterprise Linux以外の環境ではSELinuxには対応しておりません。SELinuxの設定はpermissiveまたはdisabledにしてください。enforcingの場合、ジョブが正常に実行できない可能性があります。

■ネットワーク管理サービス

以下のOSでJobCenterを利用する場合、OSのネットワークを管理するサービスを事前に有効にする必要があります。

- Red Hat Enterprise Linux 7以降
- Oracle Linux 7以降
- SUSE Linux Enterprise Server 15以降

OSのネットワークを管理するサービスが無効の場合、OS起動時のJobCenterの自動起動に失敗する場合があります。

例えばNetworkManagerを利用している環境の場合、以下のサービスを有効にしてください。

- NetworkManager-wait-online.service
- NetworkManager.service

■クラスタ環境の注意事項

- JobCenterのNQS設定でグループに対するキューアクセス制限等を設定する場合は、クラスタサイトを構成する全てのノードで、グループ名とgidも統一する必要があります。
- クラスタサイトを構成する全てのノードで、JobCenterを利用する全てのアカウント名とそのuidをOSの機能により統一しておく必要があります。

統一されていない場合、クラスタパッケージがフェイルオーバーするとユーザマッピングが適合せず、ジョブ実行が継続できなくなる可能性があります。

- クラスタサイトを構成する全てのノードで、JobCenterを利用する全てのアカウントについて、同一アカウントのパスワードを統一してください。

統一されていない場合、下記のようなリスクがあります。

- ・ クラスタリングソフトの設定によってはフェイルオーバーに失敗する場合がある
- ・ フェイルオーバー後のログイン時に、パスワードの誤入力が発生しやすくなる

■古い環境のresolv.defファイルの削除

過去にJobCenterのセットアップを行った環境に再度セットアップを行う場合は、過去のJobCenterの名前解決機能(resolv.defファイル)が残っていないことを確認してください。このファイルは、パッケージをアンインストールしても削除されません。このファイルが残っていると、新しいJobCenterのセットアップ後、意図しない動作をする可能性がありますので、事前に削除しておいてください。



OSが提供する名前解決機能では、resolv.confという名前の設定ファイルを利用します。ファイル名が似ていますので、間違えないように注意してください。

2.1.3. Windows環境での注意事項

■各初期化ファイル、レジストリ情報

JobCenterインストールディレクトリやWindowsディレクトリ配下の各初期化ファイル、およびレジストリ情報をマニュアル記述範囲を超えて任意に変更した場合の動作は保証できません。

■ファイルシステム

JobCenterでは、NTFSでフォーマットされているディスク領域のみをサポートしております(FAT32は不可)。

JobCenterが使用するディスク領域(ローカル・クラスタサイト共)およびJobCenterの機能に関わるディスク領域はNTFSでフォーマットしてください。

■英語版Windows + 英語版JobCenter、または中国語版Windows + 中国語版JobCenterの組み合わせの場合

インストール時に選択する文字コードは、必ず非UNICODEモード(Non-Unicode Mode)を選択してください。UNICODEモード(Unicode Mode)を選択した場合、動作保証していません。

■SAP ERP Option機能を利用する場合

インストール時に選択する文字コードは、必ず非UNICODEモード(Non-Unicode Mode)を選択してください。UNICODEモード(Unicode Mode)を選択した場合、この機能は利用できません。

かつ、接続先のSAPシステムがUnicode版の場合は、あらかじめJobCenterの動作するマシン側で環境変数SAP_CODEPAGEを設定しておく必要があります。詳細については<SAP機能利用の手引き>を参照してください。

■ホスト名

JobCenterはマルチプラットフォーム連携製品のため、先頭に数字をもつホスト名は使用できません。また1文字のホスト名はドライブ名として解釈されるのでインストールできません。

■名前解決の保証

ドメイン環境ではDNSが必要となりますが、DNSサーバと通信できなくなった状態ではJobCenterが名前解決できず正しく停止処理を行えなくなりますので、hostsファイル(もしくはJobCenter側に設置するresolv.defファイル)も設定して、名前解決できることを保証しておく必要があります。

■8.3 short file name

NTFSファイルシステムは「8.3 short file name」の自動作成をOFFにしないと1フォルダへの大量ファイル(約1万～)作成時にパフォーマンスが極端に落ちます。

短時間に大量のトラッカを生成したり巨大なジョブネットワークを作成して投入する環境では、OSのfsutil behaviorコマンドによる無効化(fsutil behavior set disable8dot3 1)が必要になる場合があります。

■必須サービス

JobCenterをインストール/運用するためには、ServerサービスおよびWindows Management Instrumentationサービスが起動している必要があります。

[スタート] - [ファイル名を指定して実行] を選択し、[services.msc] を実行します。[サービス] ダイアログが表示されますので、ServerサービスとWindows Management Instrumentationサービスの状態が「開始」、スタートアップの種類が「自動」であることを確認してください。(デフォルトでは「開始、自動」の設定になっています。)

■ユーザ名の一意性

JobCenterを利用するアカウントはローカルのJobCenterグループに所属することになりますが、同じアカウント名綴りのローカルユーザとドメインユーザや、同じアカウント名綴りのドメインユーザと別ドメインのユーザを、同時にJobCenterグループに所属させることはできません(いずれか一方のみ利用可能)。もし同

じアカウント名綴りのローカルユーザとドメインユーザが同時にJobCenterグループに所属した場合、JobCenterが正常に動作しなくなる可能性があります。(複数ドメイン間についても同様)

■JobCenter管理者アカウント

JobCenter管理者として指定するアカウントは、事前にローカルマシンのAdministratorsグループに所属している必要があります。

セットアップ後にJobCenter管理者を変更する場合は、JobCenterの再インストールが必要です。

■ドメイン環境でのJobCenter管理者

ドメイン環境においてJobCenter管理者としてローカルユーザを選択する場合は、JobCenterで利用できる全てのユーザはローカルユーザのみとなります。JobCenter管理者をドメインユーザとした場合はローカルユーザ・ドメインユーザともに利用できます。

ドメイン環境においてJobCenter管理者としてドメインユーザを選択する場合は、JobCenterのセットアップ時にローカルサービスが起動する際、またはCL/Winで新規ドメインユーザでMG/SVに接続する際に、最初の1回目はドメインサーバ(PDCまたはBDC)にネットワーク的にアクセスできる状態であることが必要です。もしPDCまたはBDCにアクセスできなかった場合、アカウント認証できないためサービス起動やCL/Win接続に失敗します。

■ディレクトリサービス連携機能

ディレクトリサービス連携機能を利用する場合、ドメイン環境、かつJobCenter管理者をドメインユーザにする必要が有ります。

■スパニングツリープロトコル

スパニングツリープロトコルを運用しているネットワークでは、接続マシンのNICのリンクアップのタイミングが遅くなります。このようなマシン上でJobCenterを運用する場合、OS起動時にJobCenterが通信に使用するIPアドレスを確保できず、自動サービス起動に失敗することがあります。その場合は<クラシックモード用環境構築ガイド>の「5.5 JobCenterの起動時ライセンスチェックについて」に従い、起動時のリトライ設定を調整する必要があります。

■Microsoftネットワーク用ファイルとプリンタ共有

JobCenterをインストール/運用するためには、JobCenterが使用するネットワークのプロパティで「Microsoftネットワーク用ファイルとプリンタ共有」のチェックがONになっている必要があります。(デフォルトではONの設定になっています。)

■環境変数TEMPとTMP

JobCenterを利用するためには、環境変数TEMPとTMPが設定されており、かつ設定されたフォルダが実際に存在している必要があります。



TEMPとTMPの参照先が存在しない場合、ユーザーアプリケーションのコマンドが正常に動作しない可能性があります。

ジョブ実行時に設定される環境変数TEMPおよびTMPは、JobCenterの起動方法とジョブの実行設定によって異なります。各設定における環境変数TEMPおよびTMPの参照先は下記の通りです。ジョブの実行設定の詳細については、<クラシックモード用環境構築ガイド>の「16.3.3 ジョブの実行設定」を参照してください。

■ ユーザ環境変数を設定する場合(デフォルト)

・ サービス起動

ジョブ実行ユーザのユーザ環境変数TEMP,およびTMPの値

(%USERPROFILE%\AppData\Local\Temp)

- cjcpw起動

ジョブ実行ユーザのユーザ環境変数TEMP,およびTMPの値

(%USERPROFILE%\AppData\Local\Temp)

- ユーザ環境変数を設定しない場合

- サービス起動

LocalSystemAccountのユーザ環境変数TEMPおよびTMPの値

(%SystemRoot%\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Temp)

- cjcpw起動

cjcpwによる起動を行ったユーザのユーザ環境変数TEMP,およびTMPの値

(%USERPROFILE%\AppData\Local\Temp)

上記のフォルダの作成が困難である場合は、JobCenterとは関連のない任意の場所にフォルダを作成し、環境変数設定ファイルのenvvarsファイル中でtempおよびtmp環境変数の値として設定してください。

設定例

temp=<テンポラリに使用できる実際に存在するフォルダ>

tmp=<テンポラリに使用できる実際に存在するフォルダ>

envvarsファイルの詳細については、<クラシックモード用環境構築ガイド>の「18.2.3.2 JobCenter SV側で設定する場合の対処（envvarsファイル）」を参照してください。

■ クラスタ環境の注意事項

- クラスタサイトを構成する全てのノードで、JobCenter管理者は同じユーザ名でセットアップする必要があります。また、「[2.5.2 Windows版（通常インストール）](#)」の「一般的な注意事項」に記載の通り、当該ノードにおいてローカル管理者権限が必要となります。
- ローカルサイトとクラスタサイトを同時に動作させる場合、ローカルサイトのJobCenter管理者がクラスタサイトのJobCenter管理者も兼ねることになりますので、事前に十分検討した上でインストールしてください。
- ドメイン環境の場合、クラスタサイトを構成するノードの組み合わせに制限があります。

PDCとメンバサーバ、BDCとメンバサーバの組み合わせはできません。

- JobCenter管理者以外のユーザについても、クラスタサイトを構成する全てのノードでユーザ名とuidを統一する必要があります。ドメインユーザのuidはドメイン参加マシン間で一意に決まりますので、特に設定を変更する必要なく利用できます(JobCenter管理者もドメインユーザである必要があります)。ローカルユーザの場合は、uidを変更し各マシンで統一する作業が必要です。

統一されていない場合、クラスタパッケージがフェイルオーバーするとユーザマッピングが適合せず、ジョブ実行が継続できなくなる可能性があります。

uidの変更はJobCenterの「サーバの環境設定」で行います。変更方法の詳細はマニュアル<クラシックモード用環境構築ガイド>の「16.4.1 ユーザのプロパティ」を参照してください。

- クラスタサイトを構成する全てのノードで、JobCenterを利用する全てのアカウントについて、同一アカウントのパスワードを統一してください。

統一されていない場合、下記のようなリスクがあります。

- ・ クラスタリングソフトの設定によってはフェイルオーバーに失敗する場合がある
- ・ フェイルオーバー後のログイン時に、パスワードの誤入力が発生しやすくなる
- クラスタサイトを構成する全てのノードで、JobCenterに対してパスワードの設定を行う必要があります。そのため、ジョブの運用を開始する前に、MG・SVを問わずクラスタサイトを構成している各ノードに対し、あらかじめCL/Winでログインを一度実施していただく必要があります。

■CL/Winの注意事項

画面の解像度は1024×768以上に設定してください。それより低い解像度の場合、一部の項目が画面内に収まりきらない可能性があります。

■IPv6環境の注意事項

- Windows版ではIPv6アドレスのみの環境はサポートしていません。必ずIPv4アドレスが必要となります。



同じホスト名でIPv4アドレス,IPv6アドレスの正引き・逆引きが出来る必要があります。

- CL/Win-MG/SVの接続可能な組み合わせ

MG/SVがリモートマシンやCL/Winとの通信を待ち受ける際に使用するIPアドレスと、CL/Winを利用するマシンで有効なIPアドレスの組み合わせは以下のとおりです。

		MG/SV		
		IPv4のみ	IPv4/IPv6	IPv6のみ
CL/Win	IPv4のみ	○	○	×
	IPv4/IPv6	○	○	○
	IPv6のみ	×	○	○



リモートマシンやCL/Winとの通信を待ち受ける際に使用するIPアドレスの設定方法については<クラシックモード用環境構築ガイド>の「5.2 デーモン設定ファイルの使用可能パラメータ」を参照してください。

2.2. インストールの準備をする

2.2.1. ネットワークを設定する

JobCenterはTCP/IPネットワークの設定が正しく行われていることを前提として動作します。

JobCenterはIPアドレスを取得する際に、インストールやセットアップ時に設定するエイリアス名ではないマシン名を利用します。



エイリアス名ではないマシン名は以下に記載するようなホスト名またはFQDNとなります。

■Windows環境におけるエイリアス名ではないマシン名

インストール時に「ホスト名とFQDNの設定」および「マシン一覧への登録名の設定」にて設定したホスト名、またはFQDNとなります。

■UNIX環境におけるエイリアス名ではないマシン名

セットアップ時に自動的に設定されます。システムでFQDNが設定されている場合、FQDNが優先され、FQDNが設定されていない場合はホスト名となります。

また、クラスタ環境におけるマシン名は、クラスタ用のサイト作成時に設定したサイト名となります。

エイリアス名ではないマシン名からIPアドレスを取得し、取得したIPアドレスから得られるホスト名がマシン名と一致していない場合、JobCenterは動作できません。このチェックはドメインの有無まで行いますので、正確に一致するように設定してください。

複数のマシンでJobCenterを運用する場合、すべてのマシンでホスト名やIPアドレスのデータが一致している必要があります。DNSやhostsファイルの更新漏れなどがないように十分に注意してください。

クラスタ機能を使用しないで複数のネットワークカードが実装されている場合、最も優先されるネットワークカード上で動作します。たとえば、UNIX環境の場合、hostnameコマンドで返却されるホスト名を使ってJobCenterは動作します。

ネットワークの設定の詳細については<クラシックモード用環境構築ガイド>の2章 「ネットワーク環境構築」を参照してください。



UNIX環境で複数のネットワークカードに対して同じホスト名やIPアドレスを割り当てられている場合、インストールや初期設定が行えることがありますが、誤動作の原因になりますので、インストールや初期設定は行わないでください。

なお、Windows環境の場合はresolv.defファイルによる名前解決指定が必要になる場合があります。<クラシックモード用環境構築ガイド>の「2.4 Windows環境における名前解決方法」も参照してください。

ネットワークを設定する際には、次の事項に注意してください。

- ホスト名の名前解決において、正引/逆引が行えること。
- 正引/逆引でエイリアス名ではなく、ホスト名が一致すること。
- 複数のネットワークカードを実装している場合、個々のネットワークカードに一意のホスト名/IPアドレスが割り当てられていること。
- JobCenterの連携を行うホスト間で、ホスト名/IPアドレスのデータが一致していること。
- JobCenterがセットアップされるホスト間にファイアウォールが存在する場合、ファイアウォールに対してJobCenterが使用するネットワークポートの穴あけ作業をすること。



UNIX環境でファイアウォールが有効である場合、JobCenter MG/SVセットアップ時に、ファイアウォールの例外設定が行われないため、ネットワークポートの穴あけ作業が必要になります。特にLinux環境の場合、デフォルトでファイアウォールが有効になっているため、ポートの穴あけ作業が必須になります。

- Windows Server 2008以降にJobCenter MG/SVをセットアップした場合、Windowsファイアウォールの例外設定を行うこと。

ファイアウォールの例外設定を行う際のポート番号については、<クラシックモード用環境構築ガイド>の「2.1 JobCenterで使用するTCPポート」を参照してください。

- 利用するTCP/IPポート番号が、他のサービスと競合しないこと。JobCenterで利用するポート番号の設定変更については<クラシックモード用環境構築ガイド>の「2.2 ポート番号の変更方法」を参照してください。



インストール・セットアップ完了後、CL/WinでMG/SVに接続すると、マシン一覧に表示されるマシンアイコンについて、同一マシンが「ホスト名のみ」と「FQDN」の2通りでアイコンが2個表示される場合があります。これはセットアップやマシングループへのマシン追加の際に、FQDNで認識されるマシンについては自動的にホスト名のみの「エイリアス名」を別名として設定するためです。

エイリアス名はマネージャフレームのマシン一覧表示で運用上の役割で識別したい場合や、nmapmgrやqmgrサブコマンドにおける利便性向上のために利用することができます。(ただし有効範囲は自マシン(サイト)内だけです。通信上の名前解決には使用できません)

エイリアス名が不要な場合は、CL/Winからではなくnmapmgrコマンドで削除することができます。<クラシックモード用コマンドリファレンス>の「3.12.3 サブコマンド」の「Delete Name \$alias」を参照してください。

2.2.2. マシンIDを割り当てる

JobCenterでは、インストール時にそのシステム内で一意となるマシンIDを割り当てる必要があります。マシンIDは1～2147483647の間の整数値を指定します。

マシンIDを割り当てる際には、次の事項に注意してください。

- 複数のマシンでJobCenterを使う場合には、マシンIDが重複しないこと。

たとえばUNIXのマネージャマシンから複数のWindowsのサーバマシンへ単位ジョブの転送を行う場合などで、マシンIDが重複していると正常に動作できません。

ローカルサイトとクラスタサイト間でも重複することはできません。


- 各マシンは別マシンのマシンIDも保持する場合があります。この各マシンの持つ他マシンIDの情報が一致していないと予期せぬ動作を引き起こす可能性があります。

システム内の各マシンでローカルサイトやクラスタサイトのマシンIDを変更する場合、運用ルール未整備で一部のマシンに更新漏れがあると、ジョブ転送先キューが認識できなくなるなど誤動作の原因になります。

2.3. LicenseManagerをインストールする

LicenseManagerはライセンス管理用製品です。JobCenterはLicenseManagerを使用してライセンスチェックを行います。

JobCenter製品をインストールする前に、まずLicenseManagerをインストールしてください。LicenseManagerのインストールの要/不要は下図を参照して判定してください。



LicenseManagerがインストール済みかどうか、およびバージョンを確認する具体的な方法は次節以降のOSごとの説明を参照してください。



LicenseManager R1.10およびR1.11において、下記の仕様変更を行いました。R1.9以前のバージョンがインストールされている場合は、必ずR1.10以降にバージョンアップしてください。JobCenter R15.4以降をご利用の場合、LicenseManagerをR1.11以降へバージョンアップする必要があります。

■コンテナ環境において、JobCenterのお試し期間を廃止しました。



LicenseManager R1.13において、32bitのライブラリに依存しないようにしました。R1.13より前のバージョンがインストールされている場合は、R1.13以降へのバージョンアップを推奨します。

2.3.1. Linux版

2.3.1.1. インストール手順

1. 必要ディスク容量とメモリ容量

LicenseManagerをインストールして動作させるには、次の固定ディスク容量および使用メモリ容量が必要です。

表2.1 LicenseManagerのインストールに必要な固定ディスクとメモリの容量(Linux版)

固定ディスク容量	/opt : 1 MB /etc : 1 MB
メモリ容量	2 MB

2. LicenseManagerのインストール

インストールは以下の手順で行います。



Red Hat Enterprise Linux 8を例に記載しています。dnfコマンドについては、インストールするOSのパッケージ管理コマンドに読み替えてください。

a. LicenseManagerの確認

- i. マシンを立ち上げ、ログイン名「root」でログインします。

```
login:root ↵
```

- ii. 次のコマンドを実行して、LicenseManagerがインストールされているか確認します。

```
root> /bin/dnf list installed NECWSLM ↵
```

- iii. 以下のようにパッケージが見つからない旨が表示された場合、引き続きLicenseManagerのインストールを行います。

```
Error: No matching Packages to list
```

- iv. 次のように表示された場合、表示されているメッセージから、LicenseManagerのバージョンを確認します。

```
NECWSLM.x86_64 X.XX-1
```



XXには、LicenseManagerのバージョン番号が入ります

■バージョンがR1.10以降の場合

バージョンがR1.10かつJobCenter R16.2以降をご利用の場合は、LicenseManagerをバージョンアップしてください。

バージョンアップは、古いバージョンをアンインストールした後に新しいバージョンをインストールすることで行います。アンインストールの方法は「[5.1 LicenseManagerをアンインストールする](#)」を参照してください。

■バージョンがR1.9以前の場合

LicenseManagerをバージョンアップしてください。

バージョンアップは、古いバージョンをアンインストールした後に新しいバージョンをインストールすることで行います。アンインストールの方法は「[5.1 LicenseManagerをアンインストールする](#)」を参照してください。

b. LicenseManagerのインストール

LicenseManagerはJobCenterメディアに同梱されています。次の手順に従ってインストールしてください。

i. JobCenterメディア（DVD-ROM）をセットしてマウントします。マウント方法はLinuxの製品マニュアル等を参照してください。

ii. 次のコマンドによりインストールを実行します。

実行後、依存関係に伴ってインストールされるパッケージ一覧が表示されますので問題なければyを選択してください。



事前に依存パッケージをインストールしていない場合、この操作でまとめてインストールされます。

rpmコマンドでインストールする場合は、事前に依存パッケージのインストールが必要になります。インストールが必要となる依存パッケージについては「[2.3.1.2 依存パッケージ一覧](#)」を参照してください。

■EM64Tの場合

```
root> /bin/dnf install <WSLM_PRODUCT_PATH> <␣
```



<WSLM_PRODUCT_PATH>はプロダクトのファイルパスです。実際の入力値はJobCenterメディアのリリースメモ(RELMEMO)を参照してください。

次のメッセージが表示されれば、インストールは正常に終了しています。

```
Complete!
```

dnfのエラーによりインストールが失敗した場合は、インストーラのログを参照し、Linuxの製品マニュアル等に従って対処してください。

iii. 次のコマンドによりインストール結果を確認します。

```
root> /bin/dnf list installed NECWSLM <␣
```

次のように表示されればインストールは正常に終了しています。

```
NECWSLM.x86_64 X.XX-1
```



XXには、LicenseManagerのバージョン番号が入ります。

2.3.1.2. 依存パッケージ一覧

通常、パッケージ管理コマンドであるdnfやyumコマンドを利用してインストールを行った場合、下記のパッケージが併せてインストールされます。

Red Hat Enterprise Linux 7以降、Oracle Linux 7以降、Amazon Linux 2 では、以下のパッケージに依存しています。

■bash.x86_64

■glibc.i686

■glibc.x86_64

Amazon Linux 2023、SUSE Linux Enterprise Server 15以降では、以下のパッケージに依存しています。

■bash-sh.x86_64

■glibc.x86_64

2.3.2. Windows版 (通常インストール)

1. 必要ディスク容量とメモリ容量

LicenseManagerをインストールし、動作させるには次の固定ディスク容量および使用メモリ容量が必要です。

表2.2 LicenseManagerのインストールに必要な固定ディスクとメモリの容量(Windows版)

固定ディスク容量	2 MB
メモリ容量	3 MB

2. LicenseManagerのインストール

インストールは以下の手順で行います。

a. LicenseManagerの確認

- i. マシンを立ち上げ、Administrator権限のあるユーザでログインします。
- ii. コントロールパネルにある「プログラムと機能」画面を確認し、「WebSAM LicenseManager」のエントリーがあるかどうかを確認します。
- iii. LicenseManagerが存在しなかった場合は、引き続きLicenseManagerのインストールを行います。
- iv. LicenseManagerがすでに存在していた場合はバージョンを確認します。

「プログラムと機能」画面の「表示(V)」メニューから「詳細表示の設定」を選択して「バージョン」にチェックを入れることで、バージョン情報が表示されます。

バージョンが1.9以前の場合、またはバージョンが1.10かつJobCenter R15.4以降をご利用の場合、LicenseManagerのバージョンアップをしてください。

バージョンアップは、古いバージョンをアンインストールした後に新しいバージョンをインストールすることで行います。アンインストールの方法は「[5.1 LicenseManagerをアンインストールする](#)」を参照してください。

b. LicenseManagerのインストール

LicenseManagerはJobCenterのメディアに同梱されています。次の手順に従ってインストールしてください。

- i. JobCenterのメディアから、パッケージファイル (setup.exeおよびlmsetup-x64.msi) をローカルディスク上の任意の同一フォルダ内にコピーします。ここでは、C:\setup.exeおよびC:\lmsetup-x64.msiにコピーしたと仮定します。
- ii. コピーしたsetup.exeファイルを実行し、LicenseManagerのインストーラを起動します。
- iii. 次のような画面が表示されますので、「Next>」ボタンをクリックします。




図2.2 インストール初期画面

- iv. 「Select Installation Folder」画面が表示されます。インストール先のフォルダを決定後、[Next >] ボタンをクリックします。




図2.3 インストール先設定画面



既定のインストール先フォルダを変更する場合には、[Browse...] ボタンをクリックして表示された画面の指示に従ってインストール先のフォルダを選択して [OK] ボタンをクリックします。

- v. 確認画面が表示されます。設定が完了したら [Next >] ボタンをクリックします。

設定内容を変更する場合は、[< Back] ボタンをクリックし各項目の画面まで戻って設定をやり直します。




図2.4 確認画面

- vi. すべてのインストールが完了すると次の画面が表示されます。[Close] ボタンをクリックしてください。




図2.5 完了画面



再起動を促すメッセージが表示された場合は、JobCenterプロダクトをインストールする以前に、必ずシステムを再起動してください。

ここまでで「LicenseManager」のインストール作業は完了です。

最後に、インストールが正常に終了したかを確認します。

- vii. Windowsの [スタート] – [コントロールパネル] で「プログラムの追加と削除」(または「プログラムと機能」)を実行します。

次の画面例のように「WebSAM LicenseManager」のエントリーが表示されていれば正常に終了しています。




図2.6 画面例

2.3.3. Windows版 (サイレントインストール)

Windows版LicenseManagerのサイレントインストール手順を示します。必要ディスク容量とメモリ容量に関しては「[2.3.2 Windows版 \(通常インストール\)](#)」と同様ですので、そちらを参照してください。

1. LicenseManagerのサイレントインストール

LicenseManagerはJobCenterのメディアに同梱されています。次の手順に従ってインストールしてください。



古いバージョンのLicenseManagerがすでにインストールされている場合には、サイレントインストールを実施することで、LicenseManagerのバージョンアップが行われます。

- a. JobCenterメディア(DVD-ROM)をセットして、コマンドプロンプトを起動します。コマンドプロンプトはWindowsの [スタート] - [プログラム] - [アクセサリ] から起動できます。Windows Server 2012の以降の場合は、[スタート] - [↓] で表示されるアプリ一覧から起動できます。

このとき、右クリックメニューの「管理者として実行」を選択して、コマンドプロンプトを起動してください。

- b. 次のコマンドでJobCenterのメディアから、パッケージファイル (setup.bat、setup.exe、lmsetup-x64.msi) をローカルディスク上の任意の同一フォルダ内にコピーします。ここでは、C:\setup.bat、C:\setup.exe、C:\lmsetup-x64.msiにコピーしたと仮定します。

```
C:\> copy "Q:\PACKAGE\LM\WINDOWS\x64" "C:\\"
```



CD/DVD-ROMドライブをQ: ドライブとして説明します。

CD/DVD-ROMドライブを他のドライブ名に割り当てている場合は、適宜読み替えてください。

- c. 次のコマンドでカレントディレクトリを変更してください。

```
C:\> cd C:\
```



JobCenterのメディアから、パッケージファイル (setup.bat、setup.exe、lmsetup-x64.msi) を「C:\」にコピーしたと仮定して説明します。コピー先が異なる場合は適宜読み替えてください。



必ずパッケージファイル (setup.bat、setup.exe、lmsetup-x64.msi) をコピーしたフォルダにカレントディレクトリを変更してください。

d. 次のコマンドを実行するとインストールが開始されます。

```
setup.bat [<INSTALL_PATH>]
```



■<INSTALL_PATH>にはインストール先のフォルダを指定します。また、<INSTALL_PATH>は省略することができます。省略した場合には「C:\Program Files」がインストール先フォルダとなります。

■インストールの結果は、カレントディレクトリに作成されるログファイル(lm_install.log)に出力されます。

インストールが正しく完了すると「Result: Succeeded.」と表示されます。

2.4. コードワードを登録する

LicenseManagerのインストールが終了したあとで、JobCenterをセットアップする前にライセンス解除のためのコードワードの登録を行います。

2.4.1. コードワードの登録作業

1. 次のファイルに対してコードワードの登録を行います。登録するコードワードについては、購入されたパッケージの添付品を参照してください。

UNIX	/etc/opt/wsnlesd/.lockinfo
Windows	%InstallDirectory%\wsnlesd\etc\opt\wsnlesd\lockinfo



%InstallDirectory%はLicenseManagerのインストールディレクトリを示します。デフォルトはOSをインストールしたドライブの\Program Filesです。

上記のパスの通りにディレクトリとテキスト形式のlockinfoファイルをあらかじめ作成してから、以下の作業を行ってください。



UNIXの場合は存在しないサブディレクトリを上記の通りに作成します。

それぞれの.lockinfoファイルに「型番 コードワード」の形式で登録します。次の例のように型番とコードワードの間は1個以上のスペースまたはタブで区切ってください。

<.lockinfo(lockinfo)ファイルへの登録例>

```
UL1256-A10 WZY1yfs7KH7KoQxJf8zpUuAE0mh7GGhQDiYsMuEzqGcc
UL1256-A00 S#Y1CfsnyG7eoSxJf8z9MvAE4mhDyHhKLq#YMvEPuGcc
UL1256-A02 W%YxyfsTyH7KgRxdb9zVUsAo0kh7KFhQHqYYMuEzUGcc
... ..
```



- コードワードの転記の際に、0とO、1とlなど間違わないように注意してください。
- 購入製品と異なる型番で申請したコードワードを登録しても無効です。



- コードワードの登録を行わない場合でも、お試し期間の60日間はJobCenterを使用することが可能です。お試し期間を過ぎるとJobCenterの再起動ができなくなるので注意してください。
- wsnlcheckコマンドを使ってお試し期間の残日数を確認できます。wsnlcheckコマンドの使い方は、次頁を参照してください。
- コンテナ環境のJobCenterにおいては、お試し期間は存在しません。必ずコードワードの登録が必要になります。

2. コードワードの確認作業

ライセンスロックの解除状態は、次のコマンドで確認できます。

■UNIX

```
root> /opt/wsnlesd/bin/wsnlcheck 型番 <
```

■Windows

C:\> %InstallDirectory%\wsnlesd\bin\wsnlcheck 型番 ←



WindowsにおいてLicenseManagerをシステムで保護されたフォルダ配下にインストールしている場合、コマンドプロンプトを開く際に右クリックメニューの「管理者として実行」を選択して起動してください。

システムで保護されたフォルダは、「システムドライブ\Windows」配下、「システムドライブ\Program Files」配下、「システムドライブ\Program files (x86)」配下(64ビットバージョンの場合)を指します。

出力結果と、その意味や対処は以下のとおりです (XXXXXX-XXXXXXは型番を表します)。

出力結果	意味・対処
XXXXXX-XXXXXX "LICENSED" 出力例： UL1256-A10 "LICENSED"	正しくライセンス解除できています。
No license of XXXXXX-XXXXXX 出力例： No license of UL1256-A10	指定した型番に関するライセンス情報はありません。 コードワードを未登録かつJobCenterをインストールしていない場合に表示されます。コードワード登録後に表示された場合は、コードワードが正しく認識されていません。下記の項目を確認してください。 ■.lockinfo(lockinfo)に登録したコードワードに間違いはありませんか？ ■.lockinfo(lockinfo)に登録した型番は、コードワード申請時に指定した型番と一致していますか？
XXXXXX-XXXXXX "TRIAL" (until YYYY/MM/DD) 出力例： UL1256-A10 "TRIAL" (until 2017/03/31)	YYYY/MM/DDまで、お試し期間中です。 コードワード登録後に表示された場合は、コードワードが正しく認識されていません。下記の項目を確認してください。 ■.lockinfo(lockinfo)の作成ディレクトリおよびファイル名に間違いはありませんか？ ■.lockinfo(lockinfo)に登録した型番に間違いはありませんか？
XXXXXX-XXXXXX "NO LICENSE(TRIAL)" (expired YYYY/MM/DD) 出力例： UL1256-A10 "NO LICENSE(TRIAL)" (expired 2017/03/31)	YYYY/MM/DDで、お試し期間が終了しています。



お試し期間の有効期限はJobCenter MG/SVを初めてインストールした時から開始となります。そのため、JobCenter MG/SVをインストールする前にお試し期間が設定されているコードワード

のライセンスチェックを行った場合、お試し期間は未定のため、お試し期間に関するメッセージは出力されず、「No license of XXXXXX-XXXXXX」と出力されます。

2.4.2. LicenseManagerインストール後に出力されるメッセージ

LicenseManagerインストール後、次のようなメッセージがsyslog(Windowsの場合はイベントログ)に出力される場合があります。

■UNIXの場合

```
日付 時刻 ホスト名 wsnlesd: The license of this 型番-* is invalidated on YYYY/MM/DD.
```



「型番-*」の記述は、例えば「UL1256-A10」といった製品型番の「-」よりも前の記載部分を示しています。

メッセージには「UL1256-*」などと表示されます。

■Windowsの場合

```
The license of this 型番-* is invalidated on YYYY/MM/DD.
```

上記メッセージは「型番-*」の製品がお試し期間に入っていることおよびその有効期限を示すメッセージです。

これらは、コードワードが登録されていないJobCenter製品の型番ごとに出力されます。当該型番「型番-*」のコードワードが正しく登録されていれば出力されません。

コードワード登録後に上記メッセージが出力される場合、出力されたメッセージの型番部分を確認し、.lockinfo(lockinfo)ファイルに登録したコードワードの型番に該当するかどうかを確認してください。

■登録済みの型番について上記メッセージが出力された場合

コードワードが正しく設定されていない可能性があります。「2.4.1 コードワードの登録作業」の「コードワードの確認作業」を参照して、コードワードの登録状態を再度確認してください。

■出力されたすべてのメッセージの「型番-*」が、登録したコードワードの型番に該当しない場合

メッセージは無視してかまいません。登録されたコードワードにより、ライセンスは解除されています。このメッセージは、メッセージ中に明示された有効期限が過ぎると出力されなくなります。(なお、上記の期限切れ警告メッセージを抑制する方法はありません)

以下はメッセージの出力例です。

1. 次のようにコードワードが登録されています。

```
UL1256-A10 WZY1yfs7KH7KoQxJf8zpUuAE0mh7GGhQDiYsMuEzqGcc
```

2. 次のようなメッセージがsyslogに出力されます。

```
Mar 1 15:35:02 shaker wsnlesd: The license of this UL1256-* is invalidated on 2017/03/31.
Mar 1 15:35:02 shaker wsnlesd: The license of this UL1256-* is invalidated on 2017/03/31.
```

3. この場合、出力されたメッセージは登録した「UL1256-*」以外の型番に関するものであるため、このメッセージは無視してかまいません。

「UL1256-*」についてはライセンス解除されているため、JobCenterは問題なく起動します。

2.5. JobCenter MG/SVをインストールする

JobCenter MGとSVは共通のパッケージです。以降「JobCenter MG/SV」と表記し、インストール方法を解説します。



R15.1からライセンス体系を変更しました。MG上でジョブを実行する場合、MG上のジョブ実行サーバ (SV) ライセンスは不要です。

2.5.1. Linux版

Linux版のJobCenter MG/SVのインストール手順を示します。

2.5.1.1. SUSE Linux Enterprise Server の事前準備

SLES 15では、グループの作成やサービスのインストールが必要です。

■グループの作成

以下のグループが存在しない場合は、groupaddでグループを作成してください。

- bin
- sys

■サービスのインストール

以下のサービスをインストールしてください。

- insserv

また、SLES 15では、インストール前にmodule-legacyリポジトリが有効になっていることを確認してください。

2.5.1.2. JobCenterのインストール



Red Hat Enterprise Linux 8を例に記載しています。dnfコマンドについては、インストールするOSのパッケージ管理コマンドに読み替えてください。

1. JobCenterメディア(DVD-ROM)をセットしてマウントします。マウント方法はLinuxの製品マニュアル等を参照してください。
2. 次のコマンドを実行してインストールを行います。

実行後、依存関係に伴ってインストールされるパッケージ一覧が表示されますので問題なければyを選択してください。



事前に依存パッケージをインストールしていない場合、この操作でまとめてインストールされます。

rpmコマンドでインストールする場合は、事前に依存パッケージのインストールが必要になります。インストールが必要となる依存パッケージについては「[2.5.1.3 依存パッケージ一覧](#)」を参照してください。

■EM64Tの場合

```
root> /bin/dnf install <LINUX_PRODUCT_PATH> <
```



SELinux有効環境の場合は、事前に

```
root> semodule -i <SELINUX_POLICY_PATH> <␣
```

を実行し、JobCenter用のSELinuxポリシーファイルを適用してください。

JobCenter用のSELinuxポリシーファイル(jobcenter.pp)には、Red Hat Enterprise Linux(RHEL)のバージョン別に、RHEL7用(RHEL7/jobcenter.pp)、RHEL8用(RHEL8/jobcenter.pp)、RHEL9用(RHEL9/jobcenter.pp)がありますので、バージョンに対応したファイルを適用してください。



<LINUX_PRODUCT_PATH>は、プロダクトのファイルパス、<SELINUX_POLICY_PATH>は、JobCenter用のSELinuxポリシーのファイルパスです。実際の入力値はJobCenterメディアのリリースメモ(RELMEMO)を参照してください。

ただし、SUSE Linux Enterprise Serverの場合は、<LINUX_PRODUCT_PATH>に下記を指定してください。

- NECJCpkg-Classic-xx.x.x-1.el8.x86_64 (xx.x.xの部分はJobCenterのバージョン番号になります)

コマンド実行後、エラーメッセージが表示されなければインストールは完了です。

dnfのエラーによりインストールが失敗した場合は、インストーラのログを参照し、Linuxの製品マニュアル等に従って対処してください。



SELinux有効環境の場合は、JobCenterのインストール後

```
root> restorecon -RF /opt/wsnlesd <␣  
root> restorecon -RF /etc/rc.d/init.d/nqs <␣  
root> restorecon -RF /etc/rc.d/init.d/nqs.pre <␣  
root> restorecon -RF /usr/local/netshep <␣  
root> restorecon -RF /usr/lib/nqs <␣
```

を実行し、JobCenterのディレクトリおよびファイルのセキュリティコンテキストにJobCenter用のラベルを付与してください。

3. インストールが正常終了した後は、[3章「実行環境のセットアップ\(UNIX版\)」](#)へ進んでください。

2.5.1.3. 依存パッケージ一覧

通常、パッケージ管理コマンドであるdnfやyumコマンドを利用してインストールを行った場合、下記のパッケージが併せてインストールされます。

Red Hat Enterprise Linux 、 Oracle Linux では、以下のパッケージに依存しています。

■Red Hat Enterprise Linux7 / Oracle Linux7

- bash.x86_64
- glibc.i686
- glibc.x86_64
- libstdc++.x86_64
- ncurses-libs.i686
- pam.i686
- pam.x86_64

■Red Hat Enterprise Linux8 / Oracle Linux8

- bash.x86_64
- glibc.i686
- glibc.x86_64
- libstdc++.x86_64
- libtirpc.x86_64
- libxcrypt.i686
- libxcrypt.x86_64
- ncurses-libs.i686
- pam.i686
- pam.x86_64

■Red Hat Enterprise Linux9 / Oracle Linux9

- bash.x86_64
- glibc.i686
- glibc.x86_64
- libstdc++.x86_64
- libtirpc.x86_64
- libxcrypt-compat.i686
- libxcrypt-compat.x86_64
- ncurses-libs.i686

- pam.i686
- pam.x86_64

Amazon Linuxでは、以下のパッケージに依存しています。

■ Amazon Linux 2

- bash.x86_64
- glibc.i686
- glibc.x86_64
- libcrypt.i686
- libcrypt.x86_64
- libstdc++.x86_64
- ncurses-compat-libs.i686
- pam.i686
- pam.x86_64

■ Amazon Linux 2023

- bash.x86_64
- glibc.x86_64
- libstdc++.x86_64
- libtirpc.x86_64
- libxcrypt-compat.x86_64
- pam.x86_64

SUSE Linux Enterprise Serverでは、以下のパッケージに依存しています。

■ SLES 15

- bash-sh.x86_64
- glibc.x86_64
- glibc-32bit.x86_64
- libcrypt1-32bit.x86_64
- libcrypt1.x86_64
- libncurses5-32bit.x86_64
- libopenssl3.x86_64
- libstdc++.x86_64
- pam.x86_64

- pam-32bit.x86_64

2.5.2. Windows版 (通常インストール)

Windows版のJobCenter MGの通常インストール手順を示します。Windows版の場合はインストールとセットアップは一連の流れで行われます。

JobCenter MGとJobCenter SVは同一のパッケージになっていてインストール手順も同じですので、JobCenter SVのインストールを行う場合でも、JobCenter MGのインストール手順にそのまま従ってください。

インストールを始める前に、次に挙げる注意事項を確認してください。

■インストール環境に関する注意事項

JobCenter(MG/SV)をインストールする際、Microsoft Visual C++ 2015-2022 再頒布可能パッケージが導入されていない環境では自動的にインストールを行います。以下の OS では、Microsoft Visual C++ 2015-2022 再頒布可能パッケージ のインストールのために、Windows の更新プログラム KB2919442, KB2919355 が適用されている必要があります。

- Windows Server 2012 R2

Windows Update、または次の Microsoft 公開情報を参照し、KB2919442, KB2919355 を適用して下さい。

<https://support.microsoft.com/ja-jp/help/2919355/>

■一般的な注意事項

- インストールを円滑に行うためにインストール前に、動作中のすべてのアプリケーションを終了してください。
- インストール先のマシンのWindowsに、ローカルのAdministratorsグループに所属するユーザでログインしてください。
- ドメイン環境でセットアップする場合も、ローカルのAdministratorsグループに所属するユーザでWindowsにログインしてから作業を行ってください。
- JobCenter管理者をドメインユーザとする場合は、ローカルのAdministratorsグループに所属するそのドメインユーザでWindowsにログインしてから作業を行ってください。その場合、同じアカウント名綴りのローカルユーザをJobCenterグループに所属させることはできません。
- ドメインコントローラ(PDC/BDC)にJobCenterをインストールする場合は、セットアップの「ユーザタイプ」で「ローカル」「ドメイン」は選択できません。(ドメイン固定になります)



%InstallDirectory%はJobCenter本体のインストールディレクトリを表します。(既定値はC:\JobCenter\SV)

■環境変数に関する注意事項

環境変数NQS_SITEが設定されていると、正常にセットアップが実行できません。事前に(例えばシステム環境変数などで)NQS_SITEの設定の有無を確認して、設定されていた場合は削除してからインストールしてください。

■権限に関する注意事項

JobCenterが正常に動作するためには、JobCenter管理者ユーザやその他のJobCenter利用者ユーザに対して必要な権限が与えられていなければなりません。

これらの権限は[管理ツール]→[ローカルセキュリティポリシー]から設定することができます（ドメイン環境のユーザの場合は、ドメインコントローラの[ドメインセキュリティポリシー] および[ドメインコントローラセキュリティポリシー]で設定されます）。通常は特に問題なく付与されていますが、対象システムのセキュリティポリシーによっては付与されていないこともあります。

以下に必要な権限を記載しますので、これらの権限が付与されるようにしてください。

1. JobCenter利用者ユーザに必要な権限（JobCenterグループに自動的に付与）

権 限	意 味
SeBatchLogonRight	バッチ ジョブとしてログオン
SeInteractiveLogonRight	ローカル ログオン



- JobCenterセットアップ時、JobCenter管理者に上記2つの権限が自動的に付与されます。
- JobCenter管理者がドメイン環境のユーザの場合、自動付加の対象ポリシーは、次の通りです。

JobCenterをセットアップするマシン	対象ポリシー
ドメインコントローラ	ドメインコントローラセキュリティポリシー
ドメインメンバサーバ	ローカルセキュリティポリシー

2. 1.に加えてJobCenter管理者に必要な権限(OS側でデフォルトで付与)

権 限	意 味
SeBackupPrivilege	ファイルとディレクトリのバックアップ
SeChangeNotifyPrivilege	走査チェックのバイパス
SeCreateGlobalPrivilege	グローバル オブジェクトの作成
SeDebugPrivilege	プログラムのデバッグ
SeIncreaseQuotaPrivilege	プロセスのメモリ クォータの増加
SeNetworkLogonRight	ネットワーク経由でコンピュータへアクセス
SeRestorePrivilege	ファイルとディレクトリの復元
SeSecurityPrivilege	監査とセキュリティ ログの管理
SeSystemEnvironmentPrivilege	ファームウェア環境値の修正
SeTakeOwnershipPrivilege	ファイルとその他のオブジェクトの所有権の取得



上記のうちSeCreateGlobalPrivilegeについては設定確認コマンド(jc_check、jc_getinfo)のチェック対象になっていませんが、JobCenter管理者に必要な権限ですので、必ず付与されるようにしてください。

3. 1.および2.に加えてJobCenter管理者に必要な権限(JobCenterセットアップ時に自動的に付与)

権 限	意 味
SeAssignPrimaryTokenPrivilege	プロセス レベル トークンの置き換え
SeServiceLogonRight	サービスとしてログオン
SeTcbPrivilege	オペレーティング システムの一部として機能



JobCenter管理者がドメイン環境のユーザの場合、自動付加の対象ポリシーは、次の通りです。

JobCenterをセットアップするマシン	対象ポリシー
ドメインコントローラ	ドメインコントローラセキュリティポリシー
ドメインメンバサーバ	ローカルセキュリティポリシー

4. Administratorsグループに付与されることが望ましい権限(OS側でデフォルトで付与)

権 限	意 味
SeCreatePagefilePrivilege	ページ ファイルの作成
SeIncreaseBasePriorityPrivilege	スケジューリング優先順位の繰り上げ
SeLoadDriverPrivilege	デバイス ドライバのロードとアンロード
SeProfileSingleProcessPrivilege	単一プロセスのプロファイル
SeRemoteShutdownPrivilege	リモート コンピュータからの強制シャットダウン
SeShutdownPrivilege	システムのシャットダウン
SeSystemProfilePrivilege	システム パフォーマンスのプロファイル
SeSystemtimePrivilege	システム時刻の変更



これらの権限がなくてもJobCenter自身の動作に影響を与えることはありません。ただし、JobCenterのジョブから起動するコマンドがAdministratorsのデフォルト権限を必要とする場合に影響がありますので、付与されることを推奨します。

その他、Windows 版に関するJobCenter ユーザとしての要件については「[2.1.3 Windows環境での注意事項](#)」の「Windows 環境での注意事項」を参照してください。

■ WSFCクラスタ環境の場合の注意事項

WSFCクラスタ環境で前のバージョンをアンインストールして新しいバージョンをインストールする際は、特別な手順で行う必要があります。

詳細については<クラシックモード用クラスタ機能利用の手引き>を参照してください。

■ サイレントインストール用設定ファイル作成時の注意事項

手順12.で作成するサイレントインストール用設定ファイルを他のマシンで利用したい場合は、

- 利用するマシンすべてにおいて、JobCenter管理者のパスワードを統一する必要があります。
- パスワード以外の設定内容については、利用するマシンごとに変更することができます。詳細は、「[2.5.3 Windows版 \(サイレントインストール\)](#)」を参照してください。

通常インストールの手順は以下のとおりです。

1. JobCenterメディア(DVD-ROM)をセットして、Windowsの[スタート] – [ファイル名を指定して実行]を選択します。

次のファイル名を指定して[OK] ボタンを選択します。CD/DVD-ROMドライブをQ: ドライブではなく他のドライブ名に割り当てている場合は、適宜読み替えてください。

`Q:\PACKAGE\JB\WINDOWS\MGSV\x64\jcsetup.exe`

2. セットアップ開始画面が表示されますので、[次へ(N)>] ボタンをクリックします。




図2.7 セットアップ開始画面

3. 前回のインストール時に設定した内容を保存した設定ファイルの読み込みを行うことができます。（ただし、他のPCで保存した設定ファイルは使用できません）

設定ファイルを読み込む場合、[作成済みの設定ファイルを読み込む]にチェックを入れた後、[参照]ボタンを押して画面の指示に従って設定ファイルを指定してください。

設定ファイルを読み込まない場合は[作成済みの設定ファイルを読み込む]にチェックを入れずに [次へ(N)>] ボタンをクリックします。




図2.8 インストールタイプの設定



設定ファイルは図2.20「確認画面」で作成することができます。

4. インストールする言語(日本語または英語)を選択して [次へ(N)>] ボタンをクリックします。




図2.9 インストール言語の設定画面

5. インストール先のフォルダを選択して [次へ>(N)] ボタンをクリックします。

インストール先のフォルダの初期値は「C:\JobCenter\SV」となっています。

インストール先のフォルダを変更する場合は [参照] ボタンをクリックして、画面の指示に従ってインストール先のフォルダを選択して [OK] ボタンをクリックします。




図2.10 インストールフォルダの設定画面



インストールフォルダ名にタブおよび「%」、「(」、「)」、「^」、「;」、「&」、「=」、「,」などの特殊文字は使用できません。

インストールパスに日本語を含めることはできません。

[次へ>(N)]ボタンをクリックした時に、古いバージョンのユーザ定義情報を含んでいるディレクトリを指定するか、再インストール時に再インストール前と同じディレクトリを指定した場合に下記の画面が表示されることがあります。

定義情報を引き継ぐ場合は[はい]ボタンを押してください。

定義情報を削除してインストールを行う場合は[いいえ]ボタンを押してください。

別のディレクトリに変更する場合は[キャンセル]ボタンを押してインストール先を変更してください。




図2.11 定義情報の引継ぎダイアログ

6. JobCenterが使用する実行基盤を選択します。

本マニュアルで説明するのはクラシックモードでの内容になりますので、クラシックモードを選択して [次へ>(N)] ボタンをクリックします。




図2.12 実行基盤の設定

7. プログラムフォルダを入力して [次へ>(N)] ボタンをクリックします。

ショートカット作成先のフォルダの初期値は「JobCenter\SV」となっています。




図2.13 プログラムフォルダの設定



プログラムフォルダ名に日本語を使用することはできません。

8. JobCenter特権ユーザを設定します。

JobCenterが使用するOSユーザ（JobCenter特権ユーザ）の登録を行います。JobCenter特権ユーザは、デーモンプロセスの実行やファイル待ち合わせ時のファイル確認に使用するOSユーザです。

ユーザ名、パスワード（2箇所）、JobCenterグループ名、ドメイン名を入力して [次へ(N)>] ボタンをクリックしてください。




図2.14 JobCenter特権ユーザの設定画面

9. 認証認可を設定します。

デフォルトワークスペースとJobCenter管理者となるJCログインユーザの設定を行います。

ワークスペース名、ログインユーザ名、パスワード（2箇所）を入力して [次へ(N)>] ボタンをクリックしてください。



図2.15 認証認可の設定画面

表2.3 入力項目一覧

項目	説明
ワークスペース名	デフォルトワークスペースの名前を入力します。
ログインユーザ名	JobCenter管理者として登録するJCログインユーザ名を入力します。

項目	説明
パスワード	JCログインユーザのパスワードを入力します。
パスワード（確認）	確認のため、同じパスワードを再度入力します。



R17.2以降のJobCenterデータが存在する環境へのアップグレードインストール時は、「認証認可の設定」画面は表示されません。



パスワードはASCII印字可能文字（半角英数字・記号）のみ使用できます。マルチバイト文字（日本語など）は使用できません。



ここで設定したJCログインユーザはJobCenter管理者ユーザとして登録されます。このユーザはJobCenter MGに1つのみ存在でき、削除することはできません。

詳細は JB_ENV を参照してください。

10. JobCenterが使用するIPアドレスを設定します。

図2.16 IPアドレスの設定画面

使用するIPアドレスを自動的に決定する場合は[自動設定]を選択してください。

マシンが複数のIPアドレスを持っており、特定のIPアドレスを使用したい場合は、[手動設定]を選択して使用するIPアドレスを入力してください。IPv4アドレスは[IPv4]タブ、IPv6アドレスは[IPv6]タブに入力します。IPアドレスの指定はIPv4アドレス、IPv6アドレスそれぞれ5つまで入力可能です。



- IPv6アドレスは[自動設定]で設定できません。
- 複数のIPアドレスを持つマシンで[自動設定]を選択した場合は、OSにより決定される最も優先度の高いIPv4アドレスが使用されます。

11. JobCenterが使用するホスト名とFQDNを設定します。




図2.17 ホスト名とFQDNの設定画面

■ホスト名とFQDNの設定

JobCenterが使用するホスト名とFQDNを設定します。

[ホスト名]と[FQDN]は、OSから取得した名前が自動的に入力されます。変更したい場合は手動で入力してください。

■マシン一覧への登録名の設定

マシン一覧に登録する自身のマシン名として、ホスト名・FQDNどちらを利用するかを選択します。

ここで設定したマシン名は、JobCenterの各種設定やコマンドでローカルのマシン名を指定する際の名前となります。



ホスト名とFQDNを入力する際の制限事項

■[ホスト名]は必ず入力する必要があります。

■[ホスト名]はスペース、タブ、半角カタカナ、全角文字および以下の文字は使用できません。

!"#\$%&'()*+,-./:;<>?@[\] ^ _ { | } ~

■[ホスト名]の先頭文字に数字は使用できません。

■[FQDN]はスペース、タブ、半角カタカナ、全角文字および以下の文字は使用できません。

!"#\$%&'()*+,-./:;<>?@[\] ^ _ { | } ~

■[FQDN]を省略した場合は、JobCenterの名前解決にFQDNを使用しません。詳細は下記の補足説明「JobCenterの名前解決(resolv.def)」を参照してください。

■[FQDN]を省略した場合は、[マシン一覧への登録名の設定]にFQDNを指定できません。

■OSからホスト名またはFQDNを取得できなかった場合は入力欄が空欄となります。その場合は手動で入力してください。



JobCenterの名前解決(resolv.def)

図2.16「IPアドレスの設定画面」および図2.17「ホスト名とFQDNの設定画面」で入力したIPアドレス・ホスト名・FQDNは、JobCenter専用の名前解決を行うための設定ファイルresolv.defに登録されます。resolv.defの詳細は<クラシックモード用環境構築ガイド>の「2.4 Windows環境における名前解決方法」を参照してください。

resolv.defにIPv4アドレス・ホスト名・FQDNのレコードが1つ設定されます。IPv6アドレスを[手動設定]で入力した場合は、IPv6アドレスのレコードも1つ設定されます。[自動取得]を選択した場合や複数のIPアドレスを入力した場合に、resolv.defに設定されるIPアドレスは以下の基準で決定します。

■[自動設定]を選択した場合

IPv4アドレス：OSにより決定される最も優先度の高いIPv4アドレス

IPv6アドレス：設定されない

■[手動設定]でIPアドレスを複数入力した場合

IPv4アドレス：[IPv4]タブで一番上に入力したIPv4アドレス

IPv6アドレス：[IPv6]タブで一番上に入力したIPv6アドレス

■[手動設定]でIPv6アドレスのみ入力した場合

IPv4アドレス：OSにより決定される最も優先度の高いIPv4アドレス

IPv6アドレス：[IPv6]タブで一番上に入力したIPv6アドレス

(例)[手動設定]で[IPv4]タブに192.168.0.1(1番目)と192.168.0.2(2番目)、[IPv6]タブに2001:db8:1:2:3:4:5:6(1番目)と2001:db8:1:2:3:4:5:7(2番目)を指定した場合のresolv.defの内容

```
192.168.0.1 <FQDN> <ホスト名>
2001:db8:1:2:3:4:5:6 <FQDN> <ホスト名>
```

ホスト名・FQDNは図2.17「ホスト名とFQDNの設定画面」で入力した値を利用します。FQDNを省略した場合は、resolv.defにFQDNは設定されません。

(例)[手動設定]で[IPv4]タブに192.168.0.1を指定して、FQDNを省略した場合のresolv.defの内容

```
192.168.0.1 <ホスト名>
```



複数のJobCenter MG/SVを構築する場合は、全てのマシンで同じように名前解決ができる必要があります。インストール時にresolv.defに設定されるマシンは自身のローカルサイトのみですので、相手先のマシンの名前解決がDNSやhostsで行えない場合、手動でresolv.defを設定する必要があります。

詳細な設定方法は<クラシックモード用環境構築ガイド>の「2.4 Windows環境における名前解決方法」を参照してください。

12. JobCenterが使用するTCPポートとWindowsのファイアウォールの例外設定を指定して [次へ(N)>] ボタンをクリックします。

JobCenterMG/SVが使用するTCP/IPのポートをデフォルト値以外の値を使用する場合は[カスタム]にチェックを入れて、各サービスが使用するポート番号を指定してください。

TCP/IPのデフォルト値については備考を参照してください。



図2.18 ポートの設定画面



TCPポートのデフォルト値は次のとおりです。

設定画面の「既に使用されているTCPポートの一覧」の欄を参照してJobCenterと競合する設定がないか確認してください。

NQS : 607/tcp
 JNWENGINE : 609/tcp
 JCCOMBASE : 611/tcp
 JCCOMBASE OVER SSL : 23116/tcp
 JNWEVENT : 10012/tcp
 JCWEBSERVER : 23180/tcp



ファイアウォールの例外設定はインストール時にアクティブなプロパティに対して設定されます。

インストール後にアクティブなプロパティが変更された場合(例えばパブリックからドメインに変更された場合)には、変更後のプロパティに対して再度ファイアウォールの例外設定を行ってください。

13. NQSのマシンIDの入力と文字コードの選択をします。

マシンIDは、JobCenterが相互にローカルサイト・クラスタサイトをそれぞれ一意に識別するためのIDです。

文字コードはUNICODEを利用しない場合には非UNICODEモードを、UNICODEを利用する場合にはUNICODEモードを選択します。




図2.19 マシンIDと文字コードの設定画面



■ JobCenterがインストールされているマシン間で、マシンIDが重複しないようにしてください。デフォルトでは「1」が設定されています。

■ 文字コードの設定は一度設定すると後から変更はできません。

UNICODEモード使用時の注意事項については「[2.1.1 UNIX,Windows共通の注意事項](#)」を参照してください。

14. 設定した内容を確認し、問題がなければ[次へ(N)>]ボタンをクリックするとインストールが開始されます。

設定内容を保存する場合は[保存]ボタンで設定内容を保存することができます。

保存したファイルは次回のサイレントインストールに使用することができます。




図2.20 確認画面

15. JobCenter(MG/SV)のインストールが完了すると[完了]ボタンがアクティブになりますので、[完了] ボタンをクリックしてセットアップを完了します。




図2.21 インストールの実行画面



JobCenter(MG/SV)をインストールする際、Microsoft Visual C++ 2015-2022 再頒布可能パッケージが入っていない場合は自動的にインストールが行われます。

この処理には数分かかることがありますが無異常ではありません。

上記の際、【エラー:3010】が表示されJobCenter(MG/SV)のインストールに失敗する場合があります。これは頒布パッケージのインストールにシステムの再起動が必要なためです。その場合は、システムの再起動後に再びJobCenter(MG/SV)のインストールを行ってください。

また、ドメイン環境にインストールした場合は、ユーザ追加処理に数分かかることがあります。異常ではありません。



インストール完了時に以下の警告メッセージが表示されることがあります。警告の内容に従って次の事をご確認ください。

■「ファイアウォールの例外設定に失敗しました」

Windowsのファイアウォールが有効になっているか確認してください。

ファイアウォールの機能を利用する場合は、ファイアウォールの機能を有効にした後で、JobCenterで使用する(図2.18「ポートの設定画面」で設定した)ポート番号の例外登録を行ってください。

■「ESMPRO/ServerAgentとの連携設定に失敗しました」

ESMPRO/ServerAgentとの連携を行う場合、正しくServerAgentがインストールされているかを確認してください。

正しくインストールされていることを確認後、次のコマンドを実行してください。

```
C:\> %InstallDirectory%\setup\amirtreg add <
```

ESMPRO/ServerAgentを利用しない場合は設定の必要はありません。



図2.14「JobCenter特権ユーザの設定画面」で存在しないドメインユーザを指定した場合は新規にドメインユーザを作成しますが、ドメインコントローラ間のユーザ情報の同期処理が遅延すると、ドメインユーザの情報にアクセスできずJobCenter(MG/SV)のインストールに失敗する場合があります。

図2.21「インストールの実行画面」には以下のエラーメッセージが表示されます。

```
A member could not be added to or removed from the local group because the member does not exist.
```

本エラーが発生した場合は、作成したドメインユーザが全てのドメインコントローラに登録されていることを確認した後に、再度JobCenter(MG/SV)のインストールを実施してください。

16. インストール完了後、JobCenter(MG/SV)の情報を採取してください。採取方法は<クラシックモード用環境構築ガイド>の「28.3 JobCenter MG/SV の障害発生時、原因究明に必要な情報を採取する」を参照してください。

採取したデータのうち、「right.Info」ファイルをテキストエディタで開き、JobCenter管理者に必要な権限が割り当てられている事([NG]の項目がないこと)を確認してください。

[NG]の項目がある場合は、NGになっている権限をJobCenter管理者に付与してください。

これらの権限は通常、[管理ツール]→[ローカルセキュリティポリシー]から設定することができます。

(ドメイン環境の場合は、ドメインコントローラの[ドメインセキュリティポリシー]および[ドメインコントローラセキュリティポリシー]で設定されます)。



以下のような環境を構築したい場合、設定を追加する必要があります。設定方法の詳細は<クラシックモード用環境構築ガイド>の「5.2 デーモン設定ファイルの使用可能パラメータ」を参照してください。

■JobCenterで使用するIPアドレスを指定したい場合

ただし、[手動設定]でIPアドレスを設定された場合は不要です。

■JobCenterで使用するIPアドレスのバージョンを明示的に指定したい場合

2.5.3. Windows版 (サイレントインストール)

Windows版のJobCenter MGのサイレントインストール手順を示します。

インストールについての注意事項については「[2.5.2 Windows版 \(通常インストール\)](#)」と同様ですので、そちらを参照してください。



Windows Server 2008以降は、コマンドプロンプトを開く際に右クリックメニューの「管理者として実行」を選択して起動してください。

1. サイレントインストール用の設定ファイルの作成

a. サイレントインストール用の設定ファイルの新規作成

サイレントインストール用の設定ファイルを新規作成するには、適当なマシンで「[2.5.2 Windows版 \(通常インストール\)](#)」の手順に従い、サイレントインストールを行うマシンの設定内容を入力します。

その後、手順12の[図2.20「確認画面」](#)で[保存]ボタンを押すと、サイレントインストール用の設定ファイルが作成されます。



■サイレントインストールを行うマシンのJobCenter 管理者のパスワードと、設定ファイル作成時に指定したJobCenter 管理者のパスワードは一致させる必要があります。

■設定ファイルを作成したあとに、設定ファイル中のJobCenter管理者のパスワードを変更することはできません。そのため、

- 作成したサイレントインストール用設定ファイルを他のマシンで使用したい場合、インストールマシンごとにJobCenter管理者のパスワードを変更することはできません。
- 設定ファイルを作成した後に設定ファイルを作成したマシン、またはサイレントインストールを行うマシンのJobCenter管理者のパスワードを変更した場合は、サイレントインストールを行う前に設定ファイルを再度作成してください。

b. サイレントインストール用の設定ファイルの編集

設定ファイルは以下のフォーマットで作成されます。各パラメータの値に関しては設定内容によって変わりますので、適宜読み替えてください。

サイレントインストールの設定内容を変更したい場合は、[表2.4「設定ファイルの変更可能なパラメータ一覧」](#)を参考にして、テキストエディタで各パラメータの値を変更してください。

```
"LANGUAGE": "Japanese"
"INSTALL_PATH": "C:\\JobCenter\\SV"
"CLEAN_DATABASE": true
"JCEXECUTOR_MODE": false
"SHORTCUT_DIR": "JobCenter\\SV"
```

```
"ADMIN_USER": "Administrator"
"DOMAIN_NAME": "DOMAIN"
"MGRKEYWORD": "-30:-48:-46:-38:-88:-65:-80:-103:47:1:22:38:23:95:116:67:73:13:39:10:5:5:3:18"
"USE_DOMAIN": true
"JOBCENTER_GROUP": "JobCenter"
"DELETE_LOCALUSER": false
"IPADDRESS": "auto"
"HOSTNAME": "jobmanager"
"FQDN": ""
"REGISTER_IN_MACHINE_LIST": "HOSTNAME"
"NQS_PORT": 607
"JNWENGINE_PORT": 609
"JCCOMBASE_PORT": 611
"JCCOMBASE_OVER_SSL_PORT": 23116
"JCEVENT_PORT": 10012
"JCWEBSERVER_PORT": 23180
"ADDPORT_FIREWALL": 1
"MACHINE_ID": 1
"UNICODE_MODE": 0
```



- 値が文字列の場合には、必ず「"」で値を囲ってください。また、文字列中に「\」を使いたい場合は「\\」と記述してください。
- 値が文字列でない場合には、「"」で値を囲うことなく、そのまま値を記入してください。
- 表2.4「[設定ファイルの変更可能なパラメーター一覧](#)」に記載していないパラメータについては、変更しないでください。
- 各パラメータ設定の際の注意事項は、表2.5「[設定ファイルのパラメータの注意事項一覧](#)」を参照してください。

表2.4 設定ファイルの変更可能なパラメーター一覧

パラメータ	説明	範囲
LANGUAGE	インストールする言語を設定します。	"Japanese"、"English"、 "Chinese"
INSTALL_ PATH	インストール先フォルダを設定します。	256文字以内 日本語使用禁止 タブおよび以下の記号の使用禁止 % () ^ ; & = ,
CLEAN_ DATABASE	古いバージョンのユーザ定義情報を含んでいるディレクトリを指定するか、再インストール時に再インストール前と同じディレクトリを指定した場合に、定義情報を削除するかどうかを設定します。 ■trueの場合、定義情報を削除してインストールを行います。 ■falseの場合、定義情報を引き継いでインストールを行います。	trueまたはfalse

パラメータ	説明	範囲
SHORTCUT_DIR	スタートメニューのプログラムに追加するフォルダを設定します。	243文字以内 日本語使用禁止
ADMIN_USER	JobCenterの管理者権限を持つアカウントを設定します。	15バイト以内 スペース、タブ文字、および以下の記号の使用禁止 !"#\$%&'()*+,-./:;>=<?@[\\]^_`{ }~
DOMAIN_NAME	JobCenterで使用する管理者ユーザにドメインユーザを指定する場合に、ドメイン名を設定します。	15文字以内 スペース、タブ文字、および以下の記号の使用禁止 /\: *?"><
USE_DOMAIN	ドメイン環境にインストールする場合にJobCenter管理者にドメインユーザ、ローカルユーザのどちらを使用するかを設定します。 ■trueの場合、ドメインユーザを使用します。 ■falseの場合、ローカルユーザを使用します。	trueまたはfalse
JOBCENTER_GROUP	JobCenterを使用するユーザが所属するグループを設定します。	20文字以内 日本語使用禁止 以下の記号の使用禁止 "/\[:; =,*?><@
DELETE_LOCALUSER	JobCenter管理者をドメインユーザとした場合に、同じアカウント名綴りのローカルユーザがJobCenterグループに所属している場合、ローカルユーザをグループから削除するかを設定します。 ■tureの場合、ローカルユーザをグループから削除します。 ■falseの場合、ローカルユーザをグループから削除しません。	trueまたはfalse
IPADDRESS	ローカルのJobCenterで使用するIPアドレスを設定します。 ■IPアドレスの指定はIPv4アドレス、IPv6アドレスそれぞれ5つまで可能です。IPアドレスを複数指定する場合には、以下のように「,」で区切って指定します。 "192.0.2.1,198.51.100.1,2001:db8::1234" ■[自動設定]にしたい場合は、"auto"と設定します。	IPv4アドレス、IPv6アドレスを各5つ以内、または"auto"
HOSTNAME	JobCenterで使用するホスト名を設定します。	256文字以内 日本語使用禁止

パラメータ	説明	範囲
	本パラメータが存在しない場合は、サイレントインストール時にOSから取得したホスト名を使用します。	スペース、タブ文字、空文字、および以下の記号の使用禁止 ! " # \$ % & ' () * , . / : ; = < > ? @ [\] ^ ` { } ~
FQDN	JobCenterで使用するFQDNを設定します。 本パラメータが存在しない場合は、サイレントインストール時にOSから取得したFQDNを使用します。	256文字以内 日本語使用禁止 スペース、タブ文字、および以下の記号の使用禁止 ! " # \$ % & ' () * , . / : ; = < > ? @ [\] ^ ` { } ~
REGISTER_IN_MACHINE_LIST	マシン一覧に登録する自身のマシン名として、ホスト名・FQDNどちらを利用するかを選択します。 本パラメータが存在しない場合は、FQDNを優先して自動的に選択されます。 FQDNに空文字を指定した場合は、値に"FQDN"を指定できません。	"HOSTNAME"または"FQDN"
NQS_PORT	JobCenterサーバが使用するTCPポートを設定します。	1～65535
JNWENGINE_PORT		
JCCOMBASE_PORT		
JCCOMBASE_OVER_SSL_PORT		
JCEVENT_PORT		
JCWEBSERVER_PORT		
ADDPORFIREWALL	Windowsのファイアウォールの例外設定を自動で行うかどうかを設定します。 ■0の場合、例外設定を自動で行いません。 ■1の場合、例外設定を自動で行います。	0または1
MACHINE_ID	マシン連携を行うマシン間で一意となるようなマシンIDを設定します。	1～2147483647
UNICODE_MODE	JobCenterで使用する文字コードを設定します。 ■0の場合、非UNICODEモード ■1の場合、UNICODEモード	0または1

表2.5 設定ファイルのパラメータの注意事項一覧

パラメータ	注意事項
ADMIN_USER	存在しないアカウント名を入力した場合には、新規アカウントが作成され ます。 セットアップ後にJobCenter管理者を変更する場合は、JobCenterの再イン ストールが必要です。
USE_DOMAIN	JobCenter管理者をドメインユーザとした場合、ローカルユーザ・ドメイ ンユーザともに利用できます。 JobCenter管理者をローカルユーザとした場合、JobCenterで利用できるユー ザはローカルユーザのみになります。
JOBCENTER_GROUP	存在しないグループ名を入力した場合には、新規にグループが作成されま す。
DELETE_LOCALUSER	同じアカウント名綴りのローカルユーザとドメインユーザが同時にJobCenter グループに所属した場合、JobCenterが正常に動作しなくなる可能性がありま す。(複数ドメイン間についても同様)
IPADDRESS	指定するすべてのIPアドレスは、以下の条件を満たす必要があります。 ■WSFCの仮想NIC(Microsoft Failover Cluster Virtual Adapter)ではないこ と ■インストールを行う環境で有効なIPアドレスであること IPADDRESS・HOSTNAME・FQDNで設定した値は、JobCenter専用の名前解 決を行うための設定ファイルresolv.defに登録されます。resolv.defの詳細 は<クラシックモード用環境構築ガイド>の「2.4 Windows環境における名前 解決方法」を参照してください。注意事項は以下のとおりです。 ■IPADDRESSに複数の値を指定した場合、一番左側に記載したIPv4アドレ スおよびIPv6アドレスが登録されます。 (例)IPADDRESSに"192.0.2.1,198.51.100.1,2001:db8::1234"と指定した 場合のresolv.defの内容 192.0.2.1 <FQDN> <ホスト名> 2001:db8::1234 <FQDN> <ホスト名> ■IPADDRESSに"auto"を指定した場合は、サイレントインストール時にOSか ら取得したIPv4アドレスがresolv.defに登録されます。 ■HOSTNAMEが存在しない場合は、サイレントインストール時にOSから取得 したホスト名がresolv.defに登録されます。 ■FQDNが存在しない場合は、サイレントインストール時にOSから取得した FQDNがresolv.defに登録されます。 ■FQDNに空文字を指定した場合は、resolv.defにFQDNは登録されません。 (例)IPADDRESSに"192.0.2.1"、FQDNに空文字を指定した場合のresolv.def の内容 192.0.2.1 <ホスト名>
HOSTNAME	
FQDN	
REGISTER_IN_ MACHINE_LIST	本パラメータが存在しない場合は、FQDNを優先して自動的に選択されま す。 FQDNに空文字を指定した場合は、値に"FQDN"を指定できません。

パラメータ	注意事項
NQS_PORT	デフォルトから変更する場合には連携するマシン全体で同じポートの設定にしてください。
JNWEENGINE_PORT	
JCCOMBASE_PORT	
JCCOMBASE_OVER_	
SSL_PORT	
JCEVENT_PORT	
JCWEBSERVER_PORT	既に使用されているTCPポートと重複していないか確認してください。
ADDPORT_FIREWALL	
MACHINE_ID	ファイアウォールの例外設定はインストール時にアクティブなプロパティに対して設定されます。 インストール後にアクティブなプロパティが変更された場合(例えばパブリックからドメインに変更された場合)には、変更後のプロパティに対して再度ファイアウォールの例外設定を行ってください。
UNICODE_MODE	JobCenterがインストールされているマシン間で、マシンIDが重複しないようにしてください。 文字コードの設定は一度設定すると後から変更はできません。 UNICODEモード使用時の注意事項については「 2.1.1 UNIX,Windows共通の注意事項 」を参照してください

c. サイレントインストール用の設定ファイルのチェック

設定ファイルのフォーマットや値の範囲を事前にチェックすることができます。

以下の手順で設定ファイルのチェックを行ってください。

- i. JobCenterメディア(DVD-ROM)をセットして、コマンドプロンプトを起動します。コマンドプロンプトはWindowsの「スタート」－「プログラム」－「アクセサリ」から起動できます。Windows Server 2012の以降の場合は、「スタート」－「↓」で表示されるアプリ一覧から起動できます。

- ii. 次のコマンドでカレントディレクトリを変更してください。

```
C:\> Q: ↵
Q:\> cd Q:\PACKAGE\JB\WINDOWS\MGSV\x64\sctest ↵
```



CD/DVD-ROMドライブをQ: ドライブとして説明します。

CD/DVD-ROMドライブを他のドライブ名に割り当てている場合は、適宜読み替えてください。

- iii. 次のコマンドを実行するとチェックが開始されます。

```
Q:\> install.bat /c <jcsetup.conf> ↵
```

コマンドの戻り値は以下のようになります。

戻り値	内容
0	正常終了
1	異常終了

チェックが正常に終了し、設定ファイルに問題が見つからなければ「Check successfully executed.」と表示されます。

異常終了となり、エラーメッセージが表示された場合は、[表2.6「設定ファイルのチェックのエラーメッセージ一覧」](#)の説明を参考に設定ファイルを修正してください。



<jcsetup.conf>には予め作成済みの設定ファイルのフルパスを入力してください。

表2.6 設定ファイルのチェックのエラーメッセージ一覧

メッセージ	説明
Invalid line : [<エラー行>].("key":value)	行のフォーマットが不正です。「"パラメータ":値」の形式で記入してください。
Invalid key name: [<エラー行のパラメータ>].("key")	パラメータの「"」が欠落しているか、不整合です。
Invalid value: [<エラー行の値>].(mismatched quote)	値の「"」が不整合です。
Invalid LANGUAGE name : [<LANGUAGE の設定値>].(japanese or chinese or english)	LANGUAGEの値が不正です。"Japanese"、"English"、"Chinese"のいずれかの値を指定してください。
Invalid INSTALL_PATH value : [<INSTALL_PATH の設定値>].(multi-byte is invalid)	INSTALL_PATHの値が不正です。マルチバイトを含まない文字列を指定してください。
Invalid IPADDRESS value : [<IPADDRESSの設定値>].(null or empty string is invalid)	IPADDRESSの値が不正です。IPv4アドレスか、IPv6アドレス、もしくは"auto"を指定してください。
Invalid IPADDRESS value : [<IPADDRESSの設定値>].	
Invalid IPADDRESS value : [<IPADDRESSの設定値>].(5 IPv4 addresses or less)	IPv4アドレスが5個以上設定されています。IPv4アドレスは5個以内で指定してください。
Invalid IPADDRESS value : [<IPADDRESSの設定値>].(5 IPv6 addresses or less)	IPv6アドレスが5個以上設定されています。IPv6アドレスは5個以内で指定してください。
Invalid HOSTNAME value : [<HOSTNAMEの設定値>].(null or empty string is invalid)	HOSTNAMEに空文字を指定することはできません。正しいホスト名を指定してください。
Invalid HOSTNAME value : [<HOSTNAMEの設定値>].(multi-byte is invalid)	HOSTNAMEの値が不正です。マルチバイトを含まない文字列を指定してください。
Invalid FQDN value : [<FQDNの設定値>].(multi-byte is invalid)	FQDNの値が不正です。マルチバイトを含まない文字列を指定してください。
Invalid REGISTER_IN_MACHINE_LIST : [<REGISTER_IN_MACHINE_LISTの設定値>].(must be HOSTNAME or FQDN)	REGISTER_IN_MACHINE_LISTの値が不正です。HOSTNAMEまたはFQDNを指定してください。
Invalid REGISTER_IN_MACHINE_LIST : FQDN is NULL, Can't select FQDN be registerd in machine list.	FQDNの値に空文字を指定した場合は、REGISTER_IN_MACHINE_LISTの値に"FQDN"を指定できません。FQDNに正しい値を指定するか、REGISTER_IN_MACHINE_LISTの値に"HOSTNAME"を指定してください。
Invalid NQS_PORT value : [<NQS_PORTの設定値>].(range:1-65535)	PORTの値が不正です。1～65535の範囲の整数を指定してください。

メッセージ	説明
Invalid JNWEENGINE_PORT value : [<JNWEENGINE_PORTの設定値>]. (range:1-65535)	
Invalid JCCOMBASE_PORT value : [<JCCOMBASE_PORTの設定値>]. (range:1-65535)	
Invalid JCCOMBASE_OVER_SSL_PORT value : [<JCCOMBASE_OVER_SSL_PORTの設定値>]. (range:1-65535)	
Invalid JCEVENT_PORT value : [<JCEVENT_PORTの設定値>].(range:1-65535)	
Invalid JCWEBSERVER_PORT value : [<JCWEBSERVER_PORTの設定値>]. (range:1-65535)	
<サービス名称 1> port number and <サービス名称 2> port number should be different.	<サービス名称 1>と<サービス名称 2>のポート番号が重複しています。異なるポート番号を設定してください。 サービス名称 1,サービス名称 2に表示される名称は以下の通りです。 ■nqs ■jnwengine ■jccombase ■jccombase over ssl ■jcevent ■jcdbs ■jcwebserver
Invalid MACHINE_ID value : [<MACHINE_ID の設定値>].(range:1-2147483647)	MACHINE_IDの値が不正です。1～2147483647の範囲の整数を指定してください。
Invalid <パラメータ> value : [<パラメータの設定値>].(string type)	<パラメータ>の値が不正です。文字列を指定してください。
Invalid <パラメータ> value : [<パラメータの設定値>].(0 or 1)	<パラメータ>の値が不正です。0または1を指定してください。
Invalid <パラメータ>'s value : [<パラメータの設定値>].(true or false)	<パラメータ>の値が不正です。trueまたはfalseを指定してください。
the <パラメータ>: "<パラメータの設定値>" is too long!	<パラメータ>の文字列が長すぎます。<パラメータ>の最大長以内となるように変更してください。
"<パラメータの設定値>" contains invalid character.	<パラメータの設定値>に禁止文字が含まれています。パラメータの禁止文字を含まない値に変更してください。

2. サイレントインストール

- a. JobCenterメディア(DVD-ROM)をセットして、コマンドプロンプトを起動します。コマンドプロンプトはWindowsの [スタート] – [プログラム] – [アクセサリ] から起動できます。Windows Server 2012の以降の場合は、[スタート] – [↓] で表示されるアプリ一覧から起動できます。
- b. 次のコマンドでカレントディレクトリを変更してください。

```
C:\> Q: ↵
Q:\> cd Q:\PACKAGE\JB\WINDOWS\MGSV\x64\script ↵
```



CD/DVD-ROMドライブをQ: ドライブとして説明します。

CD/DVD-ROMドライブを他のドライブ名に割り当てている場合は、適宜読み替えてください。

- c. 次のコマンドを実行するとインストールが開始されます。

```
Q:\> install.bat <jcsetup.conf> ↵
```

コマンドの戻り値は以下のようになります。

戻り値	内容
0	正常終了
1	異常終了

インストールが正しく完了すると「Install finished successfully!」と表示されます。

異常終了となり、エラーメッセージが表示された場合は、表示されたエラーメッセージに従って問題箇所を修正し、再度インストールを実行してください。異常終了時には、「<TMPディレクトリ>/jclog_<YYYYMMDDhhmmss>/setup.log」にログが出力されますので、そちらも参考にしてください。



■<jcsetup.conf>には予め作成済みの設定ファイルのフルパスを入力してください。

■<TMPディレクトリ>は環境変数「TMP」を使用します。

- d. インストール完了後は「[2.5.2 Windows版 \(通常インストール\)](#)」の「14.情報採取コマンド」と同様に情報採取を行って、JobCenter管理者に必要な権限が割り当てられているかを確認し、割り当てられていない権限がある場合は割り当ててください。



以下のような環境を構築したい場合、設定を追加する必要があります。設定方法の詳細は<クラシックモード用環境構築ガイド>の「5.2 デーモン設定ファイルの使用可能パラメータ」を参照してください。

■JobCenterで使用するIPアドレスを指定したい場合

ただし、[手動設定]でIPアドレスを設定された場合は不要です。

■JobCenterで使用するIPアドレスのバージョンを明示的に指定したい場合

2.6. JobCenter CL/Winをインストールする

JobCenter CL/Win(ビューフ)は、JobCenter MG(マネージャ)およびJobCenter SV(サーバ)に接続するWindows GUIです。

インストールとセットアップは一連の流れで行われます。

なおCL/Winは異なるバージョン(R12.7とR12.8等)をインストール先フォルダを分けることで、混在してインストールすることが可能です。



■CL/Winのインストールには、LicenseMangaerのインストールとコードワードの登録は必要ありませんが、CL/Winをインストールするマシン台数分のライセンスを購入する必要があります。

■インストール環境に関する注意事項

JobCenter(MG/SV)をインストールする際、Microsoft Visual C++ 2015-2022 再頒布可能パッケージが導入されていない環境では自動的にインストールを行います。以下のOSでは、Microsoft Visual C++ 2015-2022 再頒布可能パッケージのインストールのために、Windowsの更新プログラムKB2919442, KB2919355が適用されている必要があります。

- Windows 8.1
- Windows Server 2012 R2

Windows Update、または次のMicrosoft 公開情報を参照し、KB2919442, KB2919355 を適用して下さい。

<https://support.microsoft.com/ja-jp/help/2919355/>

■ランタイムライブラリのインストールを円滑に行うため、JobCenter CL/Winのインストールを行う前に現在動作中のすべてのアプリケーションを終了してください。

■Aeroが有効の場合、CL/Winの描画が遅くなります。

対処方法に関しては、<クラシックモード用環境構築ガイド>の「28.1 トラブルシューティング Q&A」のQ.12 [CL/Winの描画が遅い。]を参照してください。

2.6.1. 通常インストール



■インストールを円滑に行うためにインストール前に、動作中のすべてのアプリケーションを終了してください

■インストール先のマシンに、ローカルのAdministrators グループに所属するユーザでログインしてください。

ドメイン環境でセットアップする場合も、ローカルのAdministrators グループに所属するドメインユーザでログインしてから作業を行ってください。

1. JobCenterメディア(DVD-ROM)をセットします。

Windowsの [スタート] - [ファイル名を指定して実行] を選択します。次のファイル名を指定して [OK] ボタンを選択します。

`Q:\PACKAGE\JB\WINDOWS\CLWIN\clsetup.exe`



CD/DVD-ROMドライブをQ:ドライブとして説明します。

CD/DVD-ROMドライブを他のドライブ名に割り当てている場合は、適宜読み替えてください。

2. セットアップ開始画面が表示されますので、[次へ(N)>] ボタンをクリックします。



図2.22 セットアップ開始画面

3. JobCenter CL/Winで使用する言語(日本語または英語)を選択して [次へ(N)>] ボタンをクリックします。



図2.23 インストール言語の設定

4. JobCenter CL/Winをインストールするフォルダを選択します。

インストール先のフォルダの初期値は、「C:\JobCenter\CLXX.YY」となっています。

インストール先のフォルダを変更する場合は [参照(R)…] ボタンをクリックし、画面の指示に従ってインストール先のフォルダを選択して [OK] ボタンをクリックします。

異なるバージョンのCL/Winを混在させる等、新規にフォルダを作成したい場合はパスを直接入力してください。

インストール先を決定後、 [次へ(N)>] ボタンをクリックします。



XX.YYにはバージョン番号が入ります。




図2.24 インストールフォルダの設定画面



■インストールフォルダ名に、タブおよび「%」、「(」、「)」、「^」、「;」、「&」、「=」、「,」などの特殊文字は使用できません。

■ユーザアカウント制御を有効にしている環境の場合、CL/Winのインストールフォルダは、システムで保護されたフォルダ以外を指定してください。

なお、システムで保護されたフォルダは、「システムドライブ\Windows」配下、「システムドライブ\Program Files」配下、「システムドライブ\Program files (x86)」配下(64ビットバージョンの場合)を指します。

5. JobCenter CL/Winのショートカットを格納するフォルダを選択します。

ショートカット作成先のフォルダの初期値は、「JobCenter\CL XX.YY」となっています。

作成先のフォルダを変更するには [プログラムフォルダ] に任意のフォルダ名を入力します。

異なるバージョンのCL/Winを混在させる場合は、必ずショートカット格納フォルダを分けるようにしてください。

フォルダを決定後に [次へ(N)>] ボタンをクリックします。



XX.YYにはバージョン番号が入ります。




図2.25 プログラムフォルダの設定画面

6. JobCenter CL/Winを利用する際に、どのモードで利用するかを選択して [次へ(N)>] ボタンをクリックします。




図2.26 操作モードの設定画面

表2.7 登録モードと操作可能範囲

登録モード	ジョブネットワークの作成、削除、変更	ジョブネットワークやジョブの制御
通常モード	○	○

登録モード	ジョブネットワークの作成、削除、変更	ジョブネットワークやジョブの制御
参照モード	×	○
refモード	×	×

7. JobCenter CL/Winの起動直後にどのウィンドウを利用するか、ショートカットを選択して [次へ(N)>] ボタンをクリックします。




図2.27 ショートカット作成の設定画面

表2.8 利用するウィンドウと作成されるショートカット

利用するウィンドウ	作成されるショートカット
管理者用	JobCenter CL/Win起動直後に [ジョブネットワーク一覧] ウィンドウが開くショートカットが作成されます。
エンドユーザ用	JobCenter CL/Win起動直後に [ユーザメニュー] ウィンドウが開くショートカットが作成されます。
管理者/エンドユーザ用	JobCenter CL/Win起動直後に [ジョブネットワーク一覧] ウィンドウ、および [ユーザメニュー] ウィンドウを開く2種類のショートカットが作成されます。

8. JobCenter MG/SVと通信するためのポート(JCCOMBASE、JCCOMBASE OVER SSL)を設定します。

サーバ側で使用するポートを変更していない場合は、[標準]を選択してください。

サーバ側でポートを変更している場合は、[カスタム]を選択してポートの値を入力してください。

設定が完了したら [次へ(N)>] ボタンをクリックします。




図2.28 ポートの設定画面

9. 設定した内容を確認し、問題がなければ[次へ(N)>]ボタンを押すことでインストールが開始されます。

[保存]ボタンをクリックすると、これまでの設定内容を保存できます。保存したファイルはサイレントインストールに使用することができます。




図2.29 確認画面

10. JobCenter(CL/Win)のインストールが完了すると[完了]ボタンがアクティブになりますので、[完了] ボタンをクリックしてセットアップを完了します。




図2.30 インストール完了画面



インストール完了時に以下の警告メッセージが表示されることがありますが、追加で対応する必要はありません。

「jobcenter.defは自動でコピーされません。必要に応じて、マニュアルを参照してご自身でコピーしてください。」

2.6.2. サイレントインストール

JobCenter CL/Winのサイレントインストール手順を示します。インストールについての注意事項については「[2.6.1 通常インストール](#)」と同様ですので、そちらを参照してください。



Windows Server 2008以降は、コマンドプロンプトを開く際に右クリックメニューの「管理者として実行」を選択して実行してください。

1. サイレントインストール用の設定ファイルを作成します。

サイレントインストール用の設定ファイルを作成するには、適当なマシンで「[2.6.1 通常インストール](#)」の「9. 設定内容の確認」の手順に従ってインストールする際に、サイレントインストールを行うマシンの設定内容を入力して[保存]すると、サイレントインストール用の設定ファイルが作成されます。



サイレントインストール用に作成した設定ファイルは、エディタ等による内容変更を行わないでください。

複数のマシン用に設定ファイルを作成する場合は、インストール対象のマシンに対する設定をGUI上から行い、設定ファイルの保存を行ってください。

2. JobCenterメディア(DVD-ROM)をセットし、コマンドプロンプトを起動します。コマンドプロンプトはWindowsの[スタート] - [プログラム] - [アクセサリ] から起動できます。

3. 次のコマンドでカレントディレクトリを変更してください。

```
C:\> Q: ←
```

```
Q:\> cd Q:\PACKAGE\JB\WINDOWS\CLWIN\script ↵
```



CD/DVD-ROMドライブをQ: ドライブとして説明します。

CD/DVD-ROMドライブを他のドライブ名に割り当てている場合は、適宜読み替えてください。

4. 次のコマンドを実行するとインストールが開始されます。

```
Q:\> install.bat <clsetup.conf> ↵
```

インストールが正しく完了すると「Install finished successfully!」と表示されます。



<clsetup.conf>には予め作成済みの設定ファイルのフルパスを入力してください。

3. 実行環境のセットアップ(UNIX版)

JobCenterの実行環境のセットアップ(UNIX版)を行います。

なお、Windows版の場合はインストール時にセットアップも一連の流れで行われます。



事前にファイアウォールに対してJobCenterで使用するネットワークポートが穴あけされていることを確認してください。

3.1. JobCenterのセットアップ(通常セットアップ)

3.1.1. nssetup(セットアップ用のコマンド)を実行する

rootでnssetupコマンドを実行します。

```
root> /opt/netshep/nssetup <
```

ただしLinuxの場合は次のように実行します。

```
root> /usr/local/netshep/nssetup <
```

もし、バージョンアップ等で以前のJobCenterのプールディレクトリが存在する場合は次のメッセージが出力されます(存在しない場合は何も出力されません)。

```
[Warning] JobCenter spool directory(/usr/spool/nqs) is already exist.
Do you use the old spool directory? [y/n](default: n)
```

既存のディレクトリを使用する場合はyを選択します(12.6までと同じ動作です)。



バージョンアップ手順については6章「バージョンアップ」を参照してください。

nを選択した場合は既存のspoolディレクトリを以下のフォーマットでリネームした後、新規セットアップを開始します。

```
/usr/spool/nqs_YYYYMMDDhhmmss
```

セットアップ完了後、新規環境が正常動作することを確認した後、上記ディレクトリは手動で削除してください。

なお、spoolディレクトリの内容に関しては、<クラシックモード用リリースメモ>の「3.2.3.1 スプールディレクトリ」をご確認ください。

3.1.2. JobCenterのマシンIDを設定する

nssetupを実行すると、NQSディレクトリが自動的に作成されてNQSマシンIDの入力待ちの状態となります。(マシンIDは1以上2147483647以下のシステム上で一意に決まる整数)

```
Setting NQS マシンID.
```

```
INPUT: Machine-id of this machine (default:1)=
```

ここで、あらかじめ決めておいたNQSマシンID(例えば1234)を入力します。

```
INPUT: Machine-id of this machine (default:1)= 1234 <
```



■既存のプールディレクトリを使用してセットアップを行う場合、既存プールのマシンIDと同じマシンIDを設定する必要があります。

■JobCenterがインストールされているマシン間で、マシンIDが重複しないようにしてください。nssetupコマンドではデフォルトで「1」が設定されています。



この段階で、セットアッププログラムがJobCenterの使用するtcpポートのエントリを/etc/servicesに追加します。607/tcp、611/tcp、10012/tcp、23116/tcp、23180/tcpのエントリが無い場合、次のようにポート番号を追加したことを表示します。

但し、23180/tcpの追加(jcwebserver service port のログ)はLinux版のみとなります。

```
Add entry of nqs service port to /etc/services.
Add entry of jccombase service port to /etc/services.
Add entry of jccombase-over-ssl service port to /etc/services.
Add entry of jcevent service port to /etc/services.
Add entry of jcwebserver service port to /etc/services.
```

■ JobCenterが使用するポートをすでに別のアプリケーションで利用している場合は、セットアップが終了した後で/etc/servicesを編集して、ポート番号を他の空いている番号に変更してJobCenterを再起動してください。

また、連携する他の全てのJobCenterサーバの/etc/servicesの記述も合わせて変更してください。

特にLinuxの場合はjccombaseサービスの611/tcpが既存のnpmp-guiサービスの番号と競合するため、npmp-guiサービスのエントリをコメントアウトするか、jccombaseのポート番号を変更して対処してください。

■ jccombaseサービスに割り当てる番号を変更する場合、CL/WinをインストールするWindowsマシンにおいて、次のレジストリキーのポート番号を必要に応じて611から変更してください(RXX.YYはセットアップしているJobCenterのバージョンに読み替えてください)。

■ IA-32環境

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NEC\JobCenter(CL/Win)\RXX.YY\ComBasePortの値

■ x64環境

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\NEC\JobCenter(CL/Win)\RXX.YY\ComBasePortの値

詳細は<クラシックモード用環境構築ガイド>の「2.1 JobCenterで使用するTCPポート」を参照してください。

■ jccombase-over-sslサービスに割り当てる番号を変更する場合、CL/WinをインストールするWindowsマシンにおいて、次のレジストリキーのポート番号を必要に応じて23116から変更してください(RXX.YYはセットアップしているJobCenterのバージョンに読み替えてください)。

■ IA-32環境

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NEC\JobCenter(CL/Win)\RXX.YY\ComBaseOverSSLPortの値

■ x64環境

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\NEC\JobCenter(CL/Win)\RXX.YY\ComBaseOverSSLPortの値

詳細は<クラシックモード用環境構築ガイド>の「2.1 JobCenterで使用するTCPポート」を参照してください。

3.1.3. JobCenterを使用する言語環境を選択する

OSがセットアップされている言語環境とは独立してJobCenterが動作する際の言語環境を選択することができます。このマシンで起動・設定するGUIおよびジョブネットワークは、ここで選択した文字コード以外では使用できません。

```
Select language code for JobCenter.
0 - English
```

```
1 - EUC
2 - Shift-JIS (MS-kanji)
3 - Chinese (GB18030)
4 - JP.UTF-8
Which language code do you use in this system ? (0/[1]/2/3/4)
```

スクリプト内で環境変数LANGの設定値を変更したり、スクリプト実行用シェルのLANG初期値が異なっていた場合、文字化けが発生する可能性がありますので注意してください。

(デフォルトで選択されている文字コードは、環境変数LANGの値によって異なります)

```
Which language code do you use in this system ? (0/[1]/2/3/4) 1 ←
```



■既存のスプールディレクトリを使用してセットアップを行う場合、既存スプールのセットアップ言語と同じ言語環境を選択する必要があります。

■同一運用環境で、異なる言語環境でセットアップしたJobCenter MG/SVを混在して使用する場合、いくつか注意すべき事項があります。また、追加の設定が必要になる場合があります。<クラシックモード用環境構築ガイド>の11章 「日本語環境での文字コード変換」 を参照してください。

Windows版MG/SVと混在する場合は<クラシックモード用環境構築ガイド>の10章 「異なる言語間における接続設定」 も参照してください。

■JP.UTF-8(UNICODE環境)を使用する場合、いくつかの注意事項がありますので「[2.1 インストール前に確認が必要な注意事項](#)」を参照の上で設定を行ってください。

■Red Hat Enterprise Linux 8ではShift-JIS環境はサポートされていません。そのため、セットアップ時はShift-JIS以外の言語環境を選択してください。

3.1.4. JCログインユーザ（管理者）とデフォルトワークスペースを設定する

JCログインユーザ（管理者）とデフォルトワークスペースの設定の手順を示します。

言語環境の設定が完了すると、JobCenter管理者となるJCログインユーザとデフォルトワークスペースの作成を促すメッセージが表示されます。

```
Create JobCenter admin user and default workspace.
Enter user name (default: admin):
```

JobCenter管理者として使用するJCログインユーザ名を入力してください。デフォルト値は admin です。

続いてパスワードの入力を求めるメッセージが表示されます。パスワードを入力し、確認のためもう一度同じパスワードを入力してください。

```
Enter password:
Confirm password:
```

次に、管理者のデフォルトワークスペース名の入力を求めるメッセージが表示されます。デフォルトワークスペース名を入力してください。デフォルト値は admin です。入力しない場合は、admin という名前のワークスペースが自動的に作成されます。

```
Enter "<ユーザ名>" workspace name (default: admin):
```

入力が完了すると、JCログインユーザとデフォルトワークスペースが作成されます。

```
Admin user "<ユーザ名>" has been created.
```

Workspace "<ワークスペース名>" has been created and set as default.

その後、引き続きセットアップが続行されます。

セットアップ完了後、jcauthデーモンが正常に起動していることを確認してください。

起動状態を確認するには、**cjcls -p** を実行してください。

コマンドの詳細は「JobCenter コマンドリファレンス (JB_CMD)」を参照してください。




図3.1 JCログインユーザとワークスペース設定画面



パスワードは8文字以上256文字以下で、ASCII印字可能文字（半角英数字・記号）のみ使用できます。マルチバイト文字（日本語など）は使用できません。



作成されるJCログインユーザはJobCenter管理者ユーザとして登録されます。このユーザはJobCenter MGに1つのみ存在でき、削除することはできません。

3.2. JobCenterのセットアップ(サイレントセットアップ)

JobCenterの実行環境のサイレントセットアップ手順を示します。

セットアップの注意事項は「[3.1 JobCenterのセットアップ\(通常セットアップ\)](#)」と同様ですので、そちらを参照してください。

3.2.1. 設定ファイルの作成

サイレントセットアップ用の設定ファイルを作成します。テキストエディタで以下のフォーマットに従って作成してください。

```
"CLEAN_DATABASE":値
"MACHINE_ID":値
"LANGUAGE_CODE":値
  "LOGIN_USER":値
  "LOGIN_PASSWORD":値
"DEFAULT_WORKSPACE":値
```



設定ファイルのファイル名は任意です。



- 設定ファイルの改行コードはLFで作成してください。
- 同じパラメータを複数行設定した場合は、一番最後に設定した行の値が使用されます。

表3.1 追加されたパラメーター一覧

パラメータ	説明	範囲	参考ページ
CLEAN_DATABASE	バージョンアップ等で以前のJobCenterのプールディレクトリが存在していた場合の動作を設定します。 ■trueの場合、以前のプールディレクトリをリネームして新規にセットアップします。 ■falseの場合、以前のプールディレクトリを使用してセットアップします。	true または false	「3.1.1 nssetup(セットアップ用のコマンド)を実行する」
MACHINE_ID	JobCenterのマシンIDを設定します。	1 ~ 2147483647	「3.1.2 JobCenterのマシンIDを設定する」
LANGUAGE_CODE	JobCenterが使用する言語を設定します。 ■0 - English ■1 - EUC	0 ~ 4	「3.1.3 JobCenterを使用する言語環境を選択する」

パラメータ	説明	範囲	参考ページ
	■2 - Shift-JIS (MS-kanji) ■3 - Chinese (GB18030) ■4 - JP.UTF-8		
LOGIN_USER	JobCenter管理者として登録するJCログインユーザ名を設定します。	1～15文字、英数字と「-」「_」のみ使用可、先頭「-」不可、「CommonJNW」不可、大文字小文字区別なし（既存と重複不可）	「3.1.4 JC ログインユーザ（管理者）とデフォルトワークスペースを設定する」
LOGIN_PASSWORD	JobCenter管理者のパスワードを設定します。	8～256文字、ASCII印字可能文字のみ	「3.1.4 JC ログインユーザ（管理者）とデフォルトワークスペースを設定する」
DEFAULT_WORKSPACE	管理者のデフォルトワークスペース名を設定します。	1～15文字、英数字と「-」「_」のみ使用可、先頭「-」不可、「CommonJNW」不可、大文字小文字区別なし（既存と重複不可）	「3.1.4 JC ログインユーザ（管理者）とデフォルトワークスペースを設定する」

設定ファイルのサンプルは以下のとおりです。

```
"CLEAN_DATABASE":true
"MACHINE_ID":1
"LANGUAGE_CODE":4
"LOGIN_USER":"admin"
"LOGIN_PASSWORD":"P@ssw0rd01"
"DEFAULT_WORKSPACE":"admin"
```



LOGIN_PASSWORD に設定するパスワードは、ASCII印字可能文字（半角英数字・記号）のみ使用できます。マルチバイト文字（日本語など）は使用できません。

3.2.2. 設定ファイルのチェック

設定ファイルが正しいフォーマットで作成されているかを事前にチェックすることができます。

rootで以下のコマンドを実行します。

■Linuxの場合

```
root> /usr/local/netshep/nssetup -c 設定ファイル
```

■Linux以外の場合

```
root> /opt/netshep/nssetup -c 設定ファイル
```

以下のメッセージが表示されれば、正しいフォーマットで作成されています。

```
check configuration file successfully.
```

エラーメッセージが表示された場合は、「[3.2.4 エラーメッセージ一覧](#)」の説明を参考に設定ファイルを修正してください。



■設定ファイルのフォーマットと設定値の範囲のみチェックします。マシンIDの重複チェックやMG_HOSTNAMEのホスト名の整合性チェックは行いませんのでご注意ください。

■JobCenter管理者ユーザ(nsumsmgr)の存在チェックは行いません。サイレントセットアップ前に作成しておいてください。

3.2.3. サイレントセットアップ

rootで以下のコマンドを実行します。

■Linuxの場合

```
root> /usr/local/netshep/nssetup 設定ファイル
```

■Linux以外の場合

```
root> /opt/netshep/nssetup 設定ファイル
```

コマンドの戻り値は以下のとおりです。

戻り値	内 容
0	正常終了です。
1	異常終了です。

コマンドの戻り値が0の場合は、正常にセットアップが完了しています。セットアップ完了後、JobCenterが自動で起動します。

コマンドの戻り値が1の場合は、セットアップに失敗しています。表示されているエラーメッセージに従って問題箇所を修正し、再度セットアップを実行してください。

3.2.4. エラーメッセージ一覧

サイレントセットアップの主要なエラーメッセージは以下のとおりです。

表3.2 サイレントセットアップのエラーメッセージ一覧

メッセージ	説明
Only root user can execute this command.	rootユーザでコマンドを実行してください。
JobCenter is running! Stop JobCenter by '/usr/lib/nqs/nqsstop' command.	JobCenterが起動中です。nqsstopコマンドでJobCenterを停止してからコマンドを実行してください。
ERROR: Failed to open configuration file.	設定ファイルの読み込みに失敗しました。
WARNING: Invalid format : [<行の内容>]. (format : ["PARAMETER":VALUE])	設定ファイルのフォーマットが不正です。

メッセージ	説明
WARNING: Invalid parameter : [<パラメータ>].	設定ファイルに不正なパラメータが設定されています。
ERROR: Required parameter not exist : [<パラメータ>]	設定ファイルに<パラメータ>が設定されていません。
ERROR: Invalid CLEAN_DATABASE value : [<値>]. (true or false)	CLEAN_DATABASEの値が不正です。trueまたはfalseを指定してください。
ERROR: Invalid MACHINE_ID value : [<値>]. (range: 1-2147483647)	MACHINE_IDの値が不正です。1～2147483647の整数を指定してください。
ERROR: Invalid LANGUAGE_CODE value : [<値>]. (range: 0-4)	LANGUAGE_CODEの値が不正です。0～4の整数を指定してください。
ERROR: Invalid MG_HOSTNAME value. (255 characters or less)	MG_HOSTNAMEの値が不正です。255文字以下の文字列を指定してください。
ERROR: JobCenter manager user not found. Please create a user "nsumsmgr".	JobCenter管理者ユーザ(nsumsmgr)が存在しません。JobCenter管理者ユーザ(nsumsmgr)を作成してからコマンドを実行してください。

3.3. JobCenterセットアップ後に必要な作業

■SELinux有効環境の場合のスプールディレクトリへのラベル付与

SELinux有効環境の場合は、nssetup実行後、以下のようにスプールディレクトリ（および配下のディレクトリとファイル）のセキュリティコンテキストにJobCenter用のラベルを付与してください。（ラベル付与前にJobCenterの停止が必要）

```
root> /usr/lib/nqs/nqstop <ℓ  
root> restorecon -RF /usr/spool/nqs <ℓ  
root> /usr/lib/nqs/nqstart <ℓ
```

■クラスタサイトを構築する場合に必要な作業

nssetup実行後はそのままローカルサイトが起動してプロセスが常駐します。もし続けてクラスタサイトの構築(cjcmksite)を実行する場合は、一旦ローカルサイトを停止してdaemon.confにローカルサイトを「サイトモード」で起動するようlocal_daemonパラメータを事前に設定する必要があります。

詳細については <クラシックモード用クラスタ機能利用の手引き>の「2.3.4 JobCenterの停止（運用系・待機系）」、<クラシックモード用クラスタ機能利用の手引き>の「2.3.6 サイトの設定（運用系・待機系）」を参照してください。

■環境変数TZに関する設定

Linux版のJobCenterは、セットアップ後に環境変数TZに関する設定を行う必要があります。詳細については<クラシックモード用環境構築ガイド>の「18.1.5 環境変数TZに関する注意事項(Linux版)」を参照してください。

■日本以外のタイムゾーンでJobCenterを使用する場合に必要な作業

日本以外のタイムゾーンでJobCenterを使用する場合、あるいはR12.8.2以降に追加されたマルチタイムゾーン対応機能を利用する場合は、<クラシックモード用環境構築ガイド>の19章 「日本以外のタイムゾーンで利用する」 を参照して追加設定を行ってください。

■OSのカーネルパラメータやシェル制限のチューニング

JobCenterで大量のジョブリクエストを短時間に生成して実行する場合、OSの様々なカーネルパラメータ、またはシェル制限の上限値に抵触する可能性があります(例えば、Linuxのfs.file-max、kernel.threads-max、nproc等)。

<クラシックモード用環境構築ガイド>の26章 「システム利用資源」 に記載されたリソース使用量を参照して、集中的にジョブリクエストを実行する際に消費するリソースについて、カーネルパラメータやシェル制限のチューニングを行ってください。

3.4. IPv6環境の設定

MG/SVが使用するIPアドレスは、デフォルトでIPv4アドレスを優先します。そのため、以下の環境の場合は追加の設定が必要です。

■IPv4/IPv6デュアルスタック環境で、IPv6アドレスを使用する場合

■マシンが複数のIPアドレスを持っており、特定のIPアドレスを使用する場合

設定方法については<クラシックモード用環境構築ガイド>の「5.2 デーモン設定ファイルの使用可能パラメータ」を参照してください。

4. ウィルススキャンソフトの設定を行う

JobCenterの稼働環境においてウィルススキャンソフトを利用する場合に必要な設定を説明します。ウィルススキャンソフトを利用しない場合には、本章の作業は不要です。

■スキャン対象外にするディレクトリ

JobCenterの使用するディレクトリがウィルススキャンの対象になっていると、ジョブを正常に実行できない場合があります。そのため、JobCenterの使用する以下のディレクトリをスキャン対象外にしてください。

OS	スキャン対象外にするディレクトリ
UNIX	/usr/spool/nqs
	(クラスタ環境の場合) 共有ディスク上の<JobCenterDB/パス>/nqs
Windows	インストールディレクトリ
	(クラスタ環境の場合) クラスタDBディレクトリ
	%SystemDrive%\Usersディレクトリ



Windowsでは、%SystemDrive%\Usersディレクトリ全体ではなく、JobCenterで利用するユーザの以下のパスをオンアクセススキャンの対象外とするように設定範囲を絞ることも可能です。

- %SystemDrive%\Users\<ユーザ名>\ntuser.*
- %SystemDrive%\Users\<ユーザ名>\AppData\Local\Microsoft\Windows\UsrClass.*

Windowsでは、ユーザプロファイルへのウィルススキャンとJobCenterのジョブ実行時におけるユーザプロファイル読み込みが競合すると、NQSのキューが停止してジョブ実行が止まる可能性があります。インストール完了後に、必要に応じてユーザプロファイルの読み込みに関する設定を行ってください。詳細は<クラシックモード用環境構築ガイド>の「16.3.3 ジョブの実行設定」を参照してください。



ジョブから実行するユーザーコマンドがユーザプロファイルの読み込みを必要とする場合は、ユーザプロファイルへのウィルススキャン対象外にする等、システム側の対処が必要になる場合があります。

■許可リストに設定するディレクトリ

許可リストの設定が必要なウィルススキャンソフトの場合は、併せて以下のディレクトリまたはディレクトリ配下のファイル(※)を対象としてください。

OS	許可リストに設定するディレクトリ
UNIX	<インストールディレクトリ>/bin
	<インストールディレクトリ>/lib
Windows	<インストールディレクトリ>\bin
	<インストールディレクトリ>\lib

※ UNIXの場合：実行ファイル(実行権[x]を持つファイル)、ライブラリ(*.so)、スクリプト(*.jcs)

Windowsの場合：実行ファイル(*.exe)、ライブラリ(*.dll)、スクリプト(*.bat, *.jcs)

5. アンインストール

LicenseManager, JobCenter MG/SVおよびJobCenter CL/Winのアンインストール方法を説明します。

5.1. LicenseManagerをアンインストールする

5.1.1. UNIX版

LicenseManagerと依存関係にあるプロダクトがある場合は先にそれをアンインストールしてください。

JobCenterもLicenseManagerに依存しているので、LicenseManagerをアンインストールする場合にはJobCenterを先にアンインストールしてください。



依存関係にあるパッケージを削除せずにLicenseManagerをアンインストールした場合、依存関係にあるプロダクトの動作に影響を与える恐れがあります。

ログイン名"root"でログインします。

```
login:root ↵
```

5.1.1.1. Linux版



Red Hat Enterprise Linux 8を例に記載しています。dnfコマンドについては、インストールするOSのパッケージ管理コマンドに読み替えてください。

1. 次のコマンドを実行してください。本パッケージが削除されます。

```
root> /bin/dnf remove NECWSLM ↵
```

2. 次のメッセージが表示されれば、本パッケージは正常に削除できています。

```
Complete!
```

5.1.2. Windows版

LicenseManagerと依存関係にあるパッケージがある場合は先にそれをアンインストールしてください。

JobCenterもLicenseManagerに依存しているので、LicenseManagerをアンインストールする場合にはJobCenterを先にアンインストールしてください。



依存関係にあるパッケージを削除せずにLicenseManagerをアンインストールした場合、依存関係にあるプロダクトの動作に影響を与える恐れがありますので事前確認をお願いします。

次の手順に従ってLicenseManagerパッケージの削除を行います。

1. マシンを立ち上げAdministrator権限のあるユーザでログインしてください。
2. Windowsの [スタート] – [コントロールパネル] で「プログラムの追加と削除」(または「プログラムと機能」)を実行し、次の画面を表示させます。 [削除] (または [アンインストール]) ボタンをクリックします。




図5.1 パッケージ削除画面

3. 次の画面が表示されます。[はい] ボタンをクリックして、パッケージの削除を行います。




図5.2 パッケージ削除確認画面

4. 「プログラムの追加と削除」(または「プログラムと機能」)画面を再度表示し、「WebSAM LicenseManager」のエントリーが存在しなければパッケージの削除は完了です。

5.2. JobCenter MG, JobCenter SVをアンインストールする

5.2.1. UNIX版

5.2.1.1. パッケージを削除する

表5.1「削除が必要なパッケージ名とパッケージ削除コマンドOS別一覧」を参考に、JobCenterのパッケージを削除してください。

削除するパッケージはOSごとにJobCenterの種別(MGやSV)によって異なりますので、実際にインストールされているパッケージ名を確認してから削除してください。

パッケージ名の確認方法は「7.1 UNIX版」を参照してください。

表5.1 削除が必要なパッケージ名とパッケージ削除コマンドOS別一覧

OS	パッケージ名(12.6.x以前)	パッケージ名(12.7以降)	パッケージ名(17.1以降)	パッケージ削除コマンド
Linux	NECSSJBag (MG/SV共通) NECSSJBpt (累積パッチ)	NECJCpkg (MG/SV共通) NECJCpt (累積パッチ)	NECJCpkg-Classic (MG/SV共通) NECJCpt-Classic (累積パッチ)	dnf remove <pkgname>



■累積パッチのパッケージは、MG/SV本体のパッケージに依存関係があります。従って、累積パッチを適用しているシステムでパッケージを削除する際は、MG/SV本体のパッケージよりも累積パッチパッケージを先に削除する必要があります。

■Linux環境については、Red Hat Enterprise Linux 8を例に記載しています。dnfコマンドについては、インストールするOSのパッケージ管理コマンドに読み替えてください。

5.2.1.2. スプール領域のデータ(ローカルサイト)を削除する

スプール領域のデータはパッケージをアンインストールしただけでは削除されません。ここには、ジョブネットワーク定義やスケジュール、トラッカなどの各ユーザのデータの他に、マシン設定やキュー設定などのNQS関連のデータなど、JobCenterセットアップ後に構築・設定した全てのデータが含まれています。これらのデータを削除するには、次のディレクトリを削除してください。

```
/usr/spool/nqs
```

5.2.1.3. JobCenterの名前解決機能(resolv.defファイル)を削除する

JobCenterの名前解決機能(resolv.defファイル)はパッケージをアンインストールしただけでは削除されません。本ファイルが残ったままの状態ですべて再セットアップを行うと、意図した設定とならない場合がありますので、JobCenterセットアップ後に本ファイルを作成されている場合は、削除してください。

```
/usr/lib/nqs/rc/resolv.def
```

5.2.1.4. クラスタ関連のデータを削除する

クラスタ関連のデータを削除する場合は、次のディレクトリとシンボリックリンクファイルを削除してください。

```
<クラスタDBパス>/nqs
```

```
/usr/spool/nqs/<IPアドレス>
```



<IPアドレス>部分は、JobCenterが動作するクラスタサイト名に対応するIPアドレスに応じて以下のように読み替えてください。

IPアドレスのバージョン	<IPアドレス>部分
IPv4	IPアドレスを16進表記にした文字列
IPv6	「:」を除いたIPv6アドレス(16進表記)

クラスタ関連のデータベースを削除すると、同時にデータベース配下のユーザ関連データも削除することになりますのでご注意ください。

5.2.2. Windows版

以下の操作はAdministrator権限のあるユーザでログインしてから実施してください。



%InstallDirectory%はJobCenter本体のインストールディレクトリを表します。(既定値はC:\JobCenter\SV)

5.2.2.1. パッケージを削除する

Windowsの [スタート] – [コントロールパネル] – [プログラムと機能] を選択して表示される画面で JobCenter(MG/SV) RXX.YY を選択して、[アンインストールと変更] をクリックします。



XX.YYにはバージョン番号が入ります。




図5.3 パッケージ削除画面

5.2.2.2. スプール領域のデータ(ローカルサイト)を削除する

ここには、ジョブネットワーク定義やスケジュール、トラッカなどの各ユーザのデータの他に、マシン設定やキュー設定などのNQS関連のデータなど、JobCenterセットアップ後に構築・設定した全てのデータが含まれています。これらのデータを削除するには、次のディレクトリを削除してください。

%InstallDirectory%



%InstallDirectory% のデフォルト設定は「C:\JobCenter\SV」となっています。

5.2.2.3. クラスタ関連のデータを削除する

クラスタ関連のデータを削除する場合は、クラスタDBをディレクトリごと削除してください。



クラスタ関連のデータベースを削除すると、同時にデータベース配下のユーザ関連データも削除することになりますのでご注意ください。

5.2.2.4. レジストリ関連のデータを削除する

レジストリ関連のデータを削除する場合は、次の手順で行います。

1. Windowsの [スタート] – [ファイル名を指定して実行] で表示されるダイアログに「regedit」と入力し、[OK] ボタンをクリックします。レジストリエディタの画面が表示されます。
2. レジストリエディタの左の画面で次のキーを選択し、右クリックしたときのポップアップメニューから削除を選択します。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NEC\NetShepherd\SV

5.2.2.5. 環境変数の設定を削除する

JobCenterをクラスタで使用していた場合、環境変数NQS_SITEの設定の有無を確認し、NQS_SITEが設定されていた場合は削除してください。



■JobCenterアンインストール時にファイルが使用中である等の理由により、「Uninstall finished. Please reboot OS to complete uninstallation.」のメッセージが表示されて%InstallDirectory%配下のbinとlibが削除されず残ることがあります。その場合はOS再起動後に別途エクスプローラー等で削除してください。

5.2.2.6. 依存パッケージの削除

JobCenterをアンインストールした場合でもMicrosoft Visual C++ 再頒布可能パッケージは残ります。不要な場合は「プログラムと機能」から以下のパッケージを削除してください。

Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x64) - 14.38.33130

5.3. JobCenter CL/Winをアンインストールする

5.3.1. パッケージを削除する

以下の操作はAdministrator権限のあるユーザでログインしてから実施してください。

Windowsの [スタート] – [コントロールパネル] – [プログラムと機能] を選択して表示される画面で JobCenter(CL/Win)を選択して、[アンインストールと変更] をクリックします。




図5.4 パッケージ削除画面

5.3.2. レジストリ関連のデータを削除する

CL/Winアンインストール後も以下のレジストリ関連データが残っていた場合、次の手順で削除します。(レジストリにデータが残っていない場合は、削除操作は不要です)

1. Windowsの [スタート] – [ファイル名を指定して実行] で表示されるダイアログに「regedit」と入力し [OK] ボタンをクリックします。

レジストリエディタの画面が表示されます。

2. レジストリエディタの左の画面で次のキーを選択し、右クリックしたときのポップアップメニューから削除を選択します。

■IA-32環境

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NEC\JobCenter(CL/Win)\RXX.YY

■x64環境

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\NEC\JobCenter(CL/Win)\RXX.YY



XX.YYにはバージョン番号が入ります。

6. バージョンアップ

JobCenterのバージョンアップ方法を説明します。

6.1. UNIX版

6.1.1. バージョンアップ時の注意事項

バージョンアップ作業の開始前に、必ず以下の注意事項をご確認下さい。

- JobCenterのアップデートの手順はローカル環境とクラスタ環境で異なります。クラスタ環境の場合、前のバージョンを削除して新しいバージョンをインストールする際に、特別な手順で行う必要があります。詳細は<クラシックモード用クラスタ環境でのバージョンアップ・パッチ適用ガイド>の「3.1 バージョンアップ」を参照してください。

- アンインストール時、ユーザが作成したジョブネットワークの定義データは引き継がれます。ただし実行中のリクエストやトラッカは引き継げません。

また、リクエスト転送先のマシン情報、ユーザマッピングなどのマシン連携関連の設定値はすべて削除されますので、新しいバージョンをインストールしたあと再設定を行う必要があります。

マシン連携関連の設定も引き継ぎたい場合は「[6.1.3.1 NQS関連データを引き継いでバージョンアップ\(ローカルサイト\)](#)」を参照してください。

- バージョンアップの後、引き継がれたユーザデータに大量の未アーカイブ状態のトラッカが含まれている場合、上記のとおりトラッカは引き継げませんのですぐに削除してください。

- R12.5以降には共有ジョブネットワークがありません。

したがってR12.4.x以前のJobCenterからR12.5以降にバージョンアップする際には、前バージョンの共有ジョブネットワーク中の全ジョブネットワークを、適当なユーザのジョブネットワークグループに移動してからバージョンアップしてください。

- R12.5以降には「ジョブネットワークの実行規制」機能が存在しません。R12.5以降はアクセス権限(パーミッション設定)機能が拡張され、ジョブネットワークの実行規制も行えるようになっていますが、概念が異なるため、従来の実行規制機能の設定は自動では引き継がれません。そのため、バージョンアップ後も実行規制を行いたい場合には、バージョンアップ前に現在の設定をメモしておき、バージョンアップ後にパーミッション設定を行うようにしてください。バージョンアップ前にジョブネットワーク実行規制の機能を利用していない場合には不要です。

パーミッション設定の詳細については<クラシックモード用環境構築ガイド>の12章 「ユーザ権限 (パーミッション設定)」を参照してください。

- 一度バージョンアップを行うと、バージョンダウンを行ってもユーザデータが互換性を持たず正常に動作しない場合があります。バージョンアップを行う前にHelper機能によりユーザデータのバックアップを取得(全定義をダウンロード)するようにしてください。定義データのダウンロード方法については<Helper機能利用の手引き>の「2.4.1 サーバから定義情報をダウンロードする」を参照してください。

- R12.6以前の場合、JobCenterのアンインストールを行うとspoolディレクトリを削除します。そのため、「[6.1.3.1 NQS関連データを引き継いでバージョンアップ\(ローカルサイト\)](#)」を行う際、/usr/spool/nqsディレクトリをバックアップしておき、手順5でnssetupを行う前に/usr/spool/nqsディレクトリをリストアしてください。

- Linux版JobCenterで、R15.3以降へバージョンアップする場合にはLicenseManager R1.10以降へバージョンアップする必要があります。LicenseManagerのアップデートの詳細はLicenseManagerのアップデートに関連する章の「[2.3.1 Linux版](#)」を参照してください。

- spoolディレクトリを引き継ぐ場合、マシンIDと言語環境は既存のspoolディレクトリと同じ設定を使用する必要があります。

- R12.10.x以前からR17.2にバージョンアップしてデータを引き継ぐ場合、すべてのJobCenterユーザと同名のOSユーザを作成する必要があります。

- Linux版JobCenterで、R17.2以降へバージョンアップする場合、「[6.1.2 バージョンアップ前にmaclang ファイルを配置する \(Linux版\)](#)」を参照して、maclangファイルを配置してください。
- Linuxでサイレントセットアップ時に管理者権限を持つログインユーザのパスワードを設定ファイルで指定しなかった場合、ランダムなパスワードが自動生成され、標準出力にのみ出力されます。標準出力を確認できなかった場合は、rootユーザで jcauthctrl コマンドを使用してパスワードを再設定してください。
- ログインユーザのパスワードにはASCII文字のみ使用できます。マルチバイト文字は使用できません。
- インストールのパス、クラスタサイトのサイトデータベースのパスにマルチバイト文字や特殊文字を含まないでください

6.1.2. バージョンアップ前にmaclangファイルを配置する (Linux版)

バージョンアップ作業を開始する前に、JobCenterの言語設定ファイル (maclang) をスプールディレクトリに配置します。

この作業は、バージョンアップ後のデータ移行 (ワークスペースおよびアクセス権設定の引き継ぎ) 時に、正しい言語環境が使用されるために必要です。バージョンアップ前に本手順を実施しなかった場合、権限グループ・環境変数などのデータが文字化けして正常に動作しない可能性があります。



バージョンアップ前に必ず本手順を実施してください。バージョンアップ後に実施しても効果はありません。

バージョンアップ前のJobCenter MG上で、以下のスクリプトを root ユーザで実行してください。

ローカルサイトおよびクラスタサイトへの maclang ファイル配置スクリプト (Linux版) :

```
# ローカルサイトに言語設定ファイルを作成
cp /usr/lib/nqs/rc/maclang /usr/spool/nqs/

# クラスタサイトに言語設定ファイルを作成
/usr/lib/nqs/cluster/cjcls \
| awk 'NF == 3 && $1 !~ /^-+$/ && $1 != "SITE-NAME" { print $3 "/nqs" }' \
| while read -r nqsdir; do
    if [ -d "$nqsdir" ]; then
        cp /usr/lib/nqs/rc/maclang "$nqsdir/" && echo "OK: $nqsdir/maclang"
    else
        echo "SKIP: $nqsdir not found" >&2
    fi
done
```



クラスタサイトが存在しない環境では、スクリプトの「クラスタサイトに言語設定ファイルを作成」以降の処理は実行されますが (SKIP: が出力されます)、処理に影響はありません。



スクリプトが OK: <パス>/maclang を出力した場合、該当スプールディレクトリへの配置が成功したことを示します。

6.1.3. ローカル環境のJobCenterをバージョンアップ

ローカル環境のJobCenterのバージョンアップ方法を説明します。

6.1.3.1. NQS関連データを引き継いでバージョンアップ(ローカルサイト)

NQS関連のデータを引き継ぎたい場合は、次の手順で作業を行います。

1. JobCenterをnqsstopで停止します。

```
root> /usr/lib/nqs/nqsstop <
```

2. 次のディレクトリ配下のファイルをバックアップします。

```
/usr/spool/nqs/nmap
```

```
/usr/spool/nqs/private
```

3. 共通のデーモン設定ファイルを使用している場合、以下のファイルをバックアップします。

```
/usr/lib/nqs/rc/daemon.conf
```



■本ファイルはUNIX版のみに存在するローカルサイト、クラスタサイト共通のデーモン設定ファイルであり、JobCenterのアンインストール時に削除されます。

■サイト毎のデーモン設定ファイルは引き継がれますのでバックアップの必要はありません。

4. 共通のjcwebserver設定ファイルを使用している場合、以下のファイルをバックアップします。

```
/usr/lib/nqs/rc/jcwebserver.conf
```



■本ファイルはR16.1以降のLinux版のみに存在するローカルサイト、クラスタサイト共通のjcwebserver設定ファイルであり、JobCenterのアンインストール時に削除されます。

■サイト毎のjcwebserver設定ファイルは引き継がれますのでバックアップの必要はありません。

5. 起動スクリプトを編集している場合、以下の起動スクリプトをバックアップします。

```
/usr/lib/nqs/rc/nqs.sh
```

```
/usr/lib/nqs/rc/jnwengine.sh
```

6. 旧バージョンのJobCenterのパッケージを削除します。削除方法に関しては「[5.2.1.1 パッケージを削除する](#)」を参照してください。

7. 新しいバージョンのJobCenterのパッケージをインストールします。

8. nssetupコマンドで実行環境をセットアップします。

```
root> /opt/netshep/nssetup <
```

ただしLinuxの場合は次のように実行します。

```
root> /usr/local/netshep/nssetup <
```

旧スプールディレクトリの引き継ぎメッセージに対して、yを選択して引き継ぎを行い、セットアップを継続してください。

```
[Warning] JobCenter spool directory(/usr/spool/nqs) is already exist.
Do you use the old spool directory? [y/n](default: n) y<
```

JobCenterのログインユーザとデフォルトワークスペースを作成します。バージョンアップ前のJobCenterがR17.1以前の場合は、以下のプロンプトに従って、ユーザ名、パスワード、およびワークスペース名を入力してください。R17.2以降の場合は、この手順は不要です。

```
Create JobCenter admin user and default workspace.
Note: JobCenter admin user name is not editable after creation.
Enter user name (default: admin): jcadmin
```

```
Enter password:
Confirm password:
Enter "admin" workspace name (default: admin): jcadmin
```



既存のJobCenterデータを移行する場合、管理者権限を持つログインユーザ名とデフォルトワークスペース名は同一の名前を指定する必要があります。異なる名前を指定すると、以下のエラーメッセージが表示されセットアップが失敗します。

admin user name <ユーザ名> and default workspace name <デフォルトワークスペース名> must be identical when migrating existing JobCenter data. Please specify the same name for both

セットアップ完了後、nqsstopでJobCenterを停止します。

```
root> /usr/lib/nqs/nqsstop <
```

スプールディレクトリを引き継いだ場合、実行環境のセットアップ中に以下のデータ移行を自動的に実行します。

- スプールディレクトリに存在していた各OSユーザのデータを引き継ぎ、各OSユーザ名と同名の小文字ログインユーザおよびワークスペースを自動的に作成します。



大文字小文字のみが異なる同名のOSユーザが複数存在する場合、ログインユーザ名はOSユーザ名を小文字に変換した名前で作成します。小文字変換後に同名となるユーザが複数存在する場合は、2番目以降のユーザ名に _1、_2… のサフィックスを付与してリネームします。サフィックスを付与した結果がユーザ名の最大長（15文字）を超える場合は、最大長を超えない長さに切り詰めてからサフィックスを付与します。

例として、OSユーザ名 jcadmin、Jcadmin、JCAdmin が同時に存在する場合のリネーム結果を以下に示します。

```
jcadmin  → jcadmin
Jcadmin  → jcadmin_1   (小文字化で重複のため、サフィックス _1 を付与)
JCAdmin  → jcadmin_2   (小文字化で重複のため、サフィックス _2 を付与)
```

リネームした場合は、以下の警告メッセージが出力されます。セットアップ時にユーザ名の対応関係はこのメッセージで確認できます。

```
Warning: Renamed user "<osユーザ名>" to "<新しいログインユーザ名>".
```

- jcauth が既存のアクセス権設定を引き継ぎます。



カスタム権限グループが設定されているユーザのアクセス権設定は、設定内容に応じて以下のいずれかのロール構成で管理されます。

- ユーザ自身のジョブネットワーク・トラッカ等に対する権限と、他のユーザが作成したジョブネットワーク・トラッカ等に対する権限が同一の場合は、1つのロールを作成して権限を管理します。
- 権限が異なる場合は、自身のワークスペースに対する権限を管理する <ユーザ名>_own と、他のユーザのワークスペースに対する権限を管理する <ユーザ名>_other という名称の2つのロールを作成します。

移行後のワークスペース名・ログインユーザ名は、バージョンアップ後に **jcauthctrl** コマンドまたは WebUI の管理画面で確認できます。（詳細は<クラシックモード用環境構築ガイド>の6章「JCログインユーザおよびワークスペースの設定」を参照してください。）

9. あらかじめ2.でバックアップしておいた `/usr/spool/nqs/nmap`、`/usr/spool/nqs/private` 配下のファイルをリストアします。

ただし、次のファイル・ディレクトリがあった場合はリストア後に削除します。（削除しなかった場合、NQSデータベースの整合性が保証されず正常動作できなくなります）

```
/usr/spool/nqs/private/root/transfile
/usr/spool/nqs/private/root/control/(ディレクトリ)/配下の全ファイル
/usr/spool/nqs/private/root/data/(ディレクトリ)/配下の全ファイル
/usr/spool/nqs/private/root/tracking
```



`/usr/spool/nqs/private/root/tracking` のみディレクトリごと削除してください。

10. トラッキングファイルを `trfdelete` コマンドで削除します。 `trfdelete` コマンドの詳細については<クラシックモード用コマンドリファレンス>の「3.26 `trfdelete` トラッキングファイルの削除」を参照してください。
11. 3.で共通のデーモン設定ファイルをバックアップしていた場合、バックアップしておいた `/usr/lib/nqs/rc/daemon.conf` をリストアします。
12. 4.で共通の `jcwebserver` 設定ファイルをバックアップしていた場合、バックアップしておいた `/usr/lib/nqs/rc/jcwebserver.conf` をリストアします。
13. 5.で起動スクリプトをバックアップしている場合、その内容を参考にして、バージョンアップ前の編集内容をバージョンアップ後にも反映してください。
14. R12.10.x以前からR17.2以降にバージョンアップを行う場合、スプール領域の定義変換が必要になります。それ以外のケースについては本手順はスキップしてください。

ユーザ定義情報をR17.2で使用する為に `spool_migrate` コマンドを使用してサイトデータベースのバージョンアップを行います。 `spool_migrate` コマンドの詳細については<クラシックモード用コマンドリファレンス>の「3.39 `spool_migrate` 既存データを移行する」を参照してください。

対話形式によるサイトデータベースのバージョンアップ実行例を示します。以下のコマンドを実行し、画面の指示に従って、管理者ユーザ名、パスワード、デフォルトワークスペース名を入力してください。 `Do you convert the spool directory for SITE [local] ?` と表示された場合は、`y` を入力して変換を実行してください。

```
root> /usr/lib/nqs/gui/bin/spool_migrate
```

非対話形式によるサイトデータベースのバージョンアップ実行例を示します。

```
root> /usr/lib/nqs/gui/bin/spool_migrate --silent
--admin-user-name admin --admin-user-password --admin-user-default-workspace admin-ws
```



■R12.10.x以前のデータとR13.1以降のデータが共存する場合、R12.10.x以前のデータの変換は自動的にスキップされます。スキップを無視してR12.10.x以前のデータを強制的に移行する場合は、`--force-legacy-migration` オプションを指定してください。

- クラスタサイトを対象に `spool_migrate` コマンドを実行する場合は、事前に各クラスタサイトの `daemon.conf` に `NATS_URL` を設定しておく必要があります。設定されていない場合、クラスタサイトのマイグレーションは正常に実行されません。
- コマンド実行時に、バージョンアップを行う対象のサイト名が表示されます。`[local]` が指定されている事を確認の上実行してください。
- バージョンアップ前のユーザ定義について変更・削除は行われません。バージョンアップ完了後、動作を確認した上で必要であれば削除を行ってください。
- 以下の警告メッセージがセットアップログ内に表示された場合、該当ユーザの[デフォルトパラメータ]-[イベント受信部品]のホスト名、イベントIDは引き継がれません。対処方法としては、該当ユーザごとにCL/Winで接続した後にデフォルトパラメータを設定してください。

```
Warning : Convert Skip ([DefaultParameter]EventReceive user="ユーザ名" hostname="デフォルトパラメータで指定しているホスト名" eventid="デフォルトパラメータで指定しているイベントID")
```

15. `nqssstart`でJobCenterを起動します。

```
root> /usr/lib/nqs/nqssstart <
```

16. セットアップ時に設定した管理者ユーザ名とパスワードを使用して、CL/Winに接続し、正常にログインできることを確認してください。



Linux版のJobCenterバージョンアップ後に引き継いだユーザは、パスワードが無効状態で引き継がれるため、CL/Winに接続できません。 管理者ユーザを使用して、各ユーザのパスワードを再設定してください。

以上で、JobCenterのバージョンアップ作業は終了です。



- 自ホスト名を変更する場合は、ジョブネットワークの定義情報のみ引き継ぐことができます。引き継ぎの方法については<クラシックモード用環境構築ガイド>の17章「環境移行」を参照してください。
- バージョンダウンの場合、設定内容の引き継ぎはできません。
- バージョンアップ後にCL/Winによる接続を行わないユーザについては、新しいバージョンのMG/SVがJobCenterユーザとして認識できない場合があります。そのためCL/Winによる接続確認を全ての利用ユーザについて必ず実施してください。

6.1.3.2. NQS関連データを引き継がずにバージョンアップ(ローカルサイト)

NQS関連データを引き継ぐ必要がない場合は、「[6.1.3.1 NQS関連データを引き継いでバージョンアップ\(ローカルサイト\)](#)」の手順2.と9.と10.をスキップして作業を行ってください。

6.2. Windows版

6.2.1. バージョンアップ時の注意事項

バージョンアップ作業の開始前に、必ず以下の注意事項をご確認下さい。

- Windowsの [スタート] – [すべてのプログラム] – [JobCenter] – [SV] – [サーバの環境設定] から [ユーザ] を選択して、JobCenter管理者のパスワードチェック欄が「OK」となっているのを確認してください。「NG」となっている場合には、ユーザ名およびパスワードを再入力してパスワードチェック欄が「OK」となるのを確認してください。

JobCenter管理者のパスワードチェックがNGとなっていると、バージョンアップが正常に実行できません。

- バージョンアップを実施するJobCenterをインストールしているサーバの「サーバの環境設定」は事前に全て終了してください。「サーバの環境設定」が起動していると、バージョンアップが正常に実行できません。

- アンインストール時、ユーザが作成したジョブネットワークの定義データは引き継がれます。ただし、実行中のリクエストやトラッカは引き継げません。

また、NQS関連データを引き継がずにバージョンアップを行った場合、独自に作成していたキューや、リクエスト転送先のマシン情報、ユーザマッピングなどのNQS関連の設定値はすべて削除されますので、新しいバージョンをインストールしたあと再設定を行う必要があります。

NQS関連の設定も引き継ぎたい場合は「[6.2.2.1 NQS関連データを引き継いでバージョンアップ](#)」を参照してください。

サイレントバージョンアップの場合には、自動的にNQS関連の設定も引き継がれます。

- バージョンアップの後、引き継がれたユーザデータに大量の未アーカイブ状態のトラッカが含まれている場合、上記のとおりトラッカは引き継げませんのですぐに削除してください。

- R12.5以降には共有ジョブネットワークがありません。

したがってR12.4.x以前のJobCenterからR12.5以降にバージョンアップする際には、前バージョンの共有ジョブネットワーク中の全ジョブネットワークを、適当なユーザのジョブネットワークグループに移動してからバージョンアップしてください。

- WSFCクラスタ環境の場合、前のバージョンを削除して新しいバージョンをインストールする際に、特別な手順で行う必要があります。

詳細は<クラシックモード用クラスタ環境でのバージョンアップ・パッチ適用ガイド>を参照してください

- 前バージョンのJobCenterをクラスタで運用していた場合、アンインストール後に環境変数NQS_SITEの設定の有無を確認し、設定されていた場合は削除してください。

環境変数NQS_SITEが設定されていると、新しいバージョンのJobCenterのセットアップは正常に実行できません。

- R12.8より各ファイルパスが変更されたため、バージョンアップ時にはJobCenter配下のディレクトリの再構築が行われます。ディレクトリの再構築が完了すると以前のディレクトリ構成に戻すことはできません。そのため、一度バージョンアップを行うとバージョンダウンを行うことができません。

バージョンアップを行う前にバックアップを取得するようにしてください。バックアップ対象のファイルは保守窓口より提供しているバックアップ手順書を参照してください。(ユーザデータについてはHelper機能によりバックアップを取得(全定義をダウンロード)するようにしてください)。定義データのダウンロード方法については<Helper機能利用の手引き>の「2.4.1 サーバから定義情報をダウンロードする」を参照してください。

なおクラスタ環境の場合、クラスタサイトのデータベースのバージョンアップも必要になります。詳細は<クラシックモード用クラスタ機能利用の手引き>を参照して下さい。

- R12.8よりcjcpwのファイルパスが以下のように変更されています。

```
%InstallDirectory%\bin\cluster\cjcpw.exe
```

R12.8よりも前のバージョンでクラスタで運用していた場合、クラスタソフトウェアに登録しているJobCenterの開始、終了スクリプトに記述したcjcpwのファイルパスを修正する必要があります。開始、終了スクリプトについては<クラシックモード用クラスタ機能利用の手引き>を参照して下さい。

- JobCenterにおける権限と運用のポリシーを変更しました。R15.2.2以降では、「[2.5.2 Windows版 \(通常インストール\)](#)」の「JobCenter利用者ユーザに必要な権限」は、JobCenter利用者グループに権限付与した環境での運用もサポートします。

R15.2.1以前のバージョンからR15.2.2以降にバージョンアップした場合、「[6.2.1.1 JobCenterグループに権限を付与する方法](#)」を参照して、JobCenter利用者グループに権限付与してください。また、必要に応じて「[6.2.1.2 ユーザに付与している権限を削除する方法](#)」を参照してユーザの権限を削除してください。

- R15.3以降へバージョンアップする場合にはLicenseManager R1.10以降へバージョンアップする必要があります。LicenseManagerのアップデートの詳細はLicenseManagerのアップデートに関連する章の「[2.3.2 Windows版 \(通常インストール\)](#)」および「[2.3.3 Windows版 \(サイレントインストール\)](#)」を参照してください。

- R12.10.x以前からR17.2にバージョンアップしてデータを引き継ぐ場合、すべてのJobCenterユーザと同名のOSユーザを作成する必要があります。

- インストールのパス、クラスタサイトのサイトデータベースのパスにマルチバイト文字や特殊文字を含まないでください

6.2.1.1. JobCenterグループに権限を付与する方法

ローカルマシンのJobCenter利用者グループにSeInteractiveLogonRight (ローカルログオン) 権限を、Windows PowerShellならびにseceditコマンドで設定する例を以下に示します。詳細な手順についてはWindows PowerShellならびにseceditコマンドのマニュアルを参照してください。

1. ローカルマシンにログオン後、管理者権限で「Windows PowerShell」画面を開きます。以下のコマンド例は、「Windows PowerShell」画面内で実行します。
2. seceditコマンドを使って、[ローカルセキュリティポリシー]-[セキュリティの設定]-[ローカルポリシー]の設定項目「ユーザー権利の割り当て」のデータをデータベースからファイルにエクスポートします。カレントフォルダにUSER_RIGHTS.infというファイル名でエクスポートするコマンド例は以下のとおりです。

```
> $userinfFile = "USER_RIGHTS.inf"
```

```
> secedit /export /areas USER_RIGHTS /cfg $userinfFile
```

3. エクスポートしたデータの内 SeInteractiveLogonRight = の行に、権限を付与したいグループ名 (JobCenter) を追加します。コマンド例は以下のとおりです。

```
> (Get-Content $userinfFile) -Replace '(SeInteractiveLogonRight = )', '
```

```
>> '$1 JobCenter,' | Set-Content $userinfFile
```

4. seceditコマンドを使って、追加したデータでシステムを構成します。コマンド例は以下のとおりです。

```
> secedit /configure /db secedit.sdb /cfg $userinfFile /areas USER_RIGHTS
```

5. 利用した一時ファイルを削除します。手順4. 実行後、カレントフォルダにsecedit.sdbファイルが作成されます（OSによってはsecedit.jfmファイルも作成される場合があります）が、削除して構いません。コマンド例は以下のとおりです。

```
> del $userinfFile
```

```
> del secedit.sdb
```

```
> del secedit.jfm (ファイルが存在している場合にのみ実行してください)
```

なお、上記コマンド例を1つのスクリプトファイル（拡張子.ps1）にまとめて実行することもできます。この場合、スクリプト実行ポリシーの設定が必要となる場合がありますので、現在のスクリプト実行ポリシーを確認の上、必要であれば設定を行ってください。詳細な手順についてはWindows PowerShellのマニュアルを参照してください。

6.2.1.2. ユーザに付与している権限を削除する方法

ローカルマシンのJobCenter利用者ユーザ（testuser）に付与されているSeInteractiveLogonRight（ローカルログオン）権限を、Windows PowerShellならびにseceditコマンドで削除する例を以下に示します。詳細な手順についてはWindows PowerShellならびにseceditコマンドのマニュアルを参照してください。

1. ローカルマシンにログオン後、管理者権限で「Windows PowerShell」画面を開きます。以下のコマンド例は、「Windows PowerShell」画面内で実行します。
2. seceditコマンドを使って、[ローカルセキュリティポリシー]-[セキュリティの設定]-[ローカルポリシー]の設定項目「ユーザー権利の割り当て」のデータをデータベースからファイルにエクスポートします。カレントフォルダにUSER_RIGHTS.infというファイル名でエクスポートするコマンド例は以下のとおりです。

```
> $userinfFile = "USER_RIGHTS.inf"
```

```
> secedit /export /areas USER_RIGHTS /cfg $userinfFile
```

3. エクスポートしたデータの内 SeInteractiveLogonRight = の行から、権限を削除したいユーザ名（testuser）を削除します。コマンド例は以下のとおりです。

```
> (Get-Content $userinfFile) -Replace '(SeInteractiveLogonRight = )', ''
```

```
>> '$1 JobCenter,' | Set-Content $userinfFile
```

4. seceditコマンドを使って、削除したデータでシステムを構成します。コマンド例は以下のとおりです。

```
> secedit /configure /db secedit.sdb /cfg $userinfFile /areas USER_RIGHTS
```

5. 利用した一時ファイルを削除します。手順4. 実行後、カレントフォルダにsecedit.sdbファイルが作成されます（OSによってはsecedit.jfmファイルも作成される場合があります）が、削除して構いません。コマンド例は以下のとおりです。

```
> del $userinfFile
```

```
> del secedit.sdb
```

```
> del secedit.jfm (ファイルが存在している場合にのみ実行してください)
```

なお、上記コマンド例を1つのスクリプトファイル（拡張子.ps1）にまとめて実行することもできます。この場合、スクリプト実行ポリシーの設定が必要となる場合がありますので、現在のスクリプト実行ポリシーを確認の上、必要であれば設定を行ってください。詳細な手順についてはWindows PowerShellのマニュアルを参照してください。

6.2.2. Windows版（通常バージョンアップ）

6.2.2.1. NQS関連データを引き継いでバージョンアップ

上書きインストール(アップグレード)が可能です。また、アップグレードの場合NQS関連の設定は自動的に引き継がれます。次の手順に従って作業を行ってください。



■本作業(アップグレード)を行う前に必ず次の作業・確認を行ってください。

1. JobCenterサービスおよびクラスタサイトの停止
2. <JobCenterMG/SVインストールディレクトリ>配下のファイルにアクセスしていないことの確認
3. JobCenterMG/SVをインストールしたドライブに十分な空き容量(インストール済みのJobCenterMG/SVが使用しているサイズ以上)があることの確認

■バージョンアップ実行後は、Windowsの[スタート] – [すべてのプログラム] – [JobCenter] – [SV] – [サーバの環境設定] から[ユーザ]を選択して、各ユーザのパスワード欄が「OK」となっているのを確認してください。

「Not Set」となっているユーザが存在したら、ユーザ名およびパスワードを再入力してパスワード欄が「OK」となるのを確認してください。

1. JobCenterメディア(DVD-ROM)をセットし、Windowsの[スタート] – [ファイル名を指定して実行]を選択します。

次のファイル名を指定して[OK]ボタンを選択します。

Q:\PACKAGE\JB\WINDOWS\MGSV\x64\jcsetup.exe



CD/DVD-ROMドライブをQ:ドライブとして説明します。

CD/DVD-ROMドライブを他のドライブ名に割り当てている場合は、適宜読み替えてください。

2. [アップグレード確認]ダイアログで[はい]ボタンを押すと処理を開始します。




図6.1 アップグレード画面

3. [実行基盤の設定]ダイアログで[クラシックモード]を選択し、[次へ]ボタンを押すと処理を続行します。



図6.2 実行基盤の設定画面

4. [JobCenter特権ユーザの設定]ダイアログで特権ユーザのパスワードを入力し、[次へ]ボタンを押すと処理を続行します。

JobCenter(MG/SV) インストーラ

JobCenter特権ユーザの設定

JobCenter特権ユーザの設定とJobCenterを使用するユーザが所属するグループを設定してください。

ユーザの種類

☒ ローカルユーザ ☐ ドメインユーザ

管理者ユーザ Administrator

パスワード ●●●●●●●●

再入力 ●●●●●●●●


JobCenterグループ名 JobCenter

ドメイン名

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

図6.3 JobCenter特権ユーザの設定画面

5. [認証認可の設定]ダイアログでJobCenter管理者権限を持つログインユーザとパスワード、デフォルトワークスペースを入力し、[次へ]ボタンを押すと処理を続行します。



JobCenter(MG/SV) インストーラ

認証認可の設定

デフォルトワークスペースとJobCenterの管理権限を持つ初期ログインユーザを設定してください。

ワークスペース	admin
ログインユーザ	admin
パスワード	●●●●●●●●
再入力	●●●●●●●●

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

図6.4 認証認可の設定画面

6. JobCenter(MG/SV)のアップグレードが正常に完了すると[完了]ボタンがアクティブになりますので、[完了] ボタンをクリックしてセットアップを完了します。




図6.5 インストール完了画面

スプールディレクトリを引き継いだ場合、バージョンアップのインストーラー実行中に以下のデータ移行を自動的に実行します。

- スプールディレクトリに存在していた各osユーザのデータを引き継ぎ、各osユーザ名と同名のワークスペースを自動的に作成します。
- **jcauth** が既存のアクセス権設定を引き継ぎます。



カスタム権限グループが設定されているユーザのアクセス権設定は、設定内容に応じて以下のいずれかのロール構成で管理されます。

- ユーザ自身のジョブネットワーク・トラッカ等に対する権限と、他のユーザが作成したジョブネットワーク・トラッカ等に対する権限が同一の場合は、1つのロールを作成して権限を管理します。
- 権限が異なる場合は、自身のワークスペースに対する権限を管理する <ユーザ名>_own と、他のユーザのワークスペースに対する権限を管理する <ユーザ名>_other という名称の2つのロールを作成します。

移行後のワークスペース名・ログインユーザ名は、バージョンアップ後に **jcauthctrl** コマンドまたは WebUI の管理画面で確認できます。（詳細は<クラシックモード用環境構築ガイド>の6章「JCログインユーザおよびワークスペースの設定」を参照してください。）



- 以下の警告メッセージがセットアップログ内に表示された場合、該当ユーザの[デフォルトパラメータ]-[イベント受信部品]のホスト名、イベントIDは引き継がれません。対処方法としては、該当ユーザごとにCL/Winで接続した後にデフォルトパラメータを設定してください。

Warning : Convert Skip ([DefaultParameter]EventReceive user="ユーザ名" hostname="デフォルトパラメータで指定しているホスト名" eventid="デフォルトパラメータで指定しているイベントID")

アップグレード時にJobCenter MG/SVのインストールディレクトリのバックアップを作成します。アップグレード完了後に次のようにバックアップ先のパスが表示されます。

正常動作することを確認の上、バックアップディレクトリを削除してください。




図6.6 アップグレード時の注意事項表示画面



アップグレード時にバックアップを作成するため、<クラシックモード用リリースメモ>の「3.3.1 必要メモリ容量・ディスク容量」に記載されている固定ディスク容量とは別に、現在のJobCenter MG/SVが使用している約2倍のディスク容量を使用します。ディスク容量が不足している場合アップグレードに失敗するので、アップグレード時は十分なディスク容量を確保してください。



インストール完了時に以下の警告メッセージが表示されることがあります。警告の内容に従って次の事を確認して対処してください。

■ 「ESMPRO/ServerAgentとの連携設定に失敗しました」

ESMPRO/ServerAgentとの連携を行う場合、正しくServerAgentがインストールされているかを確認してください。

正しくインストールされていることを確認後、次のコマンドを実行してください。

```
C:\> %InstallDirectory%\setup\amirtreg del ←
C:\> %InstallDirectory%\setup\amirtreg add ←
```

ESMPRO/ServerAgentを利用しない場合は設定の必要はありません。

6.2.2.2. NQS関連データを引き継がずにバージョンアップ

旧バージョンのJobCenterをアンインストールする必要があります。次の手順に従って作業を行ってください。

1. 旧バージョンのJobCenterのパッケージを削除します。削除方法に関しては「[5.2.2.1 パッケージを削除する](#)」を参照してください。
2. 新しいバージョンのJobCenterをインストールします。

6.2.3. Windows版（サイレントバージョンアップ）

6.2.3.1. サイレントバージョンアップ用の設定ファイルの作成

サイレントバージョンアップ用の設定ファイルを作成します。テキストエディタで以下のフォーマットに従って作成してください。

```
"UPGRADE":true
"JCCOMBASE_OVER_SSL_PORT":23116
"JCWEBSERVER_PORT":23180
"JCNATS_PORT":23141
"ADDPORF_FIREWALL":1
"LOGIN_USER":"admin"
"LOGIN_PASSWORD":"P@ssw0rd01"
"DEFAULT_WORKSPACE":"admin"
```



各パラメータの詳細は表2.4「設定ファイルの変更可能なパラメーター一覧」を参照し、必要に応じて値を変更してください。



■表2.4「設定ファイルの変更可能なパラメーター一覧」に記載していないパラメータについては、値を変更せずにフォーマットの通りに記述してください。

■各パラメータの注意事項は表2.5「設定ファイルのパラメータの注意事項一覧」を参照してください。

■アップデートするJobCenterのバージョンがR16.1以降の場合、「JCCOMBASE_OVER_SSL_PORT」、「JCWEBSERVER_PORT」と「JCNATS_PORT」に指定するポート番号は、アップデートするJobCenterで使用しているポート番号と同じ値を指定してください。

■サイレントセットアップ時に管理者権限を持つログインユーザのパスワードを設定ファイルで指定しなかった場合、ランダムなパスワードが自動生成され、標準出力にのみ出力されます。標準出力を確認できなかった場合は、以下のユーザで jcauthctrl コマンドを使用してパスワードを再設定してください。

- Windows: JobCenter特権ユーザ

6.2.3.2. サイレントバージョンアップ



本作業(アップグレード)を行う前に必ず次の作業・確認を行ってください。

1. <JobCenterMG/SVインストールディレクトリ>配下のファイルにアクセスしていないことの確認
2. JobCenterMG/SVをインストールしたドライブに十分な空き容量(インストール済みのJobCenterMG/SVが使用しているサイズ以上)があることの確認

その他のバージョンアップの注意事項については「6.2.2 Windows版（通常バージョンアップ）」と同様ですので、そちらを参照してください。

次の手順に従ってサイレントバージョンアップを行ってください。

1. JobCenterメディア(DVD-ROM)をセットして、コマンドプロンプトを起動します。コマンドプロンプトはWindowsの[スタート]－[プログラム]－[アクセサリ]から起動できます。Windows Server 2012の以降の場合は、[スタート]－[↓]で表示されるアプリ一覧から起動できます。

2. バージョンアップを実施する前に、JobCenterサービスおよびクラスタサイトを停止する必要があります。停止されていない場合には、以下のコマンドを用いて停止します。

■JobCenterサービスの停止

```
C:\> %InstallDirectory%\bin\cluster\cjcpw.exe -stop -local
```

■クラスタサイトの停止

```
C:\> %InstallDirectory%\bin\cluster\cjcpw.exe -stop <サイト名>
```



■JobCenterのバージョンがR12.8より前のバージョンの場合、cjcpwコマンドの場所は「%InstallDirectory%\bin\cjcpw.exe」となりますので、適宜読み替えてください。

■cjcpwコマンドの詳細は、<クラシックモード用コマンドリファレンス>の「4.2 cjcpw デモンプロセスの起動と監視、停止」を参照してください。

3. 次のコマンドでカレントディレクトリを変更してください。

```
C:\> Q: ␣  
Q:\> cd Q:\PACKAGE\JB\WINDOWS\MGSV\x64\script ␣
```



CD/DVD-ROMドライブをQ: ドライブとして説明します。

CD/DVD-ROMドライブを他のドライブ名に割り当てている場合は、適宜読み替えてください。

4. 次のコマンドを実行するとバージョンアップが開始されます。

```
Q:\> install.bat <jcsetup.conf> ␣
```

バージョンアップが正しく完了すると「Upgrade finished successfully!」と表示されます。



<jcsetup.conf>には予め作成済みの設定ファイルのフルパスを入力してください。



■以下の警告メッセージが表示された場合、ファイアウォールの例外ルールの設定に失敗したことを表します。この場合、手動にてJobCenterで使用する各ポートのファイアウォールの例外ルールを設定を行ってください。

```
Warning: Failed to configure the exception rule of firewall, please set manually the  
port used by JobCenter later.
```

7. バージョンの確認方法

JobCenterのバージョン確認方法は以下のとおりです。

7.1. UNIX版

UNIX版の製品バージョンは、コマンドで確認します。

7.1.1. JobCenter MG/SV

以下の表に示すコマンドでパッケージのバージョンを確認します。

12.7以降と12.6.x以前はパッケージ名が異なります。12.7以降は全てMG/SV共通のパッケージ名に統一されています。

なおパッチが適用されている環境では、パッチパッケージのバージョン番号も必ず確認するようにしてください。

表7.1 JobCenterのバージョン確認コマンドOS別一覧

OS	パッケージ名(12.6.x以前)	パッケージ名(12.7以降)	パッケージ名(17.1以降)	バージョン確認コマンド
Linux	NECSSJBag (MG/SV共通) NECSSJBpt (累積パッチ)	NECJCpkg (MG/SV共通) NECJCpt (累積パッチ)	NECJCpkg-Classic (MG/SV共通) NECJCpt-Classic (累積パッチ)	rpm -q <pkgname>

7.2. Windows版

Windows版の製品のバージョンの確認は、GUIで行います。

7.2.1. JobCenter MG/SV

1. Windowsの [スタート] から、[すべてのプログラム] – [JobCenter] – [サーバの環境設定] を実行します。
2. [JobCenterサーバの環境設定] ダイアログが表示されたら、[ヘルプ] – [JobCenter環境設定のバージョン情報] ボタンをクリックすると、バージョン情報を確認することができます。




図7.1 バージョン情報選択画面

7.2.2. CL/Win

1. Windowsの [スタート] から [すべてのプログラム] – [JobCenter] – [CL XX.YY] – [JobCenterクライアント XX.YY] を実行します。



XX.YYにはバージョン番号が入ります。

2. CL/Winのウィンドウが表示し、メニューバーから[ヘルプ] – [バージョン情報]を選択するとバージョン情報を確認することができます。




図7.2 バージョン情報選択画面

