Veritas NetBackup™ 状態コードリファレンスガイド

UNIX、Windows および Linux

リリース: 9.0.0.1

VERITAS™

Veritas NetBackup™ 状態コードリファレンスガイド

最終更新日: 2021-04-25

法的通知と登録商標

Copyright © 2021 Veritas Technologies LLC. All rights reserved.

Veritas、Veritas ロゴ、NetBackup は、Veritas Technologies LLC または関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。その他の会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

この製品には、Veritas 社がサードパーティへの帰属を示す必要があるサードパーティ製ソフトウェア (「サードパーティ製プログラム」) が含まれる場合があります。サードパーティプログラムの一部は、オープンソースまたはフリーソフトウェアライセンスで提供されます。本ソフトウェアに含まれる本使用許諾契約は、オープンソースまたはフリーソフトウェアライセンスでお客様が有する権利または義務を変更しないものとします。このVeritas製品に付属するサードパーティの法的通知文書は次の場所で入手できます。

https://www.veritas.com/about/legal/license-agreements

本書に記載されている製品は、その使用、コピー、頒布、逆コンパイルおよびリバースエンジニアリングを制限するライセンスに基づいて頒布されます。Veritas Technologies LLC からの書面による許可なく本書を複製することはできません。

本書は、現状のままで提供されるものであり、その商品性、特定目的への適合性、または不侵害の暗黙的な保証を含む、明示的あるいは暗黙的な条件、表明、および保証はすべて免責されるものとします。ただし、これらの免責が法的に無効であるとされる場合を除きます。Veritas Technologies LLC およびその関連会社は、本書の提供、パフォーマンスまたは使用に関連する付随的または間接的損害に対して、一切責任を負わないものとします。本書に記載の情報は、予告なく変更される場合があります。

ライセンスソフトウェアおよび文書は、FAR 12.212 に定義される商用コンピュータソフトウェアと見なされ、Veritasがオンプレミスまたはホスト型サービスとして提供するかを問わず、必要に応じて FAR 52.227-19「商用コンピュータソフトウェア - 制限される権利 (Commercial Computer Software - Restricted Rights)」、DFARS 227.7202「商用コンピュータソフトウェアおよび商用コンピュータソフトウェア文書 (Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation)」、およびそれらの後継の規制に定める制限される権利の対象となります。米国政府によるライセンス対象ソフトウェアおよび資料の使用、修正、複製のリリース、実演、表示または開示は、本使用許諾契約の条項に従ってのみ行われるものとします。

Veritas Technologies LLC
2625 Augustine Drive
Santa Clara, CA 95054

http://www.veritas.com

テクニカルサポート

テクニカルサポートはグローバルにサポートセンターを管理しています。すべてのサポートサービスは、サポート契約と現在のエンタープライズテクニカルサポートポリシーに応じて提供されます。サ

ポート内容およびテクニカルサポートの利用方法に関する情報については、次の Web サイトにアクセスしてください。

https://www.veritas.com/support

次の URL で Veritas Account の情報を管理できます。

https://my.veritas.com

現在のサポート契約についてご不明な点がある場合は、次に示すお住まいの地域のサポート契約管理チームに電子メールでお問い合わせください。

世界共通 (日本を除く)	CustomerCare@veritas.com
日本	CustomerCare_Japan@veritas.com

マニュアル

マニュアルの最新バージョンがあることを確認してください。各マニュアルには、2 ページ目に最終更新日が記載されています。最新のマニュアルは、Veritasの Web サイトで入手できます。

https://sort.veritas.com/documents

マニュアルに対するご意見

お客様のご意見は弊社の財産です。改善点のご指摘やマニュアルの誤謬脱漏などの報告をお願いします。その際には、マニュアルのタイトル、バージョン、章タイトル、セクションタイトルも合わせてご報告ください。ご意見は次のアドレスに送信してください。

NB.docs@veritas.com

次の Veritas コミュニティサイトでマニュアルの情報を参照したり、質問したりすることもできます。

http://www.veritas.com/community/

Veritas Services and Operations Readiness Tools (SORT)

Veritas SORT (Service and Operations Readiness Tools) は、特定の時間がかかる管理タスクを自動化および簡素化するための情報とツールを提供する Web サイトです。製品によって異なりますが、SORT はインストールとアップグレードの準備、データセンターにおけるリスクの識別、および運用効率の向上を支援します。SORT がお客様の製品に提供できるサービスとツールについては、次のデータシートを参照してください。

https://sort.veritas.com/data/support/SORT_Data_Sheet.pdf

目次

第 1 章 NetBackup の状態コード 66

NetBackup の状態コード 66
NetBackup の状態コード: 0 66
NetBackup の状態コード:1 67
NetBackup の状態コード: 2 72
NetBackup の状態コード: 3 73
NetBackup の状態コード: 4 74
NetBackup の状態コード: 5 74
NetBackup の状態コード: 6 75
NetBackup の状態コード: 7 75
NetBackup の状態コード: 8 75
NetBackup の状態コード: 9 76
NetBackup の状態コード: 10 76
NetBackup の状態コード: 11 76
NetBackup の状態コード: 12 78
NetBackup の状態コード: 13 80
NetBackup の状態コード: 14 84
NetBackup の状態コード: 15 85
NetBackup の状態コード: 16 85
NetBackup の状態コード: 17 85
NetBackup の状態コード: 18 85
NetBackup の状態コード: 19 86
NetBackup の状態コード: 20 87
NetBackup の状態コード: 21 90
NetBackup の状態コード: 22 90
NetBackup の状態コード: 23 91
NetBackup の状態コード: 24 92
NetBackup の状態コード: 25 93
NetBackup の状態コード: 26 97
NetBackup の状態コード: 27 97
NetBackup の状態コード: 28 98
NetBackup の状態コード: 29 98
NetBackup の状態コード: 30 99
NetBackup の状態コード: 31 99
NetBackup の状態コード: 32 99
NetBackup の状態コード: 33 100

NetBackup の状態コード: 34 100
NetBackup の状態コード: 35 100
NetBackup の状態コード: 36 101
NetBackup の状態コード: 37 101
NetBackup の状態コード: 38 103
NetBackup の状態コード: 39 103
NetBackup の状態コード: 40 103
NetBackup の状態コード: 41 104
NetBackup の状態コード: 42 108
NetBackup の状態コード: 43 108
NetBackup の状態コード: 44 109
NetBackup の状態コード: 45 109
NetBackup の状態コード: 46 110
NetBackup の状態コード: 47 111
NetBackup の状態コード: 48 112
NetBackup の状態コード: 49 113
NetBackup の状態コード: 50 113
NetBackup の状態コード: 51 114
NetBackup の状態コード: 52 115
NetBackup の状態コード: 53 116
NetBackup の状態コード: 54 116
NetBackup の状態コード: 55 117
NetBackup の状態コード: 56 117
NetBackup の状態コード: 57 118
NetBackup の状態コード: 58 119
NetBackup の状態コード: 59 119
NetBackup の状態コード: 60 121
NetBackup の状態コード: 61 122
NetBackup の状態コード: 63 122
NetBackup の状態コード: 64 122
NetBackup の状態コード: 65 123
NetBackup の状態コード: 66 124
NetBackup の状態コード: 67 124
NetBackup の状態コード: 68 125
NetBackup の状態コード: 69 125
NetBackup の状態コード: 70 127
NetBackup の状態コード: 71 127
NetBackup の状態コード: 72 128
NetBackup の状態コード: 73 128
NetBackup の状態コード: 74 128
NetBackup の状態コード: 75 129
NetBackup の状態コード: 76 129
NetBackup の状態コード: 77 129

NetBackup の状態コード: 78 130
NetBackup の状態コード: 79 130
NetBackup の状態コード: 80 131
NetBackup の状態コード: 81 131
NetBackup の状態コード: 82 132
NetBackup の状態コード: 83 132
NetBackup の状態コード: 84 134
NetBackup の状態コード: 85 135
NetBackup の状態コード: 86 136
NetBackup の状態コード: 87 137
NetBackup の状態コード: 88 138
NetBackup の状態コード: 89 138
NetBackup の状態コード: 90 139
NetBackup の状態コード: 91 140
NetBackup の状態コード: 92 141
NetBackup の状態コード: 93 142
NetBackup の状態コード: 94 142
NetBackup の状態コード: 95 143
NetBackup の状態コード: 96 143
NetBackup の状態コード: 97 145
NetBackup の状態コード: 98 146
NetBackup の状態コード: 99 146
NetBackup の状態コード: 100 147
NetBackup の状態コード: 101 147
NetBackup の状態コード: 102 148
NetBackup の状態コード: 103 148
NetBackup の状態コード: 104 149
NetBackup の状態コード: 105 149
NetBackup の状態コード: 106 149
NetBackup の状態コード: 108 150
NetBackup の状態コード: 109 150
NetBackup の状態コード: 110 151
NetBackup の状態コード: 111 151
NetBackup の状態コード: 112 152
NetBackup の状態コード: 114 153
NetBackup の状態コード: 116 153
NetBackup の状態コード: 117 154
NetBackup の状態コード: 118 155
NetBackup の状態コード: 120 157
NetBackup の状態コード: 121 157
NetBackup の状態コード: 122 158
NetBackup の状態コード: 123 158
NetBackup の状態コード: 124 158

NetBackup の状態コード: 125 159
NetBackup の状態コード: 126 159
NetBackup の状態コード: 127 159
NetBackup の状態コード: 128 160
NetBackup の状態コード: 129 160
NetBackup の状態コード: 130 161
NetBackup の状態コード: 131 163
NetBackup の状態コード: 132 164
NetBackup の状態コード: 133 164
NetBackup の状態コード: 134 165
NetBackup の状態コード: 135 165
NetBackup の状態コード: 136 166
NetBackup の状態コード: 140 166
NetBackup の状態コード: 141 167
NetBackup の状態コード: 142 167
NetBackup の状態コード: 143 168
NetBackup の状態コード: 144 168
NetBackup の状態コード: 145 169
NetBackup の状態コード: 146 169
NetBackup の状態コード: 147 170
NetBackup の状態コード: 148 170
NetBackup の状態コード: 149 170
NetBackup の状態コード: 150 170
NetBackup の状態コード: 152 171
NetBackup の状態コード: 153 171
NetBackup の状態コード: 154 171
NetBackup の状態コード: 155 172
NetBackup の状態コード: 156 172
NetBackup の状態コード: 157 173
NetBackup の状態コード: 158 173
NetBackup の状態コード: 159 174
NetBackup の状態コード: 160 174
NetBackup の状態コード: 161 175
NetBackup の状態コード: 162 176
NetBackup の状態コード: 163 176
NetBackup の状態コード: 164 176
NetBackup の状態コード: 165 177
NetBackup の状態コード: 166 177
NetBackup の状態コード: 167 177
NetBackup の状態コード: 168 178
NetBackup の状態コード: 169 178
NetBackup の状態コード: 170 178
NetBackup の状態コード: 171 180

NetBackup の状態コード: 172 180
NetBackup の状態コード: 173 181
NetBackup の状態コード: 174 181
NetBackup の状態コード: 175 183
NetBackup の状態コード: 176 183
NetBackup の状態コード: 177 184
NetBackup の状態コード: 178 185
NetBackup の状態コード: 179 185
NetBackup の状態コード: 180 185
NetBackup の状態コード: 181 185
NetBackup の状態コード: 182 186
NetBackup の状態コード: 183 187
NetBackup の状態コード: 184 187
NetBackup の状態コード: 185 188
NetBackup の状態コード: 186 189
NetBackup の状態コード: 189 189
NetBackup の状態コード: 190 190
NetBackup の状態コード: 191 190
NetBackup の状態コード: 192 192
NetBackup の状態コード: 193 192
NetBackup の状態コード: 194 193
NetBackup の状態コード: 195 193
NetBackup の状態コード: 196 194
NetBackup の状態コード: 197 194
NetBackup の状態コード: 198 195
NetBackup の状態コード: 199 195
NetBackup の状態コード: 200 196
NetBackup の状態コード: 201 196
NetBackup の状態コード: 202 197
NetBackup の状態コード: 203 199
NetBackup の状態コード: 204 199
NetBackup の状態コード: 205 201
NetBackup の状態コード: 206 203
NetBackup の状態コード: 207 203
NetBackup の状態コード: 209 204
NetBackup の状態コード: 210 204
NetBackup の状態コード: 212 205
NetBackup の状態コード: 213 205
NetBackup の状態コード: 215 206
NetBackup の状態コード: 216 207
NetBackup の状態コード: 217 207
NetBackup の状態コード: 218 208
NetBackup の状態コード: 219 208

NetBackup の状態コード: 220 209
NetBackup の状態コード: 221 210
NetBackup の状態コード: 222 210
NetBackup の状態コード: 223 210
NetBackup の状態コード: 224 211
NetBackup の状態コード: 225 211
NetBackup の状態コード: 226 212
NetBackup の状態コード: 227 212
NetBackup の状態コード: 228 212
NetBackup の状態コード: 229 213
NetBackup の状態コード: 230 213
NetBackup の状態コード: 231 213
NetBackup の状態コード: 232 213
NetBackup の状態コード: 233 214
NetBackup の状態コード: 234 214
NetBackup の状態コード: 235 214
NetBackup の状態コード: 236 215
NetBackup の状態コード: 237 215
NetBackup の状態コード: 238 216
NetBackup の状態コード: 239 216
NetBackup の状態コード: 240 216
NetBackup の状態コード: 241 216
NetBackup の状態コード: 242 217
NetBackup の状態コード: 243 217
NetBackup の状態コード: 245 217
NetBackup の状態コード: 246 218
NetBackup の状態コード: 247 218
NetBackup の状態コード: 248 218
NetBackup の状態コード: 249 218
NetBackup の状態コード: 250 219
NetBackup の状態コード: 251 219
NetBackup の状態コード: 252 220
NetBackup の状態コード: 253 220
NetBackup の状態コード: 254 220
NetBackup の状態コード: 256 220
NetBackup の状態コード: 257 221
NetBackup の状態コード: 258 221
NetBackup の状態コード: 259 221
NetBackup の状態コード: 260 222
NetBackup の状態コード: 261 222
NetBackup の状態コード: 262 222
NetBackup の状態コード: 263 222
NetBackup の状態コード: 265 223

NetBackup の状態コード: 266 223
NetBackup の状態コード: 267 224
NetBackup の状態コード: 268 224
NetBackup の状態コード: 269 224
NetBackup の状態コード: 270 225
NetBackup の状態コード: 271 225
NetBackup の状態コード: 272 226
NetBackup の状態コード: 273 226
NetBackup の状態コード: 274 226
NetBackup の状態コード: 275 226
NetBackup の状態コード: 276 227
NetBackup の状態コード: 277 227
NetBackup の状態コード: 278 227
NetBackup の状態コード: 279 228
NetBackup の状態コード: 280 228
NetBackup の状態コード: 281 228
NetBackup の状態コード: 282 228
NetBackup の状態コード: 283 229
NetBackup の状態コード: 284 229
NetBackup の状態コード: 285 230
NetBackup の状態コード: 286 230
NetBackup の状態コード: 287 230
NetBackup の状態コード: 288 231
NetBackup の状態コード: 289 231
NetBackup の状態コード: 290 231
NetBackup の状態コード: 291 232
NetBackup の状態コード: 292 232
NetBackup の状態コード: 293 233
NetBackup の状態コード: 294 234
NetBackup の状態コード: 295 235
NetBackup の状態コード: 296 235
NetBackup の状態コード: 297 236
NetBackup の状態コード: 298 236
NetBackup の状態コード: 299 237
NetBackup の状態コード: 300 237
NetBackup の状態コード: 301 238
NetBackup の状態コード: 302 238
NetBackup の状態コード: 303 239
NetBackup の状態コード: 304 239
NetBackup の状態コード: 305 240
NetBackup の状態コード: 306 240
NetBackup の状態コード: 307 240
NetBackup の状態コード: 308 241

NetBackup の状態コード: 309 241
NetBackup の状態コード: 310 242
NetBackup の状態コード: 311 242
NetBackup の状態コード: 312 242
NetBackup の状態コード: 313 243
NetBackup の状態コード: 314 243
NetBackup の状態コード: 315 243
NetBackup の状態コード: 316 244
NetBackup の状態コード: 317 244
NetBackup の状態コード: 318 245
NetBackup の状態コード: 319 245
NetBackup の状態コード: 320 245
NetBackup の状態コード: 321 246
NetBackup の状態コード: 322 246
NetBackup の状態コード: 323 247
NetBackup の状態コード: 324 247
NetBackup の状態コード: 325 247
NetBackup の状態コード: 326 248
NetBackup の状態コード: 327 248
NetBackup の状態コード: 328 249
NetBackup の状態コード: 329 249
NetBackup の状態コード: 330 249
NetBackup の状態コード: 331 249
NetBackup の状態コード: 332 250
NetBackup の状態コード: 333 250
NetBackup の状態コード: 334 251
NetBackup の状態コード: 335 251
NetBackup の状態コード: 336 251
NetBackup の状態コード: 337 252
NetBackup の状態コード: 338 252
NetBackup の状態コード: 339 252
NetBackup の状態コード: 340 252
NetBackup の状態コード: 341 253
NetBackup の状態コード: 342 253
NetBackup の状態コード: 343 253
NetBackup の状態コード: 344 254
NetBackup の状態コード: 345 254
NetBackup の状態コード: 346 254
NetBackup の状態コード: 347 254
NetBackup の状態コード: 348 255
NetBackup の状態コード: 349 255
NetBackup の状態コード: 350 255
NetBackup の状態コード: 351 256

NetBackup の状態コード: 400 256
NetBackup の状態コード: 401 256
NetBackup の状態コード: 402 257
NetBackup の状態コード: 403 257
NetBackup の状態コード: 404 258
NetBackup の状態コード: 405 258
NetBackup の状態コード: 406 258
NetBackup の状態コード: 407 259
NetBackup の状態コード: 408 259
NetBackup の状態コード: 409 260
NetBackup の状態コード: 410 260
NetBackup の状態コード: 411 260
NetBackup の状態コード: 412 261
NetBackup の状態コード: 413 261
NetBackup の状態コード: 501 261
NetBackup の状態コード: 502 262
NetBackup の状態コード: 503 262
NetBackup の状態コード: 504 262
NetBackup の状態コード: 505 263
NetBackup の状態コード: 506 263
NetBackup の状態コード: 507 264
NetBackup の状態コード: 508 265
NetBackup の状態コード: 509 265
NetBackup の状態コード: 510 266
NetBackup の状態コード: 511 266
NetBackup の状態コード: 512 267
NetBackup の状態コード: 513 268
NetBackup の状態コード: 514 268
NetBackup の状態コード: 516 269
NetBackup の状態コード: 517 269
NetBackup の状態コード: 518 270
NetBackup の状態コード: 519 271
NetBackup の状態コード: 520 271
NetBackup の状態コード: 521 271
NetBackup の状態コード: 522 271
NetBackup の状態コード: 523 272
NetBackup の状態コード: 525 272
NetBackup の状態コード: 526 273
NetBackup の状態コード: 527 273
NetBackup の状態コード: 537 274
NetBackup の状態コード: 538 274
NetBackup の状態コード: 552 274
NetBackup の状態コード: 600 275

NetBackup の状態コード: 601 275
NetBackup の状態コード: 602 276
NetBackup の状態コード: 603 276
NetBackup の状態コード: 604 276
NetBackup の状態コード: 605 277
NetBackup の状態コード: 606 277
NetBackup の状態コード: 607 278
NetBackup の状態コード: 608 278
NetBackup の状態コード: 609 278
NetBackup の状態コード: 610 279
NetBackup の状態コード: 611 279
NetBackup の状態コード: 612 280
NetBackup の状態コード: 613 280
NetBackup の状態コード: 614 280
NetBackup の状態コード: 615 281
NetBackup の状態コード: 616 281
NetBackup の状態コード: 617 282
NetBackup の状態コード: 618 282
NetBackup の状態コード: 619 282
NetBackup の状態コード: 620 283
NetBackup の状態コード: 621 283
NetBackup の状態コード: 622 283
NetBackup の状態コード: 623 284
NetBackup の状態コード: 624 284
NetBackup の状態コード: 625 284
NetBackup の状態コード: 626 285
NetBackup の状態コード: 627 285
NetBackup の状態コード: 628 286
NetBackup の状態コード: 629 286
NetBackup の状態コード: 630 286
NetBackup の状態コード: 631 287
NetBackup の状態コード: 632 287
NetBackup の状態コード: 633 288
NetBackup の状態コード: 634 288
NetBackup の状態コード: 635 288
NetBackup の状態コード: 636 289
NetBackup の状態コード: 637 289
NetBackup の状態コード: 638 290
NetBackup の状態コード: 639 290
NetBackup の状態コード: 640 291
NetBackup の状態コード: 641 291
NetBackup の状態コード: 642 292
NetBackup の状態コード: 643 292

NetBackup の状態コード: 644 292
NetBackup の状態コード: 645 293
NetBackup の状態コード: 646 294
NetBackup の状態コード: 647 294
NetBackup の状態コード: 648 295
NetBackup の状態コード: 649 295
NetBackup の状態コード: 650 296
NetBackup の状態コード: 651 296
NetBackup の状態コード: 652 296
NetBackup の状態コード: 653 297
NetBackup の状態コード: 654 297
NetBackup の状態コード: 655 298
NetBackup の状態コード: 656 298
NetBackup の状態コード: 657 298
NetBackup の状態コード: 658 299
NetBackup の状態コード: 659 299
NetBackup の状態コード: 660 300
NetBackup の状態コード: 661 300
NetBackup の状態コード: 662 301
NetBackup の状態コード: 663 301
NetBackup の状態コード: 664 301
NetBackup の状態コード: 665 302
NetBackup の状態コード: 667 302
NetBackup の状態コード: 668 303
NetBackup の状態コード: 669 303
NetBackup の状態コード: 670 303
NetBackup の状態コード: 671 304
NetBackup の状態コード: 800 304
NetBackup の状態コード: 801 304
NetBackup の状態コード: 802 305
NetBackup の状態コード: 803 306
NetBackup の状態コード: 805 307
NetBackup の状態コード: 806 307
NetBackup の状態コード: 807 308
NetBackup の状態コード: 811 308
NetBackup の状態コード: 812 308
NetBackup の状態コード: 813 309
NetBackup の状態コード: 818 309
NetBackup の状態コード: 819 309
NetBackup の状態コード: 823 309
NetBackup の状態コード: 830 310
NetBackup の状態コード: 831 311
NetBackup の状態コード: 832 311

NetBackup の状態コード: 833 311
NetBackup の状態コード: 859 312
NetBackup の状態コード: 860 312
NetBackup の状態コード: 861 313
NetBackup の状態コード: 900 313
NetBackup の状態コード: 901 313
NetBackup の状態コード: 902 314
NetBackup の状態コード: 903 314
NetBackup の状態コード: 904 314
NetBackup の状態コード: 905 315
NetBackup の状態コード: 906 315
NetBackup の状態コード: 907 316
NetBackup の状態コード: 908 316
NetBackup の状態コード: 912 316
NetBackup の状態コード: 914 317
NetBackup の状態コード: 915 317
NetBackup の状態コード: 916 318
NetBackup の状態コード: 917 318
NetBackup の状態コード: 918 318
NetBackup の状態コード: 925 319
NetBackup の状態コード: 927 319
NetBackup の状態コード: 928 319
NetBackup の状態コード: 1000 320
NetBackup の状態コード: 1001 320
NetBackup の状態コード: 1002 321
NetBackup の状態コード: 1005 321
NetBackup の状態コード: 1006 321
NetBackup の状態コード: 1007 322
NetBackup の状態コード: 1008 322
NetBackup の状態コード: 1009 323
NetBackup の状態コード: 1010 323
NetBackup の状態コード: 1011 323
NetBackup の状態コード: 1012 323
NetBackup の状態コード: 1013 324
NetBackup の状態コード: 1014 324
NetBackup の状態コード: 1019 324
NetBackup の状態コード: 1020 325
NetBackup の状態コード: 1021 325
NetBackup の状態コード: 1022 326
NetBackup の状態コード: 1023 326
NetBackup の状態コード: 1024 327
NetBackup の状態コード: 1057 327
NetBackup の状態コード: 1058 327

NetBackup の状態コード: 1227 328
NetBackup の状態コード: 1229 328
NetBackup の状態コード: 1260 329
NetBackup の状態コード: 1288 330
NetBackup の状態コード: 1289 330
NetBackup の状態コード: 1290 331
NetBackup の状態コード: 1291 331
NetBackup の状態コード: 1292 332
NetBackup の状態コード: 1293 332
NetBackup の状態コード: 1294 332
NetBackup の状態コード: 1295 333
NetBackup の状態コード: 1296 333
NetBackup の状態コード: 1297 333
NetBackup の状態コード: 1298 334
NetBackup の状態コード: 1299 334
NetBackup の状態コード: 1401 335
NetBackup の状態コード: 1402 335
NetBackup の状態コード: 1403 335
NetBackup の状態コード: 1405 335
NetBackup の状態コード: 1407 336
NetBackup の状態コード: 1408 336
NetBackup の状態コード: 1409 336
NetBackup の状態コード: 1410 336
NetBackup の状態コード: 1411 337
NetBackup の状態コード: 1412 337
NetBackup の状態コード: 1413 337
NetBackup の状態コード: 1414 337
NetBackup の状態コード: 1415 338
NetBackup の状態コード: 1416 338
NetBackup の状態コード: 1417 338
NetBackup の状態コード: 1418 338
NetBackup の状態コード: 1419 339
NetBackup の状態コード: 1420 339
NetBackup の状態コード: 1421 339
NetBackup の状態コード: 1422 339
NetBackup の状態コード: 1423 340
NetBackup の状態コード: 1425 340
NetBackup の状態コード: 1426 340
NetBackup の状態コード: 1500 340
NetBackup の状態コード: 1501 341
NetBackup の状態コード: 1502 342
NetBackup の状態コード: 1503 342
NetBackup の状態コード: 1504 343

NetBackup の状態コード: 1505 343
NetBackup の状態コード: 1506 344
NetBackup の状態コード: 1507 344
NetBackup の状態コード: 1508 344
NetBackup の状態コード: 1509 345
NetBackup の状態コード: 1510 345
NetBackup の状態コード: 1511 345
NetBackup の状態コード: 1512 345
NetBackup の状態コード: 1513 346
NetBackup の状態コード: 1514 346
NetBackup の状態コード: 1515 346
NetBackup の状態コード: 1516 347
NetBackup の状態コード: 1517 347
NetBackup の状態コード: 1518 347
NetBackup の状態コード: 1519 348
NetBackup の状態コード: 1521 348
NetBackup の状態コード: 1522 349
NetBackup の状態コード: 1523 349
NetBackup の状態コード: 1524 349
NetBackup の状態コード: 1525 349
NetBackup の状態コード: 1526 350
NetBackup の状態コード: 1527 350
NetBackup の状態コード: 1528 350
NetBackup の状態コード: 1529 351
NetBackup の状態コード: 1530 352
NetBackup の状態コード: 1531 352
NetBackup の状態コード: 1532 353
NetBackup の状態コード: 1533 353
NetBackup の状態コード: 1534 354
NetBackup の状態コード: 1535 354
NetBackup の状態コード: 1536 354
NetBackup の状態コード: 1537 355
NetBackup の状態コード: 1538 355
NetBackup の状態コード: 1539 356
NetBackup の状態コード: 1540 356
NetBackup の状態コード: 1541 357
NetBackup の状態コード: 1542 357
NetBackup の状態コード: 1543 357
NetBackup の状態コード: 1545 358
NetBackup の状態コード: 1546 358
NetBackup の状態コード: 1547 358
NetBackup の状態コード: 1548 359
NetBackup の状態コード: 1549 359

NetBackup の状態コード: 1552 360
NetBackup の状態コード: 1553 360
NetBackup の状態コード: 1554 361
NetBackup の状態コード: 1556 361
NetBackup の状態コード: 1557 361
NetBackup の状態コード: 1558 362
NetBackup の状態コード: 1559 362
NetBackup の状態コード: 1560 363
NetBackup の状態コード: 1561 363
NetBackup の状態コード: 1562 363
NetBackup の状態コード: 1563 364
NetBackup の状態コード: 1564 364
NetBackup の状態コード: 1565 364
NetBackup の状態コード: 1566 365
NetBackup の状態コード: 1567 365
NetBackup の状態コード: 1568 365
NetBackup の状態コード: 1569 366
NetBackup の状態コード: 1570 366
NetBackup の状態コード: 1571 366
NetBackup の状態コード: 1572 367
NetBackup の状態コード: 1573 367
NetBackup の状態コード: 1574 367
NetBackup の状態コード: 1575 368
NetBackup の状態コード: 1576 368
NetBackup の状態コード: 1577 368
NetBackup の状態コード: 1578 369
NetBackup の状態コード: 1579 369
NetBackup の状態コード: 1580 369
NetBackup の状態コード: 1581 370
NetBackup の状態コード: 1582 370
NetBackup の状態コード: 1583 370
NetBackup の状態コード: 1584 371
NetBackup の状態コード: 1585 371
NetBackup の状態コード: 1586 371
NetBackup の状態コード: 1587 372
NetBackup の状態コード: 1588 372
NetBackup の状態コード: 1589 372
NetBackup の状態コード: 1590 372
NetBackup の状態コード: 1591 373
NetBackup の状態コード: 1592 373
NetBackup の状態コード: 1593 373
NetBackup の状態コード: 1594 374
NetBackup の状態コード: 1596 374

NetBackup の状態コード: 1597 374
NetBackup の状態コード: 1598 375
NetBackup の状態コード: 1599 375
NetBackup の状態コード: 1600 375
NetBackup の状態コード: 1601 376
NetBackup の状態コード: 1602 376
NetBackup の状態コード: 1603 377
NetBackup の状態コード: 1604 377
NetBackup の状態コード: 1608 377
NetBackup の状態コード: 1609 377
NetBackup の状態コード: 1610 378
NetBackup の状態コード: 1611 378
NetBackup の状態コード: 1612 378
NetBackup の状態コード: 1613 379
NetBackup の状態コード: 1614 379
NetBackup の状態コード: 1615 379
NetBackup の状態コード: 1616 380
NetBackup の状態コード: 1617 380
NetBackup の状態コード: 1618 380
NetBackup の状態コード: 1800 381
NetBackup の状態コード: 1915 382
NetBackup の状態コード: 1916 382
NetBackup の状態コード: 1917 382
NetBackup の状態コード: 1918 383
NetBackup の状態コード: 1919 383
NetBackup の状態コード: 1920 383
NetBackup の状態コード: 1921 384
NetBackup の状態コード: 1922 384
NetBackup の状態コード: 1924 385
NetBackup の状態コード: 1925 385
NetBackup の状態コード: 1926 385
NetBackup の状態コード: 1927 386
NetBackup の状態コード: 1928 386
NetBackup の状態コード: 1932 386
NetBackup の状態コード: 1933 387
NetBackup の状態コード: 1946 387
NetBackup の状態コード: 1952 387
NetBackup の状態コード 1953 388
NetBackup の状態コード: 1954 388
NetBackup の状態コード: 1955 388
NetBackup の状態コード: 1956 388
NetBackup の状態コード: 1957 389
NetBackup の状態コード: 1958 389

NetBackup の状態コード: 1960 390
NetBackup の状態コード: 1961 390
NetBackup の状態コード: 1962 390
NetBackup の状態コード: 2000 391
NetBackup の状態コード: 2001 392
NetBackup の状態コード: 2002 392
NetBackup の状態コード: 2003 393
NetBackup の状態コード: 2004 393
NetBackup の状態コード: 2005 393
NetBackup の状態コード: 2006 394
NetBackup の状態コード: 2007 394
NetBackup の状態コード: 2008 395
NetBackup の状態コード: 2009 395
NetBackup の状態コード: 2010 395
NetBackup の状態コード: 2011 396
NetBackup の状態コード: 2012 396
NetBackup の状態コード: 2013 396
NetBackup の状態コード: 2014 397
NetBackup の状態コード: 2015 397
NetBackup の状態コード: 2016 397
NetBackup の状態コード: 2017 398
NetBackup の状態コード: 2018 398
NetBackup の状態コード: 2019 398
NetBackup の状態コード: 2020 398
NetBackup の状態コード: 2021 399
NetBackup の状態コード: 2022 399
NetBackup の状態コード: 2023 399
NetBackup の状態コード: 2024 400
NetBackup の状態コード: 2025 400
NetBackup の状態コード: 2026 400
NetBackup の状態コード: 2027 401
NetBackup の状態コード: 2028 401
NetBackup の状態コード: 2029 402
NetBackup の状態コード: 2030 402
NetBackup の状態コード: 2031 402
NetBackup の状態コード: 2032 403
NetBackup の状態コード: 2033 403
NetBackup の状態コード: 2034 403
NetBackup の状態コード: 2035 404
NetBackup の状態コード: 2036 404
NetBackup の状態コード: 2037 404
NetBackup の状態コード: 2038 405
NetBackup の状態コード: 2039 405

NetBackup の状態コード: 2040 405
NetBackup の状態コード: 2041 406
NetBackup の状態コード: 2042 406
NetBackup の状態コード: 2043 406
NetBackup の状態コード: 2044 406
NetBackup の状態コード: 2045 407
NetBackup の状態コード: 2046 407
NetBackup の状態コード: 2047 407
NetBackup の状態コード: 2048 408
NetBackup の状態コード: 2049 408
NetBackup の状態コード: 2050 408
NetBackup の状態コード: 2051 408
NetBackup の状態コード: 2052 409
NetBackup の状態コード: 2053 409
NetBackup の状態コード: 2054 409
NetBackup の状態コード: 2055 410
NetBackup の状態コード: 2056 410
NetBackup の状態コード: 2057 410
NetBackup の状態コード: 2058 410
NetBackup の状態コード: 2059 411
NetBackup の状態コード: 2060 411
NetBackup の状態コード: 2061 411
NetBackup の状態コード: 2062 412
NetBackup の状態コード: 2063 412
NetBackup の状態コード: 2064 412
NetBackup の状態コード: 2065 413
NetBackup の状態コード: 2066 413
NetBackup の状態コード: 2067 413
NetBackup の状態コード: 2068 414
NetBackup の状態コード: 2069 414
NetBackup の状態コード: 2070 414
NetBackup の状態コード: 2071 415
NetBackup の状態コード: 2072 415
NetBackup の状態コード: 2073 415
NetBackup の状態コード: 2074 415
NetBackup の状態コード: 2075 416
NetBackup の状態コード: 2076 416
NetBackup の状態コード: 2078 417
NetBackup の状態コード: 2079 417
NetBackup の状態コード: 2080 417
NetBackup の状態コード: 2081 418
NetBackup の状態コード: 2082 418
NetBackup の状態コード: 2083 418

NetBackup の状態コード: 2084 419
NetBackup の状態コード: 2085 419
NetBackup の状態コード: 2086 419
NetBackup の状態コード: 2087 419
NetBackup の状態コード: 2088 420
NetBackup の状態コード: 2089 420
NetBackup の状態コード: 2090 421
NetBackup の状態コード: 2091 421
NetBackup の状態コード: 2092 422
NetBackup の状態コード: 2093 423
NetBackup の状態コード: 2094 423
NetBackup の状態コード: 2095 424
NetBackup の状態コード: 2096 424
NetBackup の状態コード: 2097 424
NetBackup の状態コード: 2098 425
NetBackup の状態コード: 2099 425
NetBackup の状態コード: 2100 425
NetBackup の状態コード: 2101 425
NetBackup の状態コード: 2102 426
NetBackup の状態コード: 2103 426
NetBackup の状態コード: 2104 427
NetBackup の状態コード: 2105 427
NetBackup の状態コード: 2106 427
NetBackup の状態コード: 2107 428
NetBackup の状態コード: 2108 428
NetBackup の状態コード: 2109 429
NetBackup の状態コード: 2110 429
NetBackup の状態コード: 2111 430
NetBackup の状態コード: 2112 430
NetBackup の状態コード: 2113 430
NetBackup の状態コード: 2114 431
NetBackup の状態コード: 2300 431
NetBackup の状態コード: 2301 432
NetBackup の状態コード: 2302 432
NetBackup の状態コード: 2303 432
NetBackup の状態コード: 2304 433
NetBackup の状態コード: 2305 433
NetBackup の状態コード: 2306 433
NetBackup の状態コード: 2307 433
NetBackup の状態コード: 2308 434
NetBackup の状態コード: 2309 434
NetBackup の状態コード: 2310 434
NetBackup の状態コード: 2311 434

NetBackup の状態コード: 2312 435
NetBackup の状態コード: 2313 435
NetBackup の状態コード: 2314 435
NetBackup の状態コード: 2317 435
NetBackup の状態コード: 2318 436
NetBackup の状態コード: 2319 436
NetBackup の状態コード: 2320 436
NetBackup の状態コード: 2322 437
NetBackup の状態コード: 2323 437
NetBackup の状態コード: 2324 438
NetBackup の状態コード: 2325 438
NetBackup の状態コード: 2326 438
NetBackup の状態コード: 2504 438
NetBackup の状態コード: 2505 439
NetBackup の状態コード: 2517 439
NetBackup の状態コード: 2521 440
NetBackup の状態コード:2522 440
NetBackup の状態コード: 2523 440
NetBackup の状態コード: 2524 441
NetBackup の状態コード: 2525 441
NetBackup の状態コード: 2526 442
NetBackup の状態コード: 2527 442
NetBackup の状態コード: 2528 442
NetBackup の状態コード: 2531 443
NetBackup の状態コード: 2800 443
NetBackup の状態コード: 2801 444
NetBackup の状態コード: 2802 445
NetBackup の状態コード: 2803 446
NetBackup の状態コード: 2804 447
NetBackup の状態コード: 2805 448
NetBackup の状態コード: 2806 449
NetBackup の状態コード: 2807 450
NetBackup の状態コード: 2808 450
NetBackup の状態コード: 2809 451
NetBackup の状態コード: 2810 452
NetBackup の状態コード: 2811 453
NetBackup の状態コード: 2812 454
NetBackup の状態コード: 2813 454
NetBackup の状態コード: 2814 455
NetBackup の状態コード: 2815 456
NetBackup の状態コード: 2816 456
NetBackup の状態コード: 2817 457
NetBackup の状態コード: 2818 457

NetBackup の状態コード: 2819 458
NetBackup の状態コード: 2820 459
NetBackup の状態コード: 2821 461
NetBackup の状態コード: 2822 461
NetBackup の状態コード: 2826 462
NetBackup の状態コード: 2827 463
NetBackup の状態コード: 2828 463
NetBackup の状態コード: 2829 463
NetBackup の状態コード: 2830 464
NetBackup の状態コード: 2831 464
NetBackup の状態コード: 2832 465
NetBackup の状態コード: 2833 465
NetBackup の状態コード: 2834 465
NetBackup の状態コード: 2835 466
NetBackup の状態コード: 2836 466
NetBackup の状態コード: 2837 466
NetBackup の状態コード: 2838 467
NetBackup の状態コード: 2839 467
NetBackup の状態コード: 2840 467
NetBackup の状態コード: 2841 468
NetBackup の状態コード: 2842 468
NetBackup の状態コード: 2843 468
NetBackup の状態コード: 2844 469
NetBackup の状態コード: 2845 469
NetBackup の状態コード: 2846 469
NetBackup の状態コード: 2847 470
NetBackup の状態コード: 2848 470
NetBackup の状態コード: 2849 470
NetBackup の状態コード: 2850 471
NetBackup の状態コード: 2864 472
NetBackup の状態コード: 2865 472
NetBackup の状態コード: 2866 473
NetBackup の状態コード: 2869 473
NetBackup の状態コード: 2870 473
NetBackup の状態コード: 2877 474
NetBackup の状態コード: 2880 474
NetBackup の状態コード: 2881 474
NetBackup の状態コード: 2882 474
NetBackup の状態コード: 2883 475
NetBackup の状態コード: 3000 475
NetBackup の状態コード: 3002 476
NetBackup の状態コード: 3003 476
NetBackup の状態コード: 3004 476

NetBackup の状態コード: 3005 476
NetBackup の状態コード: 3006 477
NetBackup の状態コード: 3007 477
NetBackup の状態コード: 3008 477
NetBackup の状態コード: 3009 478
NetBackup の状態コード: 3010 478
NetBackup の状態コード: 3011 478
NetBackup の状態コード: 3012 478
NetBackup の状態コード: 3013 479
NetBackup の状態コード: 3014 479
NetBackup の状態コード: 3016 479
NetBackup の状態コード: 3017 479
NetBackup の状態コード: 3018 480
NetBackup の状態コード: 3019 480
NetBackup の状態コード: 3021 480
NetBackup の状態コード: 3022 481
NetBackup の状態コード: 3023 481
NetBackup の状態コード: 3024 481
NetBackup の状態コード: 3025 481
NetBackup の状態コード: 3026 482
NetBackup の状態コード: 3027 482
NetBackup の状態コード: 3028 482
NetBackup の状態コード: 3030 482
NetBackup の状態コード: 3031 483
NetBackup の状態コード: 3032 483
NetBackup の状態コード: 3033 483
NetBackup の状態コード: 3034 484
NetBackup の状態コード: 3035 484
NetBackup の状態コード: 3036 484
NetBackup の状態コード: 3037 484
NetBackup の状態コード: 3041 485
NetBackup の状態コード: 3042 485
NetBackup の状態コード: 3043 485
NetBackup の状態コード: 3044 485
NetBackup の状態コード: 3045 486
NetBackup の状態コード: 4000 486
NetBackup の状態コード: 4001 486
NetBackup の状態コード: 4002 486
NetBackup の状態コード: 4003 487
NetBackup の状態コード: 4004 487
NetBackup の状態コード: 4005 487
NetBackup の状態コード: 4006 487
NetBackup の状態コード: 4007 488

NetBackup の状態コード: 4008 488
NetBackup の状態コード: 4011 488
NetBackup の状態コード: 4012 488
NetBackup の状態コード: 4013 489
NetBackup の状態コード: 4014 489
NetBackup の状態コード: 4015 489
NetBackup の状態コード: 4016 489
NetBackup の状態コード: 4017 490
NetBackup の状態コード: 4019 490
NetBackup の状態コード: 4020 490
NetBackup の状態コード: 4021 491
NetBackup の状態コード: 4022 491
NetBackup の状態コード: 4023 491
NetBackup の状態コード: 4024 491
NetBackup の状態コード: 4025 492
NetBackup の状態コード: 4200 492
NetBackup の状態コード: 4201 492
NetBackup の状態コード: 4202 493
NetBackup の状態コード: 4203 493
NetBackup の状態コード: 4204 494
NetBackup の状態コード: 4205 494
NetBackup の状態コード: 4206 494
NetBackup の状態コード: 4207 495
NetBackup の状態コード: 4208 495
NetBackup の状態コード: 4209 495
NetBackup の状態コード: 4210 496
NetBackup の状態コード: 4211 496
NetBackup の状態コード: 4212 497
NetBackup の状態コード: 4213 497
NetBackup の状態コード: 4214 497
NetBackup の状態コード: 4215 498
NetBackup の状態コード: 4216 498
NetBackup の状態コード: 4217 498
NetBackup の状態コード: 4218 499
NetBackup の状態コード: 4219 499
NetBackup の状態コード: 4220 500
NetBackup の状態コード: 4221 500
NetBackup の状態コード: 4222 500
NetBackup の状態コード: 4223 501
NetBackup の状態コード: 4224 501
NetBackup の状態コード: 4225 501
NetBackup の状態コード: 4226 502
NetBackup の状態コード: 4227 502

NetBackup の状態コード: 4228 502
NetBackup の状態コード: 4229 503
NetBackup の状態コード: 4230 503
NetBackup の状態コード: 4231 504
NetBackup の状態コード: 4232 504
NetBackup の状態コード: 4233 504
NetBackup の状態コード: 4234 504
NetBackup の状態コード: 4235 505
NetBackup の状態コード: 4236 505
NetBackup の状態コード: 4237 505
NetBackup の状態コード: 4238 505
NetBackup の状態コード: 4239 506
NetBackup の状態コード: 4240 506
NetBackup の状態コード: 4241 506
NetBackup の状態コード: 4243 507
NetBackup の状態コード: 4245 507
NetBackup の状態コード: 4246 507
NetBackup の状態コード: 4248 508
NetBackup の状態コード: 4249 508
NetBackup の状態コード:4250 508
NetBackup の状態コード: 4251 509
NetBackup の状態コード: 4252 509
NetBackup の状態コード: 4253 509
NetBackup の状態コード: 4254 509
NetBackup の状態コード: 4255 510
NetBackup の状態コード: 4256 510
NetBackup の状態コード: 4257 511
NetBackup の状態コード:4258 511
NetBackup の状態コード: 4259 511
NetBackup の状態コード:4260 512
NetBackup の状態コード:4261 512
NetBackup の状態コード:4262 512
NetBackup の状態コード:4263 512
NetBackup の状態コード:4264 513
NetBackup の状態コード:4265 513
NetBackup の状態コード:4266 513
NetBackup の状態コード: 4267 514
NetBackup の状態コード:4268 514
NetBackup の状態コード:4269 514
NetBackup の状態コード:4270 514
NetBackup の状態コード:4271 515
NetBackup の状態コード:4272 515
NetBackup の状態コード:4273 515

NetBackup の状態コード:4274 516
NetBackup の状態コード:4275 516
NetBackup の状態コード:4276 516
NetBackup の状態コード:4277 516
NetBackup の状態コード:4278 517
NetBackup の状態コード:4279 517
NetBackup の状態コード:4280 517
NetBackup の状態コード:4281 517
NetBackup の状態コード:4282 518
NetBackup の状態コード:4283 518
NetBackup の状態コード: 4287 518
NetBackup の状態コード: 4290 519
NetBackup の状態コード: 4292 520
NetBackup の状態コード: 4293 520
NetBackup の状態コード: 4294 520
NetBackup の状態コード: 4295 521
NetBackup の状態コード: 4296 521
NetBackup の状態コード: 4297 521
NetBackup の状態コード: 4298 521
NetBackup の状態コード: 4299 522
NetBackup の状態コード: 4301 522
NetBackup の状態コード: 4302 522
NetBackup の状態コード: 4500 523
NetBackup の状態コード: 4501 523
NetBackup の状態コード: 4502 523
NetBackup の状態コード: 4503 523
NetBackup の状態コード: 4504 524
NetBackup の状態コード: 4505 524
NetBackup の状態コード: 4506 524
NetBackup の状態コード: 4507 524
NetBackup の状態コード: 4508 525
NetBackup の状態コード: 4509 525
NetBackup の状態コード: 4510 525
NetBackup の状態コード: 4511 526
NetBackup の状態コード: 4512 526
NetBackup の状態コード: 4513 526
NetBackup の状態コード: 4514 526
NetBackup の状態コード: 4515 527
NetBackup の状態コード: 4516 527
NetBackup の状態コード: 4517 527
NetBackup の状態コード: 4518 527
NetBackup の状態コード: 4519 528
NetBackup の状態コード: 4520 528

NetBackup の状態コード: 4521 528
NetBackup の状態コード: 4700 528
NetBackup の状態コード: 4701 529
NetBackup の状態コード: 4702 529
NetBackup の状態コード: 4703 529
NetBackup の状態コード: 4704 530
NetBackup の状態コード: 4705 530
NetBackup の状態コード: 4706 530
NetBackup の状態コード: 4707 531
NetBackup の状態コード: 4708 531
NetBackup の状態コード: 4709 531
NetBackup の状態コード: 4710 532
NetBackup の状態コード: 4711 532
NetBackup の状態コード: 4712 532
NetBackup の状態コード: 4713 533
NetBackup の状態コード: 4714 533
NetBackup の状態コード: 4715 533
NetBackup の状態コード: 4716 533
NetBackup の状態コード: 4718 534
NetBackup の状態コード: 4719 534
NetBackup の状態コード: 4720 534
NetBackup の状態コード: 4721 534
NetBackup の状態コード: 4722 535
NetBackup の状態コード: 4723 535
NetBackup の状態コード: 4724 535
NetBackup の状態コード: 4725 535
NetBackup の状態コード: 4726 536
NetBackup の状態コード: 4727 536
NetBackup の状態コード: 4728 536
NetBackup の状態コード: 4729 537
NetBackup の状態コード: 4730 537
NetBackup の状態コード: 4731 537
NetBackup の状態コード: 4732 537
NetBackup の状態コード: 4733 538
NetBackup の状態コード: 4734 538
NetBackup の状態コード: 4735 538
NetBackup の状態コード: 4736 539
NetBackup の状態コード: 4737 539
NetBackup の状態コード: 4739 539
NetBackup の状態コード: 4740 539
NetBackup の状態コード: 4741 540
NetBackup の状態コード: 4743 540
NetBackup の状態コード: 4744 540

NetBackup の状態コード: 4745 540
NetBackup の状態コード: 4746 541
NetBackup の状態コード: 4747 541
NetBackup の状態コード: 4748 541
NetBackup の状態コード: 4749 542
NetBackup の状態コード: 4750 542
NetBackup の状態コード: 4751 542
NetBackup の状態コード: 4755 542
NetBackup の状態コード: 4769 543
NetBackup の状態コード: 4770 543
NetBackup の状態コード: 5400 543
NetBackup の状態コード: 5401 543
NetBackup の状態コード: 5402 544
NetBackup の状態コード: 5403 544
NetBackup の状態コード: 5404 544
NetBackup の状態コード: 5405 545
NetBackup の状態コード: 5406 545
NetBackup の状態コード: 5407 545
NetBackup の状態コード: 5408 546
NetBackup の状態コード: 5409 546
NetBackup の状態コード: 5410 546
NetBackup の状態コード: 5411 547
NetBackup の状態コード: 5412 547
NetBackup の状態コード: 5413 547
NetBackup の状態コード: 5414 548
NetBackup の状態コード: 5415 548
NetBackup の状態コード: 5416 548
NetBackup の状態コード: 5417 548
NetBackup の状態コード: 5418 549
NetBackup の状態コード: 5419 549
NetBackup の状態コード: 5420 549
NetBackup の状態コード:5421 550
NetBackup の状態コード:5422 550
NetBackup の状態コード:5423 550
NetBackup の状態コード:5424 551
NetBackup の状態コード:5425 551
NetBackup の状態コード:5426 552
NetBackup の状態コード:5427 552
NetBackup の状態コード:5428 552
NetBackup の状態コード:5429 553
NetBackup の状態コード:5430 553
NetBackup の状態コード: 5431 553
NetBackup の状態コード: 5432 554

NetBackup の状態コード: 5433 554
NetBackup の状態コード: 5434 554
NetBackup の状態コード: 5435 555
NetBackup の状態コード: 5436 555
NetBackup の状態コード: 5437 555
NetBackup の状態コード: 5438 556
NetBackup の状態コード: 5439 556
NetBackup の状態コード: 5440 556
NetBackup の状態コード: 5441 556
NetBackup の状態コード: 5442 557
NetBackup の状態コード: 5443 557
NetBackup の状態コード: 5444 557
NetBackup の状態コード: 5445 558
NetBackup の状態コード: 5446 558
NetBackup の状態コード: 5447 558
NetBackup の状態コード: 5448 558
NetBackup の状態コード: 5449 559
NetBackup の状態コード: 5450 559
NetBackup の状態コード: 5451 559
NetBackup の状態コード: 5452 559
NetBackup の状態コード: 5453 560
NetBackup の状態コード: 5454 560
NetBackup の状態コード: 5455 560
NetBackup の状態コード: 5456 561
NetBackup の状態コード: 5500 561
NetBackup の状態コード: 5501 561
NetBackup の状態コード: 5502 562
NetBackup の状態コード: 5503 562
NetBackup の状態コード: 5504 562
NetBackup の状態コード: 5505 562
NetBackup の状態コード: 5506 563
NetBackup の状態コード: 5507 563
NetBackup の状態コード: 5508 563
NetBackup の状態コード: 5626 564
NetBackup の状態コード: 5631 564
NetBackup の状態コード: 5761 565
NetBackup の状態コード: 5762 565
NetBackup の状態コード: 5763 565
NetBackup の状態コード: 5764 566
NetBackup の状態コード: 5765 566
NetBackup の状態コード: 5766 566
NetBackup の状態コード: 5767 567
NetBackup の状態コード: 5768 567

NetBackup の状態コード: 5769 567
NetBackup の状態コード: 5770 567
NetBackup の状態コード: 5771 568
NetBackup の状態コード: 5772 568
NetBackup の状態コード: 5773 568
NetBackup の状態コード: 5774 568
NetBackup の状態コード: 5775 569
NetBackup の状態コード: 5776 569
NetBackup の状態コード: 5777 569
NetBackup の状態コード: 5778 569
NetBackup の状態コード: 5779 570
NetBackup の状態コード: 5780 570
NetBackup の状態コード: 5781 570
NetBackup の状態コード: 5782 570
NetBackup の状態コード: 5783 571
NetBackup の状態コード: 5784 571
NetBackup の状態コード: 5786 571
NetBackup の状態コード: 5787 571
NetBackup の状態コード: 5788 572
NetBackup の状態コード: 5789 572
NetBackup の状態コード: 5790 572
NetBackup の状態コード: 5794 573
NetBackup の状態コード: 5796 573
NetBackup の状態コード: 5798 573
NetBackup の状態コード: 5799 573
NetBackup の状態コード: 5800 574
NetBackup の状態コード: 5801 574
NetBackup の状態コード: 5803 574
NetBackup の状態コード: 5804 575
NetBackup の状態コード: 5805 575
NetBackup の状態コード: 5806 575
NetBackup の状態コード: 5807 575
NetBackup の状態コード: 5808 576
NetBackup の状態コード: 5809 576
NetBackup の状態コード: 5811 576
NetBackup の状態コード: 5812 576
NetBackup の状態コード: 5813 577
NetBackup の状態コード: 5814 577
NetBackup の状態コード: 5815 577
NetBackup の状態コード: 5816 577
NetBackup の状態コード: 5817 578
NetBackup の状態コード: 5819 578
NetBackup の状態コード: 5820 578

NetBackup の状態コード: 5821 578
NetBackup の状態コード: 5902 579
NetBackup の状態コード: 5903 579
NetBackup の状態コード: 5904 579
NetBackup の状態コード: 5905 579
NetBackup の状態コード: 5906 580
NetBackup の状態コード: 5907 580
NetBackup の状態コード: 5908 580
NetBackup の状態コード: 5909 581
NetBackup の状態コード: 5910 581
NetBackup の状態コード: 5913 581
NetBackup の状態コード: 5914 581
NetBackup の状態コード: 5915 581
NetBackup の状態コード: 5916 582
NetBackup の状態コード: 5917 582
NetBackup の状態コード: 5918 582
NetBackup の状態コード: 5919 583
NetBackup の状態コード: 5920 583
NetBackup の状態コード: 5921 583
NetBackup の状態コード: 5922 583
NetBackup の状態コード: 5925 584
NetBackup の状態コード: 5926 584
NetBackup の状態コード: 5927 584
NetBackup の状態コード: 5929 584
NetBackup の状態コード: 5930 585
NetBackup の状態コード: 5931 585
NetBackup の状態コード: 5932 585
NetBackup の状態コード: 5933 586
NetBackup の状態コード: 5934 586
NetBackup の状態コード: 5936 586
NetBackup の状態コード: 5938 586
NetBackup の状態コード: 5939 587
NetBackup の状態コード: 5940 587
NetBackup の状態コード: 5941 587
NetBackup の状態コード: 5942 587
NetBackup の状態コード: 5943 588
NetBackup の状態コード: 5944 588
NetBackup の状態コード: 5945 588
NetBackup の状態コード: 5946 589
NetBackup の状態コード: 5947 589
NetBackup の状態コード: 5948 589
NetBackup の状態コード: 5949 589
NetBackup の状態コード: 5950 590

NetBackup の状態コード: 5953 590
NetBackup の状態コード: 5954 590
NetBackup の状態コード: 5955 591
NetBackup の状態コード: 5956 591
NetBackup の状態コード: 5957 591
NetBackup の状態コード: 5958 591
NetBackup の状態コード: 5959 592
NetBackup の状態コード: 5960 592
NetBackup の状態コード: 5962 592
NetBackup の状態コード: 5963 593
NetBackup の状態コード: 5964 593
NetBackup の状態コード: 5965 593
NetBackup の状態コード: 5966 594
NetBackup の状態コード: 5967 594
NetBackup の状態コード: 5968 594
NetBackup の状態コード: 5969 595
NetBackup の状態コード: 5970 595
NetBackup の状態コード: 5971 595
NetBackup の状態コード: 5972 595
NetBackup の状態コード: 5973 596
NetBackup の状態コード: 5974 596
NetBackup の状態コード: 5976 596
NetBackup の状態コード: 5977 596
NetBackup の状態コード: 5978 597
NetBackup の状態コード: 5979 597
NetBackup の状態コード: 5980 598
NetBackup の状態コード: 5982 598
NetBackup の状態コード: 5983 600
NetBackup の状態コード: 5986 601
NetBackup の状態コード: 5987 601
NetBackup の状態コード: 5988 604
NetBackup の状態コード: 5989 605
NetBackup の状態コード: 5990 606
NetBackup の状態コード: 5991 606
NetBackup の状態コード: 5992 606
NetBackup の状態コード: 5993 607
NetBackup の状態コード: 5994 607
NetBackup の状態コード: 5995 607
NetBackup の状態コード: 5996 608
NetBackup の状態コード: 5997 608
NetBackup の状態コード: 5998 609
NetBackup の状態コード: 5999 609
NetBackup の状態コード: 6000 609

NetBackup の状態コード: 6530 610
NetBackup の状態コード: 6531 610
NetBackup の状態コード: 6600 610
NetBackup の状態コード: 6100 611
NetBackup の状態コード: 6101 611
NetBackup の状態コード: 6102 611
NetBackup の状態コード: 6103 612
NetBackup の状態コード: 6104 612
NetBackup の状態コード: 6105 612
NetBackup の状態コード: 6106 613
NetBackup の状態コード: 6107 613
NetBackup の状態コード: 6108 613
NetBackup の状態コード: 6109 614
NetBackup の状態コード: 6601 614
NetBackup の状態コード: 6602 614
NetBackup の状態コード: 6603 615
NetBackup の状態コード: 6604 615
NetBackup の状態コード: 6605 615
NetBackup の状態コード: 6606 615
NetBackup の状態コード: 6607 616
NetBackup の状態コード: 6608 616
NetBackup の状態コード: 6609 616
NetBackup の状態コード: 6610 617
NetBackup の状態コード: 6612 617
NetBackup の状態コード: 6614 617
NetBackup の状態コード: 6616 617
NetBackup の状態コード: 6617 618
NetBackup の状態コード: 6618 618
NetBackup の状態コード: 6619 618
NetBackup の状態コード: 6620 618
NetBackup の状態コード: 6621 619
NetBackup の状態コード: 6622 619
NetBackup の状態コード: 6623 619
NetBackup の状態コード: 6625 620
NetBackup の状態コード: 6626 620
NetBackup の状態コード: 6628 620
NetBackup の状態コード: 6629 621
NetBackup の状態コード: 6630 621
NetBackup の状態コード: 6631 621
NetBackup の状態コード: 6633 621
NetBackup の状態コード: 6634 622
NetBackup の状態コード: 6635 622
NetBackup の状態コード: 6640 622

NetBackup の状態コード: 6641 622
NetBackup の状態コード: 6642 623
NetBackup の状態コード: 6643 623
NetBackup の状態コード: 6644 623
NetBackup の状態コード: 6646 624
NetBackup の状態コード: 6647 624
NetBackup の状態コード: 6649 624
NetBackup の状態コード: 6650 624
NetBackup の状態コード: 6652 625
NetBackup の状態コード: 6653 625
NetBackup の状態コード: 6654 625
NetBackup の状態コード: 6655 625
NetBackup の状態コード: 6656 626
NetBackup の状態コード: 6657 626
NetBackup の状態コード: 6658 626
NetBackup の状態コード: 6659 626
NetBackup の状態コード: 6661 627
NetBackup の状態コード: 6662 627
NetBackup の状態コード: 6663 628
NetBackup の状態コード: 6664 628
NetBackup の状態コード: 6665 628
NetBackup の状態コード: 6666 628
NetBackup の状態コード: 6667 629
NetBackup の状態コード: 6668 629
NetBackup の状態コード: 6669 629
NetBackup の状態コード: 6670 630
NetBackup の状態コード: 6671 630
NetBackup の状態コード: 6672 630
NetBackup の状態コード: 6673 631
NetBackup の状態コード: 6674 631
NetBackup の状態コード: 6675 631
NetBackup の状態コード: 6676 631
NetBackup の状態コード: 6677 632
NetBackup の状態コード: 6678 632
NetBackup の状態コード: 6679 632
NetBackup の状態コード: 6680 633
NetBackup の状態コード: 6681 633
NetBackup の状態コード: 6682 633
NetBackup の状態コード: 6683 633
NetBackup の状態コード: 6684 634
NetBackup の状態コード: 6685 634
NetBackup の状態コード: 6686 634
NetBackup の状態コード: 6687 634

NetBackup の状態コード: 6688 635
NetBackup の状態コード: 6689 635
NetBackup の状態コード: 6690 635
NetBackup の状態コード: 6691 636
NetBackup の状態コード: 6692 636
NetBackup の状態コード: 6693 636
NetBackup の状態コード: 6694 636
NetBackup の状態コード: 6695 637
NetBackup の状態コード: 6696 637
NetBackup の状態コード: 6697 637
NetBackup の状態コード: 6698 638
NetBackup の状態コード: 6699 638
NetBackup の状態コード: 6700 638
NetBackup の状態コード: 6701 639
NetBackup の状態コード: 6702 639
NetBackup の状態コード: 6703 639
NetBackup の状態コード: 6704 639
NetBackup の状態コード: 6705 640
NetBackup の状態コード: 6706 640
NetBackup の状態コード: 6707 640
NetBackup の状態コード: 6708 641
NetBackup の状態コード: 6709 641
NetBackup の状態コード: 6710 641
NetBackup の状態コード: 6711 642
NetBackup の状態コード: 6712 642
NetBackup の状態コード: 6713 642
NetBackup の状態コード: 6714 643
NetBackup の状態コード: 6715 643
NetBackup の状態コード: 6716 643
NetBackup の状態コード: 6717 644
NetBackup の状態コード: 6718 644
NetBackup の状態コード: 6719 644
NetBackup の状態コード: 6720 645
NetBackup の状態コード: 6721 645
NetBackup の状態コード: 6722 646
NetBackup の状態コード: 6723 646
NetBackup の状態コード: 6724 646
NetBackup の状態コード: 6725 647
NetBackup の状態コード: 6726 647
NetBackup の状態コード: 6727 647
NetBackup の状態コード: 6728 648
NetBackup の状態コード: 6729 648
NetBackup の状態コード: 6730 648

NetBackup の状態コード: 6731 649
NetBackup の状態コード: 6732 649
NetBackup の状態コード: 6733 649
NetBackup の状態コード: 6734 650
NetBackup の状態コード: 6735 650
NetBackup の状態コード: 6736 650
NetBackup の状態コード: 6737 650
NetBackup の状態コード: 6738 651
NetBackup の状態コード: 6739 651
NetBackup の状態コード: 6740 651
NetBackup の状態コード: 6741 651
NetBackup の状態コード: 6742 652
NetBackup の状態コード: 6743 652
NetBackup の状態コード: 6744 652
NetBackup の状態コード: 6745 653
NetBackup の状態コード: 6746 653
NetBackup の状態コード: 6747 653
NetBackup の状態コード: 6748 654
NetBackup の状態コード: 6749 654
NetBackup の状態コード: 6750 654
NetBackup の状態コード: 6751 655
NetBackup の状態コード: 6752 655
NetBackup の状態コード: 6753 655
NetBackup の状態コード: 6754 656
NetBackup の状態コード: 6755 656
NetBackup の状態コード: 6756 657
NetBackup の状態コード: 6757 657
NetBackup の状態コード: 6758 657
NetBackup の状態コード: 6759 658
NetBackup の状態コード: 6760 658
NetBackup の状態コード: 6761 658
NetBackup の状態コード: 6762 658
NetBackup の状態コード: 6763 659
NetBackup の状態コード: 6764 659
NetBackup の状態コード: 6765 660
NetBackup の状態コード: 6766 660
NetBackup の状態コード: 6767 660
NetBackup の状態コード: 6768 661
NetBackup の状態コード: 6772 661
NetBackup の状態コード: 6773 661
NetBackup の状態コード: 6774 662
NetBackup の状態コード: 6775 662
NetBackup の状態コード: 6776 662

NetBackup の状態コード: 6777 663
NetBackup の状態コード: 6778 663
NetBackup の状態コード: 6779 664
NetBackup の状態コード: 6780 664
NetBackup の状態コード: 6781 665
NetBackup の状態コード: 6782 665
NetBackup の状態コード: 6783 666
NetBackup の状態コード: 6784 666
NetBackup の状態コード: 6785 667
NetBackup の状態コード: 6786 667
NetBackup の状態コード: 6787 668
NetBackup の状態コード: 6788 669
NetBackup の状態コード: 6789 669
NetBackup の状態コード: 6791 670
NetBackup の状態コード: 6792 671
NetBackup の状態コード: 6793 671
NetBackup の状態コード: 6794 672
NetBackup の状態コード: 6797 673
NetBackup の状態コード: 6798 673
NetBackup の状態コード: 6800 674
NetBackup の状態コード: 6801 674
NetBackup の状態コード: 6802 674
NetBackup の状態コード: 6803 674
NetBackup の状態コード: 6804 675
NetBackup の状態コード: 6805 675
NetBackup の状態コード: 6806 675
NetBackup の状態コード: 6807 676
NetBackup の状態コード: 6808 676
NetBackup の状態コード: 6809 676
NetBackup の状態コード: 6810 677
NetBackup の状態コード: 6811 677
NetBackup の状態コード: 6812 677
NetBackup の状態コード: 6813 678
NetBackup の状態コード: 6814 678
NetBackup の状態コード: 6815 678
NetBackup の状態コード: 6816 679
NetBackup の状態コード: 6817 679
NetBackup の状態コード: 6818 680
NetBackup の状態コード: 6819 680
NetBackup の状態コード: 6820 680
NetBackup の状態コード: 6821 681
NetBackup の状態コード: 6822 681
NetBackup の状態コード: 6823 681

NetBackup の状態コード: 6824 682
NetBackup の状態コード: 6831 682
NetBackup の状態コード: 6832 682
NetBackup の状態コード: 6833 683
NetBackup の状態コード: 7200 684
NetBackup の状態コード: 7201 684
NetBackup の状態コード: 7202 684
NetBackup の状態コード: 7203 685
NetBackup の状態コード: 7204 685
NetBackup の状態コード: 7205 685
NetBackup の状態コード: 7206 685
NetBackup の状態コード: 7207 686
NetBackup の状態コード: 7208 686
NetBackup の状態コード: 7209 687
NetBackup の状態コード: 7210 687
NetBackup の状態コード: 7211 687
NetBackup の状態コード: 7212 687
NetBackup の状態コード: 7213 688
NetBackup の状態コード: 7214 688
NetBackup の状態コード: 7215 688
NetBackup の状態コード: 7216 689
NetBackup の状態コード: 7217 689
NetBackup の状態コード: 7218 689
NetBackup の状態コード: 7219 689
NetBackup の状態コード: 7220 690
NetBackup の状態コード: 7221 690
NetBackup の状態コード: 7222 690
NetBackup の状態コード: 7223 691
NetBackup の状態コード: 7224 691
NetBackup の状態コード: 7225 691
NetBackup の状態コード: 7226 692
NetBackup の状態コード: 7227 692
NetBackup の状態コード: 7228 692
NetBackup の状態コード: 7229 693
NetBackup の状態コード: 7230 693
NetBackup の状態コード: 7231 694
NetBackup の状態コード: 7232 694
NetBackup の状態コード: 7233 694
NetBackup の状態コード: 7234 694
NetBackup の状態コード: 7235 695
NetBackup の状態コード: 7236 695
NetBackup の状態コード: 7237 695
NetBackup の状態コード: 7238 696

NetBackup の状態コード: 7239 696
NetBackup の状態コード: 7240 696
NetBackup の状態コード: 7241 697
NetBackup の状態コード: 7242 697
NetBackup の状態コード: 7243 697
NetBackup の状態コード: 7245 697
NetBackup の状態コード: 7246 698
NetBackup の状態コード: 7247 698
NetBackup の状態コード: 7248 698
NetBackup の状態コード: 7249 699
NetBackup の状態コード: 7250 699
NetBackup の状態コード: 7251 699
NetBackup の状態コード: 7252 700
NetBackup の状態コード: 7253 700
NetBackup の状態コード: 7254 700
NetBackup の状態コード: 7255 700
NetBackup の状態コード: 7256 701
NetBackup の状態コード: 7257 701
NetBackup の状態コード: 7258 701
NetBackup の状態コード: 7259 702
NetBackup の状態コード: 7260 702
NetBackup の状態コード: 7261 702
NetBackup の状態コード: 7262 703
NetBackup の状態コード: 7263 703
NetBackup の状態コード: 7264 703
NetBackup の状態コード: 7265 704
NetBackup の状態コード: 7266 704
NetBackup の状態コード: 7267 704
NetBackup の状態コード: 7268 705
NetBackup の状態コード: 7269 705
NetBackup の状態コード: 7271 705
NetBackup の状態コード: 7272 705
NetBackup の状態コード: 7273 706
NetBackup の状態コード: 7274 706
NetBackup の状態コード: 7275 706
NetBackup の状態コード: 7276 707
NetBackup の状態コード: 7279 707
NetBackup の状態コード: 7280 707
NetBackup の状態コード: 7281 707
NetBackup の状態コード: 7282 708
NetBackup の状態コード: 7283 708
NetBackup の状態コード: 7285 708
NetBackup の状態コード: 7286 709

NetBackup の状態コード: 7287 709
NetBackup の状態コード: 7288 709
NetBackup の状態コード: 7289 709
NetBackup の状態コード: 7290 710
NetBackup の状態コード: 7291 710
NetBackup の状態コード: 7292 710
NetBackup の状態コード: 7293 711
NetBackup の状態コード: 7400 711
NetBackup の状態コード: 7401 711
NetBackup の状態コード: 7402 711
NetBackup の状態コード: 7403 712
NetBackup の状態コード: 7404 712
NetBackup の状態コード: 7405 712
NetBackup の状態コード: 7406 713
NetBackup の状態コード: 7407 713
NetBackup の状態コード: 7408 713
NetBackup の状態コード: 7409 713
NetBackup の状態コード: 7410 714
NetBackup の状態コード: 7411 714
NetBackup の状態コード: 7412 714
NetBackup の状態コード: 7413 714
NetBackup の状態コード: 7414 715
NetBackup の状態コード: 7415 715
NetBackup の状態コード: 7416 715
NetBackup の状態コード: 7417 716
NetBackup の状態コード: 7418 716
NetBackup の状態コード: 7419 716
NetBackup の状態コード: 7420 716
NetBackup の状態コード: 7421 717
NetBackup の状態コード: 7422 717
NetBackup の状態コード: 7423 717
NetBackup の状態コード: 7424 718
NetBackup の状態コード: 7425 718
NetBackup の状態コード: 7426 718
NetBackup の状態コード: 7432 718
NetBackup の状態コード: 7433 719
NetBackup の状態コード: 7434 719
NetBackup の状態コード: 7435 719
NetBackup の状態コード: 7436 720
NetBackup の状態コード: 7437 720
NetBackup の状態コード: 7450 720
NetBackup の状態コード: 7451 721
NetBackup の状態コード: 7452 721

NetBackup の状態コード: 7453 721
NetBackup の状態コード: 7454 722
NetBackup の状態コード: 7455 722
NetBackup の状態コード: 7456 722
NetBackup の状態コード: 7457 723
NetBackup の状態コード: 7458 723
NetBackup の状態コード: 7459 723
NetBackup の状態コード: 7460 724
NetBackup の状態コード: 7461 724
NetBackup の状態コード: 7462 724
NetBackup の状態コード: 7463 725
NetBackup の状態コード: 7464 725
NetBackup の状態コード: 7465 725
NetBackup の状態コード: 7466 725
NetBackup の状態コード: 7467 726
NetBackup の状態コード: 7468 726
NetBackup の状態コード: 7469 726
NetBackup の状態コード: 7472 727
NetBackup の状態コード: 7473 727
NetBackup の状態コード: 7600 727
NetBackup の状態コード: 7601 728
NetBackup の状態コード: 7603 728
NetBackup の状態コード: 7604 728
NetBackup の状態コード: 7607 728
NetBackup の状態コード: 7609 729
NetBackup の状態コード: 7610 729
NetBackup の状態コード: 7611 729
NetBackup の状態コード: 7612 729
NetBackup の状態コード: 7613 730
NetBackup の状態コード: 7614 730
NetBackup の状態コード: 7617 730
NetBackup の状態コード: 7618 730
NetBackup の状態コード: 7619 731
NetBackup の状態コード: 7622 731
NetBackup の状態コード: 7623 731
NetBackup の状態コード: 7624 731
NetBackup の状態コード: 7625 732
NetBackup の状態コード: 7627 733
NetBackup の状態コード: 7628 734
NetBackup の状態コード: 7631 734
NetBackup の状態コード: 7632 734
NetBackup の状態コード: 7633 734
NetBackup の状態コード: 7634 735

NetBackup の状態コード: 7635 735
NetBackup の状態コード: 7636 735
NetBackup の状態コード: 7637 735
NetBackup の状態コード: 7638 736
NetBackup の状態コード: 7639 736
NetBackup の状態コード: 7640 736
NetBackup の状態コード: 7641 737
NetBackup の状態コード: 7642 737
NetBackup の状態コード: 7643 738
NetBackup の状態コード: 7645 738
NetBackup の状態コード: 7647 738
NetBackup の状態コード: 7648 738
NetBackup の状態コード: 7649 739
NetBackup の状態コード: 7650 739
NetBackup の状態コード: 7651 739
NetBackup の状態コード: 7652 739
NetBackup の状態コード: 7653 740
NetBackup の状態コード: 7654 741
NetBackup の状態コード: 7655 741
NetBackup の状態コード: 7656 742
NetBackup の状態コード: 7657 742
NetBackup の状態コード: 7658 742
NetBackup の状態コード: 7659 743
NetBackup の状態コード: 7660 743
NetBackup の状態コード: 7662 743
NetBackup の状態コード: 7663 744
NetBackup の状態コード: 7800 744
NetBackup の状態コード: 7801 745
NetBackup の状態コード: 7802 745
NetBackup の状態コード: 7803 745
NetBackup の状態コード: 7804 745
NetBackup の状態コード: 7805 746
NetBackup の状態コード: 7806 746
NetBackup の状態コード: 7807 746
NetBackup の状態コード: 7808 746
NetBackup の状態コード: 7809 747
NetBackup の状態コード: 7810 747
NetBackup の状態コード: 7811 747
NetBackup の状態コード: 7812 748
NetBackup の状態コード: 7813 748
NetBackup の状態コード: 7814 748
NetBackup の状態コード: 7815 749
NetBackup の状態コード: 8000 749

NetBackup の状態コード: 8001 749
NetBackup の状態コード: 8002 749
NetBackup の状態コード: 8009 750
NetBackup の状態コード: 8016 750
NetBackup の状態コード: 8018 750
NetBackup の状態コード: 8019 751
NetBackup の状態コード: 8021 751
NetBackup の状態コード: 8200 751
NetBackup の状態コード: 8201 752
NetBackup の状態コード: 8203 752
NetBackup の状態コード: 8204 752
NetBackup の状態コード: 8205 753
NetBackup の状態コード: 8207 753
NetBackup の状態コード: 8208 753
NetBackup の状態コード: 8209 753
NetBackup の状態コード: 8211 754
NetBackup の状態コード: 8212 754
NetBackup の状態コード: 8216 754
NetBackup の状態コード: 8217 755
NetBackup の状態コード: 8220 755
NetBackup の状態コード: 8221 755
NetBackup の状態コード: 8224 755
NetBackup の状態コード: 8226 756
NetBackup の状態コード: 8227 756
NetBackup の状態コード: 8228 756
NetBackup の状態コード: 8229 757
NetBackup の状態コード: 8234 757
NetBackup の状態コード: 8235 757
NetBackup の状態コード: 8236 757
NetBackup の状態コード: 8237 758
NetBackup の状態コード: 8238 758
NetBackup の状態コード: 8240 759
NetBackup の状態コード: 8500 759
NetBackup の状態コード: 8504 759
NetBackup の状態コード: 8505 760
NetBackup の状態コード: 8506 760
NetBackup の状態コード: 8507 760
NetBackup の状態コード: 8508 761
NetBackup の状態コード: 8509 761
NetBackup の状態コード: 8510 762
NetBackup の状態コード: 8511 762
NetBackup の状態コード: 8512 762
NetBackup の状態コード: 8516 763

NetBackup の状態コード: 8517 763
NetBackup の状態コード: 8604 763
NetBackup の状態コード: 8617 764
NetBackup の状態コード: 8618 764
NetBackup の状態コード: 8619 764
NetBackup の状態コード: 8620 765
NetBackup の状態コード: 8621 765
NetBackup の状態コード: 8622 765
NetBackup の状態コード: 8623 766
NetBackup の状態コード: 8625 766
NetBackup の状態コード: 8629 766
NetBackup の状態コード: 8630 767
NetBackup の状態コード: 8631 767
NetBackup の状態コード: 8632 767
NetBackup の状態コード: 8633 768
NetBackup の状態コード: 8634 768
NetBackup の状態コード: 8635 769
NetBackup の状態コード: 8636 769
NetBackup の状態コード: 8638 770
NetBackup の状態コード: 8639 770
NetBackup の状態コード: 8640 770
NetBackup の状態コード: 8641 771
NetBackup の状態コード: 8642 771
NetBackup の状態コード: 8700 772
NetBackup の状態コード: 8701 772
NetBackup の状態コード: 8702 772
NetBackup の状態コード: 8703 773
NetBackup の状態コード: 8704 773
NetBackup の状態コード: 8706 773
NetBackup の状態コード: 8707 774
NetBackup の状態コード: 8708 774
NetBackup の状態コード: 8709 774
NetBackup の状態コード: 8710 774
NetBackup の状態コード: 8711 775
NetBackup の状態コード: 8712 775
NetBackup の状態コード: 8713 775
NetBackup の状態コード: 8714 775
NetBackup の状態コード: 8715 776
NetBackup の状態コード: 8716 776
NetBackup の状態コード: 8717 776
NetBackup の状態コード: 8718 776
NetBackup の状態コード: 8719 777
NetBackup の状態コード: 8720 777

NetBackup の状態コード: 8722 777
NetBackup の状態コード: 8723 777
NetBackup の状態コード: 8724 778
NetBackup の状態コード: 8725 778
NetBackup の状態コード: 8727 778
NetBackup の状態コード: 8728 779
NetBackup の状態コード: 8729 779
NetBackup の状態コード: 8730 779
NetBackup の状態コード: 8731 780
NetBackup の状態コード: 8732 780
NetBackup の状態コード: 8733 781
NetBackup の状態コード: 8739 781
NetBackup の状態コード: 8740 781
NetBackup の状態コード: 8753 782
NetBackup の状態コード: 8754 782
NetBackup の状態コード: 8755 783
NetBackup の状態コード: 8756 783
NetBackup の状態コード: 8757 784
NetBackup の状態コード: 8759 784
NetBackup の状態コード: 8760 784
NetBackup の状態コード: 8761 784
NetBackup の状態コード: 8762 785
NetBackup の状態コード: 8763 785
NetBackup の状態コード: 8764 785
NetBackup の状態コード: 8765 786
NetBackup の状態コード: 8766 786
NetBackup の状態コード: 8767 787
NetBackup の状態コード: 8768 787
NetBackup の状態コード: 8769 787
NetBackup の状態コード: 8770 788
NetBackup の状態コード: 8771 788
NetBackup の状態コード: 8772 788
NetBackup の状態コード: 8773 789
NetBackup の状態コード: 8774 789
NetBackup の状態コード: 8775 789
NetBackup の状態コード: 8776 789
NetBackup の状態コード: 8777 790
NetBackup の状態コード: 8778 790
NetBackup の状態コード: 8779 790
NetBackup の状態コード: 8800 798
NetBackup の状態コード: 8813 798
NetBackup の状態コード: 8814 799
NetBackup の状態コード: 8816 799

NetBackup の状態コード: 8817 799
NetBackup の状態コード: 8818 800
NetBackup の状態コード: 8819 800
NetBackup の状態コード: 8820 800
NetBackup の状態コード: 8821 801
NetBackup の状態コード: 8822 801
NetBackup の状態コード:8823 801
NetBackup の状態コード: 8824 802
NetBackup の状態コード: 8825 802
NetBackup の状態コード: 8900 802
NetBackup の状態コード: 8901 802
NetBackup の状態コード: 8902 803
NetBackup の状態コード: 8951 803
NetBackup の状態コード: 8952 803
NetBackup の状態コード: 8953 803
NetBackup の状態コード: 8954 804
NetBackup の状態コード: 8955 804
NetBackup の状態コード: 8956 804
NetBackup の状態コード: 8957 805
NetBackup の状態コード: 8958 805
NetBackup の状態コード: 8959 805
NetBackup の状態コード: 8960 806
NetBackup の状態コード: 8962 806
NetBackup の状態コード: 9050 806
NetBackup の状態コード: 9051 806
NetBackup の状態コード: 9052 807
NetBackup の状態コード: 9053 807
NetBackup の状態コード: 9101 807
NetBackup の状態コード: 9102 807
NetBackup の状態コード: 9103 808
NetBackup の状態コード: 9104 808
NetBackup の状態コード: 9108 808
NetBackup の状態コード: 9300 809
NetBackup の状態コード: 9301 809
NetBackup の状態コード: 9302 810
NetBackup の状態コード: 9303 810
NetBackup の状態コード: 9304 811
NetBackup の状態コード: 9305 811
NetBackup の状態コード: 9306 812
NetBackup の状態コード: 9307 812
NetBackup の状態コード: 9308 812
NetBackup の状態コード: 9309 814
NetBackup の状態コード: 9310 814

NetBackup の状態コード: 9311 814
NetBackup の状態コード: 9312 815
NetBackup の状態コード: 9313 815
NetBackup の状態コード: 9314 815
NetBackup の状態コード: 9315 815
NetBackup の状態コード: 9316 816
NetBackup の状態コード: 9317 816
NetBackup の状態コード: 9318 817
NetBackup の状態コード: 9319 817
NetBackup の状態コード: 9324 817
NetBackup の状態コード: 9325 817
NetBackup の状態コード: 9326 818
NetBackup の状態コード: 9327 818
NetBackup の状態コード: 9328 818
NetBackup の状態コード: 9329 819
NetBackup の状態コード: 9330 819
NetBackup の状態コード: 9331 820
NetBackup の状態コード: 9332 820
NetBackup の状態コード: 9333 820
NetBackup の状態コード: 9334 821
NetBackup の状態コード: 9335 821
NetBackup の状態コード: 9336 822
NetBackup の状態コード: 9337 822
NetBackup の状態コード: 9338 822
NetBackup の状態コード: 9339 823
NetBackup の状態コード: 9340 823
NetBackup の状態コード: 9350 823
NetBackup の状態コード: 9351 823
NetBackup の状態コード: 9352 824
NetBackup の状態コード: 9353 824
NetBackup の状態コード: 9354 824
NetBackup の状態コード: 9355 824
NetBackup の状態コード: 9356 825
NetBackup の状態コード: 9357 825
NetBackup の状態コード: 9400 825
NetBackup の状態コード: 9401 825
NetBackup の状態コード: 9402 826
NetBackup の状態コード: 9403 826
NetBackup の状態コード: 9404 826
NetBackup の状態コード: 9405 826
NetBackup の状態コード: 9490 827
NetBackup の状態コード: 9491 827
NetBackup の状態コード: 9492 827

NetBackup の状態コード: 9600 828
NetBackup の状態コード: 9616 828
NetBackup の状態コード: 9700 828
NetBackup の状態コード: 9701 829
NetBackup の状態コード: 9702 829
NetBackup の状態コード: 9703 829
NetBackup の状態コード: 9704 830
NetBackup の状態コード: 9705 830
NetBackup の状態コード: 9706 830
NetBackup の状態コード: 9708 830
NetBackup の状態コード: 9709 831
NetBackup の状態コード: 9710 831
NetBackup の状態コード: 9711 831
NetBackup の状態コード: 9712 832
NetBackup の状態コード: 9713 832
NetBackup の状態コード: 9714 832
NetBackup の状態コード: 9715 832
NetBackup の状態コード: 9716 833
NetBackup の状態コード: 9717 833
NetBackup の状態コード: 9718 833
NetBackup の状態コード: 9719 833
NetBackup の状態コード: 9720 834
NetBackup の状態コード: 9722 834
NetBackup の状態コード: 9723 834
NetBackup の状態コード: 9724 835
NetBackup の状態コード: 9725 835
NetBackup の状態コード: 9726 835
NetBackup の状態コード: 9731 835
NetBackup の状態コード: 9732 836
NetBackup の状態コード: 9733 836
NetBackup の状態コード: 9734 836
NetBackup の状態コード: 9735 837
NetBackup の状態コード: 9736 837
NetBackup の状態コード: 9737 837
NetBackup の状態コード: 9738 838
NetBackup の状態コード: 9739 838
NetBackup の状態コード: 9740 838
NetBackup の状態コード: 9741 839
NetBackup の状態コード: 9743 839
NetBackup の状態コード: 9744 840
NetBackup の状態コード: 9745 840
NetBackup の状態コード: 9746 840
NetBackup の状態コード: 9747 841

NetBackup の状態コード: 9748 841
NetBackup の状態コード: 9749 841
NetBackup の状態コード: 9800 842
NetBackup の状態コード: 9801 842
NetBackup の状態コード: 9802 843
NetBackup の状態コード: 9803 843
NetBackup の状態コード: 9804 843
NetBackup の状態コード: 9805 843
NetBackup の状態コード: 9806 844
NetBackup の状態コード: 9807 844
NetBackup の状態コード: 9808 844
NetBackup の状態コード: 9809 844
NetBackup の状態コード: 9810 845
NetBackup の状態コード: 9811 845
NetBackup の状態コード: 9812 845
NetBackup の状態コード: 9813 846
NetBackup の状態コード: 9814 846
NetBackup の状態コード: 9815 846
NetBackup の状態コード: 9816 846
NetBackup の状態コード: 9818 847
NetBackup の状態コード: 9819 847
NetBackup の状態コード: 9820 847
NetBackup の状態コード: 9821 848
NetBackup の状態コード: 9822 848
NetBackup の状態コード: 9823 848
NetBackup の状態コード: 9830 848
NetBackup の状態コード: 9032 849
NetBackup の状態コード: 9833 849
NetBackup の状態コード: 9834 849
NetBackup の状態コード: 9835 849
NetBackup の状態コード: 9836 850
NetBackup の状態コード: 9837 850
NetBackup の状態コード: 9838 850
NetBackup の状態コード: 9839 850
NetBackup の状態コード: 9841 851
NetBackup の状態コード: 9842 851
NetBackup の状態コード: 9843 851
NetBackup の状態コード: 9844 852
NetBackup の状態コード: 9845 852
NetBackup の状態コード: 9846 852
NetBackup の状態コード: 9847 852
NetBackup の状態コード: 9848 853
NetBackup の状態コード: 9849 853

NetBackup の状態コード: 9850 853
NetBackup の状態コード: 9851 853
NetBackup の状態コード: 9853 854
NetBackup の状態コード: 9854 854
NetBackup の状態コード: 9855 854
NetBackup の状態コード: 9856 854
NetBackup の状態コード: 9857 855
NetBackup の状態コード: 9858 855
NetBackup の状態コード: 9859 855
NetBackup の状態コード: 9860 856
NetBackup の状態コード: 9861 856
NetBackup の状態コード: 9862 856
NetBackup の状態コード: 9863 856
NetBackup の状態コード: 9865 857
NetBackup の状態コード: 9866 857
NetBackup の状態コード: 9867 858
NetBackup の状態コード: 9868 858
NetBackup の状態コード: 9869 858
NetBackup の状態コード: 9870 859
NetBackup の状態コード: 9871 859
NetBackup の状態コード: 9872 860
NetBackup の状態コード: 9874 860
NetBackup の状態コード: 9876 860
NetBackup の状態コード: 9877 860
NetBackup の状態コード: 9878 861
NetBackup の状態コード: 9879 861
NetBackup の状態コード: 9901 861
NetBackup の状態コード: 9902 862
NetBackup の状態コード: 9903 862
NetBackup の状態コード: 9904 862
NetBackup の状態コード: 9905 862
NetBackup の状態コード: 9906 862
NetBackup の状態コード: 9907 863
NetBackup の状態コード: 9909 863
NetBackup の状態コード: 9910 863
NetBackup の状態コード: 9911 863
NetBackup の状態コード: 9912 864
NetBackup の状態コード: 9913 864
NetBackup の状態コード: 9914 864
NetBackup の状態コード: 9915 865
NetBackup の状態コード: 9916 865
NetBackup の状態コード: 9917 865
NetBackup の状態コード: 9918 865

NetBackup の状態コード: 9919 866
NetBackup の状態コード: 9920 866
NetBackup の状態コード: 9921 866
NetBackup の状態コード: 9922 866
NetBackup の状態コード: 9923 867
NetBackup の状態コード: 9926 867
NetBackup の状態コード: 9928 867
NetBackup の状態コード: 9929 867
NetBackup の状態コード: 9930 868
NetBackup の状態コード: 9931 868
NetBackup の状態コード: 9934 868
NetBackup の状態コード: 9935 868
NetBackup の状態コード: 9936 869
NetBackup の状態コード: 9937 869
NetBackup の状態コード: 9938 869
NetBackup の状態コード: 9939 869
NetBackup の状態コード: 9940 870
NetBackup の状態コード: 9941 870
NetBackup の状態コード: 9942 870
NetBackup の状態コード: 9944 870
NetBackup の状態コード: 9946 871
NetBackup の状態コード: 9947 871
NetBackup の状態コード: 9948 871
NetBackup の状態コード: 9949 871
NetBackup の状態コード: 9968 872
NetBackup の状態コード: 9969 872
NetBackup の状態コード: 9970 872
NetBackup の状態コード: 9971 873
NetBackup の状態コード: 9972 873
NetBackup の状態コード: 9973 873
NetBackup の状態コード: 9974 873
NetBackup の状態コード: 9975 874
NetBackup の状態コード: 9976 874
NetBackup の状態コード: 9977 874
NetBackup の状態コード: 9978 875
NetBackup の状態コード: 9979 875
NetBackup の状態コード: 9980 875
NetBackup の状態コード: 9981 876
NetBackup の状態コード: 9982 876
NetBackup の状態コード: 9983 876
NetBackup の状態コード: 9984 876
NetBackup の状態コード: 9986 877
NetBackup KMS の状態コード 877

NetBackup KMS の状態コード: 1 877
NetBackup KMS の状態コード: 2 878
NetBackup KMS の状態コード: 3 878
NetBackup KMS の状態コード: 4 878
NetBackup KMS の状態コード: 5 878
NetBackup KMS の状態コード: 6 878
NetBackup KMS の状態コード: 7 879
NetBackup KMS の状態コード: 8 879
NetBackup KMS の状態コード: 9 879
NetBackup KMS の状態コード: 10 879
NetBackup KMS の状態コード: 11 879
NetBackup KMS の状態コード: 12 879
NetBackup KMS の状態コード: 13 880
NetBackup KMS の状態コード: 14 880
NetBackup KMS の状態コード: 15 880
NetBackup KMS の状態コード: 16 880
NetBackup KMS の状態コード: 17 880
NetBackup KMS の状態コード: 18 881
NetBackup KMS の状態コード: 19 881
NetBackup KMS の状態コード: 20 881
NetBackup KMS の状態コード: 21 881
NetBackup KMS の状態コード: 22 881
NetBackup KMS の状態コード: 23 882
NetBackup KMS の状態コード: 24 882
NetBackup KMS の状態コード: 25 882
NetBackup KMS の状態コード: 26 882
NetBackup KMS の状態コード: 27 882
NetBackup KMS の状態コード: 28 882
NetBackup KMS の状態コード: 29 883
NetBackup KMS の状態コード: 30 883
NetBackup KMS の状態コード: 31 883
NetBackup KMS の状態コード: 32 883
NetBackup KMS の状態コード: 33 883
NetBackup KMS の状態コード: 34 883
NetBackup KMS の状態コード: 35 884
NetBackup KMS の状態コード: 36 884
NetBackup KMS の状態コード: 37 884
NetBackup KMS の状態コード: 38 884
NetBackup KMS の状態コード: 39 884
NetBackup KMS の状態コード: 40 884
NetBackup KMS の状態コード: 41 885
NetBackup KMS の状態コード: 42 885
NetBackup KMS の状態コード: 44 885

NetBackup KMS の状態コード: 45 885
NetBackup KMS の状態コード: 46 885
NetBackup KMS の状態コード: 47 886
NetBackup KMS の状態コード: 48 886
NetBackup KMS の状態コード: 49 886
NetBackup KMS の状態コード: 50 886
NetBackup KMS の状態コード: 51 886
NetBackup KMS の状態コード: 52 887
NetBackup KMS の状態コード: 53 887
NetBackup KMS の状態コード: 54 887
NetBackup KMS の状態コード: 55 887
NetBackup KMS の状態コード: 56 887
NetBackup KMS の状態コード: 57 887
NetBackup KMS の状態コード: 58 888
NetBackup KMS の状態コード: 59 888
NetBackup KMS の状態コード: 60 888
NetBackup KMS の状態コード: 61 888
NetBackup KMS の状態コード: 62 889
NetBackup KMS の状態コード: 63 889
NetBackup KMS の状態コード: 1287 889

第 2 章 Media Manager の状態コード 890

Media Manager の状態コード 890
Media Manager の状態コード 1 890
Media Manager の状態コード 2 890
Media Manager の状態コード 3 891
Media Manager の状態コード 4 891
Media Manager の状態コード 5 892
Media Manager の状態コード 6 892
Media Manager の状態コード 7 892
Media Manager の状態コード 8 892
Media Manager の状態コード 9 893
Media Manager の状態コード 10 893
Media Manager の状態コード 11 894
Media Manager の状態コード 12 894
Media Manager の状態コード 13 895
Media Manager の状態コード 14 895
Media Manager の状態コード 15 895
Media Manager の状態コード 16 896
Media Manager の状態コード 18 896
Media Manager の状態コード 19 896
Media Manager の状態コード 20 897

Media Manager の状態コード 21 897
Media Manager の状態コード 22 898
Media Manager の状態コード 23 898
Media Manager の状態コード 25 898
Media Manager の状態コード 26 898
Media Manager の状態コード 27 899
Media Manager の状態コード 28 899
Media Manager の状態コード 32 900
Media Manager の状態コード 34 900
Media Manager の状態コード 35 900
Media Manager の状態コード 36 901
Media Manager の状態コード 37 901
Media Manager の状態コード 39 902
Media Manager の状態コード 40 902
Media Manager の状態コード 41 902
Media Manager の状態コード 42 903
Media Manager の状態コード 43 903
Media Manager の状態コード 44 904
Media Manager の状態コード 45 905
Media Manager の状態コード 46 905
Media Manager の状態コード 47 905
Media Manager の状態コード 48 906
Media Manager の状態コード 49 906
Media Manager の状態コード 50 906
Media Manager の状態コード 51 907
Media Manager の状態コード 52 907
Media Manager の状態コード 53 908
Media Manager の状態コード 54 908
Media Manager の状態コード 55 909
Media Manager の状態コード 57 909
Media Manager の状態コード 58 909
Media Manager の状態コード 59 910
Media Manager の状態コード 60 910
Media Manager の状態コード 61 911
Media Manager の状態コード 62 911
Media Manager の状態コード 63 912
Media Manager の状態コード 64 912
Media Manager の状態コード 65 912
Media Manager の状態コード 67 913
Media Manager の状態コード 68 913
Media Manager の状態コード 69 914
Media Manager の状態コード 70 914
Media Manager の状態コード 71 915

Media Manager の状態コード 72 915
Media Manager の状態コード 73 916
Media Manager の状態コード 74 916
Media Manager の状態コード 75 917
Media Manager の状態コード 76 917
Media Manager の状態コード 78 917
Media Manager の状態コード 79 918
Media Manager の状態コード 80 918
Media Manager の状態コード 81 919
Media Manager の状態コード 82 920
Media Manager の状態コード 83 920
Media Manager の状態コード 84 920
Media Manager の状態コード 85 921
Media Manager の状態コード 86 921
Media Manager の状態コード 87 922
Media Manager の状態コード 88 922
Media Manager の状態コード 89 922
Media Manager の状態コード 90 923
Media Manager の状態コード 92 923
Media Manager の状態コード 93 924
Media Manager の状態コード 94 924
Media Manager の状態コード 95 925
Media Manager の状態コード 96 925
Media Manager の状態コード 97 926
Media Manager の状態コード 101 926
Media Manager の状態コード 102 927
Media Manager の状態コード 104 927
Media Manager の状態コード 105 928
Media Manager の状態コード 109 928
Media Manager の状態コード 110 929
Media Manager の状態コード 111 929
Media Manager の状態コード 112 930
Media Manager の状態コード 113 930
Media Manager の状態コード 114 930
Media Manager の状態コード 115 931
Media Manager の状態コード 116 931
Media Manager の状態コード 117 931
Media Manager の状態コード 118 932
Media Manager の状態コード 119 932
Media Manager の状態コード 121 933
Media Manager の状態コード 122 933
Media Manager の状態コード 126 933
Media Manager の状態コード 127 934

Media Manager の状態コード 129 934
Media Manager の状態コード 130 935
Media Manager の状態コード 131 935
Media Manager の状態コード 132 936
Media Manager の状態コード 133 936
Media Manager の状態コード 134 936
Media Manager の状態コード 135 937
Media Manager の状態コード 136 937
Media Manager の状態コード 137 937
Media Manager の状態コード 138 938
Media Manager の状態コード 139 938
Media Manager の状態コード 140 938
Media Manager の状態コード 141 939
Media Manager の状態コード 142 939
Media Manager の状態コード 143 939
Media Manager の状態コード 144 939
Media Manager の状態コード 145 940
Media Manager の状態コード 146 940
Media Manager の状態コード 147 940
Media Manager の状態コード 148 941
Media Manager の状態コード 149 941
Media Manager の状態コード 150 942
Media Manager の状態コード 152 942
Media Manager の状態コード 153 942
Media Manager の状態コード 155 943
Media Manager の状態コード 160 943
Media Manager の状態コード 162 943
Media Manager の状態コード 163 944
Media Manager の状態コード 164 944
Media Manager の状態コード 165 944
Media Manager の状態コード 166 945
Media Manager の状態コード 167 945
Media Manager の状態コード 168 946
Media Manager の状態コード 169 946
Media Manager の状態コード 171 946
Media Manager の状態コード 172 946
Media Manager の状態コード 173 947
Media Manager の状態コード 175 947
Media Manager の状態コード 176 947
Media Manager の状態コード 177 947
Media Manager の状態コード 181 948
Media Manager の状態コード 182 949
Media Manager の状態コード 185 949

Media Manager の状態コード 186 949
Media Manager の状態コード 187 950
Media Manager の状態コード 188 951
Media Manager の状態コード 189 952
Media Manager の状態コード 190 952
Media Manager の状態コード 191 953
Media Manager の状態コード 192 953
Media Manager の状態コード 193 953
Media Manager の状態コード 194 954
Media Manager の状態コード 195 954
Media Manager の状態コード 196 954
Media Manager の状態コード 198 955
Media Manager の状態コード 199 955

第 3 章 デバイス構成の状態コード 956

デバイス構成の状態コード 956
デバイス構成の状態コード 0 956
デバイス構成の状態コード 1 956
デバイス構成の状態コード 2 957
デバイス構成の状態コード 3 957
デバイス構成の状態コード 7 957
デバイス構成の状態コード 8 958
デバイス構成の状態コード 9 958
デバイス構成の状態コード 10 958
デバイス構成の状態コード 11 959
デバイス構成の状態コード 13 959
デバイス構成の状態コード 14 959
デバイス構成の状態コード 15 960
デバイス構成の状態コード 16 960
デバイス構成の状態コード 17 961
デバイス構成の状態コード 18 961
デバイス構成の状態コード 19 961
デバイス構成の状態コード 21 962
デバイス構成の状態コード 22 962
デバイス構成の状態コード 24 963
デバイス構成の状態コード 25 963
デバイス構成の状態コード 27 963
デバイス構成の状態コード 28 963
デバイス構成の状態コード 29 964
デバイス構成の状態コード 30 964
デバイス構成の状態コード 31 964
デバイス構成の状態コード 33 965

デバイス構成の状態コード 34 965
デバイス構成の状態コード 35 965
デバイス構成の状態コード 36 966
デバイス構成の状態コード 37 966
デバイス構成の状態コード 38 966
デバイス構成の状態コード 39 966
デバイス構成の状態コード 40 967
デバイス構成の状態コード 41 967
デバイス構成の状態コード 42 967
デバイス構成の状態コード 44 968
デバイス構成の状態コード 48 969
デバイス構成の状態コード 49 969
デバイス構成の状態コード 51 969
デバイス構成の状態コード 52 969
デバイス構成の状態コード 53 970
デバイス構成の状態コード 55 970
デバイス管理の状態コード 56 970
デバイス構成の状態コード 57 971
デバイス構成の状態コード 58 971
デバイス構成の状態コード 59 971
デバイス構成の状態コード 60 972
デバイス構成の状態コード 61 972
デバイス構成の状態コード 62 973
デバイス構成の状態コード 63 973
デバイス構成の状態コード 64 973
デバイス構成の状態コード 65 973
デバイス構成の状態コード 66 974
デバイス構成の状態コード 67 974
デバイス構成の状態コード 68 974
デバイス構成の状態コード 69 974
デバイス構成の状態コード 70 975
デバイス構成の状態コード 71 975
デバイス構成の状態コード 72 975
デバイス構成の状態コード 73 975
デバイス構成の状態コード 74 976
デバイス構成の状態コード 75 976
デバイス構成の状態コード 76 976
デバイス構成の状態コード 77 977
デバイス構成の状態コード 78 977
デバイス構成の状態コード 79 977
デバイス構成の状態コード 81 978
デバイス構成の状態コード 82 978
デバイス構成の状態コード 83 978

デバイス構成の状態コード 84 979
デバイス構成の状態コード 85 979
デバイス構成の状態コード 86 979
デバイス構成の状態コード 87 980
デバイス構成の状態コード 88 980
デバイス構成の状態コード 89 981
デバイス構成の状態コード 90 981
デバイス構成の状態コード 91 981
デバイス構成の状態コード 92 982
デバイス構成の状態コード 93 982
デバイス構成の状態コード 95 982
デバイス構成の状態コード 96 982
デバイス構成の状態コード 97 983
デバイス構成の状態コード 98 983
デバイス構成の状態コード 99 983
デバイス構成の状態コード 100 983
デバイス構成の状態コード 101 984

第 4 章 デバイス管理の状態コード 985

デバイス管理の状態コード 985
デバイス管理の状態コード 1 985
デバイス管理の状態コード 2 985
デバイス管理の状態コード 3 986
デバイス管理の状態コード 4 986
デバイス管理の状態コード 5 986
デバイス管理の状態コード 6 987
デバイス管理の状態コード 7 987
デバイス管理の状態コード 8 988
デバイス管理の状態コード 10 988
デバイス管理の状態コード 12 989
デバイス管理の状態コード 13 989
デバイス管理の状態コード 14 989
デバイス管理の状態コード 15 990
デバイス管理の状態コード 16 990
デバイス管理の状態コード 17 990
デバイス管理の状態コード 19 991
デバイス管理の状態コード 20 991
デバイス管理の状態コード 21 991
デバイス管理の状態コード 22 992
デバイス管理の状態コード 23 992
デバイス管理の状態コード 24 992
デバイス管理の状態コード 25 993

デバイス管理の状態コード 26 993
デバイス管理の状態コード 27 993
デバイス管理の状態コード 28 994
デバイス管理の状態コード 30 994
デバイス管理の状態コード 32 994
デバイス管理の状態コード 33 995
デバイス管理の状態コード 35 995
デバイス管理の状態コード 36 996
デバイス管理の状態コード 37 996
デバイス構成の状態コード 38 997
デバイス管理の状態コード 39 997
デバイス管理の状態コード 40 997
デバイス管理の状態コード 41 998
デバイス管理の状態コード 42 998
デバイス管理の状態コード 44 998
デバイス管理の状態コード 46 999
デバイス管理の状態コード 47 999
デバイス管理の状態コード 48 1000
デバイス管理の状態コード 49 1000
デバイス管理の状態コード 50 1000
デバイス管理の状態コード 52 1001
デバイス管理の状態コード 53 1001
デバイス管理の状態コード 55 1001
デバイス管理の状態コード 56 1001
デバイス管理の状態コード 58 1002
デバイス管理の状態コード 59 1002
デバイス管理の状態コード 60 1002
デバイス管理の状態コード 61 1003
デバイス管理の状態コード 62 1003
デバイス管理の状態コード 63 1003
デバイス管理の状態コード 64 1004
デバイス管理の状態コード 65 1004
デバイス管理の状態コード 66 1004
デバイス管理の状態コード 69 1004
デバイス管理の状態コード 70 1005
デバイス管理の状態コード 71 1005
デバイス管理の状態コード 72 1005
デバイス管理の状態コード 73 1006
デバイス管理の状態コード 74 1006
デバイス管理の状態コード 75 1006
デバイス管理の状態コード 76 1006
デバイス管理の状態コード 77 1007
デバイス管理の状態コード 78 1007

デバイス管理の状態コード 79 1008
デバイス管理の状態コード 80 1008
デバイス管理の状態コード 81 1008
デバイス管理の状態コード 82 1009
デバイス管理の状態コード 83 1009
デバイス管理の状態コード 84 1009

第 5 章 ロボットの状態コード 1010

ロボットの状態コード 1010
ロボットの状態コード 200 1010
ロボットの状態コード 201 1010
ロボットの状態コード 202 1011
ロボットの状態コード 203 1012
ロボットの状態コード 204 1012
ロボットの状態コード 205 1012
ロボットの状態コード 206 1013
ロボットの状態コード 207 1013
ロボットの状態コード 208 1013
ロボットの状態コード 209 1014
ロボットの状態コード 210 1014
ロボットの状態コード 211 1015
ロボットの状態コード 212 1015
ロボットの状態コード 213 1016
ロボットの状態コード 214 1016
ロボットの状態コード 215 1016
ロボットの状態コード 216 1017
ロボットの状態コード 217 1017
ロボットの状態コード 218 1017
ロボットの状態コード 219 1018
ロボットの状態コード 220 1018
ロボットの状態コード 221 1018
ロボットの状態コード 222 1019
ロボットの状態コード 223 1019
ロボットの状態コード 224 1020
ロボットの状態コード 225 1020
ロボットの状態コード 226 1020
ロボットの状態コード 228 1021
ロボットの状態コード 229 1021
ロボットの状態コード 230 1022
ロボットの状態コード 232 1022
ロボットの状態コード 233 1023
ロボットの状態コード 234 1023

ロボットの状態コード 235 1023
ロボットの状態コード 236 1024
ロボットの状態コード 237 1024
ロボットの状態コード 238 1024
ロボットの状態コード 239 1024
ロボットの状態コード 240 1025
ロボットの状態コード 242 1025
ロボットの状態コード 243 1025
ロボットの状態コード 244 1026
ロボットの状態コード 245 1026
ロボットの状態コード 246 1027
ロボットの状態コード 249 1027
ロボットの状態コード 250 1027
ロボットの状態コード 251 1027
ロボットの状態コード 252 1027
ロボットの状態コード 253 1028
ロボットの状態コード 254 1028
ロボットの状態コード 255 1028
ロボットの状態コード 256 1028
ロボットの状態コード 257 1029
ロボットの状態コード 258 1029
ロボットの状態コード 259 1029
ロボットの状態コード 260 1030
ロボットの状態コード 261 1030
ロボットの状態コード 262 1030

第 6 章 ロボットのエラーコード 1031

ロボットのエラーコード 1031
ロボットエラーの状態コード 1 1031
ロボットエラーの状態コード 2 1031
ロボットエラーの状態コード 3 1032
ロボットエラーの状態コード 4 1032
ロボットエラーの状態コード 5 1033
ロボットエラーの状態コード 6 1033
ロボットエラーの状態コード 7 1033
ロボットエラーの状態コード 8 1033
ロボットエラーの状態コード 9 1034
ロボットエラーの状態コード 10 1034
ロボットエラーの状態コード 11 1034
ロボットエラーの状態コード 12 1035
ロボットエラーの状態コード 13 1035
ロボットエラーの状態コード 14 1035

ロボットエラーの状態コード 16 1036
ロボットエラーの状態コード 17 1036

第 7 章 セキュリティサービスの状態コード 1037

セキュリティサービスの状態コード 1037
セキュリティサービスの状態コード 93 1037
セキュリティサービスの状態コード 94 1037
セキュリティサービスの状態コード 95 1038
セキュリティサービスの状態コード 96 1038
セキュリティサービスの状態コード 97 1038
セキュリティサービスの状態コード 98 1038
セキュリティサービスの状態コード 99 1039
セキュリティサービスの状態コード 100 1039
セキュリティサービスの状態コード 101 1039
セキュリティサービスの状態コード 102 1039
セキュリティサービスの状態コード 103 1040
セキュリティサービスの状態コード 104 1040
セキュリティサービスの状態コード 105 1040
セキュリティサービスの状態コード 106 1040
セキュリティサービスの状態コード 107 1040

第 8 章 NetBackup アラート通知の状態コード 1042

NetBackup アラート通知の状態コード 1042

1

NetBackup の状態コード

この章では以下の項目について説明しています。

- NetBackup の状態コード
- NetBackup KMS の状態コード

NetBackup の状態コード

NetBackup の状態コード (番号順) の完全なリストを次に示します。

メモ: NetBackup サーバー製品に対して、マスターサーバーやサーバーという用語は使用されますが、メディアサーバーという用語は使用されません。NetBackup Server がインストールされているコンピュータのトラブルシューティングを行う場合、メディアサーバーについての説明は無視してください。(この注意は、NetBackup Enterprise Server には適用されません。)

NetBackup の状態コード: 0

メッセージ**:** 要求された操作は正常に完了しました。(the requested operation was successfully completed.)

説明**:** 要求された操作では、問題は検出されませんでした。

推奨処置**:** Database Extension 製品 (NetBackup for Oracle や NetBackup for SQL Server など) を使用してデータベースがバックアップされた場合を除き、処置は必要ありません。この場合、コード 0 (ゼロ) は、(バックアップを開始した) バックアップスクリプトの実行時にエラーが発生しなかったことを示しています。ただし、データベースのバックアップが正常に行われたかどうかを確認するには、関連する NetBackup マニュアルの説明に従って、他の状態コードを調べる必要があります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード:1

メッセージ**:** 要求された操作は部分的に成功しました。

説明**:** 要求された操作の実行中に、処置が必要な問題が検出されました。

推奨処置**:** ［すべてのログエントリ (All Log Entries)］レポートおよび進捗ログ (存在する場合) を確認します。

状態コード 1 で示される問題の例を次に示します。

- ファイルパスまたはディレクトリパスが、1023 文字を超える。
  NetBackup Snapshot Client の場合、スナップショットバックアップに対するパス名の最大長は、1023 文字ではなく、1000 文字です。スナップショットが作成されると、新しいマウントポイントがファイルパスの最初に追加されます。新しいマウントポイントと元のファイルパスの合計が 1023 文字を超える場合、バックアップが失敗して、状態コード 1 が表示されます。進捗ログには、次のエントリが表示されます。

  ```
  ERR-Skipping long dir path.
  ```

- ファイルを開くことができない。
  なんらかの理由でファイルがロックされた可能性があります。
- 次の説明は、UNIX システムだけに適用されます。
  NetBackup でファイルのリンク名を取得できません。
- 次の説明は、UNIX システムだけに適用されます。
  NetBackup でスパースファイルを処理できません。
- ファイル内で読み込みエラーが発生した。
- ファイル形式が不明であるか、または隠しファイルである。
- 次の説明は、UNIX システムだけに適用されます。
  バックアップを実行可能なファイルで `lstat` システムコールが失敗した場合。このエラーは、権限に問題がある可能性があります。
- 次の説明は、UNIX システムだけに適用されます。
  強制ロックが有効になっているファイルをロックできません。
- 次の場合、合成バックアップジョブは状態コード 1 を表示して終了する場合があります。
  - 合成するイメージが見つからなかった (状態コード = 607)。
  - TIR 情報がコンポーネントイメージから削除された (状態コード = 136)。
  - イメージ形式がサポートされていない (状態コード = 79)。

  合成バックアップジョブによって、実際の状態コードが NetBackup エラーログに記録されます。修正処置については、対応する NetBackup エラーコードの説明を参照してください。

- BMR ジョブは次の状況で状態コード 1 を表示して終了する場合があります。
  BMR 構成の保存でエラーが戻された (子ジョブが正常に完了した場合でも)。詳細を調べるには、[ジョブの詳細 (Job Details)]ダイアログボックスの[状態の詳細 (Detailed Status)]タブ、または nbjm の統合ログ (オリジネータ ID 117) を確認します。
- UNIX のデータベース拡張クライアントのスケジュールバックアップが、複数のバックアップスクリプトを含むポリシーによって開始されている。このバックアップが状態コード 1 で失敗した場合、いくつかのバックアップスクリプトによって失敗の状態が戻されます。
- 開いた状態のファイルまたは使用中のファイルをバックアップする Windows Open File Backup (WOFB) を使用しているクライアント上で、次のような状況になる場合があります。
  バックアップに対してボリュームスナップショットが正常に機能しません。
  次のログメッセージが bpbkar32 ログに表示されます。
  複数ストリームが許可されているバックアップジョブの場合、複数ストリームが許可されているバックアップジョブに対してボリュームスナップショットが無効になっていることを示す、次のようなログメッセージが表示されます。

  ```
  11:05:44.601 AM: [1536.724] <4> tar_backup::V_AddToFI_XBSAObj:
  INF - Volume snapshots not enabled for: D:¥Directory1
  ```

  複数ストリームが許可されていないバックアップジョブの場合、ストリームが許可されていないバックアップジョブに対してボリュームスナップショットが無効になっていることを示す、次のようなログメッセージが表示されます。

  ```
  1:59:41.229 PM: [2076.2088] <4>
  V_Snapshot::V_Snapshot_CreateSnapshot: INF -
  ==============================
  1:59:41.229 PM: [2076.2088] <4>
  V_Snapshot::V_Snapshot_CreateSnapshot: INF - Attempting to
  create snapshots for D:¥Directory1
  1:59:41.229 PM: [2076.2088] <4>
  V_Snapshot::V_Snapshot_CreateSnapshot: INF - CREATE request:
  C:¥Program Files¥VERITAS¥NetBackup¥bin¥bpfis create -fim VSP
  "D:¥ Directory1"
  1:59:41.799 PM: [2076.2088] <4>
  V_Snapshot::V_Snapshot_ParseBpfisOutput: INF - Snapshot
  creation, FIS_ID: 1058813981
  1:59:41.799 PM: [2076.2088] <4>
  V_Snapshot::V_Snapshot_ParseBpfisOutput: INF - Snapshot creation
  EXIT STATUS 11: system call failed
  1:59:41.799 PM: [2076.2088] <4>
  V_Snapshot::V_Snapshot_CreateSnapshot: INF - Snapshot creation
  was not successful
  ```

```
1:59:41.799 PM: [2076.2088] <4>
V_Snapshot::V_Snapshot_CreateSnapshot: INF -
================================
```

この場合、スナップショット作成の失敗に関するエラーメッセージについて、bpfis のログを調べてください。bpfis ログの詳細が利用可能です。

『NetBackup Snapshot Client 管理者ガイド』を参照してください。

bpfis ログには、Windows Open File Backup のスナップショット作成が失敗した場合、次のメッセージが表示されます。

最初のメッセージ:

```
04:01:14.168 [376.2364] <32> onlfi_fi_split: VfMS error 11; see
following messages:
04:01:14.168 [376.2364] <32> onlfi_fi_split: Fatal method error
was reported
04:01:14.168 [376.2364] <32> onlfi_fi_split: vfm_freeze_commit:
method: VSP, type: FIM, function: VSP_make
04:01:14.168 [376.2364] <32> onlfi_fi_split: VfMS method error
3; see following message:
04:01:14.168 [376.2364] <32> onlfi_fi_split: snapshot services:
snapshot creation failed: invalid argument(s).
```

原因: バックアップの VSP スナップショットが、VSP の[ビジー状態のファイルを待機 (Busy file wait)]設定で指定された最短時間を満たさなかったため、VSP を有効にできませんでした。

VSP の[ビジー状態のファイルのタイムアウト (Busy file timeout)]の設定値を増やすか (推奨値は 300 秒以上)、またはボリューム上での動作が少ないときにバックアップジョブを開始します。

2 番目のメッセージ:

```
04:17:55.571 [1636.3224] <2> onlfi_vfms_logf: snapshot services:
(null): There was an unexpected error while preparing the VSP
snapshot transaction. Dumping the parameter array to provide
more information: Error 112 from VSP_Prepare
```

原因: VSP スナップショットキャッシュファイル用のクライアントに十分な空きディスク領域が存在しないため、バックアップに対して VSP を有効にできませんでした。

バックアップ対象のボリュームでディスク領域を解放します。

3 番目のメッセージ:

Windows Open File Backup スナップショットプロバイダとして Microsoft ボリュームシャドウコピーサービス (VSS) が使用されている場合にスナップショットの作成が失敗したときは、イベントビューアのアプリケーションログおよびシステムログのエラー情報を参照してください。

- スナップショットエラーが発生した可能性があります。また、一部のクライアントで、開いた状態のファイルまたは使用中のファイルをバックアップする Windows Open File Backup オプションが使用されている可能性があります。この場合、スナップショットエラーが発生したことを示すログメッセージが bpbkar32 デバッグログに表示されます。次に示すのはスナップショットエラーの例です。

  ```
  8:51:14.569 AM: [1924.2304] <2> tar_base::V_vTarMsgW: ERR -
  Snapshot Error while reading test.file
  ```

  状態コード 156 の「推奨処置」を参照してください。

- Microsoft Exchange Server のバックアップに複数のデータベースが含まれていますが、すべてのデータベースのバックアップが正常に完了しているわけではありません。ジョブの詳細を調べ、バックアップされなかったデータベースに関するステートメントを確認してください。完全または差分バックアップでは、バックアップに成功したデータベースのトランザクションログは省略されます。その他のデータベースのバックアップに失敗した場合でも、トランザクションログはバックアップイメージから復元できます。警告: バックアップに失敗したデータベースはこのバックアップによっては保護されません。

- 個別バックアップが有効な Microsoft Exchange Server はデータベースのバックアップに成功していますが、メールボックスレベルの情報をキャプチャする第 2 GRT フェーズは失敗しました。ジョブ詳細を調べて失敗の原因を確認してください。完全または差分バックアップでは、GRT フェーズが成功したかどうかにかかわりなく、バックアップに成功したデータベースのトランザクションログは省略されます。バックアップに成功したデータベースは、GRT フェーズが失敗していてもバックアップイメージから復元できます。

- VMware バックアップの間、ストレージマイグレーションを許可するために仮想マシンをロック解除できません。
  仮想マシンはこのバックアップからリストアできます。ただし、この問題を次回のバックアップの前に修正することもできます。

- VMware バックアップの間、仮想マシンのスナップショットは削除できません。
  仮想マシンはこのバックアップからリストアできます。ただし、この問題を次回のバックアップの前に修正することもできます。

- VMware リストアの間、仮想マシンは vCloud にインポートできません。アクティビティモニターのジョブの詳細を示す［状態の詳細 (Detailed Status)］タブには、vCloud Director が生成したエラーの理由を示すメッセージが表示されます。
  リストアされた仮想マシンはリストア先の vCenter に存在します。ただし、手動で vCloud にインポートする必要があります。

NetApp NDMP アクセラレータバックアップは、ステータスコード 1 で次のようなボリュームのクロック不一致警告を表示して終了する場合があります。

- `Clock discrepancy detected between NDMP filer and NetBackup Media Server.`
- `If this is not expected, please perform a backup with Accelerator forced rescan enabled.`
- `In order to stop seeing these messages, please address clock discrepancy.`

次のいずれかの状況が原因で、クロックの不一致の問題が発生する可能性があります。

- NetApp ファイラと NetBackup NDMP バックアップホストとの間に 1 時間を超える時差がある場合、クロックの不一致警告が表示されます。この警告は、すべてのボリュームに対して表示されます。
  影響を受けるボリュームの時差を確認し、必要に応じて更新します。または、ファイラと同じタイムゾーンのメディアサーバーを使用します。

  メモ: 正しい時間を保証するために、NTP サーバーを使用することをお勧めします。

- SnapMirror (データ保護) ボリュームに 1 時間以上の遅延時間がある場合、そのボリュームに警告が表示されます。
  次のコマンドを使用して、ボリュームがデータ保護ボリュームか、遅延時間が 1 時間を超えているかを調べます。
  - NetApp Clustered Data ONTAP (cDOT) の場合:
    `snapmirror show -fields lag-time`
  - NetApp 7 モードの場合:
    `snapmirror status`

  ファイラにデータ保護ボリュームがある場合、次のいずれかの操作を実行します。
  - NetBackup ポリシーのバックアップの選択でバックアップ用のボリュームを参照し、選択します。
  - ミラーボリュームを除外するには、VOLUME_EXCLUDE_LIST を ALL_FILESYSTEMS 指示句と併用します。

VMware エージェントレスリストアの実行時に次の問題が発生することがあります。

- クリーンアップで、vmdk %s または SCSI コントローラ (%s の VMDK を接続済み) を宛先 VM %s から接続解除できませんでした。(Failed to detach the vmdk %s or the SCSI controller to which %s vmdk is attached from the destination VM %s during cleanup.)

vmdk またはコントローラを手動で接続解除してください。(Manually detach the vmdk or the controller.)

- 一時 VM %s の削除がエラー %d で失敗しました。(Deletion of temporary VM %s failed with error %d.)
  (Manually delete the specified VM.)
- ステージング場所 %s (宛先 VM %s) のクリーニングに失敗しました。(Failed to clean the staging location %s on destination VM %s.)
  ステージング場所を手動で削除してください。(Manually delete the staging location.)
- エラー %d によって、一時 vmdk %s を宛先 VM %s に接続できませんでした。(Failed to attach the temporary vmdk %s to the destination VM %s with error %d.)
  利用可能な LUN がある準仮想コントローラがターゲット VM に少なくとも 1 つあることを確認してください。(Make sure that the target VM has at least one Paravirtual controller with available LUNs.)
- エラー %d によって、プロセスの rename ファイルを宛先 VM %s にアップロードできませんでした。(Failed to upload the process rename file to the destination VM %s with error %d.)
  ターゲット VM に十分な容量があることを確認してください。(Make sure there is sufficient space available in target VM.) この問題ついて詳しくは、ターゲット VM の `bpVMutil` のログファイルを確認してください。(Review the bpVMutil log file on the target VM for additional information on this issue.)
- 選択したファイルとフォルダのリストアに失敗しました。(Failed to restore the selected files and folders.)
  この問題のトラブルシューティング情報については、`tar` のログを確認してください。
- 宛先 VM %s で新しく接続されたデバイスを特定できません。(Failed to identify the newly attached device on destination VM.) 宛先 VM のユーザークレデンシャルに十分な権限が設定されていないことが原因である場合があります。(One possible cause is that the destination VM user credentials have insufficient permissions.)
  宛先 VM のユーザークレデンシャルに root 権限または管理権限を付与することを推奨します。(It is recommended destination VM user credentials have root or administrative privileges.)

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2

メッセージ**:** 要求されたファイルのバックアップは実行されませんでした (none of the requested files were backed up)

説明**:** バックアップまたはアーカイブで、ファイルリスト内のファイルのバックアップが実行されませんでした。

この状態コードは、Lotus Notes データベースエージェントまたは SQL Server データベースエージェントを使用する自動バックアップに主に適用され、ジョブに関連するすべてのバックアップが失敗した場合に発生します。または、Enterprise Vault のバックアップが失敗しています。これは、通常のファイルシステムバックアップでは発生しません。

UNIX、Linux または Windows ファイルシステムバックアップ、あるいは SQL Server または Lotus Notes 以外のデータベースエージェントでこのエラーが発生した場合、NetBackup サポート事例を確認します。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- 次の説明は、Lotus Notes だけに適用されます。
  このエラーは、UNIX 上の Lotus Domino サーバーでアーカイブログが有効でない場合に発生します。また、このエラーは、トランザクションログに対して別のバックアップが実行中の場合に発生します。
- トラブルシューティング手段について詳しくは、適切なマニュアルのトラブルシューティングに関する項を参照してください。
  - 『NetBackup for Microsoft SQL Server 管理者ガイド』
  - 『NetBackup for Lotus Notes 管理者ガイド』
  - 『NetBackup for Enterprise Vault Agent 管理者ガイド』

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 3

メッセージ: 有効なアーカイブイメージが作成されましたが、致命的ではない問題が原因で、ファイルは削除されませんでした (valid archive image produced, but no files deleted due to non-fatal problems)

説明: アーカイブコマンドのバックアップ処理で問題が発生したため、ファイルが削除されませんでした。

推奨処置: クライアントのアーカイブの進捗ログまたは状態を調べ、問題を修正後、アーカイブを再試行する必要があるかどうかを判断します。問題が重大でなく、ファイルのバックアップが行われている場合、ファイルを手動で削除できます。バックアップが行われたファイルを確認するには、リストアモードで、NetBackup のクライアントユーザーインターフェースを使用して、アーカイブ内のファイルを参照します。

ファイルが削除されない原因として、必要な権限を所有していないことが考えられます。NetBackup では、ファイルを所有するユーザー、スーパーユーザー (UNIX の場合) または管理者 (Windows の場合) でない場合、ファイルを削除できません。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4

メッセージ: アーカイブファイルの削除に失敗しました (archive file removal failed)

説明: 完了したアーカイブのバックアップ処理は正常に完了しましたが、削除に失敗しました。

推奨処置: ユーザーがファイルを削除する権限を所有し、読み取り専用フラグがファイルに設定されていないことを確認します。UNIX クライアントの場合、ファイルが格納されているディレクトリに対して、書き込み権限を所有していることを確認します。バックアップは正常に行われたため、バックアップされたファイルを削除できます。(必要な権限を所有していない場合、システム管理者にそのファイルの削除を依頼します。)

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5

メッセージ: リストアが完全に失敗しました (Restore failed completely)

説明: この問題は次のことが原因で発生することがあります。

- Azure の vCPU が、しきい値の制限を超えて使用されました。
- レプリケートした EC2 インスタンスのコピーを代替の場所にリストアするときは、レプリケーション元とレプリケーション先の領域でキーペアの名前が同じである必要があります。

推奨処置: この問題を修正するには、状況に応じて次の解決策を試します。

- Azure を使用している場合は、クラウドプロバイダに問い合わせて、しきい値の上限を増やすように依頼します。
- レプリケートした EC2 のコピーをリストアする場合は、レプリケーション先の領域で新しいキーペアを作成します。レプリケーション元の領域のキーペアと一貫性があるキーペアを作成する必要があります。

VMware エージェントレスリストアの実行時に次の問題が発生することがあります。

- エラー %d によって、リカバリツールを宛先 VM %s にアップロードできませんでした。(Failed to upload recovery tool on destination VM %s with error %d.)
  ステージング場所に十分な容量または権限があることを確認してください。(Make sure there is sufficient space or permissions available at the staging location.)
- 宛先 VM でリカバリツールの抽出に失敗しました。(Failed to extract the recovery tool on the destination VM.)
  ターゲット VM のステージング場所 %s に十分な容量があることを確認してください。(Confirm there is sufficient space available at the staging location %s in the target VM.)

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6

メッセージ: ユーザーバックアップに失敗しました (User backup failed)

説明: このエラーは、次の理由により発生する可能性があります。

- クラウドプロバイダのクレデンシャルが更新されていません。
- リストア操作が失敗する原因となる状況の例: ディスクのスナップショットを同じインスタンスにリストアしたり、既存のディスクがまだインスタンスに接続されていたりする場合に、リストア操作は失敗します。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- 適切なプラグインが適切なクレデンシャルを使用して Web UI に構成されていることを確認します。クレデンシャルが変更された場合は、Web UI から確実に更新します。
- ターゲットインスタンスからディスクを切断します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7

メッセージ: アーカイブは、要求されたファイルのバックアップに失敗しました (the archive failed to back up the requested files)

説明: エラーが発生したため、ユーザーアーカイブが失敗しました。

推奨処置: ファイルの読み込み権限を所有していることを確認します。クライアントの進捗ログまたは状態を調べて、アーカイブが失敗した理由に関するメッセージを確認します。問題を修正して、アーカイブを再試行します。

Windows クライアントの場合、NetBackup サービスを起動するために使用したアカウントが、ファイルの読み込み権限を所有していることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8

メッセージ: rbak の状態を判断できません (unable to determine the status of rbak)

説明: DomainOS クライアントでは、`rbak` はリストアを行うために使用されます。`rbak` の終了時に状態メッセージが表示されない場合には、NetBackup はリストアが成功したかどうかを判断できません。

推奨処置: 新しい core ファイルを調べて、rbak が異常終了したかどうかを確認します。ps 出力で、rbak がハングアップしているかどうかを確認します。ハングアップしている場合、強制終了し、再試行します。進捗ログで、rbak からの異常メッセージを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9

メッセージ: 必要な拡張機能パッケージがインストールされていないか、または正しく構成されていません (a necessary extension package is not installed or not configured properly)

説明: 要求された操作を実行するには、NetBackup 拡張機能製品がインストールおよび構成されている必要があります。

推奨処置: 必要な拡張機能製品がインストールおよび構成されていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 10

メッセージ: 割り当てに失敗しました (allocation failed)

説明: 利用可能なシステムメモリが不足しているため、システムメモリの割り当てが失敗しました。原因として、過剰なプロセス、および物理メモリや仮想メモリの不足のために、システムに過大な負荷が生じていることが考えられます。

推奨処置: メモリを消費する不要なプロセスを終了して、メモリを解放します。スワップ領域または物理メモリを追加します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 11

メッセージ: システムコールに失敗しました (system call failed)

説明: システムコールが失敗しました。この状態コードは、対応する状態コードが存在しない、一般的なシステムコールが失敗した場合に使用されます。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- [すべてのログエントリ (All Log Entries)]レポートおよび[問題 (Problems)]レポートを参照して、失敗したシステムコールを特定し、エラーに関する他の情報を確認します。

- nbjm および nbproxy で例外処理が実行された場合 (nbproxy がポリシーまたは構成情報を取得しようとした場合など)、状態コード 11 が戻されます。nbjm の統合ログ (オリジネータ ID 117) または nbproxy のレガシーログで、エラーの原因の詳細を調べます。
- 頻出する原因として、サーバーのファイルシステムに空きがない場合があります。たとえば、[問題 (Problems)]レポートまたは bpdbm のデバッグログに、次のようなメッセージが表示される場合があります。

  ```
  06/27/95 01:04:00 romb romb  db_FLISTsend failed: system call
  failed (11)
  06/27/95 01:04:01 romb romb  media manager terminated by parent
  process
  06/27/95 01:05:15 romb romb backup of client romb that exited with
  status 11 (system call failed)
  ```

  UNIX システムの場合、df ディレクトリで df コマンドを実行します。
  df コマンドを実行しても問題が判明しない場合、bpdbm のデバッグログを確認するか、次のメッセージに対して grep を実行します。

  ```
  system call failed
  ```

  これは、/usr/openv/netbackup/db/error/ ディレクトリ内の関連ファイルに存在します。
  Windows システムの場合、NetBackup をインストールしているディスクパーティション内に十分な空き領域が存在することを確認します。
- システムの仮想メモリが不足していないことを確認します。仮想メモリに問題がある場合、使用していないアプリケーションを終了するか、仮想メモリの量を増やします。

  Windows で仮想メモリを増やすには、示されている順で次の操作を行います。

  - [コントロール パネル]を表示します。
  - [システム]をダブルクリックします。
  - [パフォーマンス]タブで、[仮想メモリ]の設定値を増やします。
- 次の説明は、UNIX クライアントだけに適用されます。
  セマフォの問題を確認します。このエラーは、システムに十分な割り当て済みセマフォがないことが原因で発生する場合があります。Solaris サーバー上で RDBMS も実行している場合に、最も頻繁に発生します。
  問題の現象は場合によって異なります。たとえば、NetBackup ログ内のエラーメッセージで、セマフォ操作のエラーによるバックアップの失敗が示される場合があります。また、他の現象として、NetBackup Device Manager デーモン ltid が、必要なセマフォを取得できなくなる場合があります。

システム要件は場合によって異なるため、確実な推奨事項はありません。Solaris サーバーで NetBackup と ORACLE の両方を実行しているお客様が、/etc/system ファイルに次の変更を加え、システムを再起動します (boot -r)。/etc/system ファイルに次の変更を加え、システムを再起動 () すると、問題が解決する場合があります。

```
set semsys:seminfo_semmni=300
set semsys:seminfo_semmns=300
set semsys:seminfo_semmsl=300
set semsys:seminfo_semmnu=600
```

システムのすべてのアプリケーションにリソースを提供できるように、これらの属性には十分な大きさの値を設定します。

- クライアントの他のデバッグログ、進捗ログまたは状態を調べます。nbjm の統合ログ (オリジネータ ID 117) で、エラーの原因の詳細を調べます。

NetApp ストレージの場合は、NetApp System Manager で次の構成が完了していることを確認します。

- ［Make snapshot directory (.snapshot) visible］オプションを有効にします。
- ［Automatically delete older Snapshot copies］を無効にします。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 12

メッセージ**:** ファイルを開けませんでした (file open failed)

説明**:** ファイルを開くことができませんでした。

ディスクストレージユニットが、NetBackup サーバーまたはメディアサーバーのルートデバイスのディレクトリに書き込みを実行しようとしたか、またはルートデバイスにディレクトリを作成しようとしました。この場合、アクティビティモニターのジョブの詳細ログには、［ルートデバイスにはバックアップが許可されていません (backups not permitted to root device)］というメッセージが記録されます。デフォルトでは、ディスクストレージユニットの絶対パスまたは指定するディレクトリは、ルートファイルシステム (またはシステムディスク) 上に存在できません。ストレージユニットの作成時に、ディスクストレージユニットがルートファイルシステム上に存在することを明示的に許可しておく必要があります。

推奨処置**:** 必要に応じて次の操作を実行します。

- ディスクストレージユニットのパスがルートファイルシステム上に存在することを許可する場合は、NetBackup 管理コンソールで［ストレージユニットの変更 (Change Storage Unit)］ダイアログボックスを開き、［このディレクトリは、ルートファイルシステムまたはシステムディスク上に存在できます。(This directory can exist on the root file system or system disk.)］チェックボックスをチェックします。

- ディスクストレージユニットに指定したパスが、ルートファイルシステムまたはシステムデバイス上に存在しない場合は、そのパスが、マウントされているファイルシステム上に存在することを確認します。
- ディスクストレージユニットに指定したパスが、ルートファイルシステムまたはシステムデバイス上に存在する場合、その位置に存在する必要がなければ、[ストレージユニットの変更 (Change Storage Unit)]ダイアログボックスを使用して、マウントされているファイルシステム上の (ルート以外の) 別のパスを指定します。
- NetBackup の[問題 (Problems)]レポートを確認します。ファイルおよびエラーの発生原因を特定します。原因として、ファイルに対する権限の問題が考えられます。詳細なトラブルシューティングの情報を入手するには、この状態コードを戻したプロセスのデバッグログディレクトリを作成します。その後、操作を再試行して、デバッグログの結果を確認します。
- NetBackup Lotus Notes では、特定の時点へのリストアジョブが失敗し、状態コード 12 が表示される場合があります。これらのジョブは、NetBackup 管理コンソールまたはバックアップ、アーカイブおよびリストアインターフェースを使用して、マスターサーバーから開始されたものです。この失敗は、NetBackup の tar ログファイルで通知されます。(Windows の場合、このファイルは、*install_path*¥NetBackup¥logs¥tar フォルダに存在します。UNIX の場合、このファイルは、/usr/openv/netbackup/logs/tar フォルダに存在します)。NetBackup マスターサーバーのインストールパスが NetBackup クライアントのインストールパスと異なる場合、Lotus データベースのリカバリ中の Lotus トランザクションログエクステントの自動リストアは失敗します。アクティビティモニターでは、状態コード 0 (正常終了) が表示されることに注意してください。ただし、クライアントの tar ログでは、リストアは正常終了していても、Lotus データベースのリカバリには失敗したこと (状態コード 12) が示されます。

  NetBackup クライアントでバックアップ、アーカイブおよびリストアインターフェースを使用して、リストアジョブを実行します。
- NetBackup Snapshot Client では、状態コード 12 は、次のようなメッセージとともに /usr/openv/netbackup/logs/bptm または bpdm のログに表示される場合があります。

  ```
  tpc_read_config failed: cannot open file
  /usr/openv/volmgr/database/3pc.conf
  ```

  この状態コードは、ポリシーがオフホストバックアップ方式として[NetBackup メディアサーバー (NetBackup Media Server)]または[サードパーティコピーデバイス (Third-Party Copy Device)]のいずれかを使用して構成されていて、3pc.conf ファイルが存在しないか不適切な場所にあることを示します。

  3pc.conf ファイルの作成手順を参照できます。

  『NetBackup Snapshot Client 管理者ガイド』を参照してください。

- FlashBackup ポリシーでは、ソースデータエントリの後に CACHE= エントリがあると、バックアップが失敗して状態コード 12 が表示されます。クライアント上の /usr/openv/netbackup/logs/bpbkar ログ内に次のようなメッセージが表示されます。

  ```
  09:55:33.941 [6092] <16> bpfsmap: ERR - open_snapdisk: NetBackup
  snapshot enable failed error 3
  09:55:33.942 [6092] <32> bpfsmap: FTL - bpfsmap: can't open
  snapshot disk /dev/rdsk/c4t1d0s3 errno 0
  09:55:33.950 [6092] <16> bpbkar Exit: ERR - bpbkar FATAL exit
  status = 12: file open failed
  09:55:33.956 [6092] <4> bpbkar Exit: INF - EXIT STATUS 12: file
  open failed
  09:55:33.957 [6092] <2> bpbkar Exit: INF - Close of stdout
  complete
  ```

  CACHE エントリがソースデータエントリの前になるように、バックアップ対象リストの順序を変更します。(ソースデータエントリでは、バックアップ対象のファイルシステムを含む raw パーティションを指定します。)

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 13

メッセージ: ファイルの読み取りに失敗しました (file read failed)

説明: ファイルまたはソケットの読み込みに失敗しました。

考えられる原因は、次のとおりです。

- マスターサーバー、メディアサーバー、またはいずれかのクライアントで発生したネットワーク通信問題。
- ファイルシステムからの読み込み時の I/O エラー。
- 不完全なファイルまたは壊れたファイルの読み込み。
- ネットワークの問題またはソケットに書き込みを行っているプロセスの問題が原因で発生したソケットの読み込みの失敗。
- NetBackup Snapshot Client に固有の問題 (「推奨処置」を参照)。
- NetBackup インストール後の最初の EV-SQL バックアップの失敗。
  『NetBackup for Enterprise Vault Agent 管理者ガイド』のトラブルシューティングに関する項を参照してください。
- Windows の場合、NetBackup でスナップショットのコピー操作用に生成されたファイルリストに十分な情報がないため tar32 コピーからリストアできない。たとえば、

tar32 コピーがまだ作成されておらずブロック番号の情報が正しくない場合があります。

- NetBackup はデュアルブート VM のためのポリシーの［VM バックアップからのファイルリカバリを有効にする (Enable file recovery from VM backup)］オプションをサポートしません。
- VMware VDDK でタイムアウトをロックすると、同じ VMware バックアップホストからの同時 hotadd バックアップが失敗する場合があります。
  NetBackup アクティビティモニターの詳しいステータスログに、次のようなメッセージが含まれることがあります。

  ```
  12/05/2014 06:43:53 - begin writing
  12/05/2014 06:48:53 - Error bpbrm (pid=2605) socket read failed:
  errno = 62 - Timer expired
  12/05/2014 06:48:55 - Error bptm (pid=2654) media manager
  terminated
  by parent process
  ```

  /netbackup/logs/vxms ログに、次のような VDDK メッセージが繰り返し含まれる可能性があります。

  ```
  12/08/2014 05:11:35 : g_vixInterfaceLogger:libvix.cpp:1844 <DEBUG>
   :
  [VFM_ESINFO] 2014-12-08T05:11:35.146-06:00 [7F1B1163F700 info
  Libs']
  FILE: FileLockWaitForPossession timeout on
  '/var/log/vmware/hotAddLock.
  dat.lck/M34709.lck' due to a local process
  '15882-26732358(bpbkarv)'
  ```

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- 問題が発生した位置と原因についての情報を、NetBackup の［問題 (Problems)］レポートで確認します。
- ネットワーク通信が正しく動作していることを確認します。
  『NetBackup トラブルシューティングガイド』の「ネットワーク通信の問題の解決」を参照してください。
- FlashBackup クライアントの場合、/var/adm/messages ログで、次のようなエラーを確認します。

  ```
  Mar 24 01:35:58 bison unix: WARNING: sn_alloccache: cache
  /dev/rdsk/c0t2d0s3 full - all snaps using this cache are now
  unusable
  ```

このエラーは、キャッシュパーティションの大きさが不十分であることを示しています。可能な場合、キャッシュパーティションのサイズを大きくします。または、複数のバックアップで同じキャッシュを使用している場合、並列実行バックアップの数を減らします。並列実行バックアップの数を減らすには、並列実行バックアップの一部を再スケジュールするか、ファイルシステムの動作が少ない時間帯にすべてのバックアップを再スケジュールします。

- 詳細なトラブルシューティングの情報を入手するには、この状態コードを戻したプロセスのデバッグログディレクトリを作成します。その後、操作を再試行して、デバッグログの結果を確認します。
- すべての製品とコンポーネント (SQL Server、Exchange、Notes など) の最新の Service Pack が インストールされていることを確認します。
- 環境全体のすべてのネットワークハードウェア (NIC、ハブ、スイッチ、ルーターなど) が半二重モードではなく全二重モードに設定されていることを確認します。
- システムの NIC に関する次の項目を確認します。
  - システム全体で 最新の NIC ドライバにアップグレードします。
  - すべての NIC が半二重モードではなく全二重モードに設定されていることを確認します。
    『NetBackup トラブルシューティングガイド』の「ネットワークインターフェースカードのパフォーマンスのトラブルシューティング」を参照してください。
  - NIC のタイムアウト設定を大きくします。
  - NIC チーミングが実装されている場合は、テストのために無効にします。
  - 対象となるクライアントまたはサーバーの NIC 自体を置き換えます。
- NetBackup Snapshot Client では、状態コード 13 は、`/usr/openv/netbackup/logs/bpbkar` ログに表示される場合があります。

  このログは、次の内容を示している可能性があります。

  - バックアップを行うファイルが、SCSI ドライブではなく IDE ドライブに存在します。オフホストバックアップ方式が、[NetBackup メディアサーバー (NetBackup media server)] または [サードパーティコピーデバイス (Third-Party Copy Device)] のいずれかに設定されています。オフホストバックアップを使用する場合、クライアントファイルを格納するディスクは、SCSI デバイスまたはファイバーチャネルデバイスである必要があります。
    IDE ドライブのディスクでは、`/usr/openv/netbackup/logs/bpfis` ログ内に次のように表示される場合があります。

    ```
    get_disk_info: FTL - /var/tmp/caa026fEU disk_inquiry failed.
    Errno = 25: Inappropriate ioctl for device
    ```

/usr/openv/netbackup/logs/bpbkar ログ内には次のように表示される場合があります。

```
bpbkar: INF - Processing /var
bpbkar: ERR - get_disk_info() failed, status 13
bpbkar: ERR - tpc_get_disk_info() failed: err 13
bpbkar: ERR - bpbkar FATAL exit status = 13: file read failed
bpbkar: INF - EXIT STATUS 13: file read failed
```

- バックアップを行うファイルが、マウントされていないファイルシステム上に存在します。スナップショットソースとして指定するファイルシステムは、マウントされている必要があります。スナップショットソースがマウントされていない状態で、マウントポイントが存在する場合、NetBackup では、スナップショットソースとして指定したディレクトリより 1 階層上のディレクトリのスナップショットの取得が試行されます。
- NetBackup メディアサーバー方式では、クライアントの読み込みタイムアウト値を大きくする必要がある場合があります。ある環境では、NetBackup はデフォルト値より長い読み込み時間を要求することがあります。クライアントの読み込みタイムアウトが不十分な場合、バックアップが失敗してこのエラーが発生する可能性があります。
  すべてのクライアントに対してクライアントの読み込みタイムアウトを大きくするには、NetBackup 管理コンソールで、[ホストプロパティ (Host Properties)]>[マスターサーバー (Master Servers)]>に移動し、マスターサーバーをダブルクリックして[プロパティ (Properties)]>[タイムアウト (Timeouts)]に移動します。その後、クライアントの読み込みタイムアウトを大きくします。

- Windows の場合、[バックアップ、アーカイブおよびリストア (Backup, Archive, and Restore)]のクライアントコンソールを更新し、リストアを再試行します。この処理はクライアントコンソールに表示されるファイルリストを更新し、選択したファイルについての正しい情報を渡します。
- 同じ VMware バックアップホストからの同時実行の hotadd バックアップが失敗する原因となる VMware VDDK でのタイムアウトを回避するには、次のいずれかを実行します。
  - 同時に動作する hotadd バックアップの数を減らします。
  - メディアサーバーのクライアント読み込みのタイムアウトを適宜 (15 分以上まで) 増やします。
    NetBackup 管理コンソールで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)]、[ホストプロパティ (Host Properties)]の順に選択し、メディアサーバーをダブルクリックし、[タイムアウト (Timeouts)]、[クライアントの読み込みタイムアウト (Client read timeout)]を選択します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 14

メッセージ: ファイルの書き込みに失敗しました (file write failed)

説明: ファイルまたはソケットへの書き込みに失敗しました。

考えられる原因は、次のとおりです。

- ファイルシステムへの書き込み時の I/O エラー。
- ソケットへの書き込みの失敗。この失敗は、ネットワークの問題またはソケットから読み込みを行っているプロセスの問題が原因である場合があります。
- 空きがなくなったディスクパーティションへの書き込み。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- 問題が発生した位置と原因についての情報を、NetBackup の［問題 (Problems)］レポートで確認します。
- 詳細なトラブルシューティングの情報を入手するには、この状態コードを戻したプロセスのデバッグログディレクトリを作成します。その後、操作を再試行して、デバッグログの結果を確認します。
- ルーター、ブリッジおよび他のネットワークデバイスが完全に二重化されていることを確認します。
  『NetBackup トラブルシューティングガイド』の「ネットワークインターフェースカードのパフォーマンスのトラブルシューティング」を参照してください。
- 「Sniffer」プログラムを使用して、拒否または再要求されたパケット数を判断します。
- Windows システムの場合、クライアントの `bpbkar` のログに、10054［接続リセットエラー (Connection Reset Error)］というエラー (通常は、ハードウェアのエラーを示します) が含まれる場合があります。この場合、NetBackup クライアントとサーバーの間で、接続が初期状態に戻されています。NetBackup はこのエラーを受信した場合、バックアップを継続できません。このエラーが発生する原因は、次のとおりです。
  - ネットワークで一時的な問題が発生している。
  - NetBackup クライアントのネットワークインターフェースカードに問題がある。
  - NetBackup サーバーのネットワークインターフェースカードに問題がある。
  - ルーターに問題がある。
  - 他のアプリケーションが NetBackup の接続を妨害している。
- NetBackup Java インターフェースの使用中にこのエラーが発生した場合は、NetBackup Java インターフェースのアプリケーションサーバー (`bpjava` プロセス) で、`/usr/openv/netbackup/logs/user_ops` が含まれるファイルシステムのディスク領域が不足している可能性があります。アプリケーションサーバーでは、一時ファイルを `/user_ops` ディレクトリのサブディレクトリに書き込みます。ファイルシステムのディスク領域を整理して空き領域を増やしてください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 15

メッセージ: ファイルを閉じることができませんでした (file close failed)

説明: ファイルまたはソケットを閉じることができませんでした。

推奨処置: 問題が発生した位置と原因についての情報を、NetBackup の[問題 (Problems)]レポートで確認します。詳細なトラブルシューティングの情報を入手するには、この状態コードを戻したプロセスのデバッグログディレクトリを作成します。その後、操作を再試行して、デバッグログの結果を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 16

メッセージ: 実装されていない機能 (unimplemented feature)

説明: 指定した操作が実装されていません。NetBackup を通常の方法で使用しているかぎり、このエラーは発生しません。

推奨処置: すべてのエラー情報を保存して、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 17

メッセージ: パイプを開けませんでした (pipe open failed)

説明: NetBackup のクライアントメニューおよび Vault の領域で発生します。

推奨処置: すべてのエラー情報を保存して、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 18

メッセージ: パイプを閉じることができませんでした (pipe close failed)

説明: あるプロセスによって子プロセスの起動が試行されたときに、パイプを閉じることができませんでした。

推奨処置: 失敗した原因についての情報を、NetBackup の[問題 (Problems)]レポートで確認します。詳細なトラブルシューティングの情報を入手するには、この状態コードを戻したプロセスのデバッグログディレクトリを作成します。その後、操作を再試行して、デバッグログの結果を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 19

メッセージ: getservbyname が失敗しました (getservbyname failed)

説明: `getservbyname()` の呼び出しが失敗しました。`getservbyname()` 関数では、サービス名を使用して、`services` ファイル内のサービスエントリが検索されます。(または、UNIX で NIS サービスのマップが構成されている場合、そのマップ内のサービスエントリが検索されます。)

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- 失敗した原因についての情報を、NetBackup の[問題 (Problems)]レポートで確認します。
- UNIX または Linux システムの場合、`/etc/services` および NIS サービスのマップ (該当する場合) に、NetBackup サービス `bpcd`、`bpdbm` および `bprd` のエントリが存在することを確認します。
- Windows システムの場合、`%SystemRoot%¥system32¥drivers¥etc¥services` ファイルに、NetBackup インターネットプロセス `bpcd`、`bpdbm` および `bprd` の正しいエントリが存在することを確認します。
  [NetBackup クライアントのプロパティ (NetBackup Client Properties)]ダイアログボックスの[ネットワーク (Network)]タブの[NetBackup Client サービスポート (NetBackup Client Service Port)]番号および[NetBackup Request サービスポート (NetBackup Request Service Port)]番号が、`services` ファイルの設定と一致していることを確認します。このダイアログボックスを表示するには、バックアップ、アーカイブおよびリストアインターフェースを起動し、[ファイル (File)]メニューから[NetBackup クライアントのプロパティ (NetBackup Client Properties)]を選択します。[ネットワーク (Network)]タブの値は、NetBackup Client Service が起動されると `services` ファイルに書き込まれます。
  『NetBackup トラブルシューティングガイド』の「ホスト名およびサービスエントリの検証」を参照してください。
- ネットワークの動作のレベルを確認します。ネットワークの過大な負荷が原因で、このエラーが発生する場合があります。
- これらの操作で問題が判明しない場合、この状態コードを戻したプロセスのデバッグログディレクトリを作成します。その後、操作を再試行して、デバッグログの結果を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 20

メッセージ: コマンドのパラメータが無効です (invalid command parameter)

説明: 次の問題が原因でこのエラーが発生する場合があります。

- 1 つ以上のコマンドパラメータが無効です。マスターサーバーとそのメディアサーバーまたはクライアントに、互換性のないバージョンの NetBackup がインストールされている場合、このエラーが発生することがあります。たとえば、NetBackup マスターサーバーに NetBackup 8.0、メディアサーバーまたはクライアントに NetBackup 7.7 がインストールされている場合です。
- コマンドラインから、不正なパラメータを使用してコマンドを実行した場合にも発生することがあります。
- VSO FIM スナップショット方式を使用して NAS アレイを保護する場合、オフホストバックアップの実行でデータムーバーはサポートされません。
- メディアサーバーとバックアップホストは、BigData ポリシーに同じ NetBackup バージョンを使用する必要があります。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- NetBackup の[問題 (Problems)]レポートで情報を確認します。
- コマンドラインでコマンドを実行したときにエラーが発生した場合、パラメータが有効であることを確認します。
- この状態コードは、nbjm からパラメータが渡された際に必要なパラメータが不足している場合に発生する可能性があります。渡されたパラメータのリストについては、nbjm の統合ログ (オリジネータ ID 117) を確認します。
- 次の情報は NetBackup Snapshot Client に関係します。
  - /usr/openv/netbackup/logs/bptm のログに次のようなメッセージが表示される場合、サードパーティコピーのバックアップで、多重化が有効になっています。

    ```
    bptm: cannot perform Third-Party-Copy for multiplexed backups
    send_brm_msg: ERROR 20

    bptm: EXITING with status 20
    ```

    サードパーティコピーデバイスオフホストバックアップ方式では、多重化 (同じストレージデバイスへの複数の並列実行バックアップジョブの書き込み) を行うことはできません。すべてのサードパーティコピーのバックアップで、多重化を無効にする必要があります。多重化を有効にすると、バックアップが失敗する場合があります。

- バックアップに必要なクライアントディスクの正しい 3pc.conf ファイルエントリが、メディアサーバーに存在しない可能性があります。

  /usr/openv/netbackup/logs/bpbkar ログ内に次のように表示される場合があります。

```
14:45:00.983 [15773] <4> bpmap_mm_get_devid: GET_DEVICE_INDEX
1
EMC:SYMMETRIX:601092014000
14:45:00.986 [15773] <4> bpbkar child_send_keepalives: keepalive

child started, pid = 15822
14:47:02.029 [15773] <4> bpmap_mm_get_devid: keepalive child:
15822 killed
14:47:02.030 [15773] <4> bpmap_mm_get_devid: DEVICE_INDEX -1
14:47:02.031 [15773] <16> bpmap_send_extend: ERR - can't obtain

device id string EMC:SYMMETRIX:601092014000
14:47:33.167 [15773] <16> bpbkar Exit: ERR - bpbkar FATAL exit

status = 227: no entity was found
14:47:33.167 [15773] <4> bpbkar Exit: INF - EXIT STATUS 227:
no
entity was found
14:47:33.168 [15773] <2> bpbkar Exit: INF - Close of stdout
complete
```

  ここでは、特定のデバイスがメディアサーバー上の 3pc.conf ファイルで検出できないことが示されています ([14:47:02.031 [15773] <16> bpmap_send_extend: ERR - デバイス ID 文字列 EMC:SYMMETRIX:601092014000 を取得できません (14:47:02.031 [15773] <16> bpmap_send_extend: ERR - can't obtain device id string EMC:SYMMETRIX:601092014000)])。

  次のいずれかの問題があります。

  - メディアサーバー上の 3pc.conf ファイルが最新のものではない。3pc.conf ファイルを再作成してください。
  - メディアサーバーが、サードパーティコピーデバイスおよびクライアントディスクと異なるファイバーチャネルネットワークに存在している。その結果、3pc.conf ファイルにクライアントディスクの正しいエントリが含まれていません。-x *client_name* オプションを指定して bptpcinfo コマンドを実行します。このオプションによって、クライアントディスクが 3pc.conf ファイルに追加されます。bptpcinfo -x *client_name* を実行して各ディスクをファイルに追加する場合、デバイスのワールドワイド名 (WWN=) の追加が必要になる場合があります。

オンラインマニュアル『NetBackup Snapshot Client Configuration』を参照してください。

Snapshot Client の補足情報については、『NetBackup Snapshot Client 管理者ガイド』を参照してください。

- HP VxFS スナップショット機能では、スナップショットごとに専用のキャッシュパーティションが必要となります。キャッシュパーティションが使用中でないことを確認するために、マウントテーブルのチェックが行われます。キャッシュパーティションがすでに使用中の場合は、状態コード 20 が発生します。

  /usr/openv/netbackup/logs/bpbkar のログで、次のメッセージを確認します。

  ```
  bpfsmap: FTL - bpfsmap: snapshot cache already in use,
  /dev/arrayvg/vol4c
  bpbkar Exit: ERR - bpbkar FATAL exit status = 20: invalid
  command parameter
  bpbkar Exit: INF - EXIT STATUS 20: invalid command parameter
  ```

  スナップショットキャッシュパーティションが使用中の場合、異なる時間に実行されるようにポリシーのスケジュールを設定するか、バックアップごとに異なるキャッシュパーティションを使用します。

  [複数のデータストリームの許可 (Allow multiple data streams)]オプションが有効な場合、各ストリームにはそれぞれ専用のキャッシュパーティションが必要です。

- 次のようにして、サーバーとクライアントの NetBackup バージョンを比較します。
  - UNIX または Linux 版 NetBackup サーバーおよびクライアントの場合、/usr/openv/netbackup/bin/version ファイルを確認します。
  - Windows 版 NetBackup サーバーの場合、*install_path*¥NetBackup¥version.txt ファイルまたは[ヘルプ (Help)]メニューの[NetBackup 管理コンソールのバージョン情報 (About NetBackup Administration Console)]項目を確認します。
  - Microsoft Windows クライアントの場合、[ヘルプ (Help)]メニューの[NetBackup クライアントのバージョン情報 (About NetBackup Client)]項目を確認します。
  - Java インターフェースによってエラーが表示される場合、Java 起動ファイルのデバッグ出力マネージャを有効にします。再試行し、Java ログに記録されているパラメータをコマンドの使用方法に表示されているパラメータと比較します。
- VMware バックアップ用の[バックアップメディアサーバー (Backup Media Server)]オプションでは、ポリシーに指定されているストレージユニットがメディアサーバーに一意である必要があります。ストレージユニットが別のメディアサーバーでも利用可能な場合、スナップショットジョブは成功しません。
- VSO FIM スナップショット方式を使用して NAS アレイを保護する場合、代替クライアントを使用してオフホストバックアップを実行します。

- メディアサーバーとバックアップホストは、BigData ポリシーに同じ NetBackup バージョンを使用する必要があります。
- これらの操作で問題が判明しない場合、この状態コードを戻したプロセスのデバッグログディレクトリを作成します (プロセスでレガシーログが使用されている場合)。その後、操作を再試行して、ログの結果を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 21

メッセージ: ソケットを開けませんでした (socket open failed)

説明: ソケットが開きませんでした。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- 失敗した位置と原因についての情報を、NetBackup の[問題 (Problems)]レポートで確認します。失敗の原因を[問題 (Problems)]レポートから判断できない場合、この状態コードを戻すプロセスのデバッグログディレクトリを作成します。その後、操作を再試行して、デバッグログの結果を確認します。
- 次の説明は、Sun Solaris だけに適用されます。
  オペレーティングシステムのすべてのパッチがインストールされていることを確認します。
  『NetBackup リリースノート』の操作上の注意事項に関する項を参照してください。
- 次の説明は、Windows システムだけに適用されます。
  推奨の Service Pack がインストールされていることを確認します。
- NetBackup メディアサーバーにネットワークファイルシステム (NFS) 用サービスをインストールしていない可能性があります。その結果、メディアサーバーは Portmapper サービスに接続できません。+ネットワークファイルシステムがインストールされていないので、NFS サービスを手動で起動できません。
  メディアサーバーにネットワークファイルシステム用サービスをインストールします。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 22

メッセージ: ソケットを閉じることができませんでした (socket close failed)

説明: ソケットが閉じませんでした。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- 失敗した位置と原因についての情報を、NetBackup の[問題 (Problems)]レポートで確認します。失敗の原因を[問題 (Problems)]レポートから判断できない場合、こ

の状態コードを戻すプロセスのデバッグログディレクトリを作成します。その後、操作を再試行して、デバッグログの結果を確認します。

- 次の説明は、Sun Solaris だけに適用されます。
  オペレーティングシステムのすべてのパッチがインストールされていることを確認します。
  『NetBackup リリースノート』の操作上の注意事項に関する項を参照してください。
- 次の説明は、Windows システムだけに適用されます。
  推奨の Service Pack がインストールされていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 23

メッセージ: ソケットの読み込みに失敗しました (socket read failed)

説明: ソケットからの読み込み操作が失敗しました。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- 失敗した位置と原因についての情報を、NetBackup の[問題 (Problems)]レポートで確認します。失敗の原因を[問題 (Problems)]レポートから判断できない場合、この状態コードを戻すプロセスのデバッグログディレクトリを作成します。その後、操作を再試行して、デバッグログの結果を確認します。
- 壊れたバイナリが、このエラーの原因の 1 つとして考えられます。
  この場合、インストールメディアから新しい bptm をロードすると、問題が解決する場合があります。
- 次の説明は、Sun Solaris だけに適用されます。
  オペレーティングシステムのすべてのパッチがインストールされていることを確認します。
  『NetBackup リリースノート』の操作上の注意事項に関する項を参照してください。
- 次の説明は、Windows システムだけに適用されます。
  推奨の Service Pack がインストールされていることを確認します。
- NetBackup メディアサーバーは 8.0 以前のバージョンです。NetBackup では安全でない通信が無効にされています。ホストの接続を続行する場合は、次のいずれかの操作を行います。
  - マスターサーバーホスト上の NetBackup 管理コンソールで、[セキュリティ管理 (Security Management)]、[グローバルセキュリティ (Global Security)]、[NetBackup 8.0 以前のホストとの安全でない通信を有効にする (Enable insecure communication with NetBackup 8.0 and earlier hosts)]オプションの順に選択します。

- nbseccmd -setsecurityconfig -insecurecommunication on コマンドを指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 24

メッセージ: ソケットの書き込みに失敗しました (socket write failed)

説明: ソケットへの書き込み操作が失敗しました。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- 失敗した位置と原因についての情報を、NetBackup の[問題 (Problems)]レポートで確認します。失敗の原因を[問題 (Problems)]レポートから判断できない場合、この状態コードを戻すプロセスのデバッグログディレクトリを作成します。その後、操作を再試行して、デバッグログの結果を確認します。
- 原因として、ネットワークの高負荷が考えられます。たとえば、ネットワーク負荷を監視する Windows システムによって高負荷が検出された場合、この問題が Cannot write to STDOUT で発生します。他のシステムが使用しているルートが切断されたことを知らせる ICMP パケットがそれらのシステムに送信されます。次のようなログメッセージが表示されます。

```
01/31/96 14:05:23 ruble crabtree.null.com from client
crabtree.null.com: ERR - Cannot write to STDOUT. Err no= 242: No
route to host
01/31/96 14:05:48 ruble crabtree.null.com successfully wrote
backup id crabtree.null.com_0823125016, copy 1, fragment 1,
440864 Kbytes at 628.538 Kbytes/sec
01/31/96 14:05:51 netbackup crabtree.null.com CLIENT
crabtree.null.com POLICY Remote3SysFullW  SCHED Sirius  EXIT
STATUS 24 (socket write failed)
```

- 次の説明は、Sun Solaris だけに適用されます。
  オペレーティングシステムのすべてのパッチがインストールされていることを確認します。
  『NetBackup リリースノート』の操作上の注意事項に関する項を参照してください。
- 次の説明は、Windows システムだけに適用されます。
  推奨の Service Pack がインストールされていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 25

メッセージ: ソケットに接続できません (cannot connect on socket)

説明: 特定の操作のために他のプロセスに接続中、プロセスでタイムアウトになりました。このエラーは、起動されていない NetBackup Request デーモン (bprd) または NetBackup Database Manager デーモン (bpdbm) に対して、プロセスによる接続が試行されたときに発生する場合があります。(Windows の場合にはこれらのデーモンは、NetBackup Request Manager サービスと NetBackup Database Manager サービスです。)

また、ネットワークまたはサーバーの負荷が大きいために応答時間が長くなる場合、あるいは NetBackup の評価版のライセンスキーの期限が切れている場合にも発生します。ただし、このエラーの最も一般的な原因は、ホスト名解決の問題です。

RHV の場合、仮想化サーバーに接続できないときにエラーが発生する可能性があります。

VMware の場合、機能 VIRTUALIZATION_HOSTS_SECURE_CONNECT_ENABLED が有効で、仮想化サーバーの CA 証明書が ECA の構成済みトラストストアに追加されていないときにこのエラーが発生する可能性があります。

ネットワーク接続の問題、または pbx_exchange などの必要なプロセスが実行されていないことによって引き起こされるこのエラーの原因としては、他に次のことが考えられます。

- nbjm がメディアサーバー上の bpcd に接続できない。
- nbpem が nbproxy に接続できない。
- メディアサーバー上の bptm がマスターサーバー上の nbjm に接続できない。
- 即時バックアップ操作を実行できない。

これらのエラーは、ネットワーク接続の問題、または pbx_exchange などの必要なプロセスが実行されていないことによって引き起こされます。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- bpcompatd、vnetd および Private Branch Exchange (PBX) が実行中であることを確認します。PBX の起動方法に関する情報を参照できます。
  『NetBackup トラブルシューティングガイド』の「PBX の問題の解決」を参照してください。
- 必要に応じて、次のコマンドを実行して、NetBackup を停止してから再起動します。
  - UNIX システムの場合、次を入力します。

    ```
    /usr/openv/netbackup/bin/bp.kill_all
    /usr/openv/netbackup/bin/bp.start_all
    ```

  - Windows システムの場合、次を入力します。

```
install_path¥NetBackup¥bin¥bpdown
install_path¥NetBackup¥bin¥bpup
```

- 次の情報は UNIX または Linux の NetBackup マスターサーバーにのみ適用されます。
  bprd および bpdbm プロセスが実行中であることを確認します。実行中でない場合、これらのプロセスを起動します。Windows のマスターサーバーの場合には、NetBackup Request Manager サービスと NetBackup Database Manager サービスが実行中であることを確認します。実行中でない場合、これらのサービスを起動します。
  これらのプロセスまたはサービスが実行中である場合、失敗したときの［すべてのログエントリ (All Log Entries)］レポートを確認して、その失敗した位置を判断します。
  次のいずれかを実行します。
  - レポートを参照できない場合またはレポートの参照時にcannot connect on socketというエラーが表示される場合には、NetBackup Database Manager サービスまたはデーモンが実行中であることを再度確認します。次に、bpdbm のデバッグログディレクトリを作成して、操作を再試行し、デバッグログの結果を確認します。
  - レポートを参照し、この問題に関連するエントリが見つからない場合には、エラーが最初に表示されたときに実行中であった関連プロセスのデバッグログディレクトリを作成します。(多くの場合、このプロセスは bpbrm です。) その後、操作を再試行して、デバッグログの結果を確認します。
- サーバーリストによって適切なマスターサーバーが指定されていることを確認します。
  - 次の説明は、Windows システムだけに適用されます。
    マスターサーバーは、［NetBackup マシンおよびポリシー形式の指定 (Specify NetBackup Machines and Policy Type)］ダイアログボックスの［バックアップおよびリストアに使用するサーバー (Server to use for backups and restores)］ドロップダウンメニューで指定します。このダイアログボックスを表示するには、バックアップ、アーカイブおよびリストアインターフェースを起動し、［NetBackup マシンおよびポリシー形式の指定 (Specify NetBackup Machines and Policy Type)］を［ファイル (File)］メニューから選択します。
  - 次の情報は UNIX と Linux システムにのみ適用されます。
    マスターサーバーは SERVER ファイル内の最初の SERVER エントリです。
  - ベリタステクニカルサポート Web サイトで、NetBackup の推奨パッチがすべてインストールされていることを確認します。
  - ユーザー主導バックアップをクライアントから実行したときに失敗した場合、ユーザー主導バックアップのスケジュールが、マスターサーバーに存在することを確認します。
  - NetBackup Database Extension を使用している場合は、次のようにします。

該当するデータベース製品が、NetBackup によってクライアントの進捗ログに書き込みを行うことができる適切な権限を所有していることを確認します。

- 次の説明は、UNIX システムだけに適用されます。
  メディアサーバーで shutdown スクリプトを実行したときに bpdbm が終了していた場合、K77netbackup スクリプトを注意深く確認してください。そこにはこの問題を回避する方法の詳細が含まれています。このスクリプトは、/usr/openv/netbackup/bin/goodies に存在します。

UNIX または Linux のマスターサーバーのサーバーリストを変更する場合には、その変更を有効にするために、NetBackup Request デーモン (bprd) と NetBackup Database Manager デーモン (bpdbm) を停止し、再起動します。Windows の場合、NetBackup Request Manager サービスおよび NetBackup Database Manager サービスを停止し、再起動します。

- services ファイルを確認します。
  - 次の説明は、UNIX システムだけに適用されます。
    /etc/services ファイル (および NIS を使用する場合は NIS サービス) に、NetBackup サービス bpcd、bpdbm および bprd のエントリが存在することを確認します。

  Windows の場合、%SystemRoot%¥system32¥drivers¥etc¥services ファイルに、bpcd、bpdbm および bprd の正しいエントリが存在することを確認します。
  また、次の数が services ファイルの設定と一致していることを確認します。
  [NetBackup Client サービスポート (NetBackup Client Service Port)]と[NetBackup Request サービスポート (NetBackup Request Service Port)]([ネットワーク (Network)]タブを[NetBackup クライアントのプロパティ (NetBackup Client Properties)]ダイアログボックス内)。このダイアログボックスを表示するには、バックアップ、アーカイブおよびリストアインターフェースを起動し、[ファイル (File)]メニューから[NetBackup クライアントのプロパティ (NetBackup Client Properties)]を選択します。[ネットワーク (Network)]タブの値は、NetBackup Client Service が起動されると services ファイルに書き込まれます。
  『NetBackup トラブルシューティングガイド』の「NetBackup のホスト名およびサービスエントリの検証」を参照してください。

- Sun Solaris の場合、オペレーティングシステムのすべてのパッチがインストールされていることを確認します。
  『NetBackup リリースノート』の操作上の注意事項に関する項を参照してください。

- Windows の場合、推奨の Service Pack がインストールされていることを確認します。

- NetBackup の基本ライセンスキーの期限が切れている場合、デーモン (bprd、bpdbm など) は、NetBackup サーバーで停止します。これらのデーモンが実行中でない場合、管理コンソールで状態コード 25 のエラーが発生する場合があります。NetBackup の有効な基本ライセンスキーをインストールし、デーモンを再起動した後、コンソールを再起動してください。

- NetBackup Snapshot Client では、次のことが適用されます。メディアサーバー上に多数のデバイスが構成されている場合、bptpcinfo コマンドによる 3pc ファイルの生成に長い時間がかかります。初めてバックアップを実行する場合、バックアップが失敗し、状態コード 25 が表示されることがあります。/usr/openv/volmgr/database/3pc.conf ファイルが存在することを確認してください。存在する場合は、バックアップを再度実行します。バックアップが再度失敗したら、bptpcinfo を手動で実行して 3pc ファイルを生成し、その後バックアップを再度実行します。
- 自動イメージイメージレプリケーション (A.I.R.) のシナリオでは、8.1 と 8.0 のマスターサーバー間の信頼関係を確立した後に NetBackup で安全でない通信を無効にすると、エラーが発生する場合があります。ホストの接続を続行する場合は、次のいずれかの操作を行います。
  - マスターサーバーホスト上の NetBackup 管理コンソールで、[セキュリティ管理 (Security Management)]、[グローバルセキュリティ (Global Security)]、[安全な通信 (Secure Communication)]、[NetBackup 8.0 以前のホストとの安全でない通信を有効にする (Enable insecure communication with NetBackup 8.0 and earlier hosts)]オプションの順に選択します。
  - nbseccmd -setsecurityconfig -insecurecommunication on コマンドを指定します。
- RHV:
  - RHV クレデンシャルが正しく、仮想化サーバーにアクセスできることを確認します。
- VMware の場合:
  - VIRTUALIZATION_HOSTS_SECURE_CONNECT_ENABLED オプションが有効な場合、証明書と CRL の配置を確認する必要があります。VMware 仮想化サーバー (vCenter、ESX、ESXi) の証明書と CRL が、ECA の構成済みトラストストアと CRL パスにそれぞれ追加されていることを確認します。
  - 証明書と CRL ファイルが正しい形式で、トラストストアファイルと CRL ファイルが破損していないことを確認します。
  - 仮想化サーバーでサポートされるのは、ファイルベースのトラストストアと Windows トラストストアの PEM 証明書形式のみです。P7b または DER 形式のファイルベースのトラストストアは、サポートされません。この機能が有効な場合、証明書 ECA ストアは、Windows 証明書ストアかファイルベースの PEM 形式ストアである必要があります。
- Nutanix AHV の場合:
  - NetBackup トラストストアに、CA 証明書が追加されたことを確認します。詳しくは、『Nutanix AHV 管理者ガイド』を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 26

メッセージ: クライアント / サーバーの組み合わせに失敗しました (client/server handshaking failed)

説明: クライアントとの通信中、サーバー上の処理でエラーが発生しました。このエラーは、クライアントとサーバーの通信を開始することはできましたが、問題が発生し、通信が完了しなかったことを示します。この問題は、バックアップ中またはリストア中に発生する場合があります。

このエラーは、公開鍵インフラストラクチャ (PKI) のアーティファクトが有効でない場合は、証明書の登録時にも発生する可能性があります。たとえば、NetBackup 8.2 以降のマスターサーバーでホスト証明書の発行者を識別できない場合に、このエラーが発生する可能性があります。

推奨処置: [すべてのログエントリ (All Log Entries)] レポートで該当する期間を調べて、ハンドシェークが失敗した動作を判断します。ハンドシェークが失敗したクライアントおよびサーバーを判断します。

詳細なトラブルシューティングの情報を入手するには、この状態コードを戻したプロセスのデバッグログディレクトリを作成します。その後、操作を再試行して、デバッグログの結果を確認します。

証明書の登録処理中にエラーが発生した場合は、次のことを確認します。

- 次のコマンドを実行して PKI のアーティファクトを確認します。
  - `nbcertcmd -listAllCertificates [-jks]` - Java キーストアの Web サーバー証明書情報を表示するために、マスターサーバーで実行します。
  - `nbcertcmd -listCACertDetails -ECA` - トラストストアに格納されている CA 証明書の詳細を一覧表示するために、ホストで実行します。
- クライアントとサーバーの証明書の発行者が、互いのトラストストアで利用可能なことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 27

メッセージ: 子プロセスはシグナルによって強制終了されました。(child process killed by signal)

説明: このエラーを通知したプロセスの子プロセスが終了されました。このエラーは、バックアップジョブが終了されたか、子プロセスが他のエラーによって終了されたために発生

する場合があります。また、この問題は、NetBackup プロセスが、タスクマネージャまたは他のユーティリティを介して終了された場合に発生することもあります。

推奨処置: 失敗した位置と原因についての情報を、NetBackup の[すべてのログエントリ (All Log Entries)]レポートで確認します。詳細なトラブルシューティングの情報を入手するには、この状態コードを戻した可能性があるプロセスのデバッグログディレクトリを作成します。その後、操作を再試行して、デバッグログの結果を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 28

メッセージ: プロセスを fork しようとして失敗しました (failed trying to fork a process)

説明: 子プロセスの fork (UNIX の場合) または `CreateProcess` (Windows の場合) が失敗しました。

この失敗の原因は、次のとおりです。

- システムで過大な負荷が発生している。
- スワップ領域または物理メモリが不足している。
- システムで過剰なプロセスが実行中である。

推奨処置: 失敗した位置と原因についての情報を、NetBackup の[すべてのログエントリ (All Log Entries)]レポートで確認します。詳細なトラブルシューティングの情報を入手するには、この状態コードを戻した可能性があるプロセスのデバッグログディレクトリを作成します。その後、操作を再試行して、デバッグログの結果を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 29

メッセージ: コマンドを実行しようとして失敗しました (failed trying to exec a command)

説明: コマンドが実行されませんでした。このエラーは、コマンドの権限で実行が許可されていない場合に発生する可能性があります。または、メモリやスワップ領域などのシステムリソースが不足している場合に発生します。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- 失敗した位置と原因についての情報を、NetBackup の[すべてのログエントリ (All Log Entries)]レポートで確認します。
- 実行するコマンドの権限を確認します。

- 詳細なトラブルシューティングの情報を入手するには、この状態コードを戻したプロセスのデバッグログディレクトリを作成します。その後、操作を再試行して、デバッグログの結果を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 30

メッセージ: パスワード情報を取得できません (cannot get passwd information)

説明: ユーザーの `passwd` エントリを取得できませんでした。

推奨処置: 失敗した位置と原因についての情報を、NetBackup の[すべてのログエントリ (All Log Entries)]レポートで確認します。詳細なトラブルシューティングの情報を入手するには、この状態コードを戻した可能性があるプロセスのデバッグログを作成します。その後、操作を再試行して、デバッグログの結果を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 31

メッセージ: プロセスのユーザー ID を設定できませんでした (could not set user ID for process)

説明: プロセスのユーザー ID を、要求を発行しているユーザーのユーザー ID に設定できませんでした。NetBackup は、要求を発行しているユーザーで、クライアントプロセスを実行します。

推奨処置: 失敗した位置と原因についての情報を、NetBackup の[すべてのログエントリ (All Log Entries)]レポートで確認します。詳細なトラブルシューティングの情報を入手するには、この状態コードを戻した可能性があるプロセスのデバッグログディレクトリを作成します。その後、操作を再試行して、デバッグログの結果を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 32

メッセージ: プロセスのグループ ID を設定できませんでした (could not set group ID for process)

説明: プロセスのグループ ID を、要求を発行しているユーザーグループに設定できませんでした。NetBackup は、要求を発行しているユーザーのグループ ID で、クライアントプロセスを実行します。

推奨処置: 失敗した位置と原因についての情報を、NetBackup の[すべてのログエントリ (All Log Entries)]レポートで確認します。詳細なトラブルシューティングの情報を入手するには、この状態コードを戻した可能性があるプロセスのデバッグログディレクトリを作成します。その後、操作を再試行して、デバッグログの結果を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 33

メッセージ: メール送信の試行中に失敗しました (failed while trying to send mail)

説明: バックアップ、アーカイブまたはリストアの結果についての電子メール通知に失敗しました。電子メールのグローバル属性で指定された管理者のアドレスに電子メールが送信されませんでした。UNIX または Linux クライアントの場合、クライアントの `bp.conf` ファイルの USEMAIL で指定された電子メールアドレスに電子メールが送信されませんでした。

推奨処置: 失敗した位置と原因についての情報を、NetBackup の[すべてのログエントリ (All Log Entries)]レポートで確認します。詳細なトラブルシューティングの情報を入手するには、この状態コードを戻した可能性があるプロセスのデバッグログディレクトリを作成します。その後、操作を再試行して、デバッグログの結果を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 34

メッセージ: 子プロセスの待機に失敗しました (failed waiting for child process)

説明: 子プロセスの完了を待機中、NetBackup プロセスが失敗しました。

推奨処置: 失敗した位置と原因についての情報を、NetBackup の[すべてのログエントリ (All Log Entries)]レポートで確認します。詳細なトラブルシューティングの情報を入手するには、この状態コードを戻した可能性があるプロセスのデバッグログを作成します。その後、操作を再試行して、デバッグログの結果を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 35

メッセージ: 要求されたディレクトリを作成できません (cannot make required directory)

説明: 必要なディレクトリを作成できませんでした。

考えられる原因は、次のとおりです。

- プロセスにディレクトリを作成する権限がない。

- ディレクトリへのパスが無効である。
- I/O エラーが発生した。
- ディレクトリが含まれるデバイスに利用可能な領域が存在しない。

Hyper-V の場合、IPv6 アドレスを持つ Hyper-V サーバーまたは SCVMM サーバーはサポートされません。VMware の場合、NetBackup クライアントを参照するための IPv6 アドレスの使用はサポートされません。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- NetBackup の[すべてのログエントリ (All Log Entries)]レポートを確認して、作成されなかったディレクトリとその理由を判断します。特に、ディスクパーティションに空きがなくなっていないかどうかを確認します。
- 親ディレクトリの権限を確認します。ディレクトリを作成する権限を所有する[ログオン]アカウントで NetBackup サービスが起動されていることを検証します。
- 詳細なトラブルシューティングの情報を入手するには、この状態コードを戻したプロセスのデバッグログディレクトリを作成します。その後、操作を再試行して、デバッグログの結果を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 36

メッセージ: メモリを割り当てようとして失敗しました (failed trying to allocate memory)

説明: システムメモリの割り当てが失敗しました。このエラーは、利用可能なシステムメモリが不足している場合に発生します。過剰なプロセス、物理メモリと仮想メモリの不足のためにシステムが過負荷になることがあります。

推奨処置: 多くのメモリを消費する不要なプロセスを停止して、メモリを解放します。スワップ領域または物理メモリを追加します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 37

メッセージ: 無効なサーバーによって操作が要求されました (operation requested by an invalid server)

説明: 無効なメディアサーバーまたは Windows 版 NetBackup リモート管理コンソールが、NetBackup Request デーモン (`bprd`) または NetBackup Database Manager デーモン (`bpdbm`) に要求しました。Windows の場合には、これらのデーモンは NetBackup Request Manager サービスと NetBackup Database Manager サービスです。

推奨処置: このエラーが発生したときの NetBackup の[すべてのログエントリ (All Log Entries)]レポートを確認して、マスターサーバーに接続を試行したシステムを特定します。

サーバーが有効なメディアサーバーである場合、そのメディアサーバーのストレージユニットが定義されていることを確認します。また、そのサーバーまたは Windows 版 NetBackup リモート管理コンソールに、マスターサーバーのサーバーリストのエントリが存在することを確認します。

必要な場合、サーバーリストを更新します。

UNIX または Linux のマスターサーバーの場合、`bp.conf` ファイルに `SERVER = media_server_name` を追加します。*media_server_name* は、メディアサーバーのホスト名です。Windows マスターサーバーの場合、[マスターサーバープロパティ (Master Server Properties)]ダイアログボックスの[サーバー (Servers)]を選択し、[メディアサーバー (Media Servers)]のリストにメディアサーバーを追加します。

『NetBackup トラブルシューティングガイド』の「[ホストプロパティ (Host Properties)]ウィンドウを使用した構成設定へのアクセス」を参照してください。

サーバーまたは NetBackup リモート管理コンソールが複数のホスト名を持つ場合 (たとえば、複数のネットワークインターフェースが存在する場合) には、マスターサーバーに、それぞれのホスト名のサーバーリストエントリが存在することを確認します。

UNIX または Linux のマスターサーバーのサーバーリストを変更する場合には、その変更を有効にするために、NetBackup Request デーモン (`bprd`) と NetBackup Database Manager デーモン (`bpdbm`) を停止し、再起動します。Windows の場合、NetBackup Request Manager サービスおよび NetBackup Database Manager サービスを停止し、再起動します。

VMware エージェントレスリストアの実行時に次の問題が発生することがあります。

- ファイルのバックアップを作成したオペレーティングシステムと NetBackup がファイルのリストアを試行したオペレーティングシステムが一致しません。(The operating system where the files were backed up does not match the operating system where attempted to restore the files.)
  バックアップ用の仮想マシンと同じオペレーティングシステムの仮想マシンをリストア用に選択してください。ターゲット VM のプロパティで指定されているオペレーティングシステムの種類がターゲット VM にインストールされているオペレーティングシステムと一致していることを確認してください。(Confirm that the operating system type that is specified in target VM properties matches to the operating system that is installed in the target VM.)

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 38

メッセージ: グループ情報を取得できませんでした (could not get group information)

説明: UNIX または Linux ユーザーグループを記述するグループエントリを取得できませんでした。

推奨処置: エラーが発生した原因についての情報を、NetBackup の［問題 (Problems)］レポートで確認します。詳細なトラブルシューティングの情報を入手するには、この状態コードを戻したプロセスのデバッグログディレクトリを作成します。その後、操作を再試行して、デバッグログの結果を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 39

メッセージ: クライアント名が一致しません (client name mismatch)

説明: クライアントが NetBackup サーバーへの要求に使用した名前が、サーバーのポリシーで構成されている名前と一致しませんでした。

推奨処置: クライアントの NetBackup クライアント名の設定を変更するか (該当する NetBackup ユーザーガイドを参照)、サーバーのポリシー構成のクライアント名を変更して、2 つの名前を一致させます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 40

メッセージ: ネットワークの接続が解除されました (network connection broken)

説明: クライアントとサーバー間の接続が切断されました。また、この状態コードは、バックアップ中にマスターサーバーとメディアサーバー間の接続が切断された場合に表示されることがあります。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- サーバーからクライアントに ping を実行します。ping を実行できない場合、接続が適切かどうかを確認するか、他のネットワークの問題を確認します。
- クライアントとサーバーの両方で、サーバーリストの設定が適切であることを確認します。バックアップにメディアサーバーを使用する場合、マスターサーバーとメディアサーバーの両方でこれらのエントリが正しいことを確認します。たとえば、メディアサーバーに、マスターサーバーのサーバーリストのエントリが存在しない場合、マスターサーバーからの接続がメディアサーバーで許可されません。

- Windows の場合、マスターサーバーは[マスターサーバープロパティ (Master Server Properties)]ダイアログボックスの[サーバー (Servers)]ノードで指定されています。
  『NetBackup トラブルシューティングガイド』の「[ホストプロパティ (Host Properties)]ウィンドウを使用した構成設定へのアクセス」を参照してください。
- UNIX、および Linux システムの場合、マスターサーバー名は、SERVER ファイルの最初の SERVER エントリです。

UNIX または Linux のマスターサーバーのサーバーリストを変更する場合には、その変更を有効にするために、NetBackup Request デーモン (bprd) と NetBackup Database Manager デーモン (bpdbm) を停止し、再起動します。Windows の場合、NetBackup Request Manager サービスおよび NetBackup Database Manager サービスを停止し、再起動します。

- また、状態コード 40 は、オペレータによってマウント要求が拒否された場合にも発生することがあります。
- この状態コードは、nbjm が bpbrm または bpmount に接続できなかった場合に発生する可能性があります。nbjm の統合ログ (オリジネータ ID 117)、あるいは bpbrm または bpmount のレガシーログで、エラーの原因の詳細を調べます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 41

メッセージ: ネットワークの接続でタイムアウトが発生しました (network connection timed out)

説明: 考えられる原因は、次のとおりです。

- サーバーがクライアントからの情報を長時間受信しませんでした。
- 高速バックアップを有効にした状態で、FSCP (ファイルレベル高速単一コピーバックアップ) を使用してバックアップを試行したファイル数が多すぎました。
- NetBackup は利用可能な最大の帯域幅を使用し、相応の要求をプッシュしますが、Amazon S3 対応クラウドが多数の要求を処理できません。
  クラウドベンダーは要求の速度を低下させる 503 エラーを返し、バックアップジョブは次のエラーで失敗します。
  メディアサーバーで bptm は次のログを記録します。

```
bptm:4940:<media_server_name>: AmzResiliency:
AmzResiliency::getRetryType cURL error: 0, multi cURL error: 0,
HTTP status: 503, XML response: SlowDown, RetryType:
RETRY_EXHAUSTED
```

メディアサーバーで bpbrm は次のログを記録します。

```
bpbrm Exit: client backup EXIT STATUS 41: network
connection timed out
```

この問題は、NetBackup とクラウドストレージ間で高帯域幅が利用可能な場合にのみ発生します。

- マスターサーバーと NAT クライアント間の接続に失敗しました。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- 大量のファイルにバックアップを作成する場合には、NetBackup サーバーの[ホストプロパティ (Host Properties)]を使用して、[クライアントの読み込みタイムアウト (Client read timeout)]を十分大きい値 (たとえば 4000) に変更します。これらの設定は、[マスターサーバープロパティ (Master Server Properties)]ダイアログボックスの[ユニバーサル設定 (Universal Settings)]にあります。このタイムアウトのデフォルトは 300 秒です。
  また、[タイムアウト (Timeouts)]タブの[ファイル参照のタイムアウト (File browse timeout)]を 4000 より大きい値に設定します。
  その後、操作を再試行します。/usr/openv/netbackup/logs/bpbkar ディレクトリ内のデバッグログファイルにファイル名が記録された後、bpbkar によってファイルが処理されます。ログ内の最後のファイルが、問題の原因となっているファイルです。

- UNIX、Linux または Windows クライアントの場合、次に示す bpbkar クライアントプロセスの問題を確認します。
  Windows クライアントの場合、bpbkar クライアントプロセスはハングアップしていません。bpbkar によってスキャンされているファイルおよびディレクトリが原因で、[クライアントの読み込みタイムアウト (Client read timeout)]での設定時間内にサーバーに応答していません。このエラーは、増分バックアップで非常に多くの変更されていないファイルがディレクトリ内に存在する場合に発生します。
  この場合、NetBackup サーバーの[ホストプロパティ (Host Properties)]を使用して[クライアントの読み込みタイムアウト (Client read timeout)]の値を変更します。この設定は、[マスターサーバープロパティ (Master Server Properties)]ダイアログボックスの[ユニバーサル設定 (Universal Settings)]にあります。このタイムアウトのデフォルトは 300 秒です。
  『NetBackup トラブルシューティングガイド』の「[ホストプロパティ (Host Properties)]ウィンドウを使用した構成設定へのアクセス」を参照してください。
  また、CPU の使用率を監視すると、この状況が発生しているかどうかを確認できます。

  次の情報は UNIX または Linux クライアントにのみ適用されます。

  - bpbkar クライアントプロセスが、必須のロックが設定されているファイルでハングアップしている。この場合、クライアントの bp.conf ファイルに次のエントリを追加します。

    ```
    VERBOSE
    ```

クライアントの root ユーザーとして次のコマンドを実行します。

```
touch /usr/openv/netbackup/bpbkar_path_tr
/usr/openv/netbackup/logs/bpbkar
```

その後、操作を再試行します。/usr/openv/netbackup/logs/bpbkar ディレクトリ内のデバッグログファイルにファイル名が記録された後、bpbkar によってファイルが処理されます。ログ内の最後のファイルが、問題の原因となっているファイルです。

メモ: また、他の原因不明の bpbkar のハングアップにも、この手順を使用します。

強制ファイルロックが問題の原因である場合、NetBackup では、ロックされたファイルをスキップすることが可能です。クライアントの SKIP ファイル内の LOCKED_FILE_ACTION を SKIP に設定します。

- bpbkar クライアントプロセスはハングアップしていません。bpbkar によってスキャンされているファイルおよびディレクトリが原因で、CLIENT_READ_TIMEOUT または CLIENT_CONNECT_TIMEOUT での設定時間内にサーバーに応答していません。このエラーは、バックアップで非常に多くの変更されていないファイルがディレクトリに存在する場合、または非常に多くのホールが存在するスパースファイルのリストア中に発生します。この場合、サーバーの /usr/openv/netbackup/bp.conf ファイルの CLIENT_READ_TIMEOUT の値を追加または変更します。指定しない場合、CLIENT_READ_TIMEOUT のデフォルトは 300 秒です。

これらのいずれの状況が発生しているのかを判断するには、システムの ps コマンドを実行して、CPU の使用率を監視します。

ログファイルは非常に大きくなる可能性があり、また自動的に削除されないため、問題の検証が終了したら、/usr/openv/netbackup/logs/bpbkar ディレクトリを削除します。また、/usr/openv/netbackup/bpbkar_path_tr も削除すると、/usr/openv/netbackup/logs/bpbkar ディレクトリを次に作成するとき、ログファイルは必要以上に大きくなりません。

- Windows システムの場合、次のように実行します。
  - 次のファイルを無効にします。

    install_path¥VERITAS¥NetBackup¥bin¥tracker.exe

  - ハードドライブのフラグメンテーションを修復します。Diskeeper Lite というアプリケーションを使用してみてください。これは、Windows Resource Kit の一部です。
  - 利用可能な十分な領域が ¥temp 内に存在することを確認します。

- サーバーからクライアントに接続できない場合、bpcd または bpbkar(UNIX、Linux および Windows の場合のみ) のデバッグログディレクトリをクライアントに作成します。その後、操作を再試行して、ログの結果を確認します。ログから原因が判明しない場合、サーバーに bpbrm のデバッグログを作成します。その後、操作を再試行して、デバッグログの結果を確認します。

  bpbrm のログに、次のようなエントリが表示されている場合、サーバーのルーティング構成に問題があります。

  ```
  bpbrm hookup_timeout: timed out waiting during the client hookup
  bpbrm Exit: client backup EXIT STATUS 41: network connection
  timed out
  ```

  使用中のネームサービスで、クライアントの IP アドレスが正しいことを確認します。UNIX クライアントで NIS ファイルと DNS ファイルの両方を使用している場合、これらのファイルが一致することを確認します。

  『NetBackup トラブルシューティングガイド』の「ネットワーク通信の問題の解決」を参照してください。

- AIX トークンリングアダプタの使用中に routed デーモンを実行した場合、トークンリングアダプタによって動的ルートが作成されるため、タイムアウトになります。その後、routed デーモンが正常に動作しなくなります。

- FlashBackup クライアントで、バックアップするファイルシステムが非常に大きく、ファイル数が非常に多い場合、このエラーが発生します。また、このエラーは、多数の並列実行データストリームが同時に動作中である場合にも発生します。この問題を解決するには、/usr/openv/netbackup/bp.conf ファイルに CLIENT_READ_TIMEOUT を追加し、タイムアウトの間隔が大きくなるように設定します。

- ベリタステクニカルサポート Web サイトで、NetBackup の推奨パッチがすべてインストールされていることを確認します。

- NetBackup Database Extension 製品をインストールしている場合、マスターサーバー、メディアサーバーおよびクライアントに、CLIENT_READ_TIMEOUT の値を追加します。値は、各サーバーですべて同じである必要があります。設定する値は、バックアップを行うデータベースの大きさによって異なります。CLIENT_READ_TIMEOUT について、詳細情報を参照できます。

  『NetBackup 管理者ガイド Vol. 2』を参照してください。

- 拡張認証が正しく構成されていることを確認します。たとえば、ホスト A がホスト B に対して拡張認証を使うように構成されているときに、ホスト B がホスト A に対して拡張認証を使うように構成されていない場合、状態コード 41 が表示されることがあります。この場合、ホスト B からホスト A への接続が失敗して、状態コード 41 が表示される可能性があります。また、ホスト A からホスト B への接続が失敗して、認証エラー (状態コード 160) が発生する可能性があります。

- Amazon S3 対応クラウドが多数の要求を処理できない場合は、次のいずれかを実行します。

  - 帯域幅の調整を構成して要求の数を減らします。『NetBackup クラウド管理者ガイド』の「NetBackup Cloud Storage Server の接続のプロパティ」を参照してください。
  - 読み取り/書き込みバッファの数を減らします。『NetBackup クラウド管理者ガイド』の「NetBackup Cloud Storage Server 帯域幅スロットルのプロパティ」を参照してください。
  - クラウドベンダーに問い合わせて並列要求の上限数を増やします。
- マスターサーバーと NAT クライアント間の接続に失敗した場合は、次の操作を行います。
  - クライアントのサブスクライバサービスが実行中であることを確認します。
  - 問題が解決しない場合は、クライアントサービスを再起動し、サブスクライバサービスが NetBackup Messaging Broker (または `nbmqbroker`) サービスに接続されていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 42

メッセージ: ネットワークの読み込みに失敗しました (network read failed)

説明: ソケットからのデータの読み込みが失敗しました。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- クライアントとサーバーの両方が稼働中であることを確認します。
- ネットワーク通信の問題を解決します。
  『NetBackup トラブルシューティングガイド』の「ネットワーク通信の問題の解決」を参照してください。
- [問題 (Problems)]レポートで情報を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 43

メッセージ: 予期しないメッセージを受け取りました (unexpected message received)

説明: クライアントとサーバーのハンドシェークが正しくありません。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- クライアント上およびサーバー上で、適切なバージョンのソフトウェアが実行されていることを確認します。

- 詳細なデバッグログを有効にするには、次の手順を実行します。
  - サーバーに、bpbrm のデバッグログディレクトリを作成します。
  - クライアントに、bpcd のデバッグログディレクトリを作成します。
  - ログに含めるデバッグ情報の量を増やします。
    『NetBackup ログリファレンスガイド』の「ログについて」を参照してください。
- 操作を再試行し、ログを調べます。
  UNIX、Linux または Windows クライアントで bpstart_notify スクリプトを使用する場合、標準出力 (stdout) または標準エラー出力 (stderr) にメッセージが書き込まれていないことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 44

メッセージ: ネットワークの書き込みに失敗しました (network write failed)

説明: ソケットへのデータの書き込みに失敗しました。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- ［問題 (Problems)］レポートで、エラーに関する情報を確認します。
- クライアントおよびサーバーが稼働中で、ネットワークに接続されていることを確認します。
- 問題およびその操作を通知したプロセスのデバッグログディレクトリを作成します。デバッグログファイルの結果で、詳細なトラブルシューティングの情報を調べます。
  『NetBackup トラブルシューティングガイド』の「ネットワーク通信の問題の解決」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 45

メッセージ: 予約済みでないポートで試みられる要求

説明: 予約されていないポートからクライアントへのアクセスが試行されました。

推奨処置: クライアントおよびサーバーに、最新のソフトウェアがインストールされていることを確認します。

- UNIX の場合、NetBackup のサーバーとクライアントで /usr/openv/netbackup/bin/version ファイルを確認します。

- Windows 版 NetBackup サーバーの場合、*install_path*¥netbackup¥version.txt ファイルまたは[NetBackup のバージョン情報 (About)]項目を[ヘルプ (Help)]メニューで確認します。
- Microsoft Windows クライアントの場合、[NetBackup のバージョン情報 (About)]項目を[ヘルプ (Help)]メニューで確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 46

メッセージ**:** サーバーはアクセスが許可されていません (server not allowed access)

説明**:** サーバーからクライアントにアクセスを試行しましたが、アクセスがブロックされています。

考えられる原因は、次のとおりです。

- サーバーが、有効なサーバーとしてクライアント上でリストに表示されていない。
- 暗号化されたバックアップを必要とするようにクライアントが構成されているが、サーバーでバックアップポリシーの暗号化属性が選択されていない。
- サーバーで、NetBackup Encryption 製品の評価版のライセンスの期限が切れているが、暗号化されたバックアップを必要とするように NetBackup クライアントが構成されている。その結果、サーバーでは暗号化されていないクライアントバックアップの作成が試行されます。クライアントでは暗号化を必要とするように構成されているため、バックアップが失敗します。
- リモートホストの外部証明書を登録するサーバーが、リモートホストの SERVER 構成オプションの一覧に表示されていない。

推奨処置**:** 必要に応じて次の操作を実行します。

- サーバーは有効なサーバーであるが、クライアント上でリストに表示されていない場合、そのサーバー名をクライアントのサーバーリストに追加します。
  - Windows クライアントの場合、[NetBackup マシンおよびポリシー形式の指定 (Specify Machines and Policy Type)]ダイアログボックスの[バックアップおよびリストアに使用するサーバー (Server to use for backups and restores)]ドロップダウンリストでサーバーを追加します。このダイアログボックスを表示するには、クライアント上でバックアップ、アーカイブおよびリストアインターフェースを起動します。次に、[ファイル (File)]メニューから[NetBackup マシンおよびポリシー形式の指定 (Specify Machines and Policy Type)]を選択します。
  - UNIX、および Linux クライアントの場合、SERVER ファイルに SERVER エントリを追加します。

  問題が解決しない場合、詳細情報を参照できます。

『NetBackup トラブルシューティングガイド』の「ネットワーク通信の問題の解決」を参照してください。

『NetBackup トラブルシューティングガイド』の「ホスト名およびサービスエントリの検証」を参照してください。

- 暗号化されていないクライアントバックアップを作成するには、クライアントの CRYPT_OPTION を allowed または denied に設定します。

  『NetBackup セキュリティおよび暗号化ガイド』を参照してください。

- サーバーで、NetBackup Encryption の評価版のライセンスの期限が切れていて、クライアントの暗号化バックアップを継続する場合、正規の暗号化ライセンスキーを購入して、そのキーをサーバーに追加します。正規の暗号化ライセンスキーを追加したら、バックアップポリシーの属性に暗号化が選択されていることを確認します。

  評価版のライセンスキーの妥当性を確認するには、次のように実行します。

  Windows の場合、NetBackup サーバーの NetBackup 管理コンソールの[ヘルプ (Help)]メニューから[ライセンスキー (License Keys)]を選択します。評価版のライセンスキーが[NetBackup のライセンスキー (License Keys)]ウィンドウに表示されない場合、そのライセンスキーの期限は切れています。このウィンドウを使用して、新しい正規の暗号化ライセンスキーを追加します。

  UNIX では、サーバーでコマンド /usr/openv/netbackup/bin/admincmd/get_license_key を実行します。メニューから f オプションを選択して、有効なライセンスキーおよび機能を表示します。評価版のライセンスキーが表示されない場合、そのライセンスキーの期限は切れています。このコマンドを実行して、新しい正規の暗号化ライセンスキーを追加します。

- すべての名前解決サービス (一次、負荷分散、二次) を NetBackup ホストの一貫した正引き名前解決と逆引き名前解決に正しく設定します。

  詳細情報は次の技術情報の記事に記載しています。

  https://www.veritas.com/support/ja_JP/article.100029136

- 外部証明書の登録中にエラーが発生した場合は、次の操作を行います。

  - リモートホストの外部証明書を登録するサーバー名を、リモートホストの SERVER 構成オプションに追加します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 47

メッセージ: ホストはアクセスできません (host is unreachable)

説明: 他のコンピュータへの接続が失敗しました。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- クライアントで使用されるネームサービスが、NetBackup サーバーのホスト名を正しく解決するように構成されていることを確認します。
- サーバーで使用されるネームサービスが、NetBackup クライアントのホスト名を正しく解決するように構成されていることを確認します。
- サーバーとクライアント間で、相互に ping を試行します。
- 問題が解決しない場合は、次の操作を実行します。
  『NetBackup トラブルシューティングガイド』の「ネットワーク通信の問題の解決」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 48

メッセージ: クライアントホスト名が見つかりませんでした (client host name could not be found)

説明: システム関数 `gethostbyname()` で、クライアントのホスト名の検索に失敗しました。

推奨処置: 次の位置で、クライアント名が適切であることを確認します。

- マスターサーバーの NetBackup ポリシー構成。
- [NetBackup クライアントのプロパティ (NetBackup Client Properties)]ダイアログボックスと[NetBackup マシンおよびポリシー形式の指定 (Specify NetBackup Machines and Policy Type)]ダイアログボックス (Microsoft Windows 非ターゲットクライアントの場合) の[一般 (General)]タブ。これらのダイアログボックスを表示するには、クライアント上でバックアップ、アーカイブおよびリストアインターフェースを起動します。[一般 (General)]タブを表示するには、[ファイル (File)]メニューから[NetBackup クライアントのプロパティ (NetBackup Client Properties)]を選択します。または、[ファイル (File)]メニューから[NetBackup マシンおよびポリシー形式の指定 (Specify NetBackup Machines and Policy Type)]を選択します。
- UNIX、および Linux クライアントの `bp.conf` ファイル。
- クライアントおよびサーバーで、NetBackup クライアント名を正しく解決するようにネームサービスが設定されていることを確認します。
  UNIX クライアントの場合、`/etc/hosts` ファイル、YP ホストファイルまたは NIS のマップにクライアントのホスト名が存在することを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 49

メッセージ: クライアントは起動しませんでした (client did not start)

説明: クライアントを正常に起動できませんでした。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- ソフトウェアがクライアントにインストールされており、そのソフトウェアのバージョンが正しいことを確認します。必要に応じて、クライアントソフトウェアを再インストールします。
- クライアントのファイルシステムに空き領域があるかどうかを確認します。
- 次のいずれかを実行して、クライアントの詳細なデバッグログを有効にします。
  - bpcd および bpbkar (UNIX、Linux および Windows の場合のみ) のデバッグログディレクトリを作成します。
  - UNIX または Linux クライアントの場合、VERBOSE ファイルに VERBOSE (詳細) オプションを追加します。
  - Windows クライアントの場合、デバッグレベルまたはログレベルを上げます。『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Windows クライアントのログレベルの変更」に関する項を参照してください。

  操作を再試行し、ログの結果を調べます。
- UNIX または Linux システムの場合、UNIX の sum コマンドを実行して、壊れたバイナリがないかどうかを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 50

メッセージ: クライアントのプロセスは異常終了しました (client process aborted)

説明: 次のいずれかの状態が発生しています。

- クライアントバックアップが異常終了します。たとえば、バックアップやリストアの実行中に NetBackup マスターサーバーまたはメディアサーバーが停止または再起動されます。
- 管理者は、OS 提供のコマンドライン (kill コマンドなど) を使ってアクティブなプロセスを強制終了します。ジョブ状態が完了に変わり、この状態コードを生成するとジョブ状態に 1 時間後までの変更を反映しません。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- 詳細なデバッグログを有効にします。
  - bpbkar のデバッグログディレクトリを作成します (UNIX、Linux および Windows クライアントの場合のみ)。

- bpcd のデバッグログディレクトリを作成します
- UNIX クライアントの場合、VERBOSE ファイルに VERBOSE (詳細) オプションを追加します。
- PC クライアントの場合、デバッグレベルまたはログレベルを上げます。『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Windows クライアントのログレベルの変更」に関する項を参照してください。

操作を再試行し、ログの結果を調べます。

- このエラーは、バックアップジョブの実行中に nbjm が終了した場合に発生する可能性があります。NetBackup サーバーの nbjm (オリジネータ ID 117) の統合ログファイルで、エラーの詳細を調べます。すべての統合ログは、/usr/openv/logs (UNIX の場合) または *install_path*¥NetBackup¥logs (Windows の場合) に書き込まれます。
- UNIX クライアントの場合には、/ (ルート) ディレクトリの core ファイルを確認します。
- UNIX クライアントの場合、システムログ (Solaris の場合、/usr/adm/messages) でシステムの問題を確認します。
- この問題は、壊れたバイナリが原因で発生する場合があります。
  UNIX クライアントの場合、UNIX の sum コマンドを実行して、クライアントの bpcd 内に含まれる bpbkar、tar、tar バイナリを確認します。これらのバイナリが、サーバーの /usr/openv/netbackup/client 下にある各クライアント向けディレクトリ内のバイナリと異なる場合、バイナリを再インストールします。
  Windows クライアントの場合、クライアントの install_path¥NetBackup¥bin フォルダ内に含まれるファイル bpinetd.exe、bpcd.exe、bpbkar32.exe および tar32.exe を確認します。

  これらのファイルが次のような場合、クライアントを再インストールします。

  - 他の Windows クライアントのファイルとサイズが異なる。
  - 他の Windows クライアントとバージョンが異なる。
  - 他の Windows クライアントと異なる NetBackup のパッチを適用している。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 51

メッセージ: データベース情報の待機中にタイムアウトが発生しました (timed out waiting for database information)

説明: カタログプロセスが 5 分以内に応答しませんでした。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- NetBackup Database Manager (bpdbm) が実行中であることを確認します。
- NetBackup カタログを含むファイルシステムに十分な領域が存在することを確認します。
- サーバーに bpbrm および bpdbm のデバッグログディレクトリを作成して、操作を再試行します。
- デバッグログファイルを参照して、問題の詳細を調べます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 52

メッセージ**:** Media Manager のボリュームのマウントを待機中にタイムアウトが発生しました (timed out waiting for media manager to mount volume)

説明**:** タイムアウトになるまでに、要求されたボリュームがマウントされませんでした。また、ボリュームがクリーニングテープの場合、クリーニングテープとして指定されていないと、このエラーが発生することがあります。

他の原因として、利用可能な最後のドライブに対してバックアップ以外 (リストアなど) のマウントが要求され、そのマウントが完了する前に、同じドライブを必要とするバックアップが開始された場合が考えられます。このエラーは、マウントが完了するまで、ドライブがビジー状態として通知されないことが原因です。

推奨処置**:** 必要に応じて次の操作を実行します。

- 要求したボリュームが利用可能で、適切なドライブの準備が完了し、起動状態であることを確認します。
- 読み込み操作 (リストア、複製、検証) 中にこのエラーが発生した場合、ドライブがビジー状態である可能性があります。NetBackup のグローバル属性で指定するメディアのマウントタイムアウトを大きくし、メディアのマウントおよび位置設定を行うための時間を長くします。
- テープが、通常のボリュームとして構成されたクリーニングテープではないことを確認します。
- ロボットが自動カートリッジシステムによって制御されている場合、ACSLS システムが稼働状態であることを確認します。
- 初回インストールの場合、手順が利用可能です。
  『NetBackup トラブルシューティングガイド』の「構成の問題のトラブルシューティング」を参照してください。
- Windows の場合、イベントビューアのアプリケーションログで、テープのマウントが完了しなかった理由を示すエラーメッセージを確認します。UNIX の場合、システムログを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 53

メッセージ: Backup Restore Manager が、ファイルリストの読み込みに失敗しました (backup restore manager failed to read the file list)

説明: Backup Restore Manager (bpbrm) で、バックアップまたはリストアを行うファイルのリストが読み込まれませんでした。

推奨処置: すべての NetBackup サーバーに、サーバーソフトウェアが適切にインストールされていることを確認します。それが問題でない場合、次のように実行します。

- サーバーに bpbrm のデバッグログディレクトリを作成します。
- UNIX または Linux 版 NetBackup サーバーの場合、VERBOSE ファイルに VERBOSE (詳細) オプションを追加します。Windows 版 NetBackup サーバーの場合、[マスターサーバープロパティ (Master Server Properties)] ダイアログボックスの [ログ (Logging)] ノードで [グローバルログレベル (Global logging level)] を設定します。
  このダイアログボックスを表示するには、次の項を参照してください。
  『NetBackup トラブルシューティングガイド』の「[ホストプロパティ (Host Properties)] ウィンドウを使用した構成設定へのアクセス」を参照してください。
  次の手順で説明されているように、vxlogcfg コマンドを使用して統合ログのレベルを上げます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「統合ログについて」を参照してください。
- 操作を再試行し、デバッグログの結果で詳細なトラブルシューティングの情報を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 54

メッセージ: クライアントへの接続中にタイムアウトが発生しました (timed out connecting to client)

説明: サーバーからクライアントへの接続が完了しませんでした。accept システムコールまたは Winsock コールで 60 秒後にタイムアウトになりました。

サードパーティ製ソフトウェアパッケージ (たとえば、ファイアウォール製品) は Windows の TCP/IP スタックに影響を与える可能性があります。この処理により、NetBackup サーバーと、クライアントの bpcd プロセスとの間の接続が切断される場合があります。
NetBackup は、ポートを bpinetd.exe (NetBackup Client Service) から bpcd.exe に渡すことができるように、インバウンドソケット接続に SO_REUSEADDR (ローカルアドレ

スの再利用の許可) を設定しようとします。さまざまな方法でシステムセキュリティが侵害されるおそれがあるため、一部の製品ではこの機能が許可されないことがあります。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- 次の手順を実行します。
  『NetBackup トラブルシューティングガイド』の「ネットワーク通信の問題の解決」を参照してください。
- UNIX クライアントの場合、正しいサイズの /usr/openv/netbackup/bin/bpcd バイナリが存在することを確認します。
- /etc/inetd.conf ファイルを調べて、次のエントリの bpcd パスが正しいことを確認します。

  ```
  bpcd stream tcp nowait root /usr/openv/netbackup/bin/bpcd bpcd
  ```

- NetBackup マスターサーバー、メディアサーバーおよびクライアントを含むシステムの場合 (NetBackup Database Extension 製品が 1 つ以上のクライアントにインストールされている場合)、クライアント名がマスターサーバーの /etc/hosts ファイルに存在することを確認します。
- エラーを引き起こすクライアントのサードパーティ製ソフトウェアパッケージを完全にアンインストールします。他の構成オプションまたは回避策があるかどうかについては、ソフトウェアの製造元にお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 55

メッセージ: rcmd 中にクライアントからアクセス権が拒否されました (permission denied by client during rcmd)

説明: UNIX または Linux クライアントの /.rhosts ファイル内にサーバー名が存在しません。

推奨処置: UNIX または Linux クライアントの /.rhosts ファイルにサーバー名を追加します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 56

メッセージ: クライアントのネットワークへ到達できません (client's network is unreachable)

説明: クライアントは、システムコールのホスト (Windows の WSAENETUNREACH または UNIX の ENETUNREACH) にアクセスできません。

推奨処置: サーバーからクライアントに ping を実行します。クライアントの IP アドレスを確認します。問題が解決しない場合、ネットワーク管理者に連絡してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 57

メッセージ: クライアントの接続が拒否されました (client connection refused)

説明: bpcd のポート番号での接続が、クライアントで拒否されました。

このエラーは、次の原因で発生する場合があります。

- bpcd ポートで待機しているプロセスが存在しない。
- bpcd ポートに対する通信数が、ネットワークのサブシステムが listen() の呼び出しによって処理できる通信数より多い。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- Windows 版 NetBackup サーバーの場合、次のように実行します。
  - NetBackup クライアントソフトウェアがインストールされていることを確認します。
  - サーバーの bpcd ファイル内の bprd ポート番号および bprd ポート番号が、クライアントの設定と一致することを確認します。
  - [NetBackup クライアントのプロパティ (NetBackup Client Properties)]ダイアログボックスの[ネットワーク (Network)]タブの[NetBackup Client サービスポート (NetBackup Client Service Port)]番号および[NetBackup Request サービスポート (NetBackup Request Service Port)]番号が、bpcd 設定および bprd 設定 (services ファイル) と一致していることを確認します。このダイアログボックスを表示するには、サーバー上でバックアップ、アーカイブおよびリストアインターフェースを起動し、[NetBackup クライアントのプロパティ (NetBackup Client Properties)]を[ファイル (File)]メニューから選択します。
    [ネットワーク (Network)]タブの値は、NetBackup Client Service が起動されると services ファイルに書き込まれます。
  - NetBackup Client Service が実行中であることを確認します。
  - 次のコマンドを実行して、マスターサーバーからクライアントに正しい情報が戻されるかどうかを確認します。

    ```
    install_path¥VERITAS¥NetBackup¥bin¥bpclntcmd -pn
    ```

- UNIX サーバーの場合、次の操作を実行します。
  - NetBackup クライアントソフトウェアがインストールされていることを確認します。

- サーバーの bpcd ポート番号 (NIS サービスのマップまたは /etc/services に含まれる) が、クライアントの services ファイル内の番号と一致していることを確認します。

- 追加のヘルプが利用可能です。
  『NetBackup トラブルシューティングガイド』の「ネットワーク通信の問題の解決」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 58

メッセージ: クライアントに接続できません (can't connect to client)

説明: サーバーからクライアントに接続できませんでした。

推奨処置: ネットワーク通信の問題を解決します。

『NetBackup トラブルシューティングガイド』の「ネットワーク通信の問題の解決」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 59

メッセージ: クライアントへのアクセスが拒否されました。(access to the client was not allowed)

説明: マスターサーバーまたはメディアサーバーからクライアントへのアクセスが試行されましたが、そのサーバーは、クライアントで有効なサーバーとして認識されていません。

Enterprise Vault Agent の場合、Enterprise Vault サーバー間のすべてのメディアサーバーの名前がクライアント構成で指定されているとはかぎりません。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- サーバーが有効なサーバーである場合、そのサーバーがクライアントのサーバーリストに存在することを確認します。必要に応じて、次の手順を実行してサーバーを追加します。
  - Windows クライアント上: サーバーを[バックアップおよびリストアに使用するサーバー (Server to use for backups and restores)]ドロップダウンメニューで[NetBackup マシンおよびポリシー形式の指定 (Specify NetBackup Machines and Policy Type)]ダイアログボックスから追加します。このダイアログボックスを表示するには、クライアント上でバックアップ、アーカイブおよびリストアインターフェースを起動します。次に、[ファイル (File)]メニューから[NetBackup マシンおよび

ポリシー形式の指定 (Specify NetBackup Machines and Policy Type)]を選択します。

- UNIX クライアントの場合には、SERVER ファイルに SERVER エントリを追加します。

UNIX または Linux のマスターサーバーのサーバーリストを変更する場合には、その変更を有効にするために、NetBackup Request デーモン (bprd) と NetBackup Database Manager デーモン (bpdbm) を停止し、再起動します。Windows の場合、NetBackup Request Manager サービスおよび NetBackup Database Manager サービスを停止し、再起動します。

- Windows クライアントの場合、次の手順を実行して、bpinetd のデバッグログを有効にします。
  - クライアントに、bpinetd のデバッグログディレクトリを作成します。
  - デバッグレベルまたはログレベルを上げます。
    『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Windows クライアントのログレベルの変更」に関する項を参照してください。
  - バックアップを再試行し、ログの結果を調べて、エラーの原因を特定します。
- すべてのクライアントで、次の手順を実行して、bpcd のデバッグログを有効にします。
  - クライアントに、bpcd のデバッグログディレクトリを作成します。
  - UNIX または Linux クライアントの場合、VERBOSE ファイルに VERBOSE (詳細) オプションを追加します。
  - PC クライアントの場合、第 3 章の「デバッグログ」の項の説明に従って、デバッグレベルまたはログレベルを上げます。
  - バックアップを再試行し、ログの結果を調べて、エラーの原因を特定します。
- bpcd のデバッグログを確認して、サーバーのピアネームおよび実行された比較操作を判断します。

  bpcd プロセスでは、NetBackup サーバーリストのエントリと接続を試行するサーバーのピアネームが比較されます。名前が異なる場合、接続が拒否されます。必要に応じて、クライアントのサーバーリストのエントリを変更して、ピアネームと一致させます。
- Windows クライアントの場合、次の内容を確認します。
  - Windows 版 NetBackup ソフトウェアが、Windows の管理者アカウントでインストールされていることを確認します。

    他のアカウントで NetBackup がインストールされている場合、管理者アカウントで再インストールします。管理者以外のアカウントでもインストールは正常に完了しますが、NetBackup Client Service が Windows に追加されず、NetBackup サーバーからクライアントにアクセスできません。
  - Windows の TCP/IP サービスによって、NetBackup サーバーを含むサブネットの名前を解決するドメインサーバーが指定されていることを確認します。

多くの場合、UNIX、Linux および Windows クライアントは異なるサブネット上に存在し、異なるドメインサーバーを使用します。この場合、NetBackup サーバーおよび Windows クライアントは相互に ping を実行できますが、サーバーから Windows クライアントにアクセスできません。

- 前述の手順で問題が解決しない場合があります。
『NetBackup トラブルシューティングガイド』の「ネットワーク通信の問題の解決」を参照してください。
- NetBackup で、メディアサーバーを含む複数のネットワークインターフェースを使用する場合、クライアントの /usr/openv/netbackup/bp.conf ファイルに、インターフェース名が存在することを確認します。
- Enterprise Vault Agent の場合:『NetBackup for Enterprise Vault Agent 管理者ガイド』のトラブルシューティングに関する項を参照してください。
- すべての名前解決サービス (一次、負荷分散、二次) を NetBackup ホストの一貫した正引き名前解決と逆引き名前解決に正しく設定します。
詳細情報は次の技術情報の記事に記載しています。
https://www.veritas.com/support/ja_JP/article.100029136

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 60

メッセージ: クライアントはマウントテーブルを読み込めません (client cannot read the mount table)

説明: クライアントのバックアップ処理で、マウントされたファイルシステムのリストが読み込まれませんでした。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- df を実行して、システムからマウントテーブルを読み込むことができるどうかを確認します。
- SCO システムの場合、マウントポイントのパス名が 31 文字 (SCO システムでの最長文字数) を超えると、コード 60 が発生する場合があります。クライアントの bpbkar のデバッグログに、次のようなメッセージが表示されます。

```
bpbkar build_nfs_list: FTL - cannot statfs net Errno: 42406
```

今後のバックアップの際にこのようなエラーを回避するには、より短い名前でマウントポイントを作成し、長い名前はその短い名前へのシンボリックリンクにします。
- 詳細なトラブルシューティングの情報を入手するには、bpbkar のデバッグログディレクトリを作成します。その後、操作を再試行して、ログの結果を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 61

メッセージ: VNETD プロキシでエラーが発生しました

説明: コマンドまたはジョブは、安全な通信操作を実行できませんでした。NetBackup が、76*xx* の範囲のコード内の関連コードに詳細情報を報告している可能性があります。

推奨処置: 状態コード 61 の前にある 76*xx* コードについて次のいずれかを確認してから、その 76*xx* コードの説明を調べます。

- コマンドの詳細出力またはデバッグ出力。
- NetBackup 管理コンソールの[ジョブの詳細 (Job Details)]の[状態の詳細 (Detailed Status)]。
- 状態 61 を報告したコマンドまたはプロセスのログファイル。

詳しくは、https://www.veritas.com/support/en_US/article.100039945 の技術情報の記事を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 63

メッセージ: プロセスは、シグナルによって強制終了されました (process was killed by a signal)

説明: クライアントプロセスに強制終了 (kill) シグナルが送信されました。

推奨処置: 通常、このエラーは、意図的にバックアップを終了することによって発生します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 64

メッセージ: クライアントバックアップの開始を待機中にタイムアウトが発生しました (timed out waiting for the client backup to start)

説明: クライアントからの準備完了メッセージが、割り当て時間内にサーバーに送信されませんでした。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- すべてのクライアントで、次の手順を実行して、bpcd のデバッグログを有効にします。

  - クライアントに、bpcd のデバッグログディレクトリを作成します。
  - UNIX または Linux クライアントの場合、VERBOSE ファイルに VERBOSE (詳細) オプションを追加します。
  - PC クライアントの場合、デバッグレベルまたはログレベルを上げます。『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Windows クライアントのログレベルの変更」に関する項を参照してください。
- UNIX、Linux または Windows クライアントの場合、クライアントに bpbkar デバッグログディレクトリを作成します。
- Windows クライアントの場合、NetBackup Client Service が実行中であることを確認します。
- UNIX または Linux クライアントの場合、ps コマンドを実行して、CPU 時間を過剰に消費しているクライアントプロセスを確認します。
- バックアップを再試行し、失敗した原因についての情報をデバッグログで調べます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 65

メッセージ: クライアントは Media Manager からの続行メッセージの待機中にタイムアウトしました (client timed out waiting for the continue message from the media manager)

説明: Tape Manager (bptm) で、割り当て時間内にメディアのロードおよび位置設定を実行できなかったことが通知されました。

推奨処置: 要求したボリュームが利用可能で、必要なデバイスが起動状態にあることを確認します。

- サーバーに、bptm のデバッグログディレクトリを作成します。
- UNIX または Linux 版 NetBackup サーバーの場合、VERBOSE ファイルに VERBOSE (詳細) オプションを追加します。Windows 版 NetBackup サーバーの場合、[マスターサーバープロパティ (Master Server Properties)] ダイアログボックスの [ログ (Logging)] タブで [詳細 (Verbose)] ログレベルを設定します。『NetBackup トラブルシューティングガイド』の「[ホストプロパティ (Host Properties)] ウィンドウを使用した構成設定へのアクセス」を参照してください。
- 操作を再試行し、タイムアウトの原因となっているドライブ、ロボットおよびテープに関する情報を bptm のデバッグログファイルで確認します。
- Windows 版 NetBackup サーバー (マスターサーバーまたはメディアサーバー) の場合、イベントビューアのアプリケーションログで、テープのマウントが完了しなかった理由を示すエラーメッセージを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 66

メッセージ: クライアントバックアップが CONTINUE BACKUP メッセージの受信に失敗しました (client backup failed to receive the CONTINUE BACKUP message)

説明: クライアントの bpbkar プロセスで、サーバーで処理を継続する準備が完了していることを示すサーバーからのメッセージが受信されませんでした。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- サーバーがクラッシュしていないことを確認します。
- UNIX、Linux および Windows クライアントの場合、bpbkar のデバッグログを有効にします。
  - bpbkar のデバッグログディレクトリを作成します。
  - UNIX または Linux クライアントの場合、VERBOSE ファイルに VERBOSE (詳細) オプションを追加します。Windows クライアントの場合、[詳細 (Verbose)]を[トラブルシューティング (Troubleshooting)]タブで[NetBackup クライアントのプロパティ (NetBackup Client Properties)]ダイアログボックスから設定します。このダイアログボックスを表示するには、クライアント上でバックアップ、アーカイブおよびリストアインターフェースを起動します。次に、[NetBackup クライアントのプロパティ (NetBackup Client Properties)]を[ファイル (File)]メニューから選択します。
- 他の PC クライアントの場合、bpcd のデバッグログディレクトリを作成します。
  ログに表示される情報量を増やします。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Windows クライアントのログレベルの変更」に関する項を参照してください。
- 次の項で説明するとおり、vxlogcfg コマンドを使用します。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「統合ログについて」を参照してください。
- 操作を再試行して、デバッグログの結果を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 67

メッセージ: クライアントバックアップが、ファイルリストの読み込みに失敗しました (client backup failed to read the file list)

説明: クライアントで、バックアップを行うファイルのリストが読み込まれませんでした。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- サーバーがクラッシュしていないことを確認します。
- デバッグログを設定します。
  - サーバーに、bpbrm のデバッグログディレクトリを作成します。
  - UNIX クライアント、Linux クライアントおよび Windows クライアントの場合、bpbkar のデバッグログディレクトリを作成します。
  - 他の PC クライアントの場合、bpcd のデバッグログディレクトリを作成します。

  ログに表示される情報量を増やします。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Windows クライアントのログレベルの変更」に関する項を参照してください。
- 操作を再試行して、デバッグログの結果を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 68

メッセージ: クライアントはファイルリストの待機中にタイムアウトしました (client timed out waiting for the file list)

説明: クライアントで、バックアップを行うファイルのリストが割り当て時間内に受信されませんでした。ファイルリストは、サーバーから送信されます。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- サーバーがクラッシュしていないことを確認します。
- デバッグログを設定します。
  - サーバーに、bpbrm のデバッグログディレクトリを作成します。
  - UNIX クライアント、Linux クライアントおよび Windows クライアントの場合、bpbkar のデバッグログディレクトリを作成します。
  - 他の PC クライアントの場合、bpcd のデバッグログディレクトリを作成します。

  ログに表示される情報量を増やします。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Windows クライアントのログレベルの変更」に関する項を参照してください。
- 操作を再試行して、デバッグログの結果を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 69

メッセージ: ファイルリストの指定が無効です (invalid filelist specification)

説明**:** 次のいずれかの条件に該当する場合です。

- VMware インテリジェントポリシー: *VM_name* が同じバックアップコンポーネントが複数あり、情報が競合しています。
- サーバーのポリシーのファイルリストに無効なエントリがあります。
- Enterprise Vault Agent: ポリシーに同じポリシーで同時に指定できない指示句があります。
- NetBackup Snapshot Client: オフホストバックアップ ([NetBackup メディアサーバー (NetBackup Media Server)] または [サードパーティコピーデバイス (Third-Party Copy Device)]) で、ファイルリストに `ALL_LOCAL_DRIVES` エントリが含まれています。NetBackup では、オフホストバックアップの `ALL_LOCAL_DRIVES` エントリはサポートされていません。
- Red Hat Virtualization のバックアップで使用されたバックアップホストで、Solaris、AIX、HP のオペレーティングシステムがサポートされていません。

推奨処置**:** 必要に応じて次の操作を実行します。

- VMware インテリジェントポリシー: ポリシーで VM の *VM_name* の重複を確認します。
- ポリシーのファイルリストの問題: ポリシーのファイルリストを確認します。ワイルドカードを使用している場合、リストで角カッコ ([と]) が対になっていることを確認します。ファイルリストに UNC (Universal Naming Convention: 汎用名前付け規則) 名が含まれている場合、適切な形式であることを確認します。
  このエラーは、`nbjm` の実行中に SharePoint ジョブの再検出で 0 または 1 が戻され、さらにポリシーのファイルリストが空である場合に発生する可能性があります。`nbjm` の統合ログ (オリジネータ ID 117) で、エラーの原因の詳細を調べます。
- Enterprise Vault Agent: 詳しくは、『NetBackup for Enterprise Vault Agent 管理者ガイド』のトラブルシューティングに関する項を参照してください。
- NetBackup Snapshot Client: `ALL_LOCAL_DRIVES` エントリをファイルリストから削除します。
- バックアップホストでサポートされるオペレーティングシステムについて詳しくは、『NetBackup Web UI RHV 管理者ガイド』を参照してください。
- Hypervisor ポリシーと Nutanix AHV に関連するエラーについては、『Nutanix AHV 管理者ガイド』を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 70

メッセージ: ファイルリストのエントリ文字が多すぎます (an entry in the filelist expanded to too many characters)

説明: ファイルリスト内のいずれかのエントリで使用されているワイルドカードによって、非常に多くのファイルが指定されました。

推奨処置: ファイルリスト内のワイルドカードを変更し、指定するファイル数を減らします。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 71

メッセージ: ファイルリストにファイルが存在しません (none of the files in the file list exist)

説明: ファイルリスト内のファイルが、クライアントのいずれのファイルにも一致しませんでした。このエラーは、ファイルリスト内に存在するファイルが 1 つだけで、I/O エラーのためにファイルのバックアップを実行できない場合に発生することがあります。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- クライアントに対して、適切なファイルリストを指定していることを確認します。
- Windows クライアントの場合、NetBackup Client Service を起動するために使用したアカウントが、ファイルの読み込み権限を所有していることを確認します。
  ネットワークドライブまたは UNC (Universal Naming Convention の略で汎用名前付け規則の意味) パスのバックアップを作成する場合には、Windows の［管理ツール］の［サービス］を使って、NetBackup Client Service が SYSTEM アカウントで開始されないことを確認します。SYSTEM アカウントでは、ネットワークドライブにアクセスできません。
  ネットワークドライブまたは UNC パスのバックアップを作成するには、NetBackup Client Service の起動時に、ネットワークドライブにアクセスする権限を持つユーザーとしてログインします。
- ［すべてのログエントリ (All Log Entries)］レポートで情報を確認します。
- デバッグログを設定するには、次のいずれかを実行します。
  - UNIX クライアント、Linux クライアントおよび Windows クライアントの場合、`bpbkar` のデバッグログディレクトリを作成します。
  - 他の PC クライアントの場合、`bpcd` のデバッグログディレクトリを作成します。
- ログに表示される情報量を増やします。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Windows クライアントのログレベルの変更」に関する項を参照してください。
- 操作を再試行して、デバッグログの結果を確認します。

- NDMP ポリシー形式の場合は、NDMP ホストのクレデンシャルが追加されたことを検証します。追加されていない場合には追加します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 72

メッセージ: クライアント形式は、構成データベース内で正しくありません (the client type is incorrect in the configuration database)

説明: ポリシー構成内のポリシー形式属性で指定されているクライアントの形式と、インストールされているソフトウェアの形式が異なります。

推奨処置: ポリシーのポリシー形式属性が適切であることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 73

メッセージ: bpstart_notify が失敗しました (bpstart_notify failed)

説明: `bpstart_notify` スクリプトから 0 (ゼロ) 以外の終了コードが戻されました。

推奨処置: クライアントの `bpstart_notify` スクリプトを調べて、想定どおりに実行されたかどうかを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 74

メッセージ: クライアントは bpstart_notify の完了を待機中にタイムアウトしました (client timed out waiting for bpstart_notify to complete)

説明: クライアントの `bpstart_notify` スクリプトの処理に時間がかかりすぎました。

推奨処置: `bpstart_notify` スクリプトの処理を高速化するか、サーバーの BPSTART_TIMEOUT にデフォルトより大きい値を設定します。UNIX または Linux 版 NetBackup サーバーの場合、`bp.conf` ファイルの BPSTART_TIMEOUT を設定します。Windows 版 NetBackup サーバーの場合、[ホストプロパティ (Host Properties)] を使用して、[バックアップ開始の通知タイムアウト (Backup start notify timeout)] を設定します。

『NetBackup トラブルシューティングガイド』の「[ホストプロパティ (Host Properties)] ウィンドウを使用した構成設定へのアクセス」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 75

メッセージ: クライアントは bpend_notify の完了を待機中にタイムアウトしました (client timed out waiting for bpend_notify to complete)

説明: クライアントの `bpend_notify` スクリプトの処理に時間がかかりすぎました。

推奨処置: `bpend_notify` スクリプトの処理を高速化するか、サーバーの BPEND_TIMEOUT にデフォルトより大きい値を設定します。UNIX または Linux 版 NetBackup サーバーの場合、`bp.conf` ファイルの BPEND_TIMEOUT を設定します。Windows 版 NetBackup サーバーの場合、[ホストプロパティ (Host Properties)]を使用して、[バックアップ終了の通知タイムアウト (Backup end notify timeout)]を設定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 76

メッセージ: クライアントはファイルの読み込み中にタイムアウトしました (client timed out reading file)

説明: ファイルリストで FIFO が指定され、割り当て時間内に FIFO でデータが作成されませんでした。

推奨処置: 指定した FIFO でデータを作成するプロセスが正しく起動されることを確認します。サーバー上の `/usr/openv/netbackup/bp.conf` ファイルにエントリを追加して、CLIENT_READ_TIMEOUT にデフォルトより大きい値を設定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 77

メッセージ: 指定したシステムコマンドが実行され、0 以外の状態を戻しました (execution of the specified system command returned a nonzero status)

説明: 直前に実行したコマンドから 0 (ゼロ) 以外の状態が戻されました。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- コマンドを正しく指定していることを確認します。
- NetBackup Snapshot Client の場合のみ、次の手順を実行します。
  ポリシーのファイルリストに、スナップショットソースとして指定したファイルシステム内に存在しないファイルが含まれている場合があります。個別のファイルのバックアップ

にスナップショット方式を適用するには、スナップショットソースがファイルシステムである必要があります。(スナップショットソースに raw パーティションや Volume Manager ボリュームは使用できません)。ポリシーのファイルリスト内のファイルは、このファイルシステム内に存在する必要があります。

- コマンドを手動で実行して、目的の結果が得られるかどうかを確認します。
- 詳細なトラブルシューティングの情報を入手するには、次のようにデバッグログを設定します。
  - UNIX クライアント、Linux クライアントおよび Windows クライアントの場合、bpbkar のデバッグログディレクトリを作成します。
  - 他の PC クライアントの場合、bpcd のデバッグログディレクトリを作成します。
  - ログに表示される情報量を増やします。
    『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Windows クライアントのログレベルの変更」に関する項を参照してください。
  - 操作を再試行して、デバッグログの結果を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 78

メッセージ: afs/dfs コマンドが失敗しました (afs/dfs command failed)

説明: AFS の vos コマンドが失敗したことを示します。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- コマンドが失敗した理由についての追加情報を、NetBackup の［問題 (Problems)］レポートで確認します。
- bpbkar のデバッグログに、実行したコマンドが表示されます。bpbkar のデバッグログディレクトリを作成します。操作を再試行して、デバッグログの結果を確認します。
- vos コマンドを手動で実行して、問題を再現します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 79

メッセージ: 要求されたデータベース問い合わせに対してサポートされていないイメージ形式 (unsupported image format for the requested database query)

説明: 合成対象となる 1 つ以上のイメージが暗号化されています。これらのイメージは合成できません。

推奨処置: いずれのイメージも暗号化されていないことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 80

メッセージ: Media Manager device デーモン (`ltid`) が動作していません (Media Manager device daemon (ltid) is not active)

説明: サーバーが UNIX または Linux の場合、NetBackup Device Manager デーモン `ltid` が実行されていません。サーバーが Windows の場合、NetBackup Device Manager サービスが実行されていません。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- Windows の場合、アクティビティモニターまたは Windows の[管理ツール]の[サービス]を使用して、NetBackup Device Manager サービスが実行中であるかどうかを確認します。実行中でない場合、起動します。詳細ログを有効にするために、install_path¥Volmgr¥vm.conf ファイル内の 1 行に VERBOSE だけを入力して、サービスを起動します。VERBOSE
- UNIX の場合、を使って、が実行中であるかどうかを確認し、必要に応じて、次のコマンドを実行して詳細モードで ltid を起動します。vmpsltidltid

  ```
  /usr/openv/volmgr/bin/ltid -v
  ```

  または、`VERBOSE` エントリを `/usr/openv/volmgr/vm.conf` ファイルに追加します。必要に応じて、`vm.conf` ファイルを作成します。
- UNIX の場合、システムログを確認して、`ltid` が起動されていることを検証します。

メモ: UNIX システムの `ltid` と Windows システムの NetBackup Device Manager サービスは、デバイスがシステムに接続されている場合だけに使われます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 81

メッセージ: Media Manager Volume デーモン (vmd) が動作していません (Media Manager volume daemon (vmd) is not active)

説明: Tape Manager (`bptm`) が、NetBackup Volume Manager (`vmd`) と通信できませんでした。この通信は、ほぼすべての操作に必要です。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- UNIX の場合、Media Manager device デーモン (`ltid`) と NetBackup Volume Manager (`vmd`) が実行中であることを確認します。必要に応じて起動します。
- Windows の場合、NetBackup Device Manager サービスおよび NetBackup Volume Manager サービスが実行中であることを確認します。必要に応じて起動します。

メモ: `ltid` または NetBackup Device Manager サービスは、デバイスがシステムに接続されている場合だけに使用されます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 82

メッセージ**:** Media Manager がシグナルによって強制終了されました (media manager killed by signal)

説明**:** Tape Manager (`bptm`) または Disk Manager (`bpdm`) が、他のプロセスまたはユーザーによって終了されました。

推奨処置**:** このエラーは、通常の操作では発生しません。動作中のバックアップを終了する場合、NetBackup アクティビティモニターを使用します。

DomainOS クライアントのバックアップ中に、サーバーのソケットが 300 秒以上何も受信しないと、このエラーが発生する場合があります。この場合、クライアントの読み込みタイムアウトが発生して、接続が切断されます。`bpbkar` のデバッグログには、次のようなエントリが表示されます。

```
13:22:49 [1347] <16> bpbkar: ERR - Extra output - - ECONNRESET
Connection reset by peer (UNIX/errno status)
```

この問題を解決するには、CLIENT_READ_TIMEOUT の値を増やします。この場合は、値を 900 に設定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 83

メッセージ**:** メディアのオープンエラー (media open error)

説明**:** Tape Manager (`bptm`) または Disk Manager (`bpdm`) で、バックアップまたはリストアで使用するデバイスまたはファイルが開かれませんでした。

推奨処置**:** 追加情報については、次のものを確認します。

- NetBackup の［問題 (Problems)］レポート

- イベントビューアのアプリケーションログ (Windows の場合)
- システムログ (UNIX の場合)
- 通常、この状態コードは、ドライブ構成で複数のプロセスが同時にデバイスを開くことが許可されるドライブ構成の問題を示します。UNIX の場合、次の 1 つ以上の原因が考えられます。
  - 2 つ以上のデバイスが構成されているが、同じ物理デバイスである (密度が異なる場合もある)。デバイスに使用されるどの /dev ファイルにも、同じメジャー番号またはマイナー番号が存在しないことを確認します。
  - ファイルシステム内に、ユーザーにドライブへのアクセスを許可するリンクが存在する。
  - ドライブの構成を (管理者インターフェースまたは vm.conf で) 変更したが、Media Manager device デーモン ltid を再起動していない。構成を確認して、ltid を起動します。

  Windows の場合、メディアおよびデバイスの管理のデバイス構成を変更しても、NetBackup Device Manager サービスを再起動していないことが問題である可能性があります。構成を確認して、NetBackup Device Manager サービスを再起動します。
- Windows の場合、テープが書き込み禁止でないことを確認します。
- 詳細なトラブルシューティングの情報を入手するには、次のように実行します。
  - bpdm (デバイスがディスクの場合) または bptm (デバイスがテープの場合) のデバッグログディレクトリを作成します。
  - UNIX の場合、次のコマンドを実行して、詳細モードで ltid を再起動します。

    ```
    /usr/openv/volmgr/bin/ltid -v
    ```

    または、VERBOSE エントリを /usr/openv/volmgr/vm.conf ファイルに追加します。必要に応じて、vm.conf ファイルを作成します。
  - Windows の場合には、install_path¥Volmgr¥vm.conf ファイル内の 1 行に VERBOSE を追加して、詳細ログを有効にします。VERBOSE その後、NetBackup Device Manager サービスを停止して、再起動します。
  - 操作を再試行して、デバッグログファイルの結果を確認します。
  - Windows システムの場合、*install_path*¥NetBackup¥db¥media¥errors ログで、頻繁にエラーが生成されているドライブを調べます。
    UNIX システムの場合、/usr/openv/netbackup/db/media/errors ログで、頻繁にエラーが生成されているドライブを調べます (このログは /usr/openv/netbackup/bin/goodies/support/support スクリプトの出力にも含まれます)。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 84

メッセージ: メディアの書き込みエラー (media write error)

説明: NetBackup によるリムーバブルメディアまたはディスクファイルへの書き込み中に、システムのデバイスドライバから I/O エラーが戻されました。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- NetBackup Snapshot Client の場合のみ:
  `/usr/openv/netbackup/bptm` のログに次のメッセージが表示され、`key`、`asc` および `ascq` の値が次に示すとおり 0 (`0x0`) であるかどうかを確認します。

  ```
  tape error occurred on extended copy command, key = 0x0, asc =
  0x0, ascq = 0x0
  ```

  NetBackup Snapshot Client は、ご使用のホストバスアダプタとそのドライバをサポートしない可能性があります。『NetBackup リリースノート』に、今回のリリースでサポートされているホストバスアダプタが記載されています。
- 追加情報については、次のものを確認します。
  - エラーの原因となったデバイスまたはメディアを判断するための、NetBackup の [問題 (Problems)] レポート
  - システムのシステムログとエラーログ (UNIX の場合)
  - イベントビューアのアプリケーションログおよびシステムログ (Windows の場合)
- NetBackup がディスクファイルにバックアップを書き込む場合には、そのディスクストレージユニットに設定しているフラグメントサイズが、オペレーティングシステムに指定しているファイルの最大サイズ以下であることを確認します。
- Windows の場合、テープが書き込み禁止でないことを確認します。
- UNIX または Linux システムのディスクパスに `bpbackupdb` カタログをバックアップするために NetBackup が使用されていた場合は、書き込みを試行したイメージが、そのオペレーティングシステムによって指定されている最大ファイルサイズより大きい可能性があります。テープファイルにはこのような制限はありません。テープにカタログをバックアップする場合があります。
- メディアがテープの場合、次のことを確認します。
  - ドライブに問題があるか、ドライブが汚れている。この場合、デバイスを修復するか、デバイスのクリーニングを行います (ロボットドライブの場合、`tpclean` コマンドを参照)。

- メディア形式が適切でない。メディアが、使用するドライブ形式と一致することを確認します。
- メディアに問題がある。メディアに問題がある場合、bpmedia コマンドを実行して、ボリュームを凍結状態に設定し、以後のバックアップでそのボリュームを使用しないようにします。
- ドライブ構成が適切でない。ドライブに対するメディアおよびデバイスの管理とシステム構成を確認します。
  たとえば、UNIX でドライブが可変モードである必要がある場合に固定モードで構成されている場合があります。
  詳しくは、『NetBackup デバイス構成ガイド』を参照してください。
  多くの場合、この構成によって、メディアは凍結状態となり、次のメッセージが表示されます。

  ```
  too many data blocks written, check tape and drive block size
  configuration
  ```

  『NetBackup トラブルシューティングガイド』の「凍結されたメディアのトラブルシューティングについての注意事項」を参照してください。

- GLACIER または LIFECYCLE のバックアップジョブが失敗したときにこのエラーメッセージを受信した場合、エラーは Amazon ライフサイクルポリシーに関連し、次の状況で発生します。
  - NetBackup が使用する Amazon ライフサイクルポリシーを適用できない。バケットが所属する領域で、Amazon GLACIER または LIFECYCLE のストレージクラスがサポートされていません。サポート対象領域のバケットにディスクプールを再作成します。
  - NetBackup が使用する以外の Amazon ライフサイクルポリシーがすでに存在する。NetBackup が使用しないポリシーを削除し、ジョブを再度実行します。
  - Amazon にデータのバックアップを作成する際に NetBackup が使用する Amazon ライフサイクルポリシーの作成中にエラーが発生した。詳しくは bptm ログを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 85

メッセージ: メディアの読み込みエラー (media read error)

説明: NetBackup によるテープまたはディスクファイルからの読み込み中に、システムのデバイスドライバから I/O エラーが戻されました。

推奨処置: 追加情報については、次のものを確認します。

- エラーの原因となったデバイスまたはメディアを判断するための、NetBackup の［問題 (Problems)］レポート
- システムのシステムログとエラーログ (UNIX の場合)
- イベントビューアのアプリケーションログおよびシステムログ (Windows の場合)
- 次の内容を確認します。
  - ドライブに問題があるか、ドライブが汚れている。この場合、デバイスを修復するか、デバイスのクリーニングを行います (クリーニングについては、tpclean コマンドを参照)。
  - ドライブ構成が適切でない。ドライブに対するメディアおよびデバイスの管理とシステム構成を確認します。
    たとえば、UNIX でドライブが可変モードである必要がある場合に固定モードで構成されている場合があります。詳細情報が利用可能です。
    『NetBackup デバイス構成ガイド』を参照してください。
  - メディアに問題がある。この場合、メディア上のすべてのデータのリカバリを実行できない可能性があります。bpmedia コマンドを実行して、ボリュームを凍結状態に設定し、今後のバックアップでそのボリュームを使用しないようにします。
    『NetBackup トラブルシューティングガイド』の「凍結されたメディアのトラブルシューティングについての注意事項」を参照してください。
  - メディア形式が適切でない。メディアが、使用するドライブ形式と一致することを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 86

メッセージ: メディアの配置エラー (media position error)

説明: NetBackup によるテープメディアの配置中に、システムのデバイスドライバから I/O エラーが戻されました。

推奨処置: 追加情報については、次のものを確認します。

- エラーの原因となったデバイスまたはメディアを判断するための、NetBackup の［問題 (Problems)］レポート
- システムのシステムログとエラーログ (UNIX の場合)
- イベントビューアのアプリケーションログおよびシステムログ (Windows の場合)
- 次の内容を確認します。

- ドライブに問題があるか、ドライブが汚れている。この場合、デバイスを修復するか、デバイスのクリーニングを行います (クリーニングについては、tpclean コマンドを参照)。
- ドライブ構成が適切でない。ドライブに対するメディアおよびデバイスの管理とシステム構成を確認します。
  たとえば、UNIX でドライブが可変モードである必要がある場合に固定モードで構成されている場合があります。
  詳しくは、『NetBackup デバイス構成ガイド』を参照してください。
- メディアに問題がある。この場合、データの一部が失われる可能性があります。bpmedia コマンドを実行して、ボリュームを凍結状態に設定し、今後のバックアップでそのボリュームを使用しないようにします。
  『NetBackup トラブルシューティングガイド』の「凍結されたメディアのトラブルシューティングについての注意事項」を参照してください。
- メディア形式が適切でない。メディアが、使用するドライブ形式と一致することを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 87

メッセージ: メディアのクローズエラー (media close error)

説明: NetBackup でテープのクローズ中に、システムのデバイスドライバから I/O エラーが戻されました。

推奨処置: 追加情報については、次のものを確認します。

- エラーの原因となったデバイスまたはメディアを判断するための、NetBackup の［問題 (Problems)］レポート
- システムのシステムログとエラーログ (UNIX の場合)
- イベントビューアのアプリケーションログおよびシステムログ (Windows の場合)
- 次の内容を確認します。
  - ドライブに問題があるか、ドライブが汚れている。この場合、デバイスを修復するか、デバイスのクリーニングを行います (クリーニングについては、tpclean コマンドを参照)。
  - メディアに問題がある。この場合、データの一部が失われる可能性があります。bpmedia コマンドを実行して、ボリュームを凍結状態に設定し、今後のバックアップでそのボリュームを使用しないようにします。
    『NetBackup トラブルシューティングガイド』の「凍結されたメディアのトラブルシューティングについての注意事項」を参照してください。

Amazon AWS がクラウドストレージとして使用されている場合:

- 通信が SSL で有効になっていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 88

メッセージ: OpenStorage WORM のロックエラー。

説明: OpenStorage プラグインで、WORM ロック操作中にエラーが発生しました。

推奨処置: OpenStorage ストレージサーバーを確認し、ストレージデバイスの構成が NetBackup と一致していることを確認します。これらのエラーについて詳しくは、`bptm` と `bpdm` のログで、詳細なメッセージと OST エラーコードを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 89

メッセージ: 共有メモリの設定中に問題が発生しました (problems encountered during setup of shared memory)

説明: NetBackup プロセスは、いくつかの操作で共有メモリを使用します。この状態は、オペレーティングシステムの API を介して共有メモリを初期化する際にエラーが発生した場合に戻されます。

推奨処置: 共有メモリの問題を確認します。このエラーは、システムが十分な共有メモリを割り当てることができない場合に発生します。これは、通常、多重化を行う場合に発生します。多重化を行うと、操作に必要な共有メモリの量が増加します。NetBackup ログまたはレポート内に次のようなエントリが表示される場合があります。

```
system cannot allocate enough shared memory
```

このようなメッセージが表示された場合、ご使用のプラットフォームの各ベンダーが提供するマニュアルで、システムの共有メモリ量を増やす手順を参照してください。

以前のバージョンの Solaris の場合: メモリ割り当てメッセージが表示されてジョブが失敗することを回避するために、次の手順に従って、System V 共有メモリの 1 つ以上のデフォルト設定を変更することが必要な場合があります。

- Solaris 9 の場合、デフォルトの shminfo_shmmax 値は 8 MB です。`/etc/system` ファイルに次の行を指定すると、この設定を増やすことができます。この例では、値として 32 MB を使用しています。NetBackup の多重化パラメータの値が高い場合など、状況によっては、ご使用のシステムでより大きい値が必要な場合があります。Sun Microsystems のマニュアルには、このパラメータを指定可能な最大値に設定しても問題はないと記載されています。(このパラメータは Solaris 10 には適用されません)。

```
set shmsys:shminfo_shmmax=33554432
```

- Solaris 9 では、デフォルトの shminfo_shmmni 値は 100 です。/etc/system ファイルに次の行を指定すると、この設定を増やすことができます。NetBackup では、通常はこのデフォルト値で十分です。ただし、NetBackup メディアサーバーを大規模なデータベースサーバーにインストールする場合など、状況によっては、この設定を増やすことが必要となる場合があります。この例では、値として 220 を使用しています。(このパラメータは Solaris 10 には適用されません)。

```
set shmsys:shminfo_shmmni=220
```

メモ: /etc/system ファイルでこれらいずれかの値を変更する場合、新しい設定を有効にするために、boot -r を実行してシステムを再ブートする必要があります。

これらの値を変更する方法について詳しくは、各ベンダーが提供するマニュアルを参照してください。これらの shminfo パラメータは Solaris 10 には適用されないことに注意してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 90

メッセージ**:** Media Manager はバックアップイメージ用データを受信しませんでした (media manager received no data for backup image)

説明**:** バックアップ、アーカイブまたは複製の実行中、Tape Manager (bptm) または Disk Manager (bpdm) でデータが受信されませんでした。このエラーは、増分バックアップで、ファイルが変更されなかったためにバックアップを行うデータが存在しない場合に発生する可能性があります。

推奨処置**:** 必要に応じて次の操作を実行します。

- ［すべてのログエントリ (All Log Entries)］レポートを確認します。
- 詳細なデバッグ情報を入手するには、bpdm または bptm のデバッグログディレクトリをサーバーに作成します。また、クライアントが Windows の場合、クライアントに bpbkar のデバッグログディレクトリを作成します。操作を再試行して、デバッグログの結果を確認します。
- 追加情報については、次のものを確認します。
  - エラーの原因となったデバイスまたはメディアを判断するための、NetBackup の［問題 (Problems)］レポート
  - システムのシステムログとエラーログ (UNIX の場合)

  - イベントビューアのアプリケーションログ (Windows の場合)
- ドライブに対するメディアおよびデバイスの管理とシステム構成を確認します。
  たとえば、NetBackup で可変モードのドライブが必要とされている場合に、UNIX では、そのモードに設定されていないことがあります。
  ドライブ構成について詳しくは、『NetBackup デバイス構成ガイド』を参照してください。
- バックアップデバイスに対するメディアおよびデバイスの管理の構成が、NetBackup のポリシーでストレージユニットに対して指定した構成と一致していることを確認します。
- ドライブで、適切なメディアを使用していることを確認します。
- 詳細なデバッグ情報を入手するには、bpdm または bptm のデバッグログディレクトリ (いずれか該当する方) をサーバーに作成します。また、クライアントが Windows の場合、クライアントに bpbkar のデバッグログディレクトリを作成します。操作を再試行して、デバッグログの結果を確認します。
- このエラーが、複製中、または代替読み込みサーバーを使用して複製を行う Vault セッションの実行中に発生した場合、代替読み込みサーバーがソースメディアへのアクセス権限を持っていることを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 91

メッセージ**:** 致命的な NetBackup メディアデータベースのエラー (fatal NB media database error)

説明**:** メディアカタログの読み込み中または更新中に、Tape Manager (bptm) でエラーが受信されました。

推奨処置**:** 必要に応じて次の操作を実行します。

- 詳しくは、[すべてのログエントリ (All Log Entries)]レポートを確認します。
- NetBackup の[メディアリスト (Media Lists)]レポートで、カタログが消失していないかどうかを確認します。カタログが消失している場合、最新の NetBackup カタログバックアップのボリュームからカタログを再ロードできます。
- カタログが存在するディスクパーティションに、十分な領域が存在することを確認します。
- これらの操作で問題が解決しない場合、NetBackup の[問題 (Problems)]レポートを確認します。

- 詳細なトラブルシューティングの情報を入手するには、サーバーに bptm のデバッグログディレクトリを作成して、操作を再試行します。デバッグログファイルの結果を確認します。
- (日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて)テクニカルサポートに連絡して、該当する問題とデバッグログを送信してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 92

メッセージ: Media Manager が tar 形式以外のイメージを検出しました (media manager detected image that was not in tar format)

説明: リストアの実行中に、Tape Manager (bptm) または Disk Manager (bpdm) が、想定されたオフセットで tar ヘッダーを検出しませんでした。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- 対象となるイメージの bpverify を実行して、正常に書き込みが行われているかどうかを判断します。
- NetBackup の[問題 (Problems)]レポートで、エラーに関する追加情報を確認します。
- ドライブに対するメディアおよびデバイスの管理とシステム構成を確認します。
  たとえば、一部の UNIX システムでは、可変ブロックサイズモードで書き込むようにドライブを構成しないでバックアップイメージをメディアに書き込んだ場合、バックアップイメージのリストアを試行すると、このエラーが生成される場合があります。

  次の順序でイベントが発生します。

  - バックアップが正常に実行されます。
  - 検証が成功します。
  - リストアが失敗します。

  bptm のデバッグログに、次のようなエラーが表示されます。

  ```
  00:58:54 [2304] <16> write_data: write of 32768 bytes indicated
  only 29696 bytes were written, errno = 0
  ```

  この場合、ドライブを可変ブロックサイズモードで書き込むように構成して、そのデバイスで書き込みを行うメディアを一時停止します。
  『NetBackup デバイス構成ガイド』を参照してください。
  これらのメディアに書き込まれたイメージは、リストア可能である場合があります (プラットフォームに依存します)。ただし、1 つのファイルだけをリストアしようとしても、ほぼ確実に失敗します。これらのメディアを期限切れにしてから、バックアップを再生成でき

ます。または、これらのメディアから他のデバイスにイメージを複製した後に、元のメディアを期限切れにできます。

- このエラーは、ドライブのマイクロコードで SCSI コマンド `forward space record` (レコード単位のテープの先送り) が不正に処理された場合、ラベルが付け直され、値が追加された 8MM テープドライブで発生する場合があります。
- 問題がこれらの説明のいずれにも該当しない場合、`bpdm` または `bptm` のいずれかのデバッグログディレクトリを作成して、操作を再試行します。デバッグログファイルの結果を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 93

メッセージ**:** Media Manager がドライブ内で誤ったテープを見つけました (media manager found wrong tape in drive)

説明**:** バックアップまたはリストアを行うためにボリュームをロードしたとき、ロードされたボリュームに想定されたテープヘッダーが存在しないことが Tape Manager (`bptm`) で検出されました。このエラーは、ロボット内のボリュームが、メディアおよびデバイスの管理のボリューム構成で示されるスロットに存在しないことを示す場合があります。

推奨処置**:** 必要に応じて次の操作を実行します。

- ボリュームがロボット内に存在し、そのロボットがバーコードをサポートしている場合には、[内容とボリュームの構成の比較 (Compare contents with volume configuration)] ロボットインベントリ (Windows) または [内容とボリュームの構成の比較 (Compare robot contents with volume configuration)] ロボットインベントリ (UNIX) を実行します。結果レポートには、検出されたメディア ID が表示され、ボリューム構成の内容を使用してスロット番号が検証されます。その後、ロボット内の物理的な場所を変更するか、ボリューム構成を変更して正しいスロットを表示します。
- ボリュームを非ロボットドライブにマウントした場合、適切なボリュームのマウントおよび割り当てが行われていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 94

メッセージ**:** 正しいイメージに配置できません。(cannot position to correct image)

説明**:** Tape Manager (`bptm`) によって、リストアを行うバックアップイメージが検索されましたが、ボリューム上の想定された位置で、適切なバックアップ ID が検出されませんでした。このエラーは、ドライブのハードウェア上の問題を示す場合があります。

推奨処置**:** 必要に応じて次の操作を実行します。

- 可能な場合、他のドライブでリストアを試行します。
- 追加情報については、次のものを確認します。
  - エラーの原因となったデバイスまたはボリュームを判断するための、NetBackup の[問題 (Problems)]レポート
  - システムのシステムログとエラーログ (UNIX の場合)
  - イベントビューアのアプリケーションログおよびシステムログ (Windows の場合)
- 詳細なトラブルシューティングの情報を入手するには、bptm のデバッグログディレクトリを作成し、操作を再試行します。デバッグログファイルの結果を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 95

メッセージ: 要求されたメディア ID が EMM データベースでこのホストに割り当てられていません (requested media id is not assigned to this host in the EMM database)

説明: 要求元サーバーに割り当てられたレコードが NetBackup に存在しないメディア ID に対して操作が要求されました。たとえば、存在しないか、または要求元サーバーに割り当てられていないメディア ID を一時停止または凍結するために、bpmedia を使う場合などです。

推奨処置: NetBackup の[メディアリスト (Media Lists)]レポートを実行して、有効なメディア ID とその ID が割り当てられているホストを判断します。その後、有効なメディア ID および割り当てられたホストを使用して、コマンドを再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 96

メッセージ: バックアップに新しいメディアを割り当てることができません。ストレージユニットに利用可能なメディアがありません (unable to allocate new media for backup, storage unit has none available)

説明: NetBackup Resource Broker (nbrb) は、バックアップに新しいボリュームを割り当てませんでした。このエラーは、バックアップに指定したストレージユニットのボリュームプール内に利用可能なボリュームが存在しないことを示します。NetBackup では、バックアップ中にストレージユニットが変更されないことに注意してください。

推奨処置: NetBackup の[問題 (Problems)]レポートを確認して、メディアが存在しないストレージユニットを特定します。

- ストレージユニットがロボットで、空のスロットが存在する場合、ボリュームを追加します (適切なボリュームプールを指定します)。

- 空のスロットが存在しない場合、一部のメディアを非ロボットドライブに移動させてから、新しいボリュームを追加します。
- 利用可能なボリュームのトラッキングが困難な場合、`available_media` スクリプトを実行します。
  UNIX の場合、スクリプトは次の位置に存在します。

  ```
  /usr/openv/netbackup/bin/goodies/available_media
  ```

  Windows の場合、スクリプトは次の位置に存在します。

  ```
  install_path¥NetBackup¥bin¥goodies¥available_media.cm
  d
  ```

  このスクリプトでは、ボリューム構成内のすべてのボリューム、および NetBackup に現在割り当てられているボリュームの情報が表示されます。

- スクラッチボリュームプールを設定し、割り当てられていないテープを用意します。NetBackup で新しいテープが必要な場合に利用可能なテープが現在のボリュームプールに存在しないときは、スクラッチプールからバックアップで使っているボリュームプールにテープを移動します。
- ストレージユニットおよびボリュームプールにメディアが存在する場合、次の内容を確認します。
  - ボリュームが凍結または一時停止されていない。
    NetBackup の［メディアリスト (Media Lists)］レポートを使用して、ボリュームの状態を確認します。ボリュームが凍結または一時停止されている場合は、`bpmedia` コマンドを実行して、ボリュームの凍結の解除または一時停止の解除を行います (必要な場合)。
    『NetBackup トラブルシューティングガイド』の「凍結されたメディアのトラブルシューティングについての注意事項」を参照してください。
  - ボリュームの期限が切れておらず、最大マウント数を超えていない。
  - デバイスの EMM データベースホスト名が適切である。
    EMM データベースホスト名を変更する場合には、Media Manager Device デーモン `ltid` (サーバーが UNIX または Linux の場合) または NetBackup Device Manager サービス (サーバーが Windows の場合) を停止し、再起動します。
  - NetBackup 構成で、適切なホストをストレージユニットに指定している。
    ホスト接続は、ドライブが接続されているサーバー (マスターサーバーまたはメディアサーバー) である必要があります。
  - メディアおよびデバイスの管理のボリューム構成でメディアが適切なボリュームプール内に存在する。また、割り当てられていないメディアまたは有効なメディアが要求された保持レベルで利用可能である。

NetBackup の[メディアリスト (Media Lists)]レポートを使用して、すべてのボリュームの保持レベル、ボリュームプールおよび状態 (有効など) を表示します。NetBackup の[メディアの概略 (Media Summary)]レポートを使用して、適切な保持レベルで有効なボリュームを確認します。

- vmd プロセス (UNIX の場合) または NetBackup Volume Manager サービス (Windows の場合) からのメディアの要求時に、NetBackup の bptm プロセスが拒否される場合があります。この問題の原因は、vmd プロセスまたは NetBackup Volume Manager サービスが要求を行ったホスト名を判断できないことです。

  このエラーは、次のような不適切なネットワーク構成が原因として考えられます。

  - 複数のネットワークインターフェースに問題がある。
  - UNIX または Linux システムで使用する /etc/resolv.conf に問題がある。
  - DNS を実行しているが、逆引きができるように構成していない。

- bptm および vmd のデバッグログディレクトリを作成して、操作を再試行します。
- bptm のデバッグログを調べて、bptm が適切なシステムに接続されていることを確認します。エラーが記録されている場合、vmd のログを調べます。

  UNIX の場合、vmd のログは次の位置に存在します。

  ```
  /usr/openv/volmgr/debug/daemon/log.xxxxxx
  ```

  Windows の場合、vmd のログは次の位置に存在します。

  ```
  install_path¥Volmgr¥debug¥daemon¥xxxxxx.log
  ```

- 新しいストレージユニットを初めて使用する場合、マスターサーバー上の NetBackup を停止し、再起動します。

メモ: mds の統合ログファイル (OID 143) では、通常、NetBackup のメディア選択プロセスが表示されます。

この状態コードについては、ウィザード形式のより多くのトラブルシューティング情報が利用可能です。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 97

メッセージ**:** 要求されたメディア ID は使用されているため、要求を処理できません (requested media id is in use, cannot process request)

説明: 使用中のメディア ID に対する操作が要求されました。たとえば、バックアップまたはリストアで使用中のボリュームを、一時停止または凍結しようとした場合などです。

推奨処置: ボリュームを使用していないときに、コマンドを再試行します。デバイスモニターを使用して、ボリュームが使用中であるかどうかを判断します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 98

メッセージ: メディア要求 (tpreq) エラー (error requesting media (tpreq))

説明: NetBackup Device Manager サービス (Windows の場合) または Media Manager Device デーモン (`ltid`) (UNIX の場合) からメディアのマウントを要求したときに、Tape Manager (`bptm`) でエラーが表示されました。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- NetBackup の[問題 (Problems)]レポートを確認して、失敗の原因を判断します。最も一般的な原因として、Windows の NetBackup Device Manager サービスまたは UNIX の Media Manager device デーモン (`ltid`) が実行中でないことが考えられます。必要に応じて起動します。
- このエラーは、バックアップの複製または Vault を使用してバックアップの複製を行う場合に、元のバックアップが存在するテープにアクセスする権限を代替読み込みサーバーが持たない場合に表示されます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 99

メッセージ: NDMP バックアップの失敗 (NDMP backup failure)

説明: NDMP ポリシーのファイルリスト内のパスが正常にバックアップされませんでした。次のいずれかの状態が発生しています。

- バックアップパスが NDMP ホストに存在しません。
- NDMP バックアップで、ファイルパスではなく、ファイルを指すワイルドカード文字を使っています。

推奨処置: 次の手順を実行します。

- 詳しくは、NetBackup の[すべてのログエントリ (All Log Entries)]レポートを参照してください。
- 別のマスターサーバーまたはメディアサーバーで次のコマンドを試します。

```
# tpautoconf -verify ndmp_filer
# tpautoconf -probe ndmp_host
```

ファイラで、NDMP サービスが動作していることを確認します。検証プロセスはファイラによって異なります。
NetApp の場合、`ndmpd status` を実行して NDMP デーモンが動作していることを確認します。動作していない場合は、`ndmpd on` を実行してから再び `ndmpd status` を実行して確認します。

- パス名だけを指定するように NDMP のワイルドカードを変更します。ファイル名にも一致するワイルドカード文字を使うことはできません。たとえば、NDMP のバックアップ対象として `/vol/vol_archive_01/autoit*` と指定したとします。これは、パス名 `/vol/vol_archive_01/autoit_01/` に一致しますが、ファイル名 `/vol/vol_archive_01/autoit-v1-setup.exe` にも一致します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 100

メッセージ**:** ユーザーコマンドの処理中にシステムエラーが発生しました (system error occurred while processing user command)

説明**:** `bparchive`、`bpbackup`、`bplist`、`bprestore` で、システムコールが失敗しました。

推奨処置**:** 必要に応じて次の操作を実行します。

- `bparchive`、`bpbackup`、`bplist` または `bprestore` のデバッグログディレクトリを (必要に応じて) 作成して、デバッグログを有効にします。
  UNIX で、root 以外のユーザーに問題がある場合、作成されたディレクトリにモード 666 が存在することを確認します。エラーが通知されている場合、修正します。
- 操作を再試行し、ログの結果を確認します。
  ログで問題が判明しない場合、コマンドをコマンドラインから実行して、`stderr` で通知される問題を修正します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 101

メッセージ**:** メールパイプを開けませんでした (failed opening mail pipe)

説明**:** メールを送信するプロセスによって、サーバーへのパイプが開かれませんでした。

推奨処置: メールがクライアント上で構成されていることを確認します。詳細なトラブルシューティングの情報を入手するには、bpcd のデバッグログディレクトリを作成して、操作を再試行します。bpcd のデバッグログの結果を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 102

メッセージ: メールパイプを閉じることができませんでした (failed closing mail pipe)

説明: メールを送信する処理でサーバー接続に使うパイプを閉じることができません。

推奨処置: メールがクライアント上で構成されていることを確認します。詳細なトラブルシューティングの情報を入手するには、bpcd のデバッグログディレクトリを作成して、操作を再試行します。bpcd のデバッグログの結果を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 103

メッセージ: 初期化中にエラーが発生しました。構成ファイルを確認してください (error occurred during initialization, check configuration file)

説明: NetBackup Snapshot Client は NetBackup メディアサーバー方式またはサードパーティコピーデバイス方式のデータムーバーを使って、2 種類のオフホストバックアップを実行できます。いずれの方式の場合も、オフホストデータムーバーバックアップは SAN 上の次のデバイスを識別するために設定ファイル (3pc.conf ファイル) を必要とします。

- バックアップ対象のクライアントディスク
- データの保存先デバイス

メディアサーバーに SAN 上の多くのディスクとストレージデバイスへのアクセス権がある場合、SAN からデバイス情報を取得するために長時間かかることがあります。その結果、3pc.conf ファイルがメディアサーバーに存在しなければ、データムーバー方式を使う最初の複数ストリームのバックアップは失敗することがあります。

推奨処置: 最初の複数ストリームのデータムーバーバックアップを実行する前に 3pc.conf ファイルを手動で作成します。3pc.conf ファイルを作成する次のコマンドを使います。

```
# bptpcinfo -a
```

3pc.conf ファイルは /usr/openv/volmgr/database/3pc.conf に作成されます。

3pc.conf ファイルおよびその作成方法についての詳細情報を参照できます。

『NetBackup Snapshot Client Configuration Guide』でオフホストデータムーバーバックアップ用の NetBackup の設定に関する項を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 104

メッセージ: ファイルのパス名が無効です (invalid file pathname)

説明: なし

推奨処置: なし

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 105

メッセージ: ファイルのパス名は、許可された最大長を超えています (file pathname exceeds the maximum length allowed)

説明: 現在の作業ディレクトリを使用して作成されたパス名が、システムで使用可能なパスの最大長を超えています。

推奨処置: 現在の作業ディレクトリパスの長さを短くします。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 106

メッセージ: 無効なファイルのパス名が見つかりました。要求を処理できません (invalid file pathname found, cannot process request)

説明: バックアップまたはアーカイブを実行するファイルパスのいずれかが無効です。

推奨処置: 次の 1 つ以上を実行します。

- フルパス名を使用しており、フルパス名がシステムで利用可能なパスの最大長を超えないことを確認します。(UNIX の場合は、フルパス名はスラッシュ文字 (/) で始まります。)
- ファイルが存在し、NetBackup によってファイルにアクセスできる権限を所有していることを確認します。
- 一部の NDMP サーバーはディレクトリレベルの拡張をサポートしていません。一部の NDMP ファイラベンダーには、ボリュームレベルよりも下位のワイルドカード文字をサポートするために使用される API がありません。たとえば、EMC のファイラではバックアップ対象として /fs1/dir* と指定することはできません。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 108

メッセージ: 処理に成功しましたが監査に失敗しました (Action succeeded but auditing failed)

説明: 監査されているプライマリの処理は成功しましたが、対応する監査レコードは作成されなかったため失敗しました。

たとえば、ポリシーを作成する bppolicynew コマンドを使い、状態コード 108 が戻されたとします。ポリシーは正常に作成されていますが、関連付けられた監査レコードは nbauditreport コマンドが生成する監査レポートに表示されません。

このエラーは、監査が nbemmcmd コマンドを使って有効になっている場合にのみ戻される可能性があります。

推奨処置: 次の手順を実行します。

- nbaudit デーモン (NetBackup Audit Manager) が動作していること確認します。
- エラーの原因の詳細について、プライマリの処理に関係するログと nbaudit ログを調べます。たとえば、ポリシー作成の場合は bpdbm ログを調べます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 109

メッセージ: 指定された日付が無効です (invalid date specified)

説明: コマンドラインで日付オプションを含むコマンドを実行した場合、このエラーが発生することがあります。日付オプションの形式は、マスターサーバーのロケールによって異なります。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- コマンドラインでエラーが発生した場合、コマンドの標準エラー出力で説明メッセージを確認します。
- コマンドの使用方法に示されている日付オプションの形式を参照します。マスターサーバーのロケールを調べます。このロケールでの日付形式と、コマンドの使用方法で示されている日付形式を比較します。
- NetBackup の[問題 (Problems)]レポートで情報を確認します。
- Java インターフェースにエラーが表示される場合、Java 起動ファイルのデバッグ出力マネージャを有効にします。再試行し、Java ログに記録されているパラメータをコマンドの使用方法に表示されているパラメータと比較します。

- これらの操作で問題が判明しない場合、この状態コードを戻したプロセスのデバッグログディレクトリを作成します。その後、操作を再試行して、デバッグログの結果を確認します。
- Microsoft SQL Server のリストアの実行中に web UI にエラーが表示された場合は、指定した日付を確認します。日付は ISO 8601 形式である必要があります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 110

メッセージ: NetBackup 構成情報が見つかりません (Cannot find the NetBackup configuration information)

説明: Windows で、インストール時に作成されたレジストリエントリが NetBackup で読み込まれませんでした。UNIX の場合、`/usr/openv/netbackup/bp.conf` ファイルが存在しません。

推奨処置: Windows の場合、NetBackup ソフトウェアをクライアントに再インストールします。UNIX の場合、少なくとも次の行を含む `/usr/openv/netbackup/bp.conf` ファイルを作成します。

```
SERVER = server_name
CLIENT_NAME = client_name
```

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 111

メッセージ: サーバーリストでエントリが見つかりませんでした (No entry was found in the server list)

説明: UNIX の場合、`bp.conf` ファイル内に `SERVER = server_name` 行が存在しません。Windows の場合、サーバーリストにエントリが存在しません。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- UNIX クライアントの場合、`/usr/openv/netbackup/bp.conf` ファイルの 1 行目に、次の行を追加します。

  ```
  SERVER = server_name
  ```

- Microsoft Windows クライアントでは、[NetBackup マシンおよびポリシー形式の指定 (Specify NetBackup Machines and Policy Type)] ダイアログボックスの [バックアップおよびリストアに使用するサーバー (Server to use for backups and restores)] ドロップダウンメニューでサーバー名を追加します。このダイアログボックスを表示す

るには、クライアント上でバックアップ、アーカイブおよびリストアインターフェースを起動します。次に、[ファイル (File)]メニューから[NetBackup マシンおよびポリシー形式の指定 (Specify NetBackup Machines and Policy Type)]を選択します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 112

メッセージ**:** 未定義のエラー、またはポリシーのバックアップ対象にファイルが指定されていません。(Undefined error or there are no files specified in the policy backup selection.)

説明**:** このコードは、次の理由で表示されます。

- ファイルリストにファイルを指定せずにリストアが要求された
- ポリシーのバックアップ対象が正しく指定されていない
- 指定されたバックアップ対象でバックアップする VM がない

推奨処置**:** 必要に応じて次の操作を実行します。

- リストアを行うファイルを 1 つ以上指定します。
- この状態コードは、`nbjm` の実行中に、ストリームの検出ですべてのストリームファイルを検出できない場合に発生する可能性があります。`nbjm` の統合ログ (オリジネータ ID 117) で、エラーの原因の詳細を調べます。
- 適切なバックアップ対象がポリシーで指定されており、それらが正しい形式であることを確認します。

  サポートされるバックアップ対象は次のとおりです。

  - サブスクリプションの場合: /サブスクリプション ID。サブスクリプション ID が `1950a258-227b-4e31-a9cf-717495945fc2` の場合、バックアップ対象を - `/1950a258-227b-4e31-a9cf-717495945fc2` と指定します。
  - リソースグループの場合: /サブスクリプション ID/リソースグループ。サブスクリプション ID が `1950a258-227b-4e31-a9cf-717495945fc2` でリソースグループ名が `TestRG` の場合、バックアップ対象を - `/1950a258-227b-4e31-a9cf-717495945fc2/TestRG` と指定します。
  - VM 名の場合: /サブスクリプション ID/リソースグループ/VM 名。サブスクリプション ID が `1950a258-227b-4e31-a9cf-717495945fc2`、リソースグループ名が `TestRG`、VM 名が `MyVM` の場合、バックアップ対象を - `/1950a258-227b-4e31-a9cf-717495945fc2/TestRG/MyVM` と指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 114

メッセージ: 実装されていないエラーコード (unimplemented error code)

説明: このエラーは通常は発生しません。nbjm が負のエラー番号を受け取ると、状態コード 114 が発行されます。

推奨処置: nbjm の統合ログ (オリジネータ ID 117) で、エラーの原因の詳細を調べます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 116

メッセージ: VxSS の認証に失敗しました (VxSS authentication failed)

説明: ソケットの接続の両端のパーティが相互に認証しませんでした。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- Veritas Product Authentication Service がインストールされ、構成されていることを確認してください。
  インストール手順について詳しくは、『NetBackup セキュリティおよび暗号化ガイド 』を参照してください。
- 両方のパーティに有効な証明書があることを確認します。bpnbat -WhoAmI を実行して表示される有効期限を調べます。次に例を示します。

  ```
  bpnbat -WhoAmI
  Name: JDOG
  Domain: MYCOMPANY
  Issued by: /CN=broker/OU=root@machine1.mycompany.com/O=vx
  Expiry Date: Sep 19 12:51:55 2009 GMT
  Authentication method: Microsoft Windows
  ```

  操作は正常に完了しました。
  有効期限は 2009 年 9 月 19 日であることがわかります。12:51:55 GMT を過ぎるとこのクレデンシャルは無効になり、新しいクレデンシャルが必要になります。
- NetBackup 管理コンソールで実行している場合、コンソールを閉じて再度開きます。可能な場合、コンソールでは、現在ログインしている識別情報のクレデンシャルが自動的に取得されます。デフォルトでは、これらの証明書は 24 時間有効です。次に、クレデンシャルを 24 時間から 30 日 (2592000 秒) に延長する方法について例を示します。
  Windows の場合: <install path>¥veritas¥netbackup¥sec¥at¥bin¥vssat setexpiryintervals -p <plugin_name> -t <user> -e 2592000

UNIX の場合: `usr/openv/netbackup/sec/at/bin/vssat setexpiryintervals -p <plugin_name> -t <user> -e 2592000`

- 両方のパーティの証明書で同じブローカーが使っているか、または同じルートブローカーの子であるか、あるいは両方のパーティ間に信頼関係が確立されていることを確認します。
  ブローカーの階層およびブローカー間に信頼関係を確立する方法については、『NetBackup セキュリティおよび暗号化ガイド』を参照してください。
- 対象となる物理システムの間で、接続が可能であることを確認します。コンピュータ間に一般的なソケット (`ping`、`telnet` など) を接続できない場合、この問題は、NetBackup とは関連のないネットワーク内の問題が原因である可能性があります。
- システムに十分なスワップ領域があり、次のディレクトリに空きがあることを確認します。
  - `/home/username`
  - `/usr/openv/netbackup/logs`
  - `/tmp`

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 117

メッセージ: VxSS によってアクセスが拒否されました (VxSS access denied)

説明: 操作の試行のために使用したユーザー識別情報には、その操作の実行に必要な権限がありません。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- デフォルトのグループを使用している場合、ユーザーが実行しようとしている操作が、そのグループにとって適切であることを確認します。たとえば、NBU_Operators のメンバーは、ポリシー情報の変更を行うことができません。ポリシー情報を変更する権限は、管理者ロールに限定されています。
- システムに十分なスワップ領域があり、次のディレクトリに空きがあることを確認します。
  - `/home/username`
  - `/usr/openv/netbackup/logs`
  - `/tmp`
- 独自の定義済みグループおよびアクセス権を使用している場合、まず、操作を関連付けるオブジェクトを判断します。その後、その操作に関連する権限を追加します。たとえば、ドライブの起動および停止の操作を必要とするユーザーが現在その権限を所有していないとします。この場合は、ユーザーが適切な認可グループに属することを確認します。

必要に応じて、[グループの権限 (Group Permissions)]タブで、グループがドライブオブジェクトに対する起動および停止権限を所有していることを確認します。また、必要に応じて、NetBackup の詳細度レベルを上げて、失敗した要求に必要とされるオブジェクトおよび権限を特定します。デバッグログの該当する行に、次のようなメッセージが表示されます。

```
17:19:27.653 [904.872] <2> GetAzinfo: Peer Cred Info.
Name: JMIZZLE
Domain: MYCOMPANY
Expiry: Sep 24 21:45:32 2003 GMT
Issued by: /CN=broker/OU=root@machine1.mycompany.com/O=vx
AuthType: 1
17:19:37.077 [904.872] <2> VssAzAuthorize: vss_az.cpp.5082:
Function: VssAzAuthorize. Object
NBU_RES_Drives
17:19:37.077 [904.872] <2> VssAzAuthorize: vss_az.cpp.5083:
Function: VssAzAuthorize. Permissions Up
17:19:40.171 [904.872] <2> VssAzAuthorize: vss_az.cpp.5166:
Function: VssAzAuthorize. 20 Permission denied.
```

この例では、ユーザー JMIZZLE は、ドライブオブジェクトに対して起動権限が必要な操作を実行しようとしています。問題を診断するには、JMIZZLE が属するグループを調べて、該当するグループが起動権限を所有していることを確認する必要があります。(起動権限は、ドライブに対する操作権限セットに含まれています。)

- ディザスタリカバリを実行済みで、リモート管理コンソールを使用してカタログリカバリを実行中の場合、マスターサーバーのサービスを再起動する必要があります。再起動後、リモート管理コンソールからログアウトせずに[セキュリティ管理 (Security Management)]タブにアクセスしようとする場合は、このエラーメッセージが表示され再度ログインする必要があります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 118

メッセージ**:** VxSS 認可に失敗しました (VxSS authorization failed)

説明**:** NetBackup は認可サービスとの認可の確認を完了できませんでした。

推奨処置**:** 必要に応じて次の操作を実行します。

- Veritas Product Authorization Service (デーモン) が実行中であることを確認します。
  認証デーモンおよび認可デーモンについて詳しくは、『NetBackup セキュリティおよび暗号化ガイド』を参照してください。

- 適切なマスターサーバーと通信していることを確認します。ローカルサーバー上の bp.conf ファイルのエントリ AUTHORIZATION_SERVICES に認可サービスを実行する適切なホスト名 (完全修飾名) が指定されていることを確認します。たとえば、AUTHORIZATION_SERVICE = machine2.mycompany.com 0 を指定すると、サーバーは認可の実行時に machine2 に接続することになります。このエントリがマスターサーバーのエントリと一致することを確認してください。
- システムに十分なスワップ領域があり、次のディレクトリに空きがあることを確認します。
  - /home/userName
  - /usr/openv/netbackup/logs
  - /tmp
- マスターに接続するサーバーに有効な証明書があることを確認します。コンピュータの証明書を調べるには、次のように入力します。

  UNIX の場合:

  ```
  # bpnbat -WhoAmI -cf
  /usr/openv/var/vxss/credentials/machine3.mycompany.com
  ```

  Windows の場合:

  ```
  Bpnbat WhoAmI -cf  "c:¥Program
  Files¥VERITAS¥NetBackup¥var¥vxss¥credentials¥machine3.my
  company.com"
  ```

  いずれの場合も、次のようなメッセージが表示されます。

  ```
  Name: machine3.mycompany.com
  Domain: NBU_Machines@machine2.mycompany.com
  Issued by: /CN=broker/OU=root@machine2.mycompany.com/O=vx
  Expiry Date: Sep  2 19:25:29 2004 GMT
  Authentication method: Veritas Private Security
  Operation completed successfully.
  ```

  有効期限が過ぎている場合は、bpnbat -LoginMachine を実行して、そのコンピュータの新しいクレデンシャルを取得します。

  bpnbat について詳しくは『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。

  認可の確認を試行するサーバーには、認可データベースを検証するための権限がありません。bpnbaz -ShowAuthorizers を実行して、コンピュータの識別情報が表示されることを確認します。次のディレクトリにコンピュータのクレデンシャルがあることを確認します。

  Program Files¥VERITAS¥var¥vxss¥credentials (Windows の場合)、/usr/openv/var/vxss/credentials (UNIX の場合)

このクレデンシャルには、machine1.company.com などのコンピュータの完全修飾名が含まれている必要があります。

- 認可データベースに対するオープンソケットの最大数が使い果たされていないことを確認します。netstat を使用して、認可サーバーのポート 4032 に対してオープンされ、次の構成を参照するソケットの数を判断します。

  Windows の場合:

  HKLM¥SOFTWARE¥VERITAS¥Security¥Authorization¥Communication¥ClientMaxConnections

  UNIX の場合: etc/vx/vss/VRTSaz.conf のエントリ ClientMaxConnections

  オープンしている接続が最大数に達している場合、オープンしている接続の最大数を増やす必要があります。オープンしている接続の最大数を増やすと、認可サービスまたは認可デーモンのメモリの使用量が増加します。最大接続数を極端に増やすと、パフォーマンスが低下する場合があることに注意してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 120

メッセージ: 要求された NetBackup データベースのバックアップ構成データベースレコードが見つかりません (cannot find configuration database record for requested NB database backup)

説明: NetBackup の内部カタログのバックアップを行うプログラムで、使用するメディア ID またはバックアップを行うパスを示す属性が検出されませんでした。このエラーは、通常の状況では発生しません。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- NetBackup の[問題 (Problems)]レポートで、エラーに関する追加情報を確認します。
- 詳細なトラブルシューティングの情報を入手するには、admin および bpdbm のデバッグログディレクトリを作成して、操作を再試行します。デバッグログの結果を確認します。
- (日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて)テクニカルサポートに連絡して、該当する問題とエラーの詳細が表示されているデバッグログを送信してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 121

メッセージ: 要求された NetBackup データベースのバックアップにメディアが定義されていません (no media is defined for the requested NB database backup)

説明: NetBackup によって内部カタログのバックアップが試行されましたが、カタログバックアップ構成にメディア ID が定義されていませんでした。

推奨処置: カタログバックアップ構成にメディア ID を追加します。メディア ID が NetBackup ボリュームプール内に存在することを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 122

メッセージ: 指定されたデバイスのパスが存在しません (specified device path does not exist)

説明: `bpbackupdb` コマンドラインを使い、存在しないデバイスパス (Windows の場合) または raw デバイスファイル (UNIX の場合) を指定して、NetBackup 内部カタログのバックアップが行われました。

推奨処置: 有効なデバイスファイル名を使用してコマンドを再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 123

メッセージ: 指定されたディスクのパスはディレクトリではありません (specified disk path is not a directory)

説明: NetBackup が内部カタログのバックアップを試行したときに、バックアップ属性はディスクにダンプするように設定されていました。ディスクのファイルパスはすでに存在し、ディレクトリではありません。

推奨処置: カタログバックアップに異なるディスクパスを指定するか、既存のファイルを削除します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 124

メッセージ: NetBackup データベースのバックアップに失敗しました。パスが見つからなかったか、アクセスできませんでした (NB database backup failed, a path was not found or is inaccessible)

説明: カタログバックアップ構成で指定した 1 つ以上のパスのバックアップが作成されません。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- NetBackup の［問題 (Problems)］レポートで、エラーに関する追加情報を確認します。

  考えられる原因は、次のとおりです。

  - パスが存在しない。
  - UNIX システムの場合、パスのいずれかにシンボリックリンクが存在する。

- アクセスできないパスを特定して、カタログバックアップ構成内のパス名を修正します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 125

メッセージ: NetBackup カタログバックアップを実行中です (a NetBackup catalog backup is in progress)

説明: 一度に実行可能な NetBackup カタログバックアップは 1 つだけです。オンラインカタログバックアップの実行中、特定の操作は許可されません。(このような操作には、カタログアーカイブ、カタログの圧縮、およびイメージの最後のコピーの期限切れが含まれます。)

推奨処置: カタログバックアップが完了した後、操作を再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 126

メッセージ: NetBackup データベースバックアップヘッダーが大きすぎます。指定されたパスが多すぎます (NB database backup header is too large, too many paths specified)

説明: NetBackup カタログバックアップ構成で指定されたパスが多すぎるため、固定サイズのメディアヘッダーに格納できませんでした。このエラーは、通常の状況では発生しません。

推奨処置: カタログバックアップ構成からパスの一部を削除します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 127

メッセージ: 指定されたメディアまたはパスは、有効な NetBackup データベースのバックアップヘッダーを含んでいません (specified media or path does not contain a valid NB database backup header)

説明: bprecover コマンドが発行されましたが、指定されたメディア ID には有効なカタログバックアップデータが存在しません。

推奨処置: 適切なメディア ID を使用していることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 128

メッセージ: NetBackup データベースのリカバリに失敗しました。プロセスで例外的な条件が発生しました (NB database recovery failed, a process has encountered an exceptional condition)

説明: リカバリを実行するように指定されたカタログで、1 つ以上のカタログをリストアできません。詳しくは、bprecover コマンドの出力で、この状態コードの直前のエラーメッセージを参照してください。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- bprecover 出力内のエラーメッセージで通知された問題を修正します。
- 停止する NetBackup サービスを識別し、NetBackup データベースのリカバリを試行します。
  『NetBackup トラブルシューティングガイド』の「NetBackup カタログのリカバリについて」を参照してください。
  NetBackup Client Service(データベースのリカバリを正常に行うために実行する必要がある) 以外の NetBackup サービスは停止する必要があります。
- NetBackup の[問題 (Problems)]レポートで、エラーに関する追加情報を確認します。

  考えられる原因は、次のとおりです。

  - ディスクに空きがなくなっている。
  - NetBackup カタログのテープが破損している。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 129

メッセージ: ディスクストレージユニットに空きがありません (Disk storage unit is full)

説明: NetBackup によるディスクストレージユニットのファイルシステムへの書き込み中に、領域が不足しました。ファイルシステムで利用可能な領域が増加するまで、サイズが同等以上のイメージは、このディスクストレージユニットへの書き込みに失敗し、このエラーが表示されます。

(このディスクストレージユニットが含まれる) ストレージユニットグループに書き込みを行うスケジュールバックアップジョブで、ジョブの再試行時に、利用可能な領域が最も多いストレージユニットが NetBackup スケジューラによって要求されます。

再試行時に、利用可能な領域が最も多いストレージユニットがスケジューラによって要求される場合は、次のことに注意してください。

- ストレージユニットグループでは、ディスクストレージユニットよりもテープストレージユニットの方が優先されます。これは、通常、テープストレージユニットの容量の方が大きいためです。
- 未使用の領域が最も多いストレージユニットがビジー状態の場合は、NetBackup はそのストレージユニットをスキップします。次に NetBackup は、未使用の領域が多く、利用可能なストレージユニットを選択します。
- ジョブが最初に失敗した際に領域が不足していたストレージユニットが、ジョブの再試行時に未使用の領域が最も多いストレージユニットであった場合、スケジューラによってそのストレージユニットが再度使用されます。そのストレージユニットは、ジョブが失敗したときよりも未使用の領域が増加している場合があります。

推奨処置**:** 必要に応じて次の操作を実行します。

- 十分な空き領域を確保するか、またはこのストレージユニットのファイルシステムに領域を追加します。
- このディスクストレージユニットの高領域水準の設定値を小さくします。このディスクストレージユニットへストレージユニットグループからアクセスできるようにポリシーを構成します。このストレージユニットの空き領域がなくなると、ストレージユニットグループから代替ストレージが提供されます。ファイルシステムの高領域水準を上回ったイメージでも正常に完了することが理想です。このイメージによって、ストレージユニットは空きなしの状態 (高領域水準を上回る状態) となります。この結果、領域が高領域水準を下回るまでストレージユニットが他のジョブに割り当てられないようになります。
- 領域が不十分であったディスクストレージユニットにステージング属性が設定されている場合、空き領域を作成することができない場合があります。これは、ディスクにステージングされたバックアップが再配置されていない (ステージングストレージユニットから削除することができない) ためです。ステージングの再配置ジョブ (複製ジョブ) によって、新しいバックアップ用に十分な空き領域が提供されるように、イメージが正常にコピーされていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 130

メッセージ**:** システムエラーが発生しました (system error occurred)

説明: エラーが発生し、製品の一貫性のある動作が妨げられました。このエラーは、通常、システムコールに関連しています。このエラーは、要求の処理中に予期しない内部エラーが発生した場合に NetBackup API によって報告される場合があります。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- NetBackup の[問題 (Problems)]レポートで、エラーに関する追加情報を確認します。
- 通知された問題をシステムログで確認します。
- 詳細なトラブルシューティングの情報を入手するには、マスターサーバーに `bpdbm`、`bptm` および `bprd` のデバッグログディレクトリを作成します。`vxlogcfg` コマンドを使用して、統合ログレベルを上げます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「統合ログについて」を参照してください。
- 操作を再試行して、デバッグログの結果を確認します。

ポリシー検証が失敗した場合は、次のいずれかが原因です。

- クライアントの証明書が一致していない。次の場所から CloudPoint CA 証明書を削除し、再度ポリシーを検証します。
  `install_location/var/global/cloudpoint_certificates`
- CloudPoint サーバーにアクセスできない。
- このエラーが NetBackup API によって報告される場合、マスターサーバー上の `nbwebservice` の統合ログを確認します。Web サービスのログについて詳しくは、『NetBackup ログリファレンスガイド』の NetBackup Web サービスのログ記録に関するセクションを参照してください。

VMware エージェントレスリストアの実行時に次の問題が発生することがあります。

- エラー %d によって、リカバリツールをパス %s (宛先 VM %s) にステージングできませんでした。(Failed to stage recovery tool on path %s in destination VM %s with error code %d.)
  使用するステージング場所のパスが存在し、指定したターゲット VM のクレデンシャルに root または admin の権限があることを確認してください。(Make sure that the staging location path that is used exists and the provided target VM credentials have root or admin privileges.)
- エラーコード %d によって、宛先 VM %s のステージング場所を取得できませんでした。(Failed to get the staging location for destination VM %s with error %d.)
  ターゲット VM に利用可能な TMP または TEMP 環境パスがあることを確認するか、指定したターゲット VM のクレデンシャルに root または admin の権限があることを確認してください。(Make sure that there is TMP or TEMP environment path available in the target VM or provided target VM credentials has root or admin privileges.)

- エラーコード %d によって、ゲスト VM %s のオペレーティングシステム (OS) の詳細を取得できませんでした。(Failed to retrieve the guest VM%s operating system (OS) details with error code %d.)
  ターゲット VM に最新の VMware Tools がインストールされて実行されていることを確認してください。(Make sure that latest VMware Tools are installed and running in the target VM.)

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 131

メッセージ**:** クライアントはサーバーを使用できることを検証されていません (client is not validated to use the server)

説明**:** サーバーへの接続によって決定されるクライアント名が NetBackup 構成内のいずれのクライアント名にも一致しませんでした。また、マスターサーバーにこのクライアントの `altnames` 構成が存在しませんでした。複数のネットワーク接続が存在するクライアントとサーバーで、クライアントの構成に使用されている名前と、サーバーへの接続の指示に使用されているルーティングテーブル内のクライアントの名前が異なるとき、この問題が発生する可能性があります。

推奨処置**:** 必要に応じて次の操作を実行します。

- NetBackup の[問題 (Problems)]レポートを調べます。
- `bprd` のデバッグログディレクトリを作成して、操作を再試行します。デバッグログの結果を確認して、接続およびクライアントの名前を判断します。

  要求の種類 (リストア、バックアップなど) に応じて、次の操作を実行します。

  - クライアントの構成名を変更します。
  - クライアントのルーティングテーブルを変更します。
  - マスターサーバーで、このクライアントの `altnames` ディレクトリおよびファイルを設定します。
    『NetBackup 管理者ガイド Vol. 1』を参照してください。
    または
  - UNIX マスターサーバーの場合、NetBackup イメージカタログ内にソフトリンクを作成します。
- 『NetBackup トラブルシューティングガイド』のホスト名およびサービスエントリの検証を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 132

メッセージ: ユーザーは、このクライアントからサーバーを使用できることを検証されていません (user is not validated to use the server from this client)

説明: なし

推奨処置: なし

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 133

メッセージ: 要求が無効です (invalid request)

説明: 次のいずれかの状態が発生しています。

- 認識不能な要求をしています。この認識のエラーは、通常、異なるバージョンの NetBackup ソフトウェアを同時に使用しているために発生します。
- クライアントが一覧要求またはリストア要求に対してこのエラーを受信した場合は、クライアントが一覧要求またはリストア要求に対してこのエラーを受信した場合は、UNIX 版 `DISALLOW_CLIENT_LIST_RESTORE` サーバーの `bp.conf` ファイルまたは Windows 版 `DISALLOW_CLIENT_RESTORE` サーバーのレジストリに NetBackup または NetBackup オプションが存在することを示します。これらのオプションは、すべての NetBackup クライアントからの一覧表示要求およびリストア要求を拒否します。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- ソフトウェアのバージョンが問題である可能性がある場合、すべての NetBackup ソフトウェアが同じバージョンであることを確認します。
  - UNIX の場合、NetBackup のサーバーとクライアントで `/usr/openv/netbackup/bin/version` ファイルを確認します。
  - Windows 版 NetBackup サーバーの場合、*install_path*¥Netbackup¥version.txt ファイルまたは[NetBackup のバージョン情報 (About)]項目を[ヘルプ (Help)]メニューで確認します。
  - Microsoft Windows クライアントの場合、[NetBackup のバージョン情報 (About)]項目を[ヘルプ (Help)]メニューで確認します。
- サーバーが一覧要求またはリストア要求を否定した場合は、次のいずれかを実行します。
  - NetBackup 管理コンソールに移動します。左ペインで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)]、[ホストプロパティ (Host Properties)]、[マスターサーバー (Master Servers)]を展開します。右ペインで、変更するマスターサーバーをダブルクリックします。[プロパティ (Properties)]ダイアログボックスの左ペインで、[クライアント属性 (Client Attributes)]を選択し、[クライアントによる参照

を許可する (Allow client browse)]オプションと[クライアントによるリストアを許可する (Allow client restore)]オプションにアクセスします。

- UNIX NetBackup サーバーの bp.conf ファイルまたは Windows NetBackup サーバーのレジストリから DISALLOW_CLIENT_LIST_RESTORE オプションと DISALLOW_CLIENT_RESTORE オプションを削除します。その後、NetBackup Request デーモン (UNIX の場合) または NetBackup Request Manager サービス (Windows の場合) を停止し、再起動します。

- 詳細なトラブルシューティングの情報を入手するには、bpdbm、bprd および admin のデバッグログディレクトリを作成します。操作を再試行して、デバッグログの結果を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 134

メッセージ: サーバーリソースがビジーなため、要求を処理できません (unable to process request because the server resources are busy)

説明: 状態コード 134 は、ストレージユニット内のすべてのドライブが現在使用中であることを示す通知メッセージです。すべてのドライブが使用中である場合、NetBackup では、他のストレージユニットの使用が自動的に試行されます。利用可能なストレージユニットが存在しない場合、NetBackup によってジョブがキューに再投入されて状態コード 134 が表示され、後で再試行されます。

推奨処置: なし

状態コード 134 は、単なる通知メッセージであり、エラーではありません。これは、多数の理由によって通常の操作で発生します。状態コード 134 は、SSO 環境で、より頻繁に発生します。処置は必要ありません。

状態コード 134 はエラーログに記録されません。状態コード 134 によって、アクティビティモニターに新しい試行が示されます。再試行許可数に関連する再試行回数は増えません。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 135

メッセージ: クライアントは要求された操作を実行できることを検証されていません (client is not validated to perform the requested operation)

説明: root ユーザー (UNIX の場合) または管理者 (Administrator) (Windows の場合) 以外のユーザーが代替クライアントにリストアを試行しました。

推奨処置: root ユーザー (UNIX の場合) または管理者 (Administrator) (Windows の場合) として、マスターサーバー上で操作を再試行します。状態コード 131 も参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 136

メッセージ: TIR 情報はイメージファイルから削除されました (tir info was pruned from the image file)

説明: 合成中の (差分または累積) バックアップイメージの 1 つ以上のコンポーネントから TIR 情報が削除されています。

この状況は、次の場合に発生します。

- クライアントの最新のバックアップイメージが合成完全バックアップまたは合成累積バックアップである。
- その合成完全 (または合成累積) バックアップを行う前に 1 つ以上のコンポーネントイメージから TIR 情報が削除されている。

合成 (完全または累積) バックアップイメージを期限切れにし、クライアントの合成バックアップジョブを再度実行すると、TIR 情報は自動的にイメージカタログにリストアされます。ただし、メディアが不適切、不明または Vault 処理されているか、またはドライブが不適切であるために TIR のリストアが失敗した場合には、合成バックアップジョブは失敗し、このエラーが表示されます。

推奨処置: (TIR 情報が削除されている) 各コンポーネントイメージのカタログに TIR 情報を再インポートします。その後、合成バックアップジョブを再度実行します。TIR 情報は、このコンポーネントイメージからファイルの True Image Restore を開始することによって、イメージカタログにインポートできます。また、このリストア処理によって、イメージカタログの TIR 情報もリストアされます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 140

メッセージ: ユーザー ID はスーパーユーザーではありませんでした (User ID was not superuser)

説明: root 権限 (UNIX の場合) または管理者権限 (Windows の場合) を所有しないユーザーまたはプロセスによって、プロセスが起動されました。

推奨処置: 必要に応じて、ユーザーまたはプロセスに、root 権限 (UNIX の場合) または管理者権限 (Windows の場合) を付与し、操作を再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 141

メッセージ: 指定されたファイルパスは絶対パスではありません (file path specified is not absolute)

説明: ファイルの指定は、絶対パスである必要があります。

推奨処置: ファイルの指定を修正して、コマンドを再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 142

メッセージ: ファイルは存在しません (file does not exist)

説明: Snapshot Client を使用して VxFS ファイルシステムのバックアップを行うには、クライアント上の VxFS ファイルシステムに適切なダイナミックリンクライブラリのパッチがインストールされている必要があります。適切な VxFS ライブラリがインストールされていない場合、バックアップは失敗し、状態コード 142 が表示されます。

次がログに表示されます。

- ほとんどのスナップショットバックアップでは、クライアントの `/usr/openv/netbackup/logs/bpfis` ログに次のようなメッセージが表示されます。

  ```
  09:36:48.299 [527] <32> fs_dev_rt_check: FTL - snapshot method:
  nbu_snap abort - required VxFS dynamic linked libraries for
  NetBackup are not installed. Please visit the Veritas support
  website, and refer to Technote number 262225 for further
  information.
  ```

- FlashBackup ポリシーから実行されたバックアップの場合、クライアントの `/usr/openv/netbackup/logs/bpbkar` のログに次のようなメッセージが表示されます。

  ```
  10:09:56.566 [1146] <32> bpfsmap: FTL - bpfsmap: FlashBackup
  abort - required VxFS dynamic linked libraries for NetBackup are
  not installed. Please visit the Veritas Technical Support website,
   and
  refer to Technote number 262225 for further information.
  10:09:56.571 [1146] <16> bpbkar Exit: ERR - bpbkar FATAL exit
  status = 142: file does not exist
  ```

```
10:09:56.573 [1146] <4> bpbkar Exit: INF - EXIT STATUS 142: file
does not exist
```

- ディスクプール、ディスクボリューム、ディスクプールボリューム、ディスクメディア ID、サーバー形式の情報を収集できない場合には、bpexpdate、bpimmedia、bpimport および bpverify のコマンドがこの状態コードを返すことがあります。
- チェックポイントクローンが見つからない場合、または Frozen Image バックアップがスナップショットの情報を返さない場合に、bpbkar がこの状態コードを返すことがあります。

推奨処置: NetBackup クライアントに VxFS ダイナミックライブラリをインストールし、バックアップを再度実行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 143

メッセージ: コマンドのプロトコルが無効です (invalid command protocol)

説明: NetBackup Request デーモン (UNIX の場合) または Request Manager サービス (Windows の場合) に不適切な形式の要求が行われました。このエラーは、製品のバーションが異なる場合、ネットワーク通信で障害が発生している場合、または NetBackup 以外のプロセスからデーモンまたはサービスのポートを介してデータが送信された場合に発生することがあります。

推奨処置: NetBackup エラーログを調べて、データソースのシステムを特定します。そのシステムで、要求を開始したプロセスを特定します。要求を開始したプロセスが NetBackup のプロセスである場合、そのプロセスまたはコマンドが、サーバーのソフトウェアバージョンと互換性があることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 144

メッセージ: コマンドの使用方法が無効 (invalid command usage)

説明: この状態コードは、不適切なオプションを指定して NetBackup のプロセスが開始されたか、製品に互換性がないために発生します。

推奨処置: コマンドを修正するか、すべての NetBackup のバイナリが、同じバージョンレベルであることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 145

メッセージ: デーモンはすでに実行されています (daemon is already running)

説明: そのプロセスはすでに実行中です。

推奨処置: 現在実行中のプロセスを終了した後、プロセスを再起動します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 146

メッセージ: バインドしたソケットを取得できません (cannot get a bound socket)

説明: サービスまたはデーモンがソケットにバインドされませんでした。デーモン (UNIX の場合) またはサービス (Windows の場合) が、構成されたポート番号へのバインドを試行したときに、システムコールが失敗しました。このエラーは、通常、デーモンまたはサービスの起動前に他のプロセスがポートを取得したことによって発生します。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- NetBackup の[問題 (Problems)]レポートおよび[すべてのログエントリ (All Log Entries)]レポートを調べます。
- bprd および bpdbm のデバッグログディレクトリを作成して、操作を再試行します。ログの結果で、バインドを試行したことによって発生したシステムエラーのメッセージを確認します。
  他のプロセスがポートを使用している場合、他のシステムコマンドを実行してそのプロセスを判別します。この調査に基づいて、services ファイル内のポート番号を変更するか、マッピングし直すか、ポートを取得しているプロセスを終了します。
  UNIX の場合、このエラーの他の原因として、kill コマンドの使用により bprd または bpdbm を終了した可能性があります。bpdbm を停止するには、/usr/openv/netbackup/bin/bpdbm -terminate コマンドを実行します。これらのプロセスを停止するために kill コマンドを実行すると、次にプロセスを起動したときに、割り当てられたポートにバインドできない場合があります。
  bprd または bpdbm の問題を識別するには、それぞれのプロセスのデバッグログで次のような行を確認します。

  ```
  <16> getsockbound: bind() failed, Address already in use (114)
  <32> listen_loop: cannot get bound socket. errno = 114
  <4> terminate: termination begun...error code = 146
  ```

  類似したエントリが、レポートに表示される場合もあります。
- 10 分経過しても問題が解決しない場合にはサーバーの再起動が必要なことがあります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 147

メッセージ: 必要なコピーまたは指定されたコピーが見つかりませんでした (required or specified copy was not found)

説明: 要求されたコピー番号のバックアップイメージまたはアーカイブイメージが検出されません。

推奨処置: 要求を修正して、存在するコピー番号を指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 148

メッセージ: デーモンの fork に失敗しました (daemon fork failed)

説明: システムから受け取ったエラーのため、NetBackup のサービスによって子プロセスが作成されませんでした。多くの場合、これは、システムリソースの可用性に基づく一時的なエラーです。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- 後でサービスを再起動するか、プロセス数を制限している、システムの問題を調べます。
- Windows システムの場合、イベントビューアのアプリケーションログおよびシステムログを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 149

メッセージ: マスターサーバーの要求に失敗しました (master server request failed)

説明: なし

推奨処置: なし

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 150

メッセージ: 管理者から終了が要求されました (termination requested by administrator)

説明: GUI を使って管理者はアクティブなプロセスを終了します。ジョブの状態が「失敗」に変わります。

推奨処置: なし

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 152

メッセージ: 必要な値が設定されていません (required value not set)

説明: bpdbm プロセス (UNIX の場合) または NetBackup Database Manager サービス (Windows の場合) に、不完全な要求が行われました。このエラーは、通常、異なるバージョンのソフトウェアを同時に使用しているために発生します。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- すべての ソフトウェアが同じバージョンであることを確認します。
- 詳細なトラブルシューティングの情報を入手するには、bpdbm および admin のデバッグログディレクトリを作成して、操作を再試行します。デバッグログの結果を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 153

メッセージ: サーバーは、マスターサーバーではありません (server is not the master server)

説明: この状態コードは、今後の使用のために予約されています。

推奨処置: なし

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 154

メッセージ: ストレージユニットの特徴が要求と一致しません (storage unit characteristics mismatched to request)

説明: バックアップが試行されましたが、使用するように選択されたストレージユニットの特徴とバックアップ形式に互換性がありません。

推奨処置: 選択したストレージユニットの特徴が、試行したバックアップに対して適切であることを確認します。

- NetBackup Snapshot Client の場合、ポリシーのストレージユニットを[任意 (Any_available)]に設定し、オフホストバックアップ方式を[サードパーティコピーデバイス (Third-Party Copy Device)]または[NetBackup メディアサーバー (NetBackup Media Server)]に設定しています。[任意 (Any_available)]は選択しないでください。特定のストレージユニットは、[サードパーティコピーデバイス (Third-Party Copy Device)]または[NetBackupメディアサーバー (NetBackup Media Server)]をオフホストバックアップ方式として指定する場合に指定する必要があります。
- NDMP ポリシータイプでは、次を検証してください。
  - NDMP タイプのストレージユニットを定義していること。
  - NDMP ホスト値がクライアントのホスト名と一致すること。たとえば、NDMP ポリシーでクライアントとして `toaster` を指定した場合、ストレージユニットの構成には、NDMP ホストとして `toaster` を指定する必要があります。
  - ストレージユニットのメディアサーバーが NetBackup の正しいバージョンを実行していること。
- 非 NDMP のポリシー形式の場合、ポリシーで Media Manager またはディスク形式のストレージユニットを指定していることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 155

メッセージ**:** ディスクに空きがありません (disk is full)

説明**:** カタログデータベースが存在するディスクに空きがない、またはトラックログフォルダに空きがないのでカタログファイルに書き込めませんでした。

推奨処置**:** NetBackup カタログまたはトラックログフォルダが存在するディスクの領域を解放して操作を再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 156

メッセージ**:** スナップショットエラーが発生しました (Snapshot error encountered)

説明**:** 次に示すのはこの状態コードの考えられる原因です。

- クラウドプロバイダのクレデンシャルが更新されていません。
- クラウドプロバイダのスナップショットの制限を超過しました。
- CloudPoint サーバーに到達できません。

推奨処置**:** 必要に応じて次の操作を実行します。

- 適切なプラグインが適切なクレデンシャルを使用して Web UI に構成されていることを確認します。クレデンシャルが変更された場合は、Web UI から確実に更新します。
- クラウドプロバイダのスナップショットの制限が十分であることを確認します。
- ncfnbcs のログを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 157

メッセージ: 管理者から一時停止が要求されました (suspend requested by administrator)

説明: 状態コード 157 は、管理者がアクティビティモニターからジョブを一時停止したことを示す通知メッセージです。ジョブは、アクティビティモニターで一時停止状態として表示されます。管理者は、最後のチェックポイントからこのジョブを再開することができます。

推奨処置: 管理者は、アクティビティモニターで、最後のチェックポイントからジョブを再開することができます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 158

メッセージ: デーモンロックファイルのアクセスに失敗しました (failed accessing daemon lock file)

説明: システムコールからのエラーが受信されたため、プロセスでロックファイルをロックできません。このロックファイルによって、プロセスの動作の同期化を行います (たとえば、複数のデーモンが同時に実行されることを防ぎます)。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- NetBackup エラーログを調べて、システムコールが失敗した原因を判断します。その後、問題を修正します。権限に問題がある可能性もあります。
- エラーログにエラーが表示されない場合、bprd または bpdbm(エラーが発生したプロセスによって異なる) のデバッグログディレクトリを作成します。nbpem、nbjm または nbrb でエラーが発生した場合は、統合ログレベルを上げます。次の項で説明するとおり、vxlogcfg コマンドを使用します。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「統合ログについて」を参照してください。
  操作を再試行して、デバッグログの結果を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 159

メッセージ: ライセンスを受けた使用範囲を超えています (licensed use has been exceeded)

説明: 構成の制限を超えました。

たとえば、次を指定するポリシーが設定されている場合、ジョブは失敗し、このエラーコードが表示されます。

- SAN メディアサーバー上にあるストレージユニット
- SAN メディアサーバー以外のクライアント

SAN メディアサーバーでは、それ自体のバックアップしか行うことができません。

この状態コードは、[オンデマンドのみ (On demand only)] が選択されていないために、SAN メディアサーバー上でのストレージユニットの作成が失敗した場合に表示されます。SAN メディアサーバー上のストレージユニットを指定する場合は、[オンデマンドのみ (On demand only)] が選択されている必要があります。

推奨処置: 実行したコマンドについて NetBackup の [すべてのログエントリ (All Log Entries)] レポートを調べて、エラーの原因を判断します。また、アクティビティモニターの詳細ペインには、情報メッセージが表示されます。

SAN メディアサーバーのストレージユニットでジョブが失敗した場合、ローカルクライアントだけがポリシー内で指定されていることを確認します。リモートクライアントがポリシーで指定されている場合、リモートクライアントを削除し、異なるストレージユニットを指定するポリシーに置き換えるか、そのポリシーのストレージユニットを変更します。

SAN メディアサーバーを使用してリモートクライアントのバックアップを行う場合、通常の NetBackup メディアサーバーのライセンスを購入できます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 160

メッセージ: 認証に失敗しました (Authentication failed)

説明: 次のいずれかが発生しています。

- 2 つのシステムが相互に認証しようとしています。
- 認証ライブラリの初期化に失敗しました。
- 認証デーモンへの通信 (`nbatd`) が失敗しました。
- 保存されたクレデンシャルの認証が失敗しました。
- CloudPoint を使用している場合: CloudPoint サーバーとの認証に失敗しました。
- CloudPoint を構成している場合は、CloudPoint サーバーとの認証に失敗しました。

- ストレージプロバイダを構成している場合は、ストレージのクレデンシャルの検証が失敗しました。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- 削除した名前を再度追加して、操作を再試行します。
- NetBackup システム間の認証に関連するプロセスに以下のデバッグログディレクトリを作成します。
  - サーバー: `bprd`、`bpdbm`、`bpcd`
  - クライアント: `bpbackup`、`bprestore`、`bpbkar`

  操作を再試行して、デバッグログを調べます。

次の処理は CloudPoint に関連しています。

- CloudPoint クレデンシャルが正しいことを確認します。
- 登録中に入力されたクレデンシャルが有効であることを確認します。
- クレデンシャルと CloudPoint サーバーのポート番号が更新された場合は、NetBackup でそれらが更新されたことを確認します。
- CloudPoint クレデンシャルが正しいことを確認します。
- CloudPoint の登録中に入力されたクレデンシャルが有効であることを確認します。
- ストレージプロバイダの構成中に入力されたクレデンシャルが有効であることを確認します。
- クレデンシャルと CloudPoint サーバーのポート番号が更新された場合は、NetBackup でそれらが更新されたことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 161

メッセージ: 評価版ソフトウェアの使用期限が切れました。(Evaluation software has expired.)

説明: 評価版の NetBackup ソフトウェアの使用期間が終了しました。

推奨処置: ライセンス製品版の NetBackup を入手します。ライセンスの情報については、NetBackup の営業部門またはパートナー企業ご相談窓口までお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 162

メッセージ: ライセンスに対するサーバープラットフォームが不正です (incorrect server platform for license)

説明: ライセンスキーのプラットフォーム識別子が、ライセンスキーがインストールされているプラットフォームの種類と一致しません。

推奨処置: インストールするプラットフォーム用のライセンスキーを使用していることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 163

メッセージ: 再開する前に、メディアブロックサイズが変更されています (media block size changed prior resume)

説明: 状態コード 163 は通知メッセージです。この状態コードは、最後のチェックポイントからバックアップジョブを再開する前にメディアのブロックサイズが変更されたことを示します。メディアのブロックサイズの一貫性を保つ必要があるため、そのジョブは最初から再度実行されました。

推奨処置: アクティビティモニターの[ジョブの詳細 (Job Details)]で、再度実行されたジョブの ID を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 164

メッセージ: 停止しているドライブ内にあるか、または不適切な場所に配置されているため、メディアをマウントできません (unable to mount media because it is in a DOWN drive, misplaced, or otherwise not available)

説明: リストアが試行されましたが、リストアに必要なボリュームがロボット内の停止状態のドライブに存在していました。または、ボリュームが存在する必要があるスロットが空でした。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- ボリュームが停止状態のドライブに存在する場合、ボリュームを取り外して、指定したスロットに配置します。その後、リストアを再試行します。
- ボリュームが不適切なスロットに存在する場合、ロボットインベントリオプションを使用して、ロボットの内容とボリューム構成を一致させます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 165

メッセージ: NetBackup イメージデータベースに、要求されたバックアップ ID/ コピー番号に対するイメージフラグメントが含まれていません (NB image database contains no image fragments for requested backup id/copy number)

説明: リストアが試行されましたが、ファイルが含まれるバックアップ ID に関連付けられたフラグメントのレコードが NetBackup に存在しません。

推奨処置: NetBackup の[問題 (Problems)]レポートで、エラーに関する追加情報を確認します。詳細なトラブルシューティングの情報を入手するには、bpdm または bptm のいずれか (該当する方) のデバッグログディレクトリを作成して、操作を再試行します。デバッグログの結果を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 166

メッセージ: メディアをまたがったバックアップは実行できません (backups are not allowed to span media)

説明: バックアップイメージの書き込み中に、メディアの最後 (EOM) に達しました。bp.conf (UNIX の場合) またはレジストリ (Windows の場合) に、NetBackup の DISALLOW_BACKUPS_SPANNING_MEDIA オプションが存在するため、バックアップは終了しました。bp.conf で表示される NetBackup のグローバル属性構成の[バックアップ試行 (backup tries)]属性で許可されている場合、バックアップは自動的に別のボリュームで再試行されます。

推奨処置: なし

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 167

メッセージ: EMM データベースで、要求されたボリュームプールが見つかりません (cannot find requested volume pool in EMM database)

説明: 非ロボットドライブへのバックアップが試行されましたが、指定されたボリュームプールが Tape Manager (bptm) によって検出または追加できません。

推奨処置: メディアおよびデバイスの管理のボリューム構成を確認します。NetBackup の[問題 (Problems)]レポートで、エラーに関する追加情報を確認します。詳細なトラブルシューティングの情報を入手するには、bptm のデバッグログディレクトリを作成して、操作を再試行します。デバッグログの結果を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 168

メッセージ: メディアを上書きできません。データが保護されています (cannot overwrite media, data on it is protected)

説明: 上書きできないボリューム (NetBackup がデフォルトで上書きできないデータを含むため) に対してバックアップを試行しました。(このようなデータには、tar、cpio および ANSI が含まれます。)

推奨処置: 新しいボリュームと交換するか、NetBackup の `ALLOW_MEDIA_OVERWRITE` オプションを適切な値に設定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 169

メッセージ: メディア ID は期限切れか、または最大マウント数を超えています (Media ID is either expired or will exceed maximum mounts)

説明: バックアップまたはカタログバックアップが試行されましたが、使用するように選択されたボリュームは、最大マウント数に達しています。この最大数は、メディアおよびデバイスの管理のボリューム構成で指定されています。通常のバックアップの場合、ボリュームは自動的に一時停止状態に設定され、今後のバックアップでそのボリュームは使用されません。NetBackup カタログバックアップの場合、操作が異常終了します。

推奨処置: ボリュームが一時停止された場合、ボリュームの期限が切れたら交換します。NetBackup カタログバックアップの場合、メディアを交換します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 170

メッセージ: サードパーティコピーのバックアップの失敗 (third party copy backup failure)

説明: 通常、このコードは、`3pc.conf` ファイルまたは `mover.conf` ファイルに問題があることを示します。(原因について詳しくは、「推奨処置」を参照。)

これらのファイルについて詳しくは、『NetBackup Snapshot Client Configuration Guide』を参照してください。

このマニュアルにアクセスする方法については、『NetBackup Snapshot Client 管理者ガイド』の Snapshot Client の補足情報を参照してください。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- サードパーティコピーデバイス以外のデバイスが 3pc.conf ファイルに記載されている場合、サードパーティコピーデバイス以外のデバイスのエントリを修正するか、削除します。
- 不適切な LUN が 3pc.conf ファイルに指定されているか、またはデバイスが存在しない場合は、3pc.conf ファイルを適切に修正します。
- 適切な mover.conf ファイル (拡張子あり、またはなし) が検出されなかった場合は、/usr/openv/netbackup/logs/bptm のログに、次のようなメッセージが表示されることがあります。

  ```
  09:51:04 [22281] <2> setup_mover_tpc: no
  mover.conf.vertex_std_tpc or mover.conf file exists, cannot
  perform TPC backup
  09:51:04 [22281] <16> bptm: unable to find or communicate with
  Third-Party-Copy mover for policy vertex_std_tpc
  ```

  適切な mover.conf ファイルが、メディアサーバーの /usr/openv/netbackup 内に存在することを確認します。このファイルは、次のいずれかです。

  - mover.conf.*policy_name* ファイル。*policy_name* は、ポリシー名と完全に一致します。
  - mover.conf.*storage_unit_name*。*storage_unit_name* は、[バックアップポリシーの管理 (Backup Policy Management)] ダイアログボックスにあるポリシー属性のストレージ名と完全に一致します。
  - mover.conf ファイル (拡張子なし)。1 つのサードパーティコピーデバイスだけが存在する構成の場合。

  NetBackup では、この順序で、適切な mover.conf ファイルが検索されることに注意してください。

- mover.conf ファイルに入力されたサードパーティコピーデバイスの SCSI パススルーパスが存在しない場合は、bptm ログに次のようなメッセージが表示されることがあります。

  ```
  09:50:12 [22159] <16> setup_mover_tpc: open of passthru path
  /dev/sg/cXtXlX failed, No such file or directory
  09:50:12 [22159] <16> bptm: unable to find or communicate with
  Third-Party-Copy mover for policy vertex_std_tpc
  ```

  mover.conf ファイルに入力するサードパーティコピーデバイスの SCSI パススルーパスを修正します。

- サードパーティコピーデバイスによって、エラーが戻される場合は、/usr/openv/netbackup/logs/bptm のログに、次のいずれかのメッセージが表示されることがあります。

```
cannot process extended copy error due to truncated sense data,
may be HBA problem
disk error occurred on extended copy command, key = 0x0, asc =
0x0, ascq = 0x0
```

(ここで、key、asc および ascq はすべて 0 (ゼロ) です)
この場合、ご使用のホストバスアダプタ (HBA) およびそのドライバを更新する必要があるか、これらが NetBackup Snapshot Client でサポートされていない可能性があります。サポートされているホストバスアダプタが表示されます。
『NetBackup リリースノート』を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 171

メッセージ: メディア ID は 6 文字以下である必要があります (media ID must be 6 or less characters)

説明: メディア ID を一時停止するか、凍結する操作 (bpmedia など) が試行されました。メディア ID は 6 文字より長い英数字です。

推奨処置: 有効なメディア ID を使用して、コマンドを再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 172

メッセージ: メディアヘッダーを読み込めません。NetBackup のメディアでないか、メディアが破損している可能性があります (cannot read media header, may not be NetBackup media or is corrupted)

説明: バックアップまたはリストアを行うためにボリュームをロードしたとき、想定されたテープヘッダーが Tape Manager (bptm) によって検出されませんでした。このエラーは、ロボットデバイスのボリュームが、メディアおよびデバイスの管理のボリューム構成で示されたスロット番号内に存在しないことを示す場合があります。また、読み込みエラー (I/O エラー) が発生したことを示す場合もあります。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- バーコードがサポートされているロボット内にボリュームが存在する場合、ロボットインベントリオプションを使用して、ロボットの内容を検証します。
- ボリュームを非ロボットドライブにマウントした場合、適切なボリュームのマウントおよび割り当てが行われていることを確認します。

- NetBackup の[問題 (Problems)]レポートを確認します。重大な読み込みエラーが通知されている場合、可能であれば、他のドライブを使用して操作を再試行します。
- 構成内に、テープサービスにアクセスする複数のサーバーまたは HBA が存在する場合、SCSI RESERVE/RELEASE が正しく構成されていることを確認します。(多くの場合、テープサービスの構成は SSO 構成です。)
  ストレージサーバーについて詳しくは、『NetBackup 管理者ガイド Vol. 2』を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 173

メッセージ: バックアップヘッダーを読み込めません。メディアが破損している可能性があります (cannot read backup header, media may be corrupted)

説明: リストアを行うバックアップイメージの検索中、NetBackup によって想定されたメディア上の位置で、Tape Manager (`bptm`) によって正しいバックアップ ID が検出されませんでした。この状態コードは、ドライブのハードウェア上の問題を示す場合があります。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- エラーが発生した原因についての情報を、NetBackup の[問題 (Problems)]レポートで確認します。
- 可能な場合、他のドライブでリストアを試行します。
- 詳細なトラブルシューティングの情報を入手するには、`bptm` のデバッグログディレクトリを作成し、操作を再試行します。デバッグログの結果を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 174

メッセージ: Media Manager - システムエラーが発生しました (media manager - system error occurred)

説明: 異常な状態が発生したため、テープマネージャ (`bptm`) またはディスクマネージャ (`bpdm`) でエラーが発生しました。

UNIX で、NetBackup がスナップショットのコピーのために生成するファイルリストに NetBackup の `tar` コピーからリストアするべき十分な情報がないことがあります。たとえば、ブロック番号の情報は NetBackup の tar のコピーがまだ作成されていないので正しくありません。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- NetBackup の［問題 (Problems)］レポートで、問題の原因が表示されているかどうかを確認します。［問題 (Problems)］レポートに次のようなメッセージが表示される場合、すべてのログを保存して、(日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

  ```
  attempted to write 32767 bytes, not a multiple of 512
  ```

- UNIX で、このエラーがリストア中に発生した場合、テープドライブの構成が不適切である可能性があります。また、可変長モードで書き込む必要があるときに固定長モードで書き込むようにドライブが構成されている可能性があります。
  ドライブの構成を『NetBackup デバイス構成ガイド』で推奨する構成と比較し、検証します。
  構成で固定長モードを誤って指定している場合、可変長モードに変更し、そのデバイスで書き込まれたメディアを一時停止します。これらのメディアに書き込まれたイメージは、リストア可能である場合があります (プラットフォームに依存します)。ただし、1 つのファイルだけをリストアしようとしても、失敗する可能性が高くなります。
- 問題が特定の 1 つのクライアントで発生する場合、クライアントのバイナリ (特に bpcd のバイナリ) が適切であることを確認します。
- そのメディア上で、他のイメージの読み込みまたは書き込みが可能である場合、次のレポートで情報を確認します。
  - ［メディア上のイメージ (Images on Media)］レポート
  - ［メディアの内容 (Media Contents)］レポート
- 次のことを検証します。
  - メディア (NetBackup イメージ検証オプションを使用)。
  - デバイスに対して適切なメディア形式を使用していること。
- システムログまたはコンソールログでエラーを確認するか (UNIX の場合)、イベントビューアのアプリケーションログを確認します (Windows の場合)。
- 詳細なデバッグ情報を入手するには、bptm または bpdm のいずれか (該当する方) のデバッグログディレクトリを作成して、操作を再試行します。デバッグログの結果を確認します。
  UNIX の場合、bptm のデバッグログに次のようなエラーが表示された場合、可変長モードの代わりに固定長モードで書き込むようにテープドライブが構成されている可能性があります。

  ```
  00:58:54 [2304] <16> write_data: write of 32768 bytes indicated
  only 29696 bytes were written, errno = 0
  ```

  書き込み中のイメージでメディアの最後 (EOM) に達しています。

- バックアップが OpenStorage ディスクストレージユニットで構成されていた場合、ストレージユニットのメディアサーバーリストに、OpenStorage ベンダーのプラグインがインストールされていないメディアサーバーが含まれる可能性があります。ベンダーのプラグインをすべてのメディアサーバーにインストールするか、またはプラグインがインストールされていないサーバーをリストから削除します。
- UNIX でリストア中にこのエラーが発生した場合は、[バックアップ、アーカイブおよびリストア (Backup, Archive, and Restore)] のクライアントコンソールを更新し、リストアを再試行します。この処理はクライアントコンソールに表示されるファイルリストを更新し、選択したファイルについての正しい情報を渡します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 175

メッセージ**:** 要求されたすべてのファイルがリストアされたわけではありません (not all requested files were restored)

説明**:** イメージからのファイルのリストアを実行中、bptm または bpdm プロセスで重大なエラー状態が検出され、リストアが完了前に終了されました。このエラーは、通常の状況では発生しません。

推奨処置**:** 必要に応じて次の操作を実行します。

- NetBackup の [問題 (Problems)] レポートおよびクライアントの状態ログまたは進捗ログを調べて、エラーに関する追加情報を確認します。
- 詳細なトラブルシューティングの情報を入手するには、bptm または bpdm のいずれか (該当する方) のデバッグログディレクトリを作成して、操作を再試行します。デバッグログの結果を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 176

メッセージ**:** 指定されたメディアのインポート操作を実行できません (cannot perform specified media import operation)

説明**:** 特定のバックアップイメージのインポートを試行したときに、Tape Manager (bptm) でエラー状態が検出されました。

考えられる原因は、次のとおりです。

- サーバーの NetBackup メディアカタログでメディア ID がすでに有効である。
- ボリューム構成内にメディア ID が存在しない。
- 重大な Tape Manager (bptm) エラーが発生した。

- インポートのフェーズ 1 から全体のイメージが取得されなかった。
- バーコードとメディア ID がボリュームデータベースで一致しない。不一致の原因の 1 つとして、以前に異なるバーコードで書き込まれたテープを使った場合、ラベルが新しいバーコードラベルを使って ACSLS ライブラリに配置されていることが考えられます。もう 1 つの原因としては、管理者が (vmchange を使って) RVSN と一致するようにメディア ID フィールドを変更しようとしたことが考えられます。インベントリが更新されるときに、バーコードとメディア ID は同期化されます。

推奨処置: NetBackup の[問題 (Problems)]レポートを確認して、失敗の正確な原因を判断し、次の操作を試行します。

- メディア ID がすでに有効である場合、元のメディア ID 上のすべてのイメージを別のボリュームに複製します。その後、手動で元のメディアを期限切れにして、インポートを再度実行します。
- ボリューム構成内にメディア ID が存在しない場合、メディア ID を追加します。
- bptm に重大なエラーが発生した場合、UNIX の NetBackup Volume Manager (vmd) または Windows の NetBackup Volume Manager が実行中であることを確認します。
- 全体のイメージが存在しない場合、残りのイメージを含むメディア ID でインポートのフェーズ 1 を実行します。
- バーコードとメディア ID が一致しない場合、記録されたメディア ID に一致するバーコードラベルを使用します。AVRD が実行されているドライブにテープをマウントして、記録されたメディア ID を表示できます。その後、そのラベルを持つバーコードをテープに配置する必要があります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 177

メッセージ: Media Manager エラーのためメディアの割り当てを解除できませんでした (could not deassign media due to Media Manager error)

説明: Tape Manager (bptm) で、メディア ID の割り当てを正常に解除できませんでした。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- NetBackup の[問題 (Problems)]レポートで、問題の原因を確認します。
- UNIX の NetBackup Volume Manager (vmd) または Windows の NetBackup Volume Manager サービスが実行中であることを確認します。
- 詳細なトラブルシューティングの情報を入手するには、bptm のデバッグログディレクトリを作成し、操作を再試行します。デバッグログの結果を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 178

メッセージ: メディア ID は NetBackup ボリュームプールにありません (Media ID is not in NetBackup volume pool)

説明: NetBackup によってカタログのバックアップが試行されましたが、NetBackup ボリュームプール内に、カタログバックアップ用に指定されたメディア ID が存在しませんでした。カタログバックアップ用のボリュームは、NetBackup ボリュームプール内に存在する必要があります。

推奨処置: メディアおよびデバイスの管理のボリューム構成を調べて、メディア ID が NetBackup ボリュームプール内に存在することを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 179

メッセージ: メディア ID の密度が不正です。(density is incorrect for the media id)

説明: ［メディアの内容 (Media Contents)］などの操作が、無効なメディア ID (クリーニングテープなど) で試行されました。または、NetBackup カタログバックアップ構成内のメディア ID が、ボリューム構成内に入力されているメディア形式と一致しない可能性があります。

推奨処置: ボリューム構成および NetBackup カタログバックアップ構成を確認して、見つかった問題を修正します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 180

メッセージ: tar は正常に終了しました (tar was successful)

説明: `tar` から正常な終了状態が戻されました。

推奨処置: なし

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 181

メッセージ: tar において無効な引数を受信しました (tar received an invalid argument)

説明: tar に渡されたいずれかのパラメータが無効でした。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- UNIX クライアントの場合:
  - nbtar 内の nbtar コマンドが、NetBackup によって提供されているコマンドであることを確認します。不明な場合、コマンドを再インストールします。
  - クライアントの /usr/openv/netbackup/bin/version を確認して、クライアントで適切なバージョンのソフトウェアを実行していることを確認します。ソフトウェアのバージョンが適切でない場合、『NetBackup リリースノート』の指示に従ってソフトウェアを更新します。
- Windows クライアントの場合、tar のデバッグログディレクトリを作成して、操作を再試行し、ログを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 182

メッセージ: tar において無効なファイル名を受信しました (tar received an invalid file name)

説明: パラメータで指定されたファイルに で書き込めません。Explanation:tar-f

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- クライアントに、bpcd のデバッグログディレクトリを作成します。
- Windows クライアントの場合、tar のデバッグログディレクトリを作成します。
- クライアントのログレベルを上げます。
  - UNIX クライアントの場合、VERBOSE ファイルに VERBOSE (詳細) オプションを追加します。
  - PC クライアントの場合、デバッグレベルまたはログレベルを上げます。『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Windows クライアントのログレベルの変更」に関する項を参照してください。
- 操作を再度実行して、デバッグログの結果で tar に渡されたパラメータを確認し、(日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) ベリタステクニカルサポート にお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 183

メッセージ: tar において無効なアーカイブを受信しました (tar received an invalid archive)

説明: tar に渡されたデータが破損していました。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- UNIX クライアントに問題がある場合、クライアントに /usr/openv/netbackup/logs/tar のデバッグログディレクトリを作成して、操作を再度実行します。
  - tar のデバッグログファイルで、問題を説明するエラーメッセージを確認します。
  - クライアントを再起動して、問題が解決するかどうかを確認します。
  - 問題の調査が終了したら、クライアントの /usr/openv/netbackup/logs/tar ディレクトリを削除します。
- Microsoft Windows クライアントに問題がある場合は、次の操作を順番に実行します。
  - クライアントに、bpcd のデバッグログディレクトリを作成します。
  - Windows クライアントの場合、tar のデバッグログディレクトリを作成します。
  - デバッグレベルまたはログレベルを上げます。『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Windows クライアントのログレベルの変更」に関する項を参照してください。
  - 操作を再度実行して、デバッグログの結果を確認します。
  - クライアントを再起動して、問題が解決するかどうかを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 184

メッセージ: tar において予期しないエラーが発生しました (tar had an unexpected error)

説明: tar でシステムエラーが発生しました。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- UNIX クライアントに問題がある場合、クライアントに /usr/openv/netbackup/logs/tar のデバッグログディレクトリを作成して、操作を再度実行します。
  - tar のデバッグログファイルで、問題を説明するエラーメッセージを確認します。
  - クライアントを再起動して、問題が解決するかどうかを確認します。

- 問題の調査が終了したら、クライアントの /usr/openv/netbackup/logs/tar ディレクトリを削除します。

- Microsoft Windows クライアントに問題がある場合、次のように実行します。
  - クライアントに、bpcd のデバッグログディレクトリを作成します。
  - デバッグレベルまたはログレベルを上げます。
    『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Windows クライアントのログレベルの変更」に関する項を参照してください。
  - Windows クライアントの場合、tar のデバッグログディレクトリを作成します。
  - 操作を再試行して、デバッグログの結果を確認します。
  - クライアントを再起動して、問題が解決するかどうかを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 185

メッセージ: tar では、リストアするすべてのファイルが見つかりませんでした (tar did not find all the files to be restored)

説明: tar ファイルリストに、イメージ内に存在しないファイルが含まれていました。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- UNIX クライアントに問題がある場合、次のように実行します。
  - クライアントに bpcd ディレクトリを作成して、bpcd のデバッグログを有効にします。
  - 操作を再度実行して、bpcd のログファイルの結果で nbtar に渡されたパラメータを確認し、(日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) ベリタステクニカルサポート にお問い合わせください。

- Microsoft Windows クライアントに問題がある場合、次のように実行します。
  - クライアントに、bpcd のデバッグログディレクトリを作成します。
  - デバッグレベルまたはログレベルを上げます。
    『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Windows クライアントのログレベルの変更」に関する項を参照してください。
  - Windows クライアントの場合、tar のデバッグログディレクトリを作成します。
  - 操作を再試行します。
  - デバッグログの結果で tar に渡されたパラメータを確認し、(日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) ベリタステクニカルサポート にお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 186

メッセージ: tar においてデータを受信していません (tar received no data)

説明: NetBackup によって、tar にデータが送信されませんでした。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- 操作を再試行して、クライアントの状態または進捗ログを調べ、問題を示すエラーメッセージを確認します。
- テープが利用可能で、読み込み可能であることを確認します。
- ドライブが起動状態であることを確認します。デバイスモニターを使用します。
- 詳細なトラブルシューティングの情報を入手するには、次のように実行します。
  - サーバーに bptm のデバッグログを作成します。
  - Windows クライアントの場合、tar のデバッグログを作成します。
  - 操作を再試行して、デバッグログの結果を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 189

メッセージ: サーバーはクライアントのファイルシステムへの書き込みを許可されていません (the server is not allowed to write to the client's filesystems)

説明: クライアントで、サーバーからの書き込みが許可されていません。

推奨処置: 次の操作を実行してリストアを行うか、サーバーからソフトウェアをインストールします。

- UNIX クライアントの場合、/usr/openv/netbackup/bp.conf ファイルから DISALLOW_SERVER_FILE_WRITES を削除します。
- Microsoft Windows クライアントの場合は、[NetBackup クライアントのプロパティ (NetBackup Client Properties)] ダイアログボックスの [一般 (General)] タブで [サーバー主導リストアを許可する (Allow server-directed restores)] を選択します。このダイアログボックスを表示するには、バックアップ、アーカイブおよびリストアインターフェースをクライアントで起動し、[NetBackup クライアントのプロパティ (NetBackup Client Properties)] を [ファイル (File)] メニューから選択します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 190

メッセージ: 選択条件に一致するイメージまたはメディアが見つかりません (found no images or media matching the selection criteria)

説明: 検証、複製またはインポートが試行されましたが、検索条件と一致するイメージが NetBackup カタログ内で検出されませんでした。

推奨処置: 検索条件を変更して、再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 191

メッセージ: 正常に処理されたイメージはありませんでした (no images were successfully processed)

説明: 次のいずれかの状態が発生しています。

- 検証、複製、自動イメージレプリケーション、自動インポートまたはインポートが試行されましたが、選択されたすべてのイメージで失敗しました。
- STS_EFILESYSTEM エラーコードに BasicDisk または AdvancedDisk の (error 2060063) が表示される場合は、ファイルシステムを正しく構成していません。NTFS ファイルシステムのアロケーションユニットサイズは、BasicDisk または AdvancedDisk のデータを書き込むには小さすぎます。または、NetBackup に設定した最大フラグメントサイズが大きすぎます。
- バックアップまたは複製ジョブが、25 よりも大きい保持レベルで構成され、ポリシーに指定されたストレージユニットが、NetBackup 8.0 以前の NetBackup のバージョンを実行するメディア サーバーによって管理されている場合、ポリシーに関連付けられているバックアップジョブは失敗します。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- NetBackup の[問題 (Problems)]レポートで、エラーの原因を確認します。詳細なトラブルシューティングの情報を入手するには、`admin` のデバッグログディレクトリを作成して、操作を再試行します。デバッグログの結果を確認します。
- 25 より大きい保持レベルが構成されているポリシーのバックアップまたは複製ジョブが失敗した場合は、メディアサーバーを NetBackup 8.0 以降にアップグレードするか、保持レベルを 0 から 25 の間に設定します。レベル 25 の保持期間は常にすぐに期限が切れるように設定されていて、この値は変更できないことに注意してください。
- バックアップの複製中にエラーが発生した場合は、複製の進捗ログを確認し、問題の原因を判断してください。

- 自動イメージレプリケーションジョブでこのエラーが発生することがあります。ストレージライフサイクルポリシーの名またはデータ分類が、要求元のドメインおよびターゲットドメインと一致しない場合、インポートジョブは失敗します。インポートがターゲットマスターサーバーで実行されている場合、失敗したインポートの情報が[問題 (Problems)]レポートに表示されます。イメージは期限切れになり、カタログクリーンアップ時に削除されます。元のドメインでは失敗したインポートは追跡されないことに注意してください。

  この問題のトラブルシューティングについての詳細情報を参照できます。

  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Windows クライアントのログレベルの変更」に関する項を参照してください。

- 自動インポートジョブは、このエラーを引き起こすことがあります。このジョブは、ストレージライフサイクルポリシーの名前を示すインポートジョブです。

  この問題のトラブルシューティングについての詳細情報を参照できます。

  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「統合ログについて」を参照してください。

- 複製を実行する Vault ジョブでエラーが発生した場合、次の `sidxxx` ディレクトリにある duplicate.log ファイルを確認し、問題の原因を判断してください。

  UNIX:
  `/usr/openv/netbackup/vault/sessions/`*`vault_name`*`/sidxxx`
  Windows:
  `install_path``¥NetBackup¥vault¥sessions¥`*`vault_name`*`¥sidxxx`

  (ここで、*xxx* はセッション ID です。)

- このファイルシステムに書き込むストレージユニットの最大フラグメントサイズを減らします。この値は通常、20 GB 未満です。ただし、STS_EFILESYSTEM エラーが起きなくなるまで必要に応じて最大フラグメントサイズの調整が必要な場合もあります。値は、ストレージユニットがイメージに書き込むデータ量に基づきます。

  この値を変更するには、[NetBackup 管理コンソール (NetBackup Administration Console)]の左ペインで[NetBackup の管理 (NetBackup Management)]、[ストレージ (Storage)]を展開します。右ペインで、このファイルシステムのストレージユニットをダブルクリックします。[ストレージユニットの変更 (Change Storage Unit)]ダイアログボックスで[フラグメントサイズの縮小 (Reduce fragment size)]チェックボックスを確認し、新しい値を入力して最大断片化サイズの値を 20480 MB (20 GB) に変更します。

- ファイルシステムを再構成してアロケーションユニットのサイズを増やします。通常、サイズを増やすにはファイルシステムをフォーマットする必要があるので、この処理は既存のファイルシステムには適さないことがあります。BasicDisk イメージまたは AdvancedDisk イメージ用に新しいファイルシステムを作成するときにこの処理を検討してください。この値の設定は各 OS ファイルシステムによって異なるので、手順については適切な OS またはファイルシステムのマニュアルを参照してください。

- 論理ストレージユニット (LSU) 名またはドメインボリューム名が、ハイフン (-) とアンダースコア (_) を含む 50 文字未満の ASCII 文字で、空白を含まないことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 192

メッセージ: VxSS 認証が必要ですが、利用できません (VxSS authentication is required but not available)

説明: NetBackup ネットワーク接続の一端にあるシステムでは、VxSS 認証が必要です。接続のもう一端にあるシステムは、VxSS を使用するように構成されていません。VxSS 認証は、NetBackup アクセス制御機能 (NBAC) で使用されます。VxSS 認証を完了できなかったため、接続が切断されました。

推奨処置: 両方のシステムが相互に NetBackup アクセス制御機能の VxSS 認証を使用するように構成されていることを確認します。または、両方のシステムが相互に VxSS を使用しないように構成されていることを確認します。最初に、[アクセス制御 (Access Control)] プロパティダイアログボックスで、各システムの [Veritas Security Services (VxSS)] の値を確認します。一方が [必須 (Required)] に構成されている場合は、もう一方を [必須 (Required)] または [自動 (Automatic)] に構成する必要があります。一方が [禁止 (Prohibit)] に構成されている場合は、もう一方を [禁止 (Prohibit)] または [自動 (Automatic)] に構成する必要があります。

アクセス制御機能関連のホストのプロパティを設定する方法、およびアクセス制御機能を使用したシステムの構成方法については、『NetBackup 管理者ガイド Vol. 1』を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 193

メッセージ: VxSS 認証が要求されましたが、許可されていません (VxSS authentication is requested but not allowed)

説明: NetBackup ネットワーク接続の一端にあるシステムでは、VxSS 認証が必要です。接続のもう一端にあるシステムは、VxSS を使用するように構成されていません。VxSS 認証は、NetBackup アクセス制御機能 (NBAC) で使用されます。VxSS 認証を完了できなかったため、接続が切断されました。

推奨処置: 両方のシステムが相互に NetBackup アクセス制御機能の VxSS 認証を使用するように構成されていることを確認します。または、両方のシステムが相互に VxSS を使用しないように構成されていることを確認します。最初に、[アクセス制御 (Access Control)] プロパティダイアログボックスで、各システムの [Veritas Security Services (VxSS)] の値を確認します。一方が [必須 (Required)] に構成されている場合は、もう一

方を[必須 (Required)]または[自動 (Automatic)]に構成する必要があります。一方が[禁止 (Prohibit)]に構成されている場合は、もう一方を[禁止 (Prohibit)]または[自動 (Automatic)]に構成する必要があります。

アクセス制御機能関連のホストのプロパティを設定する方法、およびアクセス制御機能を使用したシステムの構成方法については、『NetBackup 管理者ガイド Vol. 1』を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 194

メッセージ: 1 クライアントあたりの最大ジョブ数は 0 に設定されています。(the maximum number of jobs per client is set to 0)

説明: NetBackup のグローバル属性の[1 クライアントあたりの最大ジョブ数 (Maximum jobs per client)]が、現在 0 (ゼロ) に設定されています。バックアップおよびアーカイブを無効にする場合、値を 0 (ゼロ) に設定します。

推奨処置: [1 クライアントあたりの最大ジョブ数 (Maximum jobs per client)]の値を 0 (ゼロ) 以外の任意の値に変更し、バックアップおよびアーカイブを実行可能にします。この属性は、[マスターサーバープロパティ (Master Server Properties)]ダイアログボックスの[NetBackup のグローバル属性 (Global NetBackup Attributes)]タブで設定します。

『NetBackup トラブルシューティングガイド』の「[ホストプロパティ (Host Properties)]ウィンドウを使用した構成設定へのアクセス」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 195

メッセージ: バックアップ処理時間帯でないため、クライアントバックアップが試行されませんでした (client backup was not attempted

説明: NetBackup スケジューラ内のバックアップジョブが試行されませんでした。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- 手動バックアップですぐにバックアップを再試行するか、通常のスケジューラでバックアップを再試行します。
- 追加情報については、[すべてのログエントリ (All Log Entries)]レポートを確認します。詳細なトラブルシューティングの情報を入手するには、nbpem、nbjm および nbrb の診断ログとデバッグログのログレベルを上げます。
  次の項で説明するとおり、vxlogcfg コマンドを使用します。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「統合ログについて」を参照してください。

バックアップを再試行してから、ログを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 196

メッセージ: バックアップ処理時間帯でないため、クライアントバックアップが試行されませんでした (client backup was not attempted because backup window closed)

説明: すでにバックアップ処理時間帯を過ぎているため、バックアップスケジューラによってキューに投入されたバックアップまたはアーカイブ操作が試行されませんでした。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- 可能な場合、スケジュールを変更して、ポリシーとスケジュールのこの組み合わせに対するバックアップ処理時間帯を延長します。これによって、今後この状態コードが発生することを防ぎます。
- バックアップを行う必要がある場合、[バックアップポリシーの管理 (Backup Policy Management)]ウィンドウの[ポリシー (Policy)]メニューで[手動バックアップ (Manual Backup)]コマンドを使用して、バックアップを実行します。手動バックアップでは、バックアップ処理時間帯は無視されます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 197

メッセージ: 指定されたスケジュールが、指定されたポリシーに存在しません (the specified schedule does not exist in the specified policy)

説明: ユーザーバックアップまたはアーカイブで、バックアップ時に使用される正確なポリシーおよびスケジュールが指定されましたが、存在するポリシー内にそのスケジュールは含まれていません。

- Microsoft Windows クライアントの場合、[NetBackup クライアントのプロパティ (NetBackup Client Properties)]ダイアログボックスの[バックアップ (Backups)]タブで、ポリシーまたはスケジュールを指定できます。このダイアログボックスを表示するには、クライアント上でバックアップ、アーカイブおよびリストアインターフェースを起動し、[NetBackup クライアントのプロパティ (NetBackup Client Properties)]を[ファイル (File)]メニューから選択します。
- UNIX クライアントの場合、`bp.conf` ファイルのオプション BPBACKUP_POLICY または BPBACKUP_SCHED を使用して、ポリシーまたはスケジュールを指定できます。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- クライアントの進捗ログで (存在する場合)、指定したポリシーおよびスケジュールを特定します。
- マスターサーバーの構成を確認して、スケジュールがポリシーに対して有効かどうかを判断します。スケジュールが無効な場合、ポリシー構成にスケジュールを追加するか、クライアントで有効なスケジュールを指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 198

メッセージ: このクライアント用に要求された形式のスケジュールを含む有効なポリシーが存在しません (no active policies contain schedules of the requested type for this client)

説明: ユーザーバックアップまたはアーカイブが要求されましたが、クライアントは、ユーザーバックアップまたはアーカイブのスケジュールが存在するポリシー内に含まれていません。

推奨処置: クライアントが適切な形式のスケジュール (ユーザーバックアップまたはアーカイブ) が存在する任意のポリシー内に含まれているかどうかを判断します。

- クライアントがそのようなポリシー内に存在する場合、ポリシーの一般属性を確認して、ポリシーが有効に設定されていることを検証します。
- クライアントがそのようなポリシー内に存在しない場合、次のいずれかを実行します。
  - クライアントが存在する既存のポリシーに適切な形式のスケジュールを追加する。
  - クライアントおよび適切な形式のスケジュールを含む新しいポリシーを作成する。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 199

メッセージ: この期間内では許可されない操作です (operation not allowed during this time period)

説明: ユーザーバックアップまたはアーカイブが要求されましたが、このクライアントは、バックアップ処理時間帯が開いているユーザーバックアップまたはアーカイブのスケジュールが存在するポリシーに属していません。このエラーは、クライアントに対して適切なポリシーとスケジュールの組み合わせが存在することを示します。

推奨処置: 適切な形式のスケジュール (ユーザーバックアップまたはアーカイブ) が存在する、クライアントが属するポリシーを判断します。

- 可能な場合、バックアップ処理時間帯の間に、操作を再試行します。

- 適切な期間にバックアップ処理時間帯を過ぎている場合、いずれかのポリシーのスケジュールで、バックアップ処理時間帯を調整します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 200

メッセージ: スケジューラでは実行する予定のバックアップが見つかりませんでした。または、ターゲットホストをアップグレードする必要はありません。(The scheduler found that no backups are due. Or, the target hosts do not need to be upgraded.)

説明: NetBackup スケジューラプロセス (`nbpem`) によってポリシーおよびスケジュールの構成が確認されたとき、バックアップを行うクライアントが検出されませんでした。

考えられる原因は、次のとおりです。

- バックアップ処理時間帯の時間でない (完全バックアップスケジュールおよび増分バックアップスケジュールだけに適用)。
- ポリシーが無効に設定されている。
- 最近、クライアントのバックアップを行ったため、(スケジュールの間隔設定に基づく) 別のバックアップを行う予定がない。
- ポリシーにクライアントが存在しない。

推奨処置: 通常、このメッセージは情報を提供するもので、問題を示すものではありません。ただし、問題があると考えられる場合、次のように実行します。

- NetBackup の[すべてのログエントリ (All Log Entries)]レポートを調べて、スケジューラによって実行される予定の作業が存在しないことを示すメッセージの他に、メッセージが表示されていないかどうかを確認します。
- ポリシー構成で、すべてのポリシーまたは問題があると考えられる特定のポリシーを調べて、「説明」で示されている原因のいずれかに該当するかどうかを判断します。
- 詳細なトラブルシューティングの情報を入手するには、診断ログとデバッグログの統合ログレベルを上げます。
  次の手順で説明するとおり、`vxlogcfg` コマンドを使用します。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「統合ログについて」を参照してください。
  操作を再試行し、ログの結果を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 201

メッセージ: ハンドシェークはサーバーの Backup Restore Manager で失敗しました (handshaking failed with server backup restore manager)

説明: マスターサーバーのプロセスで、メディアホスト (マスターサーバーまたはメディアサーバーのいずれか) との通信中に、エラーが発生しました。このエラーは、マスターサーバーとメディアサーバーのプロセス間の通信を開始することはできましたが、通信を完了できなかったことを示します。この問題は、1 つあるいは複数のサーバー構成内でのバックアップ、リストアまたはメディアのリストを取得中に発生する場合があります。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- NetBackup の[すべてのログエントリ (All Log Entries)]レポートで該当する期間を調べて、ハンドシェークが失敗した動作を特定します。メディアサーバーが存在する場合、次のどちらに該当するかを判断します。
  - ハンドシェークの失敗がマスターサーバーとメディアサーバーの間で発生した。または
  - マスターサーバーだけの問題である。
- 必要に応じて、次のデバッグログディレクトリを作成し、ログレベルを上げます。
  - NetBackup メディアホスト (マスターサーバーまたはメディアサーバーのいずれか) に、bpcd のデバッグログディレクトリを作成します。
  - バックアップ操作中にエラーが発生した場合、nbpem、nbjm および nbrb の診断ログとデバッグログのログレベルを上げます。
    次の手順で説明するとおり、vxlogcfg コマンドを使用します。
    『NetBackup ログリファレンスガイド』の「統合ログについて」を参照してください。
  - マスターサーバーに、bprd のデバッグログディレクトリを作成します (リストア操作中にエラーが発生した場合)。
  - マスターサーバーの NetBackup の admin ディレクトリ内に、admin のデバッグログディレクトリを作成します (メディアの一覧表示操作中にエラーが発生した場合)。
- bpbrm または bpmount に接続した後、ポリシーのファイルリストが送信される前に nbjm が失敗した場合、状態コード 201 が発生する可能性があります。nbjm の統合ログ (オリジネータ ID 117)、あるいは bpbrm または bpmount のレガシーログで、エラーの原因の詳細を調べます。
- 操作を再試行して、エラーが発生した原因に関する情報を、デバッグログの結果から調べます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 202

メッセージ: サーバーの Backup Restore Manager への接続中にタイムアウトが発生しました (timed out connecting to server backup restore manager)

説明: メディアホスト (マスターサーバーまたはメディアサーバーのいずれか) との通信の開始を試行中に、マスターサーバーのプロセスでタイムアウトになりました。このエラーは、1 つ以上のサーバー構成内でのバックアップ中またはリストア中に発生する場合があります。

推奨処置: [すべてのログエントリ (All Log Entries)] レポートで該当する期間を調べて、通信のタイムアウトの失敗が発生した動作を特定します。メディアサーバーが存在する場合、タイムアウトが、マスターサーバーとメディアサーバーの間で発生したか、マスターサーバーだけの問題であるかを判断します。

- スケジュールで正しいストレージユニットを指定していることを確認します。
- 次の組み合わせを使用して、ホスト間で ping コマンドを実行します。
  - マスターサーバーから、ストレージユニット構成内のホスト名を使用して、マスターサーバーとすべてのメディアサーバーに ping を実行します。
  - 各メディアサーバーから、NetBackup サーバーリスト内に指定されているホスト名を使用して、マスターサーバーに ping を実行します。UNIX サーバーまたは Linux サーバーの場合、マスターサーバーは SERVER ファイル内の最初の SERVER エントリです。Windows サーバーの場合、マスターサーバーは [マスターサーバープロパティ (Master Server Properties)] ダイアログボックスの [サーバー (Servers)] ノードで指定されています。
    『NetBackup トラブルシューティングガイド』の「[ホストプロパティ (Host Properties)] ウィンドウを使用した構成設定へのアクセス」を参照してください。
- マスターサーバーが、ストレージユニットが存在するホストの bpcd と通信可能であることを確認します。
- 次の手順を実行します。
  『NetBackup トラブルシューティングガイド』の「メディアサーバーおよびクライアントの検証」を参照してください。
  『NetBackup トラブルシューティングガイド』の「ネットワーク通信の問題の解決」を参照してください。
- 必要に応じて、次のプロセスのデバッグログディレクトリを作成して、操作を再試行します。その後、マスターサーバーのデバッグログの結果を確認します。
  - バックアップ操作中にエラーが発生した場合、nbpem、nbjm および nbrb の診断ログとデバッグログのログレベルを上げます。
    次の手順で説明するとおり、vxlogcfg コマンドを使用します。
    『NetBackup ログリファレンスガイド』の「統合ログについて」を参照してください。
    また、bpcd のレガシーデバッグログも確認します。
  - リストア操作中にエラーが発生した場合、bprd のデバッグログを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 203

メッセージ: サーバーの Backup Restore Manager のネットワークに接続できません (server backup restore manager's network is unreachable)

説明: メディアホストとの通信の開始を試行中に、マスターサーバーのプロセスがネットワーク上に存在する特定のホストに接続できません。このエラーは、1 つ以上のサーバー構成内でのバックアップ中またはリストア中に発生する場合があります。

推奨処置: [すべてのログエントリ (All Log Entries)] レポートで該当する期間を調べて、このエラーが発生した動作を判断します。複数の NetBackup サーバー (1 つ以上のメディアサーバー) が存在する場合、エラーがマスターサーバーとメディアサーバーの間で発生したか、マスターサーバーだけの問題であるかを判断します。次の組み合わせを使用して、ホスト間で `ping` コマンドを実行します。

- マスターサーバーから、ストレージユニット構成内のホスト名を使用して、マスターサーバーおよびすべてのメディアサーバーに ping を実行します。
- 各メディアサーバーから、NetBackup サーバーリスト内に指定されているホスト名を使用して、マスターサーバーホストに ping を実行します。UNIX サーバーまたは Linux サーバーの場合、マスターサーバーは `SERVER` ファイル内の最初の `SERVER` エントリです。Windows サーバーの場合、マスターサーバーは [マスターサーバープロパティ (Master Server Properties)] ダイアログボックスの [サーバー (Servers)] ノードで指定されています。
  『NetBackup トラブルシューティングガイド』の「[ホストプロパティ (Host Properties)] ウィンドウを使用した構成設定へのアクセス」を参照してください。
- 次の手順を実行します。
  『NetBackup トラブルシューティングガイド』の「メディアサーバーおよびクライアントの検証」を参照してください。
  『NetBackup トラブルシューティングガイド』の「ネットワーク通信の問題の解決」を参照してください。
- 必要に応じて、bprd のデバッグログディレクトリを作成して、操作を再試行します。その後、マスターサーバーのデバッグログの結果を確認します。リストア中にエラーが発生した場合、`bprd` のデバッグログを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 204

メッセージ: サーバーの Backup Restore Manager によって接続が拒否されました (connection refused by server backup restore manager)

説明: bpcd のポート番号での接続がメディアホストによって拒否されました。このエラーは、バックアップ中またはリストア中に発生する場合があります。

推奨処置: 次の組み合わせを使用して、ホスト間で ping コマンドを実行します。

- マスターサーバーから、ストレージユニット構成内のホスト名を使用して、マスターサーバーおよびすべてのメディアサーバーに ping を実行します。
- 各メディアサーバーから、NetBackup サーバーリスト内に指定されているホスト名を使用して、マスターサーバーに ping を実行します。UNIX サーバーまたは Linux サーバーの場合、このマスターサーバーは SERVER ファイル内の最初の SERVER エントリです。Windows サーバーの場合、マスターサーバーは[マスターサーバープロパティ (Master Server Properties)]ダイアログボックスの[サーバー (Servers)]ノードで指定されています。次の項では、このダイアログボックスにアクセスする方法について説明します。
  『NetBackup トラブルシューティングガイド』の「[ホストプロパティ (Host Properties)]ウィンドウを使用した構成設定へのアクセス」を参照してください。
- UNIX サーバーおよび Linux サーバーの場合、すべてのサーバー上の bpcd または NIS に含まれる bpcd エントリが一致していることを確認します。メディアホストが適切なポートで bpcd への接続を待機していることを確認します。確認するには、次のいずれかのコマンド (プラットフォームおよびオペレーティングシステムによって異なる) を実行します。

  ```
  netstat -a | grep bpcd
  ```

  ```
  netstat -a | grep 13782(またはインストール中に指定した値)
  rpcinfo -p | grep 13782(またはインストール中に指定した値)
  ```

  UNIX サーバーおよび Linux サーバーの場合、bpcd および NIS サービスのマップ内の bpcd のサービス番号を変更して、クライアントの SIGHUP プロセスに inetd シグナルを送信する必要がある場合があります。

  ```
  /bin/ps -ef | grep inetd
  kill -HUP the_inetd_pid
  ```

  または

  ```
  /bin/ps -aux | grep inetd
  kill -HUP the_inetd_pid
  ```

  メモ: Hewlett Packard 社の UNIX プラットフォームの場合、inetd -c を実行して、inetd に SIGHUP を送信します。

- Windows サーバーの場合、次の操作を実行します。
  - 次のファイルの bpcd エントリが正しいことを確認します。

```
%SystemRoot%¥system32¥drivers¥etc¥services
```

- services ファイルの設定が、[NetBackup Client サービスポート (NetBackup Client Service Port)]番号および[NetBackup Request サービスポート (NetBackup Request Service Port)]番号と一致していることを、[ネットワーク (Network)]タブ ([NetBackup クライアントのプロパティ (NetBackup Client Properties)]ダイアログボックス) で確認します。このダイアログボックスを表示するには、バックアップ、アーカイブおよびリストアインターフェースを起動し、[NetBackup クライアントのプロパティ (NetBackup Client Properties)]を[ファイル (File)]メニューから選択します。
  [ネットワーク (Network)]タブの値は、NetBackup Client Service が起動されると services ファイルに書き込まれます。
- NetBackup サービスを停止して、再起動します。

- 次の手順を実行します。
  『NetBackup トラブルシューティングガイド』の「メディアサーバーおよびクライアントの検証」を参照してください。
  『NetBackup トラブルシューティングガイド』の「ネットワーク通信の問題の解決」を参照してください。
- 必要に応じて、bprd のデバッグログディレクトリを作成して、操作を再試行します。その後、マスターサーバーのデバッグログの結果を確認します。
  - バックアップ操作中にエラーが発生した場合、vxlogview コマンドを使用して、nbpem、nbjm および nbrb のログを確認します。
  - リストア操作中にエラーが発生した場合、bprd のデバッグログを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 205

メッセージ: サーバーの Backup Restore Manager に接続できません (cannot connect to server backup restore manager)

説明: マスターサーバーのプロセスがネットワーク上に存在するホストのプロセスに接続できません。このエラーは、プロセスが、ストレージユニットが存在するサーバーとの通信を開始しようとしているときに発生します。このエラーは、1 つ以上のサーバー構成内でのバックアップ中またはリストア中に発生する場合があります。

推奨処置: 次の組み合わせを使用して、ホスト間で ping コマンドを実行します。

- マスターサーバーから、ストレージユニット構成内のホスト名を使用して、マスターサーバーおよびすべてのメディアサーバーに ping を実行します。

- 各メディアサーバーから、NetBackup サーバーリスト内に指定されているホスト名を使用して、マスターサーバーに ping を実行します。UNIX サーバーまたは Linux サーバーの場合、このマスターサーバーは SERVER ファイル内の最初の SERVER エントリです。Windows サーバーの場合、マスターサーバーは[マスターサーバープロパティ (Master Server Properties)]ダイアログボックスの[サーバー (Servers)]ノードで指定されています。
  『NetBackup トラブルシューティングガイド』の「[ホストプロパティ (Host Properties)]ウィンドウを使用した構成設定へのアクセス」を参照してください。
- UNIX サーバーまたは Linux サーバーの場合、すべてのサーバー上の bpcd または NIS に含まれる bpcd エントリが一致していることを確認します。メディアホストが適切なポートで bpcd への接続を待機していることを確認します。確認するには、次のいずれかのコマンド (プラットフォームおよびオペレーティングシステムによって異なる) を実行します。

  ```
  netstat -a | grep bpcd
  ```

  ```
  netstat -a | grep 13782(またはインストール中に指定した値)
  rpcinfo -p | grep 13782(またはインストール中に指定した値)
  ```

- Windows サーバーの場合、次の操作を実行します。
  - 次の services ファイルの bpcd エントリが正しいことを確認します。

    ```
    %SystemRoot%¥system32¥drivers¥etc¥services
    ```

  - services ファイルの設定が、[NetBackup Client サービスポート (NetBackup Client Service Port)]番号および[NetBackup Request サービスポート (NetBackup Request Service Port)]番号と一致していることを、[ネットワーク (Network)]タブ ([NetBackup クライアントのプロパティ (NetBackup Client Properties)]ダイアログボックス) で確認します。このダイアログボックスを表示するには、バックアップ、アーカイブおよびリストアインターフェースを起動し、[NetBackup クライアントのプロパティ (NetBackup Client Properties)]を[ファイル (File)]メニューから選択します。
    [ネットワーク (Network)]タブの値は、NetBackup Client Service が起動されると services ファイルに書き込まれます。
  - NetBackup サービスを停止して、再起動します。
- 次の手順を実行します。
  『NetBackup トラブルシューティングガイド』の「メディアサーバーおよびクライアントの検証」を参照してください。
  『NetBackup トラブルシューティングガイド』の「ネットワーク通信の問題の解決」を参照してください。

- ストレージユニットが存在するサーバーに bpcd のデバッグログディレクトリを作成して、操作を再試行します。その後、デバッグログで追加情報を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 206

メッセージ: サーバーの Backup Restore Manager へのアクセスは拒否されました (access to server backup restore manager denied)

説明: マスターサーバーから他のサーバー (またはマスターサーバー自身) のプロセスの起動が試行されましたが、そのサーバーの NetBackup サーバーリストにマスターサーバーが存在していません。UNIX サーバーまたは Linux サーバーの場合、マスターサーバーは SERVER ファイル内の最初の SERVER エントリです。Windows サーバーの場合、マスターサーバーは[マスターサーバープロパティ (Master Server Properties)]ダイアログボックスの[サーバー (Servers)]ノードで指定されています。

『NetBackup トラブルシューティングガイド』の「[ホストプロパティ (Host Properties)]ウィンドウを使用した構成設定へのアクセス」を参照してください。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- マスターサーバーが、自身のサーバーリストおよびすべてのメディアサーバーにおいて、サーバーとして登録されていることを確認します。
  マスターサーバーリストを変更した場合は、該当するすべての NetBackup プロセスで新しいサーバーエントリが使われるように、NetBackup Database Manager デーモン (bpdbm) と NetBackup Request デーモン (bprd) を停止して再起動します。
- 必要に応じて、bprd のデバッグログディレクトリを作成して、操作を再試行します。その後、マスターサーバーのデバッグログの結果を確認します。
  - バックアップ操作中にエラーが発生した場合、vxlogview コマンドを使用して、nbpem、nbjm および nbrb のログを確認します。
  - リストア操作中にエラーが発生した場合、bprd のデバッグログを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 207

メッセージ: クライアントに対する最後のバックアップ日付の取得のエラー (error obtaining date of last backup for client)

説明: nbpem による、クライアント、ポリシーおよびスケジュールの特定の組み合わせの最後のバックアップ日付の取得中にエラーが発生しました。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- NetBackup Database Manager (bpdbm) が実行中であることを確認します。
- ［すべてのログエントリ (All Log Entries)］レポートで該当する期間を調べて、失敗に関する詳細な情報を収集します。
- 詳細なトラブルシューティングの情報を入手するには、マスターサーバーに bpdbm のログディレクトリを作成します。nbpem の診断ログとデバッグログのログレベルを上げます。
  次の項で説明するとおり、vxlogcfg コマンドを使用します。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「統合ログについて」を参照してください。
  操作を再試行し、ログの結果を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 209

メッセージ: メッセージキューの作成または取得エラー (error creating or getting message queue)

説明: NetBackup プロセスで、プロセス間通信用の内部メッセージキューを作成しようとしたときに、エラーが発生しました。このエラーは、マスターサーバーに問題があることを示します。UNIX システムおよび Linux システムでは、このエラーは System V プロセス間通信用のシステムリソースが不足しているために発生する場合があります。

推奨処置: マスターサーバーにデバッグログディレクトリを作成して、操作を再試行します。その後、ログを調べて、システムの失敗の種類を判断します。最初に、bprd のデバッグログを調べます。

UNIX サーバーおよび Linux サーバーの場合、ipcs -a コマンドの出力を収集し、現在使用中のシステムリソースを調べます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 210

メッセージ: メッセージキューの情報の受信エラー (error receiving information on message queue)

説明: NetBackup プロセスで、内部メッセージキューに入っている bprd を使用して、NetBackup デーモンからのメッセージを受信しようとしたときに、エラーが発生しました。このエラーは、マスターサーバーに問題があることを示します。UNIX システムおよび Linux システムでは、このエラーは System V プロセス間通信用のシステムリソースが不足しているために発生する場合があります。

推奨処置: マスターサーバーにデバッグログディレクトリを作成して、操作を再試行します。その後、ログを調べて、システムの失敗の種類を判断します。最初に、bprd のデバッグログを調べます。

UNIX サーバーおよび Linux サーバーの場合、ipcs -a コマンドの出力を収集し、現在使用中のシステムリソースを調べます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 212

メッセージ: メッセージキューの情報の送信エラー (error sending information on message queue)

説明: NetBackup プロセスで、すでに存在しているプロセス間通信用の内部メッセージキューに接続しようとしたときに、エラーが発生しました。このエラーは、マスターサーバーに問題があることを示します。UNIX システムおよび Linux システムでは、このエラーは System V プロセス間通信用のシステムリソースが不足しているために発生する場合があります。

推奨処置: マスターサーバーにデバッグログディレクトリを作成して、操作を再試行します。その後、ログを調べて、システムの失敗の種類を判断します。最初に、bprd のデバッグログを調べます。

UNIX サーバーおよび Linux サーバーの場合、ipcs -a コマンドの出力を収集し、現在使用中のシステムリソースを調べます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 213

メッセージ: 利用可能なストレージユニットがありません (no storage units available for use)

説明: NetBackup Resource Broker (nbrb) によって、利用可能なストレージユニットが検出されませんでした。または、すべてのストレージユニットが[オンデマンドのみ (On demand only)]に構成されています。また、ポリシーおよびスケジュールに特定のストレージユニットは必要ありません。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- [バックアップの状態 (Status of Backups)]レポートおよび[すべてのログエントリ (All Log Entries)]レポートで該当する期間を調べて、エラーを受け取ったポリシーまたはスケジュールを判断します。
- 利用不能なストレージユニットに対してメディアサーバーが無効になっていないことを確認します。

- ストレージユニットのドライブが停止状態ではないことを確認します。
- すべてのストレージユニットで、次の属性の設定を確認します。
  - ディスクストレージユニットの[最大並列実行ジョブ数 (Maximum concurrent jobs)]が 0 (ゼロ) に設定されていない。
  - Media Manager ストレージユニットの[最大並列書き込みドライブ数 (Maximum concurrent write drives)]が 0 (ゼロ) に設定されていない。
- ストレージユニット構成内のロボット番号とホスト名が、メディアおよびデバイスの管理のデバイス構成と一致することを確認します。
- ポリシーとスケジュールの組み合わせで特定のストレージユニットを必要としない場合、そのポリシーとスケジュールの組み合わせに対して、すべてのストレージユニットが[オンデマンドのみ (On demand only)]に設定されていないかどうかを判断します。設定されている場合、ポリシーとスケジュールの組み合わせに対してストレージユニットを指定するか、ストレージユニットの[オンデマンドのみ (On demand only)]を解除します。
- ストレージユニットが UNIX または Linux 版 NetBackup メディアサーバーに存在する場合、bpcd に問題がある場合があります。メディアサーバーの /etc/inetd.conf で、bpcd エントリが正しいことを確認します。

  ストレージユニットが Windows 版 NetBackup メディアサーバーに存在する場合、NetBackup Client Service が Windows 版 NetBackup メディアサーバーで起動されていることを確認します。
- 詳細なトラブルシューティングの情報を入手するには、マスターサーバーの nbrb および mds のログレベルを上げます。

  次の項で説明するとおり、vxlogcfg コマンドを使用します。

  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「統合ログについて」を参照してください。

  操作を再試行して、デバッグログの結果を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 215

メッセージ: グローバル構成データベース情報の読み込みに失敗しました (failed reading global config database information)

説明: NetBackup 構成の定期的な確認を実行中、nbproxy でグローバル構成パラメータを読み込むことができませんでした。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- UNIX または Linux マスターサーバーの場合、NetBackup Database Manager (bpdbm) プロセスが実行中であることを確認します。Windows マスターサーバーの場合、NetBackup Database Manager サービスが実行中であることを確認します。

- NetBackup 管理インターフェース (UNIX および Linux システムの場合) または[ホストプロパティ (Host Properties)](Windows システムの場合) を使用して、グローバル構成の設定を表示します。
- 詳細なトラブルシューティングの情報を入手するには、マスターサーバーに nbproxy および bpdbm のデバッグログディレクトリを作成して、操作を再試行します。これらのプロセスのデバッグログの結果を確認します。また、vxlogview コマンドを使用して、nbpem のログも確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 216

メッセージ: 保持データベース情報の読み込みに失敗しました (failed reading retention database information)

説明: NetBackup 構成の定期的な確認を実行中、nbpem で保持レベルおよび値のリストが読み込まれませんでした。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- UNIX または Linux マスターサーバーの場合、NetBackup Database Manager (bpdbm) プロセスが実行中であることを確認します。Windows マスターサーバーの場合、NetBackup Database Manager サービスが実行中であることを確認します。
- 詳細なトラブルシューティングの情報を入手するには、マスターサーバーに bpdbm のデバッグログディレクトリを作成します。
  次の項で説明するとおり、vxlogcfg コマンドを使用して、nbpem のログレベルを上げます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「統合ログについて」を参照してください。
  操作を再試行し、ログの結果を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 217

メッセージ: ストレージユニットデータベース情報の読み込みに失敗しました (failed reading storage unit database information)

説明: NetBackup 構成の定期的な確認を実行中、nbpem でストレージユニット構成が読み込まれませんでした。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- UNIX または Linux サーバーの場合、NetBackup Database Manager (bpdbm) プロセスが実行中であることを確認します。Windows サーバーの場合、NetBackup Database Manager サービスが実行中であることを確認します。
- NetBackup 管理インターフェースを使用して、ストレージユニット構成を表示します。
- 詳細なトラブルシューティングの情報を入手するには、マスターサーバーに nbproxy および bpdbm のデバッグログを作成して、操作を再試行します。デバッグログの結果を確認します。また、vxlogview コマンドを使用して、nbpem のログも確認します。
  接続を行うために適切なマスターサーバーが指定されていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 218

メッセージ: ポリシーデータベース情報の読み込みに失敗しました (failed reading policy database information)

説明: NetBackup 構成の定期的な確認を実行中、nbpem でバックアップポリシー構成が読み込まれませんでした。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- UNIX または Linux サーバーの場合、NetBackup Database Manager (bpdbm) プロセスが実行中であることを確認します。Windows サーバーの場合、NetBackup Database Manager サービスが実行中であることを確認します。
- NetBackup 管理インターフェースを使用して、ポリシー構成を表示します。
- 詳細なトラブルシューティングの情報を入手するには、マスターサーバーに nbproxy および bpdbm のデバッグログディレクトリを作成して、操作を再試行します。デバッグログの結果を確認します。また、vxlogview コマンドを使用して、nbpem のログも確認します。
  接続を行うために適切なマスターサーバーが指定されていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 219

メッセージ: 必要なストレージユニットが利用できません (the required storage unit is unavailable)

説明: バックアップのポリシーまたはスケジュールには特定のストレージユニットが必要ですが、現在利用できません。また、このエラーは、現行のバックアップセッション中にそのストレージユニットの使用が試行された場合にも発生します。

推奨処置: [ジョブの詳細 (Job Details)]ウィンドウで、失敗したジョブを調べます。

- スケジュールで適切なストレージユニットを指定しており、そのストレージユニットが存在することを確認します。
- Media Manager device デーモン `ltid` (UNIX または Linux サーバーの場合) または NetBackup Device Manager サービス (Windows サーバーの場合) が実行中であることを確認します。UNIX および Linux の `bpps` および Windows のアクティビティモニター、または Windows の[管理ツール]の[サービス]を使用します。
- 次の属性の設定を確認します。
  - ディスクストレージユニットの[最大並列実行ジョブ数 (Maximum concurrent jobs)]が 0 (ゼロ) に設定されていない。
  - Media Manager ストレージユニットの[最大並列書き込みドライブ数 (Maximum concurrent write drives)]属性が 0 (ゼロ) に設定されていない。
- ストレージユニットがテープの場合、1 つ以上のドライブが起動状態にあることを確認します。デバイスモニターを使用します。
- ストレージユニット構成内のロボット番号およびホスト名が、メディアおよびデバイスの管理のデバイス構成内での指定内容と一致していることを確認します。
- マスターサーバーが、ストレージユニットが存在するサーバーの `bpcd` プロセスと通信可能であることを確認します。
  - `bpcd` がポートで接続を待機していることを確認します。
    ストレージユニットが接続されている UNIX または Linux サーバーで `netstat -a | grep bpcd` を実行すると、次のような応答が戻されます。

    ```
    *.bpcd    *.*         0       0      0       0 LISTEN
    ```

    ストレージユニットが接続されている Windows 版 NetBackup サーバーで `netstat -a` を実行すると、複数行の出力が表示されます。`bpcd` が待機している場合、次のような行が表示されます。

    ```
    TCP     myhost:bpcd            0.0.0.0:0               LISTENING
    ```

  - `vxlogview` コマンドを使用して、`nbrb` および `mds` のログを確認します。
  - 問題の原因が不明な場合、次の手順を実行します。
    『NetBackup トラブルシューティングガイド』の「ネットワーク通信の問題の解決」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 220

メッセージ: データベースのシステムエラーです (database system error)

説明: bpdbm プロセス (UNIX および Linux の場合) または NetBackup Database Manager サービス (Windows の場合) で、構成カタログのディレクトリパスが作成されませんでした。このエラーはシステムコールの失敗が原因で、通常、権限に問題があるか、容量不足であるために発生します。

推奨処置: bpdbm のデバッグログディレクトリを作成します。nbemm の診断ログとデバッグログのログレベルを上げます。

次の項で説明するとおり、vxlogcfg コマンドを使用します。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「統合ログについて」を参照してください。

操作を再試行し、ログの結果を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 221

メッセージ: 続行 (continue)

説明: この状態コードは、さまざまな NetBackup プロセス間通信の調整に使用され、通常は発生しません。この状態コードがそれ以降のエラーに関連することがログで示された場合、一般的に、通信に問題があることを示します。この場合、後続のエラーのトラブルシューティングを行います。

推奨処置: このエラーの後に表示されている状態コードの原因を判断します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 222

メッセージ: 完了 (done)

説明: この状態コードは、さまざまな NetBackup プロセス間通信の調整に使用され、通常は発生しません。この状態コードがそれ以降のエラーに関連することがエラーログで示された場合、一般的に、通信に問題があることを示します。この場合、後続のエラーのトラブルシューティングを行います。

推奨処置: このエラーの後に表示されている状態コードの原因を判断します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 223

メッセージ: 無効なエントリが入力されました (an invalid entry was encountered)

説明: bpdbm プロセス (UNIX および Linux の場合) または NetBackup Database Manager サービス (Windows の場合) への要求に、無効な情報または矛盾する情報が含まれていました。このエラーは通常、異なるバージョンのソフトウェアを同時に使用することによって発生します。また、コマンドの不正なパラメータが原因で発生する場合もあります。

推奨処置: すべての NetBackup ソフトウェアが同じバージョンレベルであり、適切なコマンドパラメータが指定されていることを確認します。問題がいずれにも該当しない場合、bpdbm のデバッグログディレクトリを作成し、詳細なトラブルシューティングの情報を入手します。その後、操作を再試行します。デバッグログの結果を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 224

メッセージ: 競合する指定が存在しました (there was a conflicting specification)

説明: bpdbm プロセス (UNIX および Linux の場合) または NetBackup Database Manager サービス (Windows の場合) への要求に、無効な情報または矛盾する情報が含まれていました。このエラーは通常、異なるバージョンのソフトウェアを同時に使用することによって発生します。また、コマンドの不正なパラメータが原因で発生する場合もあります。

推奨処置: すべての NetBackup ソフトウェアが同じバージョンレベルであることを確認します。問題が該当しない場合、bpdbm および admin のデバッグログディレクトリを作成し、詳細なトラブルシューティングの情報を入手します。その後、操作を再試行します。デバッグログの結果を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 225

メッセージ: テキストが最大長を超えています (text exceeded allowed length)

説明: 要求に含まれるテキストがバッファサイズを超えています。この要求は、bpdbm プロセス (UNIX および Linux の場合) または NetBackup Database Manager サービス (Windows の場合) に対して行われたものです。このエラーは通常、異なるバージョンのソフトウェアを同時に使用することによって発生します。

推奨処置: すべての NetBackup ソフトウェアが同じバージョンレベルであることを確認します。問題が該当しない場合、bpdbm および admin のデバッグログディレクトリを作成します。その後、操作を再試行して、デバッグログの結果を調べます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 226

メッセージ: エンティティがすでに存在します (the entity already exists)

説明: 同じ名前または定義のエンティティが、構成内にすでに存在しています。たとえば、既存のポリシーと同じ名前または定義 (属性、クライアントなど) で新しいポリシーを追加すると、この状態コードが表示されます。

推奨処置: 要求を修正して、コマンドを再度実行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 227

メッセージ: エンティティが見つかりませんでした (no entity was found)

説明: 保護用に構成された資産が、NetBackup データベースに見つかりません。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- Web UI から適切なプラグインが構成されていることを確認します。
- 資産の検出が完了しており、適切な資産が Web UI に表示されていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 228

メッセージ: 要求を処理できません (unable to process request)

説明: カタログに一貫性がないか、不適切な要求が行われました。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- この状態がメディアサーバーで発生した場合、サーバーリストに適切なマスターサーバーが指定されていることを確認します。UNIX サーバーまたは Linux サーバーの場合、マスターサーバーは SERVER ファイル内の最初の SERVER エントリです。Windows サーバーの場合、マスターサーバーは[マスターサーバープロパティ (Master Server Properties)]ダイアログボックスの[サーバー (Servers)]ノードで指定されています。『NetBackup トラブルシューティングガイド』の「[ホストプロパティ (Host Properties)]ウィンドウを使用した構成設定へのアクセス」を参照してください。
- 詳細なトラブルシューティングの情報を入手するには、bpdbm のデバッグログディレクトリを作成し、操作を再試行します。その後、デバッグログの結果を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 229

メッセージ: イベントがシーケンス内に存在しません - イメージの不整合 (events out of sequence - image inconsistency)

説明: 実行するとイメージカタログの一貫性が失われるタスクが要求されました。

推奨処置: 詳細なトラブルシューティングの情報を入手するには、bpdbm のデバッグログディレクトリを作成します。その後、操作を再試行し、デバッグログの結果を保存して、(日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) ベリタステクニカルサポート にお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 230

メッセージ: 指定されたポリシーが構成データベースに存在しません (the specified policy does not exist in the configuration database)

説明: 指定されたポリシー名が存在しません。

推奨処置: パラメータまたはオプションを修正して、操作を再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 231

メッセージ: スケジュール時間帯が重なっています。(schedule windows overlap)

説明: ある日のスケジュールとして指定された開始時刻および継続時間が、別の日のスケジュールと重複しています。

推奨処置: スケジュールを修正して、バックアップ処理時間帯の重複を解消します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 232

メッセージ: プロトコルエラーが発生しました (a protocol error has occurred)

説明: このエラーは中間的な状態コードであり、通常は他の状態コードの前に表示されます。この状態コードは、bpdbm プロセス (UNIX および Linux の場合)、NetBackup Database Manager サービス (Windows の場合) またはこのプロセスと通信中のプロセスのいずれかで、予想外の情報が受信されたことを示します。

推奨処置: bpdbm のデバッグログディレクトリを作成します。その後、操作を再試行し、デバッグログを保存して、(日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) ベリタステクニカルサポート にお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 233

メッセージ: 想定しない EOF が発生しました (premature eof encountered)

説明: これは中間的な状態コードであり、通常は他の状態コードの前に表示されます。また、ネットワーク通信の問題と関連しています。

推奨処置: この状態コードは、リストア中に、予想外のデータストリームが (クライアントの) tar で受信されたことを示しています。リストアが新しい構成の場合、テープドライブが可変モードで構成されていることを確認します。

『NetBackup デバイス構成ガイド』を参照してください。

通信の失敗の原因がクライアントシステムの中断でない場合、すべてのエラー情報を保存して、(日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 234

メッセージ: 通信が割り込まれました。(communication interrupted)

説明: これは中間的な状態コードであり、通常は他の状態コードの前に表示されます。また、ネットワーク通信の問題と関連しています。サーバープロセスまたはクライアントプロセスで中断 (interrupt) シグナルが受信されました。

推奨処置: すべてのエラー情報を保存して、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 235

メッセージ: バッファ領域が不十分です。(inadequate buffer space)

説明: このコードは、通常、サーバーとクライアントのソフトウェアのバージョンが一致していないことを示します。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- すべての NetBackup ソフトウェアが同じバージョンであることを確認します。以前のバージョンの NetBackup ソフトウェアを更新します。
  - UNIX および Linux の場合、NetBackup のサーバーおよびクライアントで `/usr/openv/netbackup/bin/version` ファイルを確認します。
  - Windows 版 NetBackup サーバーの場合、*install_path*¥NetBackup¥version.txt ファイルまたは[NetBackup のバージョン情報 (About)]項目を[ヘルプ (Help)]メニューで確認します。
  - Microsoft Windows クライアントの場合、[NetBackup のバージョン情報 (About)]項目を[ヘルプ (Help)]メニューで確認します。
- 問題が継続する場合は、すべてのエラー情報を保存して、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 236

メッセージ: 指定されたクライアントが、構成データベースの有効なポリシーに存在しません (the specified client does not exist in an active policy within the configuration database)

説明: クライアント名が指定されていないか、指定されたクライアントが存在しません。

推奨処置: 目的のポリシーを有効にするか、クライアント名を修正するか、または目的のポリシーにクライアントを追加します。修正後、操作を再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 237

メッセージ: 指定されたスケジュールが、構成データベースの有効なポリシーに存在しません (the specified schedule does not exist in an active policy in the configuration database)

説明: 指定されたスケジュールが NetBackup 構成内に存在しません。

推奨処置: 目的のポリシーを有効にするか、スケジュール名を修正するか、または目的のポリシーにスケジュールを作成します。修正後、操作を再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 238

メッセージ: データベースに、競合しているエントリまたはエラーがあるエントリが含まれています。(the database contains conflicting or erroneous entries)

説明: 一貫性がないエントリまたは壊れたエントリが、カタログに存在します。

推奨処置: bpdbm (UNIX および Linux の場合) または NetBackup Database Manager サービス (Windows の場合) の詳細なトラブルシューティングの情報を入手するには、デバッグログディレクトリを作成します。その後、操作を再試行し、デバッグログの結果を保存して、(日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 239

メッセージ: 指定されたクライアントが、指定されたポリシーに存在しません (the specified client does not exist in the specified policy)

説明: 指定されたクライアントが、指定されたポリシーに含まれていません。

推奨処置: クライアント名の指定を修正するか、異なるポリシーを指定するか、または必要なクライアント名をポリシーに追加します。修正後、操作を再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 240

メッセージ: このポリシーには正しい形式のスケジュールが存在しません (no schedules of the correct type exist in this policy)

説明: 適切なスケジュールが、指定されたポリシー内で検出されませんでした。たとえば、ユーザーバックアップでポリシー名が指定されていますが、そのポリシー内にユーザーバックアップスケジュールが存在していない場合があります。0

推奨処置: 異なるポリシーを指定するか、必要な形式のスケジュールをポリシー内に作成します。修正後、操作を再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 241

メッセージ: 指定されたスケジュールの形式はこの要求には不適切です (the specified schedule is the wrong type for this request)

説明: 即時手動バックアップで指定されたスケジュールは、完全バックアップのスケジュールでも、増分バックアップのスケジュールでもありません。スケジュールは、いずれかに該当する必要があります。

推奨処置: 手動バックアップでは、完全バックアップまたは増分バックアップのスケジュールだけを指定します。ポリシー内にスケジュールが存在しない場合、スケジュールを作成します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 242

メッセージ: 不正な複製の原因となる可能性がある操作です (operation would cause an illegal duplication)

説明: 要求が処理されると、(たとえば、カタログまたは構成データベース内で) エントリが重複します。カタログエントリの重複は、通常、NetBackup カタログバックアップ用のメディア ID の指定が不適切であるために発生します。

推奨処置: エラーメッセージを確認して、発生する可能性がある特定の重複を判断します。操作の設定を修正して、操作を再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 243

メッセージ: クライアントは構成に含まれていません。(the client is not in the configuration)

説明: 指定されたクライアント名がカタログ内に存在しませんでした。

推奨処置: クライアント名を修正するか、目的のポリシーにクライアントを追加します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 245

メッセージ: 指定されたポリシーは正しいクライアント形式ではありません (the specified policy is not of the correct client type)

説明: ユーザーバックアップで、クライアントに必要な形式のポリシーが指定されませんでした。

推奨処置: クライアントに対して適切な形式のポリシーを指定して、操作を再試行します。適切な形式のポリシーが存在しない場合、ポリシーを作成します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 246

メッセージ: 構成データベースに正しいクライアント形式の有効なポリシーが存在しません (no active policies in the configuration database are of the correct client type)

説明: クライアントに必要な形式の有効なポリシーが存在しないため、ユーザーバックアップ要求が実行されませんでした。

推奨処置: ユーザーバックアップ要求を実行できるように、適切なポリシーを作成するか、有効にします。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 247

メッセージ: 指定されたポリシーが有効ではありません (the specified policy is not active)

説明: 指定されたポリシーが有効でないため、そのポリシーのバックアップは実行できません。

推奨処置: ポリシーを有効にして、操作を再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 248

メッセージ: 構成データベースに有効なポリシーが存在しません (there are no active policies in the configuration database)

説明: 要求を満たす有効なポリシーが検出されませんでした。

推奨処置: 適切なポリシーを有効にして、操作を再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 249

メッセージ: ファイルリストが不完全です。(the file list is incomplete)

説明: クライアントによるファイルリストの送信が終了するのを待機しているときに、サーバーでタイムアウトが発生したか、シーケンスに問題が発生しました。

推奨処置: 最初に、デバッグログを作成し、追加情報を入手します。その後、エラーの再現を試行します。作成するデバッグログは、次のとおりです。

- サーバーには、bptm、bpbrm および bpdbm
- UNIX、Linux および Windows クライアントの場合は、bpbkar
- それ以外のクライアントの場合は、bpcd

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 250

メッセージ: イメージは、TIR 情報で作成されませんでした (the image was not created with TIR information)

説明: これは内部エラーを意味し、通常は表示されることはありません。

推奨処置: 詳細なトラブルシューティングの情報を入手するには、bptm または bpdbm のデバッグログをサーバーに作成します。その後、操作を再試行して、デバッグログの結果を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 251

メッセージ: TIR 情報の長さは 0 です (the tir information is zero length)

説明: True Image Backup で、クライアントからマスターサーバーにファイル情報が送信されませんでした。この状態は、メディアへの TIR 情報の書き込みを試行したときに NetBackup で検出されました。

推奨処置: ポリシーのファイルリスト、およびクライアントのエクスクルードリストとインクルードリストを調べて、バックアップを実行可能なファイルがクライアントに存在することを確認します。たとえば、クライアントのエクスクルードリストですべてのファイルがエクスクルードされている場合、この状態コードが表示されることがあります。

詳細なトラブルシューティングの情報を入手するには、bptm または bpdbm のデバッグログをサーバーに作成します。その後、操作を再試行して、デバッグログの結果を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 252

メッセージ: 拡張エラー状態が発生しています。状態の詳細を確認してください (extended error status has been encountered, check detailed status)

説明: プロセスで、拡張エラー状態をジョブの最終的な状態として報告できなかった場合、ジョブは状態コード 252 で終了します。(拡張エラーの状態コードは、256 以上です)。

推奨処置: 実際のエラーを確認するには、ジョブの詳細表示を調べます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 253

メッセージ: カタログのイメージ .f ファイルがアーカイブされました (the catalog image .f file has been archived)

説明: カタログのイメージ `.f` ファイルがアーカイブされました。

推奨処置: アーカイブされたカタログのイメージ `.f` ファイルをリストアするには、カタログのアーカイブに関するヘルプ情報を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 254

メッセージ: NetBackup 構成にサーバー名が見つかりませんでした (server name not found in the configuration)

説明: NetBackup を通常の方法で使用しているかぎり、このエラーは発生しません。

推奨処置: すべてのエラー情報を保存して、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 256

メッセージ: 論理エラーです (logic error encountered)

説明: Vault 内部エラーが発生しました。

推奨処置: (日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 257

メッセージ: ジョブのデータの取得に失敗しました (failed to get job data)

説明: このエラーは、次のいずれかを示す場合があります。

- Job Manager (`nbjm`) との接続が切断されたため、Vault でジョブのデータの取得に失敗しました。
- Vault で空のジョブのデータが受信されました。このエラーは、`vltrun -haltdups` コマンドでユーザーが指定したジョブ ID が範囲外である場合に発生します。(つまり、指定したジョブ ID が Job Manager によって作成された ジョブ ID に含まれていない場合です。)

推奨処置: (日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 258

メッセージ: Vault 複製が管理者の要求によって中断されました (vault duplication was aborted by administrator request)

説明: 管理者が、実行中の Vault 複製ジョブの中断要求を開始しました。

推奨処置: 中断要求が意図的に行われたものであることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 259

メッセージ: Vault 構成ファイルが見つかりませんでした (vault configuration file not found)

説明: このエラーは通常は発生しません。

推奨処置: (日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 260

メッセージ: シグナルの送信に失敗しました (failed to send signal)

説明: vltrun で、Vault 複製ジョブへのシグナルの送信に失敗しました。

推奨処置: (日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 261

メッセージ: Vault 内部エラー 261 (vault internal error 261)

説明: このエラーコードは通常は発生しません。

推奨処置: (日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 262

メッセージ: Vault 内部エラー 262 (vault internal error 262)

説明: このエラーコードは通常は発生しません。

推奨処置: (日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 263

メッセージ: セッション ID の割り当てが失敗しました (session ID assignment failed)

説明: Vault セッションに割り当てられている一意の識別子が破損しています。

推奨処置: `session.last` ファイルに格納されているセッション ID が有効であることを確認します。

UNIX および Linux の場合:

```
/usr/openv/netbackup/vault/sessions/vault_name/session.last
```

Windows の場合:

install_path¥Netbackup¥vault¥sessions¥vault_name¥session.last

ファイルシステムに空きがあり、session.last ファイルが間違って編集されていないことを確認します。問題を解決するには、この Vault のセッションに割り当てられている最大のセッション ID を session.last ファイルに格納します。問題が解決しない場合、(日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 265

メッセージ**:** セッション ID ファイルは空であるか、破損しています (session id file is empty or corrupt)

説明**:** 次のファイルに格納されているセッション ID が破損しています。

UNIX および Linux の場合:

```
/usr/openv/netbackup/vault/sessions/vault_name/session.l
    ast
```

Windows の場合:

```
install_path¥NetBackup¥vault¥sessions¥vault_name¥session
    .last
```

推奨処置**:** session.last ファイルに格納されているセッション ID が破損していないことを確認します。ファイルシステムに空きがあり、ファイルが間違って編集されていないことを確認します。問題を解決するには、この Vault のセッションに割り当てられている最大のセッション ID を session.last ファイルに格納します。問題が解決しない場合、(日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 266

メッセージ**:** Vault 構成ファイルに、ロボット、Vault、プロファイルが見つかりません (cannot find robot, vault, or profile in the vault configuration)

説明**:** NetBackup は、*profile_name* または *robot_name*/*vault_name*/*profile_name* の組み合わせ (Vault コマンド (vltrun、vlteject、vltoffsitemedia) または vltopmenu 内で指定) を Vault 構成内で見つけられません。

推奨処置: 正しい *profile_name* または *robot_name*/*vault_name*/*profile_name* の組み合わせを指定して、コマンドを再度実行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 267

メッセージ: ローカルホスト名が見つかりません (cannot find the local host name)

説明: Vault ジョブでは、OS コールを介してローカルホスト名が取得されます。このエラーは、Vault ジョブによってローカルホスト名が取得されない場合に発生します。

推奨処置: OS コマンドプロンプトで hostname コマンドを発行します。hostname コマンドが失敗する原因については、hostname (または gethostbyname) のマニュアルページを参照してください。

詳しくは、オペレーティングシステムのシステム管理者ガイドを参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 268

メッセージ: Vault セッションディレクトリが不明であるか、またはアクセスできません (the vault session directory is either missing or inaccessible)

説明: このエラーは、Vault ジョブが次のセッションディレクトリにアクセスできない場合に発生します。

UNIX および Linux の場合: `/usr/openv/netbackup/vault/sessions`

Windows の場合: *`install_path`*`¥NetBackup¥vault¥sessions`

このディレクトリは、Vault のインストール時に作成されます。

推奨処置: Vault がインストールされて設定されているマスターサーバー上で操作を行っていることを確認します。また、セッションディレクトリが誤って削除されたり、ディレクトリパスの権限が変更されても、Vault ジョブがディレクトリにアクセス可能であることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 269

メッセージ: Vault セッション ID が見つかりませんでした (no vault session ID was found)

説明: このエラーは、指定されたプロファイルに対するセッション ID ディレクトリ sid*xxx* が `vltopmenu` によって検出されない場合に発生します。このプロファイルに対して実行

されている Vault ジョブが存在しないか、または対応するセッション ID ディレクトリ sid*xxx* が次のディレクトリから削除されています。

UNIX および Linux の場合: `/usr/openv/netbackup/vault/sessions/vault_name`

Windows の場合: *install_path*`¥NetBackup¥vault¥sessions¥vault_name`

推奨処置: Vault ジョブが実行されている別のプロファイルを指定するか、`vltopmenu` を終了して、目的のプロファイルに Vault ジョブを実行します。その後、`vltopmenu` を再度実行して、そのプロファイルを選択します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 270

メッセージ: プロセス ID を取得できません。getpid が失敗しました (unable to obtain process id, getpid failed)

説明: このエラーは、OS システムコール getpid() を使用して Vault プロセスのプロセス ID を取得できない場合に発生します。

推奨処置: システムログでシステムの異常を調べます。しばらく待機して、システムリソースが解放された後でプロセスの実行を再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 271

メッセージ: Vault XML バージョンが一致していません (vault XML version mismatch)

説明: Vault のアップグレード処理が失敗しました。

推奨処置: ログを有効にしてから `nbvault` を起動し、`nbvault` のログを調べてエラーの原因を特定します。アップグレード処理を再度実行しても失敗する場合は、(日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートに連絡してください。

`nbvault` のログの場所は次のとおりです。

UNIX および Linux の場合: `/usr/openv/netbackup/logs/nbvault/`

Windows の場合: *install_path*`¥NetBackup¥logs¥nbvault`

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 272

メッセージ: Vault 通知スクリプトの実行に失敗しました (execution of a vault notify script failed)

説明: このエラーは、権限またはスクリプトのコーディングに問題があるために、Vault プロセスが Vault 通知スクリプトを実行できない場合に発生します。また、スクリプトからエラーが戻された場合にも発生します。

推奨処置: 通知スクリプトが実行可能で、エラーが発生しないことを確認します。コーディングのエラーを修正するには、スクリプトを手動で実行してデバッグを行う必要があります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 273

メッセージ: 無効なジョブ ID (invalid job id)

説明: このエラーは、次のいずれかの状況で発生する場合があります。

- 指定されたジョブが有効な Vault ジョブではない。
- 指定された有効な Vault ジョブが複製手順ではない。

推奨処置: 現在複製手順または複製操作である有効な Vault ジョブのジョブ ID を指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 274

メッセージ: プロファイルが指定されていませんでした (no profile was specified)

説明: このエラーは通常は発生しません。

推奨処置: (日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 275

メッセージ: この Vault 用に、セッションはすでに実行しています (a session is already running for this vault)

説明: このエラーは、Vault のセッションが開始されたときに、その Vault に対してすでに別のセッションが実行中である場合に発生します。Vault に対して一度に実行可能なセッションは 1 つだけです。

推奨処置: 実行中のセッションが完了してから、Vault セッションを開始します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 276

メッセージ: 無効なセッション ID (invalid session ID)

説明: このエラーは通常は発生しません。

推奨処置: (日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 277

メッセージ: レポートを印刷できません (unable to print reports)

説明: このエラーは通常は発生しません。

推奨処置: (日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 278

メッセージ: API ロボットから取り出しの事前情報を収集できません (unable to collect pre eject information from the API robot)

説明: このエラーは、取り出しを実行する前にロボット情報を取得できない場合に発生します。

推奨処置: すべてのメディアおよびデバイスの管理デーモンが実行中であること、またはロボットが稼働中であることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 279

メッセージ: 取り出し処理が完了しました (eject process is complete)

説明: このエラーは、取り出し処理が正常に完了した場合に発生します。

推奨処置: なし

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 280

メッセージ: 取り出すボリュームがありません (there are no volumes to eject)

説明: このエラーは、取り出し対象のメディアがライブラリに存在しない場合に発生します。

推奨処置: 取り出し対象のメディアがライブラリから手動で取り出されていないことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 281

メッセージ: Vault コアエラー (vault core error)

説明: Vault 内部エラーが発生しました。

推奨処置: (日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 282

メッセージ: nbvault サーバーに接続できません (cannot connect to nbvault server)

説明: Vault ジョブから NetBackup Vault Manager サービス (UNIX および Linux の場合 `nbvault`、Windows の場合 `nbvault.exe`) に接続できません。

考えられる原因は、次のとおりです。

- Veritas Private Branch Exchange サービス (`VRTSpbx`) または NetBackup Request Manager (`bprd`) が停止しています。
- NetBackup Vault Manager サービスが停止しています。この原因としては、Vault のライセンスを取得していないこと、`vault.xml` 構成ファイルが破損していること、アッ

プグレード時に vault.xml 構成ファイルのアップグレードが失敗していることなどが考えられます。

推奨処置: エラーの原因を判断するには、停止しているサービスのログおよびオペレーティングシステムのログ (Windows のイベントログ) を調べます。問題を解決した後に、停止しているサービスを再起動します。

nbvault のログの場所は次のとおりです。

UNIX および Linux の場合: /usr/openv/netbackup/logs/nbvault/

Windows の場合: *install_path*¥NetBackup¥logs¥nbvault

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 283

メッセージ: Vault レポートの生成中にエラーが発生しました (error(s) occurred during vault report generation)

説明: Vault のレポートの生成フェーズでエラーが発生しました。

推奨処置: ログでエラーの詳細を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 284

メッセージ: Vault レポートの配布中にエラーが発生しました (error(s) occurred during vault report distribution)

説明: Vault のレポートの配布フェーズでエラーが発生しました。考えられる原因は、次のとおりです。

- vault.xml ファイル内の電子メールアドレスの形式が不正であるなどの理由で、レポートが電子メールで送信されませんでした。
- Windows で、サードパーティのメールクライアント (Blat など) が正しく構成されていません。
- レポートの宛先ディレクトリが存在しないか、または宛先ディレクトリに適切な権限がありません。
- プリンタが正しく設定されていないか、または vault.xml 内のプリンタコマンドが不適切です。

推奨処置: ログでエラーの詳細を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 285

メッセージ: Vault ディレクトリが見つかりません (unable to locate vault directory)

説明: このエラーは、Vault ジョブまたはコマンドでセッションの対象のディレクトリが存在しないか、または破損している場合に戻されます。

推奨処置: Vault パッケージをマスターサーバー上にインストールすると、`Vault` ディレクトリが作成されます。Vault ジョブまたはコマンドが root ユーザーでマスターサーバー上で開始されていることを確認します。また、`Vault` ディレクトリが誤って削除されたり、root ユーザーからアクセスできなくなっていないことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 286

メッセージ: Vault 内部エラー 286 (vault internal error 286)

説明: このエラーは通常は発生しません。

推奨処置: (日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 287

メッセージ: Vault の取り出しに失敗しました (vault eject failed)

説明: このエラーは、Vault セッションの実行中に取り出し対象として識別されているメディアの取り出しに失敗した場合に発生します。考えられる原因として、メディアおよびデバイスの管理サービスまたはロボットが停止しているか、メディアアクセスポート (MAP) に利用可能な空のスロットが存在しないなどがあります。

推奨処置: メディアおよびデバイスの管理サービスが実行中であること、ロボットが稼働中であること、およびメディアアクセスポート (MAP) に利用可能な空のスロットが存在することを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 288

メッセージ: Vault の取り出しは、部分的に成功しました (vault eject partially succeeded)

説明: このエラーは、Vault セッションの実行中に取り出し対象として識別されているメディアをすべて取り出せなかった場合に発生します。

考えられる原因は、次のとおりです。

- いくつかのメディアが NetBackup で使用されている。
- いくつかのメディアがドライブに存在する。
- メディアアクセスポート (MAP) の利用可能な空のスロットが不足している。

推奨処置: メディアがドライブにロードされていないこと、およびメディアが他のプロセスで使用されていないことを確認します。または、メディアアクセスポート (MAP) に利用可能な空のスロットが存在することを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 289

メッセージ: コンテナおよびスロットに基づいた Vault のセッションのレポートは統合できません (cannot consolidate reports of sessions from container and slot-based vaults)

説明: このエラーは、レポートの統合を行う際に、スロットを使用するセッションとコンテナを使用するセッションのレポートが統合されている場合に発生します。

推奨処置: スロットまたはコンテナのいずれかの Vault 操作のレポートだけを統合するように、レポートの統合を変更します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 290

メッセージ: 取り出し処理中に、複数のエラーを検出しました (one or more errors detected during eject processing)

説明: このエラーは、`vltopmenu` を介した取り出し処理中に複数のエラーが発生した場合に発生します。取り出しが行われているセッションのいずれかで、291 から 300 の範囲の取り出しエラーが発生する場合があります。

推奨処置: 詳しくは、次のディレクトリの Vault のデバッグログを参照してください。

UNIX および Linux の場合: `/usr/openv/netbackup/logs/vault`

Windows の場合: *install_path*`¥NetBackup¥logs¥vault`

また、問題が発生した次の各 `sidxxx` ディレクトリの `summary.log` を参照してください。

UNIX および Linux の場合:
`/usr/openv/netbackup/vault/sessions/vault_name/sidxxx`

Windows の場合: *install_path*¥NetBackup¥vault¥sessions¥vault_name¥sidxxx

(ここで、*xxx* はセッション ID です。)

問題を特定して修正した後、vlteject または vltopmenu を実行して、取り出されなかったメディアを手動で取り出すことが必要となる場合があります。

多くの場合、このエラーは、メディアがオフサイト Vault ボリュームグループに存在していても、物理的にはロボット内またはロボット MAP 内に存在していることを示します。

この問題を解決するには、次のいずれかの操作を実行します。

- オフサイト Vault ボリュームグループに存在するが、物理的にはまだロボットライブラリ内に存在しているすべてのメディアを手動で取り外す。
- ロボットライブラリのインベントリを実行する。インベントリによって、オフサイト Vault ボリュームグループに存在するすべてのメディアがロボットボリュームグループに戻されます。その後、失敗した Vault セッションを再度実行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 291

メッセージ**:** メディア数が MAP の許容サイズを超えました。vltopmenu、または vlteject を使用して、手動で取り出す必要があります。(number of media has exceeded capacity of MAP; must perform manual eject using vltopmenu or vlteject)

説明**:** このエラーは、自動取り出しモードを選択するプロファイルに対して Vault ジョブを実行したときに、取り出されるメディアの数が MAP の容量を超えると発生します。

推奨処置**:** vltopmenu を使用して、選択したプロファイルおよびセッション ID に対するメディアを手動で取り出します。vltopmenu では、MAP 内に存在するすべての (またはそれ以下の数の) 選択したメディアを一度に取り出しできます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 292

メッセージ**:** 取り出し処理の開始に失敗しました (eject process failed to start)

説明**:** このエラーは、Vault ジョブ、vlteject コマンドまたは vltopmenu の使用によって取り出し処理を開始できない場合に発生します。

推奨処置**:** 問題について詳しくは、次のディレクトリの Vault のデバッグログを参照してください。

UNIX および Linux の場合: `/usr/openv/netbackup/logs/vault`

Windows の場合: *install_path*¥NetBackup¥logs¥vault

また、問題が発生した次の各 sidxxx *ディレクトリの* summary.log を参照してください。

UNIX および Linux の場合:
/usr/openv/netbackup/vault/sessions/vault_name/sid*xxx*

Windows の場合: *install_path*¥NetBackup¥vault¥sessions¥vault_name¥sid*xxx*

(ここで、*xxx* はセッション ID です。)

robtest ユーティリティを使用して、Vault ロボットライブラリとの通信が可能であることを確認します。問題を解決した後、Vault セッション、vlteject コマンドまたは vltopmenu コマンドを再度実行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 293

メッセージ**:** 取り出し処理が異常終了しました (eject process has been aborted)

説明**:** このエラーは、取り出し処理が取り消された場合に発生します。このエラーは、Vault ジョブの実行中、あるいは vlteject または vltopmenu 取り出しコマンドで発生する場合があります。

このエラーは、次のいずれかの原因によって発生します。

- vmchange -verify_eject コールへのパイプを開くことができなかった。
- vmchange -verify_eject コールから予期せぬ出力が行われた。
- メディアの取り出し先の MAP 要素が存在しない。
- ロボットライブラリで、MAP へのメディアの配置で問題が発生した。
- ユーザーが、MAP からメディアを取り外さずに、対話モードで Return キーを押した。この場合、MAP に存在したメディアは、ロボットライブラリの元のスロットに戻されます。

推奨処置**:** 処理が取り消された理由について詳しくは、次のディレクトリの Vault のデバッグログを参照してください。

UNIX および Linux の場合: `/usr/openv/netbackup/logs/vault`

Windows の場合: *install_path*¥NetBackup¥logs¥vault

また、問題が発生した次の各 sidxxx ディレクトリの summary.log を参照してください。

UNIX および Linux の場合:

/usr/openv/netbackup/vault/sessions/vault_name/sidxxx

Windows の場合:

install_path¥NetBackup¥vault¥sessions¥vault_name¥sidxxx

(ここで、*xxx* はセッション ID です。)

多くの場合、このエラーは、メディアがオフサイト Vault ボリュームグループに存在していても、物理的にはロボット内またはロボット MAP 内に存在していることを示します。

この問題を解決するには、次のいずれかの操作を実行します。

- オフサイト Vault ボリュームグループに存在するが、物理的にはまだロボットライブラリ内に存在しているすべてのメディアを手動で取り外す。
- ロボットライブラリのインベントリを実行する。インベントリによって、オフサイト Vault ボリュームグループに存在するすべてのメディアがロボットボリュームグループに戻されます。その後、失敗した Vault セッションを再度実行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 294

メッセージ**:** Vault カタログバックアップに失敗しました (vault catalog backup failed)

説明**:** Vault ジョブの実行中にカタログバックアップの処理が失敗しました。

推奨処置**:** 処理が失敗した理由について詳しくは、次のディレクトリの Vault のデバッグログを参照してください。

UNIX および Linux の場合: /usr/openv/netbackup/logs/vault

Windows の場合: *install_path*¥NetBackup¥logs¥vault

カタログバックアップ (bpbackupdb) の失敗の原因となった実際の問題を確認するには、問題が発生した次の各 sidxxx ディレクトリの summary.log を参照してください。

UNIX および Linux の場合:
/usr/openv/netbackup/vault/sessions/vault_name/sidxxx

Windows の場合: *install_path*¥NetBackup¥vault¥sessions¥vault_name¥sidxxx

(ここで、*xxx* はセッション ID です。)

問題を修正し、Vault ジョブを再度実行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 295

メッセージ: 取り出しプロセスはロボットの情報を取得できませんでした。(eject process could not obtain information about the robot)

説明: このエラーは、取り出し処理で、ロボットライブラリおよび関連する MAP やボリュームの情報を収集できない場合に発生します。

推奨処置: 処理が失敗した理由について詳しくは、次のディレクトリの Vault のデバッグログを参照してください。

UNIX および Linux の場合: `/usr/openv/netbackup/logs/vault`

Windows の場合: *install_path*¥NetBackup¥logs¥vault

また、問題が発生した次の各 sidxxx ディレクトリの summary.log を参照してください。

UNIX および Linux の場合:
`/usr/openv/netbackup/vault/sessions/vault_name/sidxxx`

Windows の場合: *install_path*¥NetBackup¥vault¥sessions¥vault_name¥sidxxx

(ここで、*xxx* はセッション ID です。)

問題を解決した後、Vault セッション、vlteject コマンドまたは vltopmenu 取り出しコマンドを再度実行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 296

メッセージ: プロセスがコールされましたが、実行する対象がありません (process called but nothing to do)

説明: このエラーは、次の場合に発生します。

- -eject を使用して vlteject を呼び出したが、取り出すテープがシステムに存在しない。
- -eject を使用して vlteject を呼び出したが、取り出しはすでに完了している。
- -report を使用して vlteject を呼び出したが、レポートはすでに完了している。
- -eject および -report を使用して vlteject を呼び出したが、取り出しおよびレポートの両方がすでに完了している。

推奨処置: このエラーは情報メッセージであり、処置は必要ありません。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 297

メッセージ: すべてのボリュームを取り出しに利用できるわけではありません (all volumes are not available to eject)

説明: このエラーは、Vault セッション、`vlteject` コマンドまたは `vltopmenu` コマンドの取り出し処理で、存在しないメディア ID または不適切なメディア ID の取り出しが試行された場合に発生します。

考えられる原因は、次のとおりです。

- `vlt_ejectlist_notify` スクリプトを使用して、不適切なメディア ID が追加された。
- 不適切なメディア ID がすでに MAP に存在しているか、またはロボットライブラリに存在していない。
- 不適切なメディア ID がロボットドライブに存在している。
- 不適切なメディア ID がロボットライブラリで移動中である。

推奨処置: `vlt_ejectlist_notify` スクリプトから問題があるメディア ID を削除または修正し、Vault セッションを再度実行します。不適切なメディア ID が MAP かドライブに存在しているか、または移動中の場合、構成に誤りがあります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 298

メッセージ: ライブラリは、ボリュームを取り出す準備ができていません (the library is not ready to eject volumes)

説明: このエラーは、ロボットライブラリがメディアの取り出しをサポートできない状態である場合に発生します。

考えられる原因は、次のとおりです。

- 現在、ライブラリがメディアを取り出している。
- ライブラリがメディアの取り出しを待機している。
- 現在、ライブラリがメディアを取り込んでいる。
- ライブラリがメディアの取り込みを待機している。

推奨処置: ロボットライブラリが取り出し操作をサポートできる状態になるまで待機して、Vault セッション、`vlteject` コマンドまたは `vltopmenu` コマンドを再度実行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 299

メッセージ: 取り出しに使用できる MAP がありません (there is no available MAP for ejecting)

説明: Vault 処理を行っているロボットライブラリに、利用可能な MAP が存在せず、メディアを取り出しできません。

推奨処置: ロボットライブラリの MAP が利用可能になるまで待機して、Vault セッション、`vlteject` コマンドまたは `vltopmenu` コマンドを再度実行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 300

メッセージ: vmchange の取り出し検証の応答がありません (vmchange eject verify not responding)

説明: 取り出し処理中、要求されたすべてのボリュームが MAP に移動するまで、`-verify_eject` コールを使用して `vmchange` コマンドが呼び出されます。このコマンドコールが失敗しました。または、適切な情報が Vault 取り出し処理へ戻されませんでした。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- 処理が失敗した理由について詳しくは、次のディレクトリの Vault のデバッグログを参照してください。

  `UNIX: /usr/openv/netbackup/logs/vault`
  `Windows: install_path¥NetBackup¥logs¥vault`

- また、問題が発生した次の各 `sidxxx` ディレクトリの `summary.log` を参照してください。
  UNIX の場合:`/usr/openv/netbackup/vault/sessions/vault_name/sidxxx`
  Windows の場合:
  install_path¥NetBackup¥vault¥sessions¥vault_name¥sidxxx
  (ここで、*xxx* はセッション ID です。)
  多くの場合、このエラーは、メディアがオフサイト Vault ボリュームグループに存在していても、物理的にはロボット内またはロボット MAP 内に存在していることを示します。この問題を解決するには、次のいずれかの操作を実行します。

- オフサイト Vault ボリュームグループに存在するが、物理的にはまだロボット内に存在しているすべてのメディアを手動で削除する。

- ロボットのインベントリを実行する。インベントリによって、オフサイト Vault ボリュームグループに存在するすべてのメディアがロボットボリュームグループに戻されます。その後、失敗した Vault セッションを再度実行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 301

メッセージ: vmchange api_eject コマンドは失敗しました (vmchange api_eject command failed)

説明: 取り出し処理中、メディアの取り出し処理を開始するために、-api_eject コールを使用して vmchange コマンドが呼び出されます。このコマンドコールが失敗しました。

推奨処置: 処理が失敗した理由について詳しくは、次のディレクトリの Vault のデバッグログを参照してください。

UNIX の場合: /usr/openv/netbackup/logs/vault

Windows の場合: *install_path*¥NetBackup¥logs¥vault

また、問題が発生した次の各 sidxxx ディレクトリの summary.log を参照してください。

UNIX の場合:/usr/openv/netbackup/vault/sessions/vault_name/sidxxx

Windows の場合: *install_path*¥NetBackup¥vault¥sessions¥vault_name¥sidxxx

(ここで、*xxx* はセッション ID です。)

問題が解決したら、Vault セッション、vlteject コマンドまたは vltopmenu コマンドを再度実行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 302

メッセージ: カタログのバックアップ (複数テープのカタログバックアップ) を試行して、エラーが発生しました (error encountered attempting backup of catalog (multiple tape catalog backup))

説明: このエラーは、2 段階のカタログバックアップの第 1 段階で使用された NetBackup コマンドが失敗した場合に発生します。

推奨処置: 失敗の原因となった実際のエラーについては、次のディレクトリの Vault のデバッグログを参照してください。

UNIX の場合: /usr/openv/netbackup/logs/vault

Windows の場合: *install_path*¥NetBackup¥logs¥vault

問題が発生した次の各 sidxxx ディレクトリの summary.log を参照してください。

UNIX の場合:/usr/openv/netbackup/vault/sessions/vault_name/sidxxx

Windows の場合: *install_path*¥NetBackup¥vault¥sessions¥vault_name¥sidxxx

(ここで、*xxx* はセッション ID です。)

また、次のディレクトリの admin のデバッグログを参照してください。

```
UNIX: /usr/openv/netbackup/logs/admin
Windows: install_path¥NetBackup¥logs¥admin
```

問題を修正し、Vault セッションを再度実行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 303

メッセージ**:** Media Manager コマンドの実行中にエラーが発生しました (error encountered executing Media Manager command)

説明**:** このエラーは、Vault ジョブの実行中にメディアおよびデバイスの管理コマンドが失敗した場合に発生します。

推奨処置**:** コマンドの失敗の原因となった実際のエラーについては、次のディレクトリの Vault のデバッグログを参照してください。

UNIX の場合: `/usr/openv/netbackup/logs/vault`

Windows の場合: *install_path*¥NetBackup¥logs¥vault

また、問題が発生した次の各 `sidxxx` ディレクトリの `summary.log` を参照してください。

UNIX の場合:`/usr/openv/netbackup/vault/sessions/vault_name/sidxxx`

Windows の場合: *install_path*¥NetBackup¥vault¥sessions¥vault_name¥sidxxx

(ここで、*xxx* はセッション ID です。)

(ログファイルと同じ引数を使用して) コマンドの実行を試行して、実際のエラーを確認します。メディアおよびデバイスの管理デーモンが実行中であることを確認します。また、ロボットが機能しており、通信可能であることを (GUI を介したロボットのインベントリなどで) 確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 304

メッセージ**:** 指定したプロファイルが見つかりません (specified profile not found)

説明**:** このエラーは、Vault コマンドで指定されたプロファイル名が、Vault 構成に定義されていない場合に発生します。

推奨処置: Vault 構成に定義されているプロファイル名を指定して、Vault コマンドを再度実行してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 305

メッセージ: 複数のプロファイルが存在します (multiple profiles exist)

説明: このエラーは、複数の Vault 構成で重複するプロファイル名が定義されているとき、Vault コマンドにプロファイル名だけが指定されている場合に発生する可能性があります。

推奨処置: *robot_name*/*vault_name*/*profile_name* の 3 つの項目を指定して、Vault コマンドを再度実行します。これによって、Vault 構成のプロファイルが一意に識別されます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 306

メッセージ: ault の複製は、部分的に成功しました (vault duplication partially succeeded)

説明: このエラーは、選択したすべてのイメージが正常に複製されない場合に発生します。

推奨処置: `vault` ディレクトリの Vault ログと、admin ディレクトリの `bpduplicate` ログを確認してエラーの原因を探ってください。これらのログディレクトリは、UNIX の場合は `/usr/openv/netbackup/logs`、Windows の場合は *installed-dir*`¥NetBackup¥logs¥` にあります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 307

メッセージ: 要求された Vault セッションの取り出し処理はすでに実行されています (eject process has already been run for the requested vault session)

説明: このエラーは、すでにメディアが取り出されたセッション ID のメディアを取り出すために `vlteject` を実行した場合に発生します。

推奨処置: メディアが取り出されていない別のセッション ID に対して、`vlteject` を再度実行してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 308

メッセージ: イメージは複製されていません (no images duplicated)

説明: このエラーは、Vault によるイメージの複製が失敗した場合に発生します。

推奨処置: 詳しくは、次のディレクトリの Vault のデバッグログを参照してください。

UNIX の場合: `/usr/openv/netbackup/logs/vault`

Windows の場合: *install_path*¥NetBackup¥logs¥vault

また、問題が発生した次の各 sidxxx ディレクトリの summary.log を参照してください。

UNIX の場合: `/usr/openv/netbackup/vault/sessions/<vault_name/>sidxxx`

Windows の場合: *install_path*¥NetBackup¥vault¥sessions¥*vault_name*¥sidxxx

(ここで、*vault_name* は、Vault の名前です。また、*xxx* はセッション ID です。)

処理されたイメージの合計数を示すログエントリを調べます。失敗の一般的な原因は、リソースの不足 (複製に指定されたプールに利用可能なメディアが存在しないなど) です。問題を修正し、Vault ジョブを再度実行します。このエラーで終了した Vault ジョブは NetBackup スケジューラによって再試行されます。admin デバッグログと bptm デバッグログで複製に関するエントリを参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 309

メッセージ: 取り出しを実行せずにレポートが要求されました (report requested without eject being run)

説明: このエラーは、最初にメディアの取り出しを必要とするレポートが実行された場合に発生します。

推奨処置: 次のいずれかの操作を実行します。

- レポートを生成する前に、vlteject または vltopmenu を実行して、セッションのメディアを取り出す。
- プロファイルを再構成して、このプロファイルの次の Vault セッションが実行されるときに取り出し手順を実行できるようにする。
- プロファイルでメディアの取り出しを必要とするレポートのレポート生成を無効にする。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 310

メッセージ: Media Manager データベースの更新に失敗しました (Updating of Media Manager database failed)

説明: このエラーは、Vault での物理的なテープの取り出しには成功したが、この取り出し操作を反映する EMM データベースの更新に失敗した場合に発生します。この失敗の一般的な原因は、EMM でメディア形式とそのボリュームグループの不一致が検出されたことです。

推奨処置: エラーの根本的な原因を判断するには、次のディレクトリの Vault のデバッグログを参照してください。

UNIX の場合: `/usr/openv/netbackup/logs/vault`

Windows の場合: *install_path*¥NetBackup¥logs¥vault

問題を解決するために、構成の変更が必要となる場合があります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 311

メッセージ: このセッション用の Iron Mountain レポートはすでに作成されています (Iron Mountain Report is already created for this session)

説明: このエラーは、セッション用の Iron Mountain レポートがすでに作成されている場合に発生します。

推奨処置: なし。このレポートを再度生成することはできません。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 312

メッセージ: 無効なコンテナデータベースエントリ (invalid container database entry)

説明: NetBackup Vault によるコンテナデータベースの読み込み中に、無効なエントリが検出されました。コンテナデータベース内の各コンテナエントリは、想定された形式に従っている必要があります。コンテナデータベースは、*install_path*/netbackup/vault/sessions/cntrDB のファイル cntrDB 内に存在します。

推奨処置: コンテナデータベースにおける無効なレコードの行番号を取得するには、ディレクトリ netbackup/logs/vault のログファイルを参照してください。エラーが発生する前にディレクトリ netbackup/logs/vault が作成されていないと、Vault ログは作成されません。コンテナデータベースファイル cntrDB を開き、無効なエントリを修正します。無

効なエントリを削除または修正しないかぎり、Vault が cntrDB のこのエントリを読み込むたびにこのエラーが発生します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 313

メッセージ: コンテナデータベースにコンテナが存在しません (container does not exist in container database)

説明: コンテナデータベース内に、指定されたコンテナのエントリが存在しません。コンテナデータベースは、*install_path*/netbackup/vault/sessions/cntrDB のファイル cntrDB 内に存在します。

推奨処置: このコンテナにメディアが含まれていることを vltcontainers コマンドを使用して確認します。メディアが vltcontainers -delete コマンドを使用して削除されていないことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 314

メッセージ: コンテナデータベースの切り捨て処理に失敗しました (container database truncate operation failed)

説明: ンテナデータベースの切り捨て中にエラーが発生しました。このエラーは、コンテナデータベースのエントリの変更または削除中に発生する場合があります。コンテナデータベースは、*install_path*/netbackup/vault/sessions/cntrDB のファイル cntrDB 内に存在します。

推奨処置: 詳しくは、ディレクトリ netbackup/logs/vault のログファイルを参照してください。netbackup/logs/vault ディレクトリが作成されていないと、ログファイルは作成されません。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 315

メッセージ: コンテナデータベースへの追加に失敗しました (failed appending to container database)

説明: このエラーは、コンテナデータベースへのコンテナレコードの追加中に発生する場合があります。このエラーは、コンテナデータベースのエントリの追加、変更または削除中に発生する場合があります。コンテナデータベースは、

install_path/netbackup/vault/sessions/cntrDB のファイル cntrDB 内に存在します。

推奨処置: 詳しくは、ディレクトリ *install_path*/netbackup/logs/vault の関連ログファイルを参照してください。エラーが発生する前に上記のディレクトリが作成されていないと、ログファイルは作成されません。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 316

メッセージ: container_id はコンテナデータベースで一意ではありません (container_id is not unique in container database)

説明: NetBackup Vault によるコンテナデータベースへのエントリの追加中に、このコンテナ ID の既存のエントリがコンテナデータベース内に検出されました。コンテナデータベース内の各コンテナレコードには、一意のコンテナ ID が必要です。コンテナデータベースは、*install_path*/netbackup/vault/sessions/cntrDB のファイル cntrDB 内に存在します。

推奨処置: 適切なコンテナ ID を指定していることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 317

メッセージ: コンテナデータベースのクローズ操作に失敗しました (container database close operation failed)

説明: このエラーは、コンテナデータベースのクローズ中に発生します。このエラーは、コンテナデータベースのエントリの読み込み、追加、変更または削除中に発生する場合があります。コンテナデータベースは、*install_path*/netbackup/vault/sessions/cntrDB のファイル cntrDB 内に存在します。

推奨処置: 詳しくは、ディレクトリ netbackup/logs/vault の関連ログファイルを参照してください。エラーが発生する前に上記のディレクトリが作成されていないと、ログファイルは作成されません。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 318

メッセージ: コンテナデータベースのロック操作に失敗しました (container database lock operation failed)

説明: このエラーは、コンテナデータベースのロック中に発生します。このエラーは、コンテナデータベースのエントリの追加、変更または削除中に発生する場合があります。コンテナデータベースは、*install_path*/netbackup/vault/sessions/cntrDB のファイル cntrDB 内に存在します。

推奨処置: 詳しくは、ディレクトリ netbackup/logs/vault の関連ログファイルを参照してください。エラーが発生する前に上記のディレクトリが作成されていないと、ログファイルは作成されません。

コンテナデータベースが他の Vault 操作で使用中のためロックされている場合は、その操作が完了してコンテナデータベースのロックが解除されるまで待機してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 319

メッセージ: コンテナデータベースのオープン操作に失敗しました (container database open operation failed)

説明: このエラーは、コンテナデータベースのオープン中に発生します。このエラーは、コンテナデータベースのエントリの読み込み、追加、変更または削除中に発生する場合があります。コンテナデータベースは、install_path/netbackup/vault/sessions/cntrDB のファイル cntrDB 内に存在します。

推奨処置: 詳しくは、ディレクトリ netbackup/logs/vault の関連ログファイルを参照してください。エラーが発生する前に上記のディレクトリが作成されていないと、ログファイルは作成されません。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 320

メッセージ: 指定されたコンテナは空ではありません (the specified container is not empty)

説明: まだメディアを保持しているコンテナをコンテナデータベースから削除しようとすると、このエラーが発生します。削除できるのは空のコンテナだけです。

推奨処置: 適切なコンテナ ID を指定していることを確認します。

このコンテナをコンテナデータベースから削除する場合は、まず、次のいずれかを実行してコンテナデータベースを空にします。

- コンテナデータベースに含まれているすべてのメディアをロボットに取り込みます。
- 値 - を使用して `vmchange -vlt cid` を実行し、メディアの Vault コンテナ ID フィールドを EMM データベースから消去します。

その後、コンテナを再度削除します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 321

メッセージ: 指定されたロボットのメディアをコンテナに入れることができません (container cannot hold any media from the specified robot)

説明: このエラーは、想定外の EMM データベースホストのメディアをコンテナに入れようとしたときに発生します。コンテナに入れるメディアはすべて、同じ EMM データベースホストに属している必要があります。たとえば、ある EMM データベースホストに属するロボットのメディアがあるとします。このメディアを、別の EMM データベースホストに属するロボットのメディアをすでに保持しているコンテナに入れようとすると、このエラーが発生します。

推奨処置: 適切なコンテナ ID およびメディア ID を指定していることを確認します。詳しくは、ディレクトリ *install_path*/netbackup/logs/vault の関連ログファイルを参照してください。エラーが発生する前に上記のディレクトリが作成されていないと、ログファイルは作成されません。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 322

メッセージ: Vault 構成ファイルに Vault が見つかりません (cannot find vault in vault configuration file)

説明: NetBackup Vault で、指定した Vault 名のエントリが Vault 構成ファイル内に検出されません。Vault 構成ファイルは、*install_path*/netbackup/db/vault/vault.xml に存在します。

推奨処置: 適切な Vault 名を指定していることを確認します。詳しくは、ディレクトリ netbackup/logs/vault の関連ログファイルを参照してください。エラーが発生する前に上記のディレクトリが作成されていないと、ログファイルは作成されません。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 323

メッセージ: Vault 構成ファイルにロボットが見つかりません (cannot find robot in vault configuration file)

説明: NetBackup Vault で、指定したロボット番号のエントリが Vault 構成ファイル内に検出されません。Vault 構成ファイルは、*install_path*/netbackup/db/vault/vault.xml に存在します。

推奨処置: 適切なロボット番号を指定していることを確認します。詳しくは、ディレクトリ netbackup/logs/vault の関連ログファイルを参照してください。エラーが発生する前に上記のディレクトリが作成されていないと、ログファイルは作成されません。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 324

メッセージ: 複製用の保持マップファイルに無効なデータが見つかりました (invalid data found in retention map file for duplication)

説明: このエラーは、(一般または特定の Vault 用のいずれかの) 保持マップファイルに無効なデータが存在する場合に発生します。ファイル内にデータが多すぎたり少なすぎるか、またはユーザーがファイル内に無効な保持レベルを定義した場合に、このエラーが発生します。

Vault プロファイルの複製が、複製用コピーの 1 つに対して構成されている[マッピングを使用する (Use mappings)]の保持レベルで構成されている場合、保持マップファイルが Vault セッションで使用されます。製品によって、retention_mappings という名前のマップファイルのテンプレートが *install_path*/netbackup/db/vault にインストールされます。

1 つの Vault に対して特定のマップファイルを使用するには、retention_mappings テンプレートを別のファイルにコピーし、Vault の名前をその後ろに付けます。たとえば、/usr/openv/netbackup/db/vault/retention_mappings.V1 のようになります。

推奨処置: retention_mappings ファイルのエントリを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 325

メッセージ: 保持マッピングを使用してイメージのポリシー / スケジュールを検出することができません (unable to find policy/schedule for image using retention mapping)

説明: このエラーは、Vault によるイメージのバックアップポリシーまたはスケジュールの複製で発生します。[プロファイル (Profile)]ダイアログボックスの[複製 (Duplication)]タ

ブで[マッピングを使用する (Use mappings)]オプションが選択されていますが、ポリシーまたはスケジュールは存在しません。

推奨処置: イメージを作成したバックアップポリシーまたはスケジュールがまだ存在するかどうかを確認します。これらのいずれか一方または両方が存在しない場合は、Vaultプロファイルを使用したイメージの複製は実行されません。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 326

メッセージ: 指定されたファイルに、有効なエントリがありません (specified file contains no valid entry)

説明: 指定したファイルには、メディア ID またはそれに相当するバーコードの英数字の有効なエントリがありません。通常、各行には、想定される形式に従って、メディア ID またはそれに相当するバーコードの英数字のいずれかを表す文字列が 1 つだけ存在します。

推奨処置: 指定したファイルの各エントリは、メディア ID の場合には 6 文字、それに相当するバーコードの数値の場合には 16 文字という文字列のサイズ制限を超えていないことを確認します。指定したファイル内の無効なエントリを修正して、同じ操作を再試行します。詳しくは、ディレクトリ *install_path*/netbackup/logs/vault の関連ログファイルを参照してください。エラーが発生する前に上記のディレクトリが作成されていないと、ログファイルは作成されません。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 327

メッセージ: 指定された Vault セッションのために取り出されたメディアがありません (no media ejected for the specified vault session)

説明: このエラーは、指定した Vault セッションで取り出されたメディアをコンテナに移動しているときに発生します。指定した Vault セッションでメディアが取り出されていないか、または誤った Vault 名またはセッション ID を指定したかのいずれかです。

推奨処置: Vault 名とセッション ID の正しい組み合わせを指定していることを確認します。指定した Vault セッションで少なくとも 1 つのメディアが取り出されていることを確認します。詳しくは、ディレクトリ netbackup/logs/vault の関連ログファイルを参照してください。エラーが発生する前に上記のディレクトリが作成されていないと、ログファイルは作成されません。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 328

メッセージ: コンテナ ID が無効です (invalid container ID)

説明: このエラーは、コンテナデータベースへのコンテナレコードの追加中に発生します。コンテナ ID が無効であることが検出されました。コンテナデータベースは、*install_path*/netbackup/vault/sessions/cntrDB のファイル cntrDB に存在することに注意してください。

推奨処置: コンテナ ID に空白文字が含まれず、文字列のサイズが最大 29 文字であることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 329

メッセージ: 再呼び出し状態が無効です (invalid recall status)

説明: このエラーは、コンテナデータベースへのコンテナレコードの追加中に発生します。コンテナの再呼び出し状態が無効であることが検出されました。コンテナデータベースは、*install_path*/netbackup/vault/sessions/cntrDB のファイル cntrDB に存在することに注意してください。

推奨処置: 再呼び出し状態が 1 または 0 のいずれかであることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 330

メッセージ: 無効なデータベースホスト (invalid database host)

説明: このエラーは、コンテナデータベースへのコンテナレコードの追加中に発生します。EMM データベースホスト名が無効であることが検出されました。コンテナデータベースは、*install_path*/netbackup/vault/sessions/cntrDB のファイル cntrDB に存在することに注意してください。

推奨処置: EMM データベースホスト名に空白文字が含まれず、文字列のサイズが最大 256 文字であることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 331

メッセージ: コンテナの説明が無効です (invalid container description)

説明: このエラーは、コンテナデータベースへのコンテナレコードの追加中に発生します。コンテナの説明が無効であることが検出されました。コンテナデータベースは、*install_path*/netbackup/vault/sessions/cntrDB のファイル cntrDB に存在することに注意してください。

推奨処置: コンテナの説明の文字列のサイズが最大 25 文字であることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 332

メッセージ: EMM データベースから情報を取得する際にエラーが発生しました (error getting information from EMM database)

説明: このエラーは、バックアップ処理で情報を取得するために EMM データベースへの通信を行ったときに発生する可能性があります。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- UNIX の場合、NetBackup Volume Manager デーモン (vmd) が実行中であることを確認します。Windows の場合、NetBackup Volume Manager サービスが実行中であることを確認します。
- プロセス固有のエラーログディレクトリで詳細を確認します。
  UNIX の場合: /usr/openv/netbackup/logs/process_name
  Windows の場合: *install_path*¥NetBackup¥logs¥process_name
  たとえば、Vault コマンド (vltcontainers や vltopmenu など) の実行時にこのエラーが発生した場合は、/usr/openv/netbackup/logs/vault 内のログを参照して、エラーの原因を判断します。

メモ: エラーが発生する前に適切なログディレクトリ (/usr/openv/netbackup/logs/vault など) が作成されていないと、ログファイルは作成できません。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 333

メッセージ: Media Manager のコマンドラインから情報を取得する際にエラーが発生しました (error getting information from media manager command line)

説明: このエラーは、Vault でロボット情報 (マッピング情報、ボリューム情報、ライブラリの状態など) を取得できない場合に発生します。これは内部エラーです。

推奨処置: (日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 334

メッセージ: ロボットから応答を受信することができません。ロボットの準備ができていません。(unable to receive response from robot; robot not ready)

説明: このエラーは、ロボットに問題がある場合に発生します。

推奨処置: すべてのメディアおよびデバイスの管理デーモンが実行中であること、またはロボットが稼働中であることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 335

メッセージ: メディアを取り出すための一時停止処理中にエラーが発生しました (failure occurred while suspending media for eject)

説明: このエラーは、Vault でメディアを一時停止できない場合に発生します。これは内部エラーです。

推奨処置: (日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 336

メッセージ: セッション情報を更新中にエラーが発生しました (failure occurred while updating session information)

説明: Vault でセッションファイルを更新できません。これは内部エラーです。

推奨処置: (日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 337

メッセージ: eject.mstr ファイルを更新中にエラーが発生しました (failure occurred while updating the eject.mstr file)

説明: Vault で取り出しリストファイルを更新できません。これは内部エラーです。

推奨処置: (日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 338

メッセージ: Vault の取り出しでタイムアウトが発生しました (vault eject timed out)

説明: このエラーは、ロボットに問題がある場合に発生します。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- MAP に空きがない場合は、MAP からメディアを取り外します。
- MAP が正しく閉じられていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 339

メッセージ: Vault 構成ファイルのフォーマットエラー (vault configuration file format error)

説明: Vault 構成ファイルの形式が不正です。ファイルを手動で変更していない場合、これは内部エラーです。Vault 構成ファイルは、*install_path*/netbackup/db/vault/vault.xml に存在します。

推奨処置: (日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 340

メッセージ: Vault 構成タグが見つかりません (vault configuration tag not found)

説明: 任意の属性が Vault 構成ファイルに存在しない可能性があります。通常、この内部エラーで Vault の操作に問題が発生することはありません。Vault 構成ファイルは、*install_path*/netbackup/db/vault/vault.xml に存在します。

推奨処置: Vault の操作が影響を受けている場合、(日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) カスタマーサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 341

メッセージ: Vault 構成のシリアル化に失敗しました (vault configuration serialization failed)

説明: Vault で、Vault 構成ファイルを書き出せませんでした。これは内部エラーです。Vault 構成ファイルは、*install_path*/netbackup/db/vault/vault.xml に存在します。

推奨処置: (日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 342

メッセージ: 変更できません - ビューは最新ではありません (cannot modify - stale view)

説明: このエラーは、管理インターフェース ([NetBackup 管理コンソール (NetBackup Administration Console)] または [Vault 管理 (Vault Administration)] メニューのユーザーインターフェース) で次の内容を変更しようとした場合に発生する可能性があります。

- 読み込み中のロボット、Vault またはプロファイル
- 同じロボットまたは Vault の操作
- 別のインスタンスの管理インターフェースによるプロファイル

推奨処置: ロボット、Vault またはプロファイルの最新の属性を確認します。確認するには、[NetBackup 管理コンソール (NetBackup Administration Console)] のビューを更新するか、[Vault 管理 (Vault Administration)] メニューのユーザーインターフェースで属性を再度取得します。その後、操作を再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 343

メッセージ: ロボットはすでに存在しています (robot already exists)

説明: このエラーは、ロボットの追加時に同じ名前のロボットがすでに存在している場合に発生する可能性があります。

推奨処置: NetBackup 管理コンソールのビューを更新するか、Vault 管理のメニュー方式のユーザーインターフェースで属性を再度取得し、ロボットを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 344

メッセージ: Vault はすでに存在しています (vault already exists)

説明: このエラーは、Vault の追加時に同じ名前の Vault がロボット内にすでに存在している場合に発生する可能性があります。

推奨処置: Vault に異なる名前を指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 345

メッセージ: プロファイルはすでに存在しています (profile already exists)

説明: このエラーは、プロファイルの追加時に同じ名前のプロファイルが Vault 内にすでに存在している場合に発生する可能性があります。

推奨処置: プロファイルに異なる名前を指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 346

メッセージ: MAP の複製 (duplicate MAP)

説明: MAP の複製が Vault 構成ファイルに追加されました。これは内部エラーです。

推奨処置: (日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 347

メッセージ: Vault 構成キャッシュは初期化されていません (vault configuration cache not initialized)

説明: このエラーは通常は発生しません。

推奨処置: (日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 348

メッセージ: 指定されたレポートは存在しません (specified report does not exist)

説明: 無効な Vault レポートの生成が要求されました。これは内部エラーです。

推奨処置: (日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 349

メッセージ: カタログバックアップポリシーが不正です (incorrect catalog backup policy)

説明: このエラーは、Vault セッションでカタログバックアップを実行しようとした場合に発生する可能性があります。Vault プロファイルでカタログバックアップ用に指定されているポリシーが空白であるか、または NBU-Catalog 形式ではありません。

推奨処置: Vault プロファイルでカタログバックアップ用のカタログバックアップポリシーが指定されていること、およびポリシーが NBU-Catalog 形式であることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 350

メッセージ: Vault カタログバックアップスケジュールが不正です (incorrect vault catalog backup schedule)

説明: このエラーは、Vault セッションでカタログバックアップを実行しようとした場合に発生する可能性があります。Vault プロファイルでカタログバックアップ用に指定されている Vault カタログバックアップスケジュールが空白であるか、または Vault カタログバックアップ形式ではありません。

推奨処置: Vault プロファイルでカタログバックアップ用の Vault カタログバックアップスケジュールが指定されていることを確認します。また、スケジュールが Vault カタログバックアップ形式であることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 351

メッセージ: Vault のすべての構成済みの手順が失敗しました (all configured vault steps failed)

説明: このエラーは、セッションに複数の Vault の手順が構成されていて、これらのすべての手順が失敗した場合に発生します。

推奨処置: 複製およびカタログバックアップの手順の場合は、アクティビティモニターを使用して、Vault で開始された各ジョブの状態を確認します。取り出しの手順の状態については、Vault ジョブの[ジョブの詳細 (Job Details)]ダイアログボックスの[状態の詳細 (Detailed Status)]タブで確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 400

メッセージ: サーバーグループ形式が無効です (Server Group Type is Invalid)

説明: サーバーグループ形式が無効であるため、サーバーグループを作成できません。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- 有効なサーバーグループ形式 (MediaSharing、NetBackup OpsCenter、または AltServerRestore) を選択します。
- 詳細なトラブルシューティングの情報を入手するには、admin のデバッグログディレクトリを作成して、操作を再試行します。デバッグログの結果を確認します。追加デバッグ情報については統合ログを使用する`nbemm` (オリジネータ ID 111) のログを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 401

メッセージ: サーバーグループはすでに存在しています (Server Group Already Exists)

説明: サーバーグループの作成を試行しましたが、失敗しました。サーバーグループはすでに存在しています。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- 指定したサーバーグループ名が使用中でないことを確認します。
- 現在使用されていない名前を指定して、サーバーグループを作成します。
- 詳細なトラブルシューティングの情報を入手するには、admin のデバッグログディレクトリを作成して、操作を再試行します。デバッグログの結果を確認します。追加デバッ

グ情報については、nbemm (オリジネータ ID 111) のログを確認します。このプロセスは統合ログを使用します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 402

メッセージ: サーバーグループは、異なる形式としてすでに存在しています (Server Group Already Exists with a different type)

説明: サーバーグループの作成を試行しましたが、失敗しました。サーバーグループ名は、異なるグループ形式のサーバーグループによってすでに使用されています。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- 指定したサーバーグループ名が使用中でないことを確認します。
- 現在使用されていない名前を指定して、サーバーグループの作成を試行します。
- 詳細なトラブルシューティングの情報を入手するには、admin のデバッグログディレクトリを作成して、操作を再試行します。デバッグログの結果を確認します。追加デバッグ情報については、nbemm (オリジネータ ID 111) のログを確認します。このプロセスは統合ログを使用します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 403

メッセージ: サーバーグループのアクティブな状態は無効です (Server Group Active State is not valid)

説明: サーバーグループの作成を試行しましたが、失敗しました。サーバーグループの状態が無効でした。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- 有効なサーバーグループの状態は、ACTIVE および INACTIVE です。
- 詳細なトラブルシューティングの情報を入手するには、admin のデバッグログディレクトリを作成して、操作を再試行します。デバッグログの結果を確認します。追加デバッグ情報については、nbemm (オリジネータ ID 111) のログを確認します。このプロセスは統合ログを使用します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 404

メッセージ: サーバーグループは存在しません (Server Group does not exist)

説明: 存在しないサーバーグループを使用して操作が試行されました。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- 指定したメディアが正しいことを確認します。
- メディアの所有権を確認します。
- サーバーグループが存在することを確認します。
- 操作が実行されるサーバーが、所有しているサーバーグループに含まれていることを確認します。含まれていない場合、所有しているサーバーグループに含まれているサーバーから操作を試行します。
- 詳細なトラブルシューティングの情報を入手するには、admin のデバッグログディレクトリを作成して、操作を再試行します。デバッグログの結果を確認します。追加デバッグ情報については、nbemm (オリジネータ ID 111 および 143) のログを確認します。このプロセスは統合ログを使用します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 405

メッセージ: メンバーのサーバー形式はサーバーグループと互換性がありません (Member's server type not compatible with Server Group)

説明: サーバーグループの追加または更新を試行しましたが、失敗しました。メンバーのサーバー形式は、指定されたサーバーグループ形式で無効でした。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- メディア共有サーバーグループには、マスター、メディア、NDMP、およびクラスタの各サーバー形式を含めることができます。
- 詳細なトラブルシューティングの情報を入手するには、admin のデバッグログディレクトリを作成して、操作を再試行します。デバッグログの結果を確認します。追加デバッグ情報については、nbemm (オリジネータ ID 111 および 143) のログを確認します。このプロセスは統合ログを使用します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 406

メッセージ: 指定されたコンピュータは、指定されたサーバーグループのメンバーではありません (The computer specified is not a member of the server group specified)

説明: メディアを所有するサーバーグループに含まれていないサーバーが、メディアに対して操作を実行しました。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- 指定したメディアが正しいことを確認します。
- メディアの所有権を確認します。
- 操作が実行されるサーバーが、所有しているサーバーグループに含まれていることを確認します。含まれていない場合、所有しているサーバーグループに含まれているサーバーから操作を試行します。
- 詳細なトラブルシューティングの情報を入手するには、admin のデバッグログディレクトリを作成して、操作を再試行します。デバッグログの結果を確認します。追加デバッグ情報については、nbemm (オリジネータ ID 111 および 143) のログを確認します。このプロセスは統合ログを使用します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 407

メッセージ: メンバーの NetBackup バージョンはサーバーグループと互換性がありません (Member's version not compatible with Server Group)

説明: サーバーグループの追加または更新を試行しましたが、失敗しました。サーバーグループのいずれかのメンバーの NetBackup バージョンが、指定されたサーバーグループ形式で無効です。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- 各メンバーサーバーに、指定したサーバーグループ形式の有効な NetBackup バージョンがあることを確認します。
- 詳細なトラブルシューティングの情報を入手するには、admin のデバッグログディレクトリを作成して、操作を再試行します。デバッグログの結果を確認します。追加デバッグ情報については、nbemm (オリジネータ ID 111 および 143) のログを確認します。このプロセスは統合ログを使用します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 408

メッセージ: サーバーグループは使用中です (Server Group is in use)

説明: サーバーグループの削除を試行しましたが、失敗しました。サーバーグループが 1 つ以上のメディアを所有しています。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- マスターサーバーから `bpmedialist -owner group_name` を実行し、サーバーグループがいずれのメディアも所有していないことを確認します。
- 詳細なトラブルシューティングの情報を入手するには、admin のデバッグログディレクトリを作成して、操作を再試行します。デバッグログの結果を確認します。追加デバッグ情報については、nbemm (オリジネータ ID 111 および 143) のログを確認します。このプロセスは統合ログを使用します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 409

メッセージ: メンバーがサーバーグループ内にすでに存在しています (Member already exists in server group)

説明: サーバーグループの追加または更新を試行しましたが、失敗しました。サーバーグループのいずれかのメンバーと同じサーバーを追加しようとしています。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- 追加しようとしているサーバーグループのメンバーがすでにグループ内に存在していないことを確認します。
- この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 410

メッセージ: この名前のバックアップホストプールはすでに存在します。(A backup host pool with this name already exists.)

説明: 同じ名前のバックアップホストプールがすでに存在します。

推奨処置: バックアップホストプールに一意の名前を使用します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 411

メッセージ: バックアップホストプールのグループの状態が有効ではありません。(The backup host pool group state is not active.)

説明: バックアップホストプールを作成するときは、グループの状態が有効である必要があります。

推奨処置: バックアップホストプールを作成するときに、パラメータ値として `-grpstate ACTIVE` を指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 412

メッセージ: バックアップホストプールが存在しません。(The backup host pool does not exist.)

説明: 指定されたバックアップホストプール名が存在しません。

推奨処置: `nbsvrgrp -list` コマンドを使用して、バックアップホストプールが存在するかどうかを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 413

メッセージ: バックアップホストプールにホストエントリがすでに存在します。(The host entry in the backup host pool already exists.)

説明: バックアップホストプールにホストエントリがすでに存在します。

推奨処置: 指定されたホストはすでにバックアップホストプールの一部になっています。ユーザー操作は必要ありません。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 501

メッセージ: このアプリケーションを使用する権限がありません。(You are not authorized to use this application.)

説明: ユーザーが、ログインダイアログボックスで指定されたホストの NetBackup Java 管理ユーティリティのいずれかを使用する権限を所有していません。

推奨処置: NetBackup Java ログインダイアログボックスで指定したホストの `auth.conf` ファイルで、適切な権限の有無を確認します。`auth.conf` ファイルが存在しない場合、ユーザー名の適切なエントリを使用してファイルを作成する必要があります。`auth.conf` ファイルについて、詳細を参照できます。

『NetBackup 管理者ガイド Vol. 1』を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 502

メッセージ: ユーザー名 *username* の認可エントリが auth.conf ファイルに存在しません。(No authorization entry exists in the auth.conf file for user name username.)NetBackup-Java アプリケーションを利用できません。(None of the NB-Java applications are available to you.)

説明: ユーザー名が、ログオンダイアログボックスで指定されたホストの NetBackup Java アプリケーションを使用する権限を所有していません。

推奨処置: NetBackup Java ログオンダイアログボックスで指定したコンピュータ (ホスト名) の `auth.conf` ファイルで、適切な権限の有無を確認します。ファイルが存在しない場合、ユーザー名の適切なエントリを使用してファイルを作成します。`auth.conf` ファイルについて、詳細を参照できます。

『NetBackup 管理者ガイド Vol. 1』を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 503

メッセージ: 無効なユーザー名です (Invalid user name)

説明: UNIX ホストへのログオンの場合、ログオンが要求されたホストの NetBackup Java アプリケーションサーバーでユーザー名が認識されていません。

Windows ホストへのログオンの場合、ログオンが要求されたホストの NetBackup Java 認証サービスに、要求を許可する権限がありません。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- UNIX ホストの場合、ユーザー名は、ログオンダイアログボックスで指定したホストの `passwd` ファイルに含まれる有効なユーザー名である必要があります。
- Windows ホストの場合、『プラットフォーム SDK ドキュメント』の「クライアント/サーバーアクセス制御」の章の LogonUser 関数を参照して、必要な権限を判断します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 504

メッセージ: パスワードが不正です。(Incorrect password.)

説明: UNIX ホストへのログオンの場合、ログオンが要求されたホストでユーザー名は認識されていますが、入力されたパスワードが正しくありません。

Windows ホストへのログオンの場合、ユーザーのログオンに失敗しました。この失敗は、指定されたドメインでユーザーが認識されないために発生する場合があります。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- 正しいパスワードを入力します。
- Windows ホストの場合、bpjava-msvc ログファイルで正確なエラー内容を確認できます。

詳しくは、『プラットフォーム SDK ドキュメント』の「クライアント/サーバーアクセス制御」の章の LogonUser 関数を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 505

メッセージ: 構成ポート (*port_number*) のホスト上の NetBackup Java 認証サービスに接続できません。(Cannot connect to the NetBackup Java authentication service on host on the configured port - (port_number)) 詳しくは、ログファイルを確認してください。(Check the log file for more details.)

説明: NetBackup Java インターフェースからホスト (*host*) 上の認証サービスへの初期接続は、エラーメッセージに示されている構成ポート (port_number) で行われましたが、そのポートは他のアプリケーションによって使用されているか、NetBackup Java インターフェースとそのアプリケーションサーバーが同じポートに構成されていません。デフォルトのポートは 13722 です。このエラーの詳細は、NetBackup 管理コンソールのログファイルに記録されます。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- UNIX の場合、bpjava-msvc ファイルの bpjava-msvc エントリと、/usr/openv/java/nbj.conf ファイルの BPJAVA_PORT エントリを比較します。

  Windows の場合、bpjava-msvc エントリを %systemroot%¥system32¥drivers¥etc¥services ファイル内で *install_path*¥java¥setconf.bat ファイル (Windows) と比較します。これらのエントリは一致している必要があります。
- 他のアプリケーションによって、NetBackup Java インターフェース用に構成されているポートが使用されていないことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 506

メッセージ: ポート *port_number* 上の *host* の NetBackup Java ユーザーサービスに接続できません。(Cannot connect to the NetBackup Java user service on host on port port_number.) すでに正常にログインしている場合は、同じ操作をもう一度実行して

ください。(If successfully logged in before, retry your last operation.) 詳しくは、ログファイルを確認してください。(Check the log file for more details.)

説明: NetBackup Java 認証サービスによってユーザー名が検証されると、NetBackup Java インターフェースからの他のすべてのサービス要求に NetBackup Java ユーザーサービスが使用されます。NetBackup Java インターフェースとホスト (*host*) のユーザーサービスの間の通信が、エラーメッセージに示されているポート番号で試行されました。各種ポート構成オプションについて、詳細情報を参照できます。

『NetBackup 管理者ガイド Vol. 1』を参照してください。

このエラーの詳細は、NetBackup 管理コンソールのログファイルに記録されます。

- UNIX の場合: ポート構成オプションは、`/usr/openv/netbackup/bp.conf` ファイルに指定されているか、またはNetBackup 管理コンソールの[ホストプロパティ (Host Properties)]を使って指定されています。
- Windows の場合: NetBackup 管理コンソールで、[ホストプロパティ (Host Properties)]を選択します。[処理 (Actions)]メニューから[プロパティ (Properties)]を選択します。[ポートの範囲 (Port Ranges)]タブにポートオプションが含まれています。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- NetBackup Java インターフェースを再起動して、再度ログインします。
- 問題が解決しない場合、詳細なデバッグログを有効にします。
- NetBackup Java インターフェースを再起動して、ログを調べます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 507

メッセージ: NetBackup Java ユーザーサービスへのソケットの接続が解除されました。(Socket connection to the NetBackup Java user service has been broken.) 最後の操作を再試行してください。(Retry your last operation.) 詳しくは、ログファイルを確認してください。(Check the log file for more details.)

説明: ログインした NetBackup ホストで実行中の NetBackup Java アプリケーションサーバーへの接続が切断されました。このエラーの詳細は、NetBackup 管理コンソールのログファイルに記録されます。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- 最後に行った操作を再試行します。
- 問題が解決しない場合、NetBackup Java インターフェースを再起動して、再試行します。

- それでも問題が解決しない場合は、Media Manager のデバッグログをより高いレベルに設定します。
- NetBackup Java インターフェースを再起動して、ログを調べます。

メモ: NetBackup とは関係のない問題がネットワークまたはシステムに存在する場合があります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 508

メッセージ**:** ファイルを書き込むことができません (Cannot write file.)

説明**:** このエラーの原因は、次のいずれかです。

- NetBackup Java ユーザーサービスで、書き込み権限がないファイルへの書き込みが試行されました。解決するには、書き込み権限を有効にします。
- NetBackup Java ユーザーサービスで、一意の名前を構成できない一時ファイルへの書き込みが試行されました。この状況はまれですが、システムリソースが不足すると (ネームスペースに空きがなくなると) 発生する場合があります。

推奨処置**:** ユーザーサービスのログファイルから詳細を入手します。

Media Manager のデバッグログを上位レベルに設定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 509

メッセージ**:** プログラムを実行できません (Cannot execute program.)

説明**:** NetBackup Java 認証サービスまたはユーザーサービスによって、ジョブの子プロセスの作成 (または終了) に関連したエラーが通知されました。NetBackup Java サービスプログラムでは、特定のタスクを実行するために、別々のジョブが次のとおり作成されます。NetBackup Java 認証サービスが NetBackup Java ユーザーサービスを作成します。NetBackup Java ユーザーサービスが作成されて接続されると、NetBackup Java インターフェースからの要求のために、Java ユーザーサービスによって他のすべての子プロセスが作成されます。

状態コード 509 の原因は、`bpjava-msvc`、`bpjava-susvc` または `bpjava-usvc` のいずれか該当するログファイルで確認できます。

原因は、次のいずれかです。

- (NetBackup Java 認証サービスまたはユーザーサービスのいずれかによって開始された) ジョブが存在しなくなったため、終了状態が通知されなかった。
- (NetBackup Java 認証サービスまたはユーザーサービスのいずれかによって開始された) ジョブを、NetBackup Java サービスで監視できない。多くの場合、ジョブを監視できない原因は、システムリソース不足 (メモリ不足) です。
- 最大数 (101 以上) の一時的でないアクティビティモニタージョブがすでに開始されている。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- 問題が解決しない場合、NetBackup Java インターフェースを再起動して、再試行します。
- それでも問題が解決しない場合は、次の項で説明するとおり、詳細なデバッグログを有効にします。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「 のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- NetBackup Java インターフェースを再起動して、ログを調べます。

多くの場合、このエラーは、システムリソースの問題によって発生します。詳細なデバッグログを有効にすると、`bpjava-msvc`、`bpjava-susvc` または `bpjava-usvc` のログファイルから詳細な情報を入手できます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 510

メッセージ: ファイルはすでに存在します: *file_name* (File already exists: file_name)

説明: NetBackup Java ユーザーサービスで、すでに存在するファイルの作成が試行されました。

推奨処置: ファイルを削除します。ファイルは、ユーザーサービスのログファイルに示されます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「NetBackup 管理コンソールのエラーメッセージのトラブルシューティング」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 511

メッセージ: NetBackup Java アプリケーションサーバーインターフェースのエラー。(NB-Java application server interface error.)

説明: 場合によっては、次のメッセージが表示される場合もあります。

```
Check the log file for more details.
```

このエラーは、すべてのソケット以外の I/O 関連エラーまたは接続の切断に関するエラー (状態コード 507) の一般的なエラーで、NetBackup Java 認証サービスまたはユーザーサービスからデータが処理される場合に発生する可能性があります。Java の例外では、エラーに関する詳細な追加情報が提供されます。

このエラーは、通常、システムまたはネットワークに問題があるために発生します。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- 問題が解決しない場合、NetBackup Java インターフェースを再起動して、再試行します。
- それでも問題が解決しない場合は、次の項で説明するとおり、詳細なデバッグログを有効にします。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- NetBackup Java インターフェースを再起動して、ログを調べます。

多くの場合、このエラーは、システムリソースの問題によって発生します。詳細なデバッグログを有効にすると、`bpjava-msvc`、`bpjava-susvc` または `bpjava-usvc` のログファイルから詳細な情報を入手できます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 512

メッセージ: 内部エラー - 終了状態コードを含まない、誤った状態パケットが、NetBackup Java アプリケーションサーバーによって戻されました。(Internal error - a bad status packet was returned by NetBackup Java application server that did not contain an exit status code.)

説明: エラーを示すデータパケットが NetBackup Java 認証サービスまたはユーザーサービスによって戻されましたが、状態コードまたはエラーメッセージが含まれていませんでした。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- 問題が解決しない場合、NetBackup Java インターフェースを再起動して、再試行します。
- それでも問題が解決しない場合は、次の項で説明するとおり、詳細なデバッグログを有効にします。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。

- NetBackup Java インターフェースを再起動して、ログを調べます。

多くの場合、このエラーは、システムリソースの問題によって発生します。詳細なデバッグログを有効にすると、bpjava-msvc、bpjava-susvc または bpjava-usvc のログファイルから詳細な情報を入手できます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 513

メッセージ: bpjava-msvc: クライアントには、このサーバーのバージョン (*server_version*) との互換性がありません (bpjava-msvc: the client is not compatible with this server version (server_version))

説明: (ログインしているリモートホストの) NetBackup Java アプリケーションサーバーのバージョンが、ローカルホストの NetBackup Java インターフェースのバージョンと異なります。そのため、この 2 つには互換性がありません。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- 別の NetBackup リモートホストにログインします。
- ログオンダイアログボックスで指定したコンピュータまたは NetBackup-Java インターフェースを起動したローカルホストのいずれかで、NetBackup ソフトウェアをアップグレードします。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 514

メッセージ: NetBackup Java: bpjava-msvc には、このバージョン (*application_version*) のアプリケーションとの互換性がありません。(NetBackup-Java: bpjava-msvc is not compatible with this application version (application_version).) 別の NetBackup ホストへのログインを試みるか、アプリケーションを終了してください。(The remote NetBackup host has to be configured with the same version of NetBackup as the host you started the application on.)

説明: 場合によっては、次のメッセージが表示される場合もあります。

```
Check the log file for more details.
```

(ログインしているリモートホストの) NetBackup Java アプリケーションサーバーのバージョンが、ローカルホストの NetBackup Java インターフェースのバージョンと異なります。そのため、この 2 つには互換性がありません。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- 別の NetBackup リモートホストにログインします。
- ログオンダイアログボックスで指定したコンピュータまたは NetBackup-Java インターフェースを起動したローカルホストのいずれかで、NetBackup ソフトウェアをアップグレードします。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 516

メッセージ**:** 要求されたロケール - (*locale_NetBackup Java_was_started_in*) を認識できないか、初期化できませんでした。(Could not recognize or initialize the requested locale - (locale_NetBackup Java_was_started_in).)

説明**:** この状態コードは、NetBackup Java ログオンダイアログボックスで指定されたホストで定義されている UNIX のロケール構成 (または Windows の地域設定) に関連します。ロケール構成は、ログオン時に NetBackup Java 認証サービスに渡されます。状態コード 516 は、ロケールが認識されない場合またはユーザーサービスのロケールを初期化できない場合に生成されます。

有効なロケールは、UNIX の `/usr/openv/msg/.conf` ファイルと Windows の *install_path*`¥msg¥lc.conf` ファイル内の規則によって認識されます。ロケールが確認されると、ユーザーサービス環境のロケールの初期化が (`setlocale` を使用して) 試行されます。

推奨処置**:** NetBackup Java ログオンダイアログボックスで指定したホストで、構成ファイルを参照して、指定したロケールでマッピングが利用可能であることを確認します。

ロケールの構成およびマッピングについて詳しくは、『NetBackup 管理者ガイド Vol. 2』を参照してください。

マッピングが存在する場合、NetBackup Java ログオンダイアログボックスで指定したホストで、マッピングされているロケールの設定を試みます。このシステムは、適切に構成できない場合もあります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 517

メッセージ**:** ポート *configured_port_number* のホストの VNETD を介して NetBackup Java ユーザーサービスに接続できません。(Cannot connect to the NetBackup Java user service by VNETD on host on port configured_port_number.) すでに正常にログインしている場合は、最後の操作を再試行してください。(If successfully logged on beforehand, retry your last operation.) 詳しくは、ログファイルを確認してください。(Check the log file for more details.)

説明**:** NetBackup Java 認証サービスによってログオンダイアログボックスのユーザー名のアクセス権が検証されると、管理コンソールのすべてのサービス要求で NetBackup Java ユーザーサービスが使用されます。管理コンソールとユーザーサービスの間の通信が、VNETD を使用して、エラーメッセージに示されているポート番号でホスト (host) に対して試行されました。(NetBackup Java 構成オプション NBJAVA_CONNECT_OPTION が 1 に設定されています)。このエラーの詳細は、NetBackup 管理コンソールのログファイルに記録されます。

推奨処置**:** 必要に応じて次の操作を実行します。

- UNIX の場合: `/etc/services` ファイルの VNETD エントリと、`/usr/openv/java/nbj.conf` ファイルの VNETD_PORT エントリを比較します。
  Windows の場合: VNETD エントリと *`install_path`*`¥java¥setconf.bat` ファイルの VNETD_PORT エントリを比較します。
  これらのエントリは一致している必要があります。
- 他のアプリケーションが VNETD 用に構成されたポートを使用していないことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 518

メッセージ**:** NBJAVA_CLIENT_PORT_WINDOW 構成オプションで、(*port_number*) から (*port_number*) の範囲に利用可能なポートが存在しません。(No ports available in range (port_number) through (port_number) per the NBJAVA_CLIENT_PORT_WINDOW configuration option.)

説明**:** 指定された範囲のすべてのポートは使用中です。NetBackup Java インターフェースの (並列実行) ユーザーが多すぎるか、または構成されているポートが少なすぎると、このエラーが発生する可能性があります。

推奨処置**:** 必要に応じて次の操作を実行します。

- NetBackup Java インターフェースを再起動して、再試行します。
- それでも問題が解決しない場合、`/usr/openv/java/nbj.conf` ファイル (UNIX の場合) または *`install_path`*`¥java¥setconf.bat` ファイル (Windows の場合) の NBJAVA_CLIENT_PORT_WINDOW オプションを変更して、ポートの範囲を広げます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 519

メッセージ: NBJAVA_CLIENT_PORT_WINDOW 構成オプションの無効な値: (*option_value*) (Invalid NBJAVA_CLIENT_PORT_WINDOW configuration option value: (option_value).)

説明: NetBackup Java 構成オプション NBJAVA_CLIENT_PORT_WINDOW の値が無効です。

推奨処置: `/usr/openv/java/nbj.conf` ファイル (UNIX の場合) または *install_path*`¥java¥setconf.bat` ファイル (Windows の場合) の値を修正します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 520

メッセージ: NetBackup Java 構成オプション (*option_name*) の無効な値: (*option_value*)。(Invalid value for NetBackup Java configuration option (option_name): (option_value).)

説明: 指定された NetBackup Java 構成オプションの値が無効です。

推奨処置: `/usr/openv/java/nbj.conf` ファイル (UNIX の場合) または *install_path*`¥java¥setconf.bat` ファイル (Windows の場合) の値を修正します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 521

メッセージ: NetBackup Java 構成ファイル (*file_name*) は存在しません。(NetBackup Java Configuration file (file_name) does not exist.)

説明: NetBackup Java インターフェースの構成ファイルが見つかりませんでした。

推奨処置: NetBackup Java インターフェースの構成ファイルが存在し、適切な形式であることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 522

メッセージ: 次のエラーのために、NetBackup Java 構成ファイル (*file_name*) を読み取れません: (*message*)。(NetBackup Java Configuration file (file_name) is not readable due to the following error: (message).)

説明: 指定された NetBackup Java 構成ファイルは存在しますが、読み取れません。

推奨処置: メッセージの指示に従ってファイルを修正します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 523

メッセージ: NetBackup-Java アプリケーションサーバープロトコルのエラー。(NB-Java application server protocol error.)

説明: 場合によっては、次のメッセージが表示される場合もあります。例:

```
Check the log file for more details.
```

NetBackup Java インターフェースが、アプリケーションサーバーから不適切な形式のプロトコルシーケンスを受信しました。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- 問題が解決しない場合、NetBackup Java インターフェースを再起動して、再試行します。
- それでも問題が解決しない場合は、次の項で説明するとおり、詳細なデバッグログを有効にします。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- NetBackup Java インターフェースを再起動して、ログを調べます。

メモ: 多くの場合、このエラーは、システムリソースの問題によって発生します。詳細なデバッグログ ID を有効にすると、`bpjava-msvc`、`bpjava-susvc`, または `bpjava-usvc` のログファイルから詳細な情報を入手できます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 525

メッセージ: ポート (*vnetd_configured_port_number*) で (*host*) 上の VNETD を介して NetBackup Java 認証サービスに接続できません。(Cannot connect to the NetBackup Java authentication service by VNETD on (host) on port (vnetd_configured_port_number).) 詳しくは、ログファイルを確認してください。(Check the log file for more details.)

説明: NetBackup Java 認証サービスは、ログオンダイアログボックスに入力されたユーザー名の認証を行います。NetBackup 管理コンソールと認証サービスの間の通信が、エラーメッセージに示されている構成された VNETD ポート番号でホスト (*host*) に対して

試行されました。このエラーの詳細は、NetBackup 管理コンソールのログファイルに記録されます。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- UNIX の場合: `/etc/services` ファイルの VNETD エントリと、`/usr/openv/java/nbj.conf` ファイルの VNETD_PORT エントリを比較します。
  Windows の場合: VNETD エントリと *install_path*¥`java¥setconf.bat` ファイルの VNETD_PORT エントリを比較します。
  これらのエントリは一致している必要があります。
- 他のアプリケーションが VNETD 用に構成されたポートを使用していないことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 526

メッセージ: bpjava 認証サービスに接続できません (bpjava authentication service connection failed)

説明: ポート 1556 (デフォルト) で NetBackup PBX を介して bpjava 認証サービスに接続できません。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- ターゲットサーバーが無効なバージョンの NetBackup を実行している場合、Java GUI は VNETD ポート 13724 でさらに接続を試みます。処置は必要ありません。
- PBX サービスかデーモンがサーバーで起動されていること、そして NetBackup サービスが動作していることを確認します。
- Java GUI のプロパティ (`java/nbj.conf`) が 1556 以外の PBX ポートに接続するように設定されているかどうかを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 527

メッセージ: ポート 1556 で pbx を使用して bpjava ユーザーサービスに接続できません (bpjava user service connection if connection to pbx on port 1556 fails)

説明: ポート 1556 (デフォルト) で NetBackup PBX を使用して bpjava ユーザーサービスに接続できません。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- PBX サービスかデーモンがサーバーで起動されていること、そして NetBackup サービスが動作していることを確認します。
- ターゲットサーバーが無効なバージョンの NetBackup を実行している場合、Java GUI は VNETD ポート 13724 でさらに接続を試みます。処置は必要ありません。
- Java GUI のプロパティ (`java/nbj.conf`) が 1556 以外の PBX ポートを試行するように変更されているかどうかを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 537

メッセージ: NetBackup データベースへの接続が失敗しました。データベースサービスが実行されていることを確認します。

説明: アカウントのロックアウトオプションを有効にする場合は、NetBackup データベースサービスを実行している必要があります。

推奨処置: NetBackup データベースサービスを開始します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 538

メッセージ: ログインできません

説明: ホスト上の bpjava ユーザーに接続するときに X.509 証明書の検証が失敗しました。このエラーは、NetBackup ホストとこのコンピュータ間でのクロックスキューにより発生する場合があります。この問題は、リモート管理コンソールの呼び出しを行ったホストと、マスターサーバー間で生じている時差が 24 時間を超えている場合に発生します。

推奨処置: 両方のホストで時間を同期させるか、時差を 24 時間未満にしてください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 552

メッセージ: 証明書失効リスト (CRL) をダウンロードできないため、証明書の失効状態を検証できませんでした。詳しくは、NetBackup ログを参照してください。

説明: 証明書失効リスト (CRL) をダウンロードできませんでした。考えられる原因は、次のとおりです。

- `certmapinfo.json` ファイルが見つからない
- `certmapinfo.json` ファイルに CRL パスが含まれていない

- CRL ファイルが見つからない
- CRL ファイルが破損している
- CRL ファイルをロックできない
- CRL ファイルをロック解除できない

推奨処置: 詳しくは、bpjava ログを参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 600

メッセージ: 例外条件が発生しました (an exception condition occurred)

説明: 合成バックアップジョブで例外状況が発生しました。

推奨処置: (日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) カスタマーサポートに連絡して、該当するデバッグログを送付してください。

必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「合成バックアップの問題レポートに必要なログ」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 601

メッセージ: listen ソケットを開けません (unable to open listen socket)

説明: bpsynth プロセスが、メディアサーバー上でバックアップイメージの読み込みまたは合成イメージの書き込みを行うために起動された bptm または bpdm プロセスからの着信接続要求を待機するソケットをオープンできません。

推奨処置: bpsynth が NetBackup エラーログに記録したエラーメッセージ内にある OS エラーを確認します。このエラーを参照して、問題を診断します。bpsynth バイナリが、インストールされている NetBackup バージョンと一致していることを確認します。合成バックアップジョブを再試行します。問題が解決しない場合、(日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「合成バックアップの問題レポートに必要なログ」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 602

メッセージ: listen ソケットで非ブロッキングモードに設定することができません (cannot set non-blocking mode on the listen socket)

説明: bpsynth プロセスが、listen ソケットに非ブロッキングソケットオプションを設定できません。

推奨処置: NetBackup エラーログに記録されたエラーメッセージ内にある OS エラーを確認します。このエラーを参照して、問題を診断します。bpsynth バイナリが、インストールされている NetBackup バージョンと一致していることを確認します。問題が解決しない場合は、(日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) カスタマーサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「合成バックアップの問題レポートに必要なログ」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 603

メッセージ: 新しい接続を受け入れるのためのハンドラを登録できません (cannot register handler for accepting new connections)

説明: bpsynth プロセスが、listen ソケットを ACE リアクタに登録できません。

推奨処置: bpsynth バイナリが、インストールされている NetBackup バージョンと一致していることを確認します。合成バックアップジョブを再試行します。問題が解決しない場合、(日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「合成バックアップの問題レポートに必要なログ」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 604

メッセージ: 新しいジョブにターゲットストレージユニットが指定されていません (no target storage unit specified for the new job)

説明: NetBackup によって認識されているストレージユニットと指定されたターゲットストレージユニットとの間で不一致が発生しました。

推奨処置: 合成バックアップジョブを再試行します。問題が解決しない場合、(日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「合成バックアップの問題レポートに必要なログ」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 605

メッセージ: ジョブに対するエラー通知を受信しました (received error notification for the job)

説明: このエラーコードは現在は使用されていません。

推奨処置: 問題レポートと該当するログを送付してください。

必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「合成バックアップの問題レポートに必要なログ」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 606

メッセージ: メディアを読み込むことができるロボットがありません (no robot on which the media can be read)

説明: このエラーは、合成対象のバックアップイメージが存在する特定のメディア ID の読み込みを行うロボットが検出されない場合に、によって戻されます。Explanation:bpsynth メディア ID は、`bpsynth` によって記録されるメッセージに書き込まれます。このエラーは通常は発生しません。

推奨処置: (日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「合成バックアップの問題レポートに必要なログ」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 607

メッセージ: 合成するイメージが見つかりませんでした。(no images were found to synthesize)

説明: 指定されたポリシーの合成対象のイメージを取得するデータベース問い合わせによって、イメージが戻されませんでした。

推奨処置: 合成完全バックアップの場合、合成する 1 つの完全イメージ (実または合成) とそれに続く 1 つ以上の増分イメージ (差分または累積) が存在することを確認します。合成累積増分バックアップの場合には、合成する 2 つ以上の増分イメージ (差分または累積) が存在する必要があります。合成バックアップジョブを実行する前に、該当するバックアップジョブが完了するようにスケジュールを調整します。失敗してこのエラーコードが表示された場合には、この合成バックアップジョブはスケジューラによって再試行されません。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 608

メッセージ: ストレージユニットの問い合わせに失敗しました (storage unit query failed)

説明: すべてのストレージユニットを取得するデータベース問い合わせが失敗しました。

推奨処置: bpdbm プロセスが実行中であり、NetBackup エラーログに記録されたエラーがないことを確認します。bpdbm プロセス (UNIX の場合) または NetBackup Database Manager サービス (Windows の場合) を再起動し、合成バックアップジョブを再試行します。問題が解決しない場合、(日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「合成バックアップの問題レポートに必要なログ」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 609

メッセージ: リーダーでエラーが発生しました (reader failed)

説明: bptm または bpdm リーダープロセスにエラーが発生して終了しました。

推奨処置: NetBackup エラーログで、bpsynth および bptm または bpdm リーダーが記録したエラーを参照してください。エラーメッセージには、bptm または bpdm リーダーが通知した実際のエラーが含まれています。

bptm または bpdm リーダーが通知したエラーについて詳しくは、『NetBackup トラブルシューティングガイド』を参照してください。メディアが存在しないか、メディアに問題があるか、またはメディアの読み込みに使用されたドライブに問題がある可能性があります。問題が解決しない場合、(日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「合成バックアップの問題レポートに必要なログ」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 610

メッセージ**:** 終端がエラーで終了しました (endpoint terminated with an error)

説明**:** bptm または bpdm プロセスへの接続時にエラーが表示されました。

推奨処置**:** NetBackup エラーログで、bpsynth および bptm または bpdm プロセスが記録したエラーを確認します。詳しくは、これらのプロセスのデバッグログを参照してください。bptm または bpdm プロセスが検出したエラー状態またはマスターサーバーとメディアサーバーの間のネットワークの問題が原因で、接続が切断された可能性があります。マスターサーバーとメディアサーバーの間のネットワーク接続を確認します。ジョブを再試行し、それでも問題が解決しない場合、(日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「合成バックアップの問題レポートに必要なログ」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 611

メッセージ**:** リーダーに接続できません (no connection to reader)

説明**:** リーダーと通信するための bptm または bpdm リーダープロセスとの接続が存在しません。

推奨処置**:** このエラーは通常は発生しません。問題レポートと該当するログを送付してください。

必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「合成バックアップの問題レポートに必要なログ」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 612

メッセージ: bpsynth へエクステントを送信できません (cannot send extents to bpsynth)

説明: このエラーコードは現在は使用されていません。

推奨処置: 問題レポートと該当するログを送付してください。

必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「合成バックアップの問題レポートに必要なログ」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 613

メッセージ: メディアサーバーへの読み取り接続ができません。(cannot connect to read media server)

説明: bpsynth プロセスが、バックアップイメージの読み取りを行うためにメディアサーバーに接続できませんでした。

推奨処置: マスターサーバーと指定したメディアサーバーとの間のネットワーク接続を確認します。NetBackup エラーログを調べ、bpsynth が記録したエラーメッセージを確認します。詳しくは、マスターサーバー上の bpsynth およびメディアサーバー上の bpcd と bptm または bpdm のデバッグログを参照してください。

必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「合成バックアップの問題レポートに必要なログ」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 614

メッセージ: メディアサーバー上でリーダーを起動できません (cannot start reader on the media server)

説明: bpsynth プロセスが、合成対象のバックアップイメージを読み取るために bptm または bpdm プロセスを起動できませんでした。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- NetBackup エラーログを調べ、bpsynth が記録したエラーを確認します。詳しくは、マスターサーバー上の bpsynth およびメディアサーバー上の bpcd と bptm または bpdm のデバッグログを参照してください。メディアサーバー上の bptm または bpdm バイナリが実行可能であり、破損していないことを確認します。メディアサーバー上で bptm または bpdm コマンドをローカルで実行して、このバイナリが実行可能であり破損していないことを確認します。たとえば、次のコマンドを実行します。

  ```
  /bp/bin/bptm -count -rn 0 -rt 8
  ```

  ここで、ロボット番号は 0、ロボット形式は 8 です。ロボット番号に対応するロボット形式は、bptm のデバッグログに記録されるコマンドラインから取得できます。このコマンドでは、ロボット内で起動、共有および割り当てが行われたドライブの数が表示されます。

必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「合成バックアップの問題レポートに必要なログ」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 615

メッセージ: 内部エラー 615 (internal error 619)

説明: このエラーコードは現在は使用されていません。

推奨処置: 問題レポートと該当するログを送付してください。

必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「合成バックアップの問題レポートに必要なログ」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 616

メッセージ: 内部エラー 616 (internal error 619)

説明: このエラーコードは現在は使用されていません。

推奨処置: 問題レポートと該当するログを送付してください。

必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「合成バックアップの問題レポートに必要なログ」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 617

メッセージ: リーダー処理の開始に使用できるドライブがありません (no drives available to start the reader process)

説明: 合成対象のバックアップイメージを読み込むための bptm プロセスを起動できるドライブがありません。

推奨処置: ジョブを再度実行する前に、十分な数のドライブが利用可能であることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 618

メッセージ: 内部エラー 618 (internal error 619)

説明: このエラーコードは現在は使用されていません。

推奨処置: (日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「合成バックアップの問題レポートに必要なログ」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 619

メッセージ: 内部エラー 619 (internal error 619)

説明: このエラーコードは現在は使用されていません。

推奨処置: (日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「合成バックアップの問題レポートに必要なログ」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 620

メッセージ: 内部エラー 620 (internal error 619)

説明: このエラーコードは現在は使用されていません。

推奨処置: (日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「合成バックアップの問題レポートに必要なログ」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 621

メッセージ: bpcoord に接続できません (unable to connect to `bpcoord`)

説明: このエラーコードは現在は使用されていません。

推奨処置: 問題レポートと該当するログを送付してください。

必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「合成バックアップの問題レポートに必要なログ」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 622

メッセージ: ピアプロセスへの接続が存在しません (connection to the peer process does not exist)

説明: `bptm` または `bpdm` ピアプロセスへの基礎となる接続が存在しません。このエラーは通常は発生しません。

推奨処置: (日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「合成バックアップの問題レポートに必要なログ」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 623

メッセージ: fork されたプロセスでのコマンドの実行に失敗しました (execution of a command in a forked process failed)

説明: この失敗は、通常、bpcd を介してメディアサーバー上でコマンドを実行しているときに発生します。NetBackup エラーログを調べ、他のエラーメッセージを確認します。また、失敗の原因を特定する場合は、マスターサーバー上の bpsynth およびメディアサーバー上の bpcd のデバッグログを参照してください。この失敗の一般的な原因は、メモリ不足、空きのないファイルシステムまたはスワップ領域不足です。

推奨処置: ジョブを再試行し、それでも問題が解決しない場合、(日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて)テクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「合成バックアップの問題レポートに必要なログ」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 624

メッセージ: メディアサーバーでのリーダー/ライターのプロセスに対して、開始コマンドを送信できません (unable to send a start command to a reader/writer process on media server)

説明: bpsynth プロセスが、メディアサーバー上の bptm または bpdm プロセスにコマンドを送信できません。

推奨処置: マスターサーバーとメディアサーバーとの間のネットワーク接続を確認します。他のエラーメッセージについては、NetBackup エラーログを確認します。詳しくは、マスターサーバー上の bpsynth およびメディアサーバー上の bptm または bpdm のデバッグログを参照してください。問題が解決しない場合、(日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「合成バックアップの問題レポートに必要なログ」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 625

メッセージ: データのマーシャリングエラー (data marshalling error)

説明: ネットワーク接続を介したデータの送信中に、問題が発生しました。このエラーは通常は発生しません。

推奨処置: (日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「合成バックアップの問題レポートに必要なログ」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 626

メッセージ: データのアンマーシャリングエラー (data un-marshalling error)

説明: `bpsynth` が受信したメッセージの解析中に問題が発生しました。このエラーは通常は発生しません。

推奨処置: (日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「合成バックアップの問題レポートに必要なログ」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 627

メッセージ: bpsynth から予期しないメッセージを受信しました (unexpected message received from bpsynth)

説明: このエラーコードは現在は使用されていません。

推奨処置: 問題レポートと該当するログを送付してください。

必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「合成バックアップの問題レポートに必要なログ」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 628

メッセージ: 受信したデータが不十分です (insufficient data received)

説明: このエラーは、次の場合に発生します。入力ソケットからデータが部分的に読み込まれ、メッセージを構成する残りのデータが読み込まれるまで解析が不可能な場合。このエラーは下位層で発生し、プロセスが終了する原因にはなりません。

推奨処置: このエラーが原因で bpsynth バイナリがハングアップしたり正常に実行されない場合は、(日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) カスタマーサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「合成バックアップの問題レポートに必要なログ」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 629

メッセージ: bptm から受信したメッセージはありません (no message was received from bptm)

説明: このエラーは、bptm を使用して実行したコマンドまたは問い合わせに対して、bptm プロセスからのメッセージが受信されない場合に戻されます。

推奨処置: 他のエラーメッセージについては、マスターサーバー上の bpsynth およびメディアサーバー上の bptm の NetBackup エラーログと、デバッグログを確認します。メディアサーバーのシステムの状況 (メモリ不足、空きのないファイルシステム、スワップ領域不足など) によって、bptm プロセスが応答を送信できない可能性があります。マスターサーバーとメディアサーバーの間のネットワーク接続を確認します。エラーの原因が特定できず、問題が解決しない場合は、(日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) カスタマーサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「合成バックアップの問題レポートに必要なログ」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 630

メッセージ: bptm から予期しないメッセージを受信しました (unexpected message was received from bptm)

説明: このエラーコードは現在は使用されていません。

推奨処置: (日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「合成バックアップの問題レポートに必要なログ」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 631

メッセージ: メディアの一時停止を要求する bptm からエラーを受け取りました (received an error from bptm request to suspend media)

説明: bpsynth プロセスが、合成対象のイメージが 1 つ以上存在するメディアを一時停止できませんでした。bpsynth のレガシーログのメッセージに、一時停止されるメディア ID が示されます。また、bpsynth のログには、リスト内のどのメディアが一時停止されなかったかを示すエラーメッセージが表示されます。`media (ordinal)` に、リスト内の順序を使用して、一時停止されなかったメディアが示されます。たとえば、一時停止されなかったメディアがリスト内の 2 番目のメディアである場合、エラーメッセージには `media (1)` と示されます。

推奨処置: `bptm` デバッグログを調べ、一時停止の失敗の原因に関する情報を確認します。`bpsynth` プロセスは、このエラーを無視して処理を継続します。読み込み対象のイメージが含まれるメディアを別のバックアップジョブまたはリストアジョブに割り当てる場合に失敗する可能性があります。合成バックアップジョブが失敗した場合は、一時停止できなかった原因となる状況を修正し、ジョブを再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 632

メッセージ: メディアの一時停止解除を要求する bptm からエラーを受け取りました (received an error from bptm request to un-suspend media)

説明: `bpsynth` プロセスが、合成バックアップジョブを開始するときに bpsynth によって一時停止されたメディアについて、一時停止を解除できませんでした。bpsynth のレガシーログのメッセージに、一時停止を解除されるメディア ID が示されます。また、`bpsynth` のログには、リスト内のどのメディアが一時停止を解除されなかったかを示すエラーメッセージも表示されます。`media (ordinal)` に、リスト内の順序を使用して、メディアが示

されます。たとえば、一時停止が解除されなかったメディアがリスト内の 2 番目のメディアである場合、エラーメッセージには media (1) と示されます。

推奨処置: メディアサーバー上の bptm プロセスのデバッグログで、一時停止解除の失敗の原因およびメディア ID を確認します。bpmedia コマンドを使用して、手動でテープの一時停止解除を試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 633

メッセージ: vnetd によるサービスの listen および登録ができません (unable to listen and register service by vnetd)

説明: このエラーコードは現在は使用されていません。

推奨処置: 問題レポートと該当するログを送付してください。

必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「合成バックアップの問題レポートに必要なログ」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 634

メッセージ: ライター処理の開始に使用できるドライブがありません (no drives available to start the writer process)

説明: ライターのターゲットストレージユニットに利用可能なドライブがないため、bpsynth プロセスが合成バックアップジョブを開始できません。このストレージユニットを使用しているリストアジョブまたは別の合成バックアップジョブが存在する可能性があります。

推奨処置: 合成バックアップスケジュールに構成されているターゲットストレージユニットに、合成バックアップイメージの書き込みに使用できるドライブが存在することを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 635

メッセージ: リアクタのハンドルを登録できません (unable to register handle with the reactor)

説明: ハンドル上のイベントを監視するために、ハンドルを ACE リアクタに登録することができません。このエラーは、bpsynth で発生する場合があります。

推奨処置: NetBackup エラーログを調べ、このジョブについて記録されたエラーを確認します。詳しくは、bpsynth のデバッグログを参照してください。合成バックアップジョブを再試行します。問題が解決しない場合、(日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「合成バックアップの問題レポートに必要なログ」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 636

メッセージ: 入力ソケットからの読み取りに失敗しました (read from input socket failed)

説明: 入力ソケットからの読み込みに失敗しました。基礎となる接続が切断されています。

推奨処置: 入力ソケットからの読み込み中に、bpsynth プロセスでエラーが発生しました。このソケットは、bpsynth と、bptm または bpdm の間にある可能性があります。

NetBackup エラーログに記録される errno には、失敗の原因が示されます。詳しくは、マスターサーバー上の bpsynth およびメディアサーバー上のリーダーまたはライタープロセス bptm または bpdm のデバッグログを参照してください。マスターサーバーとメディアサーバーの間のネットワーク接続を確認します。合成バックアップジョブを再度実行します。問題が解決しない場合、(日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「合成バックアップの問題レポートに必要なログ」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 637

メッセージ: 出力ソケットへの書き込みに失敗しました (write on output socket failed)

説明: 出力ソケットへの書き込みが失敗しました。基礎となる接続が切断されています。

推奨処置: 出力ソケットへの書き込み中に、bpsynth プロセスでエラーが発生しました。このソケットは、bpsynth と、bptm または bpdm の間にあります。

NetBackup エラーログに記録される errno には、失敗の原因が示されます。詳しくは、マスターサーバー上の bpsynth およびメディアサーバー上のリーダーまたはライタープロセス bptm または bpdm のデバッグログを参照してください。マスターサーバーとメディアサーバーの間の接続を確認します。合成バックアップジョブを再試行します。問題が解決しない場合、(日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「合成バックアップの問題レポートに必要なログ」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 638

メッセージ: 無効な引数が指定されました (invalid arguments specified)

説明: 不適切な引数を指定すると、bpsynth コマンドは失敗して、このエラーコードが表示されます。

推奨処置: 適切な引数の指定について詳しくは、bpsynth のコマンドライン引数 (-help を使用) を参照してください。コマンドラインから手動で合成バックアップジョブを開始した場合は、bpsynth の引数を修正してジョブを再度実行します。合成バックアップジョブがスケジュールされていたか、またはコンソールから開始された場合は、bpsynth および nbjm バイナリが、インストールされている NetBackup バージョンと一致していることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 639

メッセージ: 指定されたポリシーが存在しません (specified policy does not exist)

説明: bpsynth コマンドで指定されたポリシーがデータベースに存在しません。bpsynth コマンドは、コマンドラインまたは nbjm から実行されました。bpsynth が nbjm によって起動された場合、bpsynth が nbjm によって起動された後、かつ bpsynth がデータベース問い合わせを発行する前に、ポリシーが削除された可能性があります。

推奨処置: コマンドラインを使用して bpsynth を起動した場合は、既存のポリシーでこのコマンドを再度実行します。次の内容を確認しても問題が解決しない場合、(日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

- 合成バックアップジョブがスケジュールされていたか、または NetBackup 管理コンソールを使用して (手動で) 開始された。

- bppllist コマンドの構成内にポリシーが存在している。
- nbjm のログを確認します。このプロセスは統合ログ (OID 117) を使用します。

必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「合成バックアップの問題レポートに必要なログ」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 640

メッセージ: 指定されたスケジュールが見つかりませんでした (specified schedule was not found)

説明: bpsynth コマンドのスケジュールが、次のいずれかの原因で、データベース内の指定されたポリシーの定義に存在しません。

- bpsynth コマンドがコマンドラインから実行された。
- bpsynth が nbjm によって起動された後、かつ bpsynth がデータベース問い合わせを発行する前に、指定したスケジュールがポリシーから削除された。

推奨処置: コマンドラインから bpsynth を実行した場合は、実行する合成バックアップジョブのポリシーで定義した正しい合成スケジュールラベルを使用して、コマンドを再度実行します。合成バックアップジョブがスケジュールされていたか、または NetBackup 管理コンソールを使用して開始された場合は、ポリシー内に新しいスケジュールを定義して、ジョブを再試行します。問題が解決しない場合、(日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「合成バックアップの問題レポートに必要なログ」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 641

メッセージ: ストレージユニットで無効なメディア形式が指定されました (invalid media type specified in the storage unit)

説明: ターゲットストレージユニットで指定されたメディア形式が、合成バックアップに対して無効です。合成バックアップイメージは、ディスク、ディスクステージングおよび Media Manager 形式のストレージユニットだけに書き込むことができます。

推奨処置: 合成バックアップ用に構成されているターゲットストレージユニットが、(NDMP 形式ではなく) ディスク、ディスクステージングまたは Media Manager 形式であることを確認します。適切なストレージユニットを使用して合成バックアップを再度実行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 642

メッセージ: 重複したバックアップイメージが検出されました (duplicate backup images were found)

説明: データベース問い合わせによって、重複したバックアップ ID が戻されました。このエラーは通常は発生しません。

推奨処置: (日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「合成バックアップの問題レポートに必要なログ」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 643

メッセージ: `bpcoord` から予期しないメッセージを受け取りました (unexpected message received from bpcoord)

説明: このエラーコードは現在は使用されていません。

推奨処置: 問題レポートと該当するログを送付してください。

必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「合成バックアップの問題レポートに必要なログ」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 644

メッセージ: エクステント指示句に不明なメディア ID が含まれていました (extent directive contained an unknown media id)

説明: このエラーコードは現在は使用されていません。

推奨処置: (日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「合成バックアップの問題レポートに必要なログ」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 645

メッセージ: メディアサーバー上でライターを開始できません (unable to start the writer on the media server)

説明: bpsynth プロセスが、合成イメージを書き込むために、ターゲットストレージユニットに関連付けられたメディアサーバー上で bptm プロセスまたは bpdm プロセスを起動できませんでした。

推奨処置:

NetBackup エラーログを調べ、bpsynth が記録したメッセージを確認します。詳しくは、マスターサーバー上の bpsynth およびメディアサーバー上の bpcd と bptm または bpdm のデバッグログを参照してください。メディアサーバー上の bptm または bpdm バイナリが実行可能であり、破損していないことを確認します。メディアサーバー上で bptm または bpdm コマンドをローカルで実行して、このバイナリが実行可能であり破損していないことを確認します。たとえば、次のコマンドを実行します。

```
install_path/netbackup/bin/bptm -count -rn 0 -rt 8
```

ここで、ロボット番号は 0、ロボット形式は 8 です。ロボット番号に対応するロボット形式は、bptm のデバッグログに記録されるコマンドラインから取得できます。このコマンドでは、ロボット内で起動、共有および割り当てが行われたドライブの数が表示されます。合成イメージがディスクストレージユニットに書き込まれる場合、次のコマンドを実行して bpdm バイナリを確認します。

```
install_path/netbackup/bin/bpdm
```

次のように表示されます。

```
bpdm: media manager operation not specified
```

合成バックアップジョブを再試行します。問題が解決しない場合、(日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「合成バックアップの問題レポートに必要なログ」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 646

メッセージ: ローカルの listen ソケットのアドレスを取得できません (unable to get the address of the local listen socket)

説明: bpsynth プロセスが、オープンした listen ソケットのアドレスを取得できません。bpsynth プロセスは、ソースイメージの読み込みのために起動された bptm または bpdm プロセスから着信接続要求を受信するためにこのアドレスが必要です。このエラーは通常は発生しません。listen ソケットのアドレスを取得するために使用したライブラリコールは、ソケットのアドレスを取得するための内部で使用しているシステムコールに依存しています。エラーメッセージにはシステムコールが通知する errno が含まれ、このエラーを参照して問題を診断します。

推奨処置: 合成バックアップジョブを再度実行します。問題が解決しない場合、(日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「合成バックアップの問題レポートに必要なログ」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 647

メッセージ: 合成イメージの検証に失敗しました (validation of synthetic image failed)

説明: このエラーは、bpsynth が、合成イメージを検証するデータベース呼び出しからエラーを受信した場合に戻されます。

推奨処置: このエラーは、合成バックアップ処理に問題があることを示します。NetBackup エラーログを調べ、bpsynth および bptm または bpdm プロセスが記録したエラーを確認します。これらのプロセスのデバッグログで、追加情報を確認します。問題が解決しない場合は、(日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) カスタマーサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「合成バックアップの問題レポートに必要なログ」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 648

メッセージ: BPXM にエクステントメッセージを送信できません (unable to send extent message to BPXM)

説明: bpsynth プロセスが、合成対象に指定されたバックアップイメージを読み込むために起動された bptm または bpdm プロセスにエクステント情報を送信できません。

推奨処置: このエラーは、bpsynth とメディアサーバー上の bptm または bpdm リーダープロセスの間の通信に問題があることを示します。メディアサーバーがアクセス可能であること、および bptm または bpdm プロセスがメディアサーバー上で実行中であることを確認します。NetBackup エラーログを調べ、マスターサーバー上の bpsynth およびメディアサーバー上の bptm または bpdm リーダープロセスが記録したエラーを確認します。bpsynth および bptm または bpdm のデバッグログを調べ、追加情報を確認します。合成バックアップジョブを再度実行します。問題が解決しない場合、(日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「合成バックアップの問題レポートに必要なログ」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 649

メッセージ: BPXM から予期しないメッセージを受け取りました (unexpected message received from BPXM)

説明: このエラーコードは現在は使用されていません。

推奨処置: 問題レポートと該当するログを送付してください。

必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「合成バックアップの問題レポートに必要なログ」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 650

メッセージ: bpcoord にエクステントメッセージを送信できません (unable to send extent message to bpcoord)

説明: このエラーコードは現在は使用されていません。

推奨処置: 問題レポートと該当するログを送付してください。

必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「合成バックアップの問題レポートに必要なログ」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 651

メッセージ: ポリシーのデータベース問い合わせを発行できません (unable to issue the database query for policy)

説明: bpsynth プロセスが、ポリシーのデータベース問い合わせを送信できませんでした。

推奨処置: このエラーは、bpsynth と bpdbm の間の通信に問題があることを示します。bpdbm が実行中で、bpdbm バイナリが、インストールされている NetBackup バージョンと一致していることを確認します。NetBackup エラーログを調べ、bpdbm および bpsynth が記録したエラーを確認します。bpsynth および bpdbm のデバッグログを調べ、追加情報を確認します。bpdbm プロセス (UNIX の場合) または NetBackup Database Manager サービス (Windows の場合) を再起動し、合成バックアップジョブを再度実行します。問題が解決しない場合、(日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「合成バックアップの問題レポートに必要なログ」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 652

メッセージ: ポリシー情報のデータベース問い合わせを発行できません (unable to issue the database query for policy information)

説明: bpsynth プロセスが、ポリシーの詳細情報のデータベース問い合わせを送信できませんでした。

推奨処置: このエラーは、bpsynth と bpdbm の間の通信に問題があることを示します。bpdbm が実行中で、bpdbm バイナリが、インストールされている NetBackup バージョンと一致していることを確認します。NetBackup エラーログを調べ、bpdbm および bpsynth が記録したエラーを確認します。bpsynth および bpdbm のデバッグログを調べ、追加情報を確認します。bpdbm プロセス (UNIX の場合) または NetBackup Database Manager サービス (Windows の場合) を再起動し、合成バックアップジョブを再度実行します。問題が解決しない場合、(日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「合成バックアップの問題レポートに必要なログ」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 653

メッセージ: bpcoord にメッセージを送信できません (unable to send a message to bpccord)

説明: このエラーコードは現在は使用されていません。

推奨処置: (日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「合成バックアップの問題レポートに必要なログ」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 654

メッセージ: 内部エラー 654 (internal error 619)

説明: このエラーコードは現在は使用されていません。

推奨処置: (日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「合成バックアップの問題レポートに必要なログ」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 655

メッセージ: コマンドラインでターゲットストレージユニットが指定されていませんでした (no target storage unit was specified by command line)

説明: bpsynth コマンドライン (-S) でターゲットストレージユニットが指定されていませんでした。

推奨処置: -S オプションを使用してターゲットストレージユニットを指定し、bpsynth を再度実行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 656

メッセージ: 合成の開始メッセージを bpcoord に送信できません (unable to send start synth message to bpcoord)

説明: このエラーコードは現在は使用されていません。

推奨処置: (日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「合成バックアップの問題レポートに必要なログ」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 657

メッセージ: リーダーからの接続を受け入れることができません (unable to accept connection from the reader)

説明: bpsynth プロセスが、メディアサーバーで実行中の bptm または bpdm リーダープロセスからの接続を許可できませんでした。

推奨処置: NetBackup エラーログを調べ、bpsynth および bptm または bpdm リーダープロセスが記録したエラーを確認します。bpsynth が記録したメッセージには、システムコールが通知したエラー (errno) が含まれます。マスターサーバー上の bpsynth およ

びメディアサーバー上の bptm または bpdm プロセスのデバッグログで、詳細を確認します。マスターサーバーとメディアサーバーとの間のネットワーク接続を確認します。問題が解決しない場合、(日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「合成バックアップの問題レポートに必要なログ」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 658

メッセージ: ライターからの接続を受け入れることができません (unable to accept connection from the writer)

説明: bpsynth プロセスが、メディアサーバーで実行中の bptm または bpdm ライタープロセスからの接続を許可できませんでした。

推奨処置: NetBackup エラーログを調べ、bpsynth および bptm または bpdm ライタープロセスが記録したエラーを確認します。bpsynth が記録したメッセージには、システムコールが通知したエラー (errno) が含まれます。また、マスターサーバー上の bpsynth およびメディアサーバー上の bptm または bpdm プロセスのデバッグログで、詳細を確認します。マスターサーバーとメディアサーバーとの間のネットワーク接続を確認します。問題が解決しない場合、(日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「合成バックアップの問題レポートに必要なログ」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 659

メッセージ: ライターの子プロセスにメッセージを送信できません (unable to send a message to the writer child process)

説明: bpsynth プロセスが、bptm または bpdm ライターに、bptm または bpdm リーダーのホスト名とポート番号を含むメッセージを送信できませんでした。

推奨処置: NetBackup エラーログを調べ、bpsynth および bptm または bpdm ライタープロセスが記録したエラーを確認します。マスターサーバー上の bpsynth およびメディアサーバー上の bptm または bpdm プロセスのデバッグログで、詳細を確認します。マス

ターサーバーとメディアサーバーとの間のネットワーク接続を確認します。問題が解決しない場合、(日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「合成バックアップの問題レポートに必要なログ」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 660

メッセージ: メディアリソースの要求が失敗しました (request for media resource failed)

説明: NetBackup 内部エラーのため、リソースの要求が失敗しました。

推奨処置: 次の項で説明するとおり、ログを作成します。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「合成バックアップの問題レポートに必要なログ」を参照してください。

ジョブを再実行し、(日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートにログを送付してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 661

メッセージ: 終了メッセージを BPXM リーダーに送信できません (unable to send exit message to the BPXM reader)

説明: bpsynth プロセスが、エクステントメッセージの終わりを示す終了メッセージをメディアサーバー上の bptm または bpdm リーダープロセスに送信できません。マスターサーバーとメディアサーバーの間のネットワーク接続が切断されているか、あるいは bptm または bpdm リーダープロセスが終了している可能性があります。

推奨処置: マスターサーバーとメディアサーバーの間のネットワーク接続を確認します。NetBackup エラーログを調べ、bpsynth および bptm または bpdm リーダープロセスが記録したエラーを確認します。マスターサーバー上の bpsynth およびメディアサーバー上の bptm または bpdm リーダープロセスのデバッグログを調べ、追加情報を確認します。問題が解決しない場合、(日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「合成バックアップの問題レポートに必要なログ」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 662

メッセージ: BPXM からの合成コンテキストメッセージで、不明なイメージが参照されています (unknown image referenced in the synth context message from BPXM)

説明: bpsynth プロセスが、bpsynth にとって不明なメディア ID への参照を持つエクステントメッセージを bptm または bpdm リーダーから受信しました。このエラーは通常は発生しません。

推奨処置: (日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「合成バックアップの問題レポートに必要なログ」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 663

メッセージ: イメージにフラグメントマップがありません (image does not have a fragment map)

説明: bpsynth プロセスが、bpdbm からフラグメントマップのないイメージを受信しました。このエラーは通常は発生しません。

推奨処置: (日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「合成バックアップの問題レポートに必要なログ」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 664

メッセージ: 合成イメージの中に 0 エクステントがあるため、処理できません (zero extents in the synthetic image, cannot proceed)

説明: bpsynth プロセスが、bpdbm から 0 エクステントを受信しました。このエラーは通常は発生しません。

推奨処置: (日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「合成バックアップの問題レポートに必要なログ」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 665

メッセージ: bpcoord により終了が要求されました (termination requested by bpcoord)

説明: このエラーコードは現在は使用されていません。

推奨処置: (日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「合成バックアップの問題レポートに必要なログ」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 667

メッセージ: bpsynth と bpcoord の間のパイプを開くことができません (unable to open pipe between bpsynth and bpcoord)

説明: このエラーコードは現在は使用されていません。

推奨処置: (日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「合成バックアップの問題レポートに必要なログ」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 668

メッセージ: bpcoord からの pipe を使った fgets のコールに失敗しました。(pipe fgets call from bpcoord failed)

説明: このエラーコードは現在は使用されていません。

推奨処置: (日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「合成バックアップの問題レポートに必要なログ」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 669

メッセージ: bpcoord の起動の検証に失敗しました。(startup validation failure)Message:bpcoord

説明: このエラーコードは現在は使用されていません。

推奨処置: (日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「合成バックアップの問題レポートに必要なログ」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 670

メッセージ: 送信バッファに空きがありません (send buffer is full)

説明: このエラーコードは現在は使用されていません。

推奨処置: (日本にてご購入の場合は、ご購入先を通じて) テクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。

必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「合成バックアップの問題レポートに必要なログ」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 671

メッセージ: コンポーネントイメージのリストの問い合わせに失敗しました (query for list of component images failed)

説明: 必要なコンポーネントイメージに問題があるため、新しい合成イメージを作成できません。たとえば、日曜日の前回の完全イメージ、および月曜日から金曜日までの 5 つの差分増分イメージを使用して、新しい合成完全バックアップの作成が試行されるとします。そのいずれかのイメージ (金曜日の最新のイメージを除く) の期限が切れていると、このエラーが発生します。

推奨処置: 失敗したバックアップの形式に応じて、非合成バックアップ (新しい完全バックアップまたは新しい累積増分バックアップ) を実行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 800

メッセージ: リソース要求が失敗しました (resource request failed)

説明: `nbjm` プロセスが、ジョブに必要なリソースを取得できませんでした。この状態コードは、アクティビティモニターのジョブの詳細表示および `nbjm` のデバッグログに示される EMM 原因文字列とともに表示されます。EMM 原因文字列には、リソースの要求が失敗した原因が示されます。

推奨処置: EMM 原因文字列を確認し、問題を修正してからジョブを再度実行します。

一般的ないくつかの EMM 原因文字列 ([ディスクボリュームが停止しています (`Disk volume is down`)]など) では、失敗の原因を判断するために、レポートの生成が必要な場合があります。`bperror` またはさまざまなログエントリのレポートのいずれかを使用してレポートを生成します。たとえば、NetBackup 管理コンソールで[レポート (Reports)]、[ディスクのレポート (Disk Reports)]、[ディスクのログ (Disk Logs)]を選択します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 801

メッセージ: JM 内部エラー (JM internal error)

説明: `nbjm` プロセスで内部エラーが発生しました。

推奨処置: 問題が解決しない場合、レポートと次のデータを送付してください。

- NetBackup サーバーの `nbpem` (オリジネータ ID 116)、`nbjm` (117)、`nbrb` (118) および PBX (103) の統合ログファイル。すべての統合ログは、`/usr/openv/logs` (UNIX の場合) または *install_path*`¥NetBackup¥logs` (Windows の場合) に書き込まれます。

- 次のレガシーログ。
  - NetBackup マスターサーバーの bpbrm, bpjobd, bpcompatd, bpdbm,、nbproxy、bpcompatd、bpdbm および nbproxy
  - メディアサーバーの bpcd, bpbrm,、bptm および bpdm または bpdm
  - クライアントの bpcd および bpbkar

  レガシーログは、/usr/openv/netbackup/logs/ (UNIX の場合) または *install_path*¥Netbackup¥logs¥ (Windows の場合) のサブディレクトリに存在します。これらのディレクトリが存在しない場合、前述の各プロセス用のディレクトリを作成し、ジョブを再度実行します。
- /usr/openv/db/jobs/trylogs (UNIX の場合) または *install_path*¥NetBackup¥db¥jobs¥trylogs (Windows の場合) の内容。
- bpdbjobs の出力。bpdbjobs を実行して、すべてのジョブの状態を取得します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 802

メッセージ**:** JM 内部プロトコルエラー (JM internal protocol error)

説明**:** このエラーは、と通信しようとした外部プロセスでプロトコルエラーが発生した場合に、によって戻されます。Explanation:nbjmnbjm 外部プロセスは、 bptm, tpreq, bplabel, dqts, vmphyinv,、nbpem、bplabel、dqts、vmphyinv、nbpem などです。

推奨処置**:** マスターサーバーおよびメディアサーバー上の NetBackup ソフトウェアが、正規版の NetBackup であることを確認します。

問題が解決しない場合、レポートと次のデータを送付してください。

- NetBackup サーバーの nbpem (オリジネータ ID 116)、nbjm (117)、nbrb (118) および PBX (103) の統合ログファイル。すべての統合ログは、/usr/openv/logs (UNIX の場合) または *install_path*¥NetBackup¥logs (Windows の場合) に書き込まれます。
- 次のレガシーログ。
  - NetBackup マスターサーバーの bpbrm, bpjobd, bpcompatd, bpdbm,、nbproxy、bpcompatd、bpdbm および nbproxy
  - メディアサーバーの bpcd, bpbrm および bptm または bpdm
  - クライアントの bpcd および bpbkar

  レガシーログは、/usr/openv/netbackup/logs/ (UNIX の場合) または *install_path*¥Netbackup¥logs¥ (Windows の場合) のサブディレクトリに存在し

ます。これらのディレクトリが存在しない場合、前述の各プロセス用のディレクトリを作成し、ジョブを再度実行します。

- /usr/openv/db/jobs/trylogs (UNIX の場合) または *install_path*¥NetBackup¥db¥jobs¥trylogs (Windows の場合) の内容。
- bpdbjobs の出力。bpdbjobs を実行して、すべてのジョブの状態を取得します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 803

メッセージ: JM を終了しています (JM terminating)

説明: 既存のジョブまたは新しいジョブに対するサービス要求を受信しましたが、nbjm プロセスは停止していました。

推奨処置: (/usr/openv/netbackup/bin/bp.kill_all コマンド (UNIX の場合) または *install_path*¥NetBackup¥bin¥bpdown (Windows の場合) を入力して) nbjm が明示的に終了されていない場合、レポートと次のデータを送付してください。

- NetBackup サーバーの nbpem (オリジネータ ID 116)、nbjm (117)、nbrb (118) および PBX (103) の統合ログファイル。すべての統合ログは、/usr/openv/logs (UNIX の場合) または *install_path*¥NetBackup¥logs (Windows の場合) に書き込まれます。
- 次のレガシーログ。
  - NetBackup マスターサーバーの bpbrm, bpjobd, bpcompatd, bpdbm,、nbproxy、bpcompatd、bpdbm および nbproxy
  - メディアサーバーの bpcd, bpbrm,、bptm および bpdm または bpdm
  - クライアントの bpcd および bpbkar

  レガシーログは、/usr/openv/netbackup/logs/ (UNIX の場合) または *install_path*¥Netbackup¥logs¥ (Windows の場合) のサブディレクトリに存在します。これらのディレクトリが存在しない場合、前述の各プロセス用のディレクトリを作成し、ジョブを再度実行します。
- /usr/openv/db/jobs/trylogs (UNIX の場合) または *install_path*¥NetBackup¥db¥jobs¥trylogs (Windows の場合) の内容。
- bpdbjobs の出力。bpdbjobs を実行して、すべてのジョブの状態を取得します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 805

メッセージ: ジョブ ID が無効です (invalid jobid)

説明: nbjm プロセスが受信した要求に指定されているジョブ ID が無効です。

推奨処置:

要求された操作は、すでに存在しないジョブまたは nbjm で認識されないジョブである可能性があります。または、ジョブ ID が無効 (0 以下) です。ジョブの開始に使用するコマンドで、他のジョブがすでに使用しているジョブ ID を指定していないことを確認します。

問題が解決しない場合、レポートと次のデータを送付してください。

- NetBackup サーバーの nbpem (オリジネータ ID 116)、nbjm (117)、nbrb (118) および PBX (103) の統合ログファイル。すべての統合ログは、/usr/openv/logs (UNIX の場合) または *install_path*¥NetBackup¥logs (Windows の場合) に書き込まれます。
- 次のレガシーログ。
  - NetBackup マスターサーバーの bpbrm、bpjobd、bpcompatd、bpdbm および nbproxy
  - メディアサーバーの bpcd、bpbrm および bptm または bpdm
  - クライアントの bpcd および bpbkar

  レガシーログは、/usr/openv/netbackup/logs/ (UNIX の場合) または *install_path*¥Netbackup¥logs¥ (Windows の場合) のサブディレクトリに存在します。これらのディレクトリが存在しない場合、前述の各プロセス用のディレクトリを作成し、ジョブを再度実行する必要があります。
- /usr/openv/db/jobs/trylogs (UNIX の場合) または *install_path*¥NetBackup¥db¥jobs¥trylogs (Windows の場合) の内容。
- bpdbjobs の出力。bpdbjobs を実行して、すべてのジョブの状態を取得します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 806

メッセージ: この mpx グループは結合できません (this mpx group is unjoinable)

説明: このエラーはタイミングの問題です。エラー状態が原因で bpbrm が停止したときにジョブが多重化グループに追加されると、このエラーが発生する可能性があります。Resource Broker (nbrb) によって多重化グループの割り当てが行われ、Job Manager (nbjm) によって bpbrm プロセスの開始と監視が行われます。

推奨処置: 失敗したジョブがスケジュールジョブである場合、再試行が可能なときは、nbpem によってジョブが再度実行されます。失敗したジョブが手動で開始されたジョブである場合、再度実行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 807

メッセージ: 外部化されていません (not externalized)

説明: 該当なし

推奨処置: 該当なし

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 811

メッセージ: リソース要求元との通信に失敗しました (failed to communicate with resource requester)

説明: Job Manager (nbjm) がプロセス (通常は bptm) に、そのプロセスが要求したリソースの状態を通知しようとしました。通信に問題があるため、その通知は失敗しました。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- マスターサーバーとメディアサーバーの間の接続を確認します。
- PBX (Private Branch Exchange) の構成および権限を確認します。PBX の詳細情報を参照できます。
  『NetBackup トラブルシューティングガイド』の「PBX の問題の解決」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 812

メッセージ: Resource Broker との通信に失敗しました (failed to communicate with Resource Broker)

説明: Job Manager (nbjm) が、Resource Broker (nbrb) に対して要求を実行しようとしました。通信に問題があるため、その要求は失敗しました。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- マスターサーバーと EMM サーバーの接続を検証します。

- PBX (Private Branch Exchange) の構成および権限を確認します。PBX の詳細情報を参照できます。
  『NetBackup トラブルシューティングガイド』の「PBX の問題の解決」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 813

メッセージ: 重複する参照文字列が指定されました (duplicate reference string specified)

説明: 参照文字列は、tpreq コマンドの -f オプションで指定したファイル名です。tpreq に指定されたファイル名が、他の tpreq ですでに使われています。

推奨処置: 使用されていない一意の名前を指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 818

メッセージ: 保持レベルの不一致 (retention level mismatch)

説明: 割り当て済みメディアの保持レベルがポリシーで構成されている保持レベルと一致しない場合、ジョブは失敗し、このエラーコードが表示されます。

推奨処置: ベリタステクニカルサポート に問い合わせて、関連するサポート資料を送付してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 819

メッセージ: JM プロキシと通信できません (unable to communicate with JM proxy)

説明: Job Manager が nbproxy と通信できません。

推奨処置: Job Manager を再起動します。問題が解決しない場合は、NetBackup サポートに連絡し、関連するサポート資料を送付してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 823

メッセージ: 結合する BRMComm が存在しません (no BRMComm to join)

説明: ジョブを多重化グループに追加できませんでした。このエラーは内部エラーです。

推奨処置: レポートと次のデータを送付してください。

- NetBackup サーバーの nbpem (オリジネータ ID 116)、nbjm (117)、nbrb (118) および PBX (103) の統合ログファイル。すべての統合ログは、/usr/openv/logs (UNIX の場合) または *install_path*¥NetBackup¥logs (Windows の場合) に書き込まれます。
- 次のレガシーログ。
  - NetBackup マスターサーバーの bpbrm、bpjobd、bpcompatd、bpdbm および nbproxy
  - メディアサーバーの bpcd, bpbrm,、bptm および bpdm または bpdm
  - クライアントの bpcd および bpbkar

  レガシーログは、/usr/openv/netbackup/logs/ (UNIX の場合) または *install_path*¥Netbackup¥logs¥ (Windows の場合) のサブディレクトリに存在します。これらのディレクトリが存在しない場合、前述の各プロセス用のディレクトリを作成し、ジョブを再度実行します。
- /usr/openv/db/jobs/trylogs (UNIX の場合) または *install_path*¥NetBackup¥db¥jobs¥trylogs (Windows の場合) の内容。
- bpdbjobs の出力。bpdbjobs を実行して、すべてのジョブの状態を取得します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 830

メッセージ: ドライブは使用不可か、または停止しています (drive(s) unavailable or down)

説明: このジョブのために使うことができるすべての構成されたドライブが停止しています。

次のいずれかの状態が発生しています。

- ジョブに対して要求されたメディアのドライブが構成されていません。
- ジョブは NDMP ドライブパスを必要としますが、NDMP ドライブパスは起動していないか、または構成されていません。
- ジョブは NDMP ドライブパスを使うことができませんが、ドライブの起動しているか、設定されているドライブパスはこれのみです。

推奨処置: 次の手順を実行します。

- ドライブとドライブパスが起動していて、構成するメディアに対して適切であることを確認してください。

- ltid が必要なメディアサーバーで動作していること、そしてそのメディアサーバーがテープに対してアクティブであることを検証します。
- ドライブパスが停止している場合は、起動するためにデバイスモニターを使います。
- ドライブが再度停止した場合は、ドライブをクリーニングします。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 831

メッセージ: イメージが検証されました (image has been validated)

説明: ジョブの再試行は、前回の試行からのイメージがすでに検証されているため失敗します。このエラーは、ジョブの成功状態を受信する前に nbjm が終了した場合に発生する可能性があります。この状態コードはタイミングの問題のみを示します。

推奨処置: 修正処置は必要ありません。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 832

メッセージ: 検出データのファイルへの書き込みに失敗しました。

説明: Job Manager (nbjm) は、netbackup/bin/bpsched.d ディレクトリ内の一時ファイルに書き込めません。

推奨処置: ファイルシステムに空きがあることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 833

メッセージ: 検出された XML データの解析エラー (error parsing discovered XML data)

説明: Job Manager は検出から戻された XML ドキュメントを解析できませんでした。このエラーは内部エラーです。

推奨処置: レポートと次のデータを送付してください。

- NetBackup サーバーの nbpem (オリジネータ ID 116)、nbjm (117)、nbrb (118) および PBX (103) の統合ログファイル。すべての統合ログは、/usr/openv/logs (UNIX の場合) または *install_path*¥NetBackup¥logs (Windows の場合) に書き込まれます。
- 次のレガシーログ。

- NetBackup マスターサーバーの bpbrm、bpjobd、bpcompatd、bpdbm および nbproxy
- メディアサーバーの bpcd, bpbrm,、bptm および bpdm または bpdm
- クライアントの bpcd および bpbkar

レガシーログは、/usr/openv/netbackup/logs/ (UNIX の場合) または *install_path*¥Netbackup¥logs¥ (Windows の場合) のサブディレクトリに存在します。これらのディレクトリが存在しない場合、前述の各プロセス用のディレクトリを作成し、ジョブを再度実行します。

- /usr/openv/db/jobs/trylogs (UNIX の場合) または *install_path*¥NetBackup¥db¥jobs¥trylogs (Windows の場合) の内容。
- bpdbjobs の出力。bpdbjobs を実行して、すべてのジョブの状態を取得します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 859

メッセージ: 最大再試行回数を超えました。配備ホストを無効化できません。(Exceeded maximum number of retries, unable to deactivate deployment host.)

説明: NetBackup Job Manager サービスは、メディアサーバーが非アクティブになって配備ジョブが中止されるまで 3 分間待機しました。

推奨処置: ターゲットホストで配備ジョブを再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 860

メッセージ: 最大再試行回数を超えました。配備ホストを有効化できません。(Exceeded maximum number of retries, unable to activate deployment host.)

説明: NetBackup Job Manager サービスは、メディアサーバーがアクティブになって配備ジョブが中止されるまで 3 分間待機しました。

推奨処置: ホストがアクティブになるまで待機するか、vmoprcmd -activate_host -h *hostname* を実行してホストをアクティブ化します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 861

メッセージ: job param ファイルに exclude_file_list パラメータのエントリが存在しません。(The entry for exclude_file_list parameter in the job param file is not present.)

説明: NetBackup は job param ファイル内に exclude_file_list エントリを見つけられません。

推奨処置: バックアップジョブを再試行します。問題が解決しない場合は、バックアップポリシーを更新して除外対象を再構成します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 900

メッセージ: nbrb 要求を後で再試行してください (retry nbrb request later)

説明: NetBackup Resource Broker (nbrb サービス) が、要求に応答できませんでした。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- NetBackup サーバーの nbrb サービス (オリジネータ ID 118) の統合ログファイルで、詳細を調べます。すべての統合ログは、/usr/openv/logs (UNIX の場合) または *install_path*¥NetBackup¥logs (Windows の場合) に書き込まれます。
- 必要に応じて、[ホストプロパティ (Host Properties)]>[マスターサーバー (Master Servers)]>[プロパティ (Properties)]>[ログ (Logging)]を使用して、グローバルログレベルを上げます。操作を再試行し、nbrb のログを調べます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 901

メッセージ: RB 内部エラー (RB internal error)

説明: NetBackup Resource Broker (nbrb サービス) で、内部エラーが発生しました。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- NetBackup サーバーの nbrb サービス (オリジネータ ID 118) の統合ログファイルで、詳細を調べます。すべての統合ログは、/usr/openv/logs (UNIX の場合) または *install_path*¥NetBackup¥logs (Windows の場合) に書き込まれます。
- 必要に応じて、[ホストプロパティ (Host Properties)]>[マスターサーバー (Master Servers)]>[プロパティ (Properties)]>[ログ (Logging)]を使用して、グローバルログレベルを上げます。操作を再試行し、nbrb のログを調べます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 902

メッセージ**:** 無効な RB 引数 (RB invalid argument)

説明**:** NetBackup Resource Broker (nbrb) サービスで、無効な引数が検出されました。

推奨処置**:** 必要に応じて次の操作を実行します。

- NetBackup サーバーの `nbrb` サービス (オリジネータ ID 118) の統合ログファイルで、詳細を調べます。すべての統合ログは、`/usr/openv/logs` (UNIX の場合) または *install_path*¥`NetBackup¥logs` (Windows の場合) に書き込まれます。
- 必要に応じて、[ホストプロパティ (Host Properties)]>[マスターサーバー (Master Servers)]>[プロパティ (Properties)]>[ログ (Logging)]を使用して、グローバルログレベルを上げます。操作を再試行し、`nbrb` のログを調べます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 903

メッセージ**:** RB 通信エラー (RB communication error)

説明**:** NetBackup Resource Broker (`nbrb` サービス) で、通信エラーが発生しました。

推奨処置**:** 必要に応じて次の操作を実行します。

- NetBackup サーバーの `nbrb` サービス (オリジネータ ID 118) の統合ログファイルで、詳細を調べます。すべての統合ログは、`/usr/openv/logs` (UNIX の場合) または *install_path*¥`NetBackup¥logs` (Windows の場合) に書き込まれます。
- 必要に応じて、[ホストプロパティ (Host Properties)]>[マスターサーバー (Master Servers)]>[プロパティ (Properties)]>[ログ (Logging)]を使用して、グローバルログレベルを上げます。操作を再試行し、`nbrb` のログを調べます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 904

メッセージ**:** RB の再割り当ての最大試行回数を超えています (RB max reallocation tries exceeded)

説明**:** マウントが失敗すると再試行される場合がありますが、リソース要求の再試行回数を超えています。

推奨処置: NetBackup サーバーの nbrb サービス (オリジネータ ID 118) および nbemm (オリジネータ ID 111) の統合ログファイルで、詳細を調べます。すべての統合ログは、/usr/openv/logs (UNIX の場合) または *install_path*¥NetBackup¥logs (Windows の場合) に書き込まれます。また、bptm のレガシーログを調べます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 905

メッセージ: RB メディアサーバーが一致していません (RB media server mismatch)

説明: 複数のコピー用に指定するストレージユニットは、同じメディアサーバー上に存在する必要があります。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- 同じメディアサーバー上で実行できるように、ストレージユニットまたはストレージユニットグループを指定して、バックアップスケジュールを構成します。
- NetBackup サーバーの nbrb サービス (オリジネータ ID 118) の統合ログファイルで、詳細を調べます。すべての統合ログは、/usr/openv/logs (UNIX の場合) または *install_path*¥NetBackup¥logs (Windows の場合) に書き込まれます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 906

メッセージ: RB オペレータがマウント要求を拒否しました (RB operator denied mount request)

説明: オペレータが、NetBackup 管理コンソールの[デバイスの管理 (Device Management)]ノードまたは vmoprcmd コマンドを使用して、マウント要求を拒否しました。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- マウント要求が拒否された原因を判断し、ジョブを再試行します。
- NetBackup サーバーの nbrb サービス (オリジネータ ID 118) の統合ログファイルで、詳細を調べます。すべての統合ログは、/usr/openv/logs (UNIX の場合) または *install_path*¥NetBackup¥logs (Windows の場合) に書き込まれます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 907

メッセージ: RB ユーザーがリソースリクエストをキャンセルしました (RB user canceled resource request)

説明: ユーザーが開始した操作によって、Resource Broker (nbrb) の要求が取り消されました。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- リソース要求が取り消された原因となった操作を特定します。
- NetBackup サーバーの nbrb サービス (オリジネータ ID 118) の統合ログファイルで、詳細を調べます。すべての統合ログは、/usr/openv/logs (UNIX の場合) または *install_path*¥NetBackup¥logs (Windows の場合) に書き込まれます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 908

メッセージ: RB がリセットされました (RB was reset)

説明: NetBackup Resource Broker (nbrb) のリソースおよびデータベースがリセットされました。RB がリセットされると、未処理の nbrb への要求が失敗する場合があります。(たとえば、カタログリカバリなどの処理によって、データベースがリセットされます。)

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- nbrb リソースおよび nbemm データベースがリセットされた操作を特定します。
- NetBackup サーバーの nbrb サービス (オリジネータ ID 118) の統合ログファイルで、詳細を調べます。すべての統合ログは、/usr/openv/logs (UNIX の場合) または *install_path*¥NetBackup¥logs (Windows の場合) に書き込まれます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 912

メッセージ: RB ディスクボリュームのマウントに失敗しました (RB disk volume mount failed)

説明: ディスクボリュームのマウントを試行しましたが、失敗しました。考えられる原因は、ハードウェアの問題、EMM データベースの非一貫性、または NetBackup Resource Broker (nbrb) のエラーです。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- NetBackup サーバーの nbrb サービス (オリジネータ ID 118) の統合ログファイルで、詳細を調べます。統合ログは、/usr/openv/logs (UNIX の場合) または *install_path*¥NetBackup¥logs (Windows の場合) に書き込まれます。
- 必要に応じて、[ホストプロパティ (Host Properties)]>[マスターサーバー (Master Servers)]>[プロパティ (Properties)]>[ログ (Logging)]を使用して、グローバルログレベルを上げます。操作を再試行し、nbrb のログを調べます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 914

メッセージ: RB メディアの予約が見つかりません (RB media reservation not found)

説明: 複製ジョブまたは合成バックアップジョブ用の読み込みメディアは、ジョブの開始時に予約する必要があります。状態コード 914 は、NetBackup Resource Broker (nbrb) が、予約されていない読み込みメディアの割り当て要求を受信した場合に発生します。この状況は、bpduplicate, nbjm、nbrb または nbrb の内部エラーが原因で発生する場合があります。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- NetBackup サーバーの nbrb サービス (オリジネータ ID 118) の統合ログファイルを調べます。統合ログは、/usr/openv/logs (UNIX の場合) または *install_path*¥NetBackup¥logs (Windows の場合) に書き込まれます。
- 必要に応じて、[ホストプロパティ (Host Properties)]>[マスターサーバー (Master Servers)]>[プロパティ (Properties)]>[ログ (Logging)]を使用して、グローバルログレベルを上げます。操作を再試行し、nbrb のログを調べます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 915

メッセージ: RB ディスクボリュームのマウントを再試行する必要があります (RB disk volume mount must retry)

説明: 共有ディスクのジョブは RB がディスクボリュームをマウントできないので失敗しました。共有ディスクは、他のメディアサーバーがボリュームのファイルシステムを使う前にそれらをマウント解除し、再マウントすることを必要とします。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- マウント解除されることを防ぐディスクボリュームのマウントディレクトリに、処理がないことを検証します。問題が解決しない場合、メディアサーバーで NetBackup を再起動します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 916

メッセージ: リソース要求がタイムアウトしました (Resource request timed out)

説明: ジョブのリソース要求は、設定された制限時間に達する前にリソースが利用できなくなったため失敗しました。一部のジョブはドライブまたは他のリソースを要求するときにタイムアウトを指定することがあります。ジョブが一貫してこのエラーを引き起こす場合は、利用可能なドライブの数より多くのジョブがスケジュールされている可能性があります。リソースブローカージョブのキューにあるドライブが、新しいジョブの開始がタイムアウトする前までに完了していません。

推奨処置: スケジュールされたジョブの開始時間を長期間に分散してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 917

メッセージ: RB 多重化グループが見つかりません。

説明: NetBackup Resource Broker (`nbrb`) が不明な多重化グループ ID の要求を受信しました。このエラーは、RB が強制終了され、再起動されたときのタイミングの問題により発生する場合があります。`nbjm` または `nbrb`の内部エラーが原因で発生する場合もあります。

推奨処置: `nbjm` と `nbrb` を再起動します。問題が解決されない場合は、`nbjm` と `nbrb` のログを含む適切なログを添えて問題のレポートを作成してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 918

メッセージ: RB にはこのメディア ID またはドライブ名を使用する多重化グループがありません。

説明: NetBackup Resource Broker (`nbrb`) が割り当て解除されたメディアまたはドライブの要求を受信しました。

推奨処置: `nbrbutil` コマンドがこのエラーの原因である可能性があります。割り当てられたメディア ID またはドライブを指定して、コマンドを再度実行します。これは内部エラー

である場合もあります。問題が解決されない場合は、nbjm と nbrb を含む適切なログを添えて問題のレポートを作成してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 925

メッセージ: バックアップホストプール名が Resource Broker の要求で指定されていません。(Backup host pool name is not provided in the Resource Broker request.)

説明: バックアップホストプールが構成されていないか、見つかりません。

推奨処置: バックアップポリシーでバックアップホストプールが構成されていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 927

メッセージ: 構成済みのバックアップホストプールにはジョブの実行のためのバックアップホストがありません。(No backup host from configured backup host pool is available for job execution.)

説明: すべてのバックアップホストが使用中でジョブの実行の制限に達しているか、すべてのバックアップホストが停止しています。

推奨処置: バックアップホスト上ですべての NetBackup サービスが起動し、実行中であることを確認します。サービスがすでに実行されている場合、バックアップホストはフル稼働で動的ストリーミングを処理しています。実行中のジョブが完了するまで待機する必要があります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 928

メッセージ: 構成済みのバックアップホストプールのバックアップホストの NetBackup バージョンは同じである必要があります。(The NetBackup version of backup hosts from the configured backup host pool must be of the same version.)

説明: バックアップホストプール内のすべてのバックアップホストは、同じ NetBackup バージョンである必要があります。

推奨処置: バックアップホストプール内のすべてのバックアップホストが同じ NetBackup バージョンであることを確認します。

この状態コードに関するVeritasのテクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1000

メッセージ: クライアントがオフラインです (Client is offline)

説明: オフラインであるクライアントに対して手動ジョブを実行する試みが行われました。

推奨処置: クライアントがオンラインになるまで待つか、手動ジョブを送信する前に GUI か bpclient コマンドを使用して手動でクライアントをオンラインにします。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1001

メッセージ: 検出文書エラーです。

説明: Policy Execution Manager (pem) は検出処理から戻された XML ドキュメントを解析できません。このエラーは内部エラーです。

推奨処置: レポートと次のデータを送付してください。

- NetBackup サーバーの nbpem (オリジネータ ID 116)、nbjm (117)、nbrb (118) および PBX (103) の統合ログファイル。すべての統合ログは、/usr/openv/logs (UNIX および Linux の場合) または *install_path*¥NetBackup¥logs (Windows の場合) に書き込まれます。
- 次のレガシーログ。
  - NetBackup マスターサーバーの bpbrm、bpjobd、bpcompatd、bpdbm および nbproxy
  - メディアサーバーの bpcd, bpbrm,、bptm および bpdm または bpdm
  - クライアントの bpcd および bpbkar

  レガシーログは、/usr/openv/netbackup/logs/ (UNIX および Linux の場合) または *install_path*¥Netbackup¥logs¥ (Windows の場合) のサブディレクトリに存在します。これらのディレクトリが存在しない場合、前述の各プロセス用のディレクトリを作成し、ジョブを再度実行します。
- /usr/openv/db/jobs/trylogs (UNIX および Linux の場合) または *install_path*¥NetBackup¥db¥jobs¥trylogs (Windows の場合) の内容。
- bpdbjobs の出力。bpdbjobs を実行して、すべてのジョブの状態を取得します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1002

メッセージ: 検出で、失敗したクライアントが見つかりました (discovery detected a failed client)

説明: 問い合わせ規則では 1 つ以上のクライアントを除外できず、これらのクライアントはバックアップ対象として選択できません。ホスト名の問題がこのエラーの原因である可能性があります。

推奨処置: 詳しくは、ジョブの詳細ログを参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1005

メッセージ: `unix_eca_cert_path`、`unix_eca_trust_store_path`、または `unix_eca_private_key_path` に必要なポリシー値が 1 つ以上不明です。(Missing one or more of the required policy values for unix_eca_cert_path, unix_eca_trust_store_path, or unix_eca_private_key_path.)

説明: 構成されているポリシーフィールド `unix_eca_crl_path`、`unix_eca_crl_check_level`、または `unix_eca_key_passphrasefile` が存在しますが、必須フィールドのいずれかが除外されています (必須フィールド: `unix_eca_cert_path`、`unix_eca_trust_store_path`、または `unix_eca_private_key_path`)。

推奨処置: Windows クライアントのみの場合は、ポリシーフィールド `unix_eca_crl_path`、`unix_eca_crl_check_level`、`unix_eca_key_passphrasefile` をリセットします。それ以外の場合は、必須フィールド `unix_eca_cert_path`、`unix_eca_trust_store_path`、`unix_eca_private_key_path` を設定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1006

メッセージ: `win_eca_cert_path`、`win_eca_trust_store_path`、または `win_eca_private_key_path` に必要なポリシー値が 1 つ以上不明です。(Missing one or more of the required policy values for win_eca_cert_path, win_eca_trust_store_path, or win_eca_private_key_path.)

説明: 構成されているポリシーフィールド `win_eca_crl_path`、`win_eca_crl_check_level`、または `win_eca_key_passphrasefile` が存在しますが、必須フィールドのいずれかが除外されています (必須フィールド: `win_eca_cert_path`、`win_eca_trust_store_path`、`win_eca_private_key_path`)。

推奨処置: UNIX クライアントのみの場合は、ポリシーフィールド win_eca_crl_path、win_eca_crl_check_level、win_eca_key_passphrasefile をリセットします。それ以外の場合は、必須フィールド win_eca_cert_path、win_eca_trust_store_path、win_eca_private_key_path を設定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1007

メッセージ: ポリシー値 win_eca_cert_store を指定した場合、win_eca_cert_path、win_eca_trust_store_path、win_eca_private_key_path、win_eca_key_passphrasefile のポリシー値は指定できません。(Cannot specify policy values for win_eca_cert_path, win_eca_trust_store_path, win_eca_private_key_path, and win_eca_key_passphrasefile when the policy value win_eca_cert_store is specified.)

説明: ポリシーフィールド win_eca_cert_store にはポリシーフィールド win_eca_crl_check_level を指定する必要があります。win_eca_cert_path、win_eca_trust_store_path、win_eca_private_key_path、win_eca_key_passphrasefile フィールドを設定する必要はありません。

推奨処置: 必要なポリシーフィールド win_eca_crl_check_level を設定して、ポリシーフィールド win_eca_cert_path、win_eca_trust_store_path、win_eca_private_key_path、win_eca_key_passphrasefile をリセットするか、ポリシーフィールド win_eca_cert_store をリセットします。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1008

メッセージ: 必須フィールド unix_eca_crl_path が不明です。(Missing required field unix_eca_crl_path.)

説明: unix_eca_crl_check_level が use_path の場合のみ、ポリシーフィールド unix_eca_crl_path が必要です。

推奨処置: ポリシーフィールド unix_eca_crl_path を設定するか、unix_eca_crl_check_level を use_cdp または disabled に変更します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1009

メッセージ: 必須フィールド win_eca_crl_path が不明です。(Missing required field win_eca_crl_path.)

説明: win_eca_crl_check_level が use_path の場合のみ、ポリシーフィールド win_eca_crl_path が必要です。

推奨処置: ポリシーフィールド win_eca_crl_path を設定するか、win_eca_crl_check_level を use_cdp または disabled に変更します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1010

メッセージ: フィールド unix_eca_crl_path が指定されている場合、unix_eca_crl_check_levelフィールドは use_path である必要があります。(Field unix_eca_crl_check_level must be use_path if field unix_eca_crl_path is specified.)

説明: unix_eca_crl_path が指定されている場合、ポリシーフィールド unix_eca_crl_check_level は use_path に設定する必要があります。

推奨処置: ポリシーフィールド unix_eca_crl_check_level を use_path に設定するか、ポリシーフィールド unix_eca_crl_path をリセットします。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1011

メッセージ: フィールド win_eca_crl_path が指定されている場合、win_eca_crl_check_levelフィールドは use_path である必要があります。(Field win_eca_crl_check_level must be use_path if field win_eca_crl_path is specified.)

説明: win_eca_crl_path が指定されている場合、ポリシーフィールド win_eca_crl_check_level は use_path に設定する必要があります。

推奨処置: ポリシーフィールド win_eca_crl_check_level を use_path に設定するか、ポリシーフィールド win_eca_crl_path をリセットします。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1012

メッセージ: 必須フィールド win_eca_crl_check_level が不明です。(Missing required field win_eca_crl_check_level.)

説明: ポリシーフィールド win_eca_cert_store が指定されている場合は、win_eca_crl_check_level も指定する必要があります。

推奨処置: ポリシーフィールド win_eca_crl_check_level を設定し、win_eca_crl_check_level が use_path の場合はポリシーフィールド win_eca_crl_path も設定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1013

メッセージ: deployment_cert_source の値が無効です。file を指定する必要があります。(Invalid deployment_cert_source value, file must be specified.)

説明: win_eca_cert_store が指定されていない場合は、cert_store 値を deployment_cert_source に指定できません。

推奨処置: deployment_cert_source 値を cert_store から file に変更します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1014

メッセージ: deployment_cert_source の値が無効です。cert_store を指定する必要があります。(Invalid deployment_cert_source value, file must be specified.)

説明: win_eca_cert_store が指定されている場合は、file 値を deployment_cert_source に指定できません。

推奨処置: deployment_cert_source 値を file から cert_store に変更します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1019

メッセージ: CloudPoint サーバー機能の取得に失敗しました。(Failed to get CloudPoint server capability.)

説明: NetBackup が EMM データベースから CloudPoint サーバー機能のパラメータを取得できません。

推奨処置: 必要に応じて次を実行します。

- NetBackup サービス - nbemm が実行中であることを確認します。

- tpconfig コマンドを使用して CloudPoint サーバーの構成の更新操作を実行し、EMM の機能パラメータをリセットします。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1020

メッセージ: 前回のバックアップスナップショット ID を取得できませんでした。(Failed to get the last backup snapshot ID.)

説明: ベンダー変更追跡 (VCT) ベースのバックアップの場合、NetBackup は前回の参照スナップショットイメージのスナップショット識別子を見つけられません。

推奨処置: VCT ベースの増分バックアップを再試行する前に、最後の参照スナップショットイメージが存在することを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1021

メッセージ: 指定したメンテナンスバージョンが、インストール済みのバージョンのベースバージョンと同じではありません。(The maintenance version that is specified is not the same base version as installed version.)

説明: nbinstallcmd -package option または bpplinfo -deployment_package オプションを使用して指定するパッケージ名は、インストールされているパッケージの最初の 3 つのバージョン番号と一致する必要があります。

例:

- パッケージの名前が maint.nbclient_8.2.2.2 の場合、インストールされたパッケージバージョンは 8.2.2 で始まるはずです。

推奨処置: パッケージ名を基本バージョンと一致するように変更します。

例:

- パッケージ名が maint.nbclient_8.2.3.2 の場合は、maint.nbclient.8.2.2.2 に変更します。これは、インストール済みパッケージ maint.nbclient.8.2.2.1 の基本リリースバージョン 8.2.2 と一致します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1022

メッセージ: インストール済みのバージョンより古いバージョンをメンテナンスバージョンに指定できません。または、更新が不要です。

説明: `nbinstallcmd -package option` または `bpplinfo -deployment_package` オプションを使用して指定するパッケージ名は、インストールされているパッケージと同じか、それよりも新しい必要があります。

例:

- インストールされているパッケージ名が `maint.nbclient_8.2.2.2` の場合、新しい `maint.nbclient` パッケージ名に指定されるバージョンは `8.2.2.[2-9]` である必要があります。

次の理由により、更新が不要な場合があります。

- 指定したメンテナンスリリースには、ターゲットホストに適用可能な更新がありません。
- メンテナンスリリースは、ターゲットホストにすでにインストールされています。

推奨処置: `maint.client` または `maint.nbserver` のパッケージ名バージョンを、インストールされているパッケージバージョンと同じか、それよりも新しいバージョンに変更します。例:

例:

- インストールされているパッケージが `maint.nbclient_8.3.0.5` の場合、すべての新しい `maint.nbclient` パッケージ名バージョンは `8.3.0.[5-9]` である必要があります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1023

メッセージ: 無効なパッケージ名が指定されました。(Invalid package name specified.)

説明: `nbinstallcmd -package option` または `bpplinfo -deployment_package` オプションを使用して指定したパッケージ名が無効です。

推奨処置: パッケージ名を必要な形式 `<name>_<version>` と一致するように変更します。ここで `<version>` は有効な NetBackup リリース (`8.2.1` など) です。

パッケージ名の形式は、次のいずれかである必要があります。

- `nbclient_<version>`
- `nbserver_<version>`
- `nbeeb_<version>`
- `nbeeb.client_<version>`

- nbeeb.server_<version>
- maint.nbclient_<version>
- maint.nbserver_<version>

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1024

メッセージ: NetBackup バージョン 8.3 以降のバックアップホストを使用する Nutanix AHV VM の保護に BigData ポリシーは使用できません。(The BigData policy cannot be used to protect Nutanix AHV VMs using a backup host with NetBackup version 8.3 or later.)

説明: NetBackup 9.0 以降、NetBackup では Nutanix AHV 仮想マシンの保護に Bigdata ポリシーがサポートされません。BigData ポリシーを Hypervisor ポリシーに変換する必要があります。

推奨処置: 既存の BigData ポリシーを編集し、ポリシー形式を Hypervisor として選択してポリシーを移行します。『NetBackup for Nutanix Acropolis Hypervisor (AHV) 管理者ガイド』で、BigData ポリシーの Hypervisor ポリシーへの移行に関するトピックを参照してください。

この状態コードに関する ベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1057

メッセージ: データの破損が検出されました。

説明: データ一貫性検査がメディアサーバー重複排除プール (MSDP) でデータ損失またはデータの破損を検出して影響のあるバックアップを報告しました。

推奨処置: サーバー上で `storaged.log` を実行して影響を受けたバックアップを探し、ベリタステクニカルサポート にお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1058

メッセージ: データの不整合が検出され、自動的に修正されました。(A data inconsistency has been detected and corrected automatically.)

説明: データ一貫性チェックで潜在的なデータ損失が検出され、メディアサーバー重複排除プール (MSDP) で自動的に修正されました。

推奨処置: 当該メディアサーバー上で storaged.log ファイルを検索します。問題が解消しない場合は、サポートに問い合わせて根本的な原因の調査を依頼します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1227

メッセージ: キーグループに有効なキーがありません。

説明: Key Management Service (KMS) からキーグループの有効なキーレコードの詳細を取得しませんでした。

推奨処置: 詳しくは、JSON の出力で errorDetails を参照してください。

次のコマンドを実行して、Key Management Service (KMS) に必要なキーが存在するかどうかを確認します。

- 次のコマンドを実行して、キーレコードがアクティブな状態にあることを確認します。
  nbkmscmd -listkeys -name <kms name> -keyGroupName <key_group_name>
- キーがグループ内に存在しない場合は、次のコマンドを実行して新しいキーを作成します。nbkmscmd -createKey -name <configuration name> -KeyName <*name of the key to be created*> -keyGroupName < key group name>
- キーレコードのいずれかがグループ内で有効な状態でない場合は、次のコマンドを実行してキーを有効にします。nbkmsutil -modifykey -keyname <key_name> -kgname <key_group_name> -activate

問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトを参照してください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1229

メッセージ: キーグループが見つかりませんでした。

説明: Key Management Service (KMS) からキーグループの詳細を取得しませんでした。

推奨処置: 詳しくは、JSON の出力で errorDetails を参照してください。

- 次のコマンドを実行して、グループが KMS サーバーに存在するかどうかを確認します。nbkmscmd -listkeys -name <kms name> -keyGroupName <key_group_name>

- KMS サーバーでキーグループを作成するには、次のコマンドを実行します。`nbkmscmd -createKey -name <configuration name> -KeyName <name of the key to be created> -keyGroupName <name of the key group associated with the key>`

問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトを参照してください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1260

メッセージ**:** キーレコードが見つかりませんでした。

説明**:** Key Management Service (KMS) からキーレコードの詳細を取得しませんでした。この問題は、グループ内で有効なキーレコードが見つからないことが原因である可能性があります。

推奨処置**:** 詳しくは、JSON の出力で `errorDetails` を参照してください。

次のコマンドを実行して、Key Management Service (KMS) に必要なキーが存在するかどうかを確認します。

1. 次のコマンドを実行して、構成済み KMS の情報を取得します。`nbkmscmd -listKMSConfig -name <kms_configuration_name>`
   - 既存の KMS サーバーの[**バックアップに有効** (Enabled for Backup)]オプションが false に設定されている場合は、次のコマンドを実行して true 状態に設定します。`nbkmscmd -updateKMSConfig`
   - KMS サーバーの KMS 構成が存在しない場合は、次のコマンドを実行して、[**バックアップに有効** (Enabled for Backup)]オプションを設定した新しい KMS 構成を追加します。`nbkmscmd -configureKMS`

   目的のキーグループが、[**バックアップに有効** (Enabled for Backup)]が true に設定されている KMS サーバーにあることを確認します。
2. 次のコマンドを実行してキーのリストを取得します。`nbkmscmd -listKeys -name <kms_configuration_name>`
3. キーが存在しない場合は、`nbkmscmd -createKey -name <configuration name> -KeyName <name of the key to be created> -keyGroupName <name of the key group associated with the key>` を実行してキーレコードを KMS サーバーに追加します。

問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトを参照してください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1288

メッセージ: KMS (Key Management Service) の詳細を取得できませんでした。

説明: 構成された KMS (Key Management Service) の詳細を取得できませんでした。

推奨処置: 詳しくは、JSON の出力で `errorDetails` を参照してください。

このエラーは、NetBackup Key Management Service (KMS) が実行されていないか、NetBackup Key Management Service (KMS) が構成されていないことが原因で発生する場合があります。

次のコマンドを実行して、NetBackup Key Management Service (KMS) が実行中で構成されているかどうかを確認します。

1. コマンド `nbkmscmd -listKMSConfig -name <kms_configuration_name>` を実行して、`nbkms` サービスが構成されているかどうかを確認します。
2. `nbkms` サービスが構成されていない場合は、`nbkmscmd -configureKMS` を実行して NetBackup KMS サービスを構成します。
3. コマンド `nbkmscmd -configureKMS` で推奨された場合は、コマンド `nbkmscmd -discoverNBkms` を実行します。
4. コマンド `nbkmscmd -listKMSConfig -name <kms_configuration_name>` を実行して、`nbkms` サービスが構成されていることを確認します。
5. コマンド `nbkmscmd -validateKMSConfig -name <kms_ configuration_name>` を実行して、`nbkms` サービスが起動し、実行中の状態になっていることを確認します。

問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトを参照してください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1289

メッセージ: KMS (Key Management Service) の構成を作成できませんでした。

説明: 指定された構成で KMS (Key Management Service) を作成できませんでした。

推奨処置: 詳しくは、JSON の出力で errorDetails を参照してください。操作を再試行しても問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトにアクセスしてください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1290

メッセージ: KMS 構成の更新に失敗しました。

説明: KMS 構成の更新が正常に行われなかった理由として考えられる項目は、次のとおりです。

- 属性が 1 つも指定されていません。
- NetBackup KMS の構成を更新する予定でしたが、KMIP 属性が提供されています。KMIP 属性は NetBackup KMS 構成の更新には有効ではありません。

推奨処置: KMS の構成を更新する場合は、次のことを確認します。

- 少なくとも 1 つの属性を指定します。
- NetBackup KMS の構成を更新するには、KMIP 属性が指定されていないことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1291

メッセージ: NetBackup Key Management Service (NBKMS) はすでに構成されていますが、登録されていません。(The NetBackup Key Management Service (NBKMS) is already configured, but not registered.)

説明: NetBackup KMS はアップグレード中に自動的には登録されません。

推奨処置: nbkmscmd コマンドを実行して NetBackup KMS を検出します。nbkmscmd コマンドの使用について詳しくは、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1292

メッセージ: NetBackup Key Management Service (NBKMS) は、構成されていないため登録できません。(The NetBackup Key Management Service (NBKMS) cannot be registered because it is not configured.)

説明: NetBackup KMS を登録しようとしましたが、NetBackup KMS はまだ構成されていません。登録する前に、NetBackup KMS が構成されており、サービスが実行中であることを確認します。

推奨処置: nbkmscmd コマンドを実行して、NetBackup KMS を構成します。この手順では、NetBackup KMS が自動的に登録されます。nbkmscmd コマンドの使用について詳しくは、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1293

メッセージ: JSON 文字列を処理できません。

説明: External Key Management Service (EKMS) から受信した出力に、解析上の問題があります。

推奨処置: 詳しくは、応答の JSON の出力で errorDetails を参照してください。同じ操作を再試行すると、問題が解決するはずです。詳しくは nbkmiputil および nbwebservice のログを確認してください。問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトを参照してください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1294

メッセージ: NetBackup キー管理ユーティリティへの JSON 文字列の送信でタイムアウトが発生しました。

説明: タイムアウトは、External Key Management Service (EKMS) からキーレコードの詳細を取得するときに発生します。このタイムアウトは、EKMS サーバー名またはポートが KMS 構成に構成されていないことが原因で発生する場合があります。

推奨処置: 詳しくは、JSON の出力で errorDetails を参照してください。

nbkmscmd -listKMSConfig コマンドを使用して、KMS 構成内の KMS サーバー名とポート番号を確認します。KMS の構成ですべての設定を確認したら、nbkmscmd -validateKMSConfig -name <KMS Configuration Name> コマンドを実行します。

同じ操作を再試行すると、問題が解決する場合があります。詳しくは nbkmiputil および nbwebservice のログを確認してください。問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトを参照してください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1295

メッセージ: NetBackup キー管理ユーティリティが実行中であるため、このユーティリティから JSON 文字列を読み取ることができません。

説明: External Key Management Service (EKMS) から受信した出力に、解析上の問題があります。

推奨処置: 詳しくは、JSON の出力で errorDetails を参照してください。同じ操作を再試行すると、問題が解決する場合があります。詳しくは nbkmiputil および nbwebservice のログを確認してください。問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトを参照してください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1296

メッセージ: KMS 構成を検証できません。(The KMS configuration cannot be validated.)

説明: 検証の前に、NetBackup KMS が構成され、サービスが実行中であることが必要です。

推奨処置: nbkms サービスが起動され実行中であることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1297

メッセージ: KMS キーを作成できません。(The KMS key cannot be created.)

説明: KMS キーを作成するために必要な属性が見つからないか、正しくありません。

推奨処置: 必要な KMS キーの属性が指定されていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1298

メッセージ: 1 つ以上の Key Management Server と通信できません。(Cannot communicate with one or more key management servers.)

説明: 1 つ以上の KMS サーバーが、指定された NetBackup ドメインで設定されています。キーは、バックアップまたはリストアジョブの一部として nbwmc に問い合わせられます。KMS サーバーからキーが取得される間、一部の通信エラーが表示されます。KMS に到達できないエラーや、KMS サーバーへの接続に使用されているクレデンシャルが無効である可能性があります。

推奨処置: nbkmscmd -validateKMSConfig -name <KMS Configuration Name> コマンドを実行して、エラーの詳細を取得して確認します。nbkmscmd -listKMSConfig コマンドを使用して、構成されている KMS サーバーと <KMS Configuration Name> を表示できます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1299

メッセージ: KMS 構成の事前チェックに失敗しました。

説明: このエラーは、次のいずれかの条件が満たされていない場合に発生します。

- credId または pkiAttributes を指定する必要があります。両方を同時に指定しないでください。
- 次のいずれかのフィールドは必須です: credId または pkiAttributes。
- kmsServerAttributes フィールドは必須で、空にできません。
- 証明書は必須で、空にできません。
- CA 証明書は必須で、空にできません。
- 秘密鍵は必須で、空にできません。
- この操作は、次の KMS の種類ではサポートされていません: NBKMS。

推奨処置: 必要に応じて次を確認します。

- credId または pkiAttributes を指定する必要があります。両方を同時に指定しないでください。
- 次のいずれかの必須フィールドがあることを確認します: credId または pkiAttributes。
- 必須フィールド kmsServerAttributes が空白でないことを確認します。
- 証明書の日付を確認します。証明書は必須で、空にできません。

- CA 証明書を確認します。CA 証明書は必須で、空にできません。
- 秘密鍵を確認します。秘密鍵は必須で、空にできません。
- NBKMS が使用されていないことを確認します。この操作は、KMS の種類ではサポートされません。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1401

メッセージ: 無効な引数が受信されました (Invalid arguments received)

説明: 無効な入力引数は保留サービスに渡されます。

推奨処置: 必要なすべてのパラメータは必ず正しい値を指定して渡してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1402

メッセージ: 保留 ID または保留名の引数が無効です (Hold id or Hold name argument is invalid)

説明: nbholdutil コマンドが、ルートの保留サービスに渡される無効な -holdid または -holdname オプションを含んでいます。

推奨処置: -holdid または -holdname オプションの有効な値を調べてください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1403

メッセージ: バックアップ ID の引数が無効です (Backup id argument is invalid)

説明: nbholdutil コマンドが、ルートの保留サービスに渡される無効な -backupid オプションを含んでいます。

推奨処置: -backupid オプションの有効な値を調べてください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1405

メッセージ: イメージが見つかりませんでした (No images are found)

説明: nbholdutil コマンドに含まれる -backupid に対応するイメージが見つかりません。

推奨処置: -backupid オプションに有効なイメージが指定されているか調べてください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1407

メッセージ: 無効な保留状態 (Invalid hold state)

説明: このコードは、今後の使用のために予約されています。

推奨処置: 該当なし

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1408

メッセージ: データベースエラー (Database error)

説明: 保留サービスは、保留関連情報を取得できません。

推奨処置: 保留データベースサービスと DBM サービスが動作していることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1409

メッセージ: データベースに接続できません (Unable to connect to database)

説明: 保留サービスが保留データベースに接続できません。

推奨処置: 保留データベースサービスと DBM サービスが動作していることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1410

メッセージ: データが見つかりません (No data found)

説明: 指定された値に対してイメージや保留コピーが見つかりません。

推奨処置: 必要なすべてのパラメータは必ず正しい値を指定して渡してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1411

メッセージ: カタログエラー (Catalog error)

説明: イメージカタログを更新しようとしています。

推奨処置: 保留操作が適用されるイメージコピーが期限切れになっておらず有効か調べてください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1412

メッセージ: 保留レコードの更新中 (Hold record is being updated)

説明: 保留操作で更新が実行中です。

推奨処置: 操作を後で再試行するか、`nbim` サービスを再起動してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1413

メッセージ: 要求された保留が見つかりません (Requested hold is not found)

説明: `nbholdutil` コマンドが、存在しない保留を要求しています。

推奨処置: `-holdname` オプションと `-holdid` オプションを調べてください。`nbholdutil -list` コマンドを使うことができます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1414

メッセージ: 複製の保留が見つかりました (Duplicate hold found)

説明: 別の保留によって名前が使われている保留を作成しようとしています。

推奨処置: 異なる名前で試行してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1415

メッセージ: 複製イメージが見つかりました (Duplicate image found)

説明: 今後の使用のために予約済みです。

推奨処置: 該当なし

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1416

メッセージ: 複製イメージがあるため、一部が失敗しました (Partially failed due to duplicate image)

説明: 今後の使用のために予約済みです。

推奨処置: 該当なし

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1417

メッセージ: 保留されていないイメージがあるため、一部が失敗しました (Partially failed due to unhold image)

説明: バックアップイメージコピーが、指定された保留からすでに削除されています。

推奨処置: 必ず現在の保留に存在する正しいバックアップ ID を指定してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1418

メッセージ: 要求されたイメージが見つかりません (Requested image is not found)

説明: 指定されているバックアップ ID のバックアップイメージが見つかりません。イメージが期限切れになっているか、または指定されているバックアップ ID が無効です。

推奨処置: 該当なし

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1419

メッセージ: 無効なイメージコピーがあるため、一部が失敗しました (Partially failed due to invalid image copy)

説明: 今後の使用のために予約済みです。

推奨処置: 該当なし

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1420

メッセージ: 保留されているイメージコピーを期限切れにすることはできません (Cannot expire on hold image copy)

説明: (bpexpdate または NetBackup 管理コンソールを使用して) 保留中のイメージコピーを期限切れにしようとしています。

推奨処置: このバックアップイメージからすべての保留を削除します。または、このバックアップ ID のすべてのイメージから保留を削除して、バックアップイメージを期限切れにします。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1421

メッセージ: 有効な保留を変更することはできません (Active holds cannot be changed)

説明: 有効な状態の保留を更新しようとしています。

推奨処置: NBIM サービスを再起動してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1422

メッセージ: 保留中のメディアを割り当て解除することはできません (Cannot deassign media on hold)

説明: ユーザーが保留中のイメージコピーがあるメディアを割り当て解除しようとしています。

推奨処置: 割り当て解除するメディアでバックアップされるイメージコピーの保留を解除してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1423

メッセージ: イメージコピーの保留状態を取得できません (Unable to retrieve hold status of the image copies)

説明: 今後の使用のために予約済みです。

推奨処置: 該当なし

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1425

メッセージ: 要求された保留が見つかりません (Requested hold is not found)

説明: 保留サービスは、指定されている保留名または保留 ID の保留を見つけることができません。

推奨処置: すべての保留をリストするには、`nbholdutil -list` を実行してください。指定した `-holdname` オプションと `-holdid` オプションが有効であることを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1426

メッセージ: 破棄された保留を変更することはできません (Retired holds cannot be changed)

説明: 今後の使用のために予約済みです。

推奨処置: 該当なし

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1500

メッセージ: 指定された場所にストレージユニットが存在しないか使用できません (Storage unit does not exist or cannot be used where specified)

説明: ストレージライフサイクルポリシーで 1 つ以上の宛先に指定したストレージユニットまたはストレージユニットグループが無効です。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- 指定したストレージユニットまたはストレージユニットグループが NetBackup データベースに存在することを確認します。
- ストレージライフサイクルポリシーは[BasicDisk]や[ステージング (Staging)]形式をサポートしないため、指定したストレージユニットがこの形式でないことを確認します。
- ストレージライフサイクルポリシーでストレージユニットがスナップショットの宛先に指定されていないことを確認します。ストレージライフサイクルポリシーではスナップショットの宛先にストレージユニットは必要ありません。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1501

メッセージ: 指定された場所でソース操作を使用できません (source operation cannot be used where specified)

説明: ストレージライフサイクルポリシーで 1 つ以上の複製先に指定したソースが無効です。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- 指定したソースがストレージライフサイクルポリシーの宛先リスト内の有効な宛先を参照していることを確認します。
- [バックアップ (Backup)]または[スナップショット (Snapshot)]宛先形式にソースが指定されていないことを確認します。`nbstl` を使ってストレージライフサイクルポリシーを構成する場合は、バックアップまたはスナップショットの宛先形式にソースとして値ゼロ (0) を使います。
- 指定したソースを参照する宛先が[スナップショット (Snapshot)]宛先形式ではないことを確認します。NetBackup では、ソースとしてスナップショットコピーを使用するバックアップイメージを複製できません。
- 指定したソースが、そのソースの宛先自体を参照していないことを検証します。
- ストレージライフサイクルの指定した宛先リストで、ソースの依存関係が循環していることを確認します。
- クラウドスナップショットレプリケーションのソースはスナップショット操作である必要があります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1502

メッセージ: 指定された場所で保持形式を使用できません (retention type cannot be used where specified)

説明: ストレージライフサイクルポリシーで 1 つ以上の宛先に指定した保持形式が無効です。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- ストレージライフサイクルポリシーで指定した保持形式が[固定 (Fixed)]、[管理対象のステージング容量 (Staged capacity managed)]、または[複製後に期限切れにする (Expire after duplication)]であることを確認します。
- [複製後に期限切れにする (Expire after duplication)]保持形式が、ストレージライフサイクルポリシーの他の宛先のソースとして指定されている場合にのみ宛先に使用されていることを確認します。
- [管理対象のステージング容量 (Staged capacity managed)]保持形式が[容量管理 (Capacity management)]機能をサポートするディスクの宛先に対してのみストレージライフサイクルポリシーで使われていることを確認します。
- ストレージライフサイクルポリシーの[スナップショット (Snapshot)]宛先形式で、[固定 (Fixed)]保持形式のみが使用されていることを確認します。
- 固定保持形式はクラウドスナップショットレプリケーションでのみサポートされます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1503

メッセージ: 指定された場所にボリュームプールが存在しないか使用できません (Volume pool does not exist or cannot be used where specified)

説明: ストレージライフサイクルポリシーで 1 つ以上の宛先に指定したボリュームプールが無効です。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- 指定したボリュームプールが NetBackup データベースに存在することを確認します。
- ストレージライフサイクルポリシーでボリュームプールが[バックアップ (Backup)]宛先形式に指定されていないことを確認します。
- ストレージライフサイクルポリシーでボリュームプールが[スナップショット (Snapshot)]宛先形式に指定されていないことを確認します。
- ストレージライフサイクルポリシーでディスクストレージユニットを使う[複製 (Duplication)]宛先形式にボリュームプールが指定されていないことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1504

メッセージ: 指定された場所にサーバーグループが存在しないか使用できません (Server group does not exist or cannot be used where specified)

説明: ストレージライフサイクルポリシーで 1 つ以上の宛先に指定したメディアサーバーグループが無効です。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- 指定したメディアサーバーグループが NetBackup データベースに存在することを確認します。
- ストレージライフサイクルポリシーでメディアサーバーグループが[バックアップ (Backup)]宛先形式に指定されていないことを確認します。
- ストレージライフサイクルポリシーでメディアサーバーグループが[スナップショット (Snapshot)]宛先形式に指定されていないことを確認します。
- ストレージライフサイクルポリシーでディスクストレージユニットを使う[複製 (Duplication)]宛先形式にメディアサーバーグループを指定していないことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1505

メッセージ: 指定された場所に代替読み込みサーバーが存在しないか使用できません (alternate read server does not exist or cannot be used where specified)

説明: ストレージライフサイクルポリシーで 1 つ以上の宛先に指定した代替読み込みサーバーが無効です。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- 指定した代替読み込みサーバーが NetBackup データベースに存在することを確認します。
- ストレージライフサイクルポリシーで代替読み込みサーバーが[バックアップ (Backup)]宛先形式に指定されていないことを確認します。
- ストレージライフサイクルポリシーで代替読み込みサーバーが[スナップショット (Snapshot)]宛先形式に指定されていないことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1506

メッセージ: データの分類は存在しません (data classification does not exist)

説明: ストレージライフサイクルポリシーで指定したデータの分類が無効です。

推奨処置: 指定したデータ分類が NetBackup データベースに存在することを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1507

メッセージ: 遅延操作フラグが無効です (Invalid deferred operation flag)

説明: 遅延操作フラグが SLP 操作に対して無効になっています。

推奨処置: 次の手順を実行します。

- `nbstl -defop` コマンドを使用した場合、指定した引数が f、F、t、T のいずれかであることを確認します。
  `nbstl` コマンドについて詳しくは、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。
- プライマリ SLP 操作 (バックアップ、スナップショット、インポート) にフラグが設定されないことを確認します。
- ソースコピーに固定保持があるかを確認します。
- 詳細については詳細ログメッセージを参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1508

メッセージ: ストレージライフサイクルポリシーが最大コピーを超えています (Storage lifecycle policy exceeds maximum copies)

説明: ストレージライフサイクルポリシーで指定した宛先のリストが許可したバックアップコピーの最大数 10 を超えています。

推奨処置: ストレージライフサイクルポリシーで指定した宛先の数が 10 を超えていないことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1509

メッセージ: ストレージライフサイクルポリシーが最大バックアップ操作を超えています (storage lifecycle policy exceeds maximum backup operations)

説明: ストレージライフサイクルポリシーで指定した[バックアップ (Backup)]形式の宛先の数が許可した同時コピーの最大数を超えています。

推奨処置: ストレージライフサイクルポリシーで指定した[バックアップ (Backup)]形式の宛先の数が 4 以下であることを検証します ([許容される同時コピーの最大数 (maximum number of allowed simultaneous copies)]パラメータのデフォルト値は 4 です)。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1510

メッセージ: ストレージライフサイクルポリシーに複数のスナップショット操作を含めることはできません (storage lifecycle policy cannot have more than one snapshot operation)

説明: ストレージライフサイクルポリシーで指定した宛先のリストが許可したスナップショットの宛先の最大数を超えています。

推奨処置: ストレージライフサイクルポリシーが複数のスナップショット形式の宛先を含むように構成されていません。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1511

メッセージ: ストレージライフサイクルポリシーには少なくとも 1 つの固定保持またはスナップショットのローテーション操作を含める必要があります (storage lifecycle policy must have at least one fixed retention or snapshot rotation operation)

説明: 指定したストレージライフサイクルポリシーに、保持形式が[固定 (Fixed)]の宛先が含まれていません。

推奨処置: 指定したストレージライフサイクルポリシーが[固定 (Fixed)]保持形式で構成された宛先を少なくとも 1 つ含むことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1512

メッセージ: ストレージライフサイクルポリシーには 1 つ以上のバックアップ、インポート、またはスナップショット操作を含める必要があります (storage lifecycle policy must have at least one backup, import, or snapshot operation)

説明: 指定したストレージライフサイクルポリシーにバックアップの宛先が含まれていません。

推奨処置: ストレージライフサイクルポリシーに、[バックアップ (Backup)]形式の宛先が少なくとも 1 つ含まれていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1513

メッセージ: 優先度が無効です (invalid priority)

説明: ストレージライフサイクルポリシーで指定した複製の優先度が無効です。

推奨処置: ストレージライフサイクルポリシーで指定した複製の優先度が 0 から 99999 の範囲内であることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1514

メッセージ: 操作形式が無効です (invalid operation type)

説明: ストレージライフサイクルポリシーで 1 つ以上の宛先に指定した宛先形式が無効です。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- ストレージライフサイクルポリシーの各宛先に指定した宛先形式が[バックアップ (Backup)]、[複製 (Duplication)]、[スナップショット (Snapshot)]のいずれかであることを確認します。
- `nbstl` コマンドを使用してストレージライフサイクルポリシーを構成する場合、宛先形式の有効な値は次のとおりです。0 は[バックアップ (Backup)]、1 は[複製 (Duplication)]、2 は[スナップショット (Snapshot)]を示します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1515

メッセージ: 指定された場所で、多重化値が無効か使用できません (multiplexing value is not valid or cannot be used where specified)

説明: 1 つ以上の宛先に指定した多重化の維持フラグが無効です。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- nbstl コマンドを使用してストレージライフサイクルポリシーを構成する場合は、各宛先の多重化維持フラグを示すために有効な値が使用されていることを確認します。値「T」または「t」は True (多重化を維持する) を示します。値「F」または「f」は false (多重化を維持しない) を示します。
- [バックアップ (Backup)]形式の宛先が多重化を維持するように構成されていないことを確認します。
- [スナップショット (Snapshot)]形式の宛先が多重化を維持するように構成されていないことを確認します。
- ディスクストレージユニットを使用する[複製 (Duplication)]形式の宛先が多重化を維持するように構成されていないことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1516

メッセージ: すべてのストレージユニットまたはグループは同じメディアサーバー上に存在している必要があります (all storage units or groups must be on the same media server)

説明: ストレージライフサイクルポリシーで指定された[バックアップ (Backup)]形式の宛先には、同じメディアサーバーからアクセスできません。

推奨処置: [バックアップ (Backup)]形式のすべての宛先に、少なくとも 1 つの共通のメディアサーバーからアクセスできることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1517

メッセージ: 保持レベルが無効です (invalid retention level)

説明: ストレージライフサイクルポリシーで 1 つ以上の宛先に指定された保持レベルが無効です。

推奨処置: ストレージライフサイクルポリシーで各宛先に指定した保持レベルが 0 から 100 の範囲内であることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1518

メッセージ: バックアップイメージはストレージライフサイクルポリシーでサポートされていません (backup image is not supported by storage lifecycle policy)

説明: 構成したストレージライフサイクルポリシーはこのバックアップイメージをサポートしません。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- スナップショットバックアップを実行するように NetBackup ポリシーが構成され、ポリシーでストレージの宛先としてストレージライフサイクルポリシーが使用される場合は、指定したストレージライフサイクルポリシーにスナップショットの宛先が構成されている必要があることを確認します。スナップショットの宛先が構成されていない場合は、それらの NetBackup ポリシーによって作成されるバックアップイメージがストレージライフサイクルポリシーでライフサイクル操作用に処理されなくなります。
- ストレージの宛先としてストレージライフサイクルポリシーを使う NetBackup ポリシーが、スナップショットのみの操作を実行するように構成されていないことを確認します。ストレージの宛先としてストレージライフサイクルポリシーを使う NetBackup ポリシーはスナップショットに加えてバックアップを作成する必要があります。ストレージライフサイクルポリシーは、スナップショットの宛先を構成した場合でも、少なくとも 1 つのバックアップコピーを含んでいる場合にのみ、このようなイメージに対してライフサイクル操作を実行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1519

メッセージ: ［イメージは処理中です (images are in process)］

説明: イメージの SLP 処理が未完了のため、処理中の操作は完了できません。

推奨処置: イメージ処理が完了するまで待ってから、操作を再試行してください。または、必要なイメージの SLP 処理を終了してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1521

メッセージ: データベースは使用できません

説明: インポートマネージャが NetBackup データベースにアクセスできません。

推奨処置: 次のいずれかを実行します。

- データベースサービスが実行中であることを確認します。
- ディスクに空きがあることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1522

メッセージ: データベース問い合わせ実行中のエラー

説明: インポートマネージャ内にSQL エラーがあります。

推奨処置: 詳しくは、ログファイルで nbstserv プロセスまたはオリジネータ ID 369 を調べます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1523

メッセージ: 無効なフラグメント (Invalid fragment)

説明: NetBackup はストレージデバイスから、認識できない形式のレプリケーション通知イベントを受信しました。

推奨処置: NetBackup の[問題 (Problems)]レポートで詳細を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1524

メッセージ: イメージレコードが重複しています (Duplicate image record)

説明: NetBackup はストレージデバイスから NetBackup カタログにすでに存在するバックアップ ID のレプリケーション通知イベントを受信しました。

推奨処置: 次のいずれかを実行します。

- NetBackup の[問題 (Problems)]レポートで詳細を確認します。
- NetBackup によって削除されないので、ストレージから重複したイメージを削除します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1525

メッセージ: LSU が無効です (Invalid lsu)

説明: NetBackup は不明または未構成のディスクボリューム (LSU) にイメージが存在することを示すレプリケーション通知イベントを受信しました。

推奨処置: 次のいずれかを実行します。

- LSU を有効なディスクプールの有効なディスクボリュームとして構成し、その有効なストレージユニットを作成します。インポートストレージライフサイクルポリシーとこのストレージユニットを関連付けます。
- NetBackup が認識するレプリケーションターゲットのディスクボリューム (LSU) を使うためにストレージデバイスのレプリケーションを再構成します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1526

メッセージ: ストレージライフサイクルポリシーが最大インポート先を超えています (storage lifecycle policy exceeds maximum import destinations)

説明: ストレージライフサイクルポリシー定義は 1 つのインポート先しか含むことができないので、指定したとおりに作成、または修正できません。

推奨処置: 1 つのインポート先のみを含むストレージライフサイクルポリシーを構成します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1527

メッセージ: ストレージライフサイクルポリシーには 1 つだけのバックアップ、インポート、またはスナップショット操作を含めることができます (storage lifecycle policy can have only one of backup, import, and snapshot operations)

説明: インポート先を指定したストレージライフサイクルポリシーは同時にバックアップ先またはスナップショット先を含むことができないため、ストレージライフサイクルポリシー定義は指定したとおりに作成または修正できません。

推奨処置: 1 つのインポート先のみと複製タイプの追加の宛先のみを指定したストレージライフサイクルポリシーを構成します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1528

メッセージ: 自動イメージレプリケーションのソースコピーがレプリケーションに対応していません (The source copy for an Auto Image Replication is not capable of replication)

説明: ストレージライフサイクルポリシー (SLP) 定義を指定どおりに作成または変更できません。自動イメージレプリケーションの宛先に、マスターサーバー間の複製が不可能なコピーを複製する宛先を選択したためです。

推奨処置: 次のいずれかを実行します。

- コマンドラインを使う場合は、ソースコピーの正しい SLP の宛先インデックス番号を指定したことを確認します。
- GUI で正しいソースストレージライフサイクルポリシーの宛先を示す適切なインデントを使います。
- コピー元が複製が可能であるストレージユニットを使っていることを確認します。ストレージユニットは、CLI の SLP 宛先インデックスまたは GUI のインデントによって指定されます。ストレージユニットが指定するディスクプール内のディスクボリュームのプロパティを調べます。
- レプリケーションターゲットを設定した後、ディスクプールを更新する必要があります。NetBackup 管理コンソールの左ペインで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[デバイス (Devices)]>[ディスクプール (Disk Pools)] を展開します。右ペインで、更新するディスクプールを選択します。[ディスクプールの変更 (Change Disk Pool)ダイアログボックスで、[更新 (Refresh)]をクリックして、ディスクプールのレプリケーションを設定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1529

メッセージ: 自動イメージレプリケーションのソースコピーにストレージユニットを指定している必要があります (The source copy for Auto Image Replication must specify a storage unit)

説明: 次のいずれかの状態が発生している可能性があります。

- ストレージライフサイクルポリシー定義を指定とおりに作成または変更できません。自動イメージレプリケーションの宛先に、マスターサーバー間の複製が不可能なコピーを複製するおそれがある宛先が選択されているためです。
- ストレージユニットグループを使用して複製しようとしています。自動イメージレプリケーションは、ストレージユニットグループからのレプリケートもストレージユニットグループへのレプリケートもサポートしません。すなわち、ソースコピーはストレージユニットグループにはなく、ターゲットはストレージユニットグループではありません。

推奨処置: 次の 1 つ以上を実行します。

- コマンドラインを使う場合は、ソースコピーの正しいストレージライフサイクルポリシーの宛先インデックス番号を指定したことを確認します。
- GUI で正しいソースストレージライフサイクルポリシーの宛先を示す適切なインデントを使っていることを確認します。
- CLI のストレージライフサイクルポリシーの宛先インデックス、または GUI のインデントによって指定されるソースが、レプリケーション可能なストレージユニット (ストレージ

ユニットグループ、ストレージライフサイクルポリシーまたは任意ではなく) を使っていることを確認します。ストレージユニットが指定するディスクプール内のディスクボリュームのプロパティを調べます。

- 複製でストレージユニットグループを使用していないことを確認してください。ソースコピーの場合、ストレージユニットグループにないストレージユニットを選択します。ターゲットの場合、ストレージユニットグループは選択しません。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1530

メッセージ: Only one Auto Image Replication allowed per copy

説明: ストレージライフサイクルポリシー定義を指定どおりに作成または変更できません。自動イメージレプリケーションの宛先に、自動イメージレプリケーションがすでに存在し、ソースコピーとして指定されているコピーを複製する宛先が選択されているためです。

推奨処置: 次のいずれかを実行します。

- コマンドラインを使う場合は、ソースコピーの正しいストレージライフサイクルポリシーの宛先インデックス番号を指定したことを確認します。
- GUI で正しいソースストレージライフサイクルポリシーの宛先を示す適切なインデントを使っていることを確認します。
- CLI のストレージライフサイクルポリシー宛先インデックス、または GUI のインデントにより指定されたソースには、ソースコピーを指定している自動イメージレプリケーション宛先が複数存在しないことを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1531

メッセージ: インポートストレージライフサイクルポリシーにはリモート保持形式のコピーが 1 つ必要です (An import storage lifecycle policy requires one copy with remote retention type)

説明: (インポートされた) リモート保持形式を使用して、インポートされたイメージの少なくとも 1 つのコピーを作成する必要があるので、ストレージライフサイクルポリシー定義を指定したとおりに作成または修正できません。

推奨処置: リモート保持形式を使う宛先をストレージライフサイクルポリシーに追加します。

次のいずれかを実行します。

- ストレージライフサイクルポリシーの宛先の 1 つを、リモート保持形式を使うように変更します。ストレージライフサイクルポリシーにインポートの宛先が 1 つしかない場合、その宛先はリモート保持形式である必要があります。
- リモート保持形式を使う宛先をストレージライフサイクルポリシーに追加します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1532

メッセージ: インポートされたイメージが存在しない SLP 名を指定しているため、インポートは失敗しました (Import failed because the imported image specifies an SLP name which does not exist)

説明: インポートされたイメージは、構成されたどのストレージライフサイクルポリシーとも一致せず、ただちに期限切れになりました。

推奨処置: 次のいずれかを実行します。

- 自動イメージレプリケーションを構成したソースドメインのストレージライフサイクルポリシーが、インポートを構成した宛先ドメインのストレージライフサイクルポリシーと一致することを確認します。一致は大文字と小文字の区別ありです。
- ソースドメインのストレージライフサイクルポリシーと同じ名前を使って、インポート先を指定したストレージライフサイクルポリシーを追加します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1533

メッセージ: インポートされたイメージデータクラスが SLP データクラスと異なるため、インポートは失敗しました (Import failed because the imported image data class is different than the SLP data class)

説明: インポート済みであるイメージは、インポートのストレージライフサイクルポリシーのデータ分類のどれとも一致しないデータ分類を含んでいるため、すぐに期限切れとされました。

推奨処置: 次のいずれかを実行します。

- インポートを構成した宛先ドメインのデータ分類と一致するように、自動イメージレプリケーションを構成したソースドメインのストレージライフサイクルポリシーのデータ分類を変更します。一致は大文字と小文字の区別ありです。
  自動イメージレプリケーションを構成したソースドメインのストレージライフサイクルポリシーが、インポートを構成した宛先ドメインのストレージライフサイクルポリシーと一致することを確認します。一致は大文字と小文字の区別ありです。

- インポートを構成したソースドメインのデータ分類と一致するように、自動イメージレプリケーションを構成した宛先ドメインのストレージライフサイクルポリシーのデータ分類を変更します。一致は大文字と小文字の区別ありです。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1534

メッセージ: インポートされたイメージがインポート操作のない SLP 名を指定しているため、インポートは失敗しました (Import failed because the imported image specifies an SLP name with no import operation)

説明: インポートされたイメージは、インポートのストレージライフサイクルポリシーではないストレージライフサイクルポリシー名を指定しているため、すぐに期限切れとされました。

推奨処置: 自動イメージレプリケーションを構成したソースドメインにある異なるストレージライフサイクルポリシー名を使ってください。この名前は、インポートを構成した宛先ドメインをインポート先とするストレージライフサイクルポリシー名と一致する必要があります。一致は大文字と小文字の区別ありです。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1535

メッセージ: インポートするイメージのバックアップ ID が既存のイメージと競合しているため、インポートに失敗しました (Import failed because the imported image backup id conflicts with an existing image)

説明: NetBackup は、イメージカタログにすでに存在するバックアップ ID を持つイメージをインポートするように試みました。

推奨処置: NetBackup によって削除できないので、ストレージから重複したイメージを削除します。次のコマンドを使用します。

```
# bpimage -deletecopy # -backupid backupid
```

は、削除するイメージのコピー番号です。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1536

メッセージ: ストレージユニットまたはストレージユニットグループは、SLP で参照されているため削除できません (The storage unit or storage unit group cannot be deleted because an SLP references it)

説明: ストレージライフサイクルポリシー (SLP) が参照しているストレージユニットまたはストレージユニットグループは削除できません。SLP のバージョンが古い可能性があります。NetBackup 管理コンソールには SLP の最新バージョンが表示されますが、ストレージユニットまたはストレージユニットグループへの参照が古いバージョン内で行われている可能性があります。

推奨処置: `nbstl` コマンドを使用して、古い SLP バージョンを表示、変更してください。以下の操作を記載されている順序で行ってください。

- 各 SLP のすべてのバージョンを表示する次のコマンドを実行します。

```
# nbstl -L -all_versions
```

- ストレージユニットまたはストレージユニットグループを参照する各 SLP の名前とバージョンを特定します。
- 削除するストレージユニット (グループ) を別のストレージユニットの名前に置換する次のコマンドを実行します。

```
# nbstl <SLP_name> -modify_version <version_number>...
```

Storage Lifecycle Policy (SLP) のバージョンについて詳しくは『NetBackup 管理者ガイド Vol. 1』を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1537

メッセージ: バックアップポリシーとストレージライフサイクルポリシーの構成が競合しています (Backup policy and storage lifecycle policy have conflicting configurations)

説明: バックアップポリシーの特性の一部が、ポリシー属性またはポリシースケジュールで参照される SLP 特性の 1 つと互換性がありません。

推奨処置: NetBackup 管理コンソールで、疑わしい SLP について[ストレージライフサイクルポリシーの変更 (Change Storage Lifecycle Policy)]ダイアログを選択します。次に、SLP に関係する特定の競合を表示するために検証レポートを実行します。それらの競合を訂正してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1538

メッセージ: ストレージライフサイクルポリシーのデータ分類がバックアップポリシーと競合しています (Data Classification in storage lifecycle policy conflicts with backup policy)

説明: SLP に指定されたデータ分類がバックアップポリシーに指定されたデータ分類と一致しません。

推奨処置: 次のいずれかを実行します。

- 一致するデータ分類を持つ SLP を参照するようにバックアップポリシーを変更します。
- バックアップポリシーのデータ分類か SLP のデータ分類を変更して、それらが一致するようにします。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1539

メッセージ: バックアップポリシーはスナップショットを生成しますが、ストレージライフサイクルポリシーはそれらを処理しません (Backup policy generates snapshots but storage lifecycle policy does not handle them)

説明: ［ポリシーの変更 (Change Policy)］ダイアログボックスで［スナップショットバックアップを実行する (Perform snapshot backups)］と［インスタントリカバリ用または SLP 管理用にスナップショットを保持する (Retain snapshot for Instant Recovery or SLP management)］が選択されているため、バックアップポリシーによってスナップショットが生成されます。参照される SLP はスナップショット操作を含んでいないためスナップショットを処理できません。

推奨処置: 次のいずれかを実行します。

- スナップショットサポートを提供する SLP を使うようにバックアップポリシーを変更します。
- スナップショットを生成しないようにバックアップポリシーを変更します。
- スナップショット操作を含むように SLP を変更します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1540

メッセージ: ストレージライフサイクルポリシーはスナップショットを想定していますが、バックアップポリシーは、SLP 管理を有効にした状態でスナップショットを作成しません (Storage lifecycle policy expects snapshots but backup policy does not create them with SLP management enabled)

説明: このポリシーの最大スナップショット数の限度に達し、ローテーションの対象となる既存のスナップショットがありません。

推奨処置: 不要になった既存のスナップショットを見つけて、期限切れにしてください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1541

メッセージ: スナップショットの作成に失敗しました。ポリシーの最大スナップショット数を超え、また既存のスナップショットは期限切れの対象になりません。(Snapshot creation failed. The maximum snapshot limit for the policy has been exceeded and no existing snapshots are eligible for expiration.)

説明: 次のいずれかの条件に該当する場合です。

- 既存のすべてのスナップショットコピーは、スナップショット複製保留中モードにあるため、期限切れの対象にはできません。
- 既存のスナップショットコピーは、まだ保持期間 (固定された保持期間) が終了していないため、期限切れの対象にできます。

推奨処置: まだ保留中か保持期間が終了していないスナップショットコピーを期限切れにしようとしないでください。[バックアップポリシー (Backup Policy)] > [属性 (Attributes)] > [スナップショットのオプション (Snapshot Options)] で、最大のスナップショットの限度の設定を調べてください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1542

メッセージ: 既存のスナップショットは有効でなくなったか、以降の操作でマウントできません (An existing snapshot is no longer valid or cannot be mounted for subsequent operations)

説明: 既存のスナップショットが破損しているか、必要な一部のデータを含んでいません。そのスナップショットは、マウントできないだけでなく、そのスナップショットかリストアからのバックアップを含む追加の NetBackup 操作に使うことができません。保留中のすべての SLP 操作が自動的にキャンセルされました

推奨処置: 新しいスナップショットを生成する新しいバックアップジョブを実行してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1543

メッセージ: ポリシー形式はストレージライフサイクルポリシー操作と互換性がありません (Policy type is not compatible with storage lifecycle policy operations)

説明: 指定した形式のポリシーは、スナップショット操作などの SLP 特性を含む SLP 操作をサポートしていないため、参照されている SLP とともに使用することができません。

推奨処置: ポリシー形式と互換性がある別の SLP を選択してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1545

メッセージ: スケジュール形式はストレージライフサイクルポリシー操作と互換性がありません (Schedule type is not compatible with storage lifecycle policy operations)

説明: ポリシーのスケジュールはストレージの宛先として SLP を参照していますが、スケジュール形式が SLP によって実行される操作と互換性がありません。

推奨処置: スケジュール形式と互換性がある別の SLP を選択してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1546

メッセージ: 管理対象の容量の保持形式は SLP 操作と互換性がありません (Capacity managed retention type is not compatible with SLP operations)

説明: SLP 操作の保持形式として管理対象容量の保持が選択されました。この保持形式では SLP 操作はサポートされていません。

推奨処置: スケジュール形式と互換性がある別の SLP を選択してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1547

メッセージ: コピー保持後、期限切れには依存コピーが必要です (Expire after copy retention requires a dependent copy)

説明: SLP 操作の保持形式が[コピー後に期限切れにする (Expire after copy)]の場合には、その操作の依存コピーはソースとして[コピー後に期限切れにする (Expire after copy)]操作を使用する必要があります。

推奨処置: このスナップショットで操作を実行できません。カタログから期限切れにしてください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1548

メッセージ**:** 保持形式はスナップショット操作と互換性がありません (Retention type is not compatible with snapshot operation)

説明**:** SLP のスナップショット操作用に選択した保持形式がスナップショットでサポートされていません。

考えられる状況: Replication Director のバックアップポリシーを構成し、[属性 (Attributes)]タブで[ポリシーストレージ (Policy storage)]に[任意 (Any Available)]を選択する場合。バックアップポリシーのスケジュールで、[ポリシーストレージの選択を上書きする (Override policy storage selection)]を選択し、ドロップダウンメニューから SLP を選択します。この SLP は[固定 (Fixed)]の保持形式を使うストレージユニットを含んでいます。バックアップポリシーの検証は失敗し、[SLP 保持による管理 (Managed by SLP retention)]に[スナップショットの最大限度 (Maximum snapshot limit)]を設定するよう求められます。

推奨処置**:** 次のいずれかを実行します。

- 別の保持形式を選択してください。
- Replication Director 用にバックアップポリシーを構成している場合、そのバックアップポリシーを開いてください。[属性 (Attributes)]タブで[オプション (Options)]をクリックして、Replication Director オプションを表示します。[最大スナップショット数 (Maximum Snapshots)]の値が[SLP 保持による管理 (Managed by SLP Retention)]に含まれていない場合、代わりに 0 (ゼロ) を選択してください。0 の値は[SLP 保持による管理 (Managed by SLP Retention)]の選択を示します。
- 固定保持形式はクラウドスナップショットレプリケーションでのみサポートされます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1549

メッセージ**:** TIR 情報の選択はストレージライフサイクルポリシー操作と互換性がありません (TIR information selection is not compatible with storage lifecycle policy operations)

説明**:** バックアップポリシーが、TIR 情報の収集を有効にして、ストレージの宛先として SLP を使っています。SLP の操作の 1 つ以上で TIR 情報の収集がサポートされていません。

推奨処置**:** 次のいずれかを実行します。

- バックアップポリシーから TIR 情報の選択を削除します。
- バックアップポリシーとともに使う SLP を変更します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1552

メッセージ: ソースおよびターゲットストレージユニットは有効なレプリケーションパートナーではありません (The source and target storage units are not valid replication partners)

説明: `nbstl` コマンドにより、ライフサイクルポリシーが構成されました。次のいずれかの条件に該当する場合です。

- レプリケーション操作向けに指定済みのターゲットストレージユニット/グループが、ソースストレージユニット/グループのレプリケーションパートナーではありません。
- ターゲットのストレージユニットまたはグループで構成されるボリュームはコピー元のストレージユニットかグループで構成されるボリュームのレプリケーションターゲットではありません。
- ストレージサーバーの完全修飾名を使います。ストレージサーバーの作成プロセスは `bpstsinfo -li` の出力に表示されているように短縮版の名前を必要とします。

推奨処置: 次のいずれかを実行します。

- 次のコマンドを実行して、特定のソースストレージユニット/グループに一致するターゲットストレージユニット/グループのリストを取得します。

  ```
  # nbdevquery -listreptargets -stunit source_stu_or_group
  ```

- `nbdevquery` コマンドによって表示されたリスト内のターゲットストレージユニット/グループに対して `nbstl` コマンドを実行します。
- `bpstsinfo -li` コマンドを実行し、出力上でストレージサーバー名を確認します。ストレージサーバーを作成するのに使う名前は、この名前と一致する必要があります。
- ストレージサーバーの構成が完了したら、必ず NetBackup を構成してください。そうしない場合は、NetBackup 管理コンソールの［ディスクプールの変更 (Change Disk Pool)］ダイアログか、`nbdevconfig -updatedp` コマンドを使用して、ストレージサーバーの各ディスクプールを更新してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1553

メッセージ: チェックポイントはストレージライフサイクルポリシー操作で使用できません (Checkpoints are not allowed with storage lifecycle policy operations)

説明: バックアップポリシーが、［チェックポイントから再開 (Checkpoint Restart)］機能を有効にして、ストレージの宛先として SLP を使っています。この SLP は、［チェックポイン

トから再開 (Checkpoint Restart)]機能をサポートしない 1 つ以上の操作を含んでいます。

推奨処置: 次のいずれかを実行します。

- バックアップポリシーから[チェックポイントから再開 (Checkpoint Restart)]の選択を削除します。
- バックアップポリシーとともに使う SLP を変更します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1554

メッセージ: ストレージユニットのスナップショット機能には操作特性との互換性がありません (Storage unit snapshot capability is not compatible with operation characteristics)

説明: ストレージユニットのスナップショット機能が、それを使用する SLP 操作をサポートしていません。

推奨処置: 正しい機能をサポートするストレージユニットを選択してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1556

メッセージ: バックアップポリシーによって参照されているため、SLP の削除に失敗しました。(The SLP deletion failed because a backup policy refers to it.)

説明: SLP が依然として 1 つ以上のバックアップポリシーで参照されているため、この SLP を削除する試行は失敗しました。

推奨処置: 他の SLP かストレージユニットを使うようにバックアップポリシーを変更してください。その後で、SLP の削除を再試行してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1557

メッセージ: ターゲットストレージユニットがミラー対応である場合に、ミラー保持を指定する必要があります (Must specify mirror retention when target storage unit is mirror capable)

説明: ストレージライフサイクルポリシーのレプリケーション操作でミラー対応のターゲットストレージユニットを指定しましたが、保持がミラー形式ではありません。

推奨処置: nbstl コマンドを使用してストレージライフサイクルポリシーを構成した場合は、次の処理の後にコマンドを再実行します。ミラー対応のストレージユニットに対応するレプリケーション操作に対してミラー保持形式を指定します。bpstulist -U コマンドを使用して、ストレージユニットのプロパティを表示します。GUI を使用したストレージライフサイクルポリシーの構成時にエラーが発生した場合、問題レポートを提出し、適切なログを提供してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1558

メッセージ: ターゲットストレージユニットがミラー対応でない場合、ミラー保持は使用できません (Mirror retention is not allowed when target storage unit is not mirror capable)

説明: ストレージライフサイクルポリシーのレプリケーション操作を構成したときに、ミラーに対応していないターゲットストレージユニットにミラーの保持を指定しました。

推奨処置: nbstl コマンドを使用してストレージライフサイクルポリシーを構成した場合は、次の処理の後にコマンドを再実行します。ミラーに対応していないストレージユニットに対応するレプリケーション操作に対して適切な保持形式 (ミラー保持以外) を指定します。bpstulist -U コマンドを使用して、ストレージユニットのプロパティを表示します。GUI を使用したストレージライフサイクルポリシーの構成時にエラーが発生した場合、問題レポートを提出し、適切なログを提供してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1559

メッセージ: [ポリシーまたはスケジュールで参照されているストレージライフサイクルポリシーが見つかりません (Storage lifecycle policy referenced in policy or schedule not found)]

説明: バックアップポリシーの属性またはポリシースケジュールの 1 つに指定されている SLP が見つかりません。

推奨処置: ポリシーで使われている SLP のスペルを調べてください。定義済みの SLP のリストは、NetBackup 管理コンソールまたは nbstl コマンドを使って表示できます。バックアップポリシーで使うために定義済みの SLP の 1 つを選択するか、必要な名前を持つ SLP を作成してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1560

メッセージ: レプリケーション操作なしで、固定またはローテーション保持が必要です (Fixed or rotation retention required without a Replication operation)

説明: 自動イメージレプリケーション操作を含む SLP は、保持形式が[固定 (Fixed)]スナップショットか[最大 (Maximum)]スナップショットである 1 つ以上の操作を含む必要があります。

推奨処置: 必要な保持形式を持つ操作を追加するか、既存の操作の保持形式を変更してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1561

メッセージ: NDMP を使用するポリシーが、ストレージライフサイクルポリシー内の複数の[スナップショットからのバックアップ (Backup From Snapshot)]操作と競合しています (Policy using NDMP conflicts with multiple Backup From Snapshot operations in storage lifecycle policy)

説明: バックアップポリシーは、ポリシー形式かデータムーバーの形式で NDMP を使用する場合には、複数の[スナップショットからのバックアップ (Backup From Snapshot)]操作を含む SLP を使用できません。

推奨処置: 次のいずれかを実行します。

- ポリシー形式またはデータムーバーの形式を NDMP 以外に変更してください。
- 複数の[スナップショットからのバックアップ (Backup From Snapshot)]操作を含まない別の SLP を使ってください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1562

メッセージ: バックアップスケジュールはスナップショットを生成しますが、ストレージライフサイクルポリシーはそれらを処理しません (Backup schedule generates snapshots but storage lifecycle policy does not handle them)

説明: バックアップポリシーのスケジュールはスナップショットを生成しますが、そのスケジュールによって参照される SLP が[スナップショット (Snapshot)]操作を含んでいません。このため、SLP はスナップショットを処理できません。

推奨処置: バックアップポリシーとスケジュールによって生成されるスナップショットを処理できるように、スナップショット操作から始まる SLP を選択してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1563

メッセージ: ストレージライフサイクルポリシーではスナップショットが想定されますが、バックアップスケジュールでスナップショットは作成されません (Storage lifecycle policy expects snapshots but backup schedule does not create them)

説明: バックアップポリシーのスケジュールはスナップショット操作で開始される SLP を参照しているため、スナップショットを処理する必要があります。バックアップポリシーおよび関連スケジュールはスナップショットを生成しません。

推奨処置: [スナップショット (Snapshot)] 操作で始まらない SLP を選択してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1564

メッセージ: ストレージライフサイクルポリシーにエラーが含まれています (Storage lifecycle policy contains errors)

説明: NetBackup は `bpdbm` の SLP 検証関数を呼び出します。他のエラー状態の値が戻されます。

推奨処置: 表示される他のエラーを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1565

メッセージ: ポリシースナップショット方式はストレージライフサイクルポリシースナップショット操作と互換性がありません (Policy snapshot method is not compatible with storage lifecycle policy snapshot operations)

説明: バックアップポリシーで選択されたスナップショット方式は、参照された SLP で定義されているスナップショット操作にサポートを提供しません。

推奨処置: サポート外の操作を含んでいない別の SLP を使ってください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1566

メッセージ: 他の操作が存在しない場合に、スナップショット操作にストレージユニットが必要です (Storage unit required for snapshot operation when no other operation present)

説明: SLP に他の操作がある場合、NetBackup は[スナップショット (Snapshot)]操作に使うストレージユニットを判断できます。SLP の操作がスナップショット操作のみの場合は、ストレージユニットが提供される必要があります。

推奨処置: [スナップショット (Snapshot)]操作にストレージユニットを追加してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1567

メッセージ: バックアップ ID あたりに許可されるスナップショットの NDMP バックアップは 1 つだけです。(Only one NDMP backup of a snapshot per backupid is allowed)

説明: 形式 NDMP のバックアップポリシーがスナップショットからの複数のバックアップ操作を含む SLP を参照しています。

推奨処置: 次のいずれかを実行します。

- スナップショットからの 1 つのバックアップ操作のみを含むように SLP を変更します。
- 別の SLP を使うようにバックアップポリシーを変更します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1568

メッセージ: 1 つのストレージライフサイクルポリシーあたり 1 つのスナップショットからのインデックス操作のみ許可されます (Only one Index From Snapshot operation is allowed per storage lifecycle policy)

説明: 複数のスナップショットからのインデックス操作を含む SLP が定義されています。SLP では 1 つのスナップショットからのインデックス操作のみ許可されます。

推奨処置: 他の SLP かストレージユニットを使うようにバックアップポリシーを変更してください。その後で、SLP の削除を再試行してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1569

メッセージ: スナップショットストレージユニットがプライマリスナップショット用に構成されていません。このストレージユニットはスナップショット操作で使用できません。(Snapshot storage unit is not configured for primary snapshots. It cannot be used in snapshot operation.)

説明: SLP で[スナップショット (Snapshot)]操作を使用する場合は、プライマリスナップショットを処理するようにスナップショット可能なストレージユニットを構成する必要があります。

推奨処置: 次のいずれかを実行します。

- [スナップショット (Snapshot)]操作で使うため、スナップショット可能な別のストレージユニットを選択してください。
- プライマリスナップショット操作をサポートするように必要なストレージユニットの構成を変更してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1570

メッセージ: ポリシー形式がスナップショットからのインデックスをサポートしていません (Policy type does not support Index from Snapshot)

説明: バックアップポリシー形式がスナップショットからのインデックス操作をサポートしていません。ポリシーによって参照されている SLP はスナップショットからのインデックス操作を含んでいます。

推奨処置: スナップショットからのインデックス操作を含まない別の SLP を選択してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1571

メッセージ: ポリシーで指定したデータムーバーの形式がスナップショットからのインデックスをサポートしていません (Data mover type specified in policy does not support Index from Snapshot)

説明: バックアップポリシーで選択されたデータムーバーの形式がスナップショットからのインデックス操作をサポートしていません。ポリシーによって参照されている SLP はスナップショットからのインデックス操作を含んでいます。

推奨処置: スナップショットからのインデックス操作を含まない別の SLP を選択してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1572

メッセージ: この操作ではストレージユニットを指定する必要があります (Storage unit must be specified for this operation)

説明: SLP 操作がストレージユニットなしで定義されています。特定の状況における[スナップショット (Snapshot)]操作を除いて、SLP 操作ではストレージユニットを定義する必要があります。

推奨処置: SLP 作にストレージユニットを追加してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1573

メッセージ: バックアップイメージの SLP 処理が完了していないため、バックアップイメージを期限切れにできません (Backup image cannot be expired because its SLP processing is not yet complete)

説明: SLP 管理イメージの 1 つ以上のコピーを期限切れにしようとしています。それらのコピーに依存する SLP 処理が完了していません。イメージは期限切れにできません。

推奨処置: 次のいずれかを実行します。

- そのイメージの SLP 処理が完了するまで待ってから、期限切れ操作を再試行してください。
- このイメージへの処理をキャンセルする場合は、`nbstlutil -cancel` コマンドを使います。その後、期限切れ操作を再試行します。
- イメージコピーの SLP 処理が未完了でも期限切れ操作を強制する場合は、`bpexpdate` コマンドを `-force_not_complete` オプション付きで実行してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1574

メッセージ: 新しいデータ分類を作成する際にデータ分類名を「Any」に指定することはできません (Data Classification name cannot be 'Any' while creating new data classification)

説明: 新しいデータの分類を作成するときは、「Any」をデータの分類名として使用することはできません。

推奨処置: 異なる名前を使用して、再試行してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1575

メッセージ: データの分類の自動登録に失敗しました(Data Classification auto creation failed)

説明: インポートされているイメージのデータの分類と同じ新しいデータの分類を自動作成しています。イメージのデータの分類は、イメージがインポートされているマスターサーバーに存在する必要があります。

推奨処置: インポートされているイメージのデータの分類と同じ名前のマスターサーバーで、データの分類を手動で作成してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1576

メッセージ: トポロジーの検証に失敗しました(Topology validation failed)

説明: SLP のトポロジー検証に失敗します。

推奨処置: 次の手順を実行します。

- ストレージサーバーに関連付けられているメディアサーバーが動作していること確認してください。
- メディアサーバー (またはクライアント) とストレージサーバー (NetApp OnCommand サーバー) 間の接続を確認してください。
- ベンダー固有のエラーを判断するために、このエラーの詳細メッセージを確認してください。
  この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1577

メッセージ: SLP のストレージユニットが、ポリシーのアクセラレータ属性と一致しません(Storage unit in the SLP does not match the accelerator attribute in policy)

説明: SLP に対して選択したストレージユニットは、アクセラレータバックアップをサポートしていません。

推奨処置: アクセラレータバックアップ処理をサポートする、異なるストレージユニットを SLP に対して選択してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1578

メッセージ: 時間帯終了オプションが無効です (Invalid window close options)

説明: 時間帯終了オプションが SLP 操作に対して無効です。

推奨処置: `nbstl -wcopt` コマンドを使用した場合、指定された引数が SFN または SHN であることを確認してください。

`nbstl` コマンドについて詳しくは、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1579

メッセージ: 時間帯が終了したため、1 つ以上のイメージが処理されませんでした(One or more images were not processed because the window closed)

説明: 処理ウィンドウは、すべてのイメージが処理される前に閉じます。残りの未処理イメージは、ウィンドウが再び開くと処理されます。

推奨処置: これは想定されていた動作で、処理は必要ありません。次のウィンドウが開くと処理が再開します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1580

メッセージ: PFI が有効な VMware ポリシーには SLP が必要です(VMware policy with PFI enabled requires an SLP)

説明: 「Persistent Frozen Image」が VMware ポリシーで有効になると、Replication Director が仮想マシンを保護します。このポリシー構成には SLP が必要です。このエラーメッセージは、ポリシー検証時間に表示されます。

推奨処置: VMware ポリシーを Replication Director なしで使用するか、または少なくともスナップショット操作がある SLP を提供してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1581

メッセージ: アプリケーションに一貫性がない VMware ポリシーは SnapDupe 操作に対応しません (Non-application consistent VMware policy is not compatible with snapdupe operations)

説明: スナップショット操作のバックアップは、Replication Director ベースの VMware ポリシーで[アプリケーションとの整合性 (Application Consistent)]が無効になっているとサポートされません。このエラーメッセージは、ポリシー検証時間に表示されます。

推奨処置: [アプリケーションとの整合性 (Application Consistent)]を有効にするか、SLP 定義で[スナップショットからのバックアップ (Backup From Snapshot)]を無効にします。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1582

メッセージ: アプリケーションに一貫性がある VMware ポリシーには VM 静止が必要です (Application consistent VMware policy requires VM quiesce)

説明: Replication Director ベースの VMware ポリシーは、[アプリケーションとの整合性 (Application Consistent)]が有効である場合に仮想マシンの静止を必要とします。このエラーメッセージは、ポリシー検証時間に表示されます。

推奨処置: [アプリケーションとの整合性 (Application Consistent)]を無効にするか、仮想マシンの静止を有効にします。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1583

メッセージ: PFI が有効な VMware ポリシーには VIP 自動検出が必要です (VMware policy with PFI enabled requires VIP auto discovery)

説明: Replication Director ベースの VMware ポリシーの PFI (Persistent Frozen Image) は、仮想マシンの自動検出を必要とします。仮想マシンの手動選択はサポートされません。NetBackup 管理コンソールで、自動検出を選択できます。ユーザーは CLI を使用して設定を変更できますが、ポリシー検証はそれを検出し、次のエラーメッセージを表示します。

推奨処置: 仮想マシンの自動検出を有効にします。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1584

メッセージ: 「Persistent Frozen Image」が有効な VMware ポリシーにはスケジュール形式の完全バックアップが必要です (VMware policy with 'Persistent Frozen Image' enabled requires schedule type of Full Backup)

説明: Replication Director ベースの VMware ポリシーは、現時点では完全スケジュールのみをサポートします。

推奨処置: 完全スケジュールを使い、すべての段階的なスケジュールを削除します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1585

メッセージ: すべての従属コピーが期限切れになってないため、バックアップイメージは期限切れになりません (Backup image cannot be expired because not all dependent copies are expired)

説明: NetBackup カタログにある他のイメージが、現在期限切れを要求されているイメージに依存しています。選択したイメージは現時点で期限切れにすることができません。通常のカタログクリーンアップおよび期限切れ操作はこれを正しく処理します。依存イメージが最初に期限切れになります。しかしそれらがまだ SLP 処理の実行中であれば、期限切れにすることはできません。したがって選択したイメージを期限切れにすることができません。

推奨処置: 依存イメージの SLP 状態の遷移が IMAGE_COMPLETE 状態になり、期限切れになるまで待ちます。また、依存イメージの SLP 操作をキャンセルすることもできます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1586

メッセージ: SLP 操作がキャンセルされました (SLP operation was canceled)

説明: SLP 操作の実行をキャンセルしました。他のユーザーがコピーの検証を試行しています。

推奨処置: 処置は必要ありません。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1587

メッセージ: ストレージライフサイクルポリシーにはリモートマスターへのターゲットレプリケーションとアンターゲットレプリケーションの両方を含めることができません (Storage lifecycle policy cannot have both target and untarget replication to remote master)

説明: ターゲットレプリケーション操作とアンターゲットレプリケーション操作の組み合わせによる SLP を定義しないでください。

推奨処置: ターゲットレプリケーション操作とアンターゲットレプリケーション操作をリモートマスターに混在させないでください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1588

メッセージ: ターゲットマスターサーバーがリモートマスターへのレプリケーションの 1 つにすでに使われています (Target master server is already used in one of the replication to remote master)

説明:

推奨処置: すべてのターゲットレプリケーション操作を個別のターゲットマスターサーバーとともに定義します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1589

メッセージ: 指定したターゲットマスターサーバーに接続できません (Cannot connect to specified target master server)

説明: すべてのサービスがソースドメインとターゲットドメインで動作している必要があります。

推奨処置: すべてのサービスがソースドメインとターゲットドメインで動作しているかを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1590

メッセージ: 指定したターゲットインポート SLP を見つけられません (Cannot find specified target import SLP)

説明: このエラーは一般に `nbstl` コマンドを実行すると発生します。

推奨処置: ソースドメインの SLP のターゲットレプリケーション操作で、インポート操作とともにターゲットドメイン SLP の有効な名前を入力します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1591

メッセージ: 互換のあるレプリケーションターゲットデバイスのインポート SLP が見つかりませんでした (No import SLP(s) found with compatible replication target device)

説明: ターゲットドメインに、インポート SLP はありますが、レプリケーションターゲットデバイスの互換性がありません。

推奨処置: 1 つ以上の発生しうる問題を修正します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1592

メッセージ: 信頼できるマスターサーバーは、ソースドメインまたはターゲットドメイン上の 1 つ以上の Storage Lifecycle Policy (SLP) によって参照されています。(Trusted master servers are being referred by one or more Storage Lifecycle Policies (SLPs) on the source or target domain.)

説明: 信頼できるマスターサーバーをシステムから削除しようとしています。たとえば、ユーザーがドメイン A (ソースドメイン) とドメイン B (ターゲットドメイン) 間で対象設定された自動イメージレプリケーションを構成する場合は、ドメイン A の信頼できるマスターサーバーとしてドメイン B を識別する必要があります。SLP はドメイン A からドメイン B にイメージをレプリケートするように構成されています。SLP がドメイン B を参照している場合にユーザーがドメイン A の信頼できるマスターエントリを削除しようとすると、このエラーコードが表示されます。

推奨処置: SLP がドメイン B を参照しないように、SLP を削除また変更してから、再びドメイン A からドメイン B を削除してみてください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1593

メッセージ: VMware ポリシーの Replication Director にはマッピングされたバックアップが必要です (Replication Director for VMware policy requires mapped backups)

説明: Replication Director ベースの VMware ポリシーは、すべての保護仮想マシンのための個々のファイルとフォルダのリカバリをサポートします。したがって、仮想マシンのマッピングは、NetBackup 管理コンソールで自動的に選択されます。ユーザーは CLI を

使用してその設定を変更できますが、ポリシー検証はそれを検出し、次のエラーメッセージを表示します。

推奨処置: マッピングを有効にします。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1594

メッセージ: ディスクメディア ID の決定に失敗しました (Failed to determine disk media Id)

説明: ターゲットドメインのイメージをインポートしている間、操作はディスクのディア ID を決定できませんでした。ストレージサーバー、ディスクプール、ストレージユニットにはそれぞれ有効な設定が必要です。

推奨処置: ストレージサーバー、ディスクプール、ストレージユニットの設定を再確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1596

メッセージ: ポリシーのストレージ宛先としてのスナップ操作を含まないストレージライフサイクルポリシーを選択してください (Select a storage lifecycle policy that has no snapshot operation as a policy's Storage Destination)

説明: 標準ストレージユニットまたはスナップショット操作を持たないストレージライフサイクルポリシーがポリシーのストレージ先として想定されています。

推奨処置: スナップショット操作を持たないストレージライフサイクルポリシーをポリシーのストレージ先として選択します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1597

メッセージ: Oracle ポリシーの Replication Director には SLP が必要です (Replication Director for Oracle policy requires an SLP)

説明: Oracle ポリシーの［Replication Director を使用 (Use Replication Director)］を選択している場合、完全スケジュールの［ポリシーストレージの選択を上書きする (Override policy storage selection)］にスナップショット SLP を指定する必要があります。

推奨処置: 最初の操作としてスナップショットを持つ SLP を設定し、後続の操作としてレプリケーションを設定します。完全スケジュールの[ポリシーストレージの選択を上書きする (Override policy storage selection)]にこの SLP を指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1598

メッセージ: PFI および FI が有効な Oracle ポリシーには SLP が必要です (Oracle policy with PFI and FI enabled requires an SLP)

説明: Oracleのポリシーの[スナップショットバックアップを実行する (Perform snapshot backups)]および[インスタントリカバリ用または SLP 管理用にスナップショットを保持する (Retain snapshot for Instant Recovery or SLP management)]を選択している場合、完全スケジュールの[ポリシーストレージの選択を上書きする (Override policy storage selection)]として SLP を設定する必要があります。

推奨処置: 最初の操作としてスナップショットを持つ SLP を設定します。完全スケジュールの[ポリシーストレージの選択を上書きする (Override policy storage selection)]にこの SLP を指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1599

メッセージ: アプリケーションスケジュールのストレージ選択をスナップショット SLP にすることはできません (Application schedule storage selection cannot be a snapshot SLP)

説明: アプリケーションスケジュールの[ポリシーストレージの選択を上書きする (Override policy storage selection)]に対する最初の処理としてスナップショットを持つ SLP を指定しました。

推奨処置: 非 SLP ストレージ (基本ディスク、テープ、拡張ディスク等) またはバックアップを持つ SLP を、アプリケーションスケジュールの[ポリシーストレージの選択を上書きする (Override policy storage selection)]に対する最初の操作として指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1600

メッセージ: ポリシーストレージは SLP です。アプリケーションスケジュールは、ポリシーストレージ選択に対して優先されません。(The Policy storage is a snapshot SLP and the Application schedule does not override the policy storage selection.) スナップ

ショット SLP ストレージは、アプリケーションスケジュールで許可されません。(Snapshot SLP storage is not allowed on an Application schedule.)

説明: ［属性(Attributes)］タブでポリシーストレージに対する最初の操作としてスナップショットを持つ SLP を選択しましたが、アプリケーションスケジュールはポリシーストレージを上書きしません。

推奨処置: 非 SLP ストレージ (基本ディスク、テープ、拡張ディスク等) またはバックアップを持つ SLP を、アプリケーションスケジュールのポリシーストレージまたは［ポリシーストレージの選択を上書きする (Override policy storage selection)］に対する最初の操作として指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1601

メッセージ: 完全スケジュールにはスナップショット SLP が必要です (Full schedule requires a snapshot SLP)

説明: 現在のポリシー構成には完全スケジュールの［ポリシーストレージの選択を上書きする (Override policy storage selection)］にスナップショット SLP が必要です。

推奨処置: 最初の操作としてスナップショットを持つ SLP を設定します。完全スケジュールの［ポリシーストレージの選択を上書きする (Override policy storage selection)］にこの SLP を指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1602

メッセージ: ポリシーストレージは SLP ではありません。完全スケジュールは、ポリシーストレージ選択に対して優先されません。(The Policy storage is not a snapshot SLP and the Full schedule does not override the policy storage selection.) 完全スケジュールにはスナップショット SLP ストレージが必要です。(Snapshot SLP storage is required on the Full schedule.)

説明: ［属性(Attributes)］タブでポリシーストレージに対する最初の操作としてバックアップを持つ SLP を指定しましたが、完全スケジュールはポリシーストレージを上書きしません。

推奨処置: スナップショットを持つ SLP をポリシーストレージに対する最初の操作として指定するか、完全スケジュールの［ポリシーストレージの選択を上書きする (Override policy storage selection)］として指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1603

メッセージ: ターゲット SLP ボリューム情報の保存に失敗しました (Failed to save target SLP volume information)

説明: このエラーは、NetBackup がターゲットレプリケーション操作でストレージライフサイクルポリシーの作成を試みる際に内部で発生します。レプリケーション操作の構成時に、選択された対象ドメインの SLP ボリューム情報がソースドメインの EMM にキャッシュされます。キャッシュできない場合、nbemm ログに適切なメッセージが記録されます。

推奨処置: EMM ログの指示に従って操作してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1604

メッセージ: 互換性のあるデータクラスのインポート SLP が見つかりませんでした (No import SLP(s) found with compatible data class)

説明: 互換性のあるデータ分類のインポート SLP が見つからないか、対象にインポート SLP がありません。

推奨処置:

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1608

メッセージ: クラウドスナップショットのレプリケーション先として使用する領域資産が存在しません。(The region asset that is used as a cloud snapshot replication destination does not exist.)有効な領域資産を入力してください。

説明: 指定した領域資産が NetBackup 資産データベースにありません。このエラーは、指定した領域がクラウドプロバイダプラグインで構成されていない場合にも発生することがあります。

推奨処置: 領域資産 ID を確認し、操作を再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1609

メッセージ: 領域資産は、クラウドスナップショットのレプリケーション先としてすでに使用されています。(The region asset is already used as a cloud snapshot replication destination.) 別の領域資産を入力してください。(Provide a different region asset.)

説明: 単一のスケジュールにおいて、領域資産をクラウドスナップショットの複数のレプリケーション先に使用することはできません。

推奨処置: 複数のスケジュールを使用するか、別の領域資産を使用します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1610

メッセージ: 指定した領域資産は、別のスナップショット管理サーバーと関連付けられています。(The provided region assets associate with different snapshot management servers.) 指定した領域資産は、同じスナップショット管理サーバーと関連付ける必要があります。(The provided region assets must associate with same snapshot management server.)

説明: このエラーは、保護計画の作成時や変更時に、指定した領域資産が別のスナップショット管理サーバーに関連付けられていると発生します。

推奨処置: 指定した領域資産を同じスナップショット管理サーバーに関連付けます。クラウドプロバイダプラグインの構成の詳細をそれに合わせて更新します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1611

メッセージ: 保護計画にサブスクライブした資産は、別のスナップショット管理サーバーに属しています。(The assets that is subscribed to the protection plan belong to different snapshot management servers.) サブスクライブした資産は、同じスナップショット管理サーバーに属する必要があります。(Subscribed assets must belong to the same snapshot management server.)

説明: 単一の保護計画で複数のスナップショット管理サーバーに関連付けられている資産を保護することはできません。

推奨処置: 別のスナップショット管理サーバーに関連付けられている資産に対しては、別の保護計画を作成します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1612

メッセージ: 選択した資産の一部が、スナップショットのレプリケーション先である領域資産のスナップショット管理サーバーではないスナップショット管理サーバーに属しています。(Some of the selected assets belong to a snapshot management server other than the snapshot management server of the snapshot replication destination region

asset.) 資産は、同じスナップショット管理サーバーに属する必要があります。(The assets must belong to the same snapshot management server.)

説明: 別のスナップショット管理サーバーに関連付けられているスナップショットのレプリケーション先の領域に資産をレプリケートすることはできません。

推奨処置: 領域資産を同じスナップショット管理サーバーに関連付けます。クラウドプロバイダプラグインの構成の詳細をそれに合わせて更新します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1613

メッセージ: 選択した資産の一部で、クラウドスナップショットのレプリケーション元の領域がレプリケーション先の領域と同じです。(For some of the selected assets, the source region is same as the cloud snapshot replication destination region.) クラウドスナップショットのレプリケーション元とレプリケーション先の領域は、別の領域にする必要があります。(The source region and the cloud snapshot replication destination region must be different.)

説明: 保護する資産の領域とクラウドスナップショットのレプリケーション先の領域を同じにすることはできません。

推奨処置: クラウドスナップショットのレプリケーション元とレプリケーション先の領域は、別の領域にする必要があります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1614

メッセージ: クラウドスナップショットレプリケーションは Amazon クラウド資産でのみサポートされています。(Cloud snapshot replication is supported only for Amazon cloud assets.)

説明: クラウドスナップショットレプリケーションは Amazon クラウド資産でのみサポートされています。(Cloud snapshot replication is supported only for Amazon cloud assets.)

推奨処置: Amazon クラウドプロバイダに属していない資産をスキップします。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1615

メッセージ: クラウドスナップショットレプリケーションは資産タイプ `region` でサポートされていません。(Cloud snapshot replication is not supported for the asset type region.)

説明: 領域資産をレプリケートまたは保護できません。

推奨処置: タイプが `region` の資産をスキップします。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1616

メッセージ: チェックポイントは、スナップショットからのバックアップストレージライフサイクルポリシー操作でのみ使用できます。(Checkpoints are only allowed for the Backup from Snapshot storage lifecycle policy operation.)

説明: NAS データ保護ポリシーの場合、チェックポイント機能を有効にするには、ポリシーでスナップショットからのバックアップストレージライフサイクル操作を構成する必要があります。

推奨処置: チェックポイント機能が有効になる前に、スナップショットからのバックアップストレージライフサイクル操作を使用するようにバックアップポリシーを更新します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1617

メッセージ: 指定した資産に対して、クラウドスナップショットのインデックス処理はサポートされていません。

説明: 考えられる原因は次のとおりです。

- 指定された資産が CloudPoint サーバーと同じ領域にありません。
- サポート対象外のファイルシステムは、インデックス付けするホストマシンで構成されます。

推奨処置: 必要に応じて次を実行します。

- CloudPoint サーバーが、指定された資産と同じ領域に配備されることを確認します。
- インデックス付けのために CloudPoint サポート対象バージョンを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1618

メッセージ: この保持期間は WORM ストレージの使用期限に対応していません。ロックの最小期間と最大期間はディスクプールのプロパティで確認できます。基になるストレージの構成を変更した場合、ディスクプールのプロパティの更新が必要になることがあります。(This retention period is incompatible with WORM storage expiration duration.

The lock minimum and maximum duration can be found in disk pool properties. An update to disk pool properties may be needed if configuration changes have been made to the underlying storage.)

説明: WORM ストレージデバイスでは、ロック時間に制限が課されることがあります。ストレージボリュームの許容範囲外の保持期間 (または保持レベル) を選択すると、WORM ロックできないイメージが生成されます。

推奨処置: 基盤となるストレージボリュームで許可されている範囲に保持レベルを確実に一致させるには、次の手順の実行が必要になる場合があります。この手順は、ポリシーの作成に NetBackup 管理コンソールを使用している場合にのみ適用されます。

保持レベルを調整するには

1. 必要な保持レベルでポリシースケジュールを保存します。ただし、ストレージには[任意 (any available)]を選択します。
2. ポリシーを再度編集し、ここではポリシー属性で目的のストレージユニットを選択します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1800

メッセージ: クライアントリストが無効です (invalid client list)

説明: [Enterprise Vault]形式のポリシーでは、バックアップ対象に次の Enterprise Vault 8.0 の指示句のいずれかを指定する場合、複数のクライアントがクライアントのリストに追加されていないことを確認します。

- EV_INDEX_LOCATION=
- EV_VAULT_STORE_DB=
- EV_OPEN_PARTITION=
- EV_CLOSED_PARTITIONS=
- EV_FINGERPRINT_DB=
- EV_READY_PARTITIONS=

推奨処置: ポリシーで 1 つのクライアントのみを指定するか、または複数のクライアントをサポートしないバックアップ対象から指示句を削除します。

『NetBackup for Enterprise Vault Agent 管理者ガイド』のトラブルシューティングに関する項を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1915

メッセージ: インスタンスを含んでいるインスタンスグループを削除できません (インスタンスを最初に削除または移動) (Cannot delete instance group that contains instances (delete or move instances first))

説明: ユーザーがインスタンスを含んでいるインスタンスグループを削除しようとしています。

推奨処置: 最初に NetBackup 管理コンソールでインスタンスノードの下にあるインスタンスを選択するか、`nboraadm -delete_instances`を使用してインスタンスを個々に削除します。グループ内のすべてのインスタンスを削除した後、グループの削除をもう一度試します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1916

メッセージ: データベースエラー。インスタンスリポジトリにアクセスできません (Database error, cannot access the instance repository)

説明: ユーザーが NetBackup 管理コンソールにインスタンスのリストを表示しようとしていますが、Sybase データベースがダウンしています。

推奨処置: すべての NetBackup サービスが起動しており、`nbdb` が正しくインストールされていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1917

メッセージ: インスタンスグループを追加できません。このグループ名はすでに使われています。(Cannot add instance group, this group name is already in use)

説明: ユーザーは既存のグループと同じ名前でインスタンスグループを追加しようとしています。すべてのインスタンスに一意の名前が必要です。

推奨処置: 次のいずれかを実行します。

- CLI: 別のグループ名を使って`nboraadm -add_instance_group`コマンドをもう一度試してください。
- GUI: 別のグループ名を適切なフィールドに入力し、グループの追加をもう一度試してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1918

メッセージ: この名前でグループを見つけられません。(Cannot find a group by this name)

説明: ユーザーが存在しないインスタンスグループを削除または修正しようとしています。このエラーがコマンドラインで発生した場合、グループ名のスペルが間違っている場合があります。NetBackup 管理コンソールのキャッシュにより、インスタンスグループ名はそのグループが存在していなくても、インスタンスグループのリストに表示される場合があります。

推奨処置: 次のいずれかを実行します。

- CLI: グループ名のスペルが正しいことを確認してください。グループ名が大文字と小文字の区別ありであること注目してください。名前が正しい場合は、`nboraadm -list_instance_groups` を実行してどんなグループが存在するかを検証します。
- GUI: 表示を更新してください (`F5` キー)。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1919

メッセージ: 別のプロセスがこのインスタンス、データベース、またはインスタンスグループを変更しました。(Another process modified this instance, database, or instance group.)

説明: NetBackup 管理コンソールで、別のプロセスで変更されたインスタンス、データベース、またはインスタンスグループをユーザーが編集、変更、または削除しようとしました。

推奨処置: NetBackup 管理コンソールのビューを更新 (`F5` キー) します。

必要に応じて次の操作を実行します。

- Oracle API が使用されている場合、`If-Match` ヘッダー値は、変更しようとしているオブジェクトに対して返される `ETag` 値と一致しません。オブジェクトの `ETag` の最新バージョンを取得して、操作を再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1920

メッセージ: この名前およびクライアントのインスタンスはすでに存在します (An instance with this name and client already exists)

説明: ユーザーが、名前がリポジトリ (ORACLE SID)、クライアント、およびホームディレクトリにすでに存在するインスタンスを追加しようとしています。これらの 3 つの識別子は

インスタンスを一意にするため、1 つ以上を変更してから別のインスタンスを追加する必要があります。

GUI で、ユーザーが新しいインスタンスを未更新のディスプレイに追加しようとしているため、識別子がそのインスタンスを再度追加しようとします。

推奨処置: 次のいずれかを実行します。

- CLI: すでに存在するインスタンスを表示するには、`nboraadm -list_instances` を使います。
- GUI: 表示を更新してください (`F5` キー)。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1921

メッセージ: 指定したインスタンスまたはデータベースが見つかりません。

説明: ユーザーが存在しないインスタンスまたはデータベースを修正または削除しようとしています。

推奨処置: 次のいずれかを実行します。

- CLI: インスタンス名またはデータベース名のスペルが正しいことを確認してください。RAC データベースを使用している場合、データベースの一意の名前では大文字と小文字が区別されます。
  Windows では、インスタンス名は大文字と小文字が区別されません。UNIX では、インスタンス名は大文字と小文字が区別されます。
- GUI: 表示を更新してください (`F5` キー)。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1922

この名前またはクライアントのインスタンスはすでに登録されています (An instance with this name/client is already registered)

説明: ユーザーが重複するインスタンスを登録しようとしています。同じ名前、クライアント、およびホームディレクトリのインスタンスがリポジトリ (ORACLE SID) にすでに登録されています。これらの 3 つの識別子はインスタンスを一意にするため、1 つ以上の識別子を変更してから別のインスタンスを登録する必要があります。

推奨処置: 次のいずれかを実行します。

- CLI: どんなインスタンスがすでに存在しているかを表示するには、`nboraadm -list_instances` を実行します。

- GUI: 表示を更新してください (F5 キー)。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1924

メッセージ: ドメインは Windows インスタンスの必須フィールドです (Domain is a required field for Windows instances)

説明: ユーザーが Windows インスタンスを登録しようとしていますが、ドメインが指定されていません。

推奨処置: ドメインフィールドにドメインを指定してから、インスタンスの登録をもう一度試します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1925

メッセージ: 要求された操作が失敗しました (The requested operation(s) failed)

説明: 一般的な、未指定のエラーが発生しました。異なるバージョンの NetBackup がクライアントおよびサーバーにある可能性があります。または、間違ったパラメータで nboraadm コマンドを実行しました。

推奨処置: コマンドライン引数をもう一度確認します。エラーが解決しない場合、デバッグログにヒントがないかを確認するか、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1926

メッセージ: 指定されたエントリはすでに存在します (The entry specified already exists)

説明: ユーザーが nboraadm を実行してデータベース管理者を追加しようとしましたが、そのユーザーはすでに追加されています。ユーザー名およびクライアント名で一意のエントリを作成します。

推奨処置: DBA はすでに追加されているため、処理は不要です。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1927

メッセージ: 指定されたエントリはありません (The entry specified does not exist)

説明: ユーザーが nboraadm を使用してデータベース管理者を追加しようとしましたが、そのユーザーは DBA リストに存在しません。

推奨処置: ユーザーはすでに削除されているため、処理は不要である可能性があります。nbboraadm -list_dbasコマンドを使って DBA リストを検証します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1928

メッセージ: 1 つ以上のインスタンスのクレデンシャルを検証できませんでした (The credentials for 1 or more instances could not be verified)

説明: 検証は失敗しました。原因を説明する特定の情報は戻されませんでした。ユーザー名またはパスワードが誤っているか、クライアントへの接続に問題があります。

推奨処置: クライアントが少なくともこのバージョンの NetBackup を実行しており、正しいマスターサーバーを使用するように構成されていることを確認します。ユーザー名、パスワード、およびドメイン (Windows) または TNS (Oracle または RMAN) などの補助フィールドに正しく入力されていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1932

メッセージ: インスタンス、データベース、またはインスタンスグループがポリシーに含まれている場合は、それらの削除や名前変更を実行できません。(An instance, database, or instance group cannot be deleted or renamed when it is included in a policy.)

説明: インスタンス、データベース、またはインスタンスグループが NetBackup ポリシーに含まれている場合は、それらの削除や名前変更を実行できません。

ポリシーに含まれている場合、最後のクレデンシャルの削除 (登録解除)、クレデンシャルの変更、または RAC または Oracle インスタンスのクレデンシャルの削除はできません。

推奨処置: すべてのポリシーからインスタンス、データベース、またはインスタンスグループを削除します。インスタンス、データベース、またはインスタンスグループがすべてのポリシーから削除されると、削除または変更プロセスを再試行できます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1933

メッセージ: クレデンシャルなしではインスタンスまたはデータベースの状態を変更できません。

説明: インスタンスまたはデータベースは、アクティブまたは非アクティブに変更する前に登録する必要があります。

推奨処置: データベースの状態を変更する前に、データベースが登録されていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1946

メッセージ: クライアントに存在する NetBackup の現在のバージョンが、要求されたクレデンシャル形式の検証に対して不正です。(The current version of NetBackup on the client is incorrect for the validation of the requested credential type.)

説明: このエラーは、クライアントが必要な NetBackup のバージョンをサポートしていない場合に、Oracle インスタンスを登録しようとすると発生する可能性があります。次の方法で登録を試行すると、エラーが表示されます。

- OS クレデンシャルを使用しない場合
- Oracle ウォレットのクレデンシャルを使用した場合

推奨処置: NetBackup クライアントを最新バージョンの NetBackup にアップグレードしてください。

この状態コードに関する ベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1952

メッセージ: 可用性グループがポリシーに含まれている場合は削除できません。(An availability group cannot be deleted when it is included in a policy.) 最初に、すべてのポリシーから可用性グループを削除します。(First remove the availability group from all policies.)

説明: 1 つ以上のポリシーに含まれている可用性グループを削除しようとしました。

推奨処置: 可用性グループを含まれているポリシーから削除します。その後、可用性グループの削除を再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード 1953

メッセージ: 資産のメタデータが存在するため、資産を削除できません。資産を含むバックアップイメージを期限切れにして、再試行します。

説明: バックアップイメージによって参照されている資産を削除することはできません。

推奨処置: 資産を含むバックアップイメージを期限切れにして、再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1954

メッセージ: インスタンスを別の RAC クラスタに移動することはできません。

説明: RAC インスタンスは、RAC クラスタから別の RAC クラスタに移動することはできません。

推奨処置: インスタンスを削除して別の RAC クラスタに追加する必要があります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1955

メッセージ: RAC インスタンスの登録は許可されていません。

説明: RAC クラスタのインスタンスは登録できません。

推奨処置: RAC クラスタのすべてのノードに対して、データベースレベルでクレデンシャルを指定する必要があります。RAC クラスタ内のノードを単一インスタンスとしてバックアップする必要がある場合は、インスタンスを削除する必要があります。そのインスタンスを削除した後、それを単一インスタンスとして追加し、単一インスタンスをバックアップポリシーに追加する必要があります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1956

メッセージ: 登録済みの単一インスタンスを RAC クラスタに移動することはできません。

説明: すでに登録されている 1 つのインスタンスを既存の RAC クラスタに移動することはできません。

推奨処置: 既存のインスタンスを既存の RAC クラスタに追加するには、そのインスタンスを削除してから RAC クラスタに追加する必要があります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1957

メッセージ: RAC クラスタに RAC インスタンスがないため、登録できませんでした。(Unable to register a RAC cluster as it does not contain any RAC instances.)

説明: RAC インスタンスを含んでいない RAC クラスタは NetBackup に登録できません。

推奨処置: NetBackup 内の RAC クラスタに少なくとも 1 つの RAC インスタンスを追加します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1958

メッセージ: Oracle ウォレットのクレデンシャルは Oracle または OS のクレデンシャルと併用できません。(Oracle Wallet credentials cannot be used with Oracle or OS credentials.)

説明: 実行されている操作では、Oracle ウォレットのクレデンシャルを OS クレデンシャルまたは Oracle クレデンシャルと組み合わせて使用しています。

推奨処置: この操作で使用できるクレデンシャルの種類を再評価して、操作を再試行します。

1 つのインスタンスとインスタンスグループに対して有効なクレデンシャルの使用例は次のとおりです。

- Oracle ウォレット
- Oracle ウォレットおよび RMAN
- OS
- OS および RMAN
- OS および Oracle
- OS、Oracle、RMAN
- Oracle
- Oracle および RMAN

Oracle RAC の有効なクレデンシャルの使用例:

- ウォレット
- Oracle ウォレットおよび RMAN

- Oracle
- Oracle および RMAN

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1960

メッセージ: Oracle エイリアスの追加に失敗しました。

説明: NetBackup は指定されたインスタンスに指定されたエイリアスを追加できません。

推奨処置: 提供されたパラメータが適格な Oracle インスタンスおよびエイリアスに対応していることを確認します。

ファイルシステムのマウントパス。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1961

メッセージ: Oracle エイリアスの削除に失敗しました。

説明: NetBackup は指定されたインスタンスに指定されたエイリアスを削除できません。

推奨処置: 提供されたパラメータが適格な Oracle インスタンスおよびエイリアスに対応していることを確認します。インスタンスの NetBackup にエイリアスが存在することを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 1962

メッセージ: Oracle ウォレットに格納された RMAN カタログのクレデンシャルは Oracle または OS のクレデンシャルと併用できません。

説明: ユーザーの Oracle ウォレットに格納されている RMAN カタログクレデンシャルを使用しようとしたか、既存のクレデンシャル設定を修正しました。ユーザーは、ウォレットの RMAN クレデンシャルを含められるサポート対象のクレデンシャル構成から切り替えられました。

推奨処置: 既存のクレデンシャル設定を確認し、切り替えるか追加しようとしている構成がサポートされていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2000

メッセージ**:** バックアップに新しいメディアを割り当てることができません。ストレージユニットに利用可能なメディアがありません (unable to allocate new media for backup, storage unit has none available)。

説明**:** NetBackup のメディアおよびデバイスの選択コンポーネント (MDS) がバックアップに新しいテープボリュームを割り当てませんでした。このバックアップに利用可能なボリュームが、ストレージユニットのボリュームプール内に存在しません。NetBackup では、バックアップ中にストレージユニットが変更されません。

推奨処置**:** 次のように実行します。

- NetBackup の[問題 (Problems)]レポートを確認して、メディアが存在しないストレージユニットを特定します。
- ストレージユニットがロボットで、空のスロットが存在する場合は、ボリュームを追加し、適切なボリュームプールを指定します。空のスロットが存在しない場合は、一部のメディアを非ロボットドライブに移動し、新しいボリュームを追加します。利用可能なボリュームのトラッキングが困難な場合は、次のディレクトリにある available_media スクリプトを実行します。

  UNIX の場合: `/usr/openv/netbackup/bin/goodies/available_media`

  Windows の場合:

  `install_path¥NetBackup¥bin¥goodies¥available_media.cmd`

  このスクリプトでは、ボリューム構成内のすべてのボリュームと、NetBackup に現在割り当てられているボリュームの情報が表示されます。
- スクラッチボリュームプールを設定し、割り当てられていないテープを用意します。NetBackup で新しいテープが必要であり、利用可能なテープが現在のボリュームプールに存在しない場合、スクラッチプールからバックアップで使用されているボリュームプールに、テープが移動されます。
- ストレージユニットおよびボリュームプールにメディアが存在する場合、次の内容を確認します。
  - ボリュームが凍結または一時停止されているかどうかを調べるには、NetBackup の[メディアリスト (Media Lists)]レポートを使います。その場合、`bpmedia` コマンドを実行して、ボリュームの凍結の解除または一時停止の解除を行います (必要な場合)。
  - ボリュームの期限が切れておらず、最大マウント数を超えていない。
  - デバイスの EMM データベースホスト名が適切である。EMM データベースホスト名を変更する場合、Media Manager device デーモン (UNIX サーバーの場合 `ltid`) または NetBackup Device Manager サービス (Windows サーバー) を停止し、再起動します。

- NetBackup 構成で、適切なホストをストレージユニットに指定している。ホスト接続は、ドライブが接続されているサーバー (マスターサーバーまたはメディアサーバー) である必要があります。
- メディアおよびデバイスの管理のボリューム構成でメディアが適切なボリュームプール内に存在する。また、割り当てられていないメディアまたは有効なメディアが要求された保持レベルで利用可能である。NetBackup の[メディアリスト (Media Lists)]レポートを使用して、すべてのボリュームの保持レベル、ボリュームプールおよび状態を表示します。NetBackup の[メディアの概略 (Media Summary)]レポートを使用して、適切な保持レベルで有効なボリュームを確認します。

- `bptm` のデバッグログディレクトリを作成し、MDS VxUL ログ (OID 143) をデバッグレベル 2 に設定します。その後、操作を再試行します。
- 新しいストレージユニットを初めて使用する場合、マスターサーバー上の NetBackup を停止し、再起動します。デバッグレベル 2 の MDS の統合ログファイル (OID 143) では、通常、NetBackup のメディア選択プロセスが表示されます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2001

メッセージ**:** このジョブで利用可能なドライブがありません (No drives are available for this job)

説明**:** ジョブはテープドライブを要求しましたが、適切なドライブパスがジョブに対して構成されませんでした。

推奨処置**:** 次のように実行します。

- 必要なドライブとロボットが構成され、起動されていることを検証します。
- `ltid` がアクティブであり、ストレージユニットで必要なメディアサーバーのドライブに構成されているドライブパスが存在することを検証します。
- ジョブが NDMP ドライブパスを必要とする場合は、このドライブパスが存在することを検証します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2002

メッセージ**:** STU 識別子形式が無効です (Invalid STU identifier type)

説明**:** ジョブは無効なストレージユニット識別子形式を使って割り当てを要求しました。有効なストレージユニット識別子形式は 0 (特定の STU)、1 (グループ) または 2 (任意) のみです。

推奨処置: このエラーは内部エラーです。問題が解決しない場合、解決方法について NetBackup のサポートに連絡してください。

次のログを確認します。

- デバッグレベル 2 のマスターサーバーからの mds の統合ログファイル (OID 143)。
- デバッグレベル 3 のマスターサーバーからの nbrb の統合ログファイル (OID 118)。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2003

メッセージ: ドライブが割り当てられていません (Drive is not allocated.)

説明: MDS は割り当てられていないドライブの割り当て解除を要求されました。

推奨処置: このエラーは NetBackup の MDS コンポーネントの内部エラーです。

次のログを確認します。

- デバッグレベル 2 のマスターサーバーからの MDS の統合ログファイル (OID 143)。
- デバッグレベル 3 のマスターサーバーからの nbrb の統合ログファイル (OID 118)。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2004

メッセージ: ドライブがすでに割り当てられています (Drive is already allocated)

説明: MDS はすでに割り当てられているドライブの割り当てを誤って要求されました。

推奨処置: ドライブはジョブに割り当てられる間にリセットされた可能性があります。ドライブを使うジョブが完了するまで待ちます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2005

メッセージ: MDS はメディアサーバーから無効なメッセージを受信しました (MDS has received an invalid message from a media server)

説明: メディアサーバーの か が MDS に不適切な形式のメッセージを送りました。Explanation:bptmbpdm

推奨処置: このエラーは内部エラーです。問題が解決しない場合、解決方法について NetBackup のサポートに連絡してください。

次のログを確認します。

- デバッグレベル 2 のマスターサーバーからの mds の統合ログファイル (OID 143)。
- デバッグレベル 3 のマスターサーバーからの nbrb の統合ログファイル (OID 118)。
- メディアサーバーからの bptm のレガシーログ (VERBOSE=5)。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2006

メッセージ: NDMP クレデンシャルが EMM で定義されていません (NDMP credentials are not defined in EMM)

説明: NDMP ストレージユニットにアクセスするための NDMP クレデンシャルで構成されている適切なメディアサーバーがありません。または、メディアサーバーに有効なバージョンの NetBackup がないときに、NetBackup がディスクストレージユニットから NDMP イメージをリストアしようとしました。

推奨処置: ジョブが NDMP デバイスを使う場合は、メディアサーバーにファイラに対して構成された NDMP クレデンシャルがあることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2007

メッセージ: ストレージユニットには要求されたジョブと互換性がありません (Storage unit is not compatible with requesting job)

説明: ジョブがそのジョブのために使うことができないストレージユニットを要求しました。

推奨処置: NetBackup の古いバージョンを実行しているメディアサーバーでジョブを実行しようとしています。要求されるメディアサーバーで利用可能ではない機能がジョブで必要であることがあります。ポリシーとストレージユニットによって呼び出されるストレージユニット形式とメディアサーバーで機能がサポートされていることを検証します。

このエラーは、実行されているポリシーがそのポリシーによって要求されるストレージユニットと互換性がないときに発生する可能性があります。

- カタログバックアップが共有ディスクストレージユニットに送信される。
- 多重化されたジョブが多重化機能が構成されていないストレージユニットに送信される。
- NDMP バックアップポリシーが非 NDMP ストレージユニットに送信される。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2008

メッセージ: 互換性のあるすべてのドライブパスが停止しています (All compatible drive paths are down)

説明: このジョブのために使うことができるすべての構成されたドライブが停止しています。

推奨処置: `ltid` が必要なメディアサーバーで動作していることと、そのメディアサーバーがテープに対してアクティブであることを検証します。ドライブパスが停止している場合は、デバイスモニターを使って起動します。ドライブが再度停止した場合は、ドライブをクリーニングします。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2009

メッセージ: 互換性のあるすべてのドライブパスが停止していますが、メディアは利用可能です (All compatible drive paths are down but media is available)

説明: このジョブのために使うことができるすべての構成されたドライブが停止しています。

推奨処置: `ltid` が必要なメディアサーバーで動作していることと、そのメディアサーバーがテープに対してアクティブであることを検証します。ドライブパスが停止している場合は、デバイスモニターを使って起動します。ドライブが再度停止した場合は、ドライブをクリーニングします。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2010

メッセージ: ジョブ形式は無効です (Job type is invalid)

説明: Resource Broker への割り当て要求で指定されているジョブ形式が、要求される操作に対して無効です。

推奨処置: このエラーは内部エラーです。問題が解決しない場合、解決方法について NetBackup のサポートに連絡してください。

次のログを確認します。

- デバッグレベル 2 のマスターサーバーからの `mds` の統合ログファイル (OID 143)。
- デバッグレベル 3 のマスターサーバーからの `nbrb` の統合ログファイル (OID 118)。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2011

メッセージ: メディアサーバーでシステムエラーが報告されました (The media server reported a system error)

説明: メディアサーバーの割り当てが一貫性のない状態にあります。

推奨処置: このエラーは内部エラーです。問題が解決しない場合、解決方法について NetBackup のサポートに連絡してください。

次のログを確認します。

- デバッグレベル 2 のマスターサーバーからの mds の統合ログファイル (OID 143)。
- デバッグレベル 3 のマスターサーバーからの nbrb の統合ログファイル (OID 118)。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2012

メッセージ: メディアは EMM で競合しています (Media has conflicts in EMM)

説明: 要求されたメディアは、nbemm データベースで競合が発生しているとマーク付けされているため使用できません。

推奨処置: メディアは競合が発生しているとマーク付けされています。NetBackup 5.x からのアップグレードで、異なるボリュームのデータベースの 2 つのテープが同じメディア ID を持つ複数のボリュームデータベースを見つけました。このエラーは内部エラーです。問題が解決しない場合、解決方法について NetBackup のサポートに連絡してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2013

メッセージ: エラーレコードの挿入に失敗しました (Error record insert failed)

説明: データベースレコードの挿入が失敗しました。

推奨処置: このエラーは内部エラーです。問題が解決しない場合、解決方法について NetBackup のサポートに連絡してください。

次のログを確認します。

- デバッグレベル 2 のマスターサーバーからの mds の統合ログファイル (OID 143)。
- デバッグレベル 3 のマスターサーバーからの nbrb の統合ログファイル (OID 118)。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2014

メッセージ: メディアは割り当てられていません (Media is not assigned)

説明: ジョブは割り当て済みのメディアを必要としますが、要求されたメディアは割り当て済みではないです。

推奨処置: ジョブが目的のメディアを要求したことを検証します。たとえば、メディアの内容を表示する場合は、正しいメディア ID を指定したことを確認してください。

次のログを確認します。

- デバッグレベル 2 のマスターサーバーからの mds の統合ログファイル (OID 143)。
- デバッグレベル 3 のマスターサーバーからの nbrb の統合ログファイル (OID 118)。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2015

メッセージ: メディアが期限切れです (Media is expired)

説明: すでに期限切れになってしまったメディアにジョブが書き込みを試みています。

推奨処置: 期限切れでないメディアがジョブのために利用可能であることを確認してください。

次のログを確認します。

- デバッグレベル 2 のマスターサーバーからの mds の統合ログファイル (OID 143)。
- デバッグレベル 3 のマスターサーバーからの nbrb の統合ログファイル (OID 118)。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2016

メッセージ: メディアが別のサーバーに割り当てられています (Media is assigned to another server)

説明: ジョブはストレージサーバーのメディアを使うことができません。そのメディアが別のストレージサーバーに割り当て済みであるためです。

推奨処置: 次のログを確認します。

- デバッグレベル 2 のマスターサーバーからの mds の統合ログファイル (OID 143)。
- デバッグレベル 3 のマスターサーバーからの nbrb の統合ログファイル (OID 118)。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2017

メッセージ: メディアをドライブからマウント解除する必要があります (Media needs to be unmounted from a drive)

説明: 要求されたメディアは、別のジョブのために使う前に格納先のドライブからマウント解除される必要があります。

推奨処置: このエラーを戻すジョブによって要求されるメディアを識別します。それが別のジョブによって使われている場合は、そのジョブが完了するのを待ちます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2018

メッセージ: クリーニング数が無効です (Number of cleanings is invalid)

説明: クリーニングメディアに残っているクリーニングの数が無効です。

推奨処置: [メディアの変更 (Change Media)] 画面で、クリーニングメディアに残っているクリーニングの数を 0 (ゼロ) 以上に設定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2019

メッセージ: ローカルシステムに構成されていないドライブ内にメディアが存在します (Media is in a drive that is not configured on the local system)

説明: ジョブに適したメディアサーバーに対して構成されたドライブパスがないメディアボリュームを使うようにジョブが構成されています。メディアボリュームが不適切な場所に配置されているか、またはジョブのために構成されたストレージユニットでアクセス可能なメディアサーバーに対してすべてのドライブが停止しています。

推奨処置: ドライブパスが停止している場合は、ストレージユニットで使用するために構成されたメディアサーバーを識別し、そのメディアサーバーに対するドライブパスを起動します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2020

メッセージ: ロボットライブラリがサーバーで停止しています (Robotic library is down on server)

説明: NetBackup が必要なメディアサーバーに対してロボットを停止とマーク付けしました。

推奨処置: この割り当てに必要なメディアサーバーが動作していることを検証し、ltid がそのメディアサーバーで起動されていることを検証します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2021

メッセージ: 割り当てレコードの挿入に失敗しました (Allocation record insert failed)

説明: NetBackup の mds コンポーネントがデバイスの割り当てのためにデータベースを更新できませんでした。

推奨処置: このエラーは内部エラーです。次のログを確認します。

- デバッグレベル 2 のマスターサーバーからの mds の統合ログファイル (OID 143)。
- デバッグレベル 3 のマスターサーバーからの nbrb の統合ログファイル (OID 118)。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2022

メッセージ: 割り当て状態レコードの挿入に失敗しました (Allocation status record insert failed)

説明: NetBackup の mds コンポーネントがデバイス割り当て状態の情報でデータベースを更新できませんでした。

推奨処置: このエラーは内部エラーです。問題の特定に役立てるために次のログを調べてください。

- デバッグレベル 2 のマスターサーバーからの mds の統合ログファイル (OID 143)。
- デバッグレベル 3 のマスターサーバーからの nbrb の統合ログファイル (OID 118)。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2023

メッセージ: 割り当て識別子は EMM に認識されていません (Allocation identifier is not known to EMM)

説明: NetBackup の mds コンポーネントがこのジョブにデバイスを割り当てるのに必要なデバイス割り当てレコードを見つけることができません。

推奨処置: このエラーは内部エラーです。問題の特定に役立てるために次のログを調べてください。

- デバッグレベル 2 のマスターサーバーからの mds の統合ログファイル (OID 143)。
- デバッグレベル 3 のマスターサーバーからの nbrb の統合ログファイル (OID 118)。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2024

メッセージ: 割り当て要求の更新に失敗しました (Allocation request update failed)

説明: NetBackup の mds コンポーネントがデバイスの割り当てのためにデータベースを更新できませんでした。

推奨処置: このエラーは内部エラーです。問題の特定に役立てるために次のログを調べてください。

- デバッグレベル 2 のマスターサーバーからの mds の統合ログファイル (OID 143)。
- デバッグレベル 3 のマスターサーバーからの nbrb の統合ログファイル (OID 118)。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2025

メッセージ: 割り当て要求の削除に失敗しました (Allocation request delete failed)

説明: NetBackup の mds コンポーネントがデバイスの割り当てをデータベースから削除できませんでした。

推奨処置: このエラーは内部エラーです。問題の特定に役立てるために次のログを調べてください。

- デバッグレベル 2 のマスターサーバーからの mds の統合ログファイル (OID 143)。
- デバッグレベル 3 のマスターサーバーからの nbrb の統合ログファイル (OID 118)。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2026

メッセージ: 割り当て状態要求の削除に失敗しました (Allocation status request delete failed)

説明: NetBackup の mds コンポーネントがこのジョブの割り当て状態レコードを修正できませんでした。

推奨処置: このエラーは内部エラーです。問題の特定に役立てるために次のログを調べてください。

- デバッグレベル 2 のマスターサーバーからの mds の統合ログファイル (OID 143)。
- デバッグレベル 3 のマスターサーバーからの nbrb の統合ログファイル (OID 118)。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2027

メッセージ: メディアサーバーが動作していません (Media server is not active)

説明: このジョブは現在利用できないメディアサーバーを必要とします。

推奨処置: 次の 1 つ以上を実行します。

- この割り当てに必要なメディアサーバーが動作していることを検証します。
- これがテープジョブの場合は、ltid がメディアサーバーで動作していることを検証します。メディアサーバーがオフラインになったりオンラインに戻ったりする場合は、ジョブがそのメディアサーバーを使うことができるまで数分の遅延が発生することがあります。
- メディアサーバーの状態を示すために vmoprcmd コマンドを使います。ジョブがディスクストレージユニットにアクセスしようとしたら、nbrmms 処理がメディアサーバーで実行中であることを検証します。ジョブがテープストレージユニットにアクセスしようとしたら、ltid がメディアサーバーで実行中であることを検証します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2028

メッセージ: メディアが予約されています (Media is reserved)

説明: 別のジョブがそのメディアを専用に予約しているため、NetBackup の mds コンポーネントがメディアを割り当てられません。

推奨処置: 複数の複製ジョブが読み込みのために同じテープメディアを使うことを試みている場合は、各ジョブがメディアを予約します。NetBackup は複数のジョブがテープメディアの予約を取得できるようにする必要があります。

このエラーは内部エラーです。問題の特定に役立てるために次のログを調べてください。

- デバッグレベル 2 のマスターサーバーからの mds の統合ログファイル (OID 143)。
- デバッグレベル 3 のマスターサーバーからの nbrb の統合ログファイル (OID 118)。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2029

メッセージ: EMM データベースが不整合です (EMM database is inconsistent)

説明: NetBackup データベースの不一致がこのジョブのための割り当てを妨げています。

推奨処置: このエラーは内部エラーです。問題の特定に役立てるために次のログを調べてください。

- デバッグレベル 2 のマスターサーバーからの `mds` の統合ログファイル (OID 143)。
- デバッグレベル 3 のマスターサーバーからの `nbrb` の統合ログファイル (OID 118)。

NetBackup の割り当てデータベースを一貫した状態に戻すために `nbrbutil -resetall` コマンドを実行します。このコマンドは現在動作しているジョブを含むすべてのジョブを取り消すことに注意してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2030

メッセージ: ディスク領域が不十分であるか、高水準点を超過します (Insufficient disk space or high water mark would be exceeded)

説明: このジョブを実行するには利用可能なディスク容量が不十分です。

推奨処置: 次の解決策を試みてください。

- ディスクに期限切れにできるイメージがあれば期限切れにして、`nbdelete` を実行し、ディスクからイメージを削除します。
- NetBackup は、期限切れになる前にディスクイメージを作成することがあります。その場合、ディスクのイメージの作成または期限切れの速度を変更するようにポリシーの修正が必要なことがあります。
- ディスクグループの高水準点や低水準点を下げることは有用なことがあります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2031

メッセージ: メディアが EMM で定義されていません (Media is not defined in EMM)

説明: このジョブに必要なメディアは EMM データベースで定義されていません。

推奨処置: リストアジョブに必要なメディアボリュームは EMM データベースから削除されました。メディアが利用可能な場合は、それをインポートするために bpimport を使います。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2032

メッセージ: EMM によると、メディアは使用中です (Media is in use according to EMM)

説明: NetBackup データベースは、メディアが使用中であるが別のジョブに割り当てられていないことを示します。

推奨処置: このエラーは内部エラーです。問題の特定に役立てるために次のログを調べてください。

- デバッグレベル 2 のマスターサーバーからの mds の統合ログファイル (OID 143)。
- デバッグレベル 3 のマスターサーバーからの nbrb の統合ログファイル (OID 118)。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2033

メッセージ: メディアが不適切な場所に配置されています (Media has been misplaced)

説明: ジョブは、想定されたロボットスロットにないメディアを必要とします。

推奨処置: ジョブに必要なメディアが vmquery によって示されるとおり適切なロボットスロットにあることを検証します。

エラーが解決しない場合、次のログは問題の理解に有用なことがあります。

- デバッグレベル 2 のマスターサーバーからの mds の統合ログファイル (OID 143)。
- デバッグレベル 3 のマスターサーバーからの nbrb の統合ログファイル (OID 118)。
- このメディアにアクセスするメディアサーバーの詳細な bptm ログ。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2034

メッセージ: 後で割り当て要求を再試行してください (Retry the allocation request later)

説明: ジョブに必要なリソースは現在使用中です。

推奨処置: このエラーはジョブの終了時の状態として表示されません。mds と nbrb vxul の VxUL ログでは、リソースがビジー状態であるのでジョブがキューに投入される必要があることを示します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2035

メッセージ: 要求は保留にする必要があります (Request needs to pend)

説明: ジョブが続行するには、オペレータの介入を必要とします。

推奨処置: このエラーはジョブの終了時の状態として表示されません。mds と nbrb vxul の VxUL ログでは、ジョブが NetBackup のデバイスモニターにオペレータの介入の要求を送信する必要があることを示します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2036

メッセージ: ドライブは、起動しているロボットライブラリ内にあります (Drive is in a robotic library that is up)

説明: オペレータは稼働中のロボットにあるドライブに、保留中のテープマウントの要求を割り当てるように試みました。

推奨処置: 非ロボットメディアに対する要求がデバイスモニターで保留中の要求を引き起こした可能性があり、オペレータはスタンドアロンドライブではないドライブにその要求を割り当て済みです。このエラーは致命的ではありません。要求は NetBackup のデバイスモニターで再び保留されます。スタンドアロンドライブまたは AVR モードにある (非ロボットの) ドライブに、保留中のマウントを割り当てます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2037

メッセージ: ドライブの準備ができていません (Drive is not ready)

説明: 必要なテープはドライブにありますが、ドライブは準備完了状態にありません。

推奨処置: このエラーは、非ロボットメディアに対する要求がデバイスモニターで保留中の要求を引き起こし、オペレータが、準備完了状態にないドライブにその要求を割り当てた場合に発生します。このエラーは致命的ではありません。要求は NetBackup のデバイスモニターで再び保留されます。割り当てられるドライブに必要なテープがあることと、準備完了を示すドライブの表示灯がついていることを確認します。テープが挿入された

後、ドライブが準備完了になるまで時間がかかることがあります。テープが挿入された後、ドライブが準備完了状態にならなければ、ドライブに問題があることがあります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2038

メッセージ: ドライブにロードされたメディアは書き込み可能ではありません (Media loaded in drive is not write-enabled)

説明: このエラーは、非ロボットメディアに対するストレージユニットの要求によりデバイスモニターで保留中の要求が発生した場合に、オペレータが書き込み可能ではないメディアをドライブに挿入すると発生することがあります。

推奨処置: このエラーは致命的ではありません。要求は NetBackup のデバイスモニターで再び保留されます。このテープへの書き込みができることを確認したら、必要なテープの書き込み可能のスイッチが書き込みを許可するように設定されていることを検証します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2039

メッセージ: SCSI 予約の競合が検出されました (SCSI reservation conflict detected)

説明: NetBackup の `bptm` コンポーネントは、別のジョブが予想外にドライブの SCSI RESERVE を保持するので、テープドライブの読み取りまたは書き込みができませんでした。

推奨処置: このエラーは、ジョブのリソース割り当て時には発生しませんが、テープジョブの I/O の間に起きることがあります。メディアサーバーの詳細な `bptm` ログは問題の理解に有用なことがあります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2040

メッセージ: ストレージユニットの最大ジョブ数に達しました (Maximum job count has been reached for the storage unit)

説明: 最大ジョブ数を超過するのでストレージを割り当てることができません。最大ジョブ数は各ストレージユニットに設定可能です。ストレージユニットが構成されていたコピーの数よりも多くのコピーがストレージユニットの対象とされている場合、複数のコピージョブでこれと同じエラーが発生することがあります。

推奨処置: コピーの 1 つで異なるストレージユニットを対象とするか、またはストレージユニットの最大ジョブ数を増加します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2041

メッセージ: ストレージユニットが停止しています (Storage unit is down)

説明: ディスクストレージユニットは停止として指定されているため、使うことができません。

推奨処置: ディスクが停止とみなされている理由を示す `bperror -disk` コマンドを実行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2042

メッセージ: 密度の不一致が検出されました (Density mismatch detected)

説明: このエラーは NetBackup の内部エラーです。ジョブは間違った密度でメディアを要求しました。イメージカタログとメディアデータベースの間に不一致が存在する可能性があります。

推奨処置: メディア ID の密度でジョブが要求するテープメディアをリストアします。要求された密度は、メディアの構成された密度と一致しなければ、割り当てることができません。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2043

メッセージ: 要求されたスロットは空です (Requested slot is empty)

説明: メディアはロボット内の想定されたスロットにありません。

推奨処置: ロボットをインベントリ処理する必要がある可能性があります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2044

メッセージ: メディアは別のアプリケーションに割り当てられています (Media is assigned to another application)

説明: 要求されたメディアは NetBackup 以外のアプリケーションに割り当て済みであるので割り当てることができません。

推奨処置: ジョブに必要なメディアが NetBackup に割り当て済みであることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2045

メッセージ: 最大ジョブ数が 1 より小さいため、ストレージユニットが無効です (Storage unit is disabled since max job count is less than 1)

説明: ストレージユニットは最大ジョブ数が 0 に設定されているので使うことができません。

推奨処置: 0 より大きい値に最大ジョブ数 (または最大並列実行ドライブ数) を増加します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2046

メッセージ: メディアをマウントできません (Media is unmountable)

説明: メディアはマウントエラーが原因で使用不能としてマーク付けされました。

推奨処置: メディアのロボット内のドライブをクリーニングします。不良メディアがないかどうかを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2047

メッセージ: メディアは書き込み保護されています (Media is write protected)

説明: メディアは書き込み禁止であるので書き込みジョブに使うことができません。

推奨処置: スクラッチプールのメディアが書き込み禁止でないことを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2048

メッセージ: メディアは ACS ロボットライブラリによって使用されています (Media is in use by the ACS robotic library)

説明: このジョブに必要な ACS メディアは別のシステムで使用中です。

推奨処置: 必要なメディアが別のアプリケーションによって使用中でないことを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2049

メッセージ: メディアは ACS ロボットライブラリ内で見つかりませんでした (Media not found in the ACS robotic library)

説明: このジョブに必要なメディアが ACS ロボットライブラリに見つかりません。

推奨処置: 必要なメディアが ACS ロボットで利用可能であることを確認してください。

詳しくは、『NetBackup デバイス構成ガイド』の ACSLS ロボットの構成に関するセクションを参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2050

メッセージ: ACS メディアには、読み込み不可能な外部ラベルがあります (ACS media has an unreadable external label)

説明: このジョブは、外部ラベルかバーコードが読み取り不能であるために使うことができない ACS メディアを必要とします。

推奨処置: このメディアのバーコードラベルの問題を修正します。

詳しくは、『NetBackup デバイス構成ガイド』の ACSLS ロボットの構成に関するセクションを参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2051

メッセージ: ACS メディアはドライブのドメイン内にはありません (ACS media is not in the drive's domain)

説明: このジョブに必要なメディアはアクセスできない ACS ロボットにあります。

推奨処置: 必要なメディアを含んでいるロボットが NetBackup メディアサーバーにアクセス可能であることを検証します。

詳しくは、『NetBackup デバイス構成ガイド』の ACSLS ロボットの構成に関するセクションを参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2052

メッセージ: ACS ライブラリストレージモジュール (LSM) はオフラインです (An ACS Library Storage Module (LSM) is offline)

説明: 必要な ACS LSM はオフラインです。

推奨処置: ACS LSM をオンラインにします。

詳しくは、『NetBackup デバイス構成ガイド』の ACSLS ロボットの構成に関するセクションを参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2053

メッセージ: メディアはアクセスできないドライブに存在します (Media is in an inaccessible drive)

説明: 必要なメディアは、停止しているかアクセス不能なドライブに現在ロードされています。

推奨処置: メディアを特定し、ドライブかドライブパスが停止する原因となった問題を修正します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2054

メッセージ: メディアは、現在停止状態のドライブ内にあります (Media is in a drive that is currently in a DOWN state)

説明: 必要なメディアは、停止しているドライブに現在ロードされています。

推奨処置: メディアを特定し、ドライブかドライブパスが停止する原因となった問題を修正します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2055

メッセージ: ACS 物理ドライブは利用できません (ACS physical drive is not available)

説明: メディアサーバーは、ドライブが利用可能ではないので ACS メディアをロードできません。

推奨処置: ACS ドライブを検索し、インストールします。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2056

メッセージ: マウント要求に使用したファイル名はすでに存在しています (The file name used for the mount request already exists)

説明: `tpreq` コマンドは、指定のファイル名がすでに存在するのでこのメディアをロードできません。

推奨処置: 異なるファイル名を `tpreq` に指定するか、`tpreq` を使用してロードされた競合しているファイル名を持つメディアに対して `tpunmount` コマンドを実行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2057

メッセージ: ドライブのスキャンホストは動作していません (The scan host of the drive is not active)

説明: スタンドアロンドライブのスキャンホストはオフラインです。したがってドライブは割り当てることができません。

推奨処置: 問題が解決しない場合は、このドライブへのパスを持つ NetBackup メディアサーバーを再起動します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2058

メッセージ: デバイスを使用する前に、LTID をメディアサーバー上で再起動する必要があります (LTID needs to be restarted on media servers before the device can be used)

説明: ltid の再起動が必要であるためドライブを使用できません。このエラーは、設定変更がメディアサーバーで行われた後に ltid が再起動されていない場合に発生することがあります。

推奨処置: メディアサーバーがビジー状態ではないときに、そのメディアサーバーで ltid を停止し、再起動します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2059

メッセージ: ロボットライブラリは利用できません (The robotic library is not available)

説明: ドライブに必要なロボットを nbemm データベースで見つけることができません。

推奨処置: ジョブに必要なロボットが正しく構成されていることを確認します。エラーが解決しない場合、デバッグレベル 2 のマスターサーバーからの mds の統合ログファイル (OID 143) は問題の理解に有用なことがあります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2060

メッセージ: メディアは、巻き戻すか、またはドライブからマウント解除する必要があります (Media needs to be rewound or unmounted from a drive)

説明: NetBackup の mds コンポーネントは、テープがアンロードされる必要があることを Resource Broker に知らせるためにこのエラーを内部的に使用します。これはジョブのエラー状態としては表示されません。

推奨処置: 該当なし。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2061

メッセージ: ホストは、クラスタのアクティブノードではありません (The host is not an active node of a cluster)

説明: クラスタのフェールオーバーはジョブが動作している間に起きました。ジョブはフェールオーバーしたメディアサーバーのスパンを待機中であることがあります。

推奨処置: 失敗したジョブを再度実行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2062

メッセージ: ストレージユニットで抑制されたジョブ数に達しました (Throttled job count has been reached for the storage unit)

説明: このエラーはジョブ状態としては返されません。

推奨処置: 該当なし

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2063

メッセージ: サーバーには、リモートクライアントオプションのライセンスがありません (Server is not licensed for Remote Client Option)

説明: このジョブに必要なメディアサーバーでリモートクライアントオプションが有効になっていません。SAN メディアサーバーが、メディアサーバーではないクライアントのバックアップを要求されたか、SAN メディアサーバーで VMware バックアップが試行されました。

推奨処置: ライセンスを交付されているメディアサーバーでこのクライアントのバックアップを実行します。ライセンスを追加した場合、そのメディアサーバーにマスターサーバーへの接続があることを検証します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2064

メッセージ: ジョブ履歴によると、利用可能なメディアはありません (Job history indicates that no media is available)

説明: 無効な NetBackup ソフトウェアがインストールされたメディアサーバーでジョブを実行すると、ジョブを開始しても、メディアがそのジョブに対して利用可能ではない場合があります。この場合、マスターサーバーは一定期間 (12 時間) そのストレージユニットの使用を停止し、そのストレージユニットを要求したジョブに対してこのエラーを戻します。

推奨処置: メディアがストレージユニットに対して利用可能であることを確認してください。必要に応じて、メディアサーバーのソフトウェアをアップグレードします。必要に応じてメディアを追加します。メディアが利用可能な場合は、ストレージユニットを再び使うことができるまで 12 時間待ちます。ストレージユニットをすぐに利用できるようにするには、マスターサーバーで次のコマンドを実行して保留を解除します。

```
nbrbutil -releaseAllocHolds
```

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2065

メッセージ: ジョブ履歴によると、利用可能なドライブはありません (Job history indicates that no drives are available)

説明: 無効な NetBackup ソフトウェアがインストールされたメディアサーバーでジョブを実行すると、ジョブを開始しても、ジョブのために指定されたドライブがビジー状態または利用不能で、ジョブが失敗する原因となる場合があります。この場合、NetBackup マスターサーバーは一定期間 (数分) そのドライブの使用を停止し、そのドライブを要求しているジョブに対してこのエラーを戻します。

推奨処置: メディアサーバーソフトウェアをアップグレードします。ストレージユニットのドライブすべてが起動していて、使用可能であることを確認してください。クリーニングする必要があるすべてのドライブをクリーニングします。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2066

メッセージ: ディスクプールが見つかりません (Disk pool not found)

説明: ジョブは nbemm データベースに存在しないディスクプールの対象となっています。

推奨処置: このジョブが使うストレージユニットが、正しく構成されたディスクプールで使用されるように構成されていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2067

メッセージ: ディスクボリュームが見つかりません (Disk volume not found)

説明: 読み込みジョブは nbemm データベースに存在しないディスクボリュームを必要とします。または、書き込みジョブは構成されたボリュームがないディスクプール用に構成されています。

推奨処置: このジョブが使うディスクストレージが、ボリュームが構成されているディスクプールで使用されるように構成されていることを確認します。読み込みジョブの場合は、読み込みに必要なボリュームが nbemm データベースに存在することを検証します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2068

メッセージ: ディスクボリュームのマウントポイントが見つかりません (Disk volume mount point not found)

説明: ディスクボリュームにマウントポイントが構成されていないか、nbemm データベースでの構成が不完全です。

推奨処置: ディスクグループとディスクグループのディスクボリュームの構成が正しいことを検証します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2069

メッセージ: ディスクボリュームのマウントポイントレコードの挿入に失敗しました (Disk volume mount point record insert failed)

説明: データベースの更新はディスクジョブの割り当てを試みている間に失敗しました。

推奨処置: このエラーは内部エラーです。問題が解決しない場合、解決方法について NetBackup のサポートに連絡してください。問題の特定に役立てるために次のログを調べてください。

- デバッグレベル 2 のマスターサーバーからの mds の統合ログファイル (OID 143)。
- デバッグレベル 3 のマスターサーバーからの nbrb の統合ログファイル (OID 118)。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2070

メッセージ: 指定されたマウントパスは、割り当てられた領域に適合しません (The specified mount path will not fit in the allocated space)

説明: ディスクボリュームのマウントポイントパスは許容される最大値より大きい値です。

推奨処置: このエラーは内部エラーです。問題が解決しない場合、解決方法について NetBackup のサポートに連絡してください。問題の特定に役立てるために次のログを調べてください。

- デバッグレベル 2 のマスターサーバーからの mds の統合ログファイル (OID 143)。
- デバッグレベル 3 のマスターサーバーからの nbrb の統合ログファイル (OID 118)。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2071

メッセージ: 要求に対してストレージサーバーが見つかりません (Unable to find any storage servers for the request)

説明: NetBackup はこのディスクジョブのストレージサーバーを見つけることができませんでした。

推奨処置: ジョブに必要なディスクグループを処理するストレージサーバーが構成されており、有効であることを確認します。それらが起動状態にあることを検証します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2072

メッセージ: 静的なマウントポイントの無効な操作 (Invalid operation on static mount point)

説明: ディスクボリュームで、正しく構成されていないマウントポイントが見つかりました。

推奨処置: このエラーは内部エラーです。問題が解決しない場合、解決方法について NetBackup のサポートに連絡してください。問題の特定に役立てるために次のログを調べてください。

- デバッグレベル 2 のマスターサーバーからの `mds` の統合ログファイル (OID 143)。
- デバッグレベル 3 のマスターサーバーからの `nbrb` の統合ログファイル (OID 118)。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2073

メッセージ: ディスクプールが停止しています (Disk pool is down)

説明: 必要なディスクプールは停止状態にあるので使うことができません。

推奨処置: ディスクプールが停止状態に入った原因を判断する `bperror -disk` コマンドを実行します。問題を修正し、`nbdevconfig` コマンドを使ってディスクプールを起動状態に戻します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2074

メッセージ: ディスクボリュームが停止しています (Disk Volume is Down)

説明: 必要なディスクボリュームは停止状態にあるので使うことができません。

推奨処置: bperror -disk を実行することで、ディスクボリュームが停止状態になった理由を確認できる場合があります。問題を修正し、nbdevconfigを使ってディスクボリュームを起動状態に戻します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2075

メッセージ: ファイバートランスポートリソースが利用できません (Fibre Transport resources are not available)

説明: ジョブはこの SAN クライアントでファイバートランスポートを使用するように構成されていますが、利用可能なファイバートランスポート接続は存在しません。

推奨処置: ファイバートランスポートが利用可能でなければ LAN トランスポートに切り替えるようにジョブを構成します。動作するジョブの形式がファイバートランスポートと互換性があることを検証します。nbdevquery を使って、要求されるディスクプールがファイバートランスポートで使用できるようになっていることを検証します。ジョブに必要なクライアントとメディアサーバー間に有効なファイバートランスポート接続があることを検証します。問題の特定に役立てるために次のログを調べてください。

- デバッグレベル 2 のマスターサーバーからの mds の統合ログファイル (OID 143)。
- デバッグレベル 3 のマスターサーバーからの nbrb の統合ログファイル (OID 118)。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2076

メッセージ: DSM によって、予期しないエラーが戻されました (DSM returned an unexpected error)

説明: NetBackup の Disk Service Manager コンポーネントが予想外のエラーを戻しました。

推奨処置: このエラーは内部エラーです。問題が解決しない場合、解決方法について NetBackup のサポートに連絡してください。問題の特定に役立てるために次のログを調べてください。

- デバッグレベル 2 のマスターサーバーからの mds の統合ログファイル (OID 143)。
- デバッグレベル 3 のマスターサーバーからの nbrb の統合ログファイル (OID 118)。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2078

メッセージ: ディスクボリュームの最大マウント数を超えています (The maximum number of mounts for the disk volume have been exceeded)

説明: ディスクボリュームは、他の多くのユーザーによってマウントされているので、ジョブで使うことができません。

推奨処置: このエラーは内部エラーです。問題が解決しない場合、解決方法について NetBackup のサポートに連絡してください。問題の特定に役立てるために次のログを調べてください。

- デバッグレベル 2 のマスターサーバーからの `mds` の統合ログファイル (OID 143)。
- デバッグレベル 3 のマスターサーバーからの `nbrb` の統合ログファイル (OID 118)。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2079

メッセージ: DSM は、ボリュームに無効なファイルシステムがマウントされていることを検出しました (DSM has detected that an invalid filesystem is mounted on the volume)

説明: NetBackup は、想定したファイルシステムをディスクボリュームで見つけませんでした。

推奨処置: NetBackup が使用するディスクボリュームとそれに関連付けられたマウントポイントが他のアプリケーションによって使用されていないことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2080

メッセージ: ディスクボリュームに最大ライター数が指定されていません (Disk volume has no max writers count)

説明: ディスクボリュームは、使用可能なマウントポイント数に対して正しく構成されていません。

推奨処置: `nbdevquery` を使用して適切なディスク構成を確認します。このエラーは内部エラーです。問題が解決しない場合、解決方法について NetBackup のサポートに連絡してください。問題の特定に役立てるために次のログを調べてください。

- デバッグレベル 2 のマスターサーバーからの `mds` の統合ログファイル (OID 143)。
- デバッグレベル 3 のマスターサーバーからの `nbrb` の統合ログファイル (OID 118)。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2081

メッセージ: ディスクボリュームに最大リーダー数が指定されていません (Disk volume has no max readers count)

説明: ディスクボリュームは、使用可能なマウントポイント数に対して正しく構成されていません。

推奨処置: `nbdevquery` を使用して適切なディスク構成を確認します。このエラーは内部エラーです。問題が解決しない場合、解決方法について NetBackup のサポートに連絡してください。問題の特定に役立てるために次のログを調べてください。

- デバッグレベル 2 のマスターサーバーからの `mds` の統合ログファイル (OID 143)。
- デバッグレベル 3 のマスターサーバーからの `nbrb` の統合ログファイル (OID 118)。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2082

メッセージ: ドライブは、利用可能としてマークされている必要があります (The drive needs to be marked as available)

説明: ドライブは、メディアがロードされて割り当てられていますが、MDS がそれを使用可能にしていないので使うことができません。

推奨処置: マスターサーバーで、このジョブの割り当てを示す `nbrbutil -dump` コマンドを実行します。問題が解決しない場合、ドライブを使うことができるように、ドライブの割り当てを解除する `nbrbutil -releaseMDS` コマンドを実行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2083

メッセージ: メディア親和性グループが EMM で定義されていません (The media affinity group is not defined in EMM)

説明: MDS はこのメディアの予約グループを見つけようとしましたが、想定された予約のグループを見つけませんでした。

推奨処置: このエラーは内部エラーです。問題が解決しない場合、問題の特定に役立てるために次のログを調べます。

- デバッグレベル 2 のマスターサーバーからの `mds` の統合ログファイル (OID 143)。
- デバッグレベル 3 のマスターサーバーからの `nbrb` の統合ログファイル (OID 118)。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2084

メッセージ: メディア親和性グループレコードの挿入に失敗しました (Media affinity group record insert failed)

説明: MDS はこのテープメディアの予約グループの情報を更新できません。

推奨処置: このエラーは内部エラーです。問題が解決しない場合、問題の特定に役立てるために次のログを調べます。

- デバッグレベル 2 のマスターサーバーからの `mds` の統合ログファイル (OID 143)。
- デバッグレベル 3 のマスターサーバーからの `nbrb` の統合ログファイル (OID 118)。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2085

メッセージ: ディスクボリュームは利用できません (Disk volume is not available)

説明: ジョブは、現在構成されているより多くのディスクボリュームを必要とします。

推奨処置: ディスクグループでディスクボリュームが構成されていることを確認してください。複数のコピージョブは同じディスクボリュームの 2 つのコピーを対象にすることはできません。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2086

メッセージ: ディスクボリュームは、同じジョブの複数のコピーに使用できません (Disk volume cannot be used for more than one copy in the same job)

説明: この複数のコピージョブに使用できる十分なディスクボリュームが構成されていません。

推奨処置: 想定するディスクボリュームが構成されていることを検証するために `nbdevquery -listdv` コマンドを使用します。複数のコピージョブでは、固有の使用可能なディスクボリュームが各コピーのために存在することを確認します。複数のコピージョブは同じディスクボリュームの 2 つのコピーを対象にすることはできません。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2087

メッセージ: メディアの割り当てによって、部分的に使用されているメディアの最大数の制限を超えます (Media allocation would exceed maximum partially full media limit)

説明: 部分的に空きのないメディアの最大数の設定限度を超えているため、このジョブを実行できません。

推奨処置: このエラーは複数のコピージョブか複製ジョブで発生することがあります。問題が解決しない場合、ディスクプールで、部分的に空きのないメディアの最大数の設定を増やす必要がある場合もあります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2088

メッセージ: クリーニングメディアが利用できません (Cleaning media is not available)

説明: クリーニングメディアがドライブに構成されていないのでクリーニングジョブを実行できません。

推奨処置: ドライブを含んでいるロボットにクリーニングボリュームを追加します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2089

メッセージ: FT クライアントは実行されていません (FT client is not running)

説明: このジョブはファイバートランスポートを必要としますが、ファイバートランスポートクライアントはこのジョブに必要なクライアントで動作していません。

推奨処置: 次の 1 つ以上を実行します。

- PBX (Private Branch Exchange) サービスがインストールされ、動作していることを検証します。動作している処理に `pbx_exchange` がリストされていることを確認するために `bpps -x` コマンドを実行します。
- クライアントが SAN クライアントとして構成されていることを検証します。SAN クライアントの現在の状態を戻す `bpclntcmd -sanclient` コマンドを実行します。0 (ゼロ) の応答は SAN クライアントが構成されていないことを示します。`bpclntcmd -sanclient 1` としてコマンドを再実行します。
- クライアントがメディアサーバー、マスターサーバー、または EMM サーバーではないことを検証します。SAN クライアントの処理は NetBackup クライアントでのみ動作します。
- SAN クライアント機能の有効なライセンスがマスターサーバーに存在することを検証します。SAN クライアントはマスターサーバーで「SAN Client」と呼ばれるキーを必要とする別ライセンスの機能です。
- SAN クライアントのサーバーエントリが NetBackup マスターサーバーに存在しないことを検証します。SAN クライアントのマスターサーバーの `SERVER=clientname` エ

ントリを削除します。マスターサーバーが SAN クライアントをサーバーとしてもリストしている場合、SAN クライアントは終了することがあります。

- SAN クライアントサービスを再起動します。SAN クライアントはサーバーの再ブート時に再起動されますが、bpclntcmd コマンドの実行後は自動的に再起動されません。SAN クライアントサービスを起動するには、クライアントの起動スクリプトを実行するか、または Windows のサービスマネージャを使います。

詳しくは、『NetBackup SAN クライアントおよびファイバートランスポートガイド』のトラブルシューティングの章を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2090

メッセージ: FT クライアントには構成されたデバイスが存在しません (FT client has no devices configured)

説明: このジョブはファイバートランスポートを必要としますが、ファイバートランスポートデバイスはこのジョブに必要なクライアントに構成されていません。

推奨処置: ファイバートランスポートデバイスがクライアントにインストールされていることを確認します。

詳しくは、『NetBackup SAN クライアントおよびファイバートランスポートガイド』のトラブルシューティングの章を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2091

メッセージ: FT クライアントのデバイスはオフラインです (FT client devices are offline)

説明: このジョブはファイバートランスポートを必要としますが、ファイバートランスポートデバイスはこのジョブに必要なクライアントでオフラインになっています。

推奨処置: 次の 1 つ以上を実行します。

- PBX (Private Branch Exchange) サービスがインストールされ、動作していることを検証します。動作している処理に pbx_exchange がリストされていることを確認するために bpps -x コマンドを実行します。
- クライアントが SAN クライアントとして構成されていることを検証します。SAN クライアントの現在の状態を戻す bpclntcmd -sanclient コマンドを実行します。0 (ゼロ) の応答は SAN クライアントが構成されていないことを示します。bpclntcmd -sanclient 1 としてコマンドを再実行します。

- クライアントがメディアサーバー、マスターサーバー、または EMM サーバーではないことを検証します。SAN クライアントの処理は NetBackup クライアントでのみ動作します。
- SAN クライアント機能の有効なライセンスがマスターサーバーに存在することを検証します。SAN クライアントはマスターサーバーで「SAN Client」と呼ばれるキーを必要とする別ライセンスの機能です。
- SAN クライアントのサーバーエントリが NetBackup マスターサーバーに存在しないことを検証します。SAN クライアントのマスターサーバーの `SERVER=clientname` エントリを削除します。マスターサーバーが SAN クライアントをサーバーとしてもリストしている場合、SAN クライアントは終了することがあります。
- SAN クライアントサービスを再起動します。SAN クライアントはサーバーの再ブート時に再起動されますが、`bpclntcmd` コマンドの実行後は自動的に再起動されません。SAN クライアントサービスを起動するには、クライアントの起動スクリプトを実行するか、または Windows のサービスマネージャを使います。

詳しくは、『NetBackup SAN クライアントおよびファイバートランスポートガイド』のトラブルシューティングの章を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2092

メッセージ: クライアント用の FT サーバーのデバイスはオフラインです (FT server devices for client are offline)

説明: このジョブはファイバートランスポートを必要としますが、ファイバートランスポートデバイスはこのジョブに必要なメディアサーバーでオフラインになっています。

推奨処置: 次のいずれかを実行します。

- マーク付きの QLogic ターゲットポートがサーバーに存在することを確認します。システムにターゲットモードで利用可能なポートがなければ、`nbftsrvr` と `nbfdrv64` プロセスは終了します。
- SAN クライアント機能の有効なライセンスがマスターサーバーに存在することを検証します。SAN クライアントはマスターサーバーで「SAN Client」と呼ばれるキーを必要とする別ライセンスの機能です。ファイバートランスポートサーバーは起動の間にライセンスの検査を実行します。
- 再ブートがファイバートランスポートサーバーのインストールに必要かどうかを判断します。Solaris のインストールでは、マーク付きのターゲットポートにファイバートランスポートドライバをロードするためにファイバートランスポートをインストールした後、メディアサーバーを再ブートする必要があります。さらに、ファイバートランスポートのインストール時に既存の QLogic ドライバをアンロードしない場合は、Linux サーバーを再ブートします。

詳しくは、『NetBackup SAN クライアントおよびファイバートランスポートガイド』のトラブルシューティングの章を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2093

メッセージ: このクライアント用の FT サーバーが実行されていません (No FT servers for this client are running)

説明: このジョブはファイバートランスポートを必要としますが、ファイバートランスポートデバイスはこのジョブに必要なメディアサーバーへの接続で構成されていません。

推奨処置: 次のいずれかを実行します。

- マーク付きの QLogic ターゲットポートがサーバーに存在することを確認します。システムにターゲットモードで利用可能なポートがなければ、`nbftsrvr` と `nbfdrv64` プロセスは終了します。
- SAN クライアント機能の有効なライセンスがマスターサーバーに存在することを検証します。SAN クライアントはマスターサーバーで「SAN Client」と呼ばれるキーを必要とする別ライセンスの機能です。ファイバートランスポートサーバーは起動の間にライセンスの検査を実行します。
- 再ブートがファイバートランスポートサーバーのインストールに必要かどうかを判断します。Solaris のインストールでは、マーク付きのターゲットポートにファイバートランスポートドライバをロードするためにファイバートランスポートをインストールした後、メディアサーバーを再ブートする必要があります。さらに、ファイバートランスポートのインストール時に既存の QLogic ドライバをアンロードしない場合は、Linux サーバーを再ブートします。

詳しくは、『NetBackup SAN クライアントおよびファイバートランスポートガイド』を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2094

メッセージ: STU でライフサイクルバックアップを実行できません (STU cannot run Lifecycle backups)

説明: ストレージライフサイクルジョブは、ターゲットディスクプールがストレージライフサイクルに対して有効になっていないので動作しません。

推奨処置: ディスクプールの構成を調べるために `nbdevquery -listdp` コマンドを実行します。ライフサイクル属性がディスクプールに対して有効になっていなければ、それ

を有効にするために nbdevconfig -changedp -setattribute コマンドを実行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2095

メッセージ: STU で VMware バックアップを実行できません (STU cannot run VMware backup)

説明: このジョブのストレージユニットのために構成されているメディアサーバーは VMware バックアップを実行できません。

推奨処置: VMware バックアップを実行するには、メディアサーバーが有効なバージョンの NetBackup を実行する必要があります。有効なバージョンの NetBackup が実行されていることを検証するか、または有効なバージョンの NetBackup を実行するメディアサーバーのバックアップを構成します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2096

メッセージ: NDMP 処理では複数のインラインコピーはサポートされません (NDMP operation does not support multiple inline copies)

説明: バックアップが NDMP ポリシーで、複数コピーに対して構成されているので、バックアップを実行できません。

推奨処置: NetBackup は NDMP ポリシーの複数コピーを作成できません。単一のストレージユニットの宛先にバックアップを構成します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2097

メッセージ: ストレージユニットグループが EMM 構成に存在しません (Storage unit group does not exist in EMM configuration)

説明: NetBackup 構成に存在しないストレージユニットグループを使うように構成されているのでこのジョブを実行できません。

推奨処置: 構成に存在するストレージユニットかストレージユニットグループを使うようにポリシーを再設定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2098

メッセージ: メディアプールはこのジョブに使用できません (Media pool is not eligible for this job)

説明: このジョブは NetBackup 構成に存在しないプールを使うように構成されています。

推奨処置: 構成されているプールをジョブが使うように構成済みのメディアプールを変更するか、必要なメディアプールを作成します。ジョブのために構成したメディアプールがスクラッチプールではないことを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2099

メッセージ: 必要なドライブまたはドライブパスが構成されていません (Required drive or drive path is not configured)

説明: このジョブは NetBackup 構成に存在しないドライブを必要とします。

推奨処置: ドライブ構成を検証するために `vmoprcmd` コマンドを実行します。使われているメディア形式に必要なドライブを構成します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2100

メッセージ: テープメディアのマウントの最大数を超えています (Maximum number of mounts has been exceeded for tape media)

説明: 必要なメディアが、構成されている最大マウント数を超えたので、ジョブを実行できません。

推奨処置: メディアに対して許可されている最大マウント数を増やします。このメディアが構成したマウントの最大数を超えた場合、メディアを解除する必要がある場合もあります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2101

メッセージ: メディアサーバーが EMM データベースに見つかりません (Media server not found in EMM database)

説明: 考えられる原因は、次のとおりです。

- テープバックアップの場合、バックアップを実行したメディアサーバーが EMM データベースにありません。
- OpenStorage の最適化された複製ジョブの場合、ソース環境とターゲット環境間で共通のメディアサーバーは両方のストレージサーバーのクレデンシャルを備えていません。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- テープからのリストアの場合、NetBackup で存在しないメディアサーバーを新しいメディアサーバーに置き換えるために[Force Media Server Restore]オプションを使うことができます。
- 最適化された複製の場合、共通のメディアサーバーが両方のストレージサーバーのクレデンシャルを備えていることを確認します。OpenStorage の最適化された複製についての詳細な情報を参照できます。
  『NetBackup ディスクの OpenStorage のソリューションガイド』を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2102

メッセージ: 複数のストレージユニットにまたがって使用することはできません (Storage unit does not support spanning)

説明: ディスクのジョブはスパンをサポートしないディスク形式に対してスパンを要求しました。

推奨処置: 一部のディスク形式はスパンをサポートしません。ディスクグループがスパンをサポートするかどうかを判断するには `nbdevconfig -listdg` コマンドを実行します。このエラーが持続する場合は、実行中の新しいジョブのための十分なスペースがディスクストレージユニットで利用可能であることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2103

メッセージ: メディアサーバーが一致していません (Media server mismatch)

説明: このエラーは複数コピージョブが共通のメディアサーバーを備えていないストレージユニットのために構成されている場合に発生することがあります。

推奨処置: 複数コピージョブのすべてのコピーは同じメディアサーバーで実行する必要があります。共通のメディアサーバーからのドライブパスかディスクアクセスがあるストレージユニットを構成します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2104

メッセージ: ストレージユニットは利用できません (Storage units are not available)

説明: このエラーは、有効なストレージユニットの組み合わせを使うことができないように構成されている複数コピージョブで発生することがあります。

推奨処置: 構成されているストレージユニットを含むポリシーですべての条件が満たされていることを検証します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2105

メッセージ: レプリケーションジョブに要求されたストレージユニットはレプリケーション対応ではありません (Storage unit requested for replication job is not replication capable)

説明: このエラーは、レプリケーションジョブが書き込み用のストレージユニットを要求しているのに、ストレージユニットが呼び出すディスクがレプリケーションではない場合に起きる可能性があります。

推奨処置: レプリケーションジョブにストレージユニット指定子でレプリケーション対応ディスク用に構成された状態が含まれることを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2106

メッセージ: ディスクストレージサーバーが停止しています (Disk storage server is down)

説明: このエラーはディスクグループが NetBackup でマークされたストレージサーバーにあるディスクストレージユニットをジョブが使用する場合に発生することがあります。また、このエラーは、クラウドストレージのバックアップが失敗したときに発生する可能性があります。

推奨処置: ストレージサーバー用に構成されたすべてのメディアサーバーがストレージサーバーと通信できることを確認してください。コマンドはストレージサーバーを定期的にクエリーします。したがって、メディアサーバーで ログを詳細レベル 5 に設定することができます。bpstsinfobpstsinfo

エラーがクラウドストレージのバックアップ失敗に関連している場合、次の情報を確認する必要があります。

- NetBackup CloudStore サービスがマスターサーバーとメディアサーバーで実行されている。サービスを起動する方法について詳しくは、『NetBackup Cloud 管理者ガイド』の「NetBackup CloudStore Service Container の起動とシャットダウンのトラブルシューティング」セクションを参照してください。
- 構成済みのメディアサーバーの NetBackup 証明書が最新でないか使用できないため、ストレージサーバーの停止を引き起こす可能性がある。ストレージサーバーの起動状態を維持するには、必要なすべての証明書をそのメディアサーバーに配備していることを確認します。詳しくは『NetBackup セキュリティ暗号化ガイド』を参照してください。
- メディアサーバーがバージョン 8.0 以前の場合、NetBackup マスターサーバーで［8.0 以前のホストとの安全でない通信を有効にする (Enable insecure communication with 8.0 and earlier hosts)］オプションが選択されている。このオプションは、NetBackup 管理コンソールの［セキュリティ管理 (Security Management)］、［グローバルセキュリティ設定 (Global Security Settings)］、［安全な通信 (Secure Communication)］の順に選択したタブで利用できます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2107

メッセージ: ［要求されたメディアサーバーにクレデンシャルがないか、ストレージサーバー用に構成されていません (Requested media server does not have credentials or is not configured for the storage server)］

説明: ジョブはディスクストレージサーバーにアクセスするクレデンシャルを備えていないメディアサーバーのディスクメディアを要求しました。同じ形式の 2 つのストレージサーバー間の最適化された複製の間に、書き込み側のストレージユニット用に構成されたメディアサーバーに読み込み側のストレージサーバーにアクセスするための資格情報がない場合があります。

推奨処置: 最適化された複製には読み込み側と書き込み側の両方のストレージサーバー用のクレデンシャルを備えたメディアサーバーが必要です。必要なクレデンシャルを追加するか、または書き込み側のストレージユニットが読み込みメディア用のクレデンシャルを備えたメディアサーバーを呼び出すようにメディアサーバーを限定してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2108

メッセージ: 要求された NDMP マシンにクレデンシャルがないか、NetBackup で構成されていません

説明: ジョブが NetBackup で構成されていない NDMP マシンの使用を要求しています。

推奨処置: NDMP ポリシーのためのジョブは、ポリシーでクライアントとして指定された NDMP ホストが NetBackup で構成されていることを要求します。どのサーバーに対しても、定義された資格情報は NDMP ホストにアクセスする必要があります。

要求される NDMP ホストが構成されているかを検証してください。構成済みの NDMP ホストが完全修飾名で、ポリシーの NDMP のホスト名がそうでない場合は、次のコマンドを実行して NDMP ホストにエイリアスを追加してください。

```
# nbemmcmd -machinealias -addalias -alias string -machinename string
```

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2109

メッセージ: 要求されたファイバートランスポートのクライアントマシンが NetBackup の構成で見つかりません (Requested Fibre Transport client machine was not found in NetBackup configuration)

説明: ジョブが NetBackup の構成にないファイバートランスポートのクライアントマシンを要求しています。

推奨処置: ファイバートランスポートのバックアップおよびリストア操作は、ファイバートランスポートの各クライアントが NetBackup で構成されていることを要求します。ジョブのために要求されるクライアントが、ファイバートランスポートのクライアントとして構成されているかを検証してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2110

メッセージ: 要求されたマシンが NetBackup で構成されていません

説明: ジョブが NetBackup で構成されていないマシンを要求しました。

推奨処置: ジョブを実行するのに使用するポリシーは、どのサーバーをジョブが要求するかを示すことがあります。示されていない場合は、MDS VxUL ログ (OID 143) をデバッグレベル 2 に設定してジョブを再試行することにより、ジョブの検索対象のサーバーを見つけます。通常は、この問題の原因となったホスト名が MDS ログに示されます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2111

メッセージ: すべてのストレージユニットはオンデマンドのみで構成されているため、ストレージユニットを要求するジョブの対象になりません (All storage units are configured with On Demand Only and are not eligible for jobs requesting ANY storage unit)

説明: ジョブは利用可能なストレージユニットを要求しましたが、すべてのストレージユニットが[オンデマンドのみ (On Demand Only)]に設定されています。

推奨処置: 利用可能な任意のストレージユニットではなく特定のストレージユニットを使用するようにポリシーを変更するか、[オンデマンドのみ (On Demand Only)]ではないストレージユニットを最低でも 1 つ設定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2112

メッセージ: NetBackup メディアサーバーのバージョンが操作には古すぎます

説明: ストレージユニットまたはストレージユニットグループは、マスターサーバーより前のバージョンのソフトウェアを実行するメディアサーバーをポイントします。そのため、メディアサーバーではより新しい NetBackup バージョンのすべての機能を使えるわけではありません。ソフトウェアのこの不一致は、バックアップ操作、複製書き込み操作などの多くの書き込み操作に影響します。

推奨処置: ソフトウェアのより新しいバージョンのメディアサーバーにストレージユニットをポイントします。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2113

メッセージ: vserver 用に無効なクレデンシャルが追加されているか、ディスクアレイクレデンシャルが追加されていません

説明: 管理アクセスが有効化されている NetApp ストレージ仮想マシンのインターフェース名の[ディスクアレイホスト (Disk Array Hosts)]クレデンシャルセクションで無効なクレデンシャルが検出されたか、そこでクレデンシャルが検出されませんでした。

推奨処置: [ディスクアレイホスト (Disk Array Hosts)]の資格情報セクションで、管理アクセスが有効になっている NetApp ストレージ仮想マシンのインターフェースの管理者資格情報を追加します。インデックス化されるスナップショット/レプリカを保持する適切なストレージ仮想マシンのインターフェース名を入力していることを確認します。ONTAPi アプリケーションを持つストレージ仮想マシン(SVM)ユーザーアカウントがロック解除されている状態であることを確認します。

詳しくは、『NetBackup Replication Director ソリューションガイド』を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2114

メッセージ: メディアサーバーが認識されません。(Media server is not recognized.)

説明: マスターサーバーによって、nbemm への不正な接続試行が検出されました。試行回数がしきい値に達しました。マスターサーバーの良好なパフォーマンスを維持するために、構成を変更する必要があるかどうかを判断する必要があります。

推奨処置: このエラーは、構成の変更が必要であることを意味しているわけではありません。ただし、このエラーが繰り返される場合は、マスターサーバーのパフォーマンスを良好に維持するために構成の変更を考慮する必要があることを示しています。

必要に応じて次を実行します。

- マスターサーバーでメディアサーバーの認可を追加します。
- マスターサーバーの PBX BLOCK_SERVER_SERVICE リストにメディアサーバーを追加します。遮断する必要があるサービスは EMM と NBREM です。
  着信接続の遮断について詳しくは、ベリタステクニカルサポート Web サイトの次の記事を参照してください。
  https://www.veritas.com/content/support/en_US/article.100048495
- メディアサーバーソフトウェアをアンインストールします。
- メディアサーバーを停止します。

警告: NetBackup DNAT 環境では、識別された IP アドレスとホスト名が、メディアサーバーではなくゲートウェイを指している場合があります。追加の手順を実行して問題を解決する前に、ホスト情報を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2300

メッセージ: リカバリ要求では「vmRecoveryDestination」フィールドを指定する必要があります。(The vmRecoveryDestination field must be specified in the recovery request.)

説明: リカバリ要求の vmRecoveryDestination フィールドを指定する必要があります。

推奨処置: vmRecoveryDestination フィールドが指定されており、空でないことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2301

メッセージ: 「alternateLocationDirectory」フィールドは空白にできません。(The alternateLocationDirectory field must not be blank.)

説明: リカバリ要求の alternateLocationDirectory フィールドには、ディレクトリの値を含める必要があります。

推奨処置: alternateLocationDirectory フィールドは省略可能です。alternateLocationDirectory フィールドを含める場合は、空でないディレクトリの値を指定する必要があります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2302

メッセージ: 「instanceUuid」フィールドは空白にできません。(The instanceUuid field must not be blank.)

説明: 要求の instanceUuid フィールドには、仮想マシンインスタンス UUID の値を含める必要があります。

推奨処置: リカバリ前チェック要求の instanceUuid フィールドが指定されており、空でないことを確認します。リカバリ要求の instanceUuid フィールドは省略可能です。このフィールドを含める場合は、空でない値を指定する必要があります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2303

メッセージ: 「stagingLocation」フィールドは空白にできません。(The stagingLocation field must not be blank.)

説明: リカバリ要求およびリカバリ前チェック要求の stagingLocation フィールドには、ステージング場所のパスの値を含める必要があります。

推奨処置: stagingLocation フィールドは省略可能です。このフィールドを含める場合は、空でないパスの値を指定する必要があります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2304

メッセージ: 「datastore」フィールドは空白にできません。(The datastore field must not be blank.)

説明: 要求の「datastore」フィールドには、datastore の値を含める必要があります。

推奨処置: リカバリ前チェック要求の datastore フィールドが指定されており、空でないことを確認します。リカバリ要求の datastore フィールドは省略可能です。このフィールドを含める場合は、空でない値を指定する必要があります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2305

メッセージ: 仮想マシンのユーザー名またはパスワードが無効です。(Invalid virtual machine user name or password.)

説明: リカバリ要求およびリカバリ前チェック要求の vmUsername フィールドと vmPassword フィールドを指定する必要があります。

推奨処置: vmUsername フィールドと vmPassword フィールドが指定されており、空でないことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2306

メッセージ: 「vmFiles」フィールドは空白にできません。(The vmFiles field must not be blank.)

説明: リカバリ要求の vmFiles フィールドを指定する必要があります。

推奨処置: vmFiles フィールドが指定されており、空でないことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2307

メッセージ: 仮想マシンファイルの「source」フィールドは空白にできません。(The source field of virtual machine files must not be blank.)

説明: リカバリ要求のファイルの source フィールドを指定する必要があります。

推奨処置: ファイルの source フィールドが指定されており、空でないことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2308

メッセージ: 仮想マシンファイルの「destination」フィールドは空白にできません。(The destination field of virtual machine files must not be blank.)

説明: リカバリ要求のファイルの destination フィールドには、宛先パスの値を含める必要があります。

推奨処置: destination フィールドは省略可能です。このフィールドを含める場合は、空でない宛先パスの値を指定する必要があります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2309

メッセージ: エージェントレスリカバリリストアの指定の作成に失敗しました。(Failed to create the agentless recovery restore specification.)

説明: エージェントレスリカバリリストアの指定の生成に失敗しました。

推奨処置: JSON 要求の構文が無効です。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2310

メッセージ: 「size」フィールドは空白にできません。(The size field must not be blank.)

説明: リカバリ前チェック要求の size フィールドを指定する必要があります。

推奨処置: size フィールドが指定されており、空でないことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2311

メッセージ: ゲスト仮想マシンのクレデンシャルの追加に失敗しました。(Failed to add guest virtual machine credentials.)

説明: ゲスト仮想マシンのクレデンシャルの追加に失敗しました。

推奨処置: マスターサーバーで NetBackup サービスが実行されていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2312

メッセージ: 「alternateLocationDirectory」は「/」から始まる必要があります。(The alternateLocationDirectory must begin with a /)

説明: alternateLocationDirectory パスはスラッシュ (/) で始める必要があります。

推奨処置: alternateLocationDirectory パスの先頭にスラッシュ (/) を指定する必要があります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2313

メッセージ: 仮想マシンファイルの「source」パスは「/」から始まる必要があります。(The source path of virtual machine files must begin with /.)

説明: ファイルの source パスはスラッシュ (/) で始める必要があります。

推奨処置: ファイルの source パスの先頭にスラッシュ (/) を指定する必要があります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2314

メッセージ: 仮想マシンファイルの「destination」パスは「/」から始まる必要があります。(The destination path of virtual machine files must begin with /.)

説明: ファイルの destination パスはスラッシュ (/) で始める必要があります。

推奨処置: ファイルの destination パスの先頭にスラッシュ (/) を指定する必要があります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2317

メッセージ: ゲスト仮想マシンのクレデンシャルの削除に失敗しました。(Failed to remove guest virtual machine credentials.)

説明: ゲスト仮想マシンのクレデンシャルの削除に失敗しました。(Failed to remove guest virtual machine credentials.)

推奨処置: ゲスト仮想マシンからクレデンシャルを手動で削除します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2318

メッセージ: 「appendString」フィールドは空白にできません。(The appendString field must not be blank.)

説明: 要求の appendString フィールドには、ファイル名に付加する文字列の値を含める必要があります。

推奨処置: appendString フィールドは省略可能です。appendString フィールドを含める場合は、空でない文字列の値を指定する必要があります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2319

メッセージ: ファイル名への文字列の追加は、ディレクトリでサポートされていません。(Append string to file names is not supported for directories.)

説明: リカバリ要求の appendString フィールドは、ディレクトリではサポートされていません。

推奨処置: リカバリ要求の appendString フィールドは、ファイルでのみサポートされています。リストア対象のエントリのリストで指定されているディレクトリをすべて削除します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2320

メッセージ: ディレクトリ構造のフラット化は、ディレクトリでサポートされていません。(Flatten directory structures is not supported for directories.)

説明: リカバリ要求の flattenDirectoryStructure フィールドは、ディレクトリではサポートされていません。

推奨処置: リカバリ要求の flattenDirectoryStructure フィールドは、ファイルでのみサポートされています。リストア対象のエントリのリストで指定されているディレクトリをすべて削除します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2322

メッセージ: ステージング場所のパスの作成に失敗しました。(Failed to create the staging location path.)

説明: NetBackup がステージング場所のパスの作成に失敗しました。

推奨処置: デフォルトのステージング場所のパスを使用するか、ユーザー構成のステージング場所のパスが有効であることを確認します。

ステージング場所の設定情報:

- ステージングの場所は、デフォルトで `/usr/openv/var/stagingloc` または `VERITAS¥NetBackup¥var¥stagingloc` に設定されています。この場所は、**制限されたリストアモード**のリストア中にファイルをステージングするために使用されます。
- リカバリホストに構成されている `bp.conf` のパラメータ `AGENTLESS_RHOST_STAGING_PATH = "path"` を使用して、パスを上書きできます。リカバリホストにパスが存在しない場合、NetBackup は適切な権限で自動的にパスを作成します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2323

メッセージ: ステージング場所は存在しますが、ACL またはアクセス権ビットが `on` に設定されているため安全ではありません。(The staging location exists but ACLs and or permission bits set to on are insecure.)

説明: リカバリホストのステージングファイルに使用されるパスに誰でもアクセスできます。または ACL が明示的に定義されていません (継承された ACL を使用)。このチェックは、デフォルトの場所と、`bp.conf` ファイル設定内の上書きされたパスに対して行われます。

推奨処置: ステージング場所のパスが安全であることを確認します。

- Windows の場合: ACL は明示的に定義されている必要があり、親フォルダから継承された権限に依存できません。
- UNIX の場合: 所有者またはグループのみアクセスできるようにします。`other` のアクセス権ビットは、`07?0` または `drxw???---` のように表示されている必要があります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2324

メッセージ: リカバリホストに残っているステージング場所とファイルを削除できませんでした。(Failed to remove the staging location and any files that are left on the recovery host.)

説明: NetBackup はリカバリホストからステージングされたファイルとフォルダを削除しませんでした。ファイルはリカバリホストに残っているため、手動で削除する必要があります。

推奨処置: 残っているステージング場所のフォルダから、すべてのファイルとフォルダを削除します。ログを確認して、NetBackup がフォルダを削除できなかった理由を判断します。NetBackup がこのフォルダを削除するのを、他のプロセスやユーザーが遮らないようにしてください。

この状態コードに関する ベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2325

メッセージ: **制限されたリストアモード**のリストアをサポートするには、指定したリカバリホストが NetBackup バージョンが 9.0 以降である必要があります。(Specified recovery host needs to be at NetBackup version 9.0 or greater to support Restricted Restore Mode restores.)

説明: リカバリホストは、この機能のサポートされていない NetBackup のバージョンです。

推奨処置: NetBackup 9.0 以降のリカバリホストを選択します。

この状態コードに関する ベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2326

メッセージ: リカバリ状態のファイルの更新に失敗しました。(Failed to update the recovery state file.)

説明: NetBackup がリカバリ状態のファイルの読み取りまたは書き込みに失敗しました。リストアを続行できません。

推奨処置: ログを確認して、NetBackup がリカバリ状態のファイルの読み取りまたは書き込みを実行しなかった理由を判断します。

この状態コードに関する ベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2504

メッセージ: ミラーコピーの直接の期限切れは使用できません (Direct expiration of a mirror copy is not allowed)

説明: ミラーコピーは単独で期限切れにできません。ミラーコピーは親コピーが期限切れになると期限切れになります。

推奨処置: なし

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2505

メッセージ: データベースに接続できません。

説明: バックアップジョブがアクティブになってバックアップリソースを割り当てますが、次のようなエラーで失敗し、ジョブの詳細に報告されることがあります。

```
Error bpbrm(pid=27145) db_FLISTsend failed: Unable to connect
to the database (2505)
```

さらに、bptm プロセスが次のエラーを報告する場合があります。

```
Warning bptm(pid=27162) cannot update image database to add
completed fragment, error = Unable to connect to the database
Info bptm(pid=27162) EXITING with status 252 <----------
```

このエラーは、カーネル内にセマフォのチューニングがないことが原因で発生する場合があります。このエラーは NetBackup では解決できません。

推奨処置: このケースでは、semmni 値は 128 では不十分でした。この値を 1024 に増やすことで、ODBC 接続は成功し、NetBackup は正常に実行されました。これは他のプラットフォームに影響を及ぼす可能性があるものの、このエラーはさまざまな RHEL (RedHat Enterprise Linux) 環境で見られます (通常は、RHEL システムが NetBackup マスターサーバーである場合)。NetBackup のすべてのサポート対象バージョンは、この環境に起因する問題の影響を受ける可能性があります。一般的な推奨事項については、次の場所にある NetBackup UNIX / Linux セマフォのチューニング推奨値 (Linux、Solaris、HP-UX、AIX) に関する記事や、プラットフォームベンダーのサポート情報を参照してください。

https://www.veritas.com/support/en_US/article.100023842

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2517

メッセージ: バックアップセットの識別子には a-z、A-Z、0-9、および特殊文字 .-+_ のみを使うことができます (Backup set identifier may only contain a-z, A-Z, 0-9 and .-+_)

説明: Oracle のバックアップセットの識別子 (TAG) には、a-z、A-Z、0-9、および次の特殊文字 .-+_ が含まれます。

推奨処置: バックアップセットの識別子から無効な文字を削除します。この値は、GUI ポリシーユーティリティの［属性 (Attributes)］タブで指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2521

メッセージ: データファイルコピータグには a-z、A-Z、0-9 .-+_ のみを含めることができます

説明: データファイルコピータグに、a-z、A-Z、0-9、.-+_ 以外の不正な文字が含まれています。

推奨処置: データファイルコピータグから不正な文字を削除してください。この値は、GUI ポリシーユーティリティの［Oracle］タブで指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード:2522

メッセージ: Oracle ポリシーには、FRA バックアップを使用したプラグ可能なデータベースを含めることはできません。

説明: NetBackup は Oracle 12c のプラグ可能なデータベースで FRA をサポートしません。

推奨処置: Oracle インテリジェントポリシーを確認します。ポリシーに選択したインスタンスとデータベースの保護があり、プラグ可能なデータベースが含まれている場合は、バックアップ対象を［高速リカバリ領域 (FRA) (Fast Recovery Area (FRA))］にすることはできません。異なるバックアップ対象を選択するか、Oracle 12c インスタンスと［高速リカバリ領域 (FRA) (Fast Recovery Area (FRA))］を選択できます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2523

メッセージ: NetBackup 構成へのクライアントの追加に失敗しました。

説明: クライアントが構成に追加された時点で、内部エラーが発生しました。この種類のエラーは、ドメイン名の変更後に発生する場合があります。

推奨処置: nbemm と bpdbm のログを保存し、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2524

メッセージ: ディザスタリカバリパッケージのパスフレーズが設定されていないため、カタログのバックアップが失敗しました。

説明: カタログのバックアップ時に、ディザスタリカバリパッケージが作成されます。NetBackup では、ディザスタリカバリパッケージの作成時にパスフレーズが必要です。パスフレーズが設定されていない場合、カタログのバックアップは失敗します。

推奨処置: ディザスタリカバリパッケージのパスフレーズを設定するには、次のいずれかの操作を行います。

- NetBackup 管理コンソールで、[セキュリティ管理 (Security Management)]、[グローバルセキュリティ設定 (Global Security Settings)]の順に展開します。[ディザスタリカバリ (Disaster Recovery)]タブで、パスフレーズを設定します。
- `nbseccmd -drpkgpassphrase` コマンドを使用します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2525

メッセージ: ディザスタリカバリパッケージのパスフレーズが設定されていません。カタログのバックアップを正常に実行するには、パスフレーズを設定する必要があります。

説明: カタログのバックアップ時に、ディザスタリカバリパッケージが作成されます。NetBackup では、ディザスタリカバリパッケージの作成時にパスフレーズが必要です。パスフレーズが前に設定されていない場合、カタログのバックアップは失敗します。

カタログバックアップポリシーの構成時にエラーメッセージが表示されます。カタログバックアップポリシーを構成する前に、パスフレーズを設定する必要があります。

推奨処置: ディザスタリカバリパッケージのパスフレーズを設定するには、次のいずれかの操作を行います。

- NetBackup 管理コンソールで、[セキュリティ管理 (Security Management)]、[グローバルセキュリティ設定 (Global Security Settings)]の順に展開します。[ディザスタリカバリ (Disaster Recovery)]タブで、パスフレーズを設定します。
- `nbseccmd -drpkgpassphrase` コマンドを使用します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2526

メッセージ: カタログバックアップ中は Windows 証明書ストアからマスターサーバー証明書のバックアップを作成できません。(The master server certificate cannot be backed up from Windows Certificate Store during catalog backup.)

説明: 次のいずれかの理由で、マスターサーバーの証明書を Windows 証明書ストアからバックアップできません。

- ECA_DR_BKUP_WIN_CERT_STORE 構成オプション (Windows レジストリから) が NO に設定されています。
- マスターサーバーの証明書ファイルの秘密鍵がエクスポート可能としてマークされていません。

推奨処置: 問題を解決するため、次を確認してください。

- マスターサーバーの証明書ファイルの秘密鍵が、Windows 証明書ストアに格納するときにエクスポート可能としてマークされていること。
- 証明書がファイルシステムでファイルとして利用可能であり、ECA_CERT_PATH、ECA_TRUST_STORE_PATH、ECA_PRIVATE_KEY_PATH の各構成オプションが適切な値に設定されていること。NetBackup 構成オプションについて詳しくは、『NetBackup 管理者ガイド Vol. 1』を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2527

メッセージ: 保護計画で管理するテンプレートの変更は許可されません。(Changes are not allowed for a template that a protection plan manages.)

説明: テンプレートポリシーは、保護計画で使用される内部 NetBackup リソースです。ユーザーはテンプレートを直接修正することはできません。

推奨処置: 保護計画の更新または削除には NetBackup Web UI を使用します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2528

メッセージ: 保護計画で管理する SLP の変更は許可されません。(Changes are not allowed for an SLP that a protection plan manages.)

説明: 指定されたストレージライフサイクルポリシー (SLP) は、保護計画で使用される内部 NetBackup リソースです。ユーザーは SLP を直接修正することはできません。

推奨処置: 保護計画の更新または削除には NetBackup Web UI を使用します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2531

メッセージ: ディザスタリカバリパッケージが正常に作成されました。ただし、パッケージ内の ID ファイルに対する権限を持つ 1 人以上のユーザーがシステムに存在しません。(The disaster recovery package was successfully created. However, one or more users who have permissions to the identity files from the package do not exist on the system.)

説明: 現在ホストに存在しないユーザーを含む 1 つ以上の ID ファイルがディザスタリカバリパッケージに含まれています。このようなユーザーは、過去のホストから削除される可能性があるセキュリティ識別子 (SID) の形式の場合があります。

推奨処置: これらの存在しないユーザーのアクセス制御リスト (ACL) が必要かどうかを判断します。NetBackup を新しくインストールしたホスト上の同じ ID ファイルの ACL を確認して比較します。これらのユーザーが ID ファイルに対する権限を持つ必要がない場合は、関連付けられている ID ファイルの ACL を削除します。

操作を再試行しても問題が解決しない場合は、support.veritas.com を参照してください。ベリタステクニカルサポートのサポートサイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2800

メッセージ: 標準ポリシーリストアエラー (Standard policy restore error)

説明: リストア操作ファイルの一部または全部が失敗しました。スナップショットクライアントのリストアを実行するときに、ポリシーの[バックアップ対象 (Backup Selections)]リストから誤ったパスを選択した可能性があります。

たとえば、`vol6` は `/mnt/vol6`、`vol7` は`/mnt/vol7` にマウントされています。これらのマウントポイントは、バックアップ対象に指定します。親ディレクトリ (`/mnt`) のみを選択した場合、リストアは状態コード 2800 で失敗します。

推奨処置: 示されている順序で次の解決策を試みてください。

- クライアントのサーバーリストに、マスターサーバーのエントリ、およびバックアップやリストアの実行中に使用された可能性があるすべてのメディアサーバーのエントリが含まれていることを確認します。
- クライアントの状態または進捗ログを調べて、リストアが失敗した理由に関するメッセージを確認します。また、そのサーバーの[すべてのログエントリ (All Log Entries)]レポートも確認します。

- 次のログで追加のエラー情報がないか調べます。
  - NetBackup の tar ログ
  - マスターサーバー: bprd、nbjm
  - メディアサーバー: bpbrm、bptm、bpdm
  - クライアント: tar
- リストアに必要なメディアサーバーがあることを確認します。または、[メディアホストの上書き (Media Host Override)]オプションを使います。
- リストアに必要なメディアがあること、そしてロボットにインベントリを実行していることを確認します。
- メディアサーバーとクライアントの間にネットワーク上の問題がないことを確認します。
- [バックアップ対象 (Backup Selections)]タブに表示されている元のパスを選択します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2801

メッセージ**:** Oracle ポリシーリストアエラー (Oracle policy restore error)

説明**:** エラーにより、Oracle データのリストアに失敗しました。

推奨処置**:** 示されている順序で次の解決策を試みてください。

- クライアントのサーバーリストに、マスターサーバーのエントリ、およびバックアップやリストアの実行中に使用された可能性があるすべてのメディアサーバーのエントリが含まれていることを確認します。
- クライアントの状態または進捗ログを調べて、リストアが失敗した理由に関するメッセージを確認します。また、そのサーバーの[すべてのログエントリ (All Log Entries)]レポートも確認します。
- ファイルのリストア先のディレクトリに対する所有権および権限を確認します。
- リストアする Oracle インスタンスの所有権と権限を確認します。
- NetBackup の dbclient と user_ops ログで、失敗に関する追加情報を確認します。
- RMAN を使用している代替クライアントに復元する場合、次の技術文書でより多くの情報を利用できます。
  https://www.veritas.com/support/en_US/article.100022605
  bpclntcmd -pn コマンドを使用して、クライアントの Oracle ユーザーがマスターサーバーと正常に通信できることを確認します。

- bplist コマンドを使用して、クライアントの Oracle ユーザーがマスターのバックアップイメージを参照できることを確認します。
- UNIX ホストと Linux ホストについては、Oracle ユーザーが /etc/services、/etc/nsswitch.conf、/usr/openv/netbackup/bp.confを読み込む十分な権限を持っていることを確認してください。
- 『NetBackup for Oracle 管理者ガイド』に従って、Oracle データベースが正しくリンクされていることを確認します (たとえば、$ORACLE_HOME/lib/libobk.so)。
  詳細情報は次の技術情報の記事に記載しています。
  https://www.veritas.com/support/en_US/article.100021454
- 検出された問題を修正し、リストアを再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2802

メッセージ**:** Informix-On-BAR ポリシーリストアエラー (Informix-On-BAR policy restore error)

説明**:** エラーにより、Informix データのリストアが失敗しました。

推奨処置**:** 示されている順序で次の解決策を試みてください。

- クライアントのサーバーリストに、マスターサーバーのエントリ、およびバックアップやリストアの実行中に使用された可能性があるすべてのメディアサーバーのエントリが含まれていることを確認します。
- クライアントの状態または進捗ログを調べて、リストアが失敗した理由に関するメッセージを確認します。また、そのサーバーの[すべてのログエントリ (All Log Entries)]レポートも確認します。
- ファイルのリストア先のディレクトリに対する所有権および権限を確認します。
- リストアする Informix インスタンスに対する所有権および権限を確認します。
- クライアントの NetBackup の infxbsa および user_ops ログとマスターサーバーの bprd ログで追加のエラー情報がないか調べます。
- Informix の BAR_ACT_LOG、BAR_DEBUG_LOG および MSGPATH ログで追加のエラー情報がないか調べます。
- 大規模なデータベースリストアの場合は、クライアントの読み込みタイムアウト値を増加させる必要があることもあります。
- 代替クライアントへリストアする場合は、次の記事にあるチェックリストを見直します。
  https://www.veritas.com/support/en_US/article.100010442
- 検出された問題を修正し、リストアを再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2803

メッセージ: Sybase ポリシーリストアエラー (Sybase policy restore error)

説明: エラーにより、Sybase データのリストアに失敗しました。

推奨処置: 示されている順序で次の解決策を試みてください。

- クライアントのサーバーリストに、マスターサーバーのエントリ、およびバックアップやリストアの実行中に使用された可能性があるすべてのメディアサーバーのエントリが含まれていることを確認します。
- クライアントの状態または進捗ログを調べて、リストアが失敗した理由に関するメッセージを確認します。また、そのサーバーの[すべてのログエントリ (All Log Entries)]レポートも確認します。
- リストア対象の Sybase インスタンスと、ファイルをリストアするディレクトリに対する所有権と権限を確認してください。
- NetBackup の `sybackup` ログで、失敗に関する追加情報を確認します。
- 次のログフォルダを作成し、リストアを再試行します。
  クライアント上:

  ```
  /usr/openv/netbackup/logs/bphdb
  /usr/openv/netbackup/logs/bprestore
  /usr/openv/netbackup/logs/tar
  /usr/openv/netbackup/logs/sybackup
  ```

  メディアサーバー上:

  ```
  /usr/openv/netbackup/logs/bptm
  /usr/openv/netbackup/logs/bpbrm
  ```

  マスターサーバー上:

  ```
  /usr/openv/netbackup/logs/bprd
  ```

- 検出された問題を修正し、リストアを再試行します。

UNIX クライアントと Linux クライアントでデバッグレベルを設定するには、`bp.conf` ファイルに次の行を入力します。

```
VERBOSE = 5
```

Sybase の代替クライアントのリストアでは、リストアしたい Sybase のバックアップサーバーのユーザー ID (UID) はコピー元ホストの Sybase バックアップサーバーの UID と一致する必要があります。

代替クライアントのリストアでは、代替クライアントを認証して元のクライアントのイメージにアクセスできるようにします。

代替クライアントが元のクライアントのバックアップイメージを参照できることを確認します。

```
# /usr/openv/netbackup/bin/bplist -C <origClient> -t 7 -l -R /
```

```
# install_path¥netbackup¥bin¥bplist -t 7 -l -R /
```

代替クライアントで、bpclntcmd コマンドを使って、接続性と名前解決をテストします。コマンドは、1 行目にマスターサーバーの名前を表示するはずです。2 行目には、代替クライアントがマスターサーバーとの通信時に使用したネットワークインターフェースの IP アドレスが表示されます。2 行目の最初の単語は、IP アドレスを基にマスターサーバー上で解決された代替クライアントの名前です。代替クライアントがバックアップされていない場合は、2 行目の 2 番目の単語は「NULL」となる場合があります。NULL と表示されない場合は、マスターサーバーのバックアップポリシーで定義された代替クライアント (またはエイリアス) の名前です。

```
# /usr/openv/netbackup/bin/bpclntcmd -pn
```

代替クライアントとメディアサーバー上の CLIENT_READ_TIMEOUT が十分な余裕をもって設定してあり、テープの読み込み、データの転送、データベースインスタンスによるディスクへのデータ書き込みに支障がないことを確認してください。

Sybase の代替クライアントのリストア操作の手順について詳しくは、次の技術情報の記事を参照してください。

https://www.veritas.com/support/en_US/article.100016002

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2804

メッセージ**:** MS-SharePoint ポリシーリストアエラー (MS-SharePoint policy restore error)

説明**:** エラーにより、SharePoint データのリストアが失敗しました。

推奨処置**:** 示されている順序で次の解決策を試みてください。

- クライアントのサーバーリストに、マスターサーバーのエントリ、およびバックアップやリストアの実行中に使用された可能性があるすべてのメディアサーバーのエントリが含まれていることを確認します。

- クライアントの状態または進捗ログを調べて、リストアが失敗した理由に関するメッセージを確認します。また、そのサーバーの[すべてのログエントリ (All Log Entries)]レポートも確認します。
- ファイルのリストア先のディレクトリに対する所有権および権限を確認します。
- SQL Server、フロントエンドの Web サーバー、メディアサーバー、マスターサーバー上に次のログフォルダを作成します。

  ```
  install_path¥NetBackup¥logs¥tar
  install_path¥NetBackup¥logs¥bpresolver
  install_path¥NetBackup¥logs¥bpbrm (media server)
  install_path¥NetBackup¥logs¥bprd (master server)
  ```

  個別リカバリテクノロジ (GRT) を使用する場合は、次のログフォルダも該当します。

  ```
  install_path¥NetBackup¥logs¥ncf
  install_path¥NetBackup¥logs¥ncflbc
  install_path¥NetBackup¥logs¥ncfgre
  install_path¥NetBackup¥logs¥nbfsd
  install_path¥NetBackup¥logs¥spsv2ra
  ```

- SharePoint サーバーのすべてのイベントビューア (アプリケーションとシステム) でエラーがないか確認します。
- SharePoint フロントエンドサーバーが実行されているサーバーに接続し、バックアップ、アーカイブおよびリストア GUI を使用してリストアを起動します。
- リストアが正しく起動されていることを確認します。
  『NetBackup for Microsoft SharePoint 管理者ガイド』を参照してください。
- 検出された問題を修正し、リストアを再試行します。
- VMware ジョブをリストアする必要がある場合は、追加サーバーリストにメディアサーバーが追加されていることを確認する必要があります。NetBackup 管理コンソールでこのリストにアクセスするには、[ホストプロパティ (Host Properties)]>[マスターサーバー (Master Servers)]を展開します。プロパティを表示するサーバーの名前をダブルクリックします。[サーバー (Servers)]タブを選択して、サーバーリストを表示します。[サーバー (Servers)]プロパティダイアログボックスで、[追加サーバー (Additional Servers)]タブを選択し、サーバーリストにメディアサーバーを追加します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2805

メッセージ: MS-Windows ポリシーリストアエラー (MS-Windows policy restore error)

説明: エラーにより、一部またはすべてのファイルのリストア操作が失敗しました。

推奨処置: 示されている順序で次の解決策を試みてください。

- クライアントのサーバーリストに、マスターサーバーのエントリ、およびバックアップやリストアの実行中に使用された可能性があるすべてのメディアサーバーのエントリが含まれていることを確認します。
- クライアントの状態または進捗ログを調べて、リストアが失敗した理由に関するメッセージを確認します。また、そのサーバーの[すべてのログエントリ (All Log Entries)]レポートも確認します。
- バックアップ、アーカイブおよびリストア GUI で正しいリストア形式を選択していることを確認します。
- ファイルのリストア先のディレクトリに対する所有権および権限を確認します。
- 次のログで追加のエラー情報がないか調べます。
  - マスターサーバー: `bprd`、`nbjm`
  - メディアサーバー: `bpbrm`、`bptm`、`bpdm`
  - クライアント: `tar`
- 検出された問題を修正し、リストアを再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2806

メッセージ: NetWare ポリシーリストアエラー (NetWare policy restore error)

説明: エラーにより NetWare データのリストアに失敗しました。

推奨処置: 示されている順序で次の解決策を試みてください。

- クライアントのサーバーリストに、マスターサーバーのエントリ、およびバックアップやリストアの実行中に使用された可能性があるすべてのメディアサーバーのエントリが含まれていることを確認します。
- クライアントの状態または進捗ログを調べて、リストアが失敗した理由に関するメッセージを確認します。また、そのサーバーの[すべてのログエントリ (All Log Entries)]レポートも確認します。
- ファイルのリストア先のディレクトリに対する所有権および権限を確認します。
- NetBackup の `tar` のログで、エラーに関する追加情報を確認します。また、`bpcd`、`bpsrv`、`bprest`、`user_ops` の各ログファイルを調べます。

- ターゲットリストアの場合は、リストアするボリュームに対する作成および書き込み権限を所有していることを確認します。BP.INI ファイルで、Allow_Server_Write パラメータが yes に設定されていることを確認します。
- NetBackup 管理コンソールから非ターゲットリストアを起動した場合は、[サーバー主導リストアを許可する (Allow server directed restores)] パラメータが選択されていることを確認します。
- 検出された問題を修正し、リストアを再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2807

メッセージ: SQL-BackTrack ポリシーのリストアエラー (SQL-BackTrack policy restore error)

説明: エラーにより、SQL-BackTrack データのリストアが失敗しました。

推奨処置: 示されている順序で次の解決策を試みてください。

- クライアントのサーバーリストに、マスターサーバーのエントリ、およびバックアップやリストアの実行中に使用された可能性があるすべてのメディアサーバーのエントリが含まれていることを確認します。
- クライアントの状態または進捗ログを調べて、リストアが失敗した理由に関するメッセージを確認します。また、そのサーバーの [すべてのログエントリ (All Log Entries)] レポートも確認します。
- ファイルがリストアされているディレクトリと、リストアを試みている SQL-BackTrack のインスタンスに関する所有権と権限を確認してください。
- NetBackup バックトラックログで、失敗に関する追加情報を確認します。
- 検出された問題を修正し、リストアを再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2808

メッセージ: Windows File System ポリシーのリストアエラー (Windows File System policy restore error)

説明: エラーにより、一部またはすべてのファイルのリストア操作が失敗しました。

推奨処置: 示されている順序で次の解決策を試みてください。

- クライアントのサーバーリストに、マスターサーバーのエントリ、およびバックアップやリストアの実行中に使用された可能性があるすべてのメディアサーバーのエントリが含まれていることを確認します。
- クライアントの状態または進捗ログを調べて、リストアが失敗した理由に関するメッセージを確認します。また、そのサーバーの[すべてのログエントリ (All Log Entries)]レポートも確認します。
- バックアップ、アーカイブおよびリストア GUI で正しいリストア形式を選択していることを確認します。
- ファイルのリストア先のディレクトリに対する所有権および権限を確認します。
- リストア先のディレクトリまたはファイルが存在するかどうかを確認します。存在する場合は、[バックアップ、アーカイブおよびリストア (Backup, Archive, and Restore)] GUI の[既存のファイルの上書き (Overwrite existing files)]オプションを選択します。
- 次のログで追加のエラー情報がないか調べます。
  - マスターサーバー: `bprd`、`nbjm`
  - メディアサーバー: `bpbrm`、`bptm`、`bpdm`
  - クライアント: `tar`
- 検出された問題を修正し、リストアを再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2809

メッセージ**:** MS-SQL-Server ポリシーリストアエラー (MS-SQL-Server policy restore error)

説明**:** エラーにより、SQL Server のデータのリストアに失敗しました。

推奨処置**:** 示されている順序で次の解決策を試みてください。

- クライアントのサーバーリストに、マスターサーバーのエントリ、およびバックアップやリストアの実行中に使用された可能性があるすべてのメディアサーバーのエントリが含まれていることを確認します。
- クライアントの状態または進捗ログを調べて、リストアが失敗した理由に関するメッセージを確認します。また、そのサーバーの[すべてのログエントリ (All Log Entries)]レポートも確認します。
- ファイルがリストアされるディレクトリと、リストアする SQL インスタンスの所有権と権限を確認します。

- リストア対象の SQL Server インスタンスと、ファイルをリストアするディレクトリの所有権と権限を確認します。
- 次のログで、失敗に関するクライアント側の追加情報を確認します。

  install_path¥NetBackup¥logs¥dbclient
  install_path¥NetBackup¥logs¥bpbkar (Snapshot Client)
  install_path¥NetBackup¥logs¥bpfis (Snapshot Client)
  install_path¥NetBackup¥logs¥bppfi (instant recovery)

- リストア操作に関連したエラーやメッセージがないか、SQL Server のイベントビューア (アプリケーションとシステム) を確認します。
- リストアの詳細レベルを上げます。
  詳しくは、『NetBackup for SQL Server 管理者ガイド』を参照してください。
  このガイドを参照して、リストアを正しく起動したことを検証します。
- SQL が実行されているサーバーに接続し、[バックアップ、アーカイブおよびリストア (Backup, Archive, and Restore)] GUI を使用してそのサーバーからリストアを起動します。
- 検出された問題を修正し、リストアを再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2810

メッセージ**:** MS-Exchange ポリシーのリストアエラー (MS-Exchange policy restore error)

説明**:** エラーにより、Exchange データのリストアに失敗しました。

推奨処置**:** 示されている順序で次の解決策を試みてください。

- クライアントのサーバーリストに、マスターサーバーのエントリ、およびバックアップやリストアの実行中に使用された可能性があるすべてのメディアサーバーのエントリが含まれていることを確認します。
- クライアントの状態または進捗ログを調べて、リストアが失敗した理由に関するメッセージを確認します。また、そのサーバーの[すべてのログエントリ (All Log Entries)]レポートも確認します。
- リストアする Exchange のインスタンスと、ファイルをリストアするディレクトリの所有権と権限を確認します。
- 実行されるリストアの形式に応じて、次のログファイルを検証します。すべてのログフォルダは *install_path*¥NetBackup¥logs フォルダにあります。
  - beds - すべてのリストア操作。

- tar - すべてのリストア操作。

個別リカバリテクノロジ (GRT) を使用したリストア:

- nbfsd - このログは、クライアントおよびメディアサーバーに表示されます。
- ncf - このログには統合ログが使用され、宛先クライアントまたはプロキシクライアントに表示されます。
- ncflbc - nblbc.exe 用のログです。これは宛先クライアントまたはプロキシクライアントに表示されます。
- ncfgre - nbgre.exe 用のログです。これは宛先クライアントまたはプロキシクライアントに表示されます。

インスタントリカバリとインスタントリカバリのオフホスト:

- bpbkar - オフホストインスタントリカバリリストアでは、bpbkar は代替クライアントにログを記録します。
- bpfis - このログはインスタントリカバリのロールバックリストアに適用されます。オフホストインスタントリカバリバックアップでは、bpfis ログは、プライマリクライアントと代替クライアントの両方に格納されます。
- bppfi - オフホストインスタントリカバリリストアでは、bppfi ログはプライマリクライアントと代替クライアントの両方にあります。

- Exchange Server のイベントビューアを調べて、リストア操作に関連するアプリケーションやシステムのメッセージを確認します。
- Exchange が実行されているサーバーに接続し、[バックアップ、アーカイブおよびリストア (Backup, Archive and Restore)] GUI を使用して、そのサーバーからリストアを起動します。
- リストアを正しく起動したこと検証します。
  『NetBackup for Microsoft Exchange Server 管理者ガイド』を参照してください。
- 検出された問題を修正し、リストアを再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2811

メッセージ**:** SAP ポリシーリストアエラー (SAP policy restore error)

説明**:** エラーにより、SAP データのリストアに失敗しました。

推奨処置**:** 示されている順序で次の解決策を試みてください。

- クライアントのサーバーリストに、マスターサーバーのエントリ、およびバックアップやリストアの実行中に使用された可能性があるすべてのメディアサーバーのエントリが含まれていることを確認します。
- クライアントの状態または進捗ログを調べて、リストアが失敗した理由に関するメッセージを確認します。また、そのサーバーの[すべてのログエントリ (All Log Entries)]レポートも確認します。
- リストアする SAP インスタンスおよびファイルのリストア先のディレクトリに対する所有権および権限を確認します。
- `backint`、`tar`、`dbclient`、`bprestore`、`user_ops` ログで、追加のエラー情報がないか調べます。
- 検出された問題を修正し、リストアを再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2812

メッセージ**:** DB2 ポリシーリストアエラー (DB2 policy restore error)

説明**:** エラーにより、DB2 データのリストアに失敗しました。

推奨処置**:** 示されている順序で次の解決策を試みてください。

- クライアントのサーバーリストに、マスターサーバーのエントリ、およびバックアップやリストアの実行中に使用された可能性があるすべてのメディアサーバーのエントリが含まれていることを確認します。
- クライアントの状態または進捗ログを調べて、リストアが失敗した理由に関するメッセージを確認します。また、そのサーバーの[すべてのログエントリ (All Log Entries)]レポートも確認します。
- リストアする DB2 インスタンスおよびファイルのリストア先のディレクトリに対する所有権および権限を確認します。
- NetBackup の `bpdb2` ログで追加のエラー情報がないか調べます。
- リダイレクトリストアを許可するようにクライアントが設定されていることを確認します。詳しくは『NetBackup for DB2 管理者ガイド』を参照してください。
- 検出された問題を修正し、リストアを再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2813

メッセージ**:** NDMP ポリシーリストアエラー (NDMP policy restore error)

説明: エラーにより、一部またはすべてのファイルのリストア操作が失敗しました。

推奨処置: 示されている順序で次の解決策を試みてください。

- クライアントのサーバーリストに、マスターサーバーのエントリ、およびバックアップやリストアの実行中に使用された可能性があるすべてのメディアサーバーのエントリが含まれていることを確認します。
- クライアントの状態または進捗ログを調べて、リストアが失敗した理由に関するメッセージを確認します。また、そのサーバーの[すべてのログエントリ (All Log Entries)]レポートも確認します。
- ファイルのリストア先のディレクトリに対する所有権と権限を確認します。
- 宛先 NDMP ホストが DAR をサポートしていることを確認します。そうでなければ、DAR を無効にします。
- `ndmpagent` (オリジネータ ID 134) ログで追加のエラー情報がないか調べます。
- NetBackup の `bptm` ログで、失敗に関する追加情報を確認します。
- 指定した時点へのロールバックリストアの[スナップショットが破壊されても強制的にロールバックする (Force rollback even if it destroy snapshots)]オプションが設定されている (チェックマークが付いている)、または設定されていない (チェックマークがはずされている) こと確認します。
  ロールバックリストアについて詳しくは、『NetBackup Replication Director ソリューションガイド』を参照してください。
- 検出された問題を修正し、リストアを再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2814

メッセージ: FlashBackup ポリシーリストアエラー (FlashBackup policy restore error)

説明: エラーにより、一部またはすべてのファイルのリストア操作が失敗しました。

推奨処置: 示されている順序で次の解決策を試みてください。

- クライアントのサーバーリストに、マスターサーバーのエントリ、およびバックアップやリストアの実行中に使用された可能性があるすべてのメディアサーバーのエントリが含まれていることを確認します。
- クライアントの状態または進捗ログを調べて、リストアが失敗した理由に関するメッセージを確認します。また、そのサーバーの[すべてのログエントリ (All Log Entries)]レポートも確認します。
- ファイルのリストア先のディレクトリに対する所有権および権限を確認します。
- NetBackup の `tar` のログで、エラーに関する追加情報を確認します。

- VxMS ログを有効にし、追加のエラー情報がないか検証します。
- VMware リストアの場合は、bpvmutil ログを有効にします。
- VMware リストアを実行する場合は、VMware の資格情報で指定済みのユーザーアカウントにターゲットの vCenter および ESX サーバーに対する完全な管理者権限があることを確認します。
- 検出された問題を修正し、リストアを再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2815

メッセージ: AFS ポリシーリストアエラー (AFS policy restore error)

説明: エラーにより、一部またはすべてのファイルのリストア操作が失敗しました。

推奨処置: 示されている順序で次の解決策を試みてください。

- クライアントのサーバーリストに、マスターサーバーのエントリ、およびバックアップやリストアの実行中に使用された可能性があるすべてのメディアサーバーのエントリが含まれていることを確認します。
- クライアントの状態または進捗ログを調べて、リストアが失敗した理由に関するメッセージを確認します。また、そのサーバーの[すべてのログエントリ (All Log Entries)]レポートも確認します。
- ファイルのリストア先のディレクトリに対する所有権および権限を確認します。
- NetBackup の tar のログで、エラーに関する追加情報を確認します。
- 検出された問題を修正し、リストアを再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2816

メッセージ: DataStore ポリシーリストアエラー (DataStore policy restore error)

説明: エラーにより、DataStore データのリストアが失敗しました。

推奨処置: 示されている順序で次の解決策を試みてください。

- クライアントのサーバーリストに、マスターサーバーのエントリ、およびバックアップやリストアの実行中に使用された可能性があるすべてのメディアサーバーのエントリが含まれていることを確認します。
- クライアントの状態または進捗ログを調べて、リストアが失敗した理由に関するメッセージを確認します。1 つの PureDisk のディザスタリカバリを実行した場合は、PureDisk

ノードの /opt/pdinstall/DR_Restore_all.sh スクリプトからの出力を調べます。また、そのサーバーの[すべてのログエントリ (All Log Entries)]レポートも確認します。

- ファイルのリストア先のディレクトリに対する所有権および権限を確認します。
- リストアするデータベースインスタンスに対する所有権および権限を確認します。
- NetBackup の exten_client ログで追加のエラー情報がないか調べます。
- Netezza 装置をリストアする場合は、/nz/kit/log/restoresvf/* からログファイルを収集します。
- 検出された問題を修正し、リストアを再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2817

メッセージ: FlashBackup-Windows ポリシーリストアエラー (FlashBackup-Windows policy restore error)

説明: エラーにより、一部またはすべてのファイルのリストア操作が失敗しました。

推奨処置: 示されている順序で次の解決策を試みてください。

- クライアントのサーバーリストに、マスターサーバーのエントリ、およびバックアップやリストアの実行中に使用された可能性があるすべてのメディアサーバーのエントリが含まれていることを確認します。
- クライアントの状態または進捗ログを調べて、リストアが失敗した理由に関するメッセージを確認します。また、そのサーバーの[すべてのログエントリ (All Log Entries)]レポートも確認します。
- ファイルのリストア先のディレクトリに対する所有権および権限を確認します。
- NetBackup の tar のログで、エラーに関する追加情報を確認します。
- 検出された問題を修正し、リストアを再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2818

メッセージ: NetBackup カタログポリシーリストアエラー (Catalog policy restore error)

説明: エラーにより、NetBackup カタログのリストアが失敗しました。

推奨処置: 示されている順序で次の解決策を試みてください。

- クライアントのサーバーリストに、マスターサーバーのエントリ、およびバックアップやリストアの実行中に使用された可能性があるすべてのメディアサーバーのエントリが含まれていることを確認します。
- クライアントの状態または進捗ログを調べて、リストアが失敗した理由に関するメッセージを確認します。また、そのサーバーの[すべてのログエントリ (All Log Entries)]レポートも確認します。
- NetBackup が、カタログイメージの作成に使用したコンピュータと同じバージョンで同じパッチレベルであることを確認します。
- カタログのリストア時のパスがバックアップ時のパスと同じであるか確認します。
- リストアを実行するターゲットシステム上に十分なディスク領域があるか確認します。
- 現在のマスターサーバーホスト名が、カタログイメージが作成されたコンピュータのホスト名と一致することを確認します。
- ファイルのリストア先のディレクトリに対する所有権および権限を確認します。
- NetBackup の `tar`、`admin`、`bptm`、`bpbrm` の各ログで、失敗に関する追加情報を確認します。
- 検出された問題を修正し、リストアを再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2819

メッセージ**:** Enterprise-Vault ポリシーリストアエラー (Enterprise-Vault policy restore error)

説明**:** エラーにより、Enterprise Vault データのリストアが失敗しました。

推奨処置**:** 示されている順序で次の解決策を試みてください。

- クライアントのサーバーリストに、マスターサーバーのエントリ、およびバックアップやリストアの実行中に使用された可能性があるすべてのメディアサーバーのエントリが含まれていることを確認します。
- クライアントの状態または進捗ログを調べて、リストアが失敗した理由に関するメッセージを確認します。また、そのサーバーの[すべてのログエントリ (All Log Entries)]レポートも確認します。
- ファイルのリストア先のディレクトリに対する所有権および権限を確認します。
- NetBackup の `tar` のログで、エラーに関する追加情報を確認します。また、Enterprise Vault サーバーのイベントビューア (アプリケーションとシステム) を調べて、エラーやその原因を確認します。

- Enterprise Vault のフロントエンドが稼働しているサーバーに接続します。バックアップ、アーカイブおよびリストア GUI を使用してリストアを起動します。
- リストアを正しく起動したこと検証します。
『NetBackup for Enterprise Vault Agent Server 管理者ガイド』を参照してください。
- 検出された問題を修正し、リストアを再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2820

メッセージ: NetBackup VMware ポリシーリストアエラー (VMware policy restore error)

説明: エラーにより、VMware ポリシーデータのリストアが次のように失敗しました。

- 仮想マシンをリストアするホストで仮想 CD または仮想 DVD の ISO が利用できない場合、リストアは失敗します。vCenter インターフェースが次のメッセージを含んでいる可能性があります。

```
Invalid configuration for Device '1'.
```

- リストアする仮想マシンと hotadd リストアホストを含む仮想マシンが同じデータセンターに存在しないと、リストアは失敗します。
- リストアホストは、選択したトランスポートモードを使用して VMware データストアにアクセスできません。リストアホストのジョブログには、次の例のようなメッセージが含まれる場合があります。

```
FTL - Virtual machine restore: VxMS initialization failed.
```

- 1023 文字より長いパス名があるファイルをリストアしようとしました。Linux 仮想マシンのバックアップでは、1023 文字より長いパス名のファイルを含む、すべてのファイルがバックアップされます。ただし、長いパス名のファイルを個別にリストアすることはできません。
- リストアの場合に、仮想マシンのハードウェアバージョン (7 など) が、ターゲットサーバーがサポートするハードウェアバージョンより新しい。VMware ツールで仮想マシンのハードウェアバージョンを以前のバージョンに変換できない場合、リストアは失敗します。次のようなメッセージが詳細ステータスログに表示されます。

```
Info bpVMutil(pid=6268) INF - vmwareLogger: WaitForTaskCompleteEx:

The virtual machine version is not compatible with the version of
 the
host <hostname>.
```

- シックプロビジョニング (Eager Zeroed)としてフォーマットされた 1 つ以上の VMDK で仮想マシンをリストアしようとしました。仮想マシンまたは VMDK のサイズのせいで、仮想マシンの作成に 2 時間以上かかる場合があります。その結果、リストアが失敗しました。

推奨処置: このエラーの解決策を次のリストに示します。

アクティビティモニターのジョブの詳細を調べ、次のようにその詳細に規定されている処理を実行してください。

- バックアップ中に仮想 CD または DVD として仮想マシンに示された .ISO ファイルが、宛先ホストで利用可能であることを確認します。
- hotadd リストアが成功するよう、2 つの仮想マシンが同じ VMware データセンターにあることを確認します。
- 別のトランスポートモードを選択し、リストアを再試行します。
- 1023 文字より長いパス名があるファイルをリストアすることはできません。
- 可能な場合は、VM のハードウェアバージョンをサポートする VMware サーバーに VM をリストアしてください。
- バックアップ、アーカイブ、リストアで、リストアされる仮想ディスクを シックプロビジョニング (Lazy Zeroed)またはシックプロビジョニングに変更します。

VMware エージェントレスリストアの実行時に次の問題が発生することがあります。

- 宛先 VM %s で新しく接続されたデバイスを特定できません。(Failed to identify the newly attached device on destination VM %s.) 宛先 VM のユーザークレデンシャルに十分な権限が設定されていないことが原因である場合があります。(One possible cause is that the destination VM user credentials have insufficient permissions.)
  ターゲット VM のユーザークレデンシャルに root 権限または管理者権限を設定することをお勧めします。(It is recommended target VM user credentials with root or administrative privileges.)
- エラー %d によって、一時 vmdk %s を宛先 VM %s に接続できませんでした。(Failed to attach the temporary vmdk %s to the destination VM %s with error %d.)
  利用可能な LUN がある準仮想コントローラがターゲット VM に少なくとも 1 つあることを確認してください。(Make sure that the target VM has at least one paravirtual controller with available LUNs.)
- エラー %d によって、プロセスの rename ファイルを宛先 VM %s にアップロードできませんでした。(Failed to upload the process rename file to the destination VM %s with error %d.)
  ターゲット VM に十分な容量があることを確認してください。(Make sure there is sufficient space available in target VM.)
- 選択したファイルとフォルダのリストアに失敗しました。(Failed to restore the selected files and folders.)

この問題のトラブルシューティング情報については、tar のログを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2821

メッセージ: Hyper-V ポリシーリストアエラー。

説明: Hyper-V のリストア操作で、Hyper-V のホストとメディアサーバー間の接続の問題により、bptm がソケットへの書き込みに失敗します。

推奨処置: 次のように実行します。

- NIC のドライバーおよびファームウェアを必要に応じて更新してください。
- メディアサーバーとクライアント間のネットワークハードウェアが正しく動作するか確認してください。
- ウイルス対策アプリケーションが接続確立されたソケットを閉じる場合があるため、ウイルス対策の除外リストに NetBackup の処理およびディレクトリを追加してください。
- 10 の値を TcpMaxDataRetransmissions レジストリキーを設定することにより、Windows ホスト(マスターサーバー、メディアサーバーおよびクライアント)の TCP の耐性を高めてください。デフォルトの値は 5 です。

  TcpMaxDataRetransmissions レジストリキーに関する詳細情報は Microsoft から提供されています。

  https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/aa915651.aspx

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2822

メッセージ: Hypervisor ポリシーリストアエラー。(Hypervisor policy restore error.)

説明: 次の理由により、Hypervisor ポリシーを使用してバックアップされたデータをリストアできません。

- リストアされたディスクをターゲット VM に接続できません。
- 指定のディスクで VM の作成に失敗しました。
- VM 名にサポートされていない文字が含まれています。
- VM 名の長さが、サポートされている最大長を超えています。

推奨処置: 特定の作業負荷で次の情報を確認してください。

- アクティビティモニターのジョブの詳細で、問題の詳細を確認します。詳しくは bpVMutil ログを参照してください。問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web

サイトを参照してください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

- ディスクのリストア先ストレージドメインで、十分な容量を利用できることを確認します。ディスクの作成が完了するまでに時間がかかる場合があります。
- `rename` ファイル内のエントリが正しい形式であることを確認します。
- 詳しくは `bpVMutil` ログを参照してください。問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトを参照してください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

RHV:

- `RHV_CREATEDISK_TIMEOUT` 構成エントリを確認し、必要に応じて更新します。
- リストアのターゲットストレージドメイン形式が、NetBackup によるリストアでサポートされていることを確認します。
- 詳しくは `bpVMutil` ログを参照してください。問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトを参照してください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。
- サポート対象 VM の表示名の文字と長さについては、RHV のマニュアルを参照してください。

Nutanix AHV の場合:

- サポート対象 VM の表示名の文字と長さについては、Nutanix AHV のマニュアルを参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2826

メッセージ**:** マスターサーバーがリストアのためにメディアサーバー上の Backup Restore Manager に接続できませんでした (Master server failed to connect to backup restore manager on media server for restore)

説明**:** マスターサーバーのプロセスがネットワーク上に存在するホストのプロセスに接続できません。このエラーは、プロセスが、ストレージユニットが存在するサーバーとの通信を開始しようとしているときに発生します。このエラーは、1 つ以上のサーバー構成内でのリストア中に発生する場合があります。

推奨処置**:** 次の解決策を、示される順序で試みてください。

- マスターサーバーから、ストレージユニット構成内のホスト名を使用して、マスターサーバーおよびすべてのメディアサーバーに ping を実行します。
- 各メディアサーバーから、NetBackup サーバーリスト内に指定されているホスト名を使用して、マスターサーバーに ping を実行します。UNIX サーバーまたは Linux

サーバーの場合、このマスターサーバーは bp.conf ファイル内の最初の SERVER エントリです。Windows サーバーの場合、マスターサーバーは[マスターサーバープロパティ (Master Server Properties)]ダイアログボックスの[サーバー (Servers)]ノードで指定されています。

- すべてのサービスがメディアサーバーで動作していることを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2827

メッセージ: クライアントがリストアのためにメディアサーバーに接続できませんでした

説明: クライアントがリストア操作のためにメディアサーバーに接続できません。

推奨処置: 次の解決策を、示される順序で試みてください。

- マスターサーバーから、ストレージユニット構成内のホスト名を使用して、マスターサーバーおよびすべてのメディアサーバーに ping を実行します。
- すべてのサービスがメディアサーバーで動作していることを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2828

メッセージ: MS-SQL-Server サービスが停止したため、リストアに失敗しました (Restore failed because the MS-SQL-Server services are down)

説明: NetBackup クライアントと NetBackup for SQL Server エージェントが実行中のシステムで、SQL Server サービスが停止しています。このため、NetBackup for SQL Server エージェントは SQL Server に接続できません。

推奨処置: SQL Server インスタンスサービスが実行中であることと、NetBackup プロセスが SQL Server インスタンスサービスにアクセスする権限を持っていることを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2829

メッセージ: MS-SQL-Server データベースが使用中のため、リストアに失敗しました (Restore failed due to MS-SQL-Server database in use)

説明: SQL サーバーのデータベースが別の操作でビジー状態であるため、SQL Server エージェントの NetBackup クライアントと NetBackup for SQL Server エージェントが実行中のシステムで、要求されたデータベースをリストアできません。

推奨処置: データベースによる現在の操作が終了した後で、データベースのリストアを試してください。または、データベース管理者は、データベースがビジー状態かどうか、およびどんな操作が実行されているかを確認する必要があります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2830

メッセージ: MS-SQL-Server MOVE スクリプト内の不正なパスのため、リストアに失敗しました (Restore failed due to an incorrect path in the MS-SQL-Server MOVE script)

説明: NetBackup MS SQL クライアントを使用するデータベースリストアに対して生成された MOVE テンプレートで、キーワード TO に対するデータベースまたはログファイルに指定されたパスが正しくありません。

推奨処置: MOVE スクリプトを確認し、キーワード TO に対するデータベースログファイルに指定したパスを修正してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2831

メッセージ: リストアエラー (Restore error)

説明: エラーが発生したため、リストアが失敗しました。

推奨処置: 示されている順序で次の解決策を試みてください。

- クライアントのサーバーリストに、マスターサーバーのエントリ、およびバックアップやリストアの実行中に使用された可能性があるすべてのメディアサーバーのエントリが含まれていることを確認します。
- クライアントの状態または進捗ログを調べて、リストアが失敗した理由に関するメッセージを確認します。また、そのサーバーの[すべてのログエントリ (All Log Entries)]レポートも確認します。
- ファイルのリストア先のディレクトリに対する所有権および権限を確認します。
- 検出された問題を修正し、リストアを再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2832

メッセージ: 名前を変更したファイルのフォーマットエラーのため、リストアに失敗しました (Restore failed due to rename file format error)

説明: ファイル名の変更を記述するファイルは、仮想マシン代替クライアントの場所の詳細を指定するために使用されます。無効な形式があると読み取ることができません。

推奨処置: nbrestorevm コマンドを実行して、ファイル名の変更を記述するファイルを手動で入力する場合は、ファイルが『NetBackup コマンドリファレンスガイド』で指定されている形式に従っていることを確認してください。追加情報について詳しくは、アクティビティモニターのジョブの詳細、およびマスターサーバーの bprd ログを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2833

メッセージ: パーティションリストアエラーのため、リストアに失敗しました (Restore failed due to partition restore error)

説明: このエラーは raw パーティションのリストア時に発生します。バックアップイメージに不具合があることを示しています。

推奨処置: 別のバックアップコピーがある場合は、それをプライマリコピーにしてリストアを試みます。追加情報について詳しくは、アクティビティモニターのジョブの詳細、マスターサーバーの bprd ログ、およびメディアサーバーの bptm ログを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2834

メッセージ: 変更ブロックビットマップの読み込みの失敗のため、リストアに失敗しました (Restore failed due to failure to read change block bitmap)

説明: NetBackup がバックアップイメージの変更ブロックのビットマップヘッダーを読み込めません。バックアップイメージに不具合があることを示しています。

推奨処置: 別のバックアップコピーがある場合は、それをプライマリコピーにしてリストアを試みます。追加情報について詳しくは、アクティビティモニターのジョブの詳細、マスターサーバーの bprd ログ、およびメディアサーバーの bptm ログを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2835

メッセージ: イメージが破損しているため、リストアに失敗しました (Restore failed due to corrupt image)

説明: NetBackup が無効なバックアップイメージのヘッダータイプを読み込みます。バックアップイメージに不具合があることを示しています。

推奨処置: 別のバックアップコピーがある場合は、それをプライマリコピーにしてリストアを試みます。追加情報について詳しくは、アクティビティモニターのジョブの詳細、マスターサーバーの bprd ログ、およびメディアサーバーの bptm ログを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2836

メッセージ: イメージヘッダーから読み込まれたビットマップサイズが、想定されるサイズと異なるため、リストアに失敗しました (Restore failed because the bitmap size read from the image header differs from the expected size)

説明: バックアップイメージのヘッダーのビットマップサイズが NetBackup 内部データベースで見つかったビットマップのサイズに一致しません。このエラーはバックアップイメージに不具合があることを示しています。

推奨処置: 別のバックアップコピーがある場合は、それをプライマリコピーにしてリストアを試みます。追加情報について詳しくは、アクティビティモニターのジョブの詳細、マスターサーバーの bprd ログ、およびメディアサーバーの bptm ログを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2837

メッセージ: 無効なメタデータのため、リストアに失敗しました (Restore failed due to invalid metadata)

説明: 無効なメタデータはバックアップイメージのヘッダーに追加できません。バックアップイメージに不具合があることを示しています。

推奨処置: 別のバックアップコピーがある場合は、それをプライマリコピーにしてリストアを試みます。追加情報について詳しくは、アクティビティモニターのジョブの詳細、マスターサーバーの bprd ログ、およびメディアサーバーの bptm ログを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2838

メッセージ: raw パーティションが見つからなかったため、リストアに失敗しました (Restore failed because no raw partitions were found)

説明: バックアップイメージで raw パーティションが見つかりません。バックアップイメージに不具合がある可能性があります。

推奨処置: バックアップイメージに raw パーティションのリストが含まれていることを確認してください。このエラーはバックアップイメージに不具合がある可能性を示しています。追加情報について詳しくは、アクティビティモニターのジョブの詳細、マスターサーバーの bprd ログ、およびメディアサーバーの bptm ログを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2839

メッセージ: 無効な raw パーティション ID のため、リストアに失敗しました (Restore failed due to invalid raw partition ID)

説明: NetBackup が raw パーティション ID を識別できません。バックアップイメージに不具合があることを示しています。

推奨処置: 別のバックアップコピーがある場合は、それをプライマリコピーにしてリストアを試みます。追加情報について詳しくは、アクティビティモニターのジョブの詳細、マスターサーバーの bprd ログ、およびメディアサーバーの bptm ログを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2840

メッセージ: 順序の範囲外の raw パーティションのため、リストアに失敗しました (Restore failed due to out of sequence raw partitions)

説明: raw パーティションのファイル番号が範囲内にありません。バックアップイメージに不具合があることを示しています。

推奨処置: 別のバックアップコピーがある場合は、それをプライマリコピーにしてリストアを試みます。追加情報について詳しくは、アクティビティモニターのジョブの詳細、マスターサーバーの bprd ログ、およびメディアサーバーの bptm ログを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2841

メッセージ: バックアップイメージからのヘッダーの読み込みの失敗のため、リストアに失敗しました (Restore failed due to failure to read the header from the backup image)

説明: リストアでバックアップイメージのヘッダーを読み込めません。バックアップイメージに不具合があることを示しています。

推奨処置: 別のバックアップコピーがある場合は、それをプライマリコピーにしてリストアを試みます。追加情報について詳しくは、アクティビティモニターのジョブの詳細、マスターサーバーの bprd ログ、およびメディアサーバーの bptm ログを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2842

メッセージ: vmware ビットマップの読み込みの失敗のため、リストアに失敗しました (Restore failed due to failure to read the VMware bitmap)

説明: リストア操作でバックアップイメージから VMware ビットマップを取得できません。バックアップイメージに不具合があることを示しています。

推奨処置: 別のバックアップコピーがある場合は、それをプライマリコピーにしてリストアを試みます。追加情報について詳しくは、アクティビティモニターのジョブの詳細、マスターサーバーの bprd ログ、およびメディアサーバーの bptm ログを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2843

メッセージ: VxMS の起動の失敗のため、リストアに失敗しました (Restore failed due to failure to start VxMS)

説明: リストアで VxMS をロードできません。VxMS はファイルとボリュームの物理アドレスのマッピングに使用するライブラリです。

推奨処置: メディアサーバーおよびリカバリホスト環境に十分なメモリおよび正しいアクセス権があることを確認してください。追加情報について詳しくは、アクティビティモニターのジョブの詳細、およびマスターサーバーの bprd ログを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2844

メッセージ: FIID ファイルの読み込みの失敗のため、リストアに失敗しました (Restore failed due to failure to read the FIID file)

説明: リストア操作で FID ファイルを読み込めません。バックアップイメージに不具合があることを示しています。

推奨処置: 別のバックアップコピーがある場合は、それをプライマリコピーにしてリストアを試みます。追加情報について詳しくは、アクティビティモニターのジョブの詳細、マスターサーバーの bprd ログ、およびメディアサーバーの bptm ログを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2845

メッセージ: ビットマップの取得の失敗のため、リストアに失敗しました (Restore failed due to failure to retrieve the bitmap)

説明: リストア操作で NetBackup 内部データベースからバックアップイメージのビットマップを取得できません。バックアップイメージに不具合があることを示しています。

推奨処置: 別のバックアップコピーがある場合は、それをプライマリコピーにしてリストアを試みます。追加情報について詳しくは、アクティビティモニターのジョブの詳細、マスターサーバーの bprd ログ、およびメディアサーバーの bptm ログを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2846

メッセージ: fsmap の取得の失敗のため、リストアに失敗しました (Restore failed due to failure to retrieve the fsmap)

説明: リストア操作で NetBackup 内部データベースからバックアップイメージのファイルシステムマップを取得できません。バックアップイメージに不具合があることを示しています。

推奨処置: 別のバックアップコピーがある場合は、それをプライマリコピーにしてリストアを試みます。追加情報について詳しくは、アクティビティモニターのジョブの詳細、マスターサーバーの bprd ログ、およびメディアサーバーの bptm ログを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2847

メッセージ: bptm ライターの起動の失敗のため、リストアに失敗しました (Restore failed due to failure to start the bptm writer)

説明: リストア操作で bptm ライターのプロセスを開始できません。

推奨処置: メディアサーバーおよびリカバリホスト環境に十分なメモリおよび正しいアクセス権があることを確認してください。追加情報について詳しくは、アクティビティモニターのジョブの詳細、およびマスターサーバーの bprd ログを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2848

メッセージ: 仮想マシンの作成の失敗のため、リストアに失敗しました (Restore failed due to failure to create the virtual machine)

説明: 次の原因が考えられます。

- VMware サーバーの資格情報に仮想マシンを作成するのに必要なアクセス権がありません。
- データストアの不十分な領域。
- 互換性のない VM の構成または vmdk の構成。
- VMware サーバーのエラーまたはタスクのキャンセル。

追加情報について詳しくは、アクティビティモニターのジョブの詳細、マスターサーバーの bprd ログ、およびメディアサーバーの bptm ログを確認してください。

推奨処置: 次の手順を実行します。

- VMware サーバーに必要なアクセス権があること確認してください。
- データストアに使用可能な領域を増やしてください。
- 構成の非互換性を解決してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2849

メッセージ: 仮想マシンスナップショットの削除の失敗のため、リストアに失敗しました (Restore failed due to failure to delete the virtual machine snapshot)

説明: 仮想マシンスナップショットの削除中にエラーが発生し、リストア処理が失敗しました。

推奨処置: 次の手順を実行します。

- VMware サーバーに仮想マシンスナップショットを削除する適切なアクセス権があるかを確認してください。
- データストアに使用可能な領域を増やしてください。
- VMware サーバーのエラーまたはタスクのキャンセル。

追加情報について詳しくは、アクティビティモニターのジョブの詳細、マスターサーバーの bprd ログ、およびメディアサーバーの bptm ログを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2850

メッセージ: リストアエラー (Restore error)

説明: エラーが発生したため、リストアが失敗しました。

推奨処置: この状態コードは、複数の作業負荷に対して表示される場合があります。特定の作業負荷で次の情報を確認してください。

一般的なトラブルシューティングを行うには、示されている順序で次の解決策を試みてください。

- クライアントサーバーリストに、マスターサーバーのエントリと、バックアップやリストアの実行中に使用できるすべてのメディアサーバーのエントリが含まれていることを確認します。
- クライアントの状態または進捗ログを調べて、リストアが失敗した理由に関するメッセージを確認します。また、そのサーバーの[すべてのログエントリ (All Log Entries)]レポートも確認します。
- ファイルのリストア先のディレクトリに対する所有権および権限を確認します。
- 検出された問題を修正し、リストアを再試行します。

Hadoop と HBase の場合:

- イメージのインポートを使用してカタログエントリを作成した後でリストアをトリガすると、このエラーが発生します。このエラーのトラブルシューティングを行うには、次の手順を参照してください。

リストアのエラーをトラブルシューティングするには:

1. アプリケーションサーバー名として ALT_APPLICATION_SERVER を使用し、rename ファイルを作成します。(代替名ノードではなく) プライマリ名ノードのみを指定します。プライマリ名ノードのクレデンシャルがすでに存在することを確認します。
2. bprestore コマンドを使用してリストアを実行します。

Azure Stack と OpenStack の場合:

- AIR のリストアシナリオにおいてエラーが発生した場合は、AIR イメージをリストアする前にカタログをリストアします。

Kerberos を使用する Hadoop の場合:

- この問題は、HDFS 所有者がファイルとディレクトリの所有権を設定していない場合、または Kerberos の構成に問題がある場合に発生します。リストアする前に、次のことを確認します。
  - Kerberos のバックアップに HDFS 所有者ユーザーが使用されていることを確認します。
  - 現在の Kerberos ユーザーで、chown や setfacl などの HDFS コマンドを使用して、**所有者**/ACLS を手動で設定できることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2864

メッセージ**:** ディザスタリカバリパッケージをインポートできませんでした。

説明**:** ディザスタリカバリパッケージが壊れているため、操作に失敗しました。

推奨処置**:** 電子メールで受信したディザスタリカバリパッケージまたは同一のパッケージのコピーを使用していることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2865

メッセージ**:** データベーステーブルをロードできませんでした。

説明**:** NetBackup データベースにホストの識別情報をリストアできないため、操作に失敗しました。

推奨処置**:** NetBackup データベース処理の実行時に、NetBackup データベースにアクセスできることを確認します。次のコマンドを使用して、データベースがアクセス可能かどうかを確認できます。

- UNIX の場合: /usr/openv/db/bin/nbdb_ping
- Windows の場合: *install_path*¥NetBackup¥bin¥nbdb_ping

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2866

メッセージ: 指定したパスフレーズが正しくありません。

説明: パスフレーズがカタログバックアップ時に設定したパスフレーズと一致しないため、操作に失敗しました。

推奨処置: 指定したパスフレーズがディザスタリカバリパッケージに関連付けられているカタログバックアップの実行時に設定したパスフレーズと同じであることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2869

メッセージ: ID パッケージが破損しています。(The identity package is corrupt.)

説明: ディザスタリカバリ (DR) の ID パッケージが誤って変更された可能性があります。

推奨処置: 別の DR ID パッケージを使用するか、https://www.veritas.com/support/ja_JP/article.000125933 の記事で説明する手順を使用します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2870

メッセージ: DR パッケージから Windows 証明書ストアにマスターサーバー証明書をインポートできません。(The master server certificate cannot be imported from the DR package to Windows Certificate Store.)

説明: Windows 証明書ストアで内部エラーが発生した、または PFX ファイルが破損しています。

推奨処置: ディザスタリカバリ (DR) パッケージを代替ディレクトリにリストアして、Windows 証明書ストアに PFX ファイルを手動でインポートしてください。次の場所の PFX ファイルをダブルクリックすることで、ファイルを手動でインポートできます。

- 代替ディレクトリへのインポート用の PFX ファイルのパス:
  - *alternate_directory*¥*directory_name*¥usr¥openv¥netbackup¥tmp¥tempWinCredStore¥*.pfx
- PFX ファイルのファイルパスのパスワード:
  - *alternate_directory*¥*directory_name*¥usr¥openv¥netbackup¥tmp¥tempWinCredStore¥pfxPwdFile.txt

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2877

メッセージ: Hypervisor のリストア前操作が失敗しました。

説明: Hypervisor のリストア前操作が失敗しました。

推奨処置: 問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2880

メッセージ: リストア指定のリカバリホストは仮想マシンディスクのインプレースリストアをサポートしていません。(The recovery host in the restore specification does not support in-place virtual machine disk restores.)

説明: リカバリホストはインプレースリストアをサポートしていません。インプレースディスクリストアの場合、リカバリホストは NetBackup 8.3 以降を実行している必要があります。

推奨処置: インプレースディスクリストアを実行するには、NetBackup バージョン 8.3 以降のリカバリホストを指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2881

メッセージ: ディザスタリカバリパッケージ固有のデータの問い合わせに失敗しました。(Failed to query the data specific to disaster recovery package.)

説明: ディザスタリカバリパッケージに固有の要求された情報を取得できません。

推奨処置: 操作を再試行しても問題が解決しない場合は、support.veritas.com にアクセスしてください。ベリタステクニカルサポート のサポートサイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関する ベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2882

メッセージ: 指定したディザスタリカバリパッケージは、パッケージが作成されたホストと異なる名前のホストにリストアされています。(The specified disaster recovery package is being restored on a host with a name that is different from the one where the package was created.)

説明: ディザスタリカバリパッケージが作成されたホストの名前が、パッケージのリストア先と一致しません。

推奨処置: ディザスタリカバリパッケージのバックアップとリストアの両方の場合に、ホスト名が一致していることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポートWebサイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 2883

メッセージ: DR パッケージの一部としてバックアップする必要がある ID ファイルに対する権限を持つ 1 人以上のユーザーがシステムに存在しません。(One or more users who have permissions to the identity files that need to be backed up as part of the DR package do not exist on the system.)

説明: ホストに存在しないユーザーを含む 1 つ以上の ID ファイルがディザスタリカバリパッケージに含まれています。このエラーは、ディザスタリカバリモードで NetBackup をインストールしているとき、またはディザスタリカバリパッケージをインポートするために `nbhostidentity` コマンドを使用しているときに表示される場合があります。

推奨処置: 必要に応じて次を実行します。

- 存在しないユーザーをホストの適切なユーザーにマッピングするか、再試行中にスキップします。
- ディザスタリカバリモードで NetBackup をインストールする場合は、`DR_PKG_MAPUSER` 環境変数をマッピングで設定します。
- `-mapuser` オプションを使用してマッピングを指定するか、ユーザーの ACL をスキップします。詳しくは、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。

問題が解決しない場合は、support.veritas.com にアクセスしてください。ベリタステクニカルサポート のサポートサイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポートWebサイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 3000

メッセージ: [動的マルチストリームを許可する (Allow dynamic multi-streaming)]オプションを使用するには、スナップショットオプションで VSO FIM を選択する必要があります。(To use the Allow dynamic multi-streaming option, the VSOFIM should be selected in snapshot options.)

説明: ポリシー構成のスナップショット方式として、VSO オプションが選択されていません。

推奨処置: スナップショット方式として、VSOオプションを選択するようにポリシー構成を更新します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 3002

メッセージ: ファイルシステムクローラによる共有メモリの**ファイルリスト**への入力を待機中にクライアントがタイムアウトしました。

説明: ファイルシステムのクローラは、共有メモリのバックアップに**ファイルリスト**を入力できません。

推奨処置: バックアップホストとボリューム間のネットワーク接続が一貫していることを確認します。ポリシーのバックアップを再開するか、再起動します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 3003

メッセージ: 共有メモリへのストリームのアタッチを待機中に、ファイルシステムクローラプロセスがタイムアウトしました。

説明: バックアップストリームは共有メモリにアクセスできません。

推奨処置: バックアップホストのネットワーク接続が一貫していることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 3004

メッセージ: NAS データ保護ポリシーのオフホストバックアップが選択されていません。

説明: NAS データ保護ポリシーは、バックアップホストを使用してボリュームを保護します。オフホストポリシーパラメータを選択する必要があります。

推奨処置: オフホストバックアップを有効にするようにポリシーを構成し、バックアップホストプールを選択します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 3005

メッセージ: インスタントリカバリのスナップショットのみオプションは、チェックポイントオプションが選択されている場合はサポートされません。

説明: NAS データ保護ポリシーは、スナップショットのみオプションをサポートしません。

推奨処置: ポリシー形式をストレージライフサイクルポリシーに変更します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 3006

メッセージ: NAS データ保護ポリシーでは、ポリシーストレージが[ストレージライフサイクルポリシー (Storage Lifecycle Policies)]であるか、ストレージの構成時に[ポリシーストレージの選択を上書きする (Override policy storage selection)]オプションを選択する必要があります。

説明: NAS データ保護ポリシーは、ポリシーストレージとして SLP のみをサポートします。

推奨処置: ポリシー形式をストレージライフサイクルポリシーに変更します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 3007

メッセージ: NAS データ保護ポリシーでは、宛先クライアントをリストアで使用できません。

説明: NAS データ保護ポリシーのリストア操作では、ソースクライアントと宛先クライアントを同じにできません。

推奨処置: ボリュームまたは共有をマウントするバックアップホストとして、NAS アレイヘッドと宛先クライアントとしてソースクライアントを選択します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 3008

メッセージ: MediaDescription から必要な値を取得できませんでした。

説明: MediaDescriptionフィールドには、必要な値が含まれていません。

推奨処置: イメージデータの部分的な取り込みを回避するために、マスターサーバーへの接続が一貫していることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 3009

メッセージ: NAS データ保護ポリシーに対し、[ポリシーごとのジョブの最大数 (Maximum jobs per policy)] 属性の値が [ボリュームあたりの最大ストリーム数 (Maximum number of streams per volume)] 属性の値よりも大きくなければなりません

説明: [ポリシーごとのジョブの最大数 (Maximum jobs per policy)] は、ポリシー内に構成された [ボリュームあたりの最大ストリーム数 (Maximum number of streams per volume)] の値未満である必要があります。

推奨処置: 選択したストリームに対応するために、ホストプロパティの [ポリシーごとのジョブの最大数 (Maximum jobs per policy)] の値を更新します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 3010

メッセージ: NAS データ保護ポリシーでは、オフホストバックアップとバックアップホストプールの使用オプションを選択する必要があります。

説明: NAS データ保護ポリシーは、バックアップホストプールを使用してボリュームを保護します。このポリシーでは、オフホストバックアップの実行ポリシーパラメータを選択する必要があります。

推奨処置: オフホストバックアップを有効にするようにポリシーを構成し、バックアップホストプールを選択します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 3011

メッセージ: NAS データ保護ポリシーでは、ポリシーでバックアップホストプール名を構成する必要があります。

説明: NAS データ保護ポリシーは、バックアップホストプールを使用してボリュームを保護します。

推奨処置: オフホストバックアップを有効にするように NAS データ保護ポリシーを構成し、バックアップホストプールを選択します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 3012

メッセージ: ローカルホスト名の取得に失敗しました。

説明: NetBackup バックアップホストはローカルホスト名を取得できません。

推奨処置: バックアップホスト上ですべての NetBackup サービスが起動して実行中であることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 3013

メッセージ: スナップショットのみ SLP は、NAS データ保護ポリシーにはサポートされません。

説明: NAS データ保護ポリシーに対し、スナップショットのみ SLP はサポートされません。

推奨処置: 2 番目の操作として、スナップショットからのバックアップを既存の SLP に構成します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 3014

メッセージ: ベンダー変更追跡情報を生成できませんでした。

説明: ベンダー変更追跡情報を生成するための要求は失敗しました。

推奨処置: 操作を再試行します。問題が解決しない場合は、`flexsnap` ログを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 3016

メッセージ: ベンダー変更追跡タスクの詳細をフェッチできませんでした。

説明: ベンダー変更追跡情報タスク詳細のフェッチの要求は失敗しました。

推奨処置: CloudPoint サービスが起動して実行中であることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 3017

メッセージ: スナップショットの**差分**をフェッチできませんでした。

説明: NetBackup はベンダー変更追跡情報を取得できません。

推奨処置: 操作を再試行します。問題が解決しない場合は、flexsnap ログを参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 3018

メッセージ: スナップショットでは、**差分**機能はサポートされていません。

説明: プロバイダは、ベンダー変更追跡機能をサポートしません。

推奨処置: ポリシー構成の[増分バックアップ用のベンダー変更追跡を有効化 (Enable vendor change tracking for incremental backups)]チェックボックスのチェックマークをはずします。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 3019

メッセージ: **差分**を取得するためのベーススナップショット ID が不明です。

説明: ベンダー変更追跡情報を取得するための完全バックアップスナップショット ID はありません。

推奨処置: 必要に応じて次を実行します。

- 完全バックアップを作成するようにポリシースケジュールを更新してから、増分バックアップを作成します。
- NAS データ保護ポリシーで、新しい NAS ボリュームが追加されたまたは検出された場合は、完全スケジュールを使用してバックアップを実行します。
- スナップショットコピーの保持設定を調整して、増分バックアップの開始時にスナップショットが利用可能であることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 3021

メッセージ: すべてのスナップショットの**差分**はフェッチできませんでした。

説明: NetBackup はベンダー変更追跡情報を取得できません。

推奨処置: 操作を再試行します。問題が解決しない場合は、flexsnap ログを参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 3022

メッセージ: ベンダー変更追跡情報の作成レスポンスを解析できませんでした。

説明: NetBackupベンダー変更追跡情報を解析できません。

推奨処置: インストールされている CloudPoint のバージョンがサポートされていることを確認するには、NetBackup 互換性リストを参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 3023

メッセージ: **ベンダー変更の取得**追跡情報のレスポンスを解析できませんでした。

説明: NetBackupベンダー変更追跡情報を解析できません。

推奨処置: インストールされている CloudPoint のバージョンがサポートされていることを確認するには、NetBackup 互換性リストを参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 3024

メッセージ: **すべてのスナップショットの差分の取得**レスポンスを解析できませんでした。

説明: NetBackupベンダー変更追跡情報を解析できません。

推奨処置: インストールされている CloudPoint のバージョンがサポートされていることを確認するには、NetBackup 互換性リストを参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 3025

メッセージ: 指定されたスナップショットの既存の**差分**を見つけられませんでした。

説明: NetBackup は選択されたスナップショットに対して作成された既存の**差分**を見つけられません。

推奨処置: 最初に完全バックアップを作成するようにポリシースケジュールを更新します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 3026

メッセージ: NAS データ保護ポリシーに対し、スナップショット方式引数 `max_snapshots` はサポートされません。

説明: NAS データ保護ポリシーは、スナップショットの限度ベースの保持をサポートしません。

推奨処置: スナップショットの引数を構成し、ポリシーに構成を再度追加します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 3027

メッセージ: NAS データ保護ポリシーに対し、SLP で[スナップショットの最大限度 (Maximum snapshot limit)]保持オプションはサポートされません。

説明: NAS データ保護ポリシーは、スナップショットの限度ベースの保持をサポートしません。

推奨処置: SLP で時間ベースの保持またはコピー後に期限切れにする保持を構成します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 3028

メッセージ: NAS データ保護ポリシーに対し、[増分バックアップ用のベンダー変更追跡を有効化 (Enable vendor change tracking for incremental backup)]オプションが有効になっている場合、[コピー後に期限切れにする (Expire after copy)]オプションの保持はサポートされません。

説明: NAS データ保護ポリシーに対し、[増分バックアップ用のベンダー変更追跡を有効化 (Enable vendor change tracking for incremental backup)]オプションを使用する場合、[コピー後に期限切れにする (Expire after copy)]保持オプションは選択できません。

推奨処置: 時間ベースの保持を設定するには、SLP を更新します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 3030

メッセージ: 動的データストリームバックアップのチェックポイントディレクトリを作成できませんでした。

説明: NetBackupバックアップホストにチェックポイントのディレクトリを作成できません。

推奨処置: バックアップホストへの接続が一貫し、NetBackup サービスが起動して実行中であることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 3031

メッセージ: 共有メモリの状態を保存するためのチェックポイントファイルの作成に失敗しました。

説明: NetBackup はバックアップホストにチェックポイントファイルを作成できません。

推奨処置: バックアップホストへの接続が一貫し、NetBackup サービスが起動して実行中であることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 3032

メッセージ: チェックポイントファイルに共有メモリの状態を保存できませんでした。

説明: NetBackup はバックアップホストにチェックポイントファイルを作成できません。

推奨処置: バックアップホストへの接続が一貫し、NetBackup サービスが起動して実行中であることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 3033

メッセージ: 一時チェックポイントファイルの名前を変更できませんでした。現在のジョブの再開操作では、チェックポイント情報を使用できない可能性があります。

説明: NetBackup はバックアップホストにチェックポイントファイルを作成できません。

推奨処置: バックアップホストへの接続が一貫し、NetBackup サービスが起動して実行中であることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 3034

メッセージ: チェックポイントディレクトリにアクセスできませんでした。最初から現在のジョブの再開操作が開始されます。

説明: NetBackup はバックアップホストにチェックポイントファイルを作成できません。

推奨処置: バックアップホストへの接続が一貫し、NetBackup サービスが起動して実行中であることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 3035

メッセージ: チェックポイントファイルからデータを読み取れませんでした。最初から現在のジョブの再開操作が開始されます。

説明: NetBackup はバックアップホストにチェックポイントファイルを作成できません。

推奨処置: バックアップホストへの接続が一貫し、NetBackup サービスが起動して実行中であることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 3036

メッセージ: マスターサーバーから共有メモリの状態を読み取るためのチェックポイントファイルのフェッチに失敗しました。

説明: NetBackup はマスターサーバーからバックアップホストのチェックポイント情報を取得できません。

推奨処置: バックアップホストへの接続が一貫し、NetBackup サービスが起動して実行中であることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 3037

メッセージ: 共有メモリ状態ファイルをマスターサーバーに保存するためのチェックポイントファイルのプッシュに失敗しました。

説明: NetBackup はマスターサーバーからバックアップホストのチェックポイント情報を取得できません。

推奨処置: バックアップホストへの接続が一貫し、NetBackup サービスが起動して実行中であることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 3041

メッセージ: 共有メモリの識別子を取得できませんでした。

説明: NetBackup は、ファイルシステムのクローラを開始するための共有メモリの識別子を取得できません。

推奨処置: バックアップホストで共有メモリを作成するのに十分なメモリが利用可能であることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 3042

メッセージ: 共有メモリの識別子に添付できませんでした。

説明: NetBackup は識別子を使用して共有メモリを接続できません。

推奨処置: バックアップ操作を再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 3043

メッセージ: 動的データストリームバックアップの共有メモリ構成ディレクトリを作成できませんでした。

説明: NetBackup はバックアップホストの共有メモリ情報にアクセスまたは格納するためのディレクトリを作成できません。

推奨処置: バックアップホストへの接続が一貫し、NetBackup サービスが起動して実行中であることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 3044

メッセージ: 共有メモリ構成ファイルを開けませんでした。

説明: NetBackup はバックアップホストの共有メモリ情報を開けません。

推奨処置: バックアップホストへの接続が一貫し、NetBackup サービスが起動して実行中であることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 3045

メッセージ: 共有メモリの情報を構成ファイルに保存できませんでした。

説明: NetBackup はバックアップホストの共有メモリ情報を保存できません。

推奨処置: バックアップホストへの接続が一貫し、NetBackup サービスが起動して実行中であることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4000

メッセージ: ストレージ Web サーバーへのログインが失敗しました。

説明: ログインに失敗しました。

推奨処置: NBU 重複排除ストレージサーバーのクレデンシャル (NetBackup データベースに保存) が、最新であり、指定したストレージサーバーに対して有効であることを確認します。これらのクレデンシャルは、Java GUI からアクセスするクレデンシャルです。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4001

メッセージ: インスタントアクセスマウントの作成に失敗しました。

説明: システムがインスタントアクセスマウントの作成に失敗しました。

推奨処置: NetBackup Web サービスのログを確認して、エラーの原因を特定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4002

メッセージ: インスタントアクセスマウントリストのフェッチに失敗しました。

説明: システムがマウントリストの取得に失敗しました。

推奨処置: NetBackup Web サービスのログを確認して、エラーの原因を特定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4003

メッセージ: インスタントアクセスマウントの詳細のフェッチに失敗しました。

説明: システムがマウントの詳細を取得できませんでした。

推奨処置: NetBackup Web サービスのログを確認して、エラーの原因を特定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4004

メッセージ: インスタントアクセス仮想マシン (VM) の作成に失敗しました。

説明: システムが仮想マシンの作成に失敗しました。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- ネットワーク構成が正しく、ファイアウォールの設定で NFS ポートが開かれていることを確認します。ESXi ホストで IPv6 が有効な場合は、ESXi ホストとストレージサーバー間の IPv6 接続も確認します。
- VM 名が、ESXi ホスト/クラスタ内の既存の VM と競合していないことを確認します。
- vCenter/ESXi ホストに VM を作成することがユーザーに許可されていることを確認するために、VMWare ユーザー権限を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4005

メッセージ: サポートされないポリシー形式からのバックアップイメージが指定されました。「PureDisk」のみがサポート対象です。

説明: システムは、稼動中のマウントの作成に失敗しました。

推奨処置: インスタントアクセス機能は、MSDP ストレージサーバーでのみサポートされるため、ポリシーで適切なストレージサーバーが選択されていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4006

メッセージ: サポートされないポリシー形式からのバックアップイメージが指定されました。VMware ポリシー形式のみがサポートされます。

説明: システムは、稼動中のマウントの作成に失敗しました。

推奨処置: インスタントアクセス機能は、VMware 作業負荷でのみサポートされるため、適切なポリシー形式が選択されていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4007

メッセージ: ストレージサーバー名のフェッチに失敗しました。

説明: システムは、稼動中のマウントを一覧表示できません。

推奨処置: NetBackup Web サービスのログを確認して、エラーの原因を特定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4008

メッセージ: ストレージ Web サーバーからの予期しない応答です。

説明: ストレージ Web サーバーから予期しない応答がありました。

推奨処置: アプライアンス上のストレージ Web サービスのログを確認して、エラーの原因を特定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4011

メッセージ: 指定された仮想マシン (VM) への単一ファイルのリストアに失敗しました。

説明: 1 つのファイルをリストア中に、指定したファイルが仮想マシンにリストアされませんでした。

推奨処置: NetBackup Web サービスのログを確認して、エラーの原因を特定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4012

メッセージ: インスタントアクセスマウントディレクトリの一覧表示に失敗しました。

説明: 参照を試みているときに、システムはディレクトリを一覧表示できません。

推奨処置: NetBackup Web サービスのログを確認して、エラーの原因を特定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4013

メッセージ: インスタントアクセスマウントの削除に失敗しました。

説明: システムは稼働中のマウントを削除できませんでした。

推奨処置: NetBackup Web サービスのログを確認して、エラーの原因を特定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4014

メッセージ: 無効なインスタントアクセスマウント ID です。

説明: マウント ID が存在しません。

推奨処置: NetBackup Web サービスのログを確認して、エラーの原因を特定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4015

メッセージ: インスタントアクセスマウントの準備が完了していません。後で再試行してください。

説明: この時点で、マウントを削除できません。

推奨処置: 作成されている VM を削除できません。VM の作成プロセスが完了するのを数分間待ってから再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4016

メッセージ: インスタントアクセスマウントからのダウンロード URL の取得に失敗しました。

説明: 1 つのファイルのダウンロードを実行している間に、URL が利用可能になりません。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- ダウンロードファイルが存在することを確認してください。存在しないファイルはダウンロードできません。
- ダウンロードユーザーが、ファイルをダウンロードするために十分なアクセス権を持っていることを確認します。
- ブラウザとメディアサーバー間のネットワーク接続が動作していることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4017

メッセージ: ストレージ Web サーバーからの RSA 公開鍵の取得に失敗しました。

説明: 公開鍵を利用できません。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- サーバーが正しく動作していることを確認します。
- 証明書が有効であることを確認します。
- 証明書にホスト名の不一致がないことを確認します。

公開キーがまだ利用可能にならない場合は、Web サーバーのログを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4019

メッセージ: ストレージサーバーのクレデンシャルのフェッチに失敗しました。(Failed to fetch the storage server credentials.)

説明: ストレージサーバーのクレデンシャルのフェッチに失敗しました。(Failed to fetch the storage server credentials.)

推奨処置: NetBackup Web 管理コンソールがストレージサーバーのクレデンシャルを読み取れることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4020

メッセージ: VMware サーバーのクレデンシャルのフェッチに失敗しました (Failed to fetch VMware server credentials)

説明: VMware サーバーのクレデンシャルのフェッチに失敗しました。

推奨処置: NetBackup Web 管理コンソールが VMware サーバーのクレデンシャルを読み取れることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4021

メッセージ: 無効なファイルパスが指定されました。(Invalid file path specified.)

説明: ファイルパスが正しくないか、存在しません。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- ダウンロードファイルが存在することを確認します。存在しないファイルはダウンロードできません。
- ダウンロードユーザーが、ファイルをダウンロードするために十分なアクセス権を持っていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4022

メッセージ: 仮想マシン (VM) のユーザー名またはパスワードが無効です。

説明: 単一ファイルのリストア API が、ユーザー名またはパスワードが空の要求を受信しました。

推奨処置: ユーザー名とパスワードを指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4023

メッセージ: 必要なパラメータ (BIOS UUID、インスタンス UUID、VM 名) のいずれかが無効です。

説明: 単一ファイルのリストア API が、BIOS UUID、インスタンス UUID、または VM 名が空の要求を受信しました。

推奨処置: 必須パラメータ (BIOS UUID、インスタンス UUID、VM 名) を指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4024

メッセージ: 指定された仮想マシン (VM) 名が無効です。

説明: VM の作成を試行するときに、無効な名前が指定されました。

推奨処置: VM を作成するときに、80 文字を超えない、空白以外の名前を指定する必要があります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4025

メッセージ: イメージの詳細をフェッチできませんでした。

説明: NetBackup カタログ API から、バックアップ ID に対応する VMware イメージの詳細を取得できませんでした。

推奨処置: NetBackup Web サービスのログを確認して、エラーの原因を特定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4200

メッセージ: 操作に失敗しました: スナップショットのロックを獲得できません。

説明: スナップショットはストレージユニットへのリストア、参照、コピーなどの別の操作によってアクセス中です。

推奨処置: スナップショットが別の操作によって使われなくなってから、操作を再試行してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4201

メッセージ: 不正なスナップショット方式の構成か、バックアップ選択エントリの保護と互換性がないスナップショット方式 (Authentication error occurred)

説明: ポリシーが不正なスナップショット方式を使っているか、このスナップショット方式の前提条件が正しく構成されていません。

推奨処置: 次のことを検証します。

- 該当する場合は、スナップショット方式に必要とされる正しいストレージアレイのクレデンシャルが NetBackup で構成されている。
- スナップショット方式に必要なソフトウェアがクライアント上で正しく構成されている。
- バックアップ選択項目 (たとえば、ファイルシステム) のエントリを保護するスナップショット方式を選択できます。
- バックアップ選択項目で指定されたエントリはポリシーで構成されたスナップショット方式に対応しています。

スナップショット方式の構成について詳しくは、『NetBackup Snapshot Client 管理者ガイド』を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4202

メッセージ: 無効または互換性のないストレージが構成されました (Invalid or incompatible storage unit configured)

説明: このポリシーに無効または不正なストレージの宛先が構成されました。

推奨処置: 次のことを検証します。

- ポリシーに使われたストレージの宛先に互換性がある。たとえば、スナップショット方式 OST_FIM は、ストレージの宛先として構成した SLP 上のみで機能します。
- スナップショット方式に提供された構成パラメータが正しい。たとえば、スナップショットのリソースが正しく、構成されたスナップショット方式の構成パラメータが正しいことを検証します。
- バックアップ選択項目 (たとえば、ファイルシステム) のエントリを保護するスナップショット方式を選択できます。
  スナップショット方式の構成について詳しくは、『NetBackup Snapshot Client 管理者ガイド』を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4203

メッセージ: バックアップ選択項目ファイルリストが無効かサポートされていません (Invalid or unsupported backup selection filelist)

説明: 構成されたスナップショット方式のバックアップ選択項目で互換性のないエントリが見つかりました。

推奨処置: 次のことを検証します。

- バックアップ選択項目にあるエントリはスナップショット方式で保護することができます。たとえば、HP EVA ディスクの最上部に作成されたファイルシステムは IBM 用のスナップショット方式を使って保護できません。
- ボリュームは NAS ボリュームに指定されたパスにマウントされます (NFS マウントポイントまたは CIFS 共有)。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4204

メッセージ: 互換性のないクライアントが見つかりました (Incompatible client found)

説明: クライアント上に無効なユーザーまたは互換性のないクライアントが見つかりました。

推奨処置: 次のことを検証します。

- NetBackup クライアントサービスに登録されたものと同じドメインユーザーでクライアントにログインしている。
- 一次クライアントおよびターゲットまたはリモートクライアントに互換性がある。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4205

メッセージ: 不正なクレデンシャルが見つかったか、クレデンシャルが見つかりませんでした (Incorrect or no credentials found)

説明: NetBackup が構成されたスナップショット方式をサポートするソフトウェアを見つけられないか、無効なクレデンシャルが指定されています。

推奨処置: 次のことを検証します。

- NDMP ポリシーを作成するか、NAS データムーバーを構成した場合、NDMP ホストが正しいクレデンシャルで設定されていることを確認してください。
- ディスクアレイホストまたはストレージサーバーのクレデンシャルが正しい。
- サードパーティソフトウェアまたは設定されたスナップショット方式で必要とされるサポートソフトウェアがクライアントにインストールされている。
  スナップショット方式について詳しくは、『NetBackup Snapshot Client 管理者ガイド』を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4206

メッセージ: 認証エラーが発生しました。NetBackup Client Service is running as Local System, this is likely incorrect.)

説明: アクセス可能なバックアップ対象がなく、NetBackup Client Service がローカルシステムとして実行されています。これらの条件は、ストレージサーバーにアクセスする資格情報がない可能性を示しています。

推奨処置: ストレージサーバーにアクセスできる正しいクレデンシャルを使用するため、Windows のサービスの NetBackup Client Service を更新してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4207

メッセージ: スナップショットのメタデータまたは状態ファイルをフェッチできませんでした (Could not fetch snapshot metadata or state files)

説明: NetBackup クライアントが必要とするスナップショットメタデータが不明か、NetBackup マスターサーバーからフェッチできません。

推奨処置: 次のことを検証します。

- NetBackup クライアントが NetBackup マスターと通信できる。
- NetBackup クライアント上の状態ファイルの場所に書き込みアクセス許可がある。NetBackup 状態ファイルは通常、NetBackup クライアント上の次の場所にあります。

  Windows: `C:¥Program Files¥Veritas¥NetBackup¥online_util¥fi_cntl¥`

  UNIX: `/usr/openv/netbackup/online_util/fi_cntl`

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4208

メッセージ: スナップショットメタデータまたは状態ファイルを送信できませんでした (Could not send snapshot metadata or statefiles)

説明: クライアントが作成するスナップショットメタデータは、マスターサーバー上では転送できません。

推奨処置: 次のことを検証します。

- NetBackup クライアントが NetBackup マスターと通信できる。
- NetBackup クライアント上の状態ファイルの場所に書き込みアクセス許可がある。NetBackup 状態ファイルは通常、NetBackup クライアント上の次の場所にあります。

  Windows: `C:¥Program Files¥Veritas¥NetBackup¥db¥snapshot¥<client>`

  UNIX: `/usr/openv/netbackup/db/snapshot/<client>`

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4209

メッセージ: スナップショットメタデータまたは状態ファイルを作成できません (Snapshot metadata or statefiles cannot be created)

説明: スナップショットメタデータを作成できません。

推奨処置: 次のことを検証します。

- ログに、メタデータの内容の作成を制限するこのエラーに先行するエラーが含まれている。
- NetBackup クライアント上の状態ファイルの場所に書き込みアクセス許可がある。NetBackup 状態ファイルは通常、NetBackup クライアント上の次の場所にあります。

  Windows: `C:¥Program Files¥Veritas¥NetBackup¥db¥snapshot¥<client>`

  UNIX: `/usr/openv/netbackup/db/snapshot/<client>`

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4210

メッセージ: スナップショットメタデータの内容が不正か、内容が見つかりません (Incorrect or no content found in snapshot metadata)

説明: スナップショット状態ファイルの内容が不正または無効です。

推奨処置: 指定された状態ファイルがホストにあることを検証します。NetBackup 状態ファイルは、通常、次の NetBackup クライアントディレクトリにあります。

- Windows: `C:¥Program Files¥Veritas¥NetBackup¥online_util¥fi_cntl¥`
- UNIX: `/usr/openv/netbackup/online_util/fi_cntl`

支援が必要な場合は、Veritas NetBackupサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4211

メッセージ: アクセスできないスナップショット、または無効なスナップショット (Snapshot not accessible or invalid snapshot)

説明: スナップショットにアクセスできません。ターゲットデバイスは複数のホストバスアダプタ (HBA) にマップされる場合があります。

推奨処置: 次のことを検証します。

- NetBackup クライアントとストレージ管理ホストアレイ間の接続はそのままになっている。
- ホスト固有のアクセス権がストレージアレイで有効になっている。
- スナップショットがストレージアレイまたはファイラにある。

- スナップショットターゲットデバイスが複数の HBA にマップされていない。マップされている場合は、HBA の 1 つのマップを解除してから続行します。マルチパスソフトウェアを必要とするデバイスに対して複数のパスをサポートします。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4212

メッセージ: スナップショットの再作成に失敗しました (Recreation of snapshot failed)

説明: スナップショットを再作成できません。このエラーは Windows プラットフォームでのスナップショットのリストア中に発生することがあります。

推奨処置: 操作のリストアフローが成功しているかを検証します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4213

メッセージ: スナップショットのインポートに失敗しました (Snapshot import failed)

説明: スナップショットのインポート操作が失敗したか、スナップショット I/O スタックの構築と有効化に失敗しました。

推奨処置: 次のことを検証します。

- クライアント上でスナップショットデバイスにアクセスできる。
- クライアントにスナップショット I/O スタックを構築するのに必要なすべてのソフトウェアがある。これは、保護する必要があったエンティティを持つプライマリクライアントの I/O スタックと同等です。
- NetBackup クライアントとマスターサーバー間の通信がそのままである。
- コピーバックリストアのターゲットデバイスが複数の HBA にマップされていない。マップされている場合は、HBA の 1 つのマップを解除してから続行します。1 つのデバイスに対して複数のパスをサポートするにはマルチパスソフトウェアが必要です。
- iSCSI のセッションがノードとターゲットの間で確立されていることを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4214

メッセージ: スナップショットのマウントに失敗しました (Snapshot mount failed)

説明: スナップショットをマウントできないか、スナップショットの後続の操作のセットを実行できません。NetBackup ジョブを完了するには、たとえば、該当する場合はスナップショットからのバックアップ、インデックス、リストアなど、スナップショットを次の操作セットにアクセスできるようにする必要があります。

推奨処置: 次のことを検証します。

- 指定したスナップショットをマウントするために必要なファイルシステム形式を使用できる。
- 必要なアクセス許可はクライアント上にあり、スナップショットの読み込みや検索ができる。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4215

メッセージ: スナップショットの削除に失敗しました (Snapshot deletion failed)

説明: このエラーの原因として考えられるものは、次のとおりです。

- クラウドプロバイダのクレデンシャルが更新されていません。
- クラウドプロバイダのスナップショットの制限を超過しました。

推奨処置: 次のことを検証します。

- 適切なプラグインが適切なクレデンシャルを使用して Web UI に構成されていることを確認します。クレデンシャルが変更された場合は、Web UI から確実に更新します。
- クラウドプロバイダのスナップショットの制限が十分であることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4216

メッセージ: スナップショットのクリーンアップに失敗しました (Snapshot cleanup failed)

説明: スナップショットを作成するさまざまなサポートピースをクリーンアップできません。

推奨処置: ファイルを削除するアクセス許可を有効にしたかを検証します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4217

メッセージ: スナップショットリストアに失敗しました (Snapshot restore failed)

説明: スナップショットからデータをリストアできません。

推奨処置: 次のことを検証します。

- スナップショットがある。
- リストアディレクトリまたはフォルダのファイルを上書きまたは作成するのに十分なアクセス許可がある。
- NetBackup とストレージアレイファイラ間の通信がそのままになっている。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4218

メッセージ: スナップショットのデポートに失敗しました (Snapshot deport failed)

説明: 要求されたスナップショットを NetBackup クライアントからデポートまたはマスクできません。

推奨処置: 次のことを検証します。

- スナップショットがある。
- NetBackup とストレージアレイファイラ間の通信がそのままになっている。
- ストレージサーバーに必要なクレデンシャルが NetBackup に指定されている。
- サードパーティソフトウェアに必要なソフトウェアおよびライセンスが構成されている。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4219

メッセージ: コマンド操作が失敗しました: システムコマンドまたは API の実行に失敗しました (Command operation failed: System command or API execution failed)

説明: 失敗されるサード・パーティコマンドかAPI実行。

推奨処置: 次の手順を実行します。

- NetBackup ログから、失敗したコマンドまたは API を特定します。
- これらのコマンドを実行するのに必要なアクセス許可があることを確認します。
- 可能な場合は、手動でコマンドを実行し、エラーについてのより詳細な情報を収集します。
- 構成を確認し、失敗したコマンドまたは API の原因を特定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4220

メッセージ: コマンド操作が失敗しました: システムコマンドまたは API の実行に失敗しました (Command operation failed: System command or API execution failed)

説明: システムコマンドまたは API の実行に失敗しました。

推奨処置: 次のことを検証します。

- NetBackup ログから、失敗したコマンドまたは API を特定します。
- コマンドの実行の結果として報告されたエラーに基づいて修正措置を講じます。
- これらのコマンドを実行するのに必要なアクセス許可があることを確認します。
- 可能な場合は、手動でコマンドを実行し、エラーについてのより詳細な情報を収集します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4221

メッセージ: 無効な、またはサポートされない構成が見つかりました

説明: NetBackup で無効な、またはサポートされない構成が見つかりました。

推奨処置: 次のことを検証します。

- NetBackup ログから、失敗したエンティティおよびエラーを特定してください。
- 構成が正しくセットアップされているかを判断するため、サポートに関する表を調べてください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4222

メッセージ: 操作に失敗しました: スナップショットを撮るためのポリシーロックを獲得できません (Operation failed: Unable to acquire policy lock to take snapshot)

説明: ポリシーが重複したスナップショットジョブを生成しました。あるスナップショットジョブが特定のポリシーで実行中のときに、同じポリシーが 2 番目のスナップショットジョブを要求しています。

推奨処置: 手動での操作は必要ありません。NetBackup NBPEM (Policy Execution Manager) は、マスターサーバーの［ジョブの再試行の遅延 (Job retry delay)］設定に基づいてジョブを再試行します。このプロパティを表示または設定するには、［ホストプロパティ (Host Properties)］ > ［マスターサーバー (Master Server)］ > ［グローバル属性 (Global Attributes)］の順に移動します。重複したスナップショットジョブが実行中でない

ことを確認してもこのエラーが解消されない場合は、NetBackup サポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4223

メッセージ: 操作は完了していません (Operation not completed)

説明: ユーザーが VM インスタントリカバリ操作を完了するために `nbrestorevm -ir_done` コマンドを実行しましたが、VM は NetBackup ストレージからの動作を続けています。Storage vMotion が実行中またはまだ開始されていないため、操作を完了できません。

推奨処置: Storage vMotion の実行が完了し、VM が NetBackup ストレージから実稼働データストアに移動したことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4224

メッセージ: STS の内部エラーです (STS Internal Error)

説明: 次のいずれかが STS プラグイン内で発生しました。

- クライアントまたはストレージサーバーのシステムメモリ不足。
- ビジー状態のストレージサーバー。
- ストレージサーバーと STS プラグイン間の通信で無効な要求を受信しました。

推奨処置: ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4225

メッセージ: ストレージサーバーでクライアントまたはメディアが権限がない操作を試行しました (Unauthorized operation attempted by client or media on storage server)

説明: ストレージサーバーが権限のない要求を受信したか、ホストを識別しませんでした。

推奨処置: 次のことを検証します。

- 有効なストレージサーバーのクレデンシャルが構成されている。

- クライアントにはベンダーの仕様ごとに必要な権限がある。詳しくは、『NetBackup Replication Director ソリューションガイド』を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4226

メッセージ: ストレージサーバーとの通信エラーが発生しました (Communication failure occurred with storage server)

説明: NetBackup は、CloudPoint サーバーと通信できません。

推奨処置: 次のことを検証します。

- 正しい CloudPoint サーバーが、正しいポート番号で登録されていることを確認します。
- CloudPoint ホストの名前またはポート番号が変更された場合は、NetBackup でも更新されていることを確認します。
- CloudPoint のホスト名がメディアサーバーからアクセス可能であることを確認します。確認するには、メディアサーバーのブラウザから CloudPoint ホストへのログオンを試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4227

メッセージ: STS プラグインエラーが発生しました (STS Plug-in error occurred)

説明: STS プラグインのフレームワークが機能していません。

次のいずれかの状態が発生しています。

- 必要な STS ライブラリをロードまたは初期化できません。
- 無効なプラグイン操作が試みられています。

推奨処置: ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4228

メッセージ: ストレージサーバーまたはプラグインのバージョンが一致しません (Storage server or plug-in version mismatch)

説明: STS プラグインのフレームワークが互換性のないバージョンのストレージサーバーを認識しました。

推奨処置: クライアントおよびメディアサーバーが、そのバージョンのストレージサーバーをサポートしているかを検証してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4229

メッセージ: ストレージサーバーがリソースまたは機能の不足を検出しました (Insufficient resources or capabilities found by storage server)

説明: ストレージサーバーに十分なリソースまたは利用できる機能がありません。たとえば、ストレージサーバーが管理するストレージに十分な領域がありません。また、適切な機能のライセンスがストレージサーバー上で有効になりません。

推奨処置: 次のことを検証します。

- ストレージサーバーはバックアップ対象から識別されたデバイスを認識する。
- 必要な機能がストレージ上で有効になる。
- 必要な機能ライセンスがストレージに適用される。
- ストレージサーバーは、NetBackup がトリガしたスナップショットに対して十分なストレージ領域を備えている。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4230

メッセージ: ストレージトポロジーが無効か、ストレージサーバーの構成エラーです (Invalid storage topology or storage server configuration error)

説明: 無効な構成が STS プラグイン失敗の原因になっています。このエラーの例としては、無効なトポロジー構成、ストレージ構成、サーバー構成などがあります。

推奨処置: 次の手順を実行します。

- ストレージがベンダーの仕様に従って正しく構成されているか検証します。
- 基礎となるストレージがストレージのライフサイクルポリシーで指定されたトポロジーをサポートしているか検証します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4231

メッセージ: STS の予期しないエラー (STS Unexpected Error)

説明: STS のプラグインが予期しないエラーで失敗しました。

推奨処置: ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4232

メッセージ: 検出問い合わせ URI が無効です (Invalid Discovery Query URI)

説明: 検出ポリシーのクエリー URI を解析できません。

推奨処置: ポリシーエディタを使用して、URI に構文エラーがないか調べてください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4233

メッセージ: vCloud には BIOS UUID クライアント参照が許可されません (BIOS UUID client reference not allowed for vCloud)

説明: vCloud は一意でないので、BIOS UUID をクライアント参照として使用することは許可されません。

推奨処置: ポリシーには別の形式のクライアント参照（おそらくはインスタンス UUID）を選択してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4234

メッセージ: VMware サーバーのログインエラー (VMware server login failure)

説明: 設定されたユーザー名、パスワード、およびポートでサーバーへのログインが許可されません。

推奨処置: 指定されたサーバー用に設定されたクレデンシャルを修正します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4235

メッセージ: vCloud が有効でないときに vCloud キーワードが使用されました (vCloud keyword used when vCloud not enabled)

説明: ポリシーが vCloud 関連キーワードを使用しますが、vCloud サーバークレデンシャルが構成されていません。

推奨処置: vCloud Director ークレデンシャルを構成するか、ポリシークエリーから vCloud 関連のキーワードを削除してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4236

メッセージ: vCloud ポリシーに複数の組織が含まれます (vCloud policy includes multiple organizations)

説明: ポリシークエリーの実行で複数の vCloud 組織から VM が選択され、それがポリシーで有効化されていません。

推奨処置: 単一の組織からの VM のみ選択するようにポリシークエリーを修正するか、または複数の組織からの VM を有効化するようにポリシーを変更してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4237

メッセージ: クライアントがポリシーの必要条件を満たしません (Client does not meet policy requirements)

説明: VM が選択されたクライアント参照の要件を満たしていないので、VM をバックアップできません。

推奨処置: 構成されたクライアント参照の要件を満たすように VM を修正するか、別のクライアント参照を使うようにポリシーを変更します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4238

メッセージ: ポリシーにサーバーのクレデンシャルが構成されていません (No server credentials configured for policy)

説明: 検出ポリシーは、サーバーがポリシーを実行するためにクレデンシャルを必要とします。

推奨処置: 検出ポリシーのタイプに対して、適切なサーバークレデンシャルが入力されていることを検証してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4239

メッセージ: 仮想マシンが見つかりません (Unable to find the virtual machine)

説明: このエラーの原因:

- 仮想マシン名が正しく入力されていない (名前のスペルミスなど)。
- 仮想マシンの識別子タイプがポリシーに対して正しく選択されていない。たとえば、仮想マシンの表示名を入力したが、ポリシーの仮想マシン識別子が仮想マシンのホスト名を示している場合などです。
- 仮想マシンの名前が、変更、削除、または移動している。

推奨処置: 次のことを検証します。

- ポリシーに対して構成された仮想マシン識別子と、ポリシーの仮想マシンに入力した名前(表示名、ホスト名、UUID)が一致している。
- VMware ユーザーインターフェースで仮想マシンを表示できます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4240

メッセージ: サポートされていない操作です (Operation not supported)

説明: 考えられる原因は、製品のプログラミングエラーです。

推奨処置: ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4241

メッセージ: ブロックレベルの増分はこのデバイスではサポートされていません

説明: バックアップポリシーの[VMware]タブでは、[Block Level Incremental バックアップを有効にする (Enable block-level incremental backup)]オプションにチェックマークが付いています。

NetBackup のブロックレベルの増分バックアップ (BLIB) には、VMware CBT (Changed Block Tracking) が必要です。VMware CBT (Changed Block Tracking) をサポートす

るため、VMware 仮想マシンのハードウェアはバージョン 7 以降であることが必要です。そうしないと、NetBackup のブロックレベルの増分バックアップを使用できません。

推奨処置: 仮想マシンのハードウェアをバージョン 7 以降にアップグレードします (該当する VMware のマニュアルを参照)。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4243

メッセージ: VirtualCenter サーバーに接続できません

説明: VirtualCenter サーバーに接続できません。このエラーの原因:

- 同じ VirtualCenter サーバーを使用して開始された VM スナップショットジョブが多すぎると、VirtualCenter サーバーの接続の上限を超えます。
- VMware バックアップホストと VirtualCenter サーバー間のネットワーク接続が断続的です。

推奨処置: VM スナップショットジョブが多すぎる場合は、VMware の [リソース制限 (Resource Limit)] を使用して並列実行ジョブを制限します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4245

メッセージ: バックアップ対象の無効なパス名です

説明: NetApp クラスタ Data ONTAP の NDMP パス名は、`/vserver_name/vol_name` の形式であることが予期されます。

推奨処置: パス名には IP アドレスを使うことができません。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4246

メッセージ: 要求された操作は部分的に成功しました。

説明: このエラーの潜在的な原因は次のとおりです。

- すべてのバックアップ対象が選択したすべてのクライアントに適用されるわけではない
- バックアップ対象が無効なボリューム名を参照している
- バックアップ対象がディレクトリを参照している

推奨処置: 次の手順を実行します。

- 各クライアントに個別のポリシーを作成する
- Vserver の正しいボリューム名を指定する
- ボリューム内のディレクトリではなく、ボリューム名を指定する

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4248

メッセージ: スナップショット操作からのインデックスが内部エラーにより失敗しました

説明: スナップショット操作からのインデックスが内部エラーにより失敗しました。

推奨処置: 詳しくは、NetBackup 管理ログを調べてください。インデックスデータベースを作成するために十分な容量がメディアサーバーにあることを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4249

メッセージ: スナップショット操作からのインデックスが失敗しました。カタログがすでに存在します

説明: 所定のソースイメージに対して作成された完全カタログがすでに存在する場合は、スナップショット操作からのインデックスが失敗します。

推奨処置: 指定したソースイメージに対して既存のカタログがないことを確認してください。詳しくは、NetBackup 管理ログを調べてください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード:4250

メッセージ: スナップショットからのインデックス操作に失敗しました。子イメージまたはファイル情報を見つけることができません

説明: スナップショットからのインデックス操作に失敗しました。インデックス化する必要のあるバックアップ ID の子イメージが見つかりませんでした。

推奨処置: 詳しくは、NetBackup 管理ログを調べてください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4251

メッセージ: スナップショットからのインデックス操作に失敗しました。インデックスデータベースへの書き込みに失敗しました。

説明: インデックスデータベースの書き込み中にメディアサーバーでエラーが発生しました。

推奨処置: 通常、インデックスデータベースは NB_INSTALL_DIR/tmp に作成されます。例: /usr/openv/netbackup/tmp 例: /usr/openv/netbackup/tmpこれは、NetBackup 構成ファイルに SNAPDIFF_DB_PATH を追加することによって上書きできます。インデックスデータベースを作成するために十分な容量がメディアサーバーにあることを確認してください。詳しくは、NetBackup 管理ログを調べてください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4252

メッセージ: スナップショットからのインデックス操作に失敗しました。エントリがバックアップ対象エントリのいずれにも属していません。

説明: インデックス化されるファイルエントリがバックアップ対象エントリのいずれにも属していません。

推奨処置: 詳しくは、NetBackup 管理ログを調べてください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4253

メッセージ: スナップショットからのインデックス操作に失敗しました。現在および以前のバックアップイメージの SLP バージョンが一致しません。

説明: スナップショットからのインデックス操作に失敗しました。現在および以前のバックアップイメージの SLP バージョンの不一致があります。

推奨処置: 詳しくは、NetBackup 管理ログを調べてください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4254

メッセージ: インデックスデータベースを作成するためのパスが無効であるか、見つかりません

説明: インデックスデータベースを作成するためのパスが無効であるか、存在しません。このパスは、スナップショット操作からのインデックスにインデックスデータベースを作成するために必要です。

推奨処置: 通常、インデックスデータベースは NB_INSTALL_DIR/tmp に作成されます。例: /usr/openv/netbackup/tmp 例: /usr/openv/netbackup/tmpこれは、NetBackup 構成に SNAPDIFF_DB_PATH を追加することによって上書きできます。定義したパスが存在するかどうか確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4255

メッセージ: SnapDiff を使ったスナップショットからのインデックスはユーザーによって無効化されます

説明: ユーザーは、NetBackup 構成キー USE_SNAPDIFF で SnapDiff を使ってスナップショット操作からのインデックスを無効化できます。キーの値を 0 に設定すると、SnapDiff を使ったスナップショット操作からのインデックスが無効化されます。

推奨処置: SnapDiff を使用したスナップショットからのインデックスを有効にするには、bpsetconfig CLI を使用して NetBackup 構成キー USE_SNAPDIFF の値を変更します。このキーの指定可能な値は次のとおりです。

- 0 に設定すると、SnapDiff を使ったスナップショット操作からのインデックスを実行しません。
- 1 に設定すると、増分スケジュールに対してのみ、SnapDiff を使ったスナップショットからのインデックスが有効になります。
- 2 に設定すると、すべてのスケジュール形式に対して、SnapDiff を使ったスナップショットからのインデックスが有効になります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4256

メッセージ: スナップショットからのインデックスはバックアップ対象と関連付けられたファイルシステムでサポートされていません

説明: スナップショットからのインデックスがバックアップ対象エントリのいずれかと関連付けられたファイルシステムでサポートされません。

推奨処置: 現時点では、SnapDiff を使ったスナップショット操作からのインデックスは NFS と CIFS ファイルシステムでサポートされます。また、ポリシー形式が NDMP である場合もサポートされます。SnapDiff を使ったスナップショット操作からのインデックスをサ

ポートするファイルシステムを含むバックアップ対象エントリを使ってポリシーを変更してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4257

メッセージ: スナップショットからのインデックスはストレージサーバーでサポートされていません

説明: SnapDiff を使ったスナップショットからのインデックスは、スナップショットの作成に使われているストレージサーバーでサポートされません。

推奨処置: SnapDiff を使ったスナップショットからのインデックスがストレージサーバーでサポートされていることを確認してください。サポートされていない場合は、SnapDiff を使ったスナップショットからのインデックスをサポートするストレージサーバーに関連付けられた STU に SLP を変更してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード:4258

メッセージ: Hyper-V VM スナップショットの取得中に一時的なエラーが発生しました

説明: Hyper-V VSS ライターで一時的なエラーが発生しました。VM が別の競合する操作を実行しているか、移動している可能性があります。バックアップ処理が再試行されると、エラーは再び発生しない可能性があります。

推奨処置: 詳しくは、Hyper-V VMMS のイベントログ (ログ名: Microsoft-Windows-Hyper-V-VMMS/Admin) を確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4259

メッセージ: VMware ルックアップサービスで VirtualCenter ホスト名の検出に失敗しました

説明: vCenter の Platform Services Controller のシステム名は vCenter の NetBackup の仮想マシンのサーバー名に解決できません。

推奨処置: NetBackup の仮想マシンのサーバー名として Platform Services Controller で構成されたシステム名を使用します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード:4260

メッセージ: SSO ログインエラーが発生しました

説明: VMware シングルサインオンサービスにログオンしようとして、ログインに失敗しました。

推奨処置: NetBackup 仮想マシンサーバーで入力した資格情報がシングルサインオン用に認証されていることを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード:4261

メッセージ: VMware 内部サーバーエラーが発生しました

説明: このメッセージは一般的な VMware の内部サーバーエラーを示します。このエラーの既知の原因は、vCenter で定義されているタグまたはカテゴリに説明がないことです。

推奨処置: エラーメッセージと関連する VMware ナレッジベースの記事に示されている詳細を参照してください。NetBackup VxUL のログ (`libvcloudsuite`) を確認してください。

関連する VMware ナレッジベースの記事: http://kb.vmware.com/kb/2124204

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード:4262

メッセージ: VMware vCloud Suite API エラーが発生しました

説明: このメッセージは一般的な VMware API エラーを示します。このエラーの既知の原因として、NetBackup マスターサーバーまたは仮想マシンの自動選択を実行する他のホストが VMware Platform Services Controller にネットワーク接続していない場合が挙げられます。

推奨処置:『vCenter Server 6.0 のデプロイ ガイド』と関連する VMware ナレッジベースの記事を参照してください。

関連する VMware ナレッジベースの記事: http://kb.vmware.com/kb/2106283

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード:4263

メッセージ: VMware SOAP API エラーが発生しました

説明: このメッセージは NetBackup が VMware シングルサインオンサービスに接続するように試みたときのエラーを示します。このエラーの既知の原因として、時計の設定が仮想マシンの選択で使われる NetBackup ホストと、vCenter との間で異なっている場合があります。

推奨処置: エラーメッセージと関連する VMware ナレッジベースの記事に示されている詳細を参照してください。NetBackup VxUL のログ (`libvcloudsuite`) を確認してください。

VMware ナレッジベースの記事: http://kb.vmware.com/kb/2125193

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード:4264

メッセージ: TagView XML の処理中に予想外のエラーが発生しました

説明: このメッセージは VMware タグ情報を含んでいる XML ファイルが破損していることを示します。

推奨処置: 問い合わせのテストからエラーが起こる場合は、操作を再試行します。親 (検出) ジョブが失敗する場合は、失敗しているポリシークライアントのタブで[VMware の選択の問い合わせ結果を再利用する (Reuse VMware selection query results)]の値を 0 にして、ジョブを再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード:4265

メッセージ: タグをサポートしていない VMware 仮想マシンサーバーが見つかりました

説明: このメッセージは ESX サーバーがタグをサポートしない仮想マシンサーバーのリストに含まれていることを示しています。

推奨処置: 詳しくは、『NetBackup for VMware 管理者ガイド』を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード:4266

メッセージ: タグ API を提供していない VMware 仮想マシンサーバーが見つかりました

説明: このメッセージは 5.1 または 5.5 vCenter が VMware タグ API を提供していない仮想マシンサーバーのリストに含まれていることを示しています。

推奨処置: 詳しくは、『NetBackup for VMware 管理者ガイド』を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4267

メッセージ: Java ランタイム環境の初期化に失敗しました

説明: このエラーメッセージは、NetBackup が VMware タグ情報にアクセスするために必要な Java ランタイム環境が見つからないことを示します。

推奨処置: NetBackup クライアントインストールに対応するバージョンの NetBackup リモート管理コンソールをインストールしてください。NetBackup リモート管理コンソールのバージョンは NetBackup Client のバージョンと一致する必要があります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード:4268

メッセージ: リソースプールの情報の取得に失敗しました

説明: NetBackup は vSphere からリソースプールのプロパティを取得できませんでした。

推奨処置: リソースプールのパスを調べてください。パスが正しくない場合は、宛先の vCenter サーバーに存在する正しいリソースプールのパスを指定してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード:4269

メッセージ: 同じ ID を持つ複数の仮想マシンが見つかりました

説明: 同じ表示名を持つ複数の仮想マシンが宛先リソースプールまたは vApp に存在しています。NetBackup は上書きされる必要がある仮想マシンを識別できません。

推奨処置: リストア用の表示名を選択するか、宛先のリソースプールまたは vApp にある仮想マシンの名前を変更してください。同じ表示名を持つ仮想マシンは、宛先リソースプールまたは vApp に 1 つだけ存在できます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード:4270

メッセージ: 仮想マシンのスナップショットがあるため、ポリシーオプションはバックアップの中止を指定します

説明: バックアップされている仮想マシンには既存のスナップショットがあり、バックアップポリシーは NetBackup がこの環境でのバックアップを中止するよう要求します。

推奨処置: スナップショットを削除してバックアップジョブを再起動する、またはポリシーを修正して既存のスナップショットを無視するか削除するようにします。NetBackup は NetBackup によって作成された既存のスナップショットのみを削除します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード:4271

メッセージ: 仮想マシンのスナップショットの最大数を超えています

説明: NetBackup は、仮想マシンに最大許容数より多いスナップショットが存在するため、既存の仮想マシンのスナップショットを削除できませんでした。

推奨処置: 仮想マシンのスナップショットを削除して、バックアップジョブを再度実行してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード:4272

メッセージ: 差分ファイルの最大数を超えています

説明: 仮想マシンのディスクの 1 つに差分ファイルの最大許容数より多いファイルがありました。このため、NetBackup は仮想マシンのスナップショットを作成できませんでした。

推奨処置: 仮想マシンのディスクを統合して、バックアップジョブを再度実行してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード:4273

メッセージ: 仮想マシンのスナップショット操作のバックアップまたはリストアホストをロックできません

説明: NetBackup はバックアップまたはリストアホストで仮想マシンのスナップショット操作をシリアル化するよう構成されていました。ただし、NetBackup は、許容された時間内でスナップショットのシリアル化を制御するロックを取得できませんでした。

推奨処置: 他に処理中の仮想マシンのスナップショット操作がないときにバックアップジョブを再開してください。NetBackup がロックを高頻度で取得できない場合は、NetBackup のジョブ構成を必要に応じて調整し、仮想マシンのスナップショットを異なる時間または

異なるホストで実行できるようにします。または、スナップショットのシリアル化が必要とされないように、NetBackup を再構成します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード:4274

メッセージ: 仮想マシンのスナップショットの削除に失敗しました

説明: NetBackup は仮想マシンのスナップショットを削除できませんでした。

推奨処置: 仮想マシンのスナップショットを手動で削除してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード:4275

メッセージ: 仮想マシンのディスクを統合できない

説明: NetBackup は仮想マシンのディスクを統合できませんでした。NetBackup は次のようにディスクの統合を試みます。

- 仮想マシンのバックアップの開始時に、仮想マシンのスナップショットが作成される前。
- バックアップが完了に近づく中で、仮想マシンのスナップショットが削除された後。

推奨処置: 仮想マシンのディスクを手動で統合して、ジョブを再度実行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード:4276

メッセージ: 仮想マシンのディスクの情報を取得できません

説明: NetBackup は仮想マシンのディスクの情報を取得できませんでした。

推奨処置: ジョブの詳細と `bpfis` ログにこのエラーに関連する追加情報がないか確認します。エラーの根本原因となる問題を修正して、ジョブを再起動します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード:4277

メッセージ: 仮想マシンのパスがサポートされていない文字を含んでいます

説明: 仮想マシンのパスに、NetBackup がサポートしない文字が含まれています。

推奨処置: サポートされている文字だけを含むように仮想マシンやフォルダパスの名前を変更してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード:4278

メッセージ: 仮想マシンの情報を取得できません (Unable to retrieve virtual machine information)

説明: NetBackup は仮想マシンの情報を取得できませんでした。

推奨処置: ジョブの詳細と bpfis ログにこのエラーに関連する追加情報がないか確認します。エラーの根本原因となる問題を修正して、ジョブを再起動します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード:4279

メッセージ: 仮想マシンの vCloud 情報を取得できません (Unable to retrieve virtual machine vCloud information)

説明: NetBackup は仮想マシンの vCloud 情報を取得できませんでした。

推奨処置: ジョブの詳細と bpfis ログにこのエラーに関連する追加情報がないか確認します。エラーの根本原因となる問題を修正して、ジョブを再起動します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード:4280

メッセージ: 仮想マシンは独立ディスクまたは Raw デバイスマッピングディスクのみを含んでいます

説明: 仮想マシンが含んでいたのは独立ディスクと Raw デバイスマッピングディスクのみのため、NetBackup で保護するデータはありませんでした。

推奨処置: 仮想マシンをバックアップポリシーの選択から削除する、または追加のディスクを含めるよう仮想マシンを修正します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード:4281

メッセージ: 仮想マシンは独立ディスクのみを含んでいます

説明: 仮想マシンが含んでいたのは独立ディスクのみでしたので、NetBackup で保護するデータが見つかりませんでした。

推奨処置: 仮想マシンをバックアップポリシーの選択から削除する、または追加のディスクを含めるよう仮想マシンを修正します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード:4282

メッセージ: 仮想マシンは Raw デバイスマッピングディスクのみを含んでいます

説明: 仮想マシンが含んでいたのは Raw デバイスマッピングディスクのみでしたので、NetBackup で保護するデータが見つかりませんでした。

推奨処置: 仮想マシンをバックアップポリシーの選択から削除する、または追加のディスクを含めるよう仮想マシンを修正します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード:4283

メッセージ: ディスク識別子の処理中にエラーが検出されました

説明: NetBackup は同じ UUID を持つ複数の仮想マシンディスクに遭遇しました。

推奨処置: 仮想マシンを修正して、そのディスクの UUID がまったく他のどの仮想マシンの UUID と重複しないようにしてください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4287

メッセージ: 仮想マシンの NetBackup スナップショットが存在するため、ポリシーオプションはバックアップの中止を指定しています。

説明: 仮想マシンに NetBackup が作成したスナップショットが 1 つ以上存在し、ポリシーの[既存のスナップショット処理 (Existing snapshot handling)]オプションでバックアップの中止を指定しています。NetBackup が作成したスナップショットの名前は `NBU_SNAPSHOT` または `NBU_RESTORE` という文字列で始まります。

RHV を使用している場合、ディスクがロックされた状態では、RHV マネージャから古いスナップショットを削除できません。次のエラーが表示されます。「**仮想マシンの** `NetBackup` **スナップショットが存在します** `(A NetBackup snapshot of the virtual machine exists)`」。

既存の NetBackup スナップショットの原因として考えられるものを次に示します。

- 以前のバックアップによるスナップショットが削除されていない(孤立したスナップショット)。通常はバックアップの完了時に NetBackup によってスナップショットが削除されます。
- 2 つのポリシーが仮想マシンのバックアップを同時に作成しようとする。片方のポリシーのバックアップは、もう一方のポリシーが作成したスナップショットを検出します。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- 孤立したスナップショットを手動で削除します。
  VMware の場合、VMware vSphere インターフェースを使用して仮想マシンのスナップショットを削除できます。Hyper-V の場合、`nbhypervtool.exe` を使用して、WMI バックアップ方式で作成された NetBackup スナップショットを削除できます。`nbhypervtool.exe` について詳しくは、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。
- リソース制限を変更して該当する VMware または Hyper-V のリソースの負荷を減らすことで、孤立したスナップショットが生じる割合を減らします。[リソース制限 (Resource Limit)]ダイアログは、NetBackup 管理コンソールの[ホストプロパティ (Host Properties)] > [マスターサーバー (Master Servers)]にあります。VMware と Hyper-V の NetBackup ガイドには、利用可能な設定の説明があります。
- NetBackup ポリシースケジュールを変更し、仮想マシンの同時バックアップを回避します。
- VMware のみ: NetBackup ポリシーの[既存のスナップショット処理 (Existing snapshot handling)]パラメータを別のオプション ([バックアップを続行 (Continue Backup)]など) に変更します。
- RHV のみ: ディスクのロックを解除する手順については、次の記事を参照してください。https://access.redhat.com/solutions/396753 RHV マネージャから古いスナップショットを手動で削除します。
- Nutanix AHV については、Nutanix AHV の管理者ガイドを参照して、VM のスナップショットを削除します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4290

メッセージ: 仮想マシンスナップショットの作成に失敗しました。仮想マシンは別の操作を実行しているためビジー状態です

説明: 仮想マシンがスナップショット作成プロセスと競合する別の操作を実行しているため、仮想マシンスナップショットを作成できません。これは、仮想マシンがストレージの移行またはライブマイグレーションを実行している場合に発生します。

推奨処置: 仮想マシンが競合する操作を完了してから、スナップショットジョブを再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4292

メッセージ: 仮想マシンの現在の状態で変更ブロック追跡を有効化できません

説明: このメッセージは、vSphere バージョン 6.5 以降の仮想マシンにのみ該当します。仮想マシンで変更ブロック追跡がまだ有効になっておらず、1 つ以上のスナップショットがある場合、NetBackup はバックアップ時に変更ブロック追跡を有効にできません。このエラーは、次の URL にある VMware VDDK 6.5 のリリースノートに記載されている、QueryChangedDiskAreas API での VMware の制限が原因で発生します。

http://pubs.vmware.com/Release_Notes/en/developer/vddk/65/vsphere-vddk-65-release-notes.html

推奨処置: vSphere バージョン 6.5 以降の仮想マシンにあるスナップショットを削除または統合して、NetBackup が変更ブロック追跡を有効にできるようにします。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4293

メッセージ: 無効なクレデンシャルまたはアクセス違反

説明: ホストまたはサーバーへのアクセス時に指定されたクレデンシャルが無効であるか、ホストまたはサーバーへのアクセスが拒否されました。要求された操作を完了できません。

推奨処置: アクセス対象のホストまたはサーバー用の有効なクレデンシャルが設定されていることと、ユーザーが操作を要求するための有効な権限を持っていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4294

メッセージ: 仮想マシンが切断されています

説明: ESXi ホストが仮想マシンから切断されています。

推奨処置: ESXi ホストの電源をオンにし、vCenter サーバーエージェント (vpxa) が稼働していることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4295

メッセージ: VM の取得に失敗しました。(VM retrieval failed.)

説明: RHV マネージャから RHV VM の詳細または VM のリストを取得できません。

推奨処置: RHV マネージャのクレデンシャルが正しく、RHV マネージャにバックアップホストからアクセスできることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4296

メッセージ: サーバークレデンシャルが構成されていません。(No server credentials configured.)

説明: RHV 仮想化サーバーのクレデンシャルが構成されていません。

推奨処置: RHV 仮想化サーバーのクレデンシャルを追加します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4297

メッセージ: RHV サーバークレデンシャルを取得できません。(Unable to obtain RHV server credentials.)

説明: RHV サーバークレデンシャルを取得できません。(Unable to obtain RHV server credentials.)

推奨処置: RHV マネージャにバックアップホストからアクセスできること、バックアップホストが NetBackup 管理コンソールで[RHV アクセスホスト (RHV Access Hosts)]に追加されていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4298

メッセージ: RHV マネージャのバージョンを取得できません。(Unable to obtain RHV manager version.)

説明: RHV マネージャのバージョンを取得できません。

推奨処置: NetBackup での VM のバックアップとリストアでサポートされる RHV のバージョンを確認します。このエラーは、RHV のバージョンが変わったときに、一部の RHV API の応答の本文が変更されると表示されることがあります。RHV マネージャの名前を 95 文字以下にします。詳しくはログを参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4299

メッセージ: トポロジービューツリーを取得できません。(Unable to get topology view tree.)

説明: RHV クラスタのトポロジーの詳細を取得できません。

推奨処置: 問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4301

メッセージ: このポリシー形式では、シングルファイルリストアはサポートされていません。

説明: シングルファイルリストアは、このポリシーが作成したバックアップからはサポートされません。

推奨処置: ポリシーでシングルファイルリストアオプションを無効にして、バックアップを再実行してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4302

メッセージ: 現在のホストでは VM を利用できません。この VM が高可用性 VM である場合、別のホストに移動された可能性があります。

説明: 操作が試行されたホスト上に VM が存在しないため、Hyper-V のマシン関連の操作に失敗しました。このエラーは、スナップショット操作が完了する前に VM がクラスタ内の別のホストに移行された場合に発生する可能性があります。

推奨処置: SCVMM を使用して VM を管理している場合、動的最適化によって移行が頻繁にトリガされることがあります。再試行の頻度が高すぎる場合は、VM の最適化処理を正しく設定し、VM の移行を管理します。VM の最適化処理を設定した後、操作を再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4500

メッセージ: インポートするイメージの数が制限を超えています。(The number of images to be imported is more than the limit.)

説明: 一度にインポートするイメージの数は 64 個までにする必要があります。

推奨処置: インポートするイメージの数を 64 個以下に減らします。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4501

メッセージ: イメージのインポートで誤ったメディア ID が使用されています。(Incorrect media ID is used while importing the image.)

説明: イメージのインポートで使用されているメディア ID が正しくありません。

推奨処置: イメージをインポートするときは正しいメディア ID を使用します。情報を取得するには `bpmedialist` コマンドを使用します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4502

メッセージ: マスターサーバーまたはメディアサーバーに関する情報が無効です。(Invalid information about the master or the media server.)

説明: バックアップイメージのマスターサーバーまたはメディアサーバーの名前がイメージのインポートで使用されている名前とは異なる名前になっています。

推奨処置: イメージのインポートで正しいホスト名を使用します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4503

メッセージ: 現在実行中のジョブ数が、実行中のジョブ数の上限を超えています。

説明: アクティブなインポートジョブの数が制限を超えています。デフォルト値は 16 です。

推奨処置: インポートジョブが完了するまで待機してから、新しいインポートジョブが開始されます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4504

メッセージ: インポートするイメージの数は 0 です。(The number of images to import is zero.)

説明: インポートするイメージの数は 0 です。

推奨処置: インポートするイメージの数を増やします。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4505

メッセージ: 入力されたクライアント名とバックアップ ID のクライアント名が不整合です。(Input client name is inconsistent with client name in backup ID.)

説明: クライアント名がバックアップ ID の名前と一致しません。

推奨処置: イメージをインポートまたはリカバリしたときに、正しいクライアント名とバックアップ ID を使用したことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4506

メッセージ: クラウドストレージからのイメージの取得に失敗しました。(Failed to get images from cloud storage.)

説明: NetBackup がクラウドバックアップイメージを一覧表示しようとしたときにエラーが発生しました。

推奨処置: 操作を再試行しても問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトにアクセスしてください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4507

メッセージ: MSDP メタデータの再ロードに失敗しました。(Failed to reload MSDP metadata.)

説明: NetBackup がイメージをインポートしようとしたときにエラーが発生しました。

推奨処置: 操作を再試行しても問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトにアクセスしてください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4508

メッセージ: AWS からの AMI ID の取得に失敗しました。(Failed to get AMI IDs from AWS.)

説明: NetBackup がアマゾンウェブサービスから AMI ID を取得しようとしたときにエラーが発生しました。

推奨処置: アマゾンウェブサービスへのネットワーク接続を確認します。操作を再試行しても問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトにアクセスしてください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4509

メッセージ: クラウドの状態の DR を取得できませんでした。(Failed to get DR in cloud status.)

説明: NetBackup がクラウド状態のディザスタリカバリを取得しようとしたときにエラーが発生しました。

推奨処置: 操作を再試行しても問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトにアクセスしてください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4510

メッセージ: クラウド DR LSU 名が指定されていません。(Cloud DR LSU name is not specified.)

説明: クラウド DR 用の複数の論理ストレージユニット (LSU) が NetBackup サーバーで検出されました。RESTful API の要求に、ターゲットクラウド LSU 名が指定されていません。

推奨処置: RESTful API の要求で、クラウド DR の LSU 名を指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4511

メッセージ: 指定されたクラウド DR LSU 名は存在しません。(Specified cloud DR LSU name does not exist.)

説明: RESTful API の要求で指定されたクラウド LSU 名が NetBackup サーバーに存在しません。

推奨処置: RESTful API の要求で正しい LSU 名を使用します。

この状態コードに関するベリタスのサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4512

メッセージ: クラウド DR LSU が存在しません。(No cloud DR LSU is present.)

説明: NetBackup サーバーに構成されているクラウド DR LSU がありません。

推奨処置: NetBackup サーバーにクラウド DR LSU を構成します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4513

メッセージ: 入力する LSU 名は文字列である必要があります。(Input LSU name must be a string.)

説明: RESTful API のポスト本文の入力 LSU 名が、正しい形式の JSON 文字列ではありません。

推奨処置: RESTful API のポスト本文で、LSU の名前を正しい JSON 形式の文字列で設定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4514

メッセージ: ストレージサーバーの取得に失敗しました。(Failed to get storage servers.)

説明: NetBackup がストレージサーバー情報を取得しようとしたときにエラーが発生しました。

推奨処置: 操作を再試行しても問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトにアクセスしてください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4515

メッセージ: ストレージサーバー名が指定されていません。(Storage server name is not specified.)

説明: 複数のストレージサーバーが NetBackup サーバーで検出されましたが、RESTful API の要求でターゲットストレージサーバー名が指定されていません。

推奨処置: RESTful API の要求で、クラウド DR のストレージサーバー名を指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4516

メッセージ: 指定されたストレージサーバー名は存在しません。(Specified storage server name does not exist.)

説明: RESTful API の要求で指定されたストレージサーバー名が NetBackup サーバーに存在しません。

推奨処置: RESTful API の要求で正しいストレージサーバー名を使用します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4517

メッセージ: ストレージサーバーが存在しません。

説明: NetBackup にストレージサーバーが構成されていません。

推奨処置: NetBackup にストレージサーバーを構成します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4518

メッセージ: 入力するストレージサーバー名は文字列である必要があります。(Input storage server name must be a string.)

説明: RESTful API のポスト本文の入力ストレージサーバー名が、正しい形式の JSON 文字列ではありません。

推奨処置: RESTful API のポスト本文で、ストレージサーバーの名前を正しい JSON 形式の文字列で設定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4519

メッセージ: アクティブなインポートジョブ数の取得に失敗しました。

説明: NetBackup が NetBackup インポートジョブの状態を取得しようとしたときにエラーが発生しました。

推奨処置: 操作を再試行しても問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトにアクセスしてください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4520

メッセージ: この操作は現在のクラウドプロバイダではサポートされていません。(This operation is not supported on current cloud provider.)

説明: 要求された操作はクラウドプロバイダでサポートされていません。

推奨処置: 要求を確認し、クラウドプロバイダでサポートされていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4521

メッセージ: 要求された作業負荷に対してこの操作はサポートされていません。(This operation is not supported on requested workload.)

説明: 要求された作業負荷に対して要求された操作はサポートされていません。

推奨処置: 要求された作業負荷が RESTful API でサポートされていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4700

メッセージ: リストアされたディスクをターゲット VM に接続できません。(Unable to attach restored disks to target VM.)

説明: リストアされたディスクをターゲット VM に接続できません。(Unable to attach restored disks to target VM.)

推奨処置: NetBackup での VM のバックアップとリストアでサポートされる RHV、VMware、または Nutanix AHV のバージョンを確認します。詳しくは bpVMutil ログを参照してください。問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトにアクセスしてください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4701

メッセージ: VM の仮想マシン構成を取得できません。(Unable to get virtual machine configuration for VM.)

説明: 仮想マシンサーバーまたは RHV マネージャから仮想マシンの詳細を取得できません。

推奨処置: 操作を再試行しても問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトにアクセスしてください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4702

メッセージ: 既存の VM の削除がエラーで失敗しました。(Delete of existing VM failed with error.)

説明: エラーにより、既存の VM を削除できません。

推奨処置: VM の電源がオフになっていることを確認します。可能な場合は、VM を手動で削除してからリストア操作を再試行します。bpVMutil のログで詳細を確認し、必要に応じてベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4703

メッセージ: 仮想マシンの作成に失敗しました。リストアを続行できません。(Virtual machine creation failed, cannot proceed with restore.)

説明: リストア操作で仮想マシンを作成できません。リストアジョブは中止されます。

推奨処置: VM の作成に利用可能なリソースが RHV、VMware、または Nutanix AHV サーバーに十分にあることを確認します。詳しくは bpVMutil ログを参照してください。問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトにアクセスしてください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4704

メッセージ: 指定のディスクでの仮想マシンの作成に失敗しました。(Failed to create virtual machine with specified disks.)

説明: 指定したディスクで仮想マシンを作成できません。

推奨処置: ディスクの作成に利用可能なリソースが RHV サーバーに十分にあることを確認します。bpVMutil のログで詳細を確認し、必要に応じてベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4705

メッセージ: 仮想ディスクの構成の取得に失敗しました。(Unable to retrieve virtual disk configuration.)

説明: 仮想ディスクの詳細を取得できません。

推奨処置: 問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4706

メッセージ: 不正な仮想ディスクの構成が取得されました。(Incorrect virtual disk configuration retrieved.)

説明: 受け取った仮想ディスクの詳細が正しくありません。

推奨処置: rename ファイルでのディスクの指定が仕様に準拠した正しい構文になっていることを確認します。bpVMutil のログで詳細を確認し、必要に応じてベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4707

メッセージ: リストアされたネットワークをターゲット VM に接続できません。(Unable to attach restored networks to target VM.)

説明: リストアされたネットワークインターフェースをターゲット VM に接続できません。

推奨処置: NetBackup での VM のバックアップまたはリストアでサポートされる RHV、VMware、または Nutanix AHV のバージョンを確認します。詳しくは bpVMutil ログを参照してください。問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトにアクセスしてください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4708

メッセージ: リストアされたタグをターゲット VM に接続できません。(Unable to attach restored tags to target VM.)

説明: リストアされたタグをターゲット VM に接続できません。(Unable to attach restored tags to target VM.)

推奨処置: NetBackup での VM のバックアップまたはリストアでサポートされる RHV、VMware、または Nutanix AHV のバージョンを確認します。詳しくは bpVMutil ログを参照してください。問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトにアクセスしてください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4709

メッセージ: ターゲット VM で高可用性オプションを設定できません。(Unable to set high availability option on target VM.)

説明: ターゲット VM で高可用性オプションを設定できません。(Unable to set high availability option on target VM.)

推奨処置: NetBackup での VM のバックアップまたはリストアでサポートされる RHV、VMware、または Nutanix AHV のバージョンを確認します。詳しくは bpVMutil ログを参照してください。問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトにアクセスしてください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4710

メッセージ: VM のタグ情報の取得に失敗しました。(Failed to get VM Tags Information.)

説明: VM のタグについての詳細を取得できません。

推奨処置: NetBackup での VM のバックアップまたはリストアでサポートされる RHV、VMware、または Nutanix AHV のバージョンを確認します。詳しくは bpVMutil ログを参照してください。問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトにアクセスしてください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4711

メッセージ: CURL でエラーが発生しました。(CURL encountered an error.) ジョブの完了に使用できるメモリまたはリソースが不足しています。(Insufficient memory or inadequate resources available to complete the job.)

説明: CURL でエラーが発生しました。(CURL encountered an error.) ジョブの完了に使用できるメモリまたはリソースが不足しています。(Insufficient memory or inadequate resources available to complete the job.)

推奨処置: 問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4712

メッセージ: リソース名が空です。(Resource name is empty.)

説明: VM の表示名が空です。

推奨処置: 適切な VM の表示名を入力します。bpVMutil のログで詳細を確認し、必要に応じてベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4713

メッセージ: リソース名にサポートされていない文字が含まれています。(Resource name contains unsupported characters.)

説明: VM の表示名に NetBackup でサポートされていない文字が含まれています。

推奨処置: サポートされている文字を VM の表示名で使用します。bpVMutil のログで詳細を確認し、必要に応じてベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4714

メッセージ: リソース名の長さがサポートされている最大長を超えています。(Resource name length exceeds supported maximum length.)

説明: VM の表示名の長さが NetBackup でサポートされている最大長を超えています。

推奨処置: VM の表示名の長さがサポートされる文字数以内であることを確認します。bpVMutil のログで詳細を確認し、必要に応じてベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4715

メッセージ: リカバリ前チェックに失敗しました。(Pre-recovery check failure.)

説明: リカバリ前チェックに失敗しました。

推奨処置: 問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4716

メッセージ: サポートされていない Hypervisor タイプです。(Unsupported hypervisor type.)

説明: サポートされていない Hypervisor タイプです。

推奨処置: 詳しくは bpVMutil ログを参照してください。問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4718

メッセージ: API 要求パラメータが無効です。(Invalid API request parameter.)

説明: API 要求パラメータが無効です。

推奨処置: 問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4719

メッセージ: 仮想ディスクのメタデータを読み取りおよび解釈できません。

説明: VM に接続されている Qcow2 または RAW ディスクのヘッダーを解釈できません。ディスクが破損しているか、NetBackup でサポートされていない別のフォーマットである可能性があります。

推奨処置: VM に接続されているディスクの形式を確認し、NetBackup でサポートされているディスクフォーマットであることを確認します。VM に接続されているディスクが VM 内で正しく認識されることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4720

メッセージ: 暗号化された仮想ディスクはサポートされていません。(Encrypted Virtual Disk is not supported.)

説明: 暗号化された仮想ディスクはサポートされていません。

推奨処置: NetBackup での RHV、VMware、または Nutanix AHV の VM のバックアップでサポートされるオプションのリストを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4721

メッセージ: 圧縮された仮想ディスクはサポートされていません。(Compressed Virtual Disk is not supported.)

説明: 圧縮された仮想ディスクはサポートされていません。

推奨処置: NetBackup での RHV、VMware、または Nutanix AHV の VM のバックアップでサポートされるオプションのリストを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4722

メッセージ: 仮想ディスクからの読み取りに失敗しました。(Failed to read from Virtual Disk.)

説明: 仮想ディスクから読み取れません。

推奨処置: バックアップ操作を再試行します。vxms のログでエラーの詳細を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4723

メッセージ: 仮想ディスクへの書き込みに失敗しました。(Failed to write into Virtual Disk.)

説明: 仮想ディスクに書き込めません。

推奨処置: リストア操作を再試行します。vxms のログでエラーの詳細を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4724

メッセージ: ディスク転送情報が無効です。(Invalid Disk Transfer Info.)

説明: ディスク転送情報が無効です。

推奨処置: このエラーについて詳しくは vxms のログを参照してください。問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトにアクセスしてください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4725

メッセージ: 内部エラーが発生しました。(An internal error occurred.)

説明: 内部サービスの 1 つが応答に失敗しました。

推奨処置: 操作を再試行します。vxms または vfms のログで詳細を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4726

メッセージ: 指定した VM のスナップショットの作成に失敗しました。(Failed to create snapshot of the specified VM.)

説明: 指定した VM のスナップショットを作成できません。

推奨処置: バックアップの開始前に VM がロック解除されていることを確認します。一時的なユーザーのスナップショットを作成して、RHV プラットフォームに問題がないことを確認します。vxms のログを確認し、必要に応じてベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4727

メッセージ: VM のスナップショット情報のフェッチに失敗しました。(Failed to fetch VM snapshot information.)

説明: 仮想化サーバーから VM のスナップショットに関する情報を取得できません。スナップショットの情報がないため、VM をバックアップできません。

推奨処置: 仮想化サーバーのイベントまたはログでエラーの詳細を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4728

メッセージ: 指定したディスクを開けませんでした。(Failed to open the specified disk.)

説明: アップロードまたはダウンロードでディスク転送を開始できませんでした。

推奨処置: バックアップ操作の場合は、バックアップの開始前に VM ディスクがロック解除されていることを確認します。必要に応じて RHV、VMware、または Nutanix AHV のドキュメントに従ってディスクまたは VM をロック解除し、バックアップを再試行します。リストア操作の場合は、vxms ログで詳細を確認してください。問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトにアクセスしてください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4729

メッセージ: 指定したディスクの読み取りに失敗しました。(Failed to read the specified disk.)

説明: RHV、VMware、または Nutanix AHV からのディスクデータのダウンロードに失敗したか、ダウンロードしたデータの NetBackup での読み込みに失敗しました。

推奨処置: このエラーについて詳しくは vxms のログを参照してください。問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトにアクセスしてください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4730

メッセージ: 指定したディスクを閉じることができませんでした。(Failed to close the specified disk.)

説明: アップロードまたはダウンロードでディスク転送を完了できませんでした。

推奨処置: 仮想化サーバーのイベントまたはログでエラーの詳細を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4731

メッセージ: 無効なレスポンスを受け取りました。(Received invalid response.)

説明: 一部の API 呼び出しで RHV サーバーから無効な応答を受け取りました。

推奨処置: NetBackup でのバックアップとリストアでサポートされる RHV のバージョンを確認します。ログで詳細を確認し、バックアップ操作またはリストア操作を再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4732

メッセージ: HTTP レスポンスの解析中にエラーが発生しました。(Error in parsing the HTTP response.)

説明: RHV サーバーから受け取った HTTP レスポンスの解析でエラーが発生しました。

推奨処置: NetBackup での VM のバックアップとリストアでサポートされる RHV、VMware、または Nutanix AHV のバージョンを確認します。このエラーは、バージョンが変わったときに、一部の API の応答の本文が変更されると表示されることがあります。詳しくは ログ

を参照してください。問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトにアクセスしてください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4733

メッセージ: VM がロック状態のため、操作に失敗しました。(Operation failed due to locked status of VM.)

説明: NetBackup で作成された VM のスナップショットが RHV でロックされています。一定の待機時間が経過しても、NetBackup でスナップショットの状態を取得できません。

推奨処置: バックアップ操作を再試行します。VM のスナップショットの作成操作が RHV サーバーで正しく開始されたことを確認します。RHV 管理コンソールから VM のスナップショットを手動で作成できるか試します。スナップショットの作成操作が応答しない場合は、RHV のサポートにお問い合わせください。スナップショットが正常に作成された場合は、バックアップ操作を再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4734

メッセージ: VM のカタログメタデータの更新に失敗しました。(Failed to update catalog metadata of VM.)

説明: VM のカタログメタデータを更新できません。

推奨処置: ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4735

メッセージ: VM のストレージの詳細の読み込みに失敗しました。(Failed to read storage details of VM.)

説明: RHV API を使用して RHV サーバーからストレージドメインの詳細を取得できませんでした。

推奨処置: バックアップ操作を再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4736

メッセージ: VM の電源状態の設定に失敗しました。(Failed to set power state of VM.)

説明: VM の電源状態を設定できません。

推奨処置: VM を手動でオンにできるか試します。`bpVMutil` のログで詳細を確認し、必要に応じてベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4737

メッセージ: VM を作成できません。VM はすでに存在します。(Cannot create VM, VM already exists.)

説明: 同じ名前の VM がすでに存在するため、VM を作成できません。

推奨処置: VM に別の名前を使用するか、既存の VM を削除するか、別の Hypervisor で VM を作成します。`bpVMutil` のログで詳細を確認し、必要に応じてベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4739

メッセージ: 指定された VM にはディスクが接続されていません。(No disks are attached to the specified VM.)

説明: ディスクが接続されていない VM を保護しようとしました。

推奨処置: VM を保護するときは、VM に少なくとも 1 つはディスクが接続されていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4740

メッセージ: カタログエントリの解析に失敗しました。(Failed to parse catalog entry.)

説明: カタログエントリを解析できません。

推奨処置: 問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4741

メッセージ: アクセスは禁止されています。(Access forbidden.)

説明: RHV、VMware、または Nutanix AHV の API へのアクセスが許可されていません。仮想化サーバーは、NetBackup から作成された REST API 呼び出しを承認できません。

推奨処置: バックアップまたはリストアで仮想化サーバーのクレデンシャルが変更されていないことを確認します。仮想化サーバーのクレデンシャルが変更されている場合は、NetBackup でクレデンシャルを修正 (または削除して再度追加) します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4743

メッセージ: 無効な HTTP メソッド。

説明: HTTP 要求で無効な HTTP メソッドが使用されています。

推奨処置: `vxms` のログで詳細を確認します。問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4744

メッセージ: HTTP 要求の作成に失敗しました。(Failed to make HTTP request.)

説明: HTTP 要求を実行できません。

推奨処置: 操作を再実行します。問題が継続する場合は、すべてのエラーログ情報を保存して、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4745

メッセージ: RHV サーバーからディスクをダウンロードする際に使用する署名チケットの取得に失敗しました。ディスクはロック状態である可能性があります。(Failed to get the signed ticket to download the disk from the RHV server. The disk might be in locked state.)

説明: RHV サーバーからディスクをダウンロードする際に使用する署名チケットを取得できません。ディスクはロック状態である可能性があります。

推奨処置: バックアップする VM のディスクがロック状態でないことを確認します。ロックされている場合は、RHV のドキュメントを参照してロックを解除してからバックアップ操作を再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4746

メッセージ: Qcow2 ディスクに未整列のページテーブルのエントリがあります。(Encountered unaligned page table entry in the Qcow2 disk.)ディスクを修復して操作を再試行してください。

説明: Qcow2 ディスクが破損しています。

推奨処置: Qcow2 ディスクに予期しない配列のページテーブルエントリがあります。ディスクが接続されている VM が稼動しており、VM のすべてのディスクに VM から適切にアクセスできることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4747

メッセージ: : ストレージドメイン形式が未定義です。(Storage domain type is undefined) ディスクの作成に失敗しました。(Disk creation failed)

説明: リストア先のストレージドメイン形式がサポートされていません。

推奨処置: NetBackup での RHV VM のリストアでサポートされるストレージドメイン形式のリストを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4748

メッセージ: VM を取得できません。(Unable to retrieve the VM.)

説明: 仮想化サーバーから VM の詳細または VM のリストを取得できません。

推奨処置: 仮想化サーバーのクレデンシャルが正しく、仮想化サーバーにバックアップホストからアクセスできることを確認します。`bpVMutil` のログで詳細を確認し、必要に応じてベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4749

メッセージ: サーバークレデンシャルが構成されていません。(No server credentials configured.)

説明: 仮想化サーバーのクレデンシャルが構成されていません。

推奨処置: 仮想化サーバーのクレデンシャルを NetBackup に追加します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4750

メッセージ: サーバークレデンシャルを取得できません。(Unable to obtain server credentials.)

説明: 仮想化サーバーのクレデンシャルを取得できません。

推奨処置: 仮想化サーバーのクレデンシャルが NetBackup 管理コンソールの［仮想マシンサーバー (Virtual Machine Servers)］ダイアログボックスで追加されていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4751

メッセージ: 指定した VM のスナップショットの削除に失敗しました。(Failed to delete the snapshot of the specified VM.)

説明: 指定した VM のスナップショットの削除に失敗しました。

推奨処置: NetBackup で作成された VM のスナップショットを仮想化サーバーで手動で削除します。VM をバックアップするバックアップジョブが実行されていないことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4755

メッセージ: サーバーのバージョンを取得できません。(Unable to obtain server version.)

説明: NetBackup は、指定されたホストのバージョン情報を取得しませんでした。

推奨処置: 提供されたホストの詳細 (ホスト名、IP アドレス、ポート番号) が正しいことを確認します。また、ホストが有効で動作していることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4769

メッセージ: コンテナのリストを取得できません。(Unable to retrieve the list of containers.)

説明: 仮想化サーバーからコンテナのリストを取得できません。

推奨処置: 仮想化サーバーに正しいクレデンシャルを入力していること、仮想化サーバーにアクセスできることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 4770

メッセージ: 有効なプライマリ VM 識別子を入力します。NetBackup はこの VM 識別子を使用して仮想マシンを選択し、バックアップします。(Enter a valid primary VM identifier, NetBackup uses this VM identifier to select and backup virtual machines.)

説明: 仮想マシンを選択してバックアップするには、プライマリ VM 識別子が必要です。

推奨処置: バックアップ操作を開始する前に、プライマリ VM 識別子を入力して VM を選択してバックアップします。

この状態コードに関する ベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5400

メッセージ: バックアップエラー - データベース内で要求オブジェクトが見つかりませんでした (Backup error - None of the request objects were found in the database)

説明: バックアップ選択リストに、データベースで見つかったオブジェクトが含まれていません。オブジェクトはデータファイルまたは表領域のいずれかです。

推奨処置: バックアップ選択リストを確認します。データベースの一部であるオブジェクトを追加するか、ポリシーからデータベースインスタンスを削除します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5401

メッセージ: バックアップエラー - FRA (高速リカバリ領域) が要求されましたが、データベース内にありませんでした (Backup error - FRA (Fast Recovery Area) was requested, but it was not found in the database)

説明: バックアップ要求は FRA に対するものでしたが、FRA はデータベース内にありませんでした。

推奨処置: FRA 領域をデータベースに追加するか、ポリシーからデータベースインスタンスを削除します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5402

メッセージ: OS 認証エラー - データベースに接続できませんでした。OS のクレデンシャルをチェックしてください。(OS Authentication error - Could not connect to the database. Please check the OS credentials.)

説明: 提供されたオペレーティングシステムのクレデンシャルを使ってデータベースへの接続が確立できません。

推奨処置: クレデンシャルが正しく設定されることを確認します。Windows で、プロセスレベルトークンの置換が必要な場合があります。最初に、[スタート]、[コントロールパネル]、[管理ツール]、[ローカルセキュリティポリシー]の順に選択します。次に左ペインの[ローカルポリシー]を展開し、[ユーザー権利の割り当て]をクリックし、右ペインの[プロセスレベルトークンの置き換え]をダブルクリックします。クライアントポリシーを実行するユーザーを追加します。サーバーを再起動してこの権限を有効にします。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5403

メッセージ: Oracle 認証エラー - データベースに接続できませんでした。(Oracle Authentication error - Could not connect to the database.)Oracle のクレデンシャルを確認してください

説明: 提供された Oracle データベースのクレデンシャルを使ってデータベースへの接続を確立できません。

推奨処置: クレデンシャルが正しく設定されることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5404

メッセージ: ASM 検証エラー - ASM の PROXY バックアップはサポートされていません (ASM validation error - PROXY backup is not supported for ASM)

説明: PROXY 形式のバックアップのバックアップ要求でした。自動ストレージ管理 (ASM) が見つかりました。ASM ではプロキシバックアップはサポートされていません。

推奨処置: データベースを ASM 以外のストレージに移動するか、ポリシーからデータベースインスタンスを削除します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5405

メッセージ: リカバリカタログ認証エラー - リカバリカタログに接続できませんでした。(Recovery Catalog Authentication error - Could not connect to the Recovery Catalog.)リカバリカタログのクレデンシャルを確認してください。

説明: 提供されたリカバリカタログのクレデンシャルを使ってリカバリカタログデータベースへの接続を確立できません。

推奨処置: リカバリカタログのクレデンシャルが正しく設定されることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5406

メッセージ: アーカイブログのみのバックアップが要求されましたが、データベースは ARCHIVELOG モードではありません (Archive log only backup requested, but database is not in ARCHIVELOG Mode)

説明: 要求された操作では、データベースアーカイブログモードを ARCHIVELOG モードまたは MANUAL モードに設定する必要があります。

推奨処置: データベースアーカイブログモードが ARCHIVELOG または MANUAL に正しく設定されたことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5407

メッセージ: 要求された処理にはデータベースは誤った状態にあります (OPEN である必要があります)(Database is in the wrong state (must be OPEN) for the requested action)

説明: 要求された操作では、データベースが OPEN モードである必要があります。

推奨処置: データベースのモードが OPEN に設定されていることを確認します。可能な Oracle コマンドは、startup、startup open read only、または startup open です。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5408

メッセージ: OS 認証エラー - クレデンシャルを見つけられませんでした。このインスタンスがインスタンスグループに含まれる場合、グループにこの OS タイプに一致するクレデンシャルがあることを確認してください (OS Authentication error - Could not find credentials. If this instance is part of an instance group, make sure that the group has the credentials that match this OS Type)

説明: インスタンスに接続するために必要なクレデンシャルを見つけることができません。

推奨処置: インスタンスが UNIX クライアント上にある場合は、そのインスタンスグループが UNIX クレデンシャルを含んでいることを確かめてください。インスタンスが Windows クライアント上にある場合は、そのインスタンスグループが Windows クレデンシャルを含んでいることを確かめてください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5409

メッセージ: このクライアントプラットフォームでクローンの作成はサポートしていません

説明: このクライアントで動作するプラットフォームは、ガイド付きリカバリのクローン作成をサポートしません。

推奨処置: クローン作成機能のサポート対象プラットフォームについて詳しくは、NetBackup リリースノートまたは次の URL にある NetBackup マスター互換性リストを参照してください。

http://www.netbackup.com/compatibility

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5410

メッセージ: このクライアントプラットフォームでは Oracle インテリジェントポリシーがサポートされません

説明: このクライアントで動作するプラットフォームは Oracle インテリジェントポリシー機能をサポートしません。

推奨処置: この機能のサポート対象プラットフォームについて詳しくは、NetBackup リリースノートまたは次の URL にある NetBackup マスター互換性リストを参照してください。

http://www.netbackup.com/compatibility

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5411

メッセージ: NOARCHIVELOG モードでデータベースのホットバックアップを行うことはできません。(Cannot do a hot backup of a database in NOARCHIVELOG mode)

説明: 要求された操作では、データベースのアーカイブログモードを ARCHIVELOG モードに設定する必要があります。

推奨処置: データベースのアーカイブログモードが ARCHIVELOG に正しく設定されているか、[オフライン (コールド) データベースバックアップ (Offline (cold) database backup)] に変更されていることを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5412

メッセージ: データベースがアーカイブログバックアップを実行する状態にありません (OPEN または MOUNTED である必要があります) (Database is in the wrong state (must be OPEN or MOUNTED) for an Archive Log Backup)

説明: Oracle のポリシーはアーカイブログのバックアップを要求していますが、データベースは OPEN または MOUNTED 状態にありません。

推奨処置: データベースを OPEN または MOUNTED 状態にして、バックアップを再試行してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5413

メッセージ: データベースが FRA バックアップを実行する状態にありません (OPEN または MOUNTED である必要があります) (Database is in the wrong state (must be OPEN or MOUNTED) for an FRA backup)

説明: Oracle のポリシーは FRA (高速リカバリ領域) バックアップを要求していますが、データベースが OPEN または MOUNTED 状態にありません。

推奨処置: データベースを OPEN または MOUNTED 状態にして、バックアップを再試行してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5414

メッセージ: 要求された操作は、このクライアントバージョンではサポートされません。(The requested operation is not supported with this client version.)

説明: 要求した操作は、この NetBackup Client Service バージョンではサポートされていません。

推奨処置: この操作を有効にするには、NetBackup Client Service をアップグレードします。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5415

メッセージ: 読み取り専用のスタンバイデータベースを終了できません (Cannot shut down read-only standby database)

説明: NetBackup は読み取り専用モードのスタンバイデータベースでコールドバックアップを実行しません。

推奨処置: ポリシーの[Oracle]タブでコールドデータベースバックアップオプションを選択しないでください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5416

メッセージ: Oracle は TNS の接続識別子を解決できません (Oracle cannot resolve the TNS connection identifier)

説明: Oracle が TNS 接続 ID を解決できないため、NetBackup はどのデータベースに接続するかを判断できません。

推奨処置: 次のことを検証します。

- 正しい TNS 識別子
- 正しく設定された tnsnames.ora ファイル。
- TNS_ADMIN 環境変数の正しいパス。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5417

メッセージ: NFS サーバーがアプライアンスかどうかの確認中にエラーが発生しました。

説明: NetBackup では、データベースバックアップの共有がアプライアンスにあるかどうかを検証できません。

推奨処置: データベースバックアップの共有が NetBackup アプライアンスからエクスポートされるかどうかを検証してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5418

メッセージ: NFS サーバーはアプライアンスではありません。

説明: データベースバックアップの共有がアプライアンスにありません。

推奨処置: データベースバックアップの共有が NetBackup アプライアンスからエクスポートされるかどうかを検証してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5419

メッセージ: データベースバックアップの共有ディレクトリがアプライアンスで利用可能ではありません。

説明: NetBackup で、アプライアンス上のデータベースバックアップの共有ディレクトリにアクセスできません。

推奨処置: NetBackup アプライアンス上にデータベースバックアップの共有ディレクトリが存在していることを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5420

メッセージ: このクライアントプラットフォームでは、[データベース全体 - データファイルコピーの共有 (Whole Database - Datafile Copy Share)] の選択はサポートされていません。(Whole Database - Datafile Copy Share selection is not supported for this client platform.)

説明: このプラットフォームで Snapshot Client はサポートされていないので、[Whole Database - Datafile Copy Share (データベース全体 - データファイルコピーの共有)] の選択はサポートできません。

推奨処置: 別の方法を使用してデータベースをバックアップしてください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード:5421

メッセージ: 要求されたプラグ可能なデータベースは見つかりませんでした。

説明: データベースのバックアップ要求はプラグ可能データベースの特定のリストの要求でした。プラグ可能なデータベースのこのリストはデータベースで検証されましたが、データベース内に要求されたプラグ可能なデータベースは見つかりませんでした。

推奨処置: 詳しくは、関連ジョブの詳細な状態をアクティビティモニターで確認してください。Oracle インテリジェントポリシーで指定されるプラグ可能なデータベースが正しいものであり、要求されたプラグ可能なデータベースにあることを確認します。ポリシーでプラグ可能データベースのリストを更新します。コマンドラインを使ってプラグ可能データベースを指定した場合は、スペルを確認します。更新が完了したら、バックアップを再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード:5422

メッセージ: 部分的な成功 - 1 つ以上の要求されたプラグ可能なデータベースは見つかりませんでした。

説明: データベースのバックアップ要求はプラグ可能データベースの特定のリストの要求でした。このプラグ可能データベースのリストがデータベースで検証されたときに、1 つ以上の要求されたプラグ可能データベースがそのデータベースで見つかりませんでした。検出されたデータベースはバックアップされました。

推奨処置: 詳しくは、関連ジョブの詳細な状態をアクティビティモニターで確認してください。Oracle インテリジェントポリシーで指定されているプラグ可能データベースのリストが正しいことと、要求されたデータベースにあることを確認します。ポリシーでプラグ可能データベースのリストを更新します。コマンドラインを使ってプラグ可能データベースを指定した場合は、スペルを確認します。更新が完了したら、バックアップを再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード:5423

メッセージ: 要求されたプラグ可能なデータベース内に要求された表領域は見つかりませんでした。

説明: データベースのバックアップ要求はプラグ可能データベースと表領域の特定のリストに対するものでした。これらのリストはデータベースで検証されましたが、要求されたプラグ可能なデータベース内に要求された表領域は見つかりませんでした。

推奨処置: 詳しくは、関連ジョブの詳細な状態をアクティビティモニターで確認してください。Oracle インテリジェントポリシーで指定される表領域のリストが正しいものであり、要求されたプラグ可能データベースにあることを確認します。必要に応じてポリシーのリストを更新します。プラグ可能なデータベースまたは表領域がコマンドラインを使って指定された場合は、それらのスペルを確認してください。更新が完了したら、バックアップを再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード:5424

メッセージ: 部分的な成功 - 1 つ以上の要求されたプラグ可能なデータベースには要求された表領域が含まれていませんでした。

説明: データベースのバックアップ要求はプラグ可能データベースと表領域の特定のリストに対するものでした。これらのリストはデータベースで検証されましたが、1 つ以上の要求されたプラグ可能なデータベースが要求された表領域を含んでいませんでした。プラグ可能データベースで見つかった表領域はバックアップされました。

推奨処置: 詳しくは、関連ジョブの詳細な状態をアクティビティモニターで確認してください。Oracle インテリジェントポリシーで指定される表領域のリストが正しいものであり、要求されたプラグ可能データベースにあることを確認します。必要に応じてポリシーのリストを更新します。プラグ可能なデータベースまたは表領域がコマンドラインを使って指定された場合は、それらのスペルを確認してください。更新が完了したら、バックアップを再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード:5425

メッセージ: 要求されたプラグ可能なデータベース内に要求されたデータファイルは見つかりませんでした。

説明: データベースのバックアップ要求は、プラグ可能データベースとデータファイルの特定のリストの要求でした。これらのリストがデータベースで検証されたときに、1 つ以上の要求されたデータファイルが要求されたプラグ可能データベースで見つかりませんでした。

推奨処置: 詳しくは、関連ジョブの詳細な状態をアクティビティモニターで確認してください。Oracle インテリジェントポリシーで指定されているデータファイルのリストが正しいことと、要求されたプラグ可能データベースにあることを確認します。必要に応じてポリシーの

リストを更新します。コマンドラインを使ってプラグ可能データベースまたはデータファイルを指定した場合は、スペルを確認します。更新が完了したら、バックアップを再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード:5426

メッセージ: 部分的な成功 - 1 つ以上の要求されたプラグ可能なデータベースには要求されたデータファイルが含まれていませんでした。

説明: データベースのバックアップ要求は、プラグ可能データベースとデータファイルの特定のリストの要求でした。これらのリストはデータベースで検証されましたが、1 つ以上の要求されたプラグ可能なデータベースが要求されたデータファイルを含んでいませんでした。プラグ可能データベースで見つかったデータファイルはバックアップされました。

推奨処置: 詳しくは、関連ジョブの詳細な状態をアクティビティモニターで確認してください。Oracle インテリジェントポリシーで指定されているデータファイルのリストが正しいことと、要求されたプラグ可能データベースにあることを確認します。必要に応じてポリシーのリストを更新します。コマンドラインを使ってプラグ可能データベースまたはデータファイルを指定した場合は、スペルを確認します。更新が完了したら、バックアップを再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード:5427

メッセージ: 部分的な成功 - 複数のエラーが発生する場合、詳しくは[ジョブの詳細]の[状態の詳細]タブを参照して、ログを確認してください。

説明: 要求が処理される間に、複数のエラーが発生しました。いくつかの項目は正常に処理されました。データベースオブジェクト(プラグ可能データベース、表領域、データファイル)が正常で、バックアップに含まれています。

推奨処置: エラーについて詳しくはアクティビティモニターの関連ジョブの詳細な状態を確認してください。エラーに応じて、ポリシーに対して適切な変更を行なってください。更新が完了したら、バックアップを再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード:5428

メッセージ: データベースのバックアップ共有は見つかりませんでした。

説明: データベースのバックアップの共有がバックアップ中に見つかりませんでした。

推奨処置: アプライアンスのデータベースのバックアップ共有を構成してから、データベースのベンダーのツールを使って共有にファイルをバックアップします。NetBackup はエラーの後にこのジョブを再試行しません。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード:5429

メッセージ: データベースのバックアップ共有で、新しいファイルやインスタンスまたはデータベースに関連するファイルは見つかりませんでした。

説明: 新しいファイルや、インスタンスまたは (OIP で構成された) データベースと関連しているファイルが、データベースバックアップ共有に見つかりませんでした。

推奨処置: ポリシーが実行される前にバックアップがデータベースのバックアップの共有にあることを確かめてください。ポリシーに増分スケジュールが含まれている場合、データベースバックアップ共有に新しいファイルが含まれていることを確認します。NetBackup はエラーの後にこのジョブを再試行しません。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード:5430

メッセージ: プラグ可能なデータベースのコールドバックアップを実行するには、データベースが ARCHIVELOG モードである必要があります。

説明: プラグ可能なデータベースのコールドバックアップが要求されました。この構成は Oracle によってサポートされる環境ではありません。プラグ可能なデータベースのコールドバックアップを実行するには、データベースが ARCHIVELOG モードである必要があります。

推奨処置: データベースを ARCHIVELOG モードに変更するか、バックアップ要求をコールドバックアップからホットバックアップに変更します。更新が完了したら、バックアップを再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5431

メッセージ: 要求した操作は NetBackup アプライアンスの応答を得ていません。

説明: 要求した操作に対して、設定したタイムアウト時間内に NetBackup アプライアンスから応答がありませんでした。

推奨処置: デフォルトのタイムアウトは 60 秒に設定されています。NetBackup マスターサーバーで新しいタイムアウトを設定してください。マスターサーバーでタイムアウトを設定したら、NetBackup アプライアンスがアクティブであることを確認して、操作を再試行してください。

- Windows の場合: `HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Veritas¥NetBackup¥CurrentVersion¥Config` で、秒単位の値を指定した `APPLIANCE_TIMEOUT` という `DWORD` エントリを追加する
- UNIX の場合: `bp.conf` ファイルの `APPLIANCE_TIMEOUT` 設定を変更する

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5432

メッセージ: 要求した NetBackup アプライアンスの操作が正常に完了しません。

説明: NetBackup が NetBackup アプライアンスに要求を送信しましたが、要求した操作が正常に完了しませんでした。

推奨処置: NetBackup アプライアンスのエラーメッセージログまたは『NetBackup アプライアンストラブルシューティングガイド』を確認するか、NetBackup アプライアンス管理者にお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5433

メッセージ: NetBackup の要求が、NetBackup アプライアンスの通信の問題のために完了しません。

説明: NetBackup は NetBackup アプライアンスと通信できません。この問題はネットワークの問題が発生したか、NetBackup アプライアンスがオンラインではないために発生します。

推奨処置: NetBackup アプライアンスのエラーメッセージログまたは『NetBackup アプライアンストラブルシューティングガイド』を確認するか、NetBackup アプライアンス管理者にお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5434

メッセージ: NetBackup アプライアンスの ID を検証できません。

説明: NetBackup は NetBackup アプライアンスの ID を検証できません。

推奨処置: NetBackup アプライアンスのエラーメッセージログまたは『NetBackup アプライアンストラブルシューティングガイド』を確認するか、NetBackup アプライアンス管理者にお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5435

メッセージ: リカバリポイントの操作 (`-create`、`-delete`、または `-list`) はマスターサーバーで開始する必要があります。

説明: NetBackup クライアントには、この `nborair -create`、`-delete`、`-list` コマンドオプションを使用する権限がありません。これらのオプションは、マスターサーバーで root ユーザー (UNIX の場合) または管理者 (Windows の場合) のアクセス権で実行します。

推奨処置: マスターサーバーで `nborair -create`、`-delete`、`-list` コマンドオプションを実行する場合は、NetBackup 管理者にお問い合わせください。NetBackup 管理者は、マスターサーバーで root ユーザー (UNIX の場合) または管理者 (Windows の場合) のアクセス権が必要です。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5436

メッセージ: リカバリポイントが見つかりませんでした。

説明: 選択した NetBackup アプライアンスでリカバリポイントが見つかりませんでした。

推奨処置: リカバリポイントが作成されていることを確認します。リカバリポイントがない場合は、リカバリポイントを作成して、操作を再試行してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5437

メッセージ: 部分的に成功 - 1 つ以上のデータベース共有からのリカバリポイントが見つかりませんでした。

説明: NetBackup は 1 つ以上のデータベース共有でリカバリポイントの検出に失敗しました。

推奨処置: エラーについて詳しくは、NetBackup のデバッグログ (`bprd`、`nboarir`) を確認してください。また、NetBackup アプライアンスのデバッグログも参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5438

メッセージ: 要求したエクスポートパス情報が見つかりません。

説明: NetBackup は要求されたエクスポートパスの情報の検出に失敗しました。

推奨処置: すべてのリカバリポイントを一覧表示して、要求したエクスポートパスの /recovery ポイントが利用可能であるかどうかを確認します。エラーについて詳しくは、NetBackup のデバッグログ (bprd、nboairir) を確認してください。また、NetBackup アプライアンスのデバッグログも参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5439

メッセージ: 検証が正常に完了しません。リカバリポイントが、指定したバックアップ ID から作成されませんでした。

説明: 指定したパスでマウントされたリカバリポイントは、指定したバックアップ ID から作成されませんでした。

推奨処置: 要求したマウントパスが正しいことを確認します。リカバリポイント作成プロセスで要求したバックアップ ID が正しいことも確認します。リカバリポイント作成プロセスでの正しいバックアップ ID を NetBackup 管理者に確認し、正しいエクスポートマウントパスをシステム管理者に確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5440

メッセージ: 要求した環境変数が設定されていません。

説明: Windows で検証操作を行う場合は、環境変数 ORACLE_HOME を設定する必要があります。

推奨処置: 必須の環境変数 ORACLE_HOME に適切な値を設定して、検証操作を再び実行する必要があります。詳しくは NetBackup のデバッグログ (nborair) を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5441

メッセージ: Oracle Direct NFS ファイルを開こうとしましたが、失敗しました。

説明: NetBackup は Oracle Direct NFS ファイルを開こうとしましたが失敗しました。

推奨処置: NetBackup は Windows で検証操作を実行するときに、設定したエクスポートパスに関連付けられたマウントパスを Oracle Direct NFS ファイルから取得します。環境変数 ORACLE_HOME に正しい値が設定されていることを確認します。詳しくは NetBackup のデバッグログ (nborair) を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5442

メッセージ: NFS マウントパスからデバイス情報を取得しようとしましたが、失敗しました。

説明: NFS サーバーとエクスポートパスの詳細を取得しようとしましたが失敗しました。

推奨処置: 入力したマウントパスが正しく、このパスが正しくマウントされていること (UNIX)、または Oracle Direct NFS ファイルのエントリが正しいこと (Windows) を確認します。詳しくは NetBackup のデバッグログ (nborair) を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5443

メッセージ: Oracle インスタントリカバリにバックアップ ID を使用できません。

説明: 指定したバックアップ ID にはインスタントリカバリに使用できるスナップショットがありません。

推奨処置: インスタントリカバリに使用するイメージを表示するには、nborair コマンドに -list_images オプションを指定して、別のバックアップ ID を指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5444

メッセージ: NetBackup アプライアンスの資格情報の取得に失敗しました。

説明: NetBackup は NetBackup アプライアンスの資格情報を見つけられません。

推奨処置: NetBackup アプライアンスのエラーメッセージログまたは『NetBackup アプライアンストラブルシューティングガイド』を確認するか、NetBackup アプライアンス管理者にお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5445

メッセージ: Oracle インスタントリカバリの共有を、バックアップ操作で使用できません。

説明: Copilot インスタントリカバリの共有は、バックアップ操作で使うことができません

推奨処置: Copilot インスタントリカバリの共有を、バックアップポリシーで使用できません。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5446

メッセージ: 部分的に成功 - 1 つ以上の要求された共有のバックアップに失敗しました。

説明: エラーまたはサポートされない構成のために、NetBackup は 1 つ以上の共有のバックアップに失敗しました。

推奨処置: バックアップジョブの状態の詳細と `bpdbsbora` デバッグログを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5447

メッセージ: IP アドレスからアプライアンスのホスト名を解決できませんでした。

説明: アプライアンスは、アプライアンスの IP アドレスで NetBackup に構成されています。

推奨処置: NetBackup サーバーリストまたはメディアサーバーリストを更新し、アプライアンスのホスト名を使用するようにします。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5448

メッセージ: アプライアンスがクライアントのサーバーリストのサーバーに一致しませんでした。

説明: アプライアンスの IP アドレスがクライアントのサーバーリスト内のどのエントリとも一致しません。

推奨処置: アプライアンスのホスト名をクライアントのサーバーリストに追加します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5449

メッセージ: スクリプトが実行を承認されていません。

説明: ポリシーに記載されているスクリプトが、デフォルトの場所または承認を受けた場所に格納されていませんでした。

推奨処置: スクリプトをデフォルトの場所に移動するか、nbsetconfig コマンドまたは bpsetconfig コマンドを使って承認を受けた場所としてパスを追加します。UNIX の場合、デフォルトの格納場所は /usr/openv/netbackup/ext/db_ext です。Windows の場合、デフォルトの格納場所は *install_path*¥netbackup¥dbext です。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5450

メッセージ: このクライアント上で実行を承認されたスクリプトまたはパスがありません。

説明: このクライアントでは、を設定してスクリプトの実行を禁止しています。Explanation:DB_SCRIPT_PATH=none

推奨処置: 当該クライアントに none が設定されている理由をクライアントの管理者に問い合わせます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5451

メッセージ: スクリプトがリモートの場所にあります。

説明: スクリプトがリモートネットワーク上の場所にあるため、実行できません。

推奨処置: スクリプトを実行が承認されているローカルの場所に移動します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5452

メッセージ: 実行するスクリプトにアクセスできません。

説明: スクリプトが存在しないか、NetBackup Client Service からアクセスできません。

推奨処置: スクリプトとその場所がローカルシステム上にあり、NetBackup がスクリプトにアクセスできることを確認します。Windows クライアントの場合は、NetBackup Client Service を実行しているユーザーがスクリプトの read と execute のアクセス権を持っていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5453

メッセージ: 検出されたデータベース ID またはデータベース固有名が、想定または指定された ID または名前と一致しませんでした。(The discovered Database ID or Database Unique Name did not match the ID or Name that was expected or provided.)

説明: RMAN スクリプトの生成中に、NetBackup によってデータベースのランタイムチェックが実行されます。NetBackup は、NetBackup が接続されている実際の RAC データベースではないデータベースをバックアップしようとしました。

推奨処置: 登録されている RAC データベースにすべての正しい情報が含まれていることを確認します。スキャン名、サービス名、ポート、DBID、一意の名前、提供されているその他すべてを確認します。操作を再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5454

メッセージ: クライアントは、指定された RAC クラスタの一部ではありません。(The client is not part of the specified RAC cluster.)

説明: このコマンドを実行するには、現在のクライアントが RAC クラスタに含まれている必要があります。

推奨処置: RAC クラスタの一部であるクライアントからコマンドを実行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5455

メッセージ: Oracle バックアップは開始されませんでした。

説明: NetBackup は、Oracle バックアップを開始するための標準以外の方法で失敗しました。

推奨処置: データベースおよびファイルシステムが通常の状態になっていることを確認します。メモリの制約、ロックされたファイル、不正なプロセス、またはバックアップを妨げる可能性があるその他の問題がないことを確認します。可能な場合は、エラーログを確認します。システムが正常に機能していることを確認したら、Oracle バックアップを再試行します。問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトを参照してください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5456

メッセージ: Oracle RAC インスタンスの接続はありません。

説明: NetBackup は、バックアップ内のすべての Oracle RAC インスタンスに接続しようとしましたが、正常に接続されませんでした。

推奨処置: 次のことを確認した後、バックアップを再試行します。

- 1 つ以上の Oracle RAC インスタンスが起動して実行中であり、接続可能であることを確認します。
- NetBackup で Oracle RAC インスタンスへの接続に使用されているクレデンシャルが正しいことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5500

メッセージ: NetBackup コア Web サービスのサービス内部エラー (The NetBackup core web service service internal error)

説明: 内部エラーが NetBackup コア Web サービスで発生しました。

推奨処置: 問題のレポートを送信し、該当するログとエラーを引き起こした要求を提供してください。NetBackup コア Web サービスは、NBSL ログへログメッセージを送信します (OID=443)。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5501

メッセージ: 指定した URI は短すぎます (Supplied URI is too short)

説明: HTTP 要求の URL が不完全で、要求に必要なコンポーネントがありません。

推奨処置: HTTP 要求で提供される URL を調べ、必要ならば修正してください。要求を再送信してください。問題が解決されない場合は、問題のレポートを提出し、該当するログと要求の URL を提供してください。NetBackup コア Web サービスは、NBSL ログへログメッセージを送信します (OID=443)。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5502

メッセージ: 指定した URI はサポートされません (Supplied URI is not supported)

説明: コア Web サービスがサポート外の URL の要求を受信します。

推奨処置: コア Web サービスによってサポート対象の URI（uniform resource identifiers）のリストを調べ、サポートされている URI で再試行してください。NetBackup コア Web サービスは、NBSL ログへログメッセージを送信します（OID=443）。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5503

メッセージ: NetBackup コア Web サービスを終了しています (core web service is terminating)

説明: NBSL (NetBackup Service Layer) サービスは、HTTP 要求を受信すると停止プロセスに入ります。

推奨処置: NetBackup コア Web サービスが有効なことを確認してください。NBSL を再起動し、要求を再試行してください。NetBackup コア Web サービスは、NBSL ログへログメッセージを送信します（OID=443）。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5504

メッセージ: URI の問い合わせ文字列が間違っています (Query string in URI is bad)

説明: 受信した HTTP 要求の問い合わせ文字列が間違っています。

推奨処置: 要求の問い合わせ文字列を訂正してから、要求を再試行してください。問題が解決されない場合は、問題のレポートを該当するログと要求の URL とともに送信してください。NetBackup コア Web サービスは、NBSL ログへログメッセージを送信します（OID=443）。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5505

メッセージ: クライアント名が必要です (Client name is required)

説明: 問い合わせフィルタで指定されていないクライアント名を用いた `vmimagelist` 要求をコア Web サービスが受信しました。

推奨処置: 正しいクライアント名を vmimagelist 要求に含めてから、要求を再試行してください。問題が解決されない場合は、問題のレポートを該当するログと要求の URL とともに送信してください。NetBackup コア Web サービスは、NBSL ログへログメッセージを送信します(OID=443)。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5506

メッセージ: コア Web サービスプロキシとの通信に失敗しました (Failed to communicate with core web service proxy)

説明: コア Web サービスが `nbproxy` と通信して受信要求を処理できません。

推奨処置: NBSL を再起動し、要求を再試行してください。問題が解決されない場合は、問題のレポートを該当するログと要求の URL とともに送信してください。NetBackup コア Web サービスは、NBSL ログへログメッセージを送信します(OID=443)。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5507

メッセージ: 不明なジョブ ID (Unknown jobid)

説明: コア Web サービスがジョブの詳細の要求 (たとえば `/job/<jobid>`) を受信しましが、NetBackup は指定された `jobid` を認識しませんでした。

推奨処置: NetBackup が認識し、まだ削除されていない `jobid` で要求を再試行してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5508

メッセージ: XML データファイルの解析でエラーが発生しました (Error in parsing XML document)

説明: コア Web サービスが、リストア事前チェック要求に応答して `bprd` が送信した XML 応答ドキュメントを解析できません。

推奨処置: リストア事前チェック要求に渡された引数を調べ、要求を再試行してください。問題が解決されない場合は、問題のレポートを該当するログおよび要求の詳細とともに送信してください。NetBackup コア Web サービスは、NBSL ログへログメッセージを送信します(OID=443)。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5626

メッセージ: ソースマスターサーバーとターゲットマスターサーバー両方のアップグレード後に、両方のサーバー上で信頼関係を更新する必要があります。信頼できるマスターサーバーに関連する構成は、信頼関係を更新するまで変更できません。

説明: リモートマスターサーバーの信頼関係実装は、バージョン 8.1 以降で対象の自動イメージ レプリケーション (A.I.R.) について変更されました。ソースマスターサーバーとターゲットマスターサーバーの両方を 8.1 より前のバージョンから 8.1 以降のバージョンにアップグレードした後に、両方のマスターサーバー間の信頼関係を更新する必要があります。信頼関係を更新しないと、ソースマスターサーバー上でのストレージライフサイクルポリシーの作成と修正を行えません。

推奨処置: ソースとターゲット両方のマスターサーバーで、次のいずれかのコマンドを実行します。

ユーザークレデンシャルを使用する場合は次のコマンドを実行します。パスワードの入力を求められます。

```
nbseccmd -setuptrustedmaster -update -masterserver
master_server_name -remotemasterserver remote_master_server
-domainname domain_name -username username -fpfile filename
```

認証トークンを使用する場合は次のコマンドを実行します。トークンの入力を求められます。

```
nbseccmd -setuptrustedmaster -update -masterserver
master_server_name -remotemasterserver remote_master_server
-domainname domain_name -fpfile filename
```

応答ファイルを使用する場合は、次のコマンドを実行します。

```
nbseccmd -setuptrustedmaster -update -info answer_file
```

nbseccmd コマンドについて詳しくは、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5631

メッセージ: ソースマスターサーバーは NetBackup CA が署名した証明書、ターゲットマスターサーバーは外部 CA が署名した証明書を使用します。ターゲットマスターサーバー

と互換性がある外部証明書をソースマスターサーバーで構成してください。(The source master server uses a NetBackup CA-signed certificate and the target master server uses an external CA-signed certificate. Configure an external certificate on the source master server, which should be compatible with the target master server.)

説明: 信頼設定操作を正常に行うため、ソースマスターサーバーとターゲットマスターサーバーは、互いに互換性のある外部証明書を使用する必要があります。

推奨処置: ターゲットマスターサーバーと互換性があるソースマスターサーバーで外部証明書を構成したことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5761

メッセージ: Windows ソケットライブラリの初期化に失敗しました (Failed to initialize Windows Socket library)

説明: Windows の NetBackup で、Microsoft Windows のソケット通信ライブラリの初期化でエラーが発生しました。

推奨処置: なし

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5762

メッセージ: ピアは NetBackup マスターまたはメディアサーバーではありません (Peer is not a NetBackup Master or Media Server)

説明: NetBackup ホストは、NetBackup サーバーを認識できない場合にこのコードを返します。

推奨処置: 要求された NetBackup サーバーが、この状態コードを返した NetBackup ホストが認識しているマスターサーバーであることを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5763

メッセージ: ソケット通信中にエラーが発生しました (Encountered error during socket communication)

説明: ログアシスタントのプロセスでは、マスターサーバーまたは NetBackup ホストでの操作時にソケット通信障害が発生します。

推奨処置: 他の操作で NetBackup が正しく機能している場合、このエラーの解決にはベリタステクニカルサポート のサポートが必要です。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5764

メッセージ: 実行を指定したコマンドは無効か、許可されません (Command specified for execution is invalid or not allowed)

説明: ログアシスタントのプロセスでは、NetBackup ホストでこのエラーが発生します。

推奨処置: ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5765

メッセージ: 指定したコマンドの実行に失敗しました (CreateProcess または exec) (Failed to execute specified command (CreateProcess or exec))

説明: ログアシスタントのプロセスでは、要求された処理の実行中に NetBackup ホストでこのエラーが発生します。このエラーは、システムリソースまたは製品の欠陥を示している可能性があります。

推奨処置: ログアシスタント処理を再試行してください。問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5766

メッセージ: 指定したコマンドの実行に失敗しました (fork) (Failed to execute specified command (fork))

説明: ログアシスタントのプロセスでは、要求された処理の実行中に NetBackup ホストでこのエラーが発生します。このエラーはホストのシステムリソースの問題を示している可能性があります。

推奨処置: ログアシスタント処理を再試行してください。問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5767

メッセージ: 子プロセスの終了コードを取得できませんでした (Failed to get exit code of child process)

説明: ログアシスタントのプロセスで、要求された操作の実行中に子プロセスの終了状態を取得できない場合に NetBackup ホスト上でこのエラーが発生します。このエラーの考えられる 1 つの原因は手動介入です。

推奨処置: このエラーが手動介入の結果でない場合は、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5768

メッセージ: 実行したコマンドの完全出力を読み込めませんでした (Failed to read complete output of executed command)

説明: マスターサーバーのログアシスタントのプロセスと NetBackup ホスト間にソケット接続問題があります。

推奨処置: ログアシスタント処理を再試行してください。問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5769

メッセージ: 子プロセスの終了コードを読み込めませんでした (Failed to reap exit code of child process)

説明: 要求された操作を実行中に子プロセスの終了状態を取得できない場合に、UNIX/Linux の NetBackup ホストにあるログアシスタントのプロセスにより返されます。このエラーの考えられる 1 つの原因は手動介入です。

推奨処置: このエラーが手動介入の結果でない場合は、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5770

メッセージ: クラスタ構成の取得に失敗しました (Failed to get cluster configuration)

説明: この状態コードは発生しません。

推奨処置: なし

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5771

メッセージ: リモートコマンドから受け取った出力の書き込みに失敗しました (Failed to write output received from remote command)

説明: ソケット接続問題はマスターサーバーのログアシスタントのプロセス間にあります。

推奨処置: このエラーが手動介入の結果でない場合は、ベリタステクニカルサポート にお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5772

メッセージ: 統合ログ構成ファイルの読み込みに失敗しました (Failed to read unified logging configuration file)

説明: VxUL 構成ファイルが不明または形式不良です。

推奨処置: 指定された NetBackup ホスト上のエラーメッセージとともに記載された VxUL 構成ファイルの有無と形式を確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5773

メッセージ: マスターサーバーの仮想名を取得できませんでした (Failed to get virtual name of Master Server)

説明: この状態コードは発生しません。

推奨処置: なし

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5774

メッセージ: 指定したログは無効です (Specified logs are not valid)

説明: 製品に不具合がある可能性があります。

推奨処置: ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5775

メッセージ: 無効なオプションを指定しました (Invalid option specified)

説明: 製品に不具合がある可能性があります。

推奨処置: ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5776

メッセージ: 新しいプロセスの量産に失敗しました (Failed to spawn new process)

説明: 製品に不具合がある可能性があります。

推奨処置: ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5777

メッセージ: マスターサーバーのステージングディレクトリを作成できませんでした (Failed to create the staging directory on Master Server)

説明: ログアシスタントは、マスターサーバーに指定のステージングディレクトリを作成できませんでした。

推奨処置: 指定されたパスがすでに存在することを確認してください。存在しない場合は、手動で作成してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5778

メッセージ: ログアシスタントデータベースの読み込みに失敗しました (Failed to read Logging Assistant database)

説明: ログアシスタントがデータベースファイルのパスと内容を読み込めません。

推奨処置: ログアシスタントデータベースファイルのアクセス権を確認してください。

```
UNIX: /usr/openv/var/global/logasst.db
```

```
Windows: <Install Path>¥Veritas¥NetBackup¥var¥global¥logasst.db
```

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5779

メッセージ: ログアシスタントデータベースのロックに失敗しました (Failed to lock Logging Assistant database)

説明: ログアシスタントに不具合がある可能性があります。

推奨処置: 問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5780

メッセージ: データベースファイル処理の非継承フラグを設定できませんでした (Failed to set non-inherit flag on database file handle)

説明: このエラーは Windows でのみ発生します。

推奨処置: ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5781

メッセージ: ログアシスタントデータベースの保存を準備できませんでした (Failed to prepare to save Logging Assistant database)

説明: ログアシスタントに不具合がある可能性があります。

推奨処置: 問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5782

メッセージ: ログアシスタントデータベースの書き込みを開始できませんでした (Failed to start to write Logging Assistant database)

説明: ログアシスタントに不具合がある可能性があります。

推奨処置: 問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5783

メッセージ: ログアシスタントデータベースの保存に失敗しました (Failed to save Logging Assistant database)

説明: ログアシスタントに不具合がある可能性があります。

推奨処置: 問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5784

メッセージ: Readme または進捗ファイルにアクセスまたは書き込みできません (Failed to access or write the readme or progress file)

説明: Readme または進捗ファイルの読み込みまたは書き込みを行う親ディレクトリが不明かアクセス権がありません。

推奨処置: 指定されたパスを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5786

メッセージ: ログアシスタントのレコードが存在しません (Logging Assistant record does not exist)

説明: 別の GUI インスタンスによりログアシスタントのレコードが削除されました。

推奨処置: ログアシスタント GUI を更新し、レコードが削除されているかを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5787

メッセージ: ログアシスタントレコードがすでに存在します (Logging Assistant record already exists)

説明: なし

推奨処置: なし

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5788

メッセージ: ログアシスタントレコードのデバッグログを設定していません (Debug logging has not been set up for Logging Assistant record)

説明: ログアシスタント GUI が同期していません。

推奨処置: ログアシスタント GUI のビューを更新し、再試行してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5789

メッセージ: ジョブの詳細を取得する `bpdbjobs` 出力を解釈できませんでした (Failed to interpret bpdbjobs output for job detail)

説明: ログアシスタントで、[ジョブ (Jobs)] データベースからフェッチした情報が解釈されました。ログアシスタントは、デバッグログを事前に選択して、[ジョブ (Jobs)] データベースに基づいて設定することができません。

推奨処置: 設定するデバッグログを手動で選択したください。ジョブ分析の不具合の調査のため、ベリタステクニカルサポート にお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5790

メッセージ: PureDisk 構成設定を Windows レジストリからフェッチできませんでした (Failed to fetch PureDisk configuration setting from Windows registry)

説明: NetBackup は PureDisk の構成情報を読み込むことができません。

推奨処置: ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5794

メッセージ: デバッグログのプレビュー用サイズを計算できませんでした (Failed to calculate debug logs size for preview)

説明: ログアシスタントに不具合がある可能性があります。

推奨処置: 問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5796

メッセージ: ログアシスタントエージェントはマスターサーバーにソケット送信で書き込めませんでした (Logging Assistant agent encountered failure writing on socket to Master Server)

説明: マスターサーバーのログアシスタントのプロセスと NetBackup ホスト間にソケット接続問題があります。

推奨処置: ログアシスタント処理を再試行してください。問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5798

メッセージ: `bpmount` を使用してマスターサーバーのディスクボリュームを一覧表示できませんでした (Failed to list disk volumes on Master Server using)

説明: このエラーは、空きディスク容量の情報のフェッチ中に、ログアシスタントが Windows のパーティションを列挙する際に発生します。

推奨処置: 問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。この状態でも、手動で空き領域情報を確立し、ログの収集などの意図した処理を開始できる場合があります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5799

メッセージ: ボリュームポイントまたはマウントポイントのディスク容量情報を取得できませんでした (Failed to get disk space information of volumes or mount points)

説明: ログアシスタントは空きディスク容量情報のフェッチを試みます。

推奨処置: 問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。この状態でも、手動で空き領域情報を確立し、ログの収集などの意図した処理を開始できる場合があります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5800

メッセージ: ジョブの詳細をフェッチする `bpdbjobs` を実行できませんでした (Failed to execute bpdbjobs to fetch job details)

説明: ログアシスタントに不具合がある可能性があります。

推奨処置: 問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5801

メッセージ: ジョブの詳細をフェッチできませんでした。ジョブの有無を確認してください。(Failed to fetch job details. Check if job exists)

説明: ジョブ分析の指定されたジョブ ID は、設定するデバッグログがジョブデータベースに存在しないことを示しています。

推奨処置: 指定されたジョブ ID が存在する場合は、ベリタステクニカルサポート にお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5803

メッセージ: PureDisk 構成ファイルの変更に失敗しました (Failed to modify PureDisk configuration file)

説明: なし

推奨処置: ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5804

メッセージ: Java GUI 構成ファイル (`Debug.properties`) の変更に失敗しました (Failed to modify Java GUI configuration file (Debug.properties))

説明: なし

推奨処置: ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5805

メッセージ: リモートホスト NetBackup バージョンはログアシスタントでサポートされていません (Remote host NetBackup version not supported by the Logging Assistant)

説明: ログアシスタントは、NetBackup 7.7 以上を実行するホスト上でのデバッグログの設定 (およびデバッグログの収集) をサポートします。

推奨処置: なし

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5806

メッセージ: PureDisk 構成ファイル (`pdregistry.cfg`) の予期しないコンテンツ (Unexpected contents of PureDisk configuration file (pdregistry.cfg))

説明: なし

推奨処置: ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5807

メッセージ: リモートホストから `nbcplogs/nbsu` 出力ファイルをコピーできませんでした (Failed to copy nbcplogs/nbsu output file from remote host)

説明: ログアシスタントは、`bpcd` に接続して NetBackup ホストから `nbcplogs` および `nbsu` 出力ファイルをコピーします。

推奨処置: マスターサーバーからの `bpcd` への接続が `bptestbpcd` を使用して設定できることを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5808

メッセージ: ログレベルを変更する PBX 構成の読み込みに失敗しました (Failed to load PBX configuration to change log level)

説明: PBX 構成ファイルが不明または形式不良の可能性があります。

推奨処置: PBX 構成ファイルの有無と形式、およびエラーメッセージを指定された NetBackup ホストで確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5809

メッセージ: 指定した PBX デバッグログレベルは無効です (Invalid PBX Debug Log Level specified)

説明: PBX ログレベルが無効です。

推奨処置: PBX ログレベルを適切な値に設定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5811

メッセージ: ログの収集に使う一時ディレクトリが存在しません (Temporary directory to use for logs collection does not exist)

説明: ログアシスタントは、`nbcplogs` または `nbsu` 出力を収集する NetBackup ホストで一時ディレクトリを作成できませんでした。

推奨処置: NetBackup ホストのディレクトリのアクセス権を確認してください。また、指定された一時ディレクトリの親ディレクトリが存在することも確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5812

メッセージ: nbcplogs がエラーを出して終了しました (nbcplogs exited with error)

説明: この状態コードは発生しません。

推奨処置: ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5813

メッセージ: `nbcplogs` がログを収集しませんでした (nbcplogs did not collect any logs)

説明: なし

推奨処置: ホストのデバッグログが収集可能かを確認してください。ログアシスタントのレコードに関連するデバッグログがホストに存在する場合は、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5814

メッセージ: nbsu がエラーを出して終了しました (nbsu exited with error)

説明: なし

推奨処置: ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5815

メッセージ: ログアシスタントレコードに対して進行中のアクティビティはありません (No activity for the Logging Assistant record is in progress)

説明: ログアシスタント GUI が同期していません。

推奨処置: ログアシスタント GUI を更新して再試行してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5816

メッセージ: 収集とアップロードを行うデバッグログ操作を中止しました (Collect debug logs operation cancelled)

説明: 該当なし

推奨処置: 該当なし

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5817

メッセージ: 収集とアップロードを行う nbsu 操作を中止しました (Collect nbsu operation canceled)

説明: 該当なし

推奨処置: 該当なし

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5819

メッセージ: 中止操作が要求されました (Cancel operation requested)

説明: 該当なし

推奨処置: 該当なし

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5820

メッセージ: クリーンアップに有効なログアシスタントの一時ディレクトリではありません (Not a valid Logging Assistant temporary directory for clean-up)

説明: 該当なし

推奨処置: 該当なし

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5821

メッセージ: ポリシーの詳細の取得に失敗しました (Failed to get policy details)

説明: 設定するデバッグログを提案するため、ログアシスタントは分析用に提出されるジョブ ID に関連付けられたポリシー情報をフェッチします。しかし、ポリシーが存在しません。

推奨処置: 関連付けられたポリシーが存在する場合は、ベリタステクニカルサポート にお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5902

メッセージ: 証明書の指紋を生成できませんでした。

説明: CA 証明書がトラストストアにない可能性があります。

推奨処置: `nbcertcmd -getCACertificate` コマンドを実行して CA 証明書の生成を再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5903

メッセージ: CA 証明書を検証できませんでした。

説明: ホスト上にある CA 証明書を使用して要求を実行することができません。通信しようとしている NetBackup ホストと信頼関係が確立されていません。CA 証明書がホスト証明書データベースのトラストストアにないか、トラストストアに同じ名前 (通常は、`localhost.localdomain` のような汎用的な名前) の証明書が 2 つ以上あります。Web サービスの証明書が期限切れの可能性もあります。

推奨処置: NetBackup ホストは、CA を信頼する必要があります。`nbcertcmd -listCACertDetails` コマンドで CA 証明書がトラストストアに追加されたかどうかを確認します。`nbcertcmd -getCACertificate` コマンドを実行して、トラストストアに証明書を追加します。

トラストストアに同じ (汎用的な) 名前を持つ複数の証明書がある場合は、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5904

メッセージ: 内部エラーです。(Internal error.)

説明: 内部サービスの 1 つが応答に失敗しました。

推奨処置: 操作を再実行します。問題が継続する場合は、すべてのエラーログ情報を保存して、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5905

メッセージ: ホスト ID が無効です。

説明: マスターサーバーが、指定したホスト ID を認識しません。

推奨処置: `nbcertcmd -listCertDetails` コマンドを使用して指定したホスト ID について確認します。指定した NetBackup ホストが複数の NetBackup ドメインの一部である場合は、指定の NetBackup ドメインに対応する正しいホスト ID を指定していることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5906

メッセージ: トークンが無効です。

説明: 生成されたトークンが無効です。

推奨処置: 操作をやり直します。問題が継続する場合は、すべてのエラーログ情報を保存して、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5907

メッセージ: 不明なリソースが要求されました。

説明: 表示しようとしているか、関連する操作を実行しようとしている証明書が存在しません。

推奨処置: 提供した証明書の詳細を検証します。詳細にはシリアル番号、ホスト ID、ホスト名が含まれます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5908

メッセージ: 不明なエラーが発生しました。

説明: 証明書の生成、更新、取得の操作が失敗しました。

推奨処置: `nbcert` ログのエラーログ情報を保存して、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5909

メッセージ: このトークン値のトークンが存在しません。

説明: 指定したトークンの値が正しくありません。

推奨処置: 正しいトークン値を指定して、操作を再実行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5910

メッセージ: ホスト名が指定されていません。

説明: 操作は、必要な情報の取得に失敗しました。

推奨処置: 操作を再実行します。問題が継続する場合は、すべてのエラーログ情報を保存して、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5913

メッセージ: 同じ名前のトークンがすでに存在します。

説明: 新しいトークンを作成するために使っているトークン名はすでに存在します。

推奨処置: 新しい名前を指定して、トークンを再作成します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5914

メッセージ: セキュリティサービスを利用できません。

説明: NetBackup Web サービスが接続不能であるか、マスターサーバーで実行されていません。

推奨処置: 操作を実行しているホストのネットワーク接続を確認します。NetBackup Web サービスの状態を修正するために NetBackup の管理者に問い合わせてください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5915

メッセージ: 要求でタイムアウトが発生しました。(Request timed out.)

説明: NetBackup Web サービスに対する要求が、ネットワークタイムアウトのために失敗しました。

推奨処置: 操作を実行しているホストのネットワーク接続を確認します。NetBackup Web サービスの状態を修正するために NetBackup の管理者に問い合わせてください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5916

メッセージ: トークン名が指定されていません。

説明: ユーザーが要求でトークンの名前を指定していなかったため、要求からトークン情報を取得する操作が失敗しました。

推奨処置: 操作を再実行します。問題が継続する場合は、すべてのエラーログ情報を保存して、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5917

メッセージ: 再発行トークンの使用数を 1 より大きくすることはできません。

説明: 再発行トークンを複数回使用するトークンにすることはできません。

推奨処置: 複数回使用するトークンは、ホストに関連付けられません。再発行トークンを複数回使用するトークンにすることはできません。適切な処理を実行して、必要なトークンを生成します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5918

メッセージ: トークンの最大使用数には 1 から 99999 の有効な範囲内の値を指定する必要があります。

説明: トークンは 1 回から 99,999 回まで使用できます。選択した最大使用回数が許容される使用数を超えています。

推奨処置: 有効な使用回数を選択します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5919

メッセージ: このトークンに指定した有効期間が有効ではありません。指定できる最大の有効期間は 999 日です。

説明: トークンの有効期間は 1 日から 999 日までに設定できます。指定した有効期間が、可能な有効期間を超えています。

推奨処置: 有効な期間を選択します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5920

メッセージ: 指定したトークンに別のホスト名が関連付けられています。

説明: 指定したトークンは、要求元のホストに関連付けられていません。

推奨処置: 正しいトークンを使用していることを確認します。指定した NetBackup ホストが複数の NetBackup ドメインに関連付けられている場合は、適切な NetBackup ドメインに対応するトークンを使用していることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5921

メッセージ: 指定したトークンに別のホスト ID が関連付けられています。

説明: 指定したトークンは、ホストに関連付けられていません。

推奨処置: 正しいトークンを使用していることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5922

メッセージ: 再発行トークンにホスト名を関連付けることができません。

説明: ホスト ID とホスト名の両方を使用してトークンを生成することはできません。

推奨処置: ホスト ID かホスト名のどちらかを使用してトークンの再生成を行います。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5925

メッセージ: 必要なデータがありません。

説明: 証明書の生成または更新が要求されていますが、その要求とともに送信された証明書署名要求 (CSR) ファイルが空です。

推奨処置: 指定したすべての必要な入力内容が正しいことを確認して、操作を再試行します。問題が継続する場合は、すべてのエラーログ情報を保存して、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5926

メッセージ: 証明書の署名要求が無効です。

説明: 要求ファイルに署名した証明書が、想定した形式になっていません。

推奨処置: 証明書要求ファイルを再生成して、操作を再実行し、転送中にデータが変更していないことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5927

メッセージ: 指定したファイルを開けませんでした。

説明: 指定したファイルが存在しないか、ファイルにアクセスする権限がありません。

推奨処置: 有効なファイル名を使用して、ファイルを開くか権限を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5929

メッセージ: 証明書が有効状態でないため、更新できません。

説明: 証明書には有効、無効化済み、期限切れの 3 つの状態があります。無効化済みの証明書を更新することはできません。

推奨処置: 修正処置を実行した後に、証明書の再発行要求を送信します。同じクレデンシャル (キーペア) を使用する場合は、再発行トークンを使用して新しい証明書を生成することができます。次のコマンドを使うことができます。

```
nbcertcmd -getCertificate
```

クレデンシャルを変更する計画がある場合のワークフローについて詳しくは『NetBackup セキュリティおよび暗号化ガイド 』を参照してください

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5930

メッセージ: 要求を認可できませんでした。

説明: マスターサーバーはクライアント証明書を検証できません。この問題の考えられる原因は次のとおりです。

- クライアント証明書が期限切れです。`nbcertcmd -listCertDetails` または `nbcertcmd -listCertDetails -cluster` コマンドを実行して確認できます。
- クライアントキーペアが変更され、ホストが別のマスターサーバーから証明書を取得または更新されています。
- ホストの証明書が無効になっています。
- Web の認証トークンが NetBackup Web アプリケーションの操作 (`nbcertcmd`) で必要です。ユーザーが認証されていない場合、このエラーが表示される場合があります。

推奨処置: 再発行トークンを `nbcertcmd -getCertificate` コマンドで使用します。ユーザーが認証されていない場合は、`bpnbat -login -logintype WEB` コマンドを使用して Web 認証トークンを取得します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5931

メッセージ: ホスト ID が空です。

説明: 証明書の無効化要求で、ホスト ID が見つかりません。

推奨処置: 要求を再送信します。問題が継続する場合は、すべてのエラーログ情報を保存して、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5932

メッセージ: トークン使用数が設定されていません。

説明: 使用回数を 0 に設定して認証トークンを生成する試みが実行されました。

推奨処置: 有効なパラメータでトークンを生成します。許容される数は、1 から 99,999 までです。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5933

メッセージ: 最大トークン使用数の上限に達しました。

説明: 認証トークンには、固定の使用回数があります。使用回数が許容される使用回数を超えている場合、トークンを使用することはできません。

推奨処置: 新しいトークンを作成します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5934

メッセージ: トークンが期限切れになりました。

説明: トークンの有効期間が最大限度に到達して、期限切れになりました。このトークンは使用できなくなりました。

推奨処置: 新しいトークンを作成します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5936

メッセージ: 指定したトークン名が有効な形式でありません。

説明: トークンに指定した名前に、無効な文字が含まれています。

推奨処置: 有効なトークン名を指定します。有効な文字は、A-Z、a-z、0-9、_ です。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5938

メッセージ: 無効化の理由コードが無効です。

説明: NetBackup は、1 から 5 までの無効化の理由コードのみをサポートします。

推奨処置: 有効な理由コードを指定して、証明書の無効化を再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5939

メッセージ: この無効化の理由コードはサーバーでサポートされません。

説明: NetBackup は、1 から 5 までの無効化の理由コードのみをサポートします。

推奨処置: 有効な理由コードを指定して、証明書の無効化を再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5940

メッセージ: 再発行トークンは必須です。再発行トークンを入力してください。

説明: 証明書の再発行では、特定のホスト ID に関連付けられている再発行トークンが必要です。

推奨処置: 必要なホストの再発行トークンを生成して、証明書の再実行を要求します。次のコマンド (または NetBackup 管理コンソール) を使用して再発行トークンを生成します。

```
nbcertcmd -createToken -name name_of_token -reissue
[-host host_name | -hostId host_id]
```

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5941

メッセージ: ホスト ID にホストが関連付けられていません。

説明: 指定したホスト ID がマスターサーバーでは不明です。

推奨処置: 指定したホスト ID が指定したマスターサーバーに対応することを検証します。指定した NetBackup ホストで `nbcertcmd -listCertDetails` コマンドを使用して、指定したマスターサーバーに対応するホスト ID を検索します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5942

メッセージ: ローカル証明書ストアから証明書を読み取れませんでした。

説明: 証明書がローカル証明書ストアに追加されなかったか、消失または破損している可能性があります。指定の NetBackup ホストで管理者権限がない可能性もあります。また、NetBackup CA が署名した証明書が通信に使用されている場合にもこのエラーが発

生することがあります。外部 CA が署名した証明書の場合、外部証明書が消失または破損している可能性があります。

推奨処置: 指定の NetBackup ホストで管理者権限があるかどうかを確認します。必要な権限がある場合は、-force オプションを nbcertcmd -getCertificate コマンドで使用して既存の証明書を再生成します。マスターサーバーで指定した証明書配備のセキュリティレベルに応じて、このコマンドにトークンを指定する必要がある可能性があります。

外部 CA が署名した証明書が通信に使用されている場合、その証明書が消失または破損している可能性があります。次の操作を試行してください。

- bp.conf/registry で ECA_CERT_PATH キーに指定されている外部証明書が消失または破損している可能性があります。指定された証明書のパスの形式が正しいことを確認します。ECA_CERT_PATH 構成オプションに設定されている値を確認し、必要なアクセス許可があり、アクセス可能であることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5943

メッセージ: 書き込み用ファイルに対するロックを取得できません。

説明: ファイルのアップデート中にエラーが発生しました。

推奨処置: 操作を再実行します。問題が継続する場合は、すべてのエラーログ情報を保存して、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5944

メッセージ: ホストのエイリアスリストに複数のホスト名が含まれています。

説明: 証明書署名要求に複数のホスト名が含まれていますが、サポートされるのは単一のホスト名のみです。

推奨処置: 証明書署名要求に単一のホスト名を指定して、マスターサーバーに要求を再送信します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5945

メッセージ: ホストのエイリアスが指定されていません。

説明: 証明書署名要求がホスト名を含んでいません。

推奨処置: 証明書署名要求にホスト名を指定して、マスターサーバーに要求を再送信します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5946

メッセージ: トークンは必須です。トークンを入力してください。

説明: マスターサーバーの証明書配備のセキュリティレベルが、指定のホストでの証明書の自動配備をサポートしません。

推奨処置: 認証トークンを生成し、`nbcertcmd -getCertificate` コマンドを実行して証明書を要求します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5947

メッセージ: ホストがサーバーに登録されていません。

説明: 指定したホストが見つかりませんでした。

推奨処置: 正しいホスト名を指定するか、または有効な認証トークンを使って操作を再実行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5948

メッセージ: ローカル証明書ストアに証明書を書き込めませんでした。

説明: 指定した NetBackup ホストで、ローカルの証明書ストアに証明書を追加するための管理者権限がない可能性があります。

推奨処置: 指定の NetBackup ホストで管理者権限があるかどうかを確認します。必要な権限がある場合は、操作をやり直します。問題が継続する場合は、すべてのエラーログ情報を保存して、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5949

メッセージ: 証明書が存在しません。

説明: NetBackup ホストに指定したサーバーの証明書が存在しません。

推奨処置: 適切な証明書が配備されていることを確認します。証明書を配備する方法について詳しくは、『NetBackup セキュリティおよび暗号化ガイド』を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5950

メッセージ: 証明書はすでに存在します。

説明: 要求元の NetBackup ホストで、指定したサーバーの証明書がすでに存在します。

推奨処置: 必要に応じて、`nbcertcmd -getCertificate -force` コマンドを使用して既存の証明書を上書きします。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5953

メッセージ: 証明書配備レベルが無効です。

説明: 設定しようとしている証明書配備レベルが無効です。

推奨処置: 0 から 2 の間の証明書配備レベルを選択して、証明書配備レベルを設定するコマンドを再実行します。証明書配備レベルについて詳しくは、『NetBackup セキュリティおよび暗号化ガイド』を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5954

メッセージ: ホスト名を要求元ホストの IP アドレスに解決することができませんでした。

説明: マスターサーバーは、証明書を要求している NetBackup ホストのピア IP アドレスに対してホスト名を解決できません。

推奨処置: マスターサーバーがピア IP アドレスに対してホスト名を解決できるように、ネットワーク構成を検証し、修正します。または、証明書を配備するために認証トークンを使用することができます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5955

メッセージ: ホスト名がマスターサーバーに認識されていません。

説明: ホスト名が既知のホストのリストにありません。

推奨処置: 次の場所のいずれかにホストのエントリが存在することを確認します: サーバーの構成リスト、EMM データベース、1 つ以上のカタログイメージ (6 カ月以内のもの)、ポリシーにリストされているクライアント、またはクライアント DB エントリ。または、証明書を配備するために認証トークンを使用することができます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5956

メッセージ: マスターサーバーの既存の証明書配備レベルではこのオプションを使用できません。

説明: ホストに対して設定された証明書配備のセキュリティレベルで、ホスト ID ベースのセキュリティ証明書を配備することや、CA 証明書を検証なしでトラストストアに追加することができません。

推奨処置: ホスト ID ベースの証明書を取得しているときにこのエラーメッセージが表示された場合は、必ず有効な認証トークンを `-getCertificate` オプションで使用します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5957

メッセージ: マスターサーバーは CA に接続できません。

説明: マスターサーバーが NetBackup AT ブローカーに接続できません。

推奨処置: マスターサーバーで NetBackup AT ブローカーの状態を確認します。必要に応じて、サービスを再起動します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5958

メッセージ: マスターサーバーは CA 証明書にアクセスできません。

説明: マスターサーバーの Web サービスのユーザーに、CA 証明書にアクセスするための必要な権限がありません。

推奨処置: Web サービスのユーザーが、マスターサーバーで CA 証明書を読み込むために必要な権限を持っていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5959

メッセージ: Web サービスユーザーの NetBackup AT クレデンシャルが無効です。

説明: Web サービスのユーザーの AT クレデンシャルが無効または期限切れです。

推奨処置: マスターサーバーの Web サービスを停止し、`nbcertconfig -u -user webservice_user` コマンドを実行して Web サービスを再起動します。

この状態コードに関する ベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5960

メッセージ: マスターサーバーの NetBackup AT 構成を初期化できませんでした。

説明: AT 構成の初期化が失敗したか、または Web サービスのユーザーにその証明書ストアにアクセスするための必要な権限がありません。

推奨処置: Web サービスのユーザーが、マスターサーバーで証明書ストアにアクセスするために必要な権限を持っていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5962

メッセージ: ホスト名が証明書内の既存の名前と一致しません。

説明: ホスト ID の証明書の更新が、ホスト名が変更されたホストに対して試行されています。

推奨処置: NetBackup ホストの管理者が、名前が新しくなった指定のホストの証明書を取得しようとしている場合は、次の手順を実行します。

1. NetBackup ホストの管理者は、NetBackup 管理者に対して、`-host host_name | -hostId host_id` オプションを使用してホストの証明書を無効にするよう依頼してください。NetBackup 管理者は次のコマンドを使うことができます。

   ```
   nbcertcmd -revokeCertificate -reasonCode value
   -host old_host_name | -hostId host_id
   ```

2. NetBackup ホストの管理者は、NetBackup 管理者に対して、特定のホスト用の再発行トークンを生成するよう依頼してください。NetBackup 管理者は次のコマンドを使うことができます。

```
nbcertcmd -createToken -name token_name -reissue
-host old_host_name | -hostId host_id
```

3. NetBackup ホストの管理者が再発行トークンを受け取ると、次のコマンドを使用できます (操作を求めるメッセージが表示されたら、受け取ったトークンを指定します)。

```
nbcertcmd -getCertificate -token -force
```

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5963

メッセージ: エンティティが存在しません。

説明: ユーザーが特定のコマンドを使用するときに存在しないエンティティを参照しています。利用可能なエンティティは認証トークンまたはホスト ID ベースの証明書のいずれかです。ユーザーが間違ったトークン名でトークンを参照しているか、または不正なシリアル番号で証明書を参照している可能性があります。

推奨処置: コマンドで指定した引数値が正しいことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5964

メッセージ: データ変換エラーです。

説明: データの処理中に内部エラーが発生しました。

推奨処置: 操作を再実行します。問題が継続する場合は、すべてのエラーログ情報を保存して、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5965

メッセージ: この再発行トークンに関連付けられたホスト ID は別のホストに割り当てられています。このホストのホスト ID を再利用する前に、ホスト ID に関連付けられている既存の証明書を無効にして、このホスト名をホスト ID にマッピングします。

説明: ユーザーが再発行トークンを使用して `nbcertcmd -getCertificate` コマンドを指定しました。ユーザーは、サーバーで登録されている名前と異なるホスト名のホストに対して、ホスト ID を再発行しようとしています。ホストが名前変更され、その識別情報が

NetBackupドメインで保持されることを確認する場合、ユーザーは既存のホスト名で既存の証明書を無効にする必要があります。

推奨処置: ユーザーは現在の証明書を既存のホスト名で無効にしてからでないと、新しいホスト名を使って証明書を要求するための再発行トークンを使用できません。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5966

メッセージ: ホストには有効な証明書があります。ホストとそのホスト ID との関連付けを解除するには、まず証明書を無効にする必要があります。

説明: ユーザーは既存のホストを分離しようとしており、そのホストにアクティブな証明書があります。この場合、証明書を無効化したホストのみが既存のホスト ID から分離可能であるとして、サーバーは分離の要求を拒否します。

推奨処置: ユーザーはこのホストの証明書を無効化する必要があり、無効化した後にのみ、関連付けられたホスト ID から分離したものとしてマーク付けします。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5967

メッセージ: ファイルはすでに存在します。

説明: ユーザーが操作を実行するために特定のファイル名を指定しましたが、そのファイルは指定した場所にすでに存在します。

推奨処置: ユーザーは既存のファイルを名前変更、移動、削除するか、または新しいファイル名を提出することができます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5968

メッセージ: 証明書の署名要求の作成中にホスト情報を取得できませんでした。

説明: 指定したホストに対する証明書の署名要求を作成しているときに、ホスト名、ホストエイリアス、ホストキーペアなどの特定の情報がホストから取得されます。`nbcertcmd` コマンドは、この情報の取得に失敗しました。

推奨処置: 次の解決策を試みてください。

- 現在の操作を再試行します。
- システムを再起動して現在の操作を再試行します。

- 問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5969

メッセージ: NetBackup Web 管理コンソールサービスからのレスポンスを解析できませんでした。

説明: 現在の操作の実行中に NetBackup Web 管理コンソールサービスから受け取った応答が不明または不正な形式です。

推奨処置: 操作を再実行します。問題が継続する場合は、すべてのエラーログ情報を保存して、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5970

メッセージ: サーバー時間をフェッチできませんでした。

説明: 現在のサーバー時間をフェッチすることができませんでした。

推奨処置: 操作を再実行します。問題が継続する場合は、すべてのエラーログ情報を保存して、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5971

メッセージ: トークンにサポートされていない文字が含まれています。

説明: トークンファイルで渡されたトークン値にサポートされていない文字が含まれています。NetBackup では、トークン値の一部として使える文字は A-Z、a-z、0-9 のみです。

推奨処置: トークンファイルで渡されたトークン値を調べて、有効な文字 (A-Z、a-z、0-9) が使われていることを確認します。ファイルのエンコード形式が ANSI であることを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5972

メッセージ: 証明書を無効化できませんでした。すでに失効したか期限が切れています。

説明: すでに失効している証明書や期限切れの証明書を無効化しようとしても許可されません。

推奨処置: 有効な証明書を指定して、証明書の無効化を再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5973

メッセージ: トークンタイプが無効です。

説明: トークンを作成するには、有効なトークンタイプを指定する必要があります。

推奨処置: 次のトークンタイプのいずれかを指定します。

- 0 - デフォルトトークン
- 1 - 再発行トークン

トークンタイプを指定しないと、デフォルトのトークンタイプ (0) が自動的に選択されます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5974

メッセージ: 指定されたトークンにはホスト ID が必要です。

説明: 再発行トークンを作成するには、対応するホスト ID が必要です。

推奨処置: トークンを作成するホストのホスト ID を指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5976

メッセージ: パスフレーズは 8 ～ 20 文字で指定する必要があります。

説明: 指定したパスフレーズの長さは、許容範囲外です。

推奨処置: パスフレーズは 8 ～ 20 文字で指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5977

メッセージ: 新しいパスフレーズは必ず、古いパスワードとは異なるものにします。

説明: 指定されたパスフレーズは、既存のものと同じです。

推奨処置: 既存のものとは異なるパスフレーズを指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5978

メッセージ: 証明書失効リスト (CRL) とセキュリティレベルの更新に失敗しました。(Failed to refresh the certificate revocation list (CRL) and security level.)

説明: このエラーは、次の原因で発生する場合があります。

- 推奨処置: HTTP 要求で、CRL の取得に失敗した
- ディスク上に CRL を保存できなかった
- HTTP 要求でセキュリティレベルの取得に失敗した
- CRL およびセキュリティレベルの情報で `certmapinfo.json` を更新するのに失敗した
- DMZ 内のクライアントがメディアサーバーで HTTP トンネルに接続できなかったため、CRL の取得に失敗した

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- マスターサーバーの NetBackup サーバーで、`nbwebservice` の統合ログ (OID 466 と 484) を調べる
- メディアサーバーで、`pbx` (OID 103)、`nbpxytnl` (OID 490)、`nbpxyhelper` (OID 486) のログを調べます。`pbx` は次のディレクトリに記録されます。
  Windows の場合: *install_path*¥VxPBX¥log
  UNIX の場合: /opt/VRTSpbx/log
- 以下がオンラインであることを確認します。
  - NetBackup マスターサーバー
  - NetBackup Web 管理コンソールサービス (`nbwmc`)
  - NetBackup リレーショナルデータベース (`NBDB`)
- エラーが発生したホストで、`nbcertcmd` のレガシーログを調べる

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5979

メッセージ: 証明書の証明書失効リスト (CRL) が無効です。(The certificate revocation list (CRL) in the certificate is invalid.)

説明: このエラーは、次の原因で発生する場合があります。

- 説明: ホストが HTTP 要求で証明書を要求したときに CRL の取得に失敗した。
- CRL が空か、CRL の形式が無効。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- エラーが発生したホストで、nbcertcmd のレガシーログを調べるこれらのログを使用して、Web サービスで発生する問題をトラブルシューティングできます。
- マスターサーバーで、nbwebservice の統合ログ (OID 466 と 484) を確認する。
- マスターサーバーでサービスを再起動する。ホストで次のコマンドを再試行して、CRL を取得する。

  ```
  ./nbcertcmd -getCrl
  ```

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5980

メッセージ: 証明書のセキュリティレベルが無効です。

説明: ホストが HTTP 要求で証明書のセキュリティレベルの取得に失敗しました。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- マスターサーバーの NetBackup サーバーで、nbwebservice の統合ログ (OID 466 と 484) を調べる
- エラーが発生したホストで、nbcertcmd のレガシーログを調べる
- 次のホストのコマンドを実行して、CRL とセキュリティレベルをフェッチします。

  ```
  ./nbcertcmd -getCrl
  ```

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5982

メッセージ: 証明書失効リスト (CRL) を使用できません。(The certificate revocation list (CRL) is unavailable.)

説明: NetBackup CA が署名した証明書が通信に使用されている場合、次の理由によりこのエラーが発生することがあります。

- (シナリオ 1) NetBackup Web サービスがまだ CRL を生成していない。NetBackup Web サービスは、起動時に新しい CRL を生成しようとします。CRL が生成されていない場合、次のいずれかを意味します。CRL を作成中であるか、CRL 生成に問題があります。

- (シナリオ 2) 現在のドメイン用にキャッシュされた CRL がホストにない。

外部 CA が署名した証明書が通信に使用されている場合。

- (シナリオ 3) NetBackup が正しい CRL パスで構成されていない、または証明書に有効な CRL 配布ポイント (CDP) が含まれていない。
- (シナリオ 4) NetBackup CRL キャッシュにキャッシュされた CRL がホストにない。

推奨処置**:** 必要に応じて次の操作を実行します。

シナリオ 1 の場合、次を行います。

- コマンドまたは操作を再試行します。
- `nbatd` がマスターサーバーで実行していることを確認し、操作を再試行します。
- マスターサーバー上でサービスを再起動し、操作を再試行します。
- マスターサーバーで、NetBackup サーバーの `nbwebservice` の統合ログ (すべての OID) を調べます。
- マスターサーバーと、エラーが発生したホストで、`nbatd` の統合ログ (OID 18) を調べます。

シナリオ 2 の場合、次を行います。

- マスターサーバーで次のコマンドを実行して、操作を再試行します。

  ```
  ./nbcertcmd -getCrl -server master server name
  ```

- 通信するすべてのホストで、`nbpxyhelper` の統合ログ (OID 486) を調べる
- エラーが発生したホストで、`nbcertcmd` のレガシーログを調べる
- (シナリオ 3) NetBackup が正しい CRL パスで構成されていない、または証明書に有効な CDP が含まれていない。
  - `ECA_CRL_PATH` の設定が NetBackup 構成ファイルで指定されている場合は、次を確認します。
    - `ECA_CRL_PATH` に正しい CRL ディレクトリのパスが設定されている。
    - CRL ディレクトリに、(`ECA_CRL_CHECK` 設定に従って) すべての必要な証明書の発行者の CRL が含まれている。
    - CRL が PEM または DER 形式である。
    - CRL の期限が切れていない。
    - CRL の最終更新日が将来の日付ではない。
  - CDP を使用し、該当する場合は、次の操作を行います。
    - あらゆる理由の無効化の情報を含む CRL を指す、1 つ以上の CDP (HTTP または HTTPS プロトコルを使用) が証明書にあることを確認する。

    - CDP の URL がアクセス可能である。
- (シナリオ 4) NetBackup CRL キャッシュにキャッシュされた CRL がホストにない。
    - NetBackup 構成ファイルで ECA_CRL_PATH 設定が指定されている場合、通信するすべてのホストで次のコマンドを実行し、操作を再試行します。

      ```
      ./nbcertcmd -updateCRLCache
      ```

    - bpclntcmd が実行中の場合は終了させて (bpclntcmd -terminate)、この操作を再試行します。
        - VERBOSE と ENABLE_NBCURL_VERBOSE (0|1) を設定します。
        - bpclntcmd のログを調べます。
    - 通信するすべてのホストで、nbpxyhelper の統合ログ (OID 486) を調べる
    - エラーが発生したホストで、nbcertcmd のレガシーログを調べる

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5983

メッセージ**:** ホスト証明書は無効化されています。

説明**:** ホスト証明書が証明書取り消しリスト (CRL) に存在しますが、無効になっています。

推奨処置**:** 必要に応じて次の操作を実行します。

- エラーが発生したホストの NetBackup サーバーで nbcertcmd のレガシーログを調べます。
- 通信するすべてのホストで、nbpxyhelper の統合ログ (OID 486) を調べます。
- エラーが発生して証明書が無効になった場合は該当ホストの証明書を再発行します。
- 意図的に証明書が無効になった場合はセキュリティ違反の操作が試行された可能性があります。
- セキュリティ管理者に連絡します。
- ホストの証明書を再発行するには、『NetBackup セキュリティおよび暗号化ガイド』を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5986

メッセージ: ホストをマスターサーバーとして検証できなかったため、ホストの証明書要求が拒否されました。

説明: `nbcertcmd -getCertificate` コマンドでマスターサーバー固有のパラメータが送信されましたが、マスターサーバー以外のホストの証明書が要求されました。

推奨処置: マスターサーバー以外のホストに証明書を配備する際は、マスターサーバー固有のパラメータを送信しないように注意してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5987

メッセージ: NetBackup マスターサーバーのホスト ID をフェッチできません。マスターサーバーに証明書がありません。

説明: マスターサーバーに証明書がないか、マスターサーバー上の NetBackup Service Layer (NBSL) が停止しています。

推奨処置: 以下のことを必ず行います。

- マスターサーバーで NBSL を実行する
- NBSL をマスターサーバーで実行する場合は、マスターサーバーにホスト ID ベースの証明書が配備されていることを確認する
- ホスト ID ベースの証明書を配備しても、引き続きこのエラーが発生する場合は、「マスターサーバーのホスト名変更の問題を解決する」の手順を参照してください。

マスターサーバーのホスト名変更の問題を解決する

このエラーは、以下のいずれかの状況で、マスターサーバーのホスト名を完全修飾ドメイン名 (FQDN) から短縮名 (またはその逆) に変更した場合に発生する可能性があります。

- 災害後の NetBackup のインストール
- NetBackup 構成ファイル (UNIX または Windows レジストリの `bp.conf` ファイル) の手動更新

次の例では、NetBackup を短縮名のマスターサーバーにインストールして、カタログバックアップを実行しています。災害後に、NetBackup をディザスタリカバリモードでマスターサーバーにインストールしますが、このときに FQDN を使用します。ただし、マスターサーバー (またはディザスタリカバリパッケージ) の識別情報は短縮名でリストアされます。そのため、クライアント証明書の再発行や自動更新、およびクライアントへの新しい証明書の配備を行うとエラーになります。

この問題を回避するには、次の手順を実行します。

1. マスターサーバーにログオンします。

2. 次のコマンドを実行します。

   UNIX の場合:

   ```
   /usr/openv/netbackup/bin/nbcertcmd -ping
   ```

   Windows の場合:

   ```
   Install_path¥NetBackup¥bin¥nbcertcmd -ping
   ```

   - コマンドが正常に実行された場合は、次の手順に進みます。
   - 既存の状態コード 8509 (指定したサーバー名が Web サービス証明書内に見つかりませんでした) で失敗した場合は、次のテクニカルノートに記載されている手順を実行します。
     https://www.veritas.com/support/en_US/article.100034092
     次の手順に進みます。

3. マスターサーバーで、NetBackup Web 管理コンソールサービスを停止して、起動します。次の NetBackup コマンドを使用します。

   UNIX の場合:

   ```
   /usr/openv/netbackup/bin/nbwmc -terminate
   ```

   ```
   /usr/openv/netbackup/bin/nbwmc -start
   ```

   Windows の場合:

   ```
   install_path¥NetBackup¥wmc¥bin¥nbwmc.exe -stop -srvname "NetBackup
   Web Management Console"
   ```

   ```
   install_path¥NetBackup¥wmc¥bin¥nbwmc.exe -start -srvname
   "NetBackup Web Management Console"
   ```

4. マスターサーバーでユーザーログインを実行します。次のコマンドを使用します。

   ```
   install_path/netbackup/bin/bpnbat -login -loginType WEB
   ```

   次に例を示します。

   ```
   install_path¥netbackup¥bin¥bpnbat -login -loginType WEB
         Authentication Broker [abc.example.com is default]:
         Authentication port [0 is default]:
         Authentication type (NIS, NISPLUS, WINDOWS, vx, unixpwd,
          ldap)[WINDOWS is default]:
         Domain [abc.example.com is default]:
         Login Name [administrator is default]:
         Password:
         Operation completed successfully.
   ```

5. マスターサーバーの Client_Name キーの値に注意してください。クラスタ化されたマスターサーバーの場合は、Cluster_Name キーの値に注意します。これは次の場所にあります。

   UNIX の場合: `/usr/openv/netbackup/bp.conf`

   Windows の場合:
   `HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Veritas¥NetBackup¥CurrentVersion¥Config`

   この値には FQDN または短縮名のどちらでも指定できます。たとえば、`abc.example.com` などを使用できます。

6. マスターサーバーのホスト ID に注意します。この値を取得するには、次のコマンドを使用します。

   install_path/netbackup/bin/nbcertcmd -listCertDetails

   クラスタ化されたマスターサーバーを設定するには、次のコマンドを使用します。

   install_path¥netbackup¥bin¥nbcertcmd -listCertDetails -cluster

   このコマンドは複数のレコードを返すことがあります (1 つしかレコードが返されない場合は、そのレコードに指定されたホスト ID を選択)。

   - 手順 5 で取得したホスト名が FQDN である場合は、[発行者 (Issued By)] エントリが短縮名と一致するレコードを選択します。
   - 手順 5 で取得したホスト名が短縮名である場合は、[発行者 (Issued By)] エントリが FQDN と一致するレコードを選択します。

   次に例を示します。

```
install_path¥netbackup¥bin¥nbcertcmd -listCertDetails

Master Server : abc
Host ID : xxxxxx-4201-4c6a-xxxx-xxxxx
Issued By : /CN=broker/OU=root@abc/O=vx
Serial Number : 0x62e108c90000000c
Expiry Date : Aug 21 08:42:54 2018 GMT
SHA1 Fingerprint : 50:89:AE:66:12:9A:29:4A:66:E9:DB:71:37:
  C7:EA:94:8C:C6:0C:A0


Master Server : xyz
Host ID : yyyyyy-4785-4252-yyyy-yyyyy
Issued By : /CN=broker/OU=root@xyz.master1.com/O=vx
Serial Number : 0x6ede87a70000000a
Expiry Date : Aug 21 09:52:13 2018 GMT
SHA1 Fingerprint : FE:08:C2:09:AC:5D:82:57:7A:96:5C:C1:4A:
```

```
  E6:EC:CA:CC:99:09:D2

Operation completed successfully.
```

この例では、2 つのレコードが返されます。1 つ目のレコードでは、[発行者 (Issued By)]フィールドで指定した発行者の名前が、手順 5 で取得した client_name の短縮名と一致しています。1 つ目のレコードに表示されるホスト ID を選択します。

7. ホスト ID からホスト名へのマッピングを追加します。手順 6 で取得したマスターサーバーのホスト ID を、手順 5 で取得したホスト名にマッピングします。

   次のコマンドを使用します。

   ```
   install_path/netbackup/bin/admincmd/nbhostmgmt -a -i host_ID -hm
   host_name
   ```

   次に例を示します。

   ```
   install_path/netbackup/bin/admincmd/nbhostmgmt -a -i
     xxxxxx-4201-4c6a-xxxx-xxxxx -hm abc.example.com

   abc.example.com is successfully mapped to
   xxxxxx-4201-4c6a-xxxx-xxxxx.
   ```

   NetBackup 管理コンソールを使用して、このホスト ID からホスト名へのマッピングを追加することもできます。[セキュリティ管理 (Security Management)] > [ホスト管理 (Host Management)] > [ホスト (Hosts)]タブを使用します。

8. 次のコマンドを使用して、マスターサーバーのホスト ID ベースの証明書を更新します。

   ```
   install_path/netbackup/bin/nbcertcmd -renewCertificate
   ```

   クラスタ化されたマスターサーバーの場合は、次のコマンドを使用します。

   ```
   install_path¥netbackup¥bin¥nbcertcmd -renewCertificate -cluster
   ```

9. クライアントで証明書の配備を続行します。これは、再発行証明書の配備、証明書の自動更新、または新しい証明書の配備のいずれかになります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5988

メッセージ: ホスト名がホスト ID からホスト名へのマッピングのリストに含まれていません。

説明: 要求元のホスト名がそれぞれのホスト ID とマッピングされていません。

推奨処置: ホスト名を関連するホスト ID にマップします。NetBackup 管理コンソールで、[セキュリティ管理]、[ホスト管理]、[ホスト]タブまたは nbhostmgmt コマンドを使用してマッピングを追加します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5989

メッセージ: 証明書がこのホストに対してすでに発行されているため、再発行トークンは必須です。既存の証明書が有効な場合は無効にし、このホスト名を関連するホスト ID にマップしてください。

説明: インストールと再インストール中に使用されるホスト名が異なっています。ただし、ホスト名は同じホスト ID に関連付けられています。これは、以前使用したホスト名が shortname で今使用しているのが FQDN のとき、またはその逆のときに発生する場合があります。NetBackup 管理コンソールで、[セキュリティ管理]、[ホスト管理]、[ホスト]タブの順に移動するまたは nbhostmgmt コマンドを使用してホストレコードを識別し、ホスト ID を使用して再発行トークンを生成する必要があります。またホストのクライアント名が前述のリストの 1 つと一致することを確認することもできます。

推奨処置: この新しい名前を使って証明書を配備するには、既存のホスト ID の再発行トークンを指定する必要があります。新しいホスト名を使用して再インストールを正しく行うには、次の操作を必ず行います。

- ホストに有効な証明書がある場合は無効化します。
- 関連するホスト ID にホスト名をマッピングします。NetBackup 管理コンソールで、[セキュリティ管理]、[ホスト管理]、[ホスト]タブまたは nbhostmgmt コマンドを使用してマッピングを追加します。
- ホストのクライアント名と発行済みホスト ID に関連付けられているプライマリホスト名が一致するようにします。

メモ: 別のホストにある既存のホスト ID からホスト名へのマッピングと一致する名前のホストに証明書を配備する場合は、既存のホスト ID からホスト名へのマッピングを削除して操作を再試行するか、ホストデータベースに新しいホストを追加します。

ホストの追加方法について詳しくは、『NetBackup セキュリティおよび暗号化ガイド』を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5990

メッセージ: 指定したホスト ID からホスト名へのマッピングが複数のホストで共有され、証明書の自動再発行のパラメータが 2 つ以上のホストに設定されています。

説明: ホスト ID からホスト名へのマッピングを共有する複数のホストに対して、証明書の自動再発行のパラメータが設定されています。この場合、NetBackup は証明書を再発行する必要があるホストを判別できません。したがって、証明書を配置することはできません。

推奨処置: 共有マッピングの場合は、証明書の自動再発行のパラメータが、必要なホストにのみ設定されていることを確認します。他のホストについては、次のコマンドを実行してパラメータをリセットできます。

```
nbhostmgmt -allowautoReissueCert -autoReissue 0
```

または、NetBackup 管理コンソールを使うこともできます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5991

メッセージ: 指定したホストが存在しないか、証明書の自動再発行のパラメータがホストに設定されていません。

説明: NetBackup が、指定したホストで証明書を再発行するためには、それが有効なホストであり、そのホストに対して証明書の自動再発行のパラメータを設定する必要があります。

推奨処置: 指定したホストが存在すること、およびホストに対して証明書の自動再発行のパラメータが設定されていることを確認します。リカバリするホストが存在しない場合は、そのホストに対して[リストア準備 (Prepare to Restore)]のワークフローを再度開始します。ホストに対して証明書の自動再発行のパラメータを設定するには、次のコマンドを実行します。

```
nbhostmgmt -allowautoReissueCert -autoReissue 1
```

または、NetBackup 管理コンソールを使うこともできます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5992

メッセージ: ホスト情報を更新できないため、証明書要求に失敗しました。

説明: NetBackup は、ホストの情報を更新できません。

推奨処置: 操作を再実行します。問題が継続する場合は、すべてのエラーログ情報を保存して、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5993

メッセージ: 証明書はこのホストで有効ではありません。

説明: 配備する証明書がホストに関連付けられていない可能性があります。

推奨処置: 同じホストに対して証明書が発行されていることを確認し、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5994

メッセージ: 指定した指紋は CA 証明書の指紋と一致しません。

説明: 指定した指紋がトラストストアにある CA 証明書の指紋と一致しません。

推奨処置: 適切な指紋を指定したことを確認し、操作を再試行してください。問題が解決しない場合は、`nbcertcmd -removeCACertificate` コマンドを使用してローカルのトラストストアから CA 証明書を削除し、操作を再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5995

メッセージ: 証明書の登録に失敗しました。登録する証明書に関連付けられたホスト ID は別のホストに割り当てられています。(The certificate enrollment failed. The host ID that is associated with the certificate to be enrolled is assigned to another host.)

説明: 登録する証明書が、指定されたホストに関連付けられておらず、別のホストと関連付けられています。

推奨処置: 次のいずれかを実行します。

- ホストにすでに登録または発行されている証明書を指定します。
- NetBackup データベースにある証明書のサブジェクト名を追加または更新 (削除してから追加) します。次を実行します。
  - `nbcertcmd -deleteECACertEntry` コマンドを実行して、既存のホストと証明書との関連付けを削除します。

- `nbcertcmd -createECACertEntry` コマンドを実行して、証明書を既存のホストに関連付けます。コマンドについて詳しくは、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5996

メッセージ: 証明書の登録に失敗しました。要求に証明書が含まれていないか、証明書が破損しています。(The certificate enrollment failed. The request does not contain the certificate or the certificate is corrupted.)

説明: 登録が失敗したために証明書が壊れた可能性があります。

推奨処置: 指定した証明書が有効であることを確認します。問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5997

メッセージ: ホスト証明書を登録できません。(The host certificate cannot be registered.) 証明書の拡張キー用途のフィールドに、クライアント認証とサーバー認証の属性を含める必要があります。

説明: 登録するサードパーティの証明書では、正常に登録するために、拡張キー用途のフィールドに、クライアント認証とサーバー認証の属性が必要です。

推奨処置: 登録するサードパーティの証明書の拡張キー用途のフィールドに、クライアント認証とサーバー認証の属性があることを確認します。必要に応じて次の操作を実行します。

- 次のコマンドを実行します。

  ```
  openssl x509 -in certificatepath -text -noout -purpose
  ```

  - 証明書にクライアント認証とサーバー認証の両方の属性が含まれる場合は、次の出力が表示されます。

    ```
    Certificate purposes:
    SSL client: Yes
    SSL server: Yes
    ```

    サードパーティの証明書の登録を再試行します。

  - 1 つまたは両方の属性が不足している場合は、問題を解決するためにセキュリティ管理者にお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5998

メッセージ: 証明書がこのマスターサーバーに登録されていません。

説明: 外部 CA によって発行されたホスト証明書がマスターサーバーに登録されていません。

推奨処置: `nbcertcmd -enrollcertificate` コマンドを使用して、マスターサーバーにホスト証明書を登録します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 5999

メッセージ: 外部証明書の秘密鍵は暗号化されていますが、パスフレーズが指定されていません。(The private key of the external certificate is encrypted, but the passphrase is not provided.)

説明: 外部証明書の秘密鍵はパスフレーズで暗号化されています。ただし、パスフレーズファイルのパスが `ECA_KEY_PASSPHRASEFILE` 構成オプション (UNIX または Windows レジストリの `bp.conf` ファイル内) で指定されていません。

推奨処置: パスフレーズファイルのパスが `ECA_KEY_PASSPHRASEFILE` 構成オプションで指定されていることを確認します。NetBackup 構成オプションについて詳しくは、『NetBackup 管理者ガイド Vol. 1』を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6000

メッセージ: 提供されたパスはホワイトリストに載っていません

説明: 提供されたパスにアクセスできない場合は NetBackup ホストにこのコードが表示されます。

推奨処置: NetBackup のデフォルトパスを使用してログ記録を続行するか、ファイルオプションの名前を変更 (たとえば、`user_ops` フォルダを使用) することを推奨します。設定で NetBackup のデフォルトパスを使用できない場合は、NetBackup 構成にカスタムパスを追加する必要があります。カスタムパスを追加する方法について詳しくは、『NetBackup 管理者ガイド Vol. 1』の「BPCD_WHITELIST_PATH option for NetBackup servers and clients」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6530

メッセージ: サーバーで SharePoint Web サービスを開始できません

説明: NetBackup SharePoint GRT Web サービス `Veritas.NetBackup.SPServiceHost.exe` はフロントエンドサーバーで開始できません。

推奨処置: SharePoint GRT Web サービス `Veritas.NetBackup.SPServiceHost.exe` は、デフォルトでは NetBackup クライアントに配備し、SharePoint 2016 バックアップのリストア時にのみ開始します。リストアが完了したら、Web サービスを停止します。

SharePoint 2016 をフロントエンドサーバーに正しくインストールしていることを確認します。`Veritas.NetBackup.SPServiceHost.exe` サービスは、コマンドラインで手動で開始することもできます。サービスはリストア時に開始してリストアが完了したら停止します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6531

メッセージ: クライアントに対するオペレーティングシステムのユーザー/パスワードの検証が失敗しました

説明: SharePoint 資格情報が見つからないか、または SharePoint 管理者権限で NetBackup クライアントサービスを実行していません。

推奨処置: 参照、バックアップ、リストアに使用するすべてのノードで SharePoint 資格情報を設定します。

『NetBackup for Microsoft SharePoint Server 管理者ガイド』の「NetBackup for SharePoint 用 NetBackup Client Service のログオンアカウントの構成」を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6600

メッセージ: BigData ポリシージョブが失敗しました。有効なクレデンシャルを入力し、アプリケーションサーバーまたはバックアップホストの正しいエントリを指定したことを確認して検証してください。

説明: このエラーは、BigData ポリシーの検証で問題があるときに発生します。

推奨処置: 有効なクレデンシャルを入力したこと、アプリケーションサーバーまたはバックアップホストの正しいエントリを指定したことを調べて検証し、ネットワーク接続性の問題を解決してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6100

メッセージ: 接続ソケットを Private Branch Exchange に転送できませんでした。(Failed to forward connection socket to the Private Branch Exchange.)

説明: NAT 環境では、Private Branch Exchange の負荷が大きい場合、新しい接続の受け入れを拒否する場合があります。

推奨処置: Private Branch Exchange またはサブスクライバのプロセスログで詳細を確認します。しばらく経ってから、操作を再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6101

メッセージ: サブスクライバのプロセスで内部エラーが発生しました。(An internal error has occurred during the subscriber process.)

説明: 内部エラーのため、サブスクライバのプロセスが Message Queue Broker のメッセージを処理できません。

推奨処置: ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6102

メッセージ: サブスクライバと Message Queue Broker のプロセスを接続するソケットは閉じています。(A socket that connects the subscriber and the message queue broker processes is closed.)

説明: サブスクライバと Message Queue Broker プロセス間の既存の接続は閉じています。

推奨処置: 次の手順を実行します。

- サブスクライバのログを確認します。
- サーバーで Message Queue Broker プロセスが実行中であることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6103

メッセージ: パブリッシャと Message Queue Broker のプロセスを接続するソケットは閉じています。(A socket that connects the publisher and the message queue broker processes is closed.)

説明: パブリッシャと Message Queue Broker プロセス間の既存の接続が閉じています。

推奨処置: Message Queue Broker にメッセージを発行するプロセスのログで、詳細なログを確認します。マスターサーバーで Message Queue Broker が実行中であることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6104

メッセージ: パブリッシャのプロセスが Message Queue Broker にメッセージを発行できません。(The publisher process cannot publish messages to the message queue broker.)

説明: パブリッシャのプロセスが Message Queue Broker に接続されていますが、メッセージを発行できません。

推奨処置: 次の手順を実行します。

- リモートクライアントのサブスクライバプロセスのログで、詳細を確認します。
- リモートクライアントが起動して実行中であることを確認します。
- リモートクライアントでサブスクライバサービスが実行中であることを確認します。
- サブスクライバサービスに、マスターと通信するための有効な証明書があることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6105

メッセージ: パブリッシャまたはサブスクライバのプロセスが、発行されたメッセージの通知を受信しません。(The publisher and or subscriber process does not receive an acknowledgment for the published message.)

説明: Message Queue Broker プロセスは、メッセージが送信または受信された後、パブリッシャまたはサブスクライバプロセスに通知を送信できません。

推奨処置: サブスクライバが Message Queue Broker に接続されていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6106

メッセージ: JSON 形式で発行するメッセージの構築に失敗しました。(Failed to build a message that is to be published in a JSON format.)

説明: 必要な形式でのメッセージの構築に失敗しました。

推奨処置: ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6107

メッセージ: Message Queue Broker が送信した JSON メッセージの解析に失敗しました。(Failed to parse the JSON message that the message queue broker has sent.)

説明: JSON メッセージの解析に失敗しました。

推奨処置: ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6108

メッセージ: Message Queue Broker のメッセージ形式はサポートされていません。(The message type of the message queue broker is not supported.)

説明: Message Queue Broker のメッセージ形式はサポートされていません。(The message type of the message queue broker is not supported.)

推奨処置: ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6109

メッセージ: JSON 応答内の Message Queue Broker の詳細が無効です。(Message queue broker details in the JSON response are not valid.)

説明: JSON 応答内の Message Queue Broker の詳細が無効です。(Message queue broker details in the JSON response are not valid.)

推奨処置: ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6601

メッセージ: 1 つ以上の入力パラメータまたは引数が無効です。

説明: 入力パラメータまたは引数は、次の理由で無効になる場合があります。

- アプリケーションサーバーまたはバックアップホストに不正な値が指定されているか、値が指定されていない。
- NetBackup がアプリケーションサーバーまたはバックアップホストに到達できない。
- NetBackup がジョブを完了するためのオブジェクトを見つけられない。
- 現在、適切なプラグインを利用できない。

推奨処置: 有効なクレデンシャルを入力し、アプリケーションサーバーまたはバックアップホストの正しいエントリを指定したことを確認して検証してください。BigData フレームワークライブラリがコンピュータに正しくインストールされていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6602

メッセージ: ジョブの実行に使用できるメモリまたはリソースが不足しています。

説明: このエラーは次の理由で発生します。

- システムへのメモリ割り当てが不十分。
- システムで利用可能なリソースが不十分。

推奨処置: 十分なメモリがシステムに割り当てられており、システムで十分なリソースが利用可能なことを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6603

メッセージ: 操作を完了できません。システム権限がないため、サーバーへのアクセスが拒否されました。

説明: ユーザーには、操作の実行に必要な権限がありません。

推奨処置: アプリケーションサーバーにアクセスしてバックアップを完了したり操作をリストアするために必要な権限がユーザーにあることを調べます。関連するアクセスリストにバックアップホストを追加したことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6604

メッセージ: 操作の完了に失敗しました。サーバー上で開いているオブジェクトの数が上限に到達しました。

説明: アプリケーションサーバーで複数の並列実行ジョブを実行しています。

推奨処置: 開くことのできるオブジェクト数の上限を増やします。開くことのできるオブジェクト数の上限を増やすには、適切なプラグインサポートガイドを参照してください。別の方法としては、ファイルを開くとき設定をバックアップホストで調べることができます。たとえば、UNIX システム上では `ulimit -n` です。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6605

メッセージ: サーバーリソースがビジー状態のため、要求を処理できません。

説明: サーバーリソースがビジー状態または利用不可のいずれかで、これによりジョブが失敗します。

推奨処置: 操作を再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6606

メッセージ: 操作の完了に失敗しました。オブジェクトはすでに存在します。

説明: ファイルシステムのフォルダまたは仮想マシンがすでに存在します。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- 同じ名前を持つ 1 つ以上の仮想マシンが存在する場合は、いずれかの仮想マシンを名前変更するか削除して対応できます。
- 詳しくは、NetBackup ログ (bpbkar ログまたは nbappdiscv ログ) を調べてください。
- さらに、関連する状態ファイルを削除することもできます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6607

メッセージ: NetBackup のバージョンが BigData フレームワークライブラリのバージョンと一致しません。

説明: NetBackup と BigData フレームワークライブラリにバージョンの不一致があります。

推奨処置: NetBackup と BigData フレームワークライブラリが正しくインストールされていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6608

メッセージ: NetBackup のバージョンがプラグインライブラリのバージョンと一致しません。

説明: NetBackup と BigData アプリケーションのプラグインライブラリにバージョンの不一致があります。

推奨処置: NetBackup および関連するプラグインライブラリが正しくインストールされていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6609

メッセージ: オブジェクトが無効なため、NetBackup プラグインは操作を完了できません。

説明: このエラーは、次の理由で発生する場合があります。

- アプリケーションの種類が指定されていないか、値が空です。
- 操作を完了するための適切なプラグインが使用できない場合があります。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- アプリケーションサーバーまたはバックアップホストの正しいエントリを入力したことを確認して検証してください。

- 操作を正常に完了するための正しいプラグインをインストールしたことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6610

メッセージ: NetBackup プロセスで内部エラーが発生しました。

説明: NetBackup プロセスで内部エラーが発生しました。

推奨処置: 詳しくは、NetBackup デバッグログを調べてください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6612

メッセージ: サーバーリソースがビジー状態または使用不可のため、要求を処理できません。操作を再試行します。

説明: アプリケーションサーバーまたはバックアップホストがビジー状態か使用不可です。

推奨処置: 操作を再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6614

メッセージ: 操作の完了に失敗しました。

説明: ジョブの進行中に、アプリケーションサーバーまたはバックアップホストが突然シャットダウンまたはクラッシュします。

推奨処置: システムが起動し動作を再開した後に、操作を再試行してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6616

メッセージ: この操作形式は現在サポートされていません。

説明: このエラーは、次の理由で発生する場合があります。

- 選択されたスケジュール形式がサポートされない。
- アプリケーションサーバーが操作をサポートしない。たとえば、スナップショット操作は特定のディレクトリでサポートされない場合があります。

推奨処置: 完了しようとするバックアップ方式または操作がプラグインでサポートされることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6617

メッセージ: システムコールが失敗しました。

説明: アプリケーションサーバーまたはオペレーティングシステムで内部エラーが発生しました。

推奨処置: 詳しくは、システムログまたはオペレーティングシステムログを調べてください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6618

メッセージ: NetBackup は、操作の完了に必要なファイルを見つけられません。

説明: バックアップする必要があるファイルが見つからないか、ファイルへのアクセス権が変更されています。

推奨処置: ファイルの場所を確認します。バックアップジョブ中にファイルが削除されたかどうかを調べます。必要なアクセス権限がファイルにあることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6619

メッセージ: ネットワーク接続の問題により、エラーが発生しました。

説明: ネットワークの問題により、ソケット読み込みエラーが発生しました。

推奨処置: ネットワーク接続性の問題を解決するには、システムログを調べて再試行してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6620

メッセージ: サーバーの接続数が上限に到達しました。

説明: サーバーは、開くことのできる接続数の上限に達しました。

推奨処置: 開くことのできるオブジェクト数の上限を増やします。開くことのできるオブジェクト数の上限を増やすには、適切なプラグインサポートガイドを参照してください。別の方法としては、ファイルを開くとき設定をバックアップホストで調べることができます。たとえば、UNIX システム上では `ulimit -n` です。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6621

メッセージ: ネットワークプロトコルがサポートされていないため、エラーが発生しました。

説明: アプリケーションサーバーとの通信に使用しているプロトコルがサポートされていない可能性があります。

推奨処置: ネットワーク接続性の問題を検証し解決してください。ネットワーク接続性の問題を解決するには、システムログを調べて再試行してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6622

メッセージ: NetBackup プロセスで内部エラーが発生しました。(An internal error has occurred in the NetBackup process.)

説明: NetBackup プロセスで内部エラーが生成されました。

推奨処置: 詳しくは、NetBackup のログを確認してください。

- OpenStack の作業負荷の場合、イメージサービス名を `glance` に更新します。OpenStack コンソールで、次のコマンドを実行します。

  ```
  openstack service set --name glance name or ID of image service
  ```

- Hadoop の作業負荷の場合は、`hadoop.conf` の JSON ファイル形式が有効であることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6623

メッセージ: アプリケーションサーバーまたはバックアップホストへの接続に失敗しました。サーバーが停止しているか、サーバーにアクセスできません。

説明: このエラーは、次の理由で発生する場合があります。

- アプリケーションサーバーが停止しているか、サーバーにアクセスできません。
- アプリケーションサーバーは、バックアップホストとの接続を確立できませんでした。

推奨処置: ネットワーク接続性の問題を検証し解決してください。アプリケーションサーバーとバックアップホストが動作中であることを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6625

メッセージ: バックアップホストは、操作を実行する権限がないか、アプリケーションサーバーとの接続を確立できません。

説明: このエラーは、次の理由で発生する場合があります。

- バックアップホストに、操作を完了する権限がない。
- バックアップホストが、アプリケーションサーバーとの接続を確立できない。
- バックアップホストが、関連するアクセスリストに追加されていない。

推奨処置: 次の項目について確認します。

- バックアップホストに、必要な権限がある。
- バックアップホストとアプリケーションサーバー間のファイアウォールの問題が解決されている。
- バックアップホストが、関連するアクセスリストに追加されている。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6626

メッセージ: サーバー名が無効です。

説明: アプリケーションサーバーの名前が不正または無効です。

推奨処置: アプリケーションサーバーの正しい名前を指定していることを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6628

メッセージ: ドメインネームサービス (DNS) のエラーにより、ネットワーク接続を確立できません。

説明: DNS 内にエラーが発生しました。

推奨処置: ネットワーク接続性の問題または DNS の問題を検証し解決してください。ネットワーク接続性の問題を解決するには、システムログを調べて再試行してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6629

メッセージ: 操作を完了できません。ユーザーまたはサーバーの認可に失敗しました。

説明: ユーザーまたはサーバーには、操作を実行する権限がありません。

推奨処置: ユーザーに必要な権限があり、サーバー (アプリケーションサーバーまたはバックアップホスト) が関連するアクセスリストに追加されていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6630

メッセージ: サーバーリソースがビジー状態または使用不可のため、要求を処理できません。操作を再試行します。

説明: 同じファイルまたはオブジェクトに対して並列実行リストアジョブが進行中の場合に、このエラーが発生することがあります。

推奨処置: ある 1 つのファイルまたはオブジェクトのリストアは必ず単一のジョブで実行するようにします。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6631

メッセージ: システムで使用可能なストレージが不足しています。

説明: アプリケーションサーバーまたはバックアップホストには、操作を実行するのに十分なストレージがありません。

推奨処置: システムで使用可能なストレージが十分あることを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6633

メッセージ: 操作を完了できません。システム権限がないため、オブジェクトへのアクセスが拒否されました。

説明: 操作の実行に必要な権限がありません。

推奨処置: ファイルまたはオブジェクトへの読み込書き権限を所有していることを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6634

メッセージ: ファイルまたはオブジェクトが見つかりません。

説明: ファイルまたはオブジェクトが無効、または存在しません。

推奨処置: ファイルまたはオブジェクトが指定の場所にあるか調べてください。操作を実行するには有効なエントリを入力してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6635

メッセージ: サーバーのバージョンが、要求された操作をサポートしていません。

説明: アプリケーションサーバーのバージョンは、現時点では要求された操作をサポートしていません。

推奨処置: サーバーのバージョンが、要求された操作をサポートしていることを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6640

メッセージ: NetBackup プロセスのバージョンが BigData フレームワークライブラリのバージョンと一致しません。

説明: NetBackup とそのフレームワークライブラリにバージョンの不一致があります。

推奨処置: NetBackup とそのフレームワークライブラリが正しくインストールされていることを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6641

メッセージ: 関連するライブラリが使用不可であるか、アクセスできません。

説明: プラグインライブラリは、指定の場所で使用できないか、または必要なアクセス権限が設定されていません。

推奨処置: NetBackup とそのフレームワークライブラリが正しくインストールされており、関連するアクセス権限が付与されていることを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6642

メッセージ: 関連するライブラリが使用不可であるか、プラグインが要求された操作をサポートしていません。

説明: このエラーは次の理由で発生します。

- NetBackup がプラグインから特定の記号を検索できません。
- プラグインのバージョンが、オペレーティングシステムまたは要求された操作をサポートしません。

推奨処置: この問題を解決するには、欠落している記号について NetBackup ログを調べてください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6643

メッセージ: NetBackup プロセスで内部エラーが発生しました。

説明: プラグインは、バックアップジョブまたはリストアジョブの最中に応答を停止しました。

推奨処置: 詳しくは、NetBackup ログを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6644

メッセージ: NetBackup プロセスで内部エラーが発生しました。

説明: このエラーは、NetBackup プロセスの内部エラーです。

推奨処置: 詳しくは、システムログまたはオペレーティングシステムのログを調べてください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6646

メッセージ: サーバーと通信できません。

説明: アプリケーションサーバーまたはバックアップホストの不正なクレデンシャルまたは無効な入力が指定されました。

推奨処置: アプリケーションサーバーまたはバックアップホストの有効なクレデンシャルを入力し正しいエントリを指定した (ホスト名やポート番号など) ことを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6647

メッセージ: ディレクトリまたはパスを作成できないか、アクセスできません。

説明: NetBackup がディレクトリまたはパスをマウントできないか、これらにアクセスできません。

推奨処置: アプリケーションサーバーにより、バックアップホストがファイルまたはディレクトリにアクセスして操作を実行できることを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6649

メッセージ: 関連するライブラリが使用不可であるか、アクセスできません。

説明: プラグインライブラリは、指定の場所で使用できないか、または必要な権限を保有していません。

推奨処置: NetBackup とそのフレームワークライブラリが正しくインストールされており、関連するアクセス権限が付与されていることを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6650

メッセージ: 関連するライブラリが使用不可であるか、プラグインが要求された操作をサポートしていません。

説明: このエラーは次の理由で発生します。

- NetBackup がプラグインから特定の記号を検索できません。
- プラグインのバージョンが、オペレーティングシステムまたは要求された操作をサポートしません。

推奨処置: この問題を解決するには、欠落している記号について NetBackup ログを調べてください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6652

メッセージ: 操作の完了に失敗しました。このバージョンのプラグインは要求された操作をサポートしていない可能性があります。

説明: プラグインライブラリは、要求された操作をサポートしません。

推奨処置: プラグインのバージョンが、要求された操作をサポートしていることを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6653

メッセージ: 選択されたスケジュール形式は現在サポートされていません。

説明: 現在、プラグインは選択したスケジュール形式をサポートしていません。

推奨処置: BigData ポリシーを作成するとき、選択したスケジュール形式がプラグインでサポートされることを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6654

メッセージ: サーバーのクレデンシャルを取得できません。

説明: アプリケーションサーバーまたはバックアップホストへのアクセスに、無効なクレデンシャルが指定されました。

推奨処置: 有効なクレデンシャルを入力し、アプリケーションサーバーまたはバックアップホストの正しいエントリを指定したことを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6655

メッセージ: 仮想マシンが存在しません。

説明: 仮想マシンの表示名を誤って指定しました。

推奨処置: 仮想マシンの有効な名前を入力してください。仮想マシンの表示名では大文字と小文字が区別され、空白と特定の特殊文字は使用できません。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6656

メッセージ: 無効なクレデンシャルです。確認して正しいクレデンシャルを入力してください。

説明: このエラーは、無効な作業負荷クレデンシャルを入力すると発生します。

推奨処置: 確認し、作業負荷の有効なクレデンシャルを再入力します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6657

メッセージ: 接続しようとしているサーバーが応答していません。

説明: このエラーは、接続しようとしているアプリケーションサーバーが応答しないときに発生します。

推奨処置: アプリケーションサーバーが稼動していることを確認し、サーバーに再接続します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6658

メッセージ: バックアップに失敗しました。スナップショットを作成できませんでした。

説明: このエラーは、BigData 作業負荷について、発見が失敗した場合に発生します。

推奨処置: バックアップホストの `nbaapidiscv` ログに示されたエラーを参照し、問題を解決します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6659

メッセージ: バックアップに失敗しました。作業負荷ファイルを作成できませんでした。

説明: このエラーは、作業負荷プラグインが、バックアップホストに作業負荷ファイルを作成できない場合に発生します。

推奨処置: バックアップホストの nbaapidiscv ログに示されたエラーを参照し、問題を解決します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6661

メッセージ: プラグインの構成パラメータが見つかりません。(Unable to find the configuration parameter.)

説明: tpconfig コマンドで指定されたマスターサーバー上の .json クレデンシャルファイルに、必要な azurestack 構成パラメータが見つかりませんでした。

推奨処置: tpconfig *application_server_conf* コマンドオプションで指定された、クレデンシャルファイル内の azurestack 構成の内容を確認します。不足している構成パラメータに基づいて、クレデンシャルファイルで指定された構成を変更し、マスターサーバーの tpconfig エントリを更新します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6662

メッセージ: プラグインの構成ファイルが見つかりません。(Unable to find the configuration file.)

説明: クレデンシャルファイルが、/usr/openv/tmp/azurestack のバックアップホスト上で検出されませんでした。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

1. /usr/openv/var/global ディレクトリがマスターサーバーでホワイトリストに追加されていることを確認します。bpgetconfig コマンドを実行します。
2. *application_server_name*.conf クレデンシャルファイルが、マスターサーバー上の /usr/openv/var/global ディレクトリにあることを確認します。
3. クレデンシャルファイルがマスターサーバー上の /usr/openv/var/global ディレクトリにない場合は、マスターサーバー上の任意の場所に任意の名前を付けて (azurestackserver.conf など)、azurestack の構成を含めて .json クレデンシャルファイルを作成します。
4. tpconfig add コマンドを使用して、このファイル名を追加します。tpconfig エントリを追加した後に、ファイルが application_server_name.conf という名前で /usr/openv/var/global ディレクトリにあることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6663

メッセージ: リモートサーバーとのセキュアシェル接続を確立できませんでした。(Failed to establish a Secure Shell connection with the remote server.)

説明: アプリケーションサーバーのクレデンシャルまたは指紋が正しくない場合は、リモートサーバーとのセキュアシェル (SSH) 接続を作成できません。

推奨処置: アプリケーションサーバーの有効なクレデンシャルを入力したことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6664

メッセージ: JSON オブジェクトをロードできません。(Unable to load JSON object.)

説明: JSON オブジェクトをロードできません。(Unable to load JSON object.)

推奨処置: 問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6665

メッセージ: URL の構築でエラーが発生しました。(There was an error constructing the URL.)

説明: URL の構築でエラーが発生しました。(There was an error constructing the URL.)

推奨処置: 問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6666

メッセージ: MongoDB プロセスがホストで実行されていません。(The MongoDB processes are not running on the host.)

説明: MongoDB サーバーで MongoDB プロセス (`mongod` または `mongos`) が実行されているかどうかがリカバリ前チェックで検証されます。プロセスが見つからない場合、チェックに失敗し、リカバリは開始されません。

推奨処置: MongoDB データベースをバックアップまたはリカバリするには、MongoDB クラスタが実行されていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6667

メッセージ: mongod プロセスがホストで実行されていません。(The mongod process is not running on the host.)

説明: MongoDB サーバーで MongoDB プロセス (mongod) が実行されているかどうかがリカバリ前チェックで検証されます。プロセスが見つからない場合、リカバリ前チェックに失敗し、リカバリは開始されません。

推奨処置: MongoDB データベースをリカバリするには、mongod プロセスが実行されていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6668

メッセージ: mongos プロセスがホストで実行されていません。(The mongos process is not running on the host.)

説明: MongoDB サーバーで MongoDB プロセス (mongos) が実行されているかどうかがリカバリ前チェックで検証されます。プロセスが見つからない場合、リカバリ前チェックに失敗し、リカバリは開始されません。

推奨処置: MongoDB データベースをリカバリするには、mongos プロセスが実行されていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6669

メッセージ: MongoDB クラスタのトポロジーをキャプチャできません。(Unable to capture the topology of the MongoDB cluster.)

説明: リカバリ前チェックで、MongoDB クラスタのライブトポロジーをキャプチャできません。

推奨処置: MongoDB の正しいクレデンシャルを使用していること、MongoDB クラスタが実行されていることを確認します。MongoDB のシャードが構成サーバーに接続されていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6670

メッセージ: バランサの状態をキャプチャできません。(Unable to capture balancer state.)

説明: リカバリ前チェックで、MongoDB クラスタのバランサの状態をキャプチャできません。

推奨処置: MongoDB の正しいクレデンシャルを使用していること、MongoDB クラスタが実行されていることを確認します。MongoDB のシャードが構成サーバーに接続されていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6671

メッセージ: データベースが見つかりません。(Unable to find database.)

説明: リカバリ前チェックで、クエリー操作を実行する管理データベースが見つかりません。

推奨処置: MongoDB クラスタが実行されていて、管理データベースにアクセスできることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6672

メッセージ: データベースサーバーのシャットダウンに失敗しました。(Failed to shutdown database server.)

説明: リカバリ前チェックで、クエリー操作を実行する管理データベースが見つかりません。

推奨処置: MongoDB クラスタが実行されていて、管理データベースにアクセスできることを確認します。MongoDB の正しいクレデンシャルを使用していることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6673

メッセージ: リカバリ前の操作の実行に失敗しました。(Failed to perform pre-recovery operation.)

説明: リカバリ前チェックに失敗し、リカバリ処理が中止されました。

推奨処置: MongoDB データベースをリカバリするには、MongoDB クラスタが実行されていることを確認します。MongoDB クラスタが実行されていて、管理データベースにアクセスできることを確認します。MongoDB の正しいクレデンシャルを使用していることを確認します。詳しくは、`mdbserver` のログを参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6674

メッセージ: データパスのクリーニングに失敗しました。(Failed to clean the data paths.)

説明: MongoDB データパスをクリーニングできません。この問題により、既存のデータがリカバリされたデータで上書きされ、データベースに不整合が生じることがあります。

推奨処置: MongoDB プロセスの実行に使用しているデータパスが正しいことを確認します。詳しくは、`mdbserver` のログを参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6675

メッセージ: データパスが存在しません。(Data path does not exist.)

説明: リカバリ前チェックで、データパスが見つかりません。

推奨処置: MongoDB プロセスの実行に使用しているデータパスが正しいことを確認します。詳しくは、`mdbserver` のログを参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6676

メッセージ: MongoDB プロセスがサーバーで実行されているため、操作を完了できません。(Unable to complete the operation because the MongoDB processes are running on the server)

説明: リカバリ後のチェックで、MongoDB プロセスがサーバーで実行されており、MongoDB クラスタのリカバリを実行できないことが検出されました。

推奨処置: MongoDB クラスタのリカバリが完了する前に MongoDB プロセスが生成されていないことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6677

メッセージ: MongoDB クラスタにシャードを追加できません。(Unable to add a shard to the MongoDB cluster.)

説明: リカバリ後の操作で、必要なシャードが MongoDB クラスタに追加されませんでした。

推奨処置: 構成サーバーで `mongos` プロセスが実行されていることを確認します。MongoDB の正しいクレデンシャルを使用していることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6678

メッセージ: シャードの開始に失敗しました。(Failed to initiate the shard.)

説明: リカバリ後の操作で、シャードが開始されませんでした。MongoDB クラスタにシャードを追加できません。

推奨処置: 構成サーバーで `mongod` プロセスが実行されていることを確認します。MongoDB の正しいクレデンシャルを使用していることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6679

メッセージ: リカバリ後の操作の実行に失敗しました。(Failed to perform post-recovery operation.)

説明: リカバリ後のチェックに失敗し、リカバリ処理が中止されました。

推奨処置: エラーについて詳しくは、Veritas `mdbserver` または MongoDB のログを参照してください。問題が解決しない場合は、support.veritas.com にアクセスしてください。Veritas のサポートサイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6680

メッセージ: MongoDB クラスタをリカバリできません。(Unable to recover the MongoDB cluster.)

説明: リカバリ後の操作で、MongoDB クラスタを起動できません。

推奨処置: 詳しくは、`mdbserver` のログを参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6681

メッセージ: 同じ名前の複数のオブジェクトが見つかりました。(Multiple objects with same name found.)

説明: このエラーは、OpenStack に同じ表示名のインスタンスが複数ある場合に、それらのいずれかがバックアップ対象として指定されると発生します。

推奨処置: インスタンスの表示名が一意であることを確認し、ポリシーを再構成します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6682

メッセージ: ホストが見つかりません。(Host not found.)

説明: インスタンスの名前または ID が間違っているか、OpenStack に存在しません。

推奨処置: インスタンスの名前または ID を確認し、ポリシーを再構成します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6683

メッセージ: インスタンススナップショットの作成に失敗しました。(Failed to create instance snapshot.)

説明: バックアップ操作でインスタンススナップショットが作成されませんでした。

推奨処置: OpenStack のログを確認し、インスタンススナップショットが作成可能であることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6684

メッセージ: ボリュームスナップショットの作成に失敗しました。(Failed to create volume snapshot.)

説明: バックアップ操作でボリュームスナップショットが作成されませんでした。

推奨処置: OpenStack のログを確認し、ボリュームスナップショットが作成可能であることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6685

メッセージ: ボリュームの作成が無効な状態です。(Volume creation is in an invalid state.)

説明: OpenStack でボリューム作成操作の完了状態が「active」と表示されていないとバックアップは失敗します。

推奨処置: OpenStack のログを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6686

メッセージ: ボリュームの詳細の取得に失敗しました。(Failed to retrieve volume details.)

説明: バックアップまたはリストアで、スナップショットのボリュームの詳細を取得できません。

推奨処置: OpenStack のログを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6687

メッセージ: ボリュームスナップショットの作成が無効な状態です。

説明: OpenStack で完了状態が `available` と表示されていないとボリュームスナップショットの作成は失敗します。

推奨処置: OpenStack のログを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6688

メッセージ: ボリュームスナップショットの詳細の取得に失敗しました。(Failed to retrieve volume snapshot details.)

説明: バックアップまたはリストアで、ボリュームスナップショットの詳細を取得できません。

推奨処置: OpenStack のログを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6689

メッセージ: MongoDB トポロジーが最後のバックアップ以降に変更されています。(MongoDB topology has changed since the last backup.) 完全バックアップを作成する必要があります。

説明: 増分バックアップ中に NetBackup トポロジーが検出され、以前にバックアップされたトポロジーと比較されます。MongoDB のトポロジーが変更された場合 (たとえば、新しいシャードの追加や既存のシャードの削除など)、NetBackup は増分バックアップに失敗します。

推奨処置:トポロジーが変更された場合は完全バックアップを実行します。完全バックアップが正常に完了した後、増分バックアップを実行できます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6690

メッセージ: MongoDB 名前変更ファイルがないか、無効です。(The MongoDB rename file is either missing or invalid.)

説明: NetBackup が次の理由によりリストアに失敗します。

- MongoDB 名前変更ファイルの内容の構文が正しくない場合
- 単一の MongoDB インスタンス `host:port` が、複数の変更エントリの一部として複数の `host:port` にリダイレクトされます。

推奨処置: 名前変更ファイルのエントリの構文を確認します。代替アプリケーションサーバーにリカバリする場合は、変更エントリで代替アプリケーションサーバーが `ALT_APPLICATION_SERVER=Host:Port` という形式で指定されていることを確認してください。また、単一インスタンス `host:port` が複数の `host:port` にリダイレクトされていないことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6691

メッセージ: MongoDB リストア指定ファイルを作成できません。(Unable to create MongoDB restore specification file.)

説明: リストア指定ファイルが作成されていない場合、またはバックアップホスト (宛先クライアント) に転送されていない場合、NetBackup はリストアジョブの開始に失敗します。

推奨処置: バックアップホスト (宛先クライアント) が NetBackup マスターサーバーから到達可能であることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6692

メッセージ: MongoDB リストア指定ファイルを読み取って処理できません。(Unable to read and process the MongoDB restore specification file.)

説明: バックアップホスト (宛先クライアント) がリストア指定ファイルを読み取って処理できない場合、NetBackup はリストアジョブの開始に失敗します。

推奨処置: NetBackup バックアップホスト (宛先クライアント) に適切なアクセス権があることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6693

メッセージ: MongoDB 構成ファイルを読み取って処理できません。(Unable to read and process the MongoDB configuration file.)

説明: バックアップホスト (宛先クライアント) が MongoDB 構成ファイル (`mongodb.conf`) を読み取って処理できない場合、NetBackup はリストアジョブの開始に失敗します。

推奨処置: NetBackup バックアップホスト (宛先クライアント) に適切なアクセス権があることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6694

メッセージ: MongoDB のバックアップは、論理ボリューム管理ベースのボリュームでのみサポートされています。(Backup of MongoDB is supported only on Logical Volume Management based volumes.)

説明: データベースディレクトリが論理ボリュームにマウントされていない場合、NetBackup の MongoDB バックアップジョブは失敗します。

推奨処置: データベースディレクトリを論理ボリュームにマウントしていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6695

メッセージ: VxFS ボリュームでの MongoDB のバックアップはサポートされていません。(Backup of MongoDB on VxFS volumes is not supported.)

説明: データベースディレクトリが VxFS ボリュームにマウントされている場合、NetBackup の MongoDB バックアップジョブは失敗します。NetBackup は論理ボリューム管理ベースのボリュームのみをサポートしています。

推奨処置: データベースディレクトリを論理ボリュームにマウントしていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6696

メッセージ: 1 台のマシン上の同じまたは異なる MongoDB インスタンスでの同時バックアップ操作はサポートされていません。(Simultaneous backup operations on same or different MongoDB instances on a machine are not supported.) 操作が異なる時間に実行されるようにスケジュールを再設定してください。

説明: NetBackup は、同じマシン上の MongoDB インスタンスをバックアップする同時バックアップ操作に失敗します。

推奨処置: 同じマシン上の複数のインスタンスのバックアップを異なる時間に実行するように、スケジュールを再設定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6697

メッセージ: サポート対象ボリュームの最大数に達しました。(Maximum number of supported volumes has been reached.)

説明: OpenStack インスタンスのバックアップ中に、インスタンスに関連付けられているボリュームもバックアップされます。関連付けられたボリュームの合計数が 32 を超えた場合、バックアップは失敗します。

推奨処置: サポートされている接続ボリュームの最大数は 32 です。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6698

メッセージ: サポート対象セキュリティグループの最大数を超えました。(Maximum number of supported security groups exceeded.)

説明: サポートされている OpenStack セキュリティグループの最大数に達しました。現在、NetBackup では OpenStack バックアップ時に最大 32 のセキュリティグループがサポートされています。

推奨処置: サポートされているセキュリティグループの最大数は 32 です。セキュリティグループの数を調整し、操作を再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6699

メッセージ: サポート対象接続ボリュームの最大数を超えました。(Maximum number of supported attached volumes exceeded.)

説明: サポートされている OpenStack 拡張接続ボリュームの最大数に達しました。現在、NetBackup では OpenStack バックアップ時に最大 32 の拡張接続ボリュームがサポートされています。

推奨処置: サポートされている拡張接続ボリュームの最大数は 32 です。接続ボリュームの数を調整し、操作を再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6700

メッセージ: サポート対象ネットワークインターフェースの最大数に達しました。(Maximum number of supported network interfaces reached.)

説明: サポート対象 OpenStack ネットワークインターフェースの最大数に達しました。現在、NetBackup では OpenStack インスタンスのバックアップ中に最大 100 のネットワークインターフェースバックアップがサポートされています。

推奨処置: サポート対象ネットワークインターフェースの最大数は 100 です。ネットワークインターフェースの数を調整し、操作を再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6701

メッセージ: デバイスを開けません。(Unable to open the device.)

説明: OpenStack のバックアップ処理中に、バックアップ対象のボリュームがバックアップホストに接続されます。このエラーは、バックアップホストとボリュームの接続操作が失敗したことを示します。

推奨処置: ストレージシステムが良好な状態であることを確認します。また、バックアップホストとバックアップ対象インスタンスが同じ Hypervisor 上にあることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6702

メッセージ: 認証トークンを取得できません。(Unable to obtain the authentication token.)

説明: OpenStack のバックアップ処理中に、OpenStack 内のオブジェクトにアクセスするための認証トークンが生成されます。このエラーは、このユーザーコンテキストのトークン生成が失敗したことを示します。

推奨処置: トークンは、ユーザー名、ユーザーパスワード、ユーザードメイン名、プロジェクト名、およびプロジェクトドメイン名の組み合わせを使用して生成されます。これらの値が**クレデンシャル**ファイルに正しく記載されていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6703

メッセージ: フレーバーのディスクサイズが 0 で、イメージからブートするインスタンスのバックアップはサポートされていません。(Backup of an instance with flavor disk size 0 and booting from image is not supported.)

説明: ディスクサイズが 0 のフレーバーで、イメージからブートする OpenStack インスタンスは、OpenStack がサポートする有効な組み合わせではありません。NetBackup はこの種類のインスタンスのバックアップ操作をサポートしていません。

推奨処置: NetBackup が、ディスクサイズが 0 のフレーバーを使用してイメージからブートするインスタンスをバックアップしようとしていないことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6704

メッセージ: 1 つのレプリカセットで複数の MongoDB ノードをリストアすることは無効です。(Restoring multiple MongoDB nodes on one replica set is invalid.)

説明: リストア対象としてレプリカセット内の複数のノードが選択されているため、リストア操作が失敗します。

推奨処置: 1 つのノードのみレプリカセットでリストアできます。リストアのリダイレクトを選択し、レプリカセットの 1 つのノードを指定するようにパスを編集します。役割の変更によって異なるノードからバックアップを実行した場合は、すべてのノードが宛先クラスタの 1 つのノードにリストアされるように選択します。この操作は、リストアのワークフローで代替リストアオプションを選択して実行する必要があります。リストアワークフローで代替リストアオプションを使用します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6705

メッセージ: アービターノードの MongoDB データをリストアすることは無効です。

説明: リストア操作のために選択された宛先ノードがアービターであるため、リストア操作が失敗します。アービターノードへのリストアはサポートされていません。

推奨処置: 宛先 MongoDB クラスタでアービターになっていない宛先の MongoDB クラスタで、別のノードを選択します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6706

メッセージ: 検出したシャードはドレイン状態のため、バックアップを続行できません。

説明: シャードがドレイン状態のときは、バックアップを実行できません。

推奨処置: シャードがドレイン状態ではないときにバックアップ操作を再試行します。シャードの状態を変更する方法については、『MongoDB 管理者ガイド』を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6707

メッセージ: サポート対象外の MongoDB ストレージエンジンが検出されました。

説明: NetBackup は、MongoDB に対するバックアップとリストアに Wired Tiger ストレージエンジンのみをサポートします。

推奨処置: ストレージエンジンを Wired Tiger に変更し、操作を再送信します。ストレージエンジンの変更方法については、MongoDB のマニュアルを参照してください。

この状態コードに関するベリタスのサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6708

メッセージ: コマンド出力を解析できません。

説明: Mongo コマンドの出力の解析に失敗したか、Mongo コマンドからの出力を取得できませんでした。

推奨処置: コマンドの状態とそのエラーについて詳しくは、`mdbserver` ログを参照してください。操作を再試行しても問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトにアクセスしてください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6709

メッセージ: コマンドを実行できません。

説明: バックアップおよびリストア操作中に、NetBackup は複数の Mongo コマンドを実行します。これらのコマンドの 1 つにエラーが発生しました。

推奨処置: `mdbserver` ログを参照してエラーコードを確認し、それに基づいてエラーの原因を『MongoDB 管理者ガイド』で確認します。MongoDB バージョン 4.4 以降で増分バックアップを実行する場合は、`mongodump` ユーティリティがインストールされていることを確認します。インストール後に操作を再試行しても問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトにアクセスしてください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6710

メッセージ: データベースのパスに Wired Tiger ログファイルがあるためリカバリの事前チェックに失敗しました。

説明: 宛先で Wired Tiger ログファイルが検出されましたが、上書きオプションが選択されていません。このシナリオではリカバリエラーが発生する可能性があるため、リカバリ前の操作は失敗します。

推奨処置: リストアワークフローの上書きオプションを選択して、操作を再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6711

メッセージ: MongoDB 構成ファイルをバックアップできません。

説明: バックアップ操作では、MongoDB 構成ファイルもバックアップされます。アクセスの問題により、バックアップ操作で MongoDB 構成ファイルのバックアップが行われない可能性があります。

推奨処置: 詳しくは `mdbserver` のログを確認してください。

必要に応じて次の操作を実行します。

- MongoDB 構成ファイルのアクセス制御を確認します。このノードの `tpconfig` に指定されているホストユーザーに、MongoDB 構成ファイルの読み込みに必要なすべての権限を付与します。
- `tpconfig` に指定されているスナップショットディレクトリに対するアクセス制御権限を確認します。このノードの `tpconfig` に指定されているホストユーザーに、スナップショットマウントディレクトリへの書き込み権限を許可します。

操作を再試行しても問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトにアクセスしてください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6712

メッセージ: 以前のバックアップの操作ログが見つかりません。

説明: 増分バックアップの間に、NetBackup は以前のバックアップの `oplog` を確認します。NetBackup は、この情報が `oplog` ファイルに存在しない場合、増分バックアップに失敗します。これは、増分バックアップのベースとなる以前のバックアップの情報がないためです。この状況は、MongoDB トポロジーが変更された場合にも発生することがあります (例: 新しいシャードの追加)。

推奨処置: スケジュール形式を「完全」に変更し、バックアップを再試行して、問題なく完了したことを確認します。完全バックアップの後で、増分バックアップのスケジュールを設定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6713

メッセージ: 操作ログのロールオーバーが検出されました。

説明: 増分バックアップの間に、NetBackup は以前のバックアップの oplog を確認します。NetBackup は、この情報が oplog ファイルに存在しない場合、増分バックアップに失敗します。これは、増分バックアップのベースとなる以前のバックアップの情報がないためです。操作ログがロールオーバーしたことが検出されました。

推奨処置: スケジュール形式を「完全」に変更し、バックアップを再試行します。完全バックアップの後で、増分バックアップのスケジュールを設定します。増分バックアップの頻度を増やすか、操作ログのサイズを大きくして、操作ログが次回の増分バックアップの前にロールバックしないようにします。この手順は、データの MongoDB とリカバリポイントの目標に対して実行される平均操作数に基づいて実行する必要があります。操作のログサイズを変更する方法については、『MongoDB 管理者ガイド』を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6714

メッセージ: 収集の反復中にエラーが発生しました。

説明: 増分バックアップの間に、NetBackup は以前のバックアップの oplog を確認します。NetBackup は、MongoDB データベースからこの情報をフェッチできない場合、増分バックアップに失敗します。

推奨処置: エラーの詳細を確認するには、mdbserver ログを参照してください。完全バックアップを実行し、それが成功した後で増分バックアップのスケジュールを設定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6715

メッセージ: 操作ログの検証エラーです。

説明: 増分バックアップの間に、NetBackup は以前のバックアップの oplog を確認します。NetBackup は、MongoDB データベースからこの情報をフェッチできない場合、増分バックアップに失敗します。

推奨処置: エラーの詳細を確認するには、mdbserver ログを参照してください。完全バックアップを実行し、それが成功した後で増分バックアップのスケジュールを設定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6716

メッセージ: 操作ログ保存情報ファイルで I/O 操作が失敗しました。(Failed I/O operation on operation log store info file.)

説明: リカバリ操作中に、NetBackup は操作ログの適用中にエラーを検出しました。

推奨処置: 問題のトラブルシューティングを行うには、nbaapireq_handler ログと mdbserver ログを確認します。操作ログの削除でエラーが発生した場合は、これらを手動で削除して MongoDB インスタンスを起動して実行します。操作ログのパスの検索中にエラーが発生した場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトにアクセスします。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6717

メッセージ: リストアされた操作ログファイル用に無効な削除パスが渡されました。操作ログファイルは削除されていません。

説明: リストア操作のログファイルを削除するために、無効なパスが渡されました。

推奨処置: 詳しくは mdbserver のログを参照してください。問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトを参照してください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6718

メッセージ: 操作ログをリプレイできません。

説明: NetBackup で、リカバリ処理中の操作ログのリプレイについてエラーが発生しました。このエラーにより、MongoDB インスタンスが起動して実行されている場合でも、リカバリ操作が失敗します。

推奨処置: MongoDB バージョン 4.4 以降で増分リカバリを実行する場合は、mongorestore ユーティリティがインストールされていることを確認します。インストール後に、操作ログを手動で適用します。mdbserver ログからリストアされた操作ログを参照し、手動でリストアします。mongorestore コマンドのパラメータについて詳しくは、『MongoDB 管理者ガイド』を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6719

メッセージ: NetBackup リプレイ操作ログの役割をユーザーから取り消せません。

説明: NetBackup の再生操作のログの役割を取り消そうとしたときに NetBackup でエラーが発生しました。

推奨処置: 詳しくは mdbserver のログを確認してください。

次のコマンドを実行して、ユーザーの NetBackup リプレイ操作のログの役割を手動で無効にします。"db.getSiblingDB('admin').revokeRolesFromUser('{user info}',[{'role':'netbackup-replayoplogs', 'db':'admin'}])

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6720

メッセージ: NetBackup リプレイ操作ログの役割を破棄できません。

説明: NetBackup のリプレイ操作のログの役割を破棄しようとしたときに NetBackup でエラーが発生しました。

推奨処置: 詳しくは mdbserver のログを確認してください。

次のコマンドを実行して、管理者ユーザーの役割を手動で削除します。"db.getSiblingDB('admin').dropRole('netbackup-replayoplogs')

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6721

メッセージ: 操作ログをリプレイできません。また、NetBackup リプレイ操作ログの役割の取り消しと NetBackup リプレイ操作ログの役割の破棄に失敗しました。

説明: NetBackup のリプレイ操作ログの役割の取り消しと破棄を試行したときに、NetBackup でエラーが発生しました。

推奨処置: 詳しくは mdbserver のログを確認してください。

次の手順を実行します。

- 次のコマンドを実行して、ユーザーの NetBackup リプレイ操作のログの役割を手動で無効にします。"db.getSiblingDB('admin').revokeRolesFromUser('{user info}',[{'role':'netbackup-replayoplogs', 'db':'admin'}])"。
- 次のコマンドを実行して、管理者ユーザーの役割を手動で削除します。"db.getSiblingDB('admin').dropRole('netbackup-replayoplogs')

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6722

メッセージ: 操作ログをリプレイできません。また、NetBackup リプレイ操作ログの役割を無効化できませんでした。

説明: NetBackup でリカバリ処理中にリプレイされた操作ログでエラーが発生したため、NetBackup のリプレイ操作のログの役割を無効化できませんでした。このエラーにより、MongoDB インスタンスが起動して実行されている場合でも、リカバリ操作が失敗します。

推奨処置: 操作ログを手動で適用します。`mdbserver` ログからリストアされた操作ログを参照し、手動でリストアします。`mongorestore` コマンドのパラメータについて詳しくは、『MongoDB 管理者ガイド』を参照してください。

次のコマンドを実行して、ユーザーの NetBackup リプレイ操作のログの役割を手動で無効にします。`"db.getSiblingDB('admin').revokeRolesFromUser('{user info}',[{'role':'netbackup-replayoplogs', 'db':'admin'}])`

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6723

メッセージ: 操作ログをリプレイできません。また、NetBackup リプレイ操作ログの役割を削除できませんでした。

説明: NetBackup でリカバリ処理中にリプレイされた操作ログでエラーが発生したため、NetBackup のリプレイ操作のログの役割を削除できませんでした。このエラーにより、MongoDB インスタンスが起動して実行されている場合でも、リカバリ操作が失敗します。

推奨処置: 操作ログを手動で適用します。`mdbserver` ログからリストアされた操作ログを参照し、手動でリストアします。`mongorestore` コマンドのパラメータについて詳しくは、『MongoDB 管理者ガイド』を参照してください。

次のコマンドを実行して、管理者ユーザーの役割を手動で削除します。`"db.getSiblingDB('admin').dropRole('netbackup-replayoplogs')`

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6724

メッセージ: リストアするノード数が無効です。

説明: リストア対象としてレプリカセット内の複数のノードが選択されているため、リストア操作が失敗します。

推奨処置: 1 つのノードのみレプリカセットでリストアできます。役割の変更によって異なるノードからバックアップを実行した場合は、すべてのノードが宛先 MongoDB クラスタの

1 つのノードにリストアされるように選択します。リストアワークフローで代替リストアオプションを使用します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6725

メッセージ: MongoDB レプリカセットの情報が見つかりません。

説明: NetBackup は、MongoDB からレプリカセットの詳細をフェッチできません。処理が失敗しました。

推奨処置: 詳しくは `mdbserver` のログを参照してください。操作を再試行しても問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトにアクセスしてください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6726

メッセージ: 宛先クライアントとして選択されたバックアップホストが無効またはアクセスできないか、必要なプラグインがクライアントで見つかりません。

説明: NetBackup は、有効なバックアップホストを見つけられませんでした。

推奨処置: 適切なバックアップホストが宛先として選択されていることを確認してください。また、MongoDB プラグインがバックアップホストにインストールされていることを確認してから、操作を再試行してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6727

メッセージ: リモートホストへのファイルの転送に失敗しました。

説明: NetBackup は、リモートマシンへのファイルのコピーに失敗しました。

推奨処置: NetBackup クライアントと MongoDB ノード間の接続を確認します。詳しくは、`nbapidiscv` および `nbaapire_handler` のログを参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6728

メッセージ: 無効なバックアップホストがポリシーで使用されています。

説明: ポリシーに記載されているバックアップホストが無効です。

推奨処置: ポリシーを更新して、適切なバックアップホストを指定します。適切なプラグインがバックアップホストにインストールされていることを確認してから、操作を再試行してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6729

メッセージ: パッケージリポジトリからシンクライアントをダウンロードできません。

説明: NetBackup は、マスターサーバーからシンクライアントをダウンロードできませんでした。

推奨処置: `MongoDB_tc` パッケージが NetBackup マスターサーバーに追加されていることを確認します。`nbrepo --add` コマンドを使用してシンクライアントを追加する方法については、『MongoDB 管理者ガイド』を参照してください。関連する MongoDB ノードオペレーティングシステムのシンクライアントパッケージを追加するか、マスターに RHEL と SUSE の両方のシンクライアントを追加します。その後、操作を再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6730

メッセージ: 選択したスケジュール形式は現在、機能の互換性のバージョン 4.2 以降の共有クラスタではサポートされていません。(The selected schedule type is currently not supported for the sharded cluster that has Feature Compatibility Version 4.2 or later.)

説明: NetBackup は、機能の互換性のバージョン 4.2 以降がインストールされたシャードクラスタの差分増分バックアップをサポートしません。

推奨処置: バージョン 4.2 を使用してシャード MongoDB クラスタで増分バックアップを実行する場合は、『MongoDB 管理者ガイド』を参照して、MongoDB の機能の互換性のバージョンを 4.0 に変更します。完全バックアップの後に増分バックアップを実行して、操作を再試行します。機能の互換性のバージョンを変更しない場合は、この MongoDB インスタンスの完全バックアップのみを実行するようにスケジュール形式を変更します。MongoDB バージョン 4.4 以降がインストールされているシャードクラスタでは、増分バックアップはサポートされません。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポートWebサイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6731

メッセージ: 認証形式が証明書ベースのすべての必須パラメータが指定されていません。

説明: MongoDB 認証形式に基づいて、MongoDB ノードの `tpconfig` に関連するすべてのパラメータは設定されていません。

推奨処置: MongoDB クラスタの `tpconfig` ですべての認証の詳細を指定していることを確認し、必要なすべてのパラメータを指定していることを確認します。必要なパラメータついて詳しくは、『NetBackup for MongoDB 管理者ガイド』を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポートWebサイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6732

メッセージ: 必要なすべてのパラメータを指定していることを確認します。

説明: MongoDB 認証形式に基づいて、MongoDB ノードの `tpconfig` に関連するすべてのパラメータは設定されていません。

推奨処置: MongoDB クラスタの `tpconfig` ですべての認証の詳細を指定していることを確認します。必要なパラメータついて詳しくは、『NetBackup MongoDB 管理者ガイド』を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポートWebサイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6733

メッセージ: NetBackup は、指定された MongoDB クラスタのバージョンの保護をサポートしていません。(NetBackup does not support protection of the given MongoDB cluster version.)

説明: MongoDB のバージョンがサポートされていません。

推奨処置: サポートされている MongoDB のバージョンを確認するには、お使いの NetBackup クライアントバージョンの『NetBackup Enterprise Server and Server OS Software Compatibility List』を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポートWebサイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6734

メッセージ: MongoDB のバージョンを取得できません。

説明: MongoDB のバージョンの取得に失敗しました。

推奨処置: MongoDB クラスタが起動して実行中であることを確認し、操作を再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6735

メッセージ: 機能の互換性のバージョンを取得できません。

説明: MongoDB 機能の互換性のバージョンを取得できません。

推奨処置: MongoDB クラスタが起動して実行中であることを確認し、操作を再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6736

メッセージ: ソースとターゲットのクラスタには、証明書ベースの認証と同じ通信モードが必要です。

説明: バックアップクラスタの認証形式とリストアクラスタの認証形式は同じである必要があります。

推奨処置: リストアクラスタの認証形式を、バックアップクラスタの認証形式と一致するように変更し、リストアを再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6737

メッセージ: MongoDB クラスタのバランサーを停止できません。

説明: NetBackup は MongoDB クラスタのバランサーを停止できません。

推奨処置: 詳しくは `mdbserver` のログを参照してください。エラーについて詳しくは、Mongo ログを参照してください。操作を再試行しても問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトにアクセスしてください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6738

メッセージ: MongoDB クラスタのバランサーを開始できません。

説明: NetBackup は MongoDB クラスタのバランサーを開始できません。

推奨処置: 詳しくは `mdbserver` のログを参照してください。エラーについて詳しくは、Mongo ログを参照してください。操作を再試行しても問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトにアクセスしてください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6739

メッセージ: 外部のソース構成ファイルの値を使用して、クラスタが作成されます。NetBackup は現在この MongoDB 構成をサポートしていません。

説明: サポートされていない MongoDB の構成。

推奨処置: NetBackup は外部ソースの構成ファイルをサポートしていません。ローカル構成ファイルを使用するように MongoDB 構成を変更して、操作を再試行してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6740

メッセージ: MongoDB クラスタの MongoDB バージョンまたは機能の互換性のバージョンのいずれかが変更されました。

説明: 完全バックアップの実行後に、MongoDB 構成が変更されました。

推奨処置: 完全バックアップを実行すると、増分バックアップが機能します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6741

メッセージ: ボリュームのクォータを超えています。(The quota is exceeded for volumes.)

説明: この問題は、バックアップまたはリストア操作中に OpenStack ボリュームのクォータを超過した場合に発生します。

推奨処置: バックアップ操作またはリストア操作中に、必要な新しいボリュームの作成に十分に対応できるだけの OpenStack ボリュームクォータがあることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6742

メッセージ: インスタンスのクォータを超えています。(The quota is exceeded for instances.)

説明: この問題は、インスタンスデータのリストア中に OpenStack インスタンスのクォータを超過した場合に発生します。

推奨処置: リストア操作中に、必要な新しいインスタンスの作成に十分に対応できるだけの OpenStack インスタンスクォータがあることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6743

メッセージ: インスタンス名の取得に失敗しました。(Failed to get the instance name.)

説明: バックアップ操作中に、インスタンス名の取得に失敗しました。

推奨処置: バックアップを成功させるには、OpenStack インスタンスがテナントに存在するか、インスタンス名が空白でないことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6744

メッセージ: バックアップホストのホスト名が空です。(The host name on the backup host is empty.)

説明: この問題は、NetBackup がバックアップホストのホスト名を取得できない場合に発生します。

推奨処置: バックアップホストのホスト名が用に正しく構成されていることを確認し、バックアップホストの `/tmp` フォルダが実行権付きでマウントされていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6745

メッセージ: MongoDB インスタンスへの接続に失敗しました。(Failed to connect to MongoDB instance.)

説明: 簡易認証方法を使用したリカバリ操作中に、NetBackup が MongoDB インスタンスへの接続に失敗しました。

この問題は、次の場合に発生する可能性があります。

- ネットワーク接続の問題が原因で NetBackup は失敗することがあります。
- このエラーは、MongoDB インスタンスのターゲットまたは ALT_APPLICATION_SERVER がアービターの場合にも発生する場合があります。

推奨処置: 必要に応じて次を実行します。

- MongoDB インスタンスに接続していることを確認します。
- MongoDB インスタンスのターゲットまたは ALT_APPLICATION_SERVER がアービターである場合は、アービターではない MongoDB インスタンスに変更します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6746

メッセージ: バックアップホストがアプリケーションサーバーの解決に失敗したため、接続を確立できません。(Connection cannot be established because the backup host failed to resolve the application server.)

説明: バックアップホストがアプリケーションサーバーのホスト名を解決できませんでした。

推奨処置: 必要に応じて次を実行します。

- アプリケーションサーバーの正しいホスト名を入力していることを確認してください。
- アプリケーションサーバーからバックアップホストに ping を実行し、バックアップホストからアプリケーションサーバーにも ping を試します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6747

メッセージ: バックアップホストが、アプリケーションサーバーとの接続を確立できません。(The backup host cannot establish a connection to the application server.)

説明: バックアップホストがアプリケーションサーバーとの接続を確立できませんでした。

推奨処置: 必要に応じて次を実行します。

- アプリケーションサーバーの正しいホスト名を指定していることを確認してください。
- アプリケーションサーバーからバックアップホストに ping を実行し、バックアップホストからアプリケーションサーバーにも ping を試します。
- `tpconfig` または `hadoop.conf` を使用して、ポートが正しく更新されていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6748

メッセージ**:** SSL または TLS 通信で問題が発生しました。(A problem has occurred with the SSL or the TLS communication.)

説明**:** SSL または TLS 通信で問題が発生しました。

推奨処置**:** SSL または TLS 通信に指定した証明書のファイル形式、パス、権限が正しいことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6749

メッセージ**:** 無効なクライアント証明書が原因で SSL または TLS 通信でエラーが発生しました。(Failed in SSL or TLS communication due to an invalid client certificate.)

説明**:** このエラーは次の場合に発生する可能性があります。

- 指定したパスに証明書が存在しません。
- 証明書が破損しているか、アクセス不能です。

推奨処置**:** 証明書がアクセス可能であり、指定したパスが正しいことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6750

メッセージ**:** アプリケーションサーバーの検証に失敗しました。(Failed to verify the application server.)

説明**:** バックアップホストがアプリケーションサーバーを検証しようとしたときに問題を検出しました。リモートサーバーの SSL 証明書または SSH MD5 指紋が正しくありません。

推奨処置**:** SSL または TLS 通信に指定した証明書のファイル形式、パス、権限が正しいことを確認します。また、証明書が失効していないことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6751

メッセージ: SSL CA 証明書の読み取りに失敗しました。(Failed to read the SSL CA certificate.)

説明: 考えられる原因は、次のとおりです。

- どの認証局ともまだ信頼関係が確立されていません。
- アプリケーションサーバーとの接続を確立するための信頼できる認証局のリストを取得できません。

推奨処置: 証明書と CRL ファイルが正しい形式で、トラストストアファイルと CRL ファイルが破損していないことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6752

メッセージ: 証明書が不明な認証局によって発行されています。(An unknown Certificate Authority issued the certificate.)

説明: ホストは、証明書を発行した認証局を信頼していません。

推奨処置: 必要に応じて次を実行します。

- 必要なサーバーの CA 証明書をフェッチして、操作を再実行します。
- 操作を再試行してすべてのエラーログ情報を保存します。問題が解決しない場合は、support.veritas.com にアクセスしてください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関する ベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6753

メッセージ: アプリケーションサーバーのクロックとバックアップホストのクロックが同期されていることを確認してください。(Ensure that the application server clock and the backup host clocks are synchronized.)

説明: アプリケーションサーバーへの接続を検証したときに無効な証明書が検出されました。

推奨処置: バックアップホストのクロックが指定したアプリケーションサーバーと同期しているかを確認します。必要に応じてアプリケーションサーバーの時刻を修正し、操作を再実

行してすべてのエラーログ情報を保存します。問題が解決しない場合は、support.veritas.com にアクセスしてください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6754

メッセージ: セキュリティ証明書の有効期限が切れています。(The security certificate has expired.)

説明: アプリケーションサーバーへの接続を検証したときに期限切れの証明書が検出されました。

推奨処置: バックアップホストのクロックが指定したアプリケーションサーバーと同期しているかを確認します。必要に応じてアプリケーションホストの時刻を修正し、操作を再実行してすべてのエラーログ情報を保存します。問題が解決しない場合は、support.veritas.com にアクセスしてください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6755

メッセージ: 証明書失効リスト (CRL) を使用できません。(The certificate revocation list (CRL) is unavailable.)

説明: ホストの CRL キャッシュに証明書失効リスト (CRL) がキャッシュされていません。

推奨処置: `ECA_CRL_PATH` の設定が `bp.conf` 構成ファイルで指定されている場合、次を確認します。

- `ECA_CRL_PATH` に正しい証明書失効リスト (CRL) ディレクトリのパスが設定されている。
- CRL ディレクトリにすべての必要な証明書の発行者の CRL が含まれている。
- CRL が PEM 形式である。
- CRL の期限が切れていない。
- CRL の最終更新日が将来の日付ではない。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6756

メッセージ: 証明書失効リスト (CRL) が期限切れです。(The certificate revocation list (CRL) has expired.)

説明: CRL のソースコピーが期限切れです。

推奨処置: 期限が切れていない CRL を指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6757

メッセージ: セキュリティ証明書が失効しています。(The security certificate is revoked.)

説明: アプリケーションサーバーに指定されたセキュリティ証明書が失効しています。

推奨処置: アプリケーションサーバーに指定されたセキュリティ証明書が失効していないことを確認します。また、証明書が失効していないのに引き続きこのエラーが発生する場合は、CRL キャッシュで証明書失効リスト (CRL) が更新されているかどうかを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6758

メッセージ: 証明書失効リスト (CRL) の署名を復号できません。(Unable to decrypt the certificate revocation list (CRL) signature.)

説明: CRL の署名の実際の値を特定できません。

推奨処置: OpenSSL verify コマンドを使用して、CRL で証明書を確認します。

必要に応じて次を実行します。

- 検証に失敗する場合は、OpenSSL のドキュメントを参照するか、セキュリティ管理者にお問い合わせください。
- 検証には成功するが問題が解決しない場合は、support.veritas.com にアクセスしてください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6759

メッセージ: 証明書失効リスト (CRL) の署名でエラーが発生しました。(Certificate revocation list (CRL) signature failure.)

説明: CRL の署名が無効です。

推奨処置: OpenSSL verify コマンドを使用して、CRL で証明書を確認します。

必要に応じて次を実行します。

- 検証に失敗する場合は、OpenSSL のドキュメントを参照するか、セキュリティ管理者にお問い合わせください。
- 検証には成功するが問題が解決しない場合は、support.veritas.com にアクセスしてください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6760

メッセージ: 証明書失効リスト (CRL) がまだ有効ではありません。(The certificate revocation list (CRL) is not yet valid.)

説明: CRL の前回の更新日時が現在の時間よりも後になっています。

推奨処置: システム時間を確認するか、有効な CRL を指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6761

メッセージ: 証明書失効リスト (CRL) の最終更新日が有効な形式ではありません。(The certificate revocation list (CRL) last update date is not in a valid format.)

説明: CRL の最終更新日フィールドの時間が無効です。

推奨処置: OpenSSL コマンドを使用して CRL を確認するか、セキュリティ管理者にお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6762

メッセージ: 証明書失効リスト (CRL) の次回更新日が有効な形式ではありません。(The certificate revocation list (CRL) next update date is not in a valid format.)

説明: CRL の次回更新日フィールドの時間が無効です。

推奨処置: OpenSSL コマンドを使用して CRL を確認するか、セキュリティ管理者にお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6763

メッセージ: 証明書失効リスト (CRL) の発行者の証明書を取得できません。(Unable to retrieve the certificate revocation list (CRL) issuer certificate.)

説明: CRL の検証で CRL の発行者の証明書が見つかりません。

推奨処置: OpenSSL verify コマンドを使用して、CRL で証明書を確認します。

必要に応じて次を実行します。

- 検証に失敗する場合は、OpenSSL のドキュメントを参照するか、セキュリティ管理者にお問い合わせください。
- 検証には成功するが問題が解決しない場合は、support.veritas.com にアクセスしてください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6764

メッセージ: キーの用途に証明書失効リスト (CRL) の署名が含まれていません。(Key usage does not include certificate revocation list (CRL) signing.)

説明: 秘密鍵の key usage フィールドに、CRL の署名に秘密鍵を使用しないように示されています。

推奨処置: OpenSSL verify コマンドを使用して、CRL で証明書を確認します。

必要に応じて次を実行します。

- 検証に失敗する場合は、OpenSSL のドキュメントを参照するか、セキュリティ管理者にお問い合わせください。
- 検証には成功するが問題が解決しない場合は、support.veritas.com にアクセスしてください。ベリタスのサポートサイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6765

メッセージ: 重要な証明書失効リスト (CRL) に無効なファイル拡張子が含まれています。(Critical certificate revocation list (CRL) contains invalid file extensions.)

説明: CRL のファイル拡張子のいくつかが存在していないか無効です。

推奨処置: OpenSSL コマンドを使用して CRL を確認するか、セキュリティ管理者にお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6766

メッセージ: 証明書失効リスト (CRL) のスコープが異なります。無効化の理由すべてを対象とする必要があります。(The certificate revocation list (CRL) scope is different, it must cover all revocation reasons.)

説明: 想定される CRL の理由と ALL reason のフィールドが CRL にありません。

推奨処置: OpenSSL コマンドを使用して CRL を確認するか、セキュリティ管理者にお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6767

メッセージ: 証明書失効リスト (CRL) のパスの検証でエラーが発生しました。(Certificate revocation list (CRL) path validation error.)

説明: CRL のパスの検証でエラーが発生しました。

推奨処置: OpenSSL verify コマンドを使用して、CRL で証明書を確認します。

必要に応じて次を実行します。

- 検証に失敗する場合は、OpenSSL のドキュメントを参照するか、セキュリティ管理者にお問い合わせください。
- 検証には成功するが問題が解決しない場合は、support.veritas.com にアクセスしてください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6768

メッセージ: アプリケーションサーバー証明書の検証に失敗しました。(Failed to verify the application server certificate.)

説明: アプリケーションサーバー証明書の検証に失敗しました。

推奨処置: 操作を再試行しても問題が解決しない場合は、すべてのエラーログ情報を保存して support.veritas.com にアクセスしてください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6772

メッセージ: アプリケーションサーバーとの通信にサポートされていないプロトコルが使用されました。(An unsupported protocol was used to communicate with the application server.)

説明: アプリケーションサーバーとの通信にサポートされていないプロトコルが使用されました。

推奨処置: アプリケーションサーバーとの通信に使用されているプロトコルを確認します。アプリケーションサーバーで HTTP が使用されている場合は、`tpconfig` または `hadoop.conf` を使用して、ポートが正しく更新されていることを確認します。

`bp.conf` ファイル内で次のファイルを更新します。

- `ECA_TRUST_STORE_PATH`
- `ECA_CRL_PATH`
- `HADOOP_SECURE_CONNECT_ENABLED`
- `HADOOP_CRL_CHECK`

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6773

メッセージ: 発行者の証明書を取得できません。(Unable to retrieve the issuer certificate.)

説明: 信頼できる証明書ではない可能性があるため、発行者の証明書が見つかりません。

推奨処置: 証明書のファイル形式、パス、権限、パスワードが正しいことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6774

メッセージ: 信頼できる証明書の一覧に自己署名証明書が見つかりません。(A self-signed certificate cannot be found in the list of trusted certificates.)

説明: 指定された信頼できる証明書の一覧に自己署名証明書が見つかりません。

推奨処置: 証明書のファイル形式、パス、権限、パスワードが正しいことを確認します。ホスト証明書の内容が、`ECA_TRUST_STORE_PATH` で指定された証明書の一部であるかどうかを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6775

メッセージ: 最初の証明書を検証できません。(Unable to verify the first certificate.)

説明: チェーンに 1 つの証明書のみが含まれ、自己署名ではないため、署名を検証できません。

推奨処置: 証明書のファイル形式、パス、権限、パスワードが正しいことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6776

メッセージ: バックアップホストの NetBackup バージョンと MongoDB ホストのオペレーティングシステムに必要な VxUpdate パッケージが見つかりません。(Cannot locate the required VxUpdate package for the NetBackup version of the backup host and the operating system of the MongoDB host.)

説明: MongoDB のバックアップおよびリカバリの操作中に、NetBackup は、NetBackup マスターサーバーのパッケージリポジトリで必要な VxUpdate パッケージを検出できませんでした。必要なパッケージは、バックアップホストの NetBackup バージョンおよび MongoDB ホストのオペレーティングシステムと対応している必要があります。

推奨処置: NetBackup マスターサーバーで、MongoDB シンクライアントに必要な VxUpdate パッケージを追加したことを確認します。`nbrepo --add` コマンドを使用してシンクライアントを追加する方法については、『MongoDB 管理者ガイド』を参照してください。バックアップホストの NetBackup バージョンおよび MongoDB ホストのオペレーティングシステムと対応しているシンクライアントパッケージを追加します。その後、操作を再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6777

メッセージ: 部分的に成功 - 管理対象ディスクのスナップショットのアクセス URI を解析できませんでした。(Partial success - failed to parse access URI for managed disk snapshot.)

説明: 管理対象ディスクのスナップショットのエクスポート操作の一部として戻されたアクセス URI が、スナップショットをエクスポートする HTTP レスポンスの本文に存在しません。管理対象ディスクへのアクセス権を付与する REST API の一部として、空のアクセス URI が戻されます。

推奨処置: このコードは、部分的に成功したバックアップジョブが原因で表示されます。

必要に応じて次を実行します。

- バックアップホストとメディアサーバーの `bp.conf` ファイルで詳細ログレベルを 5 に上げて、操作を再試行します。`nbaapidiscv` ログと `bpbkar` ログを確認します。
- `CURL_VERBOSE = true` を `/usr/openv/var/global/azurestack.conf` に追加して、操作を再試行します。失敗した REST API の要求と応答の本文を確認します。

アクセス権の付与について詳しくは、https://docs.microsoft.com/ja-jp/rest/api/compute/disks/grantaccess を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6778

メッセージ: 部分的に成功 - ディスクスナップショットのエクスポートに失敗しました。(Partial success - disk snapshot export failed.)

説明: 管理対象ディスクのスナップショットをページ BLOB としてエクスポートできませんでした。管理対象ディスクへのアクセス権を付与する REST API で、200 または 202 とは別に HTTP エラーコードが戻されました。

推奨処置: このコードは、部分的に成功したバックアップジョブが原因で表示されます。

必要に応じて次を実行します。

- バックアップホストとメディアサーバーの `bp.conf` ファイルで詳細ログレベルを 5 に上げて、操作を再試行します。`nbaapidiscv` ログと `bpbkar` ログを確認します。
- `CURL_VERBOSE = true` を `/usr/openv/var/global/azurestack.conf` に追加して、操作を再試行します。失敗した REST API の要求と応答の本文を確認します。

アクセス権の付与について詳しくは、https://docs.microsoft.com/ja-jp/rest/api/compute/disks/grantaccess を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6779

メッセージ: 部分的に成功 - ディスクスナップショットのエクスポートのキャンセルに失敗しました。(Partial success - the disk snapshot cancel export failed.)

説明: 管理対象ディスクのスナップショットのエクスポートをキャンセルできませんでした。管理対象ディスクへのアクセスを無効化する REST API で、200 または 202 とは別に HTTP エラーコードが戻されました。

推奨処置: このコードは、部分的に成功したバックアップジョブが原因で表示されます。

必要に応じて次を実行します。

- バックアップホストとメディアサーバーの `bp.conf` ファイルで詳細ログレベルを 5 に上げて、操作を再試行します。`nbaapidiscv` ログと `bpbkar` ログを確認します。
- `CURL_VERBOSE = true` を `/usr/openv/var/global/azurestack.conf` に追加して、操作を再試行します。失敗した REST API の要求と応答の本文を確認します。

ディスクへのアクセスの無効化について詳しくは、https://docs.microsoft.com/ja-jp/rest/api/compute/disks/revokeaccess を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6780

メッセージ: 部分的に成功 - 管理対象ディスクのスナップショットの削除に失敗しました。(Partial success - failed to delete the managed disk snapshot.)

説明: 管理対象ディスクのスナップショットの削除に失敗しました。管理対象ディスクのスナップショットを削除する REST API が、200、202、または 204 とは別のエラーで失敗しました。

推奨処置: このコードは、部分的に成功したバックアップジョブが原因で表示されます。

必要に応じて次を実行します。

- バックアップホストとメディアサーバーの `bp.conf` ファイルで詳細ログレベルを 5 に上げて、操作を再試行します。`nbaapidiscv` ログと `bpbkar` ログを確認します。

- CURL_VERBOSE = true を /usr/openv/var/global/azurestack.conf に追加して、操作を再試行します。失敗した REST API の要求と応答の本文を確認します。

スナップショットの削除について詳しくは、https://docs.microsoft.com/ja-jp/rest/api/compute/snapshots/delete を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6781

メッセージ: 部分的に成功 - ディスクスナップショットがエクスポートされたときに無効なアクセス URI が戻されました。(Partial success - invalid access URI returned when disk snapshot was exported.)

説明: 管理対象ディスクのスナップショットのエクスポート操作の一部として、無効なアクセス URI が戻されました。このエラーは、空のアクセス URI で管理対象ディスクのスナップショットにアクセスしようとした場合に発生します。

推奨処置: このコードは、部分的に成功したバックアップジョブが原因で表示されます。

必要に応じて次を実行します。

- バックアップホストとメディアサーバーの bp.conf ファイルで詳細ログレベルを 5 に上げて、操作を再試行します。nbaapidiscv ログと bpbkar ログを確認します。
- CURL_VERBOSE = true を /usr/openv/var/global/azurestack.conf に追加して、操作を再試行します。失敗した REST API の要求と応答の本文を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6782

メッセージ: 部分的に成功 - ディスク操作用にオブジェクトを開けませんでした。(Partial success - the open object for disk operation failed.)

説明: エクスポートされた管理対象ディスクのスナップショットのストリームとしてページ BLOB を読み取れませんでした。

推奨処置: このコードは、部分的に成功したバックアップジョブが原因で表示されます。

必要に応じて次を実行します。

- バックアップホストとメディアサーバーの bp.conf ファイルで詳細ログレベルを 5 に上げて、操作を再試行します。nbaapidiscv ログと bpbkar ログを確認します。
- CURL_VERBOSE = true を /usr/openv/var/global/azurestack.conf に追加して、操作を再試行します。失敗した REST API の要求と応答の本文を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポートWebサイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6783

メッセージ: 部分的に成功 - ディスクスナップショットの BLOB の取得に失敗しました。(Partial success - Failed to obtain the disk snapshot blob.)

説明: スナップショット用に作成された、Azure Stack のページ BLOB 参照を取得できません。

推奨処置: このコードは、部分的に成功したバックアップジョブが原因で表示されます。

必要に応じて次を実行します。

- バックアップホストとメディアサーバーの `bp.conf` ファイルで詳細ログレベルを 5 に上げて、操作を再試行します。`nbaapidiscv` ログと `bpbkar` ログを確認します。
- `CURL_VERBOSE = true` を `/usr/openv/var/global/azurestack.conf` に追加して、操作を再試行します。失敗した REST API の要求と応答の本文を確認します。

`Get Blob` 操作について詳しくは、https://docs.microsoft.com/ja-jp/rest/api/storageservices/get-blob を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポートWebサイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6784

メッセージ: 非同期操作で不明な失敗が戻されました。(The asynchronous operation returned an unknown failure.)

説明: 一部の Azure Stack REST 操作は、すぐに操作を完了できないため、非同期で実行されます。

リソースを作成、更新、または削除 (`PUT`、`PATCH`、`DELETE`) する操作では、通常 `provisioningState` 値が戻されます。操作が完了すると、`succeeded`、`failed`、`canceled`、`inprogress` のいずれかの値が戻されます。

推奨処置: 非同期操作が失敗した場合、または HTTP レスポンスの一部としてキャンセルエラーが戻された場合、バックアップ操作は再試行されます。

2 つの異なる方法で、非同期操作の状態を監視できます。元の要求から戻されたヘッダー値を調べることで、問題を修正するための正しい方法を判断できます。主に、次を確認します。

- `Azure-AsyncOperation` - 操作の進行状態を確認するための URL。操作によってこの値が戻された場合、これを使用して操作の状態を追跡します。

- `Retry-After` - 非同期操作の状態を確認するまでに待機する秒数。

非同期操作について詳しくは、
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/azure-resource-manager/management/async-operations
を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6785

メッセージ: 非同期操作が進行中です。(The asynchronous operation is in progress.)

説明: 一部の Azure Stack REST 操作は、すぐに操作を完了できないため、非同期で実行されます。

リソースを作成、更新、または削除 (`PUT`、`PATCH`、`DELETE`) する操作では、通常 `provisioningState` 値が戻されます。操作が完了すると、`succeeded`、`failed`、`canceled`、`inprogress` のいずれかの値が戻されます。

推奨処置: 非同期操作が失敗した場合、または HTTP レスポンスの一部としてキャンセルエラーが戻された場合、バックアップ操作は再試行されます。

2 つの異なる方法で、非同期操作の状態を監視できます。元の要求から戻されたヘッダー値を調べることで、問題を修正するための正しい方法を判断できます。主に、次を確認します。

- `Azure-AsyncOperation` - 操作の進行状態を確認するための URL。操作によってこの値が戻された場合、これを使用して操作の状態を追跡します。
- `Retry-After` - 非同期操作の状態を確認するまでに待機する秒数。

非同期操作について詳しくは、
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/azure-resource-manager/management/async-operations
を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6786

メッセージ: 非同期操作に失敗しました。(The asynchronous operation failed.)

説明: 一部の Azure Stack REST 操作は、すぐに操作を完了できないため、非同期で実行されます。

リソースを作成、更新、または削除 (`PUT`、`PATCH`、`DELETE`) する操作では、通常 `provisioningState` 値が戻されます。操作が完了すると、`succeeded`、`failed`、`canceled`、`inprogress` のいずれかの値が戻されます。

推奨処置: 非同期操作が失敗した場合、または HTTP レスポンスの一部としてキャンセルエラーが戻された場合、バックアップ操作は再試行されます。

2 つの異なる方法で、非同期操作の状態を監視できます。元の要求から戻されたヘッダー値を調べることで、問題を修正するための正しい方法を判断できます。主に、次を確認します。

- `Azure-AsyncOperation` - 操作の進行状態を確認するための URL。操作によってこの値が戻された場合、これを使用して操作の状態を追跡します。
- `Retry-After` - 非同期操作の状態を確認するまでに待機する秒数。

非同期操作について詳しくは、
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/azure-resource-manager/management/async-operations
を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6787

メッセージ: 非同期操作がキャンセルされました。(The asynchronous operation was canceled.)

説明: 一部の Azure Stack REST 操作は、すぐに操作を完了できないため、非同期で実行されます。

リソースを作成、更新、または削除 (`PUT`、`PATCH`、`DELETE`) する操作では、通常 `provisioningState` 値が戻されます。操作が完了すると、`succeeded`、`failed`、`canceled`、`inprogress` のいずれかの値が戻されます。

推奨処置: 非同期操作が失敗した場合、または HTTP レスポンスの一部としてキャンセルエラーが戻された場合、バックアップ操作は再試行されます。

2 つの異なる方法で、非同期操作の状態を監視できます。元の要求から戻されたヘッダー値を調べることで、問題を修正するための正しい方法を判断できます。主に、次を確認します。

- `Azure-AsyncOperation` - 操作の進行状態を確認するための URL。操作によってこの値が戻された場合、これを使用して操作の状態を追跡します。
- `Retry-After` - 非同期操作の状態を確認するまでに待機する秒数。

非同期操作について詳しくは、
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/azure-resource-manager/management/async-operations
を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6788

メッセージ: 非同期操作で不明なエラーが戻されました。(The asynchronous operation returned an unknown error.)

説明: 一部の Azure Stack REST 操作は、すぐに操作を完了できないため、非同期で実行されます。

リソースを作成、更新、または削除 (`PUT`、`PATCH`、`DELETE`) する操作では、通常 `provisioningState` 値が戻されます。操作が完了すると、`succeeded`、`failed`、`canceled`、`inprogress` のいずれかの値が戻されます。

推奨処置: 非同期操作が失敗した場合、または HTTP レスポンスの一部としてキャンセルエラーが戻された場合、バックアップ操作は再試行されます。

2 つの異なる方法で、非同期操作の状態を監視できます。元の要求から戻されたヘッダー値を調べることで、問題を修正するための正しい方法を判断できます。主に、次を確認します。

- `Azure-AsyncOperation` - 操作の進行状態を確認するための URL。操作によってこの値が戻された場合、これを使用して操作の状態を追跡します。
- `Retry-After` - 非同期操作の状態を確認するまでに待機する秒数。

非同期操作について詳しくは、https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/azure-resource-manager/management/async-operations を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6789

メッセージ: 指定したリソースに対して構成が無効です。(The configuration is invalid for the specified resource.)

説明: リストア操作に指定した構成が、Azure Stack での VM の作成に必要な、有効な形式ではありません。

推奨処置: tar ログファイルを参照して、正確なエラーメッセージとリストア場所を確認してください。

必要に応じて、次のいずれかの操作を実行します。

- ［元の位置にすべてをリストア (Restore everything to it's original location)］オプションを使用して、元の場所へのリストアを実行します。
  - エラーメッセージで指定された、VM のバックアップ操作中の構成が、Azure Stack で利用可能であることを確認します。

- ［すべてを異なる位置にリストア (既存の構造を維持) (Restore everything to a different location (maintaining existing structure))］オプションを使用して、代替の場所へのリストアを実行します。
  - 管理対象ディスクの名前変更エントリに、有効なストレージアカウントの種類の値を指定します。この手順は、管理対象ディスクの VM リストアでのみ必要です。
  - リストア先の Azure Stack のサブスクリプション ID に構成されているディスクリソースグループ名を指定します。管理対象ディスクの名前変更エントリにこの情報を追加します。この手順は、管理対象ディスクの VM リストアでのみ必要です。
  - サブスクリプション ID の名前変更エントリに、リストア先の Azure Stack で構成されているサブスクリプション ID の正確な値を指定します。
  - `RgName` 名前変更エントリに、リストア先の Azure Stack のサブスクリプション ID に構成されているリソースグループ名を指定します。
  - `Nsg` 名前変更エントリに、リストア先の Azure Stack のサブスクリプション ID に構成されているネットワークセキュリティグループを指定します。ネットワークセキュリティグループのリソースグループが VM リソースグループと異なる場合は、`Nsg` 名前変更エントリに、`Nsg=<ResourceGroup_Name>/<NetworkSecurityGroup_Name>` のように指定する必要があります。
  - `Vnet` 名前変更エントリに、リストア先の Azure Stack のサブスクリプション ID に構成されている仮想ネットワークを指定します。`Vnet` のリソースグループが VM リソースグループと異なる場合は、`Vnet` 名前変更エントリに、`Vnet=<ResourceGroup_Name>/<virtual_network_Name>` のように指定する必要があります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6791

メッセージ**:** ディスクの作成に失敗しました。(Failed to create disk.)

説明**:** 管理対象ディスク VM のリストア操作中に、管理対象外の VHD BLOB を管理対象ディスクに変換できません。失敗の原因としては、操作クォータの超過が考えられます。

推奨処置**:** ［すべてを異なる位置にリストア (既存の構造を維持) (Restore everything to a different location (maintaining existing structure))］オプションを使用してリストアを実行する場合は、tar ログファイルで HTTP レスポンスまたはログメッセージを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6792

メッセージ: ストレージアカウントを見つけることができません。(Unable to find a storage account.)

説明: ストレージアカウントが名前変更ファイルまたは構成ファイルで指定されていません。これは管理対象および管理対象外ディスクの VM リストアに必要です。

推奨処置: tar ログファイルを参照して、リストア場所に関する正確なエラーメッセージを確認してください。

必要に応じて、次のいずれかの操作を実行します。

- ［元の位置にすべてをリストア (Restore everything to it's original location)］オプションを使用して、元の場所へのリストアを実行します。
  - VM のバックアップ中に指定したストレージアカウントが、対応する管理対象外および管理対象 VM のリストア中に利用可能であることを確認します。
  - 管理対象のディスク VM をリストアする場合、元のリストア場所に存在するステージングストレージアカウントを、`azurestack.conf` ファイル内の `azurestack` に指定する必要があります。
- ［すべてを異なる位置にリストア (既存の構造を維持) (Restore everything to a different location (maintaining existing structure))］オプションを使用して、代替の場所へのリストアを実行します。
  - 管理対象ディスクの VM リストアの場合は、Azure Stack に一時的な VHD を作成するサブスクリプション ID に、設定したステージングストレージアカウントを指定します。名前変更ファイルまたは `azurestack.conf` ファイルを使用します。
  - 管理対象外ディスクの VM リストアの場合は、リストア先の Azure Stack のサブスクリプション ID に、設定したストレージアカウントを指定します。VHD BLOB 名前変更エントリには名前変更ファイルを使用します。
  - 管理対象および管理対象外 VM のリストアに指定されているストレージアカウントで、HTTP オプションが有効になっていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6793

メッセージ: VM のリカバリに失敗しました。(Failed to recover the VM.)

説明: リストア操作中に、VM のリカバリが Azure Stack で失敗しました。

この問題の考えられる原因は次のとおりです。

- VM のサイズが有効な形式ではない
- 操作クォータを超えた

- VM 名が Azure Stack にすでに存在する
- 管理対象ディスクの VM リストアのみ:
  - 管理対象外の VHD BLOB を管理対象ディスクに変換中に、ディスクの作成に失敗した
  - 操作クォータが超過した

推奨処置: tar ログファイルを参照して、正確なエラーメッセージを確認してください。正確なエラーの原因については、tar ログファイルの HTTP レスポンスメッセージを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6794

メッセージ: リソースの作成に失敗しました。(Failed to create the resource.)

説明: リストア操作中に、Azure Stack での VM の作成に指定されているリソースの作成に失敗しました。

推奨処置: tar ログファイルを参照して、リストア場所に関する正確なエラーメッセージを確認してください。

必要に応じて、次のいずれかの操作を実行します。

- ［元の位置にすべてをリストア (Restore everything to it's original location)］オプションを使用して、元の場所へのリストアを実行します。
  - リストア操作時に、VM のバックアップ中に指定されたすべての構成済みリソースが利用可能であることを確認します。
  - Azure Stack で操作クォータが十分であることを確認します。パブリック IP アドレスのオプションがリストア時に選択される場合、パブリック IP アドレスを作成するのに十分なクォータが必要です。
- ［すべてを異なる位置にリストア (既存の構造を維持) (Restore everything to a different location (maintaining existing structure))］オプションを使用して、代替の場所へのリストアを実行します。
  - `Vnet` 名前変更エントリに、リストア先の Azure Stack のサブスクリプション ID に構成されている仮想ネットワークを指定します。
  - `Nsg` 名前変更エントリに、リストア先の Azure Stack のサブスクリプション ID に構成されているネットワークセキュリティグループを指定します。
  - サブネットの名前変更エントリに、リストア先の Azure Stack のサブスクリプション ID に構成されているサブネットを指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポートWebサイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6797

メッセージ: リソースが見つかりません。(Unable to find the resource.)

説明: リストア操作に指定した、Azure Stack に VM を作成するために必要なリソースが見つかりません。

推奨処置: [すべてを異なる位置にリストア (既存の構造を維持) (Restore everything to a different location (maintaining existing structure))]オプションを使用して、代替の場所へのリストアを実行します。

リストアの実行後、tar ログファイルを参照して、正確なエラーメッセージを確認してください。リストア操作用のターゲットサブスクリプション ID の場所に、仮想ネットワーク、ネットワークセキュリティグループ、またはサブネットが Azure Stack で設定されていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポートWebサイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6798

メッセージ: MongoDB ホストでシンクライアント向けに利用可能なポートが見つかりません。(Unable to find an available port on MongoDB host for the thin client.)

説明: NetBackup は、バックアップまたはリストア操作中に、シンクライアントプロセスをバインドするために利用可能なポートを MongoDB ホストで見つけられませんでした。この問題は、MongoDB ホストで他の NetBackup MongoDB のバックアップ操作またはリストア操作が実行されている場合に発生する可能性があります。これらの操作は同時に実行され、NetBackup マスターサーバー上の `mongodb.conf` ファイルで指定されたポート範囲をすべて使用しています。

推奨処置: 必要に応じて次を実行します。

- `mongodb.conf` ファイルまたは `tpconfig` グローバル設定で指定されているポート範囲が MongoDB ホストで利用可能であることを確認します。ポート範囲は、`mdbserver_port` と `mdbserver_port_range` を使用して設定されます。
- 次の場合は、`mdbserver_port_range` の値を高く調整して、ポート番号の範囲を増やします。
  - このホストで NetBackup のバックアップ操作またはリストア操作が並列で実行されている
  - このホストで複数の MongoDB インスタンスが実行されている

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6800

メッセージ: 指定したキーサイズの新しい NetBackup CA を移行用に設定できません。

説明: NetBackup セキュリティサービスは新しい CA を作成できません。

推奨処置: すべての NetBackup サービスが起動していることを確認し、しばらくしてから操作を再試行します。問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトを参照してください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6801

メッセージ: 移行用に新しく設定した NetBackup CA をアクティブ化できません。

説明: NetBackup セキュリティサービスは新しい CA をアクティブ化できません。

推奨処置: すべての NetBackup サービスが起動していることを確認し、しばらくしてから操作を再試行します。問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトを参照してください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6802

メッセージ: NetBackup CA の移行を完了できません。

説明: NetBackup セキュリティサービスは CA の移行を完了できません。

推奨処置: すべての NetBackup サービスが起動していることを確認し、しばらくしてから操作を再試行します。問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトを参照してください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6803

メッセージ: 指定した指紋の NetBackup CA を廃止できません。

説明: NetBackup は、CA を廃止して NetBackup データベースで保持できません。

推奨処置: すべての NetBackup サービスが起動していることを確認し、しばらくしてから操作を再試行します。問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトを参照してください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6804

メッセージ: キーサイズが無効です。(The key size is not valid.)NetBackup は 2048、4096、8192、16384 ビットのキーサイズをサポートしています。

説明: NetBackup は、指定されたキーサイズをサポートしていません。

推奨処置: NetBackup がサポートするキーサイズ (2048、4096、8192、16384 ビット) のいずれかを使用します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6805

メッセージ: NetBackup CA の移行が開始されていません。(The migration of NetBackup CA is not initiated.)

説明: この操作は、CA の移行が進行中のときにのみ実行されます。

推奨処置: NetBackup CA の移行が進行中で、適切なフェーズにあるときにこの操作を実行します。CA 移行フェーズについて詳しくは、『NetBackup セキュリティおよび暗号化ガイド』を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6806

メッセージ: 指定した指紋の NetBackup CA は存在しません。

説明: NetBackup CA を廃止するために指定された CA の指紋は、NetBackup ドメインで認識されません。

推奨処置: `RESTful API GET /security/certificate-authorities` を使用するか、`nbseccmd -nbcalist` コマンドを使用して、NetBackup がサポートするすべての認証局のリストを取得し、それらの指紋を表示します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6807

メッセージ: 指定した指紋の NetBackup CA を廃止できません。NetBackup CA を廃止するには、状態が ABANDONED になるようにします。

説明: NetBackup CA は、状態が ABANDONED の場合に廃止できます。

推奨処置: RESTful GET /security/certificate-authorities を使用するか、nbseccmd -nbcalist コマンドを使用して、NetBackup がサポートする認証局のリストを取得し、ABANDONED の状態の認証局を表示します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6808

メッセージ: 信頼バージョンが存在しません。(The trust version does not exist.)

説明: 証明書の信頼バージョンが NetBackup データベースに存在しません。

推奨処置: データベースから信頼バージョンを表示するには、/security/trust-versions API にアクセスします。証明書の信頼バージョンが存在することを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6809

メッセージ: 指定した証明書の NetBackup CA は存在しません。

説明: CA 移行の状態の取得中に、必要な CA が NetBackup データベースに存在しません。

推奨処置: nbseccmd -nbcaMigrate -syncMigrationDB -reason <reason> コマンドを実行して、NetBackup データベースサービスと NetBackup セキュリティサービスを同期します。問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトを参照してください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6810

メッセージ: NetBackup CA の移行の概略を取得できません。(The NetBackup CA migration summary cannot be retrieved.)

説明: NetBackup CA の移行プロセスの詳細を取得できません。

推奨処置: すべての NetBackup サービスが起動していることを確認し、しばらくしてから操作を再試行します。問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトを参照してください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6811

メッセージ: NetBackup CA の移行が開始されましたが、CA の移行状態が不正です。(The NetBackup CA migration is initiated; however, the CA migration status is incorrect.) 想定される CA 移行状態: `INITIATED`。

説明: 新しい NetBackup CA の設定が開始されても、誤った CA 移行の状態が表示されます。想定される CA 移行状態: `INITIATED`。

推奨処置: 操作を再試行しても問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトにアクセスしてください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6812

メッセージ: 必要な CA 証明書がトラストストアにないホストの一覧を取得できませんでした。(Failed to retrieve the list of hosts that do not have the required CA certificates in their trust stores.)

説明: 証明書がトラストストアにないホストは取得できません。

推奨処置: すべての NetBackup サービスが起動していることを確認し、しばらくしてから操作を再試行します。問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトを参照してください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6813

メッセージ: NetBackup CA の移行の有効化フェーズが開始されます。(The activation phase of the NetBackup CA migration is to be started. The CA migration status should be INITIATED.) CA の移行状態は、INITIATED になります。

説明: NetBackup CA の移行のアクティブ化は、現在の移行の状態が INITIATED のときに実行されます。

推奨処置: NetBackup CA がアクティブになる前に、NetBackup CA の移行の状態が INITIATED になるようにします。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6814

メッセージ: NetBackup CA の移行のアクティブ化フェーズが完了しましたが、CA の移行状態が不正です。(The activation phase of the NetBackup CA migration is complete, however the CA migration status is incorrect.) 想定される CA 移行状態: ACTIVATED。

説明: 新しく設定された NetBackup CA はアクティブ化されましたが、誤った CA 移行の状態が表示されます。想定される CA 移行状態: ACTIVATED。

推奨処置: 操作を再試行しても問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトにアクセスしてください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6815

メッセージ: NetBackup CA の移行の完了フェーズが開始されて、CA 移行の状態は ACTIVATED になります。(The completion phase of the NetBackup CA migration is started so the CA migration status should be ACTIVATED.)

説明: 現在の移行の状態が ACTIVATED でないため、NetBackup CA の移行は完了できません。

推奨処置: NetBackup CA の移行が完了する前に、現在の NetBackup CA の移行の状態が ACTIVATED になるようにします。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6816

メッセージ**:** NetBackup CA の移行が完了されましたが、CA の移行状態が不正です。(The NetBackup CA migration is complete, however the CA migration status is incorrect.) 想定される CA 移行状態: `NO_MIGRATION`。

説明**:** NetBackup CA の移行が完了されましたが、不正な CA の移行状態が表示されます。

推奨処置**:** 操作を再試行しても問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトにアクセスしてください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6817

メッセージ**:** 必要な CA 証明書がトラストストアにないホストが 1 つ以上あります。(One or more hosts do not have the required CA certificates in their trust stores.) これらのホストとの通信は切断される可能性があります。この検証をスキップするには、`-force` オプションを使用してコマンドを再実行してください。

説明**:** 一部のホストの最新の証明書がトラストストアに存在しないため、NetBackup CA の移行をアクティブ化できません。NetBackup CA を使用してドメイン内のすべてのホスト間で信頼関係が確立されると、NetBackup CA の移行がアクティブ化されます。信頼関係は、NetBackup 8.2.1 以降のホストに対して自動的に確立されます。8.2.1 より前のバージョンのホストがある場合は、手動アクティブ化の手順を完了する必要があります。

推奨処置**:** 必要に応じて次の操作を実行します。

- NetBackup CA 移行をアクティブ化する前に、NetBackup CA がドメイン内のすべてのホストのトラストストアに存在することを確認します。信頼は、NetBackup 8.2.1 以降のホストに対して自動的に確立され、`RESTful API GET /security/certificate-authorities/hosts-pending-trust-propagation` または `nbseccmd -nbcamigrate -hostspendingtrustpropagation` コマンドを使用して検証できます。NetBackup 8.2 以前のホストの信頼の伝播を手動で確認します。ホストのトラストストアに存在する必要がある CA のリストは、`RESTful API GET /security/cacert` を使用して一覧表示できます。
- この検証をスキップするには、`-force` オプションを使用してコマンドを再実行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6818

メッセージ: 新しく設定した NetBackup CA のアクティブ化は成功しますが、NetBackup は CA の移行の概略を取得できません。(Activating the newly set up NetBackup CA is successful, but NetBackup cannot retrieve the CA migration summary.)

説明: 新しく設定した NetBackup CA のアクティブ化は成功しますが、NetBackup は CA の移行の概略を取得できません。

推奨処置: しばらくしてから `nbseccmd -nbcaMigrate -summary` コマンドを実行して、CA 移行の概要を表示します。想定される NetBackup CA 移行状態は `ACTIVATED` です。別の状態が表示された場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトにアクセスしてください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6819

メッセージ: CA 移行データベースは、現在の NetBackup CA 証明書の詳細では更新できません。(The CA migration database cannot be updated with the current NetBackup CA certificate details.)

説明: NetBackup セキュリティサービスの NetBackup CA の詳細を NetBackup データベースと同期できません。

推奨処置: すべての NetBackup サービスが起動していることを確認し、しばらくしてから再試行します。問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトを参照してください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6820

メッセージ: 証明書の更新が必要なホストのリストの取得に失敗しました。

説明: 新しい NetBackup CA による証明書への署名が必要なホストは取得できません。

推奨処置: すべての NetBackup サービスが起動していることを確認し、しばらくしてから操作を再試行します。問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトを参照してください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6821

メッセージ: 1 つ以上のホストで、新しい CA での証明書の更新が保留されています。これらのホストとの通信は切断される可能性があります。この検証をスキップするには、`-force` オプションを使用してコマンドを再実行してください。

説明: NetBackup CA の移行を完了できません。有効な NetBackup CA は、少数のホストに対して、ホスト名ベースまたはホスト ID ベースの署名された証明書を持っていません。ドメイン内のすべての NetBackup ホストに、有効な NetBackup CA によって署名された証明書がある場合、NetBackup CA 移行は完了しているはずです。NetBackup 8.2.1 以降のホストの場合、新しく設定された NetBackup CA がアクティブ化された後、証明書が自動的に更新されます。それより前のホストの場合は、手動の手順を実行する必要があります。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- ドメイン内のすべての NetBackup ホストで、有効な NetBackup CA によって署名された証明書があり、`RESTful API GET /config/hosts-pending-renewal` または `nbseccmd -nbcamigrate -hostspendingrenewal` コマンドを使用して検証できることを確認します。NetBackup 8.2 以前のホストの証明書を手動で確認します。
- この検証をスキップするには、`-force` オプションを使用してコマンドを再実行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6822

メッセージ: 現在移行がアクティブ化されているため、新しい NetBackup CA の移行を開始できません。(New NetBackup CA migration cannot be initiated because the migration is currently activated.)

説明: 現在、NetBackup CA の移行がアクティブ化されているため、新しい NetBackup CA の設定を開始できません。

推奨処置: 現在の NetBackup CA の移行を完了し、新しい移行を開始します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6823

メッセージ: 移行の完了後は NetBackup CA の移行の概略を取得できません。(The NetBackup CA migration summary cannot be retrieved after the completion of migration.)

説明: 新しい NetBackup CA の設定は正常に完了しましたが、NetBackup は CA の移行の概略を取得できません。

推奨処置: しばらくしてから nbseccmd -nbcaMigrate -summary コマンドを実行して、CA 移行の概要を表示します。想定される NetBackup CA 移行状態は NO_MIGRATION です。別の状態が表示された場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトにアクセスしてください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6824

メッセージ: 移行の開始後は NetBackup CA の移行の概略を取得できません。(The NetBackup CA migration summary cannot be retrieved after initiating the migration.)

説明: NetBackup CA の移行は開始されましたが、NetBackup は CA の移行の概略を取得できません。

推奨処置: しばらくしてから nbseccmd -nbcaMigrate -summary コマンドを実行して、CA 移行の概要を表示します。想定される NetBackup CA 移行状態は INITIATED です。別の状態が表示された場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトにアクセスしてください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6831

メッセージ: 指定されたクレデンシャル名またはクレデンシャル ID にマップされているクレデンシャル ID はありません。(None of the credential IDs map with the given credential name or ID.)

説明: 指定されたクレデンシャル名または ID が無効です。

推奨処置: 指定されたクレデンシャル名でクレデンシャルを構成するか、すでに構成されているクレデンシャル ID または名前を使用します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6832

メッセージ: 指定されたクレデンシャル名またはクレデンシャル ID に複数のクレデンシャル ID がマップされています。(Multiple credential IDs map with the given credential name or ID.)

説明: 指定されたクレデンシャル名に複数のクレデンシャル ID がマップされています。

推奨処置: 一意のクレデンシャル名を使用してクレデンシャルを構成し、その後の操作にこのクレデンシャルを使用します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 6833

メッセージ: 1 つ以上のクレデンシャル構成チェックが失敗しました。(One or more credential configuration checks failed.)

説明: 1 つ以上のチェックが必要な条件を満たしていないため、クレデンシャルの構成または更新の試行が失敗しました。警告は致命的ではないものと見なされ、構成は先に進みます。

推奨処置: クレデンシャルの構成に対して次の事前チェックが正常に実行されたこと、または更新操作が成功することを確認します。

これらのチェックはクレデンシャルの構成操作が試行されている間に実行されます。

- 証明書パスが有効
- トラストストアのパスが有効
- 秘密鍵のパスが有効
- 証明書チェーン内の証明書が読み取り可能
- トラストストア内の証明書が読み取り可能
- 秘密鍵が読み取り可能
- **一般名**フィールドが空ではない
- 証明書の期限が切れていない
- 証明書が現在有効
- 秘密鍵が証明書と一致している
- CRL ディレクトリが CRL ファイルで構成されている。このチェックはオプションです。これは、`ECA_CRL_PATH` が CRL ディレクトリのパスを使用して構成されている場合に実行されます。
- CRL 検査レベルが有効。このチェックはオプションです。これは、`ECA_CRL_PATH` が CRL ディレクトリのパスを使用して構成されており、CRL チェックレベルが `Disable` 以外の場合に実行されます。
- CRL パスが有効。このチェックはオプションです。これは、`ECA_CRL_PATH` が CRL ディレクトリのパスを使用して構成されており、CRL チェックレベルが `Disable` 以外の場合に実行されます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7200

メッセージ: リモートホストでの nbinstallagent の実行に失敗しました。

説明: リモートホスト上で nbinstallagent コマンドを実行できませんでした。

推奨処置: 次の場所にあるメディアサーバーの管理ログを確認します。

- Windows の場合:
  install_path¥NetBackup¥logs¥admin¥root*.log
- UNIX および Linux の場合:
  /usr/openv/netbackup/logs/admin/root*.log

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7201

メッセージ: ファイル名が指定されていません。

説明: file_name パラメータが空です。

推奨処置: 次の場所にある Job Manager のログを確認し、file_name オプションが空でないことを確認します。

- Windows の場合:
  install_path¥NetBackup¥logs¥nbjm
- UNIX および Linux の場合:
  /usr/openv/logs/nbjm

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7202

メッセージ: リモートホストから NetBackup のバージョンを取得できません。

説明: リモートホストの NetBackup バージョンを取得できませんでした。

推奨処置: bpcd サービスがリモートホストで実行中であり、メディアサーバーに接続できることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7203

メッセージ: リモートホストからプラットフォームの情報を取得できません。

説明: リモートホストのオペレーティングシステム情報を取得できませんでした。

推奨処置: bpcd サービスがリモートホストで実行中であり、メディアサーバーに接続できることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7204

メッセージ: リモートホスト名が指定されていません。

説明: ホスト名パラメータが空です。

推奨処置: 次の場所にある Job Manager のログを確認し、hostname オプションが空でないことを確認します。

Windows の場合: *install_path*¥NetBackup¥logs¥nbjm

UNIX および Linux の場合: /usr/openv/logs/nbjm

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7205

メッセージ: リモートホストから NetBackup のインストールディレクトリを取得できません。(Unable to retrieve NetBackup install directory from the remote host.)

説明: リモートホストの NetBackup のインストールディレクトリを取得できませんでした。

推奨処置: bpcd サービスがリモートホストで実行中であり、メディアサーバーに接続できることを確認します。NetBackup が正しくインストールされていることを確認します。最近のバックアップが正常に実行されたことを確認します。テストバックアップを実行します。アップグレード中の NetBackup のバージョンがサポートされていることを確認します。詳しくは、『NetBackup アップグレードガイド』を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7206

メッセージ: リモートホストへのファイルの転送に失敗しました。

説明: メディアサーバーのプロセスがリモートホストにファイルをコピーできません。

推奨処置: bpcd サービスがリモートホストで実行中であり、メディアサーバーに接続できることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7207

メッセージ: クライアントからデータを受信できません。

説明: リモートホストから nbinstallagent コマンドの出力を取得できませんでした。

推奨処置: 次の場所にあるメディアサーバーの管理ログと、クライアントの nbinstallagent ログを確認します。

Windows の場合: *install_path*¥NetBackup¥logs¥admin¥root*.log。

UNIX および Linux の場合: /usr/openv/netbackup/logs/admin/root*.log

Windows の場合: *install_path*¥NetBackup¥logs¥nbinstallagent

UNIX および Linux の場合: /usr/openv/netbackup/logs/nbinstallagent

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7208

メッセージ: 必要なファイルを開けません。

説明: サポートファイルはあるが、開くことができません。

推奨処置: nbmtrans メディアサーバープロセスを実行しているユーザーに、NetBackup ディレクトリ内のファイルを読み取る権限があることを確認します。ユーザーには、次のディレクトリに対する読み取り権限が必要です。

- NetBackup tmp
  Windows の場合: *install_path*¥NetBackup¥Temp
  UNIX および Linux の場合: /usr/openv/tmp
- NetBackup bin
  Windows の場合: *install_path*¥NetBackup¥bin
  UNIX および Linux: /usr/openv/netbackup/bin
- NetBackup repo
  Windows の場合: *install_path*¥NetBackup¥var¥global¥repo
  UNIX および Linux の場合: /usr/openv/var/global/repo

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7209

メッセージ: 配備パッケージがキャッシュメディアサーバーに見つからない、または無効です。

説明: パッケージがメディアサーバーキャッシュに存在しないか、パッケージは存在するものの無効です。つまり、NetBackup が確認を行えません。

推奨処置: マスターサーバー上のパッケージリポジトリにパッケージが存在することを確認します。エラー処理プロセスの一環として、VxUpdate は無効または破損したパッケージを削除し、有効なパッケージに置換しようとします。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7210

メッセージ: 指定されたファイルに書き込めません。

説明: 指定されたファイルに書き込めませんでした。

推奨処置: ディレクトリに正しい権限があることを確認します。NetBackup は、ターゲットファイルに対する書き込み権と実行権を必要とします。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7211

メッセージ: NetBackup のバージョンを示す文字列を変換できませんでした。

説明: リモートホストから NetBackup バージョンをフォーマットできませんでした。

推奨処置: リモートホストから返されたバージョン文字列が正しくフォーマットされていません。リモートホストに接続し、NetBackup が正しくインストールされていることを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7212

メッセージ: `nbinstallagent` コマンドが空の引数で実行されました。

説明: `nbinstallagent` コマンドのパラメータが空です。

推奨処置: 次の場所にある Job Manager のログを確認し、`execute_nbinstallagent` に正しい引数があることを確認します。

Windows の場合: *install_path*`¥NetBackup¥logs¥nbjm`

UNIX および Linux の場合: `/usr/openv/logs/nbjm`

推奨処置:

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7213

メッセージ: リモートホストのプラットフォームを特定できません。

説明: NetBackup リモートプラットフォームが不明です。

推奨処置: リモートホストに、サポート対象バージョンの NetBackup があることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7214

メッセージ: 指定されたファイルのコピーに失敗しました。

説明: 指定したファイルをコピーできません。

推奨処置: ディレクトリに正しい権限があることを確認します。NetBackup には次の権限が必要です。

- ソースファイルに対する読み取り権
- ソースディレクトリに対する読み取り権と実行権
- ターゲットディレクトリに対する実行権と書き込み権

ファイルのコピー先に十分な空きディスク容量があることを確認します。

詳しくは、次の場所にある `nbrepo` と `nbinstallagent` のログファイルを参照してください。

Windows の場合: *install_path*¥NetBackup¥logs。

UNIX および Linux の場合: `/usr/openv/netbackup/logs`

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7215

メッセージ: VxUpdate パッケージの stat に失敗しました。

説明: 入力パッケージファイルが有効な `sja` ファイルではありません。

推奨処置: パッケージが Veritas ソースから派生しており、改ざんも破損もしていないことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7216

メッセージ: パッケージ名が VxUpdate パッケージ名の標準に準拠していません。

説明: `sja` パッケージの名前が、想定した形式になっていません。

推奨処置: パッケージ名が変更されていないことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7217

メッセージ: パッケージリポジトリの場所が存在しません。

説明: リポジトリが所定の場所にありません。

推奨処置: リポジトリディレクトリが次の場所にあることを確認します。

Windows の場合: *install_path*¥var¥global¥repo

UNIX の場合: /usr/openv/var/global/repo

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7218

メッセージ: パッケージはすでにパッケージリポジトリに存在しています。

説明: 指定したパッケージは、リポジトリに存在します。

推奨処置: 追加するパッケージがまだ追加されていないことを確認します。このパッケージを置換するには、まず `nbrepo -d` コマンドを使用してそのパッケージを削除します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7219

メッセージ: パッケージ ID が無効です。

説明: リポジトリ内のどのパッケージにも対応しないパッケージ識別子をユーザーが指定しました。

推奨処置: パッケージ ID は正の整数でなければなりません。nbrepo -l コマンドを使用して、パッケージ ID が正しいことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7220

メッセージ: 配備パッケージがパッケージリポジトリに見つかりませんでした。

説明: このパッケージはリポジトリに存在しません。

推奨処置: nbrepo -l コマンドを使用して、現在リポジトリにあるパッケージを一覧表示します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7221

メッセージ: パッケージの削除操作が中止されました。

説明: ユーザーが削除処理を確認しませんでした。

推奨処置: パッケージを削除するには、ユーザーが削除を確認する必要があります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7222

メッセージ: パッケージが見つかりませんでした。

説明: インストールまたは実行中の NetBackup パッケージ、またはそれに含まれるサポートファイルが、想定される場所に存在しません。

推奨処置: パッケージがリポジトリに存在することを確認します。インストール中のパッケージが元の形式から変更されていないことを確認します。

VMware エージェントレスリストアの実行時に次の問題が発生することがあります。

- 必要な VxUpdate パッケージがマスターサーバーで見つかりません。(Required VxUpdate package was not found on the master server.)
  仮想マシンのエージェントレスリカバリを実行するすべてのプラットフォーム用の VxUpdate パッケージを用意します。このエラーメッセージに関する追加の情報については、bpVMutil ログを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7223

メッセージ: 要求された操作はサポートされていません。

説明: サポートされていない製品またはプラットフォームに対する操作が試行されました。

推奨処置: VxUpdate についてサポートされている操作とプラットフォームについて詳しくは、『NetBackup アップグレードガイド』を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7224

メッセージ: 必要なファイルまたはディレクトリを作成できませんでした。

説明: 要求の処理に必要な一時ファイルまたはフォルダを作成できません。

推奨処置: `nbinstallagent` ログファイルに特定のファイルとパスが報告されています。`nbinstallagent` バイナリは、一時ファイルとフォルダを、NetBackup `tmp` ディレクトリと NetBackup `bin` ディレクトリの両方に作成できる必要があります。

次の場所を参照してください。

- Windows の場合:

  install_path¥NetBackup¥Temp

  install_path¥NetBackup¥bin

- UNIX および Linux の場合:

  /usr/openv/tmp

  /usr/openv/netbackup/bin

`nbinstallagent` を実行するユーザーに、これらのディレクトリでファイルやフォルダを作成する権限があることを確認します。これらのディレクトリに十分なディスク容量があることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7225

メッセージ: 指定されたファイルまたはディレクトリが見つかりませんでした。

説明: 追加、インストール、または実行される NetBackup パッケージ、それに含まれるサポートファイル、または NetBackup ファイルが、想定される場所に存在しません。

推奨処置: 指定した場所にファイルが存在することを確認します。インストール中のパッケージが元の形式から変更されていないことを確認します。NetBackup のインストールフォルダが破損していないことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7226

メッセージ: サポートコマンドが失敗しました。

説明: nbinstallagent バイナリが、正常に実行できないコマンドを呼び出しました。

推奨処置: nbinstallagent バイナリは、各種操作をサポートする一環として、次を含む多数のコマンドを実行します。

- nbcheck.exe (NetBackup プリインストール環境チェッカー)
- NetBackup EEB インストーラ
- goodies フォルダにある、NetBackup の versioninfo コマンド
- UNIX のネイティブパッケージコマンド: rpm、installp、pkgadd、swinstall
- setup.exe: NetBackup Windows セットアップユーティリティ
- gunzip: UNIX tar 圧縮ユーティリティ

nbinstallagent ロジックは、実行に失敗した具体的なコマンドを報告します。このエラーは、コマンド自体を正しく実行できないことを示します。これは、コマンドは正常に実行できるがエラーが返される場合とは異なります。原因として、権限の問題、およびファイルやフォルダが予期せずリモートホストからなくなったことが考えられます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7227

メッセージ: nbinstallagent ログファイルを開けません。

説明: nbinstallagent バイナリが書き込み用のログファイルを開けません。

推奨処置: nbinstallagent バイナリを実行するユーザーに、NetBackup のログフォルダへの書き込み権があることを確認します。システムに十分なディスク容量があることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7228

メッセージ: ターゲットパッケージのインストールに失敗しました。

説明: nbinstallagent バイナリがパッケージをインストールしようとしましたが、パッケージのインストーラからエラーが報告されました。

推奨処置: ターゲットパッケージのインストールログを確認します。

UNIX 用の NetBackup クライアントパッケージをインストールする場合、インストールログは /usr/openv/tmp にあります。

Windows 用の NetBackup クライアントパッケージをインストールする場合、インストールログは %ALLUSERSPROFILE%¥Veritas¥NetBackup¥InstallLogs にあります。

NetBackup EEB をインストールすると、アクティビティモニターのジョブ詳細に情報が送信されます。

EEB のインストール、および EEB のインストール時に得られるログについての追加情報は、関連する記事を参照してください。

https://www.veritas.com/support/en_US/article.100019405

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7229

メッセージ: 自己更新プロセスの一部として宛先パスに nbinstallagent をコピーできませんでした。

自己更新プロセスの一環として、エージェントが自身を NetBackup の bin ディレクトリから NetBackup の temp ディレクトリ (またはその逆) にコピーできませんでした。

推奨処置: nbinstallagent を実行するユーザーに、NetBackup ディレクトリへの書き込み権があることを確認します。システムに十分なディスク容量があることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7230

メッセージ: 新しいパスから nbinstallagent を実行できませんでした。

説明: 自己更新プロセスの一環として、エージェントが NetBackup の bin ディレクトリまたは temp ディレクトリの新しい場所から自身を実行できませんでした。

推奨処置: nbinstallagent バイナリを実行するユーザーに、NetBackup ディレクトリ内のファイルを実行する権限があることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7231

メッセージ: 必要なレジストリキーを開けませんでした。

説明: NetBackup のレジストリキーを開いて読み取ることができません。

推奨処置: nbinstallagent バイナリを実行するユーザーに、管理者権限があることを確認します。NetBackup にある HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Veritas¥NetBackup のレジストリ情報が破損または欠落していないことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7232

メッセージ: レジストリ値を問い合わせできませんでした。

説明: NetBackup のレジストリ値を読み取ることができません。

推奨処置: nbinstallagent バイナリを実行するユーザーに、管理者権限があることを確認します。NetBackup にある HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Veritas¥NetBackup のレジストリ情報が破損または欠落していないことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7233

メッセージ: パスを NetBackup ディレクトリに解決できませんでした。

説明: NetBackup の標準ディレクトリへのパスを解決できません。

推奨処置: nbinstallagent バイナリを実行するユーザーに、NetBackup のアプリケーションフォルダに対する読み取り権があることを確認します。NetBackup のアプリケーションフォルダが破損または欠落していないことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7234

メッセージ: nbinstallagent のバイナリの構成ファイルを削除できませんでした。

説明: nbinstallagent 構成ファイルの古いインスタンスを削除できません。

推奨処置: nbinstallagent バイナリを実行するユーザーに、NetBackup のアプリケーションフォルダに対する書き込み権があることを確認します。nbinstallagent の構成情報は、NetBackup の tmp ディレクトリにあります (REVIEW examples for Windows and UNIX)。nbinstallagent_conffile という名前です。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7235

メッセージ: 公開鍵が想定される場所に見つかりませんでした。

説明: VxUpdate パッケージの署名を検証するために必要な公開鍵が想定される場所にありません。

推奨処置: 公開鍵のデフォルトの場所は次のとおりです。

Windows の場合: *install_path*¥NetBackup¥var¥VxUpdate¥pubkey.pem

UNIX および Linux の場合: /usr/openv/var/global/vxupdate/pubkey.pem

このファイルは、NetBackup Client と NetBackup Server 8.1.2 以降に含まれています。nbinstallagent バイナリを実行するユーザーに、NetBackup のアプリケーションフォルダに対する読み取り権があることを確認します。NetBackup のアプリケーションフォルダが破損または欠落していないことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7236

メッセージ: パッケージの署名が無効です。

説明: ターゲットパッケージの署名が無効です。

推奨処置: パッケージが正式な Veritas ソースから派生しており、改ざんも操作も行われていないことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7237

メッセージ: パッケージを開けないか、パッケージの抽出に失敗しました。

説明: インストールまたは実行中の NetBackup パッケージ、またはそれに含まれるサポートファイルを開いたり抽出はできません。

推奨処置: 操作できない具体的なファイルは、nbinstallagent または nbrepo ログファイルで報告されます。パッケージが正しい場所に存在することを確認します。インストール中のパッケージが元の形式から変更されていないことを確認します。nbinstallagent バイナリを実行するユーザーに、NetBackup のアプリケーションフォルダに対する読み取り権と書き込み権があることを確認します。システムに十分なディスク容量があることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7238

メッセージ: Windows ソケットの初期化に失敗しました。

説明: nbinstallagent バイナリが Windows ソケットライブラリを初期化しようとしたときにエラーが発生しました。

推奨処置: このエラーは、ソケットまたはリモートホストのネットワークの問題であることを示しています。詳しくは、次の場所にある WSAStartup() の MSDN ドキュメントを参照してください。

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7239

メッセージ: Windows ソケットの初期化の待機中にタイムアウトを超過しました。

説明: Windows でソケットの初期化がタイムアウトになりました。

推奨処置: nbinstallagent バイナリは、ソケットの初期化が完了するまで最大 2 分間待機します。このエラーは、ソケットまたはリモートホストのネットワークの問題です。詳しくは、次の場所にある WSAStartup() の MSDN ドキュメントを参照してください。

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7240

メッセージ: Winsock のバージョンがサポートされていません。

説明: リモートホスト上の Windows ソケットライブラリのバージョンはサポートされていません。

推奨処置: このエラーは、ソケットまたはリモートホストのネットワークの問題です。サポート対象外のバージョンの Windows で VxUpdate を使用しようとすると発生する可能性があります。詳しくは、WSAStartup() に関する MSDN ドキュメントを参照してください。特に、次の場所にある WSAVERNOTSUPPORTED 戻りコードを参照してください。

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7241

メッセージ: ソケットを初期化できませんでした。

説明: nbinstallagent バイナリが出力ソケットの初期化に失敗しました。

推奨処置: このエラーは、標準出力ソケットの設定へのアクセスまたは変更を行うためのオペレーティングシステムの機能が失敗した場合に発生します。nbinstallagent ログファイルは、失敗した特定のオペレーティングシステム呼び出しと、OS 固有のエラーコードを報告します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7242

メッセージ: 標準のソケットを永続化できませんでした。

説明: nbinstallagent バイナリは、標準出力ソケットの設定を永続的になるようには変更できませんでした。

推奨処置: nbinstallagent ログファイルは、失敗した特定のオペレーティングシステム呼び出しと、OS 固有のエラーコードを報告します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7243

メッセージ: システムから一時ファイルを削除できません。

説明: VxUpdate の一時ファイルを NetBackup の tmp フォルダから削除しようとして失敗しました。

推奨処置: nbinstallagent バイナリは、実行の最初と最後で temp ファイルをクリーンアップしようとします。nbinstallagent を実行するユーザーに、NetBackup のアプリケーションフォルダに対する読み取り権と書き込み権があることを確認します。他のシステムプロセスが、NetBackup ファイルへのハンドルを保持していないことを確認します。

Windows の場合: *install_path*¥NetBackup¥Temp

UNIX および Linux の場合: /usr/openv/tmp

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7245

メッセージ: サポートされていない自己更新操作が試行されました。

説明: 自己更新をサポートしない nbinstallagent バイナリのインスタンスの更新が要求されました。nbinstallagent バイナリの自己更新プロセスは、コマンドラインから手動で実行しないでください。

推奨処置: NetBackup のアプリケーションフォルダがクリーンな状態であることを確認します。nbinstallagent が、前の操作で一時ファイルをクリーンアップできない場合、残りの一時ファイルを削除できないことが原因でこのエラーが発生している可能性があります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7246

メッセージ: サポートされていないレジストリの問い合わせが試行されました。

説明: nbinstallagent バイナリが、サポートされていないレジストリ値の型を問い合わせようとしました。

推奨処置: このエラーは、NetBackup レジストリ値が元の型から別の型に変更された場合に発生します。たとえば、ユーザーが HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Veritas¥NetBackup¥CurrentVersion¥INSTALLDIR を REG_SZ 型 (文字列) から REG_DWORD (整数) に変更した場合です。NetBackup のレジストリが変更または破損していないことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7247

メッセージ: コマンド出力をキャプチャするためのパイプを開けませんでした。

説明: 呼び出されたコマンドからの出力をキャプチャするためのパイプを開けません。

推奨処置: nbinstallagent バイナリを実行するユーザーに、管理者権限があることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7248

メッセージ: バージョン情報を取得する NetBackup コマンドが存在しません。

説明: NetBackup の versioninfo コマンドが、想定される場所にありません。

推奨処置: versioninfo コマンドのデフォルトの場所は次のとおりです。

Windows の場合: *install_path*¥NetBackup¥bin¥goodies¥versioninfo.exe

UNIX の場合: /usr/openv/netbackup/bin/goodies/support/versioninfo

NetBackup のアプリケーションフォルダが変更または破損していないことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7249

メッセージ: 読み込みのためのプロセスを開けませんでした。

説明: nbinstallagent バイナリが、NetBackup プロセスの停止または再起動の試行を完了できません。

推奨処置: nbinstallagent は、NetBackup プロセスが実行中であることを検出しましたが、それを開いてさらに処理できません。nbinstallagent バイナリを実行するユーザーに、管理者権限があることを確認します。既存の NetBackup プロセスが、想定されるユーザーアカウントで実行されていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7250

メッセージ: プロセスの状態を判断できません。

説明: nbinstallagent バイナリが、NetBackup プロセスの停止または再起動の試行を完了できません。

推奨処置: 特定の NetBackup プロセスの状態を確認できません。nbinstallagent バイナリを実行するユーザーに、管理者権限があることを確認します。既存の NetBackup プロセスが、想定されるユーザーアカウントで実行されていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7251

メッセージ: プロセスを停止できません。

説明: nbinstallagent バイナリが、NetBackup プロセスの停止または再起動の試行を完了できません。

推奨処置: 特定の NetBackup プロセスを終了できません。nbinstallagent ログファイルは、特定のプロセスを報告します。nbinstallagent バイナリを実行するユーザーに、管理者権限があることを確認します。既存の NetBackup プロセスが、想定されるユーザーアカウントで実行されていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7252

メッセージ: パッケージを抽出しようとしましたが失敗しました。

説明: ファイルを抽出しようとする試みが失敗しました。これは通常は VxUpdate `sja` パッケージですが、特定のパッケージに含まれる圧縮された `.tar` ファイルまたは `.gz` ファイルの場合もあります。

推奨処置: ユーザーに、NetBackup アプリケーションフォルダに対する書き込み権があることを確認します。リモートホストに十分なディスク容量があることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7253

メッセージ: パッケージは空です。

説明: ターゲット VxUpdate `sja` ファイルに内容がありません。

推奨処置: パッケージが Veritas ソースから派生しており、改ざんも破損もしていないことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7254

メッセージ: 処理中のデータは不正にフォーマットされています。

説明: VxUpdate 事前チェッカーパッケージには、VxUpdate クライアントの `sja` ファイルのサイズを報告する `package_sizes` という名前の補足ファイルが含まれています。

推奨処置: 事前チェッカーは、ディスク容量の確認の一環としてこのサイズを使用します。この特定の状態コードは、`package_sizes` ファイルの内容が予期しない形式であることを示します。事前チェッカーパッケージが Veritas ソースから派生しており、改ざんも破損もしていないことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7255

メッセージ: サポートコマンドの出力が予期しない形式です。

説明: 呼び出されたコマンドからの出力が、予期しない形式になっています。

推奨処置: 8.1.2 では、この状態コードが返される唯一のコマンドは `versioninfo` です。`versioninfo` コマンドがあり、元の状態から変更されていないことを確認します。

Windows の場合: *install_path*¥NetBackup¥bin¥goodies¥versioninfo.exe

UNIX の場合: /usr/openv/netbackup/bin/goodies/support/versioninfo

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7256

メッセージ: 現在の作業ディレクトリのパスを取得できませんでした。

説明: エージェントが起動を試みたときに内部エラーが発生しました。

推奨処置: リモートホストについて、次の場所にある `nbinstallagent` のログを収集します。

Windows の場合: *install_path*¥NetBackup¥logs

UNIX および Linux の場合: /usr/openv/netbackup/logs

すべてのログを保存し、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7257

メッセージ: VxUpdate はサーバーで EEB をサポートしていません。

説明: VxUpdate はクライアント用の EEB のみをサポートします。サーバー用の EEB はサポートしません。

推奨処置: 使用中のパッケージがサーバーパッケージではないことを確認します。サーバーパッケージ名の先頭には、`nbeeb.server` が付きます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7258

メッセージ: ローカルホストのセキュリティ証明書の状態を判断できませんでした。(Could not determine the state of security certificates on the local host.)

説明: VxUpdate エージェントは、ローカルホストのセキュリティ証明書の状態を評価できません。この情報の解決に使用された NetBackup コマンドが完了しなかったか、予期しない状態が返されました。

推奨処置: 実行された正確なコマンドラインのコピー、返された状態、出力を nbinstallagent ログで確認してください。特定のエラーについて詳しくは、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7259

メッセージ: 配備ポリシーの外部 CA 証明書に対する構成の指定がこのホストでは無効です。(The deployment policy's external CA certificate configuration specifications are invalid for this host.)

説明: NetBackup は、配備ポリシーからの関連する値 (または nbinstallcmd コマンドが指定する値) を使用してローカルホスト上で有効な外部 CA 証明書を見つけられません。

推奨処置: このエラーについて詳しくは、webserver と nbwebservice のログを調べます。詳しくは、『NetBackup API リファレンスガイド』を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7260

メッセージ: 外部証明書の値を取得するために JSON 文字列を解析できませんでした。(Could not parse the JSON string to retrieve the external certificate values.)

説明: VxUpdate の実行中に、配備ポリシーの外部 CA 証明書の値を転送または変換する際にエラーが発生しました。

推奨処置: 詳しくは、メディアサーバー (またはメディアサーバーが使用されていない場合はマスターサーバー) で管理者ログを確認してください。そこで参照されている JSON で、一般的な違反 (空白を含むパス、過剰な引用符、英語以外の文字) を確認します。ポリシー値でサポートされている文字について詳しくは、NetBackup のマニュアルを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7261

メッセージ: JSON 文字列をロードできませんでした。(Could not load the JSON string.)

説明: VxUpdate の実行中に、配備ポリシーの外部 CA 証明書の値を転送または変換する際にエラーが発生しました。

推奨処置: 詳しくは、メディアサーバー (またはメディアサーバーが使用されていない場合はマスターサーバー) で管理者ログを確認してください。そこで参照されている JSON で、一般的な違反 (空白を含むパス、過剰な引用符、英語以外の文字) を確認します。ポリシー値でサポートされている文字について詳しくは、NetBackup のマニュアルを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7262

メッセージ: マスターサーバーで構成されている CA 証明書のタイプを判断できませんでした。(Could not determine the CA certificate type that is configured on the master server.)

説明: マスターサーバーがサポートする CA 証明書のタイプの解決で、VxUpdate エージェントのエラーが発生しました。この情報の解決に使用される NetBackup コマンドが完了しなかったか、予期しない状態が返されました。

推奨処置: マスターサーバーとクライアントが正常に通信していることを確認してください。実行された正確なコマンドラインのコピー、返された状態、出力を `nbinstallagent` ログで確認してください。特定のエラーについて詳しくは、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7263

メッセージ: 操作を完了するには利用可能なディスク容量が不十分です。

説明: VxUpdate パッケージリポジトリを管理するためのマスターサーバーのディスク容量が不十分です。ディスクには少なくとも 1% の空きディスク容量が必要です。

推奨処置: NetBackup がインストールされているディスクの空き容量を増やし、操作を再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7264

メッセージ: パッケージのリリースバージョンがサポートされていません。(Package release version is not supported.)

説明: NetBackup マスターサーバーのリリースレベルは、この VxUpdate SJA パッケージバージョンの使用をサポートしていません。

推奨処置: ご使用の環境に合わせて適切な VxUpdate SJA パッケージをダウンロードしたことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7265

メッセージ: パッケージの種類は無効です。(Package type is invalid)

説明: NetBackup マスターサーバーのリリースレベルは、この VxUpdate SJA パッケージの使用をサポートしていません。

推奨処置: ご使用の環境に合わせて適切な VxUpdate SJA パッケージをダウンロードしたことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7266

メッセージ: パッケージのオペレーティングシステムがサポートされていません。(Package operating system is not supported.)

説明: NetBackup マスターサーバーのリリースレベルは、この VxUpdate SJA パッケージの使用をサポートしていません。

推奨処置: ご使用の環境に合わせて適切な VxUpdate SJA パッケージをダウンロードしたことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7267

メッセージ: パッケージの EEB バージョンがサポートされていません。(Package EEB version is not supported.)

説明: NetBackup マスターサーバーのリリースレベルは、この VxUpdate SJA パッケージの使用をサポートしていません。

推奨処置: ご使用の環境に合わせて適切な VxUpdate SJA パッケージをダウンロードしたことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7268

メッセージ: EEB のインストールはサポートされていません。(EEB install is not supported.)

説明: クライアントシステムにサーバー EEB をインストールしようとしました。

推奨処置: クライアントシステムにはサーバー EEB をインストールできません。詳しくは、適切なインストールについて EEB のマニュアルを参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7269

メッセージ: ターゲットホストに有効な NetBackup ジョブが見つかりました。(Found active NetBackup jobs on the target host.)

説明: VxUpdate が更新する必要があるターゲットメディアサーバーで、アクティブまたはキューに登録された実行中の NetBackup ジョブがありました。ターゲットメディアサーバー上の VxUpdate ジョブは中止されました。

推奨処置: ターゲットメディア上のジョブが完了するまで待機して、VxUpdate ジョブを再実行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7271

メッセージ: `nbcertcmdtool` ユーティリティの初期化に失敗しました。

説明: `nbcertcmdtool` の解凍または実行中に問題が発生したため、マスターまたはターゲットホストのセキュリティ構成を評価できません。

推奨処置: VxUpdate パッケージが破損していないことを確認してください。古い `nbcertcmdtool` ファイルが残っていないかどうか、ターゲットホストの NetBackup temp ディレクトリを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7272

メッセージ: インストール前チェックに失敗しました。

説明: NetBackup プレインストールチェッカーが実行されなかったか、重大なエラーを検出しました。

推奨処置: プレインストールチェッカーが表示する状態を修正して、ジョブを再実行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7273

メッセージ: 既存のセキュリティ構成は無効です。

説明: マスターサーバーに設定されているセキュリティモードが無効です。有効なモードは、NBCA のみ、ECA のみ、NBCA + ECA です。

推奨処置: マスターサーバーが想定されるモードになっていることを確認します。コマンド `<install_path>/netbackup/bin/nbcertcmd -getSecConfig -caUsage` を実行すると、モードが表示されます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7274

メッセージ: パッケージはすでにこのホストにインストールされています。

説明: 配備しようとしているパッケージは、ターゲットシステムにすでに存在します。この状況は、マスターサーバーとターゲットホストが、インストールされている NetBackup バージョンに一致しない場合に発生する可能性があります。

推奨処置: マスターサーバーとクライアント間の双方向ネットワーク通信が想定どおりに動作することを確認します。この通信には、プロキシとして機能するメディアが含まれている場合があります。ソケット通信と REST API 通信を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7275

メッセージ: ネイティブのパッケージマネージャコマンドが失敗しました。

説明: 場合によっては、VxUpdate で、`VRTS` としてブランド化されていない NetBackup パッケージを削除する必要があります。このエラーは、これらのコマンドの実行に問題がある場合に発生します。ジョブの詳細に、問題が発生したパッケージ名が含まれています。

推奨処置: ターゲットホストにログインし、手動でパッケージを削除します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7276

メッセージ: NetBackup プロセスを開始できません。

説明: VxUpdate の配備操作に続いて、NetBackup プロセスが開始されます。このエラーは、これらのプロセスのいずれかが起動に失敗した場合に発生します。

推奨処置: ターゲットホストにログオンし、`bp.start_all` (UNIX の場合) または `bpup` (Windows の場合) を使用して手動でプロセスを開始します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7279

メッセージ: ホスト形式とパッケージの種類が一致しません。

説明: クライアントパッケージのサーバーへの配備またはその逆の配備が試みられました。

推奨処置: 問題を修正するには、次のいずれかの操作を実行します。

- ホストの形式と互換性がある別のパッケージを指定します。
- 指定したホストをパッケージと互換性がある形式に変更します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7280

メッセージ: VxUpdate はマスターサーバーのアップグレードをサポートしていません。

説明: `nbinstallcmd` コマンドは、ターゲットホストとしてマスターサーバーを指定して実行されました。

推奨処置: 別のターゲットホストを選択し、`nbinstallcmd` コマンドを再実行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7281

メッセージ: コマンドラインの長さが長すぎます。

説明: VxUpdate の許可されたコマンドラインの最大長 8092 を超えています。

推奨処置: ほとんどの場合、このメッセージは、`SERVER` および `MEDIA_SERVER` リストが大きいことと、これらのサーバーの指定を必要とする内部コマンドをコマンドラインで指定すると発生します。ターゲットホストのサーバーリストをフィルタ処理またはトリミングし、`SERVER`

と MEDIA_SERVER のリストの小さなグループを使用してプロセスを実行することを検討します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7282

メッセージ: 既存のインストール済みパッケージの状態をシステムに問い合わせられませんでした。

説明: VxUpdate は、ネイティブパッケージシステムコールを発行するか、API を開始してホスト上のソフトウェアの状態を判断しようとしましたが、試行が予期せず失敗しました。

推奨処置: プラットフォーム固有のパッケージマネージャのマニュアルを参照してください。ネイティブパッケージングシステムがすべてのターゲットホストで健全な状態であることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7283

メッセージ: 配備オプションを解析できませんでした。

説明: VxUpdate で、指定された配備オプションを判断できませんでした。

推奨処置: NetBackup が配備オプションを適切に渡すことを確認します: NetBackup Job Manager (nbjm) から NetBackup メディアサーバーへのトランスポート (nbjm)。操作を再試行しても問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトにアクセスしてください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7285

メッセージ: conf ファイルの javagui_jre フィールドの値が見つかりませんでした。

説明: VxUpdate は、NetBackup クライアントまたはサーバーの更新を試行しましたが、javagui_jre フィールドが nbinstallagent_conffile に見つかりません。

推奨処置: 操作を再試行しても問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトにアクセスしてください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7286

メッセージ: nbjavajre パッケージを正常に抽出して検証できませんでした。

説明: nbjavajre.sja パッケージの抽出と検証に失敗しました。

推奨処置: 操作を再試行しても問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトにアクセスしてください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7287

メッセージ: conf ファイルに指定されている javagui_jre 値が正しくありません。有効な値は、include、exclude、または match です。

説明: VxUpdate 内の nbinstallagent_conffile の javgui_jre フィールドの値が正しくありません。

推奨処置: 操作を再試行しても問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトにアクセスしてください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7288

メッセージ: レジストリ情報を問い合わせできませんでした。

説明: Windows 呼び出し RegQueryInfoKey が失敗しました。

推奨処置: レジストリキー SOFTWARE¥Microsoft¥Windows¥CurrentVersion¥Uninstall が存在し、破損していないことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7289

メッセージ: インストールした NetBackup パッケージリストは最大可能文字数を超えています。

説明: nbhostdbcmd コマンドは、ホストにインストールされている NetBackup パッケージのリストを DB に永続化しようとします。リストが最大長 (2048 文字) を超えています。

推奨処置: 操作を再試行しても問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトにアクセスしてください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7290

メッセージ: VxUpdate プラットフォーム名は最大可能文字数を超えています。

説明: `nbhostdbcmd` コマンドは、ホストの VxUpdate プラットフォーム名を DB に永続化しようとします。指定した名前が最大長 (32 文字) を超えています。

推奨処置: 操作を再試行しても問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトにアクセスしてください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7291

メッセージ: VxUpdate プラットフォームの定義が有効ではありません。

説明: VxUpdate プラットフォームの識別子が、許可されている識別子の範囲内にありません。

推奨処置: 操作を再試行しても問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトにアクセスしてください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7292

メッセージ: VxUpdate プラットフォームの定義が見つかりません。

説明: VxUpdate プラットフォームの識別子が見つかりませんでした。

推奨処置: 操作を再試行しても問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトにアクセスしてください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7293

メッセージ: このバージョンレベルのホストには、このパッケージは無効です。

説明: メンテナンスリリースのバージョンが、ホストに現在存在する NetBackup のリリースバージョンと互換性がありません。メンテナンスリリースは、NetBackup のバージョンが同じリリースラインのホストのみに適用できます。

例:

- 8.3 (8.3.0) がインストールされているホストには、メンテナンスリリース 8.3.0.1 を適用できますが、8.2.1 または 9.0 がインストールされているホストには適用できません。

推奨処置: ターゲットホストの NetBackup のバージョンと互換性があるメンテナンスリリースを使用して、操作を再試行します。同じリリースラインの NetBackup のメンテナンスリリースバージョンを使用する必要があります。

この状態コードに関する ベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7400

メッセージ: 同じ名前および同じ種類のストレージサーバーがすでに存在します。(Storage server with the same name and type already exists.)

説明: 指定した名前でストレージサーバーを作成できませんでした。

推奨処置: 別のストレージサーバー名を使用します。追加のトラブルシューティング情報については、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7401

メッセージ: ストレージサーバーの作成に失敗しました。(Failed to create storage server.)

説明: 指定した構成でストレージサーバーを作成できませんでした。

推奨処置: 詳しくは、JSON の出力で `errorDetails` を参照してください。この問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートに追加のトラブルシューティング情報をお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7402

メッセージ: ストレージサーバーのプロパティの取得に失敗しました。(Failed to get storage server properties.)

説明: ストレージサーバーのプロパティの取得に失敗しました。

推奨処置: 詳しくは、JSON の出力で errorDetails を参照してください。この問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートに追加のトラブルシューティング情報をお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7403

メッセージ: ストレージサーバーの更新に失敗しました。(Failed to update storage server.)

説明: 指定した構成でストレージサーバーを更新できませんでした。

推奨処置: 詳しくは、JSON の出力で errorDetails を参照してください。この問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートに追加のトラブルシューティング情報をお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7404

メッセージ: ストレージサーバーの削除に失敗しました。(Failed to delete storage server.)

説明: 指定した ID のストレージサーバーを削除できませんでした。

推奨処置: 詳しくは、JSON の出力で errorDetails を参照してください。この問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートに追加のトラブルシューティング情報をお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7405

メッセージ: ストレージサーバーの削除に失敗しました。(Failed to remove the storage server.)

説明: 指定した識別子のストレージサーバーを削除できませんでした。

推奨処置: 詳しくは、JSON の出力で errorDetails を参照してください。この問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートに追加のトラブルシューティング情報をお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7406

メッセージ: 要求したデータには、次の無効または不明なフィールドが含まれています。(Requested data has the following invalid or missing fields)

説明: 入力に無効または不明なフィールドが含まれているため処理できませんでした。

推奨処置: 詳しくは、JSON の出力で `errorDetails` を参照してください。この問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートに追加のトラブルシューティング情報をお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7407

メッセージ: 同じ名前のディスクプールがすでに存在します。(Disk pool with the same name already exists.)

説明: 指定した名前のディスクプールが NetBackup に存在するため作成できませんでした。

推奨処置: 別のディスクプール名を使用します。依然として問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7408

メッセージ: ディスクプールの取得に失敗しました。(Failed to get disk pool.)

説明: ディスクプールの構成の取得に失敗しました。

推奨処置: 詳しくは、JSON の出力で `errorDetails` を参照してください。この問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートに追加のトラブルシューティング情報をお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7409

メッセージ: ディスクプールの更新に失敗しました。(Failed to update disk pool.)

説明: 指定した構成でディスクプールを更新できませんでした。

推奨処置: 詳しくは、JSON の出力で `errorDetails` を参照してください。この問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートに追加のトラブルシューティング情報をお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7410

メッセージ: ディスクプールの削除に失敗しました。(Failed to delete disk pool.)

説明: 指定した識別子のディスクプールを削除できませんでした。

推奨処置: 詳しくは、JSON の出力で `errorDetails` を参照してください。この問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートに追加のトラブルシューティング情報をお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7411

メッセージ: 同じ名前のストレージユニットがすでに存在します。(Storage unit with the same name already exists.)

説明: 指定した名前でストレージユニットを作成できませんでした。

推奨処置: 別のストレージユニット名で試します。依然として問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7412

メッセージ: ストレージユニットの作成に失敗しました。(Failed to create storage unit.)

説明: 指定した入力内容でストレージユニットを作成できませんでした。

推奨処置: 詳しくは、JSON の出力で `errorDetails` を参照してください。この問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートに追加のトラブルシューティング情報をお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7413

メッセージ: ストレージユニットの取得に失敗しました。(Failed to get storage unit.)

説明: ストレージユニットの詳細のフェッチに失敗しました。

推奨処置: 詳しくは、JSON の出力で errorDetails を参照してください。この問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートに追加のトラブルシューティング情報をお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7414

メッセージ: ストレージユニットの更新に失敗しました。(Failed to update storage unit.)

説明: 指定した構成でストレージユニットを更新できませんでした。

推奨処置: 詳しくは、JSON の出力で errorDetails を参照してください。この問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートに追加のトラブルシューティング情報をお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7415

メッセージ: ストレージユニットの削除に失敗しました。(Failed to delete storage unit.)

説明: 指定した識別子のストレージユニットを削除できませんでした。

推奨処置: 詳しくは、JSON の出力で errorDetails を参照してください。この問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートに追加のトラブルシューティング情報をお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7416

メッセージ: サービス方式が実装されていません。(Service method unimplemented.)

説明: 指定した入力でサポートされていない API 方式です。

推奨処置: API のドキュメントでサポート対象の方式を確認します。この問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートに追加のトラブルシューティング情報をお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7417

メッセージ: ストレージ API の管理機能が無効になっています。(Storage API Management feature is disabled.)

説明: ストレージ API の管理機能が無効になっています。

推奨処置: 問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7418

メッセージ: ターゲットストレージサーバーでアクセスが拒否されました。(Access denied on target storage server.)

説明: ターゲットストレージサーバーの指定した処理の実行に失敗しました。

推奨処置: 詳しくは、JSON の出力で `errorDetails` を参照してください。この問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートに追加のトラブルシューティング情報をお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7419

メッセージ: ストレージサーバーへのレプリケーションターゲットの追加に失敗しました。(Failed to add replication target to the storage server.)

説明: ストレージサーバーへのレプリケーションターゲットの追加に失敗しました。

推奨処置: 詳しくは、JSON の出力で `errorDetails` を参照してください。この問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートに追加のトラブルシューティング情報をお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7420

メッセージ: レプリケーション関係がすでに存在します。(Replication relationship already exists.)

説明: 要求したエンティティのレプリケーション関係がすでに存在します。

推奨処置: 指定した入力にエラーがないかどうかを確認します。この問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートに追加のトラブルシューティング情報をお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7421

メッセージ: ストレージサーバーの構成プロパティの取得に失敗しました。(Failed to get storage server configuration properties.)

説明: ストレージサーバーの構成プロパティの取得に失敗しました。

推奨処置: 詳しくは、JSON の出力で `errorDetails` を参照してください。この問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートに追加のトラブルシューティング情報をお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7422

メッセージ: ディスクプールの作成に失敗しました。(Failed to create disk pool.)

説明: 指定した入力内容でディスクプールを作成できませんでした。

推奨処置: 詳しくは、JSON の出力で `errorDetails` を参照してください。この問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートに追加のトラブルシューティング情報をお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7423

メッセージ: ディスクボリュームの作成に失敗しました。(Failed to create disk volume.)

説明: 指定した入力内容でディスクボリュームを作成できませんでした。

推奨処置: 詳しくは、JSON の出力で `errorDetails` を参照してください。この問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートに追加のトラブルシューティング情報をお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7424

メッセージ: ディスクボリュームの取得に失敗しました。(Failed to get disk volume.)

説明: ディスクボリュームの詳細のフェッチに失敗しました。

推奨処置: 詳しくは、JSON の出力で `errorDetails` を参照してください。この問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートに追加のトラブルシューティング情報をお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7425

メッセージ: レプリケーションターゲットの取得に失敗しました。(Failed to get replication targets.)

説明: レプリケーションターゲットのフェッチに失敗しました。

推奨処置: 詳しくは、JSON の出力で `errorDetails` を参照してください。この問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートに追加のトラブルシューティング情報をお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7426

メッセージ: レプリケーション関係の詳細の取得に失敗しました。(Failed to get the replication relationship details.)

説明: レプリケーション関係の情報の取得に失敗しました。

推奨処置: 詳しくは、JSON の出力で `errorDetails` を参照してください。操作を再試行しても問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトにアクセスしてください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7432

メッセージ: ディスクボリュームにレプリケーションターゲットを追加できませんでした。(Failed to add replication target on disk volume.)

説明: NetBackup は、ディスクボリュームにレプリケーションターゲットを追加できませんでした。

推奨処置: 詳しくは、JSON の出力で errorDetails を参照してください。操作を再試行しても問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトにアクセスしてください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7433

メッセージ: ディスクボリュームのレプリケーションターゲットを削除できませんでした。(Failed to delete replication target on disk volume.)

説明: NetBackup は、ディスクボリュームのレプリケーションターゲットを削除できませんでした。

推奨処置: 詳しくは、JSON の出力で errorDetails を参照してください。操作を再試行しても問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトにアクセスしてください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7434

メッセージ: ディスクボリュームのレプリケーションターゲットの詳細を取得できませんでした。(Failed to get replication target details of disk volume.)

説明: NetBackup は、ディスクボリュームのレプリケーションターゲットの詳細を取得しませんでした。

推奨処置: 詳しくは、JSON の出力で errorDetails を参照してください。操作を再試行しても問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトにアクセスしてください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7435

メッセージ: ディスクボリュームの詳細の更新に失敗しました。(Failed to update disk volume details.)

説明: NetBackup は、ディスクボリュームの詳細の更新に失敗しました。

推奨処置: 詳しくは、JSON の出力で errorDetails を参照してください。操作を再試行しても問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトにアクセスしてください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7436

メッセージ: クラウドバケットを一覧表示できませんでした。

説明: NetBackup はストレージサーバーでのクラウドバケットを一覧表示できませんでした。

推奨処置: 別のオプションを選択して、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトを参照してください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7437

メッセージ: クラウドバケットの作成に失敗しました。

説明: NetBackup はストレージサーバーでのクラウドバケットの作成に失敗しました。

推奨処置: 別のオプションを選択して、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトを参照してください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7450

メッセージ: databaseName フィールドを指定する必要があります。(The databaseName field must be specified.)

説明: 代替リカバリオプションの databaseName フィールドは必ずしも指定する必要はありませんが、指定する場合は空白にはできません。

推奨処置: databaseName フィールドが指定されている場合は、このフィールドが空の文字列でないことを確認します。databaseName フィールドにデータベース名を指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7451

メッセージ: instanceName フィールドを指定する必要があります。(The instanceName field must be specified.)

説明: 代替リカバリオプションの instanceName フィールドは必ずしも指定する必要はありませんが、指定する場合は空白にはできません。

推奨処置: instanceName フィールドが指定されている場合は、このフィールドが空の文字列でないことを確認します。instanceName フィールドにインスタンス名を指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7452

メッセージ: consistencyCheck フィールドを指定する必要があります。(The consistencyCheck field must be specified.)

説明: リカバリオプションの consistencyCheck フィールドは必ずしも指定する必要はありませんが、指定する場合は空白にはできません。

推奨処置: consistencyCheck フィールドが指定されている場合は、このフィールドが空の文字列でないことを確認します。consistencyCheck フィールドにインスタンス名を指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7453

メッセージ: consistencyCheck フィールドは、NONE, 、FULLINCLUDINGINDICES、FULLEXCLUDINGINDICES、CHECKCATALOG、PHYSICALCHECKONLY のいずれかの値にする必要があります。(The consistencyCheck field must be one of these values: NONE,FULLINCLUDINGINDICES, FULLEXCLUDINGINDICES, CHECKCATALOG, or PHYSICALCHECKONLY.)

説明: リカバリオプションの consistencyCheck フィールドには、特定の値の組み合わせを 1 つのみ入力できます。

推奨処置: consistencyCheck フィールドが指定されている場合は、有効な値を入力していることを確認します。有効な consistencyCheck の値は、NONE, 、

FULLINCLUDINGINDICES、FULLEXCLUDINGINDICES、CHECKCATALOG、PHYSICALCHECKONLYです。consistencyCheck フィールドに有効な値を指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7454

メッセージ: maxTransferSize フィールドに値を指定する必要があります。(The maxTransferSize field must be specified.)

説明: リカバリオプションの maxTransferSize フィールドを指定する必要があります。

推奨処置: maxTransferSize フィールドが指定されている場合は、このフィールドが空の文字列でないことを確認します。有効な転送サイズは、64K、128K、256K、1M、2M、または 4M です。maxTransferSize フィールドに有効な転送サイズを指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7455

メッセージ: maxTransferSize フィールドは、64K、128K、256K、1M、2M、4M のいずれかの値にする必要があります。(The maxTransferSize field must be one of these values: 64K, 128K, 256K, 1M, 2M, or 4M.)

説明: リカバリオプションの maxTransferSize フィールドには、特定の値の組み合わせを 1 つのみ入力できます。

推奨処置: maxTransferSize フィールドが指定されている場合は、有効な値を入力していることを確認します。有効な転送サイズは、64K、128K、256K、1M、2M、または 4M です。maxTransferSize フィールドに有効な転送サイズを指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7456

メッセージ: numBuffs フィールドは 1 から 32 までの値である必要があります。(The numBuffs field must be between 1 to 32.)

説明: リカバリオプションの numBuffs フィールドは必ずしも指定する必要はありませんが、指定する場合は空白にはできません。

推奨処置: numBuffs フィールドが指定されている場合は、このフィールドが空の文字列でないことを確認します。numBuffs フィールドに有効なバッファ数を指定します。有効な値の範囲は 1 から 32 までです。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7457

メッセージ: recoveredState フィールドを指定する必要があります。(The recoveredState field must be specified.)

説明: リカバリオプションの recoveredState フィールドを指定する必要があります。

推奨処置: recoveredState フィールドが指定されている場合は、このフィールドが空の文字列でないことを確認します。recoveredState フィールドに有効なリカバリ状態を指定します。有効なリカバリ状態は、Recovered、NotRecovered、または Standby です。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7458

メッセージ: recoveredState フィールドは、Recovered、NotRecovered、Standby のいずれかの値にする必要があります。(The recoveredState field must be one of these values: Recovered, NotRecovered, or Standby.)

説明: リカバリオプションの recoveredState フィールドを指定する必要があります。

推奨処置: recoveredState フィールドが指定されている場合は、このフィールドが空の文字列でないことを確認します。recoveredState フィールドに有効なリカバリ状態を指定します。有効なリカバリ状態は、Recovered、NotRecovered、または Standby です。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7459

メッセージ: traceLevel フィールドを指定する必要があります。(The traceLevel field must be specified.)

説明: リカバリオプションの traceLevel フィールドを指定する必要があります。

推奨処置: traceLevel フィールドが指定されている場合は、このフィールドが空の文字列でないことを確認します。traceLevel フィールドに、有効なトレースレベルを指定します。有効なトレースレベルは、Minimum、Medium、または Maximum です。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7460

メッセージ: traceLevel フィールドは、Minimum、Medium、Maximum のいずれかの値にする必要があります。(The traceLevel field must be one of these values: Minimum, Medium, or Maximum.)

説明: リカバリオプションの traceLevel フィールドには、特定の値の組み合わせを 1 つのみ入力できます。

推奨処置: traceLevel フィールドが指定されている場合は、有効な値を入力していることを確認します。有効なトレースレベルは、Minimum、Medium、または Maximum です。traceLevel フィールドに、有効なトレースレベルを指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7461

メッセージ: trxLogRecoveryOptions フィールドのオプションを 1 つのみ指定する必要があります。(Exactly one option in trxLogRecoveryOptions must be specified.)

説明: トランザクションログのリカバリオプションには 5 つのフィールドがあり、そのうちの 1 つのみを指定できます。

推奨処置: いずれか 1 つのオプションのみが指定されていることを確認します。トランザクションログのリカバリオプションを 1 つのみ指定します。リカバリオプションのサブセットは、たとえば toPointInTime、toTrxLogMark、toTrxLogMarkButAfter、beforeTrxLogMark、beforeTrxLogMarkButAfter で構成されます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7462

メッセージ: toPointInTime フィールドを指定する必要があります。(The toPointInTime field must be specified.)

説明: トランザクションログのリカバリオプションの toPointInTime フィールドは必ずしも指定する必要はありませんが、指定する場合は空白にはできません。

推奨処置: inPointInTime フィールドが指定されている場合は、このフィールドが空の文字列でないことを確認します。toPointInTime フィールドに時間を指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7463

メッセージ: toTrxLogMark フィールドを指定する必要があります。(The toTrxLogMark field must be specified.)

説明: トランザクションログのリカバリオプションの toTrxLogMark フィールドは必ずしも指定する必要はありませんが、指定する場合は空白にはできません。

推奨処置: toTrxLogMark フィールドが指定されている場合は、このフィールドが空の文字列でないことを確認します。toTrxLogMark フィールドにログマークを指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7464

メッセージ: toTrxLogMarkButAfter フィールドを指定する必要があります。(The toTrxLogMarkButAfter field must be specified.)

説明: トランザクションログのリカバリオプションの toTrxLogMarkButAfter フィールドは必ずしも指定する必要はありませんが、指定する場合は空白にはできません。

推奨処置: toTrxLogMarkButAfter フィールドが指定されている場合は、このフィールドが空の文字列でないことを確認します。toTrxLogMarkButAfter フィールドに時間とログマークを指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7465

メッセージ: beforeTrxLogMark フィールドを指定する必要があります。(The beforeTrxLogMark field must be specified.)

説明: トランザクションログのリカバリオプションの beforeTrxLogMark フィールドは必ずしも指定する必要はありませんが、指定する場合は空白にはできません。

推奨処置: beforeTrxLogMark フィールドが指定されている場合は、このフィールドが空の文字列でないことを確認します。beforeTrxLogMark フィールドにログマークを指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7466

メッセージ: beforeTrxLogMarkButAfter フィールドを指定する必要があります。(The beforeTrxLogMarkButAfter field must be specified.)

説明: トランザクションログのリカバリオプションの beforeTrxLogMarkButAfter フィールドは必ずしも指定する必要はありませんが、指定する場合は空白にはできません。

推奨処置: beforeTrxLogMarkButAfter フィールドが指定されている場合は、このフィールドが空の文字列でないことを確認します。beforeTrxLogMarkButAfter フィールドに時間とログマークを指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7467

メッセージ: standbyPath フィールドを指定する必要があります。(The standbyPath field must be specified.)

説明: リカバリオプションの standbyPath フィールドを指定する必要があります。

推奨処置: standbyPath フィールドが指定されており、空の文字列でないことを確認します。standbyPath フィールドに完全修飾パスを指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7468

メッセージ: standbyPath フィールドは有効なファイルである必要があります。(The standbyPath field must be a valid file.)

説明: リカバリオプションの standbyPath フィールドは有効なファイルにする必要があります。

推奨処置: standbyPath フィールドが指定されており、空の文字列でないことを確認します。standbyPath フィールドに完全修飾パスを指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7469

メッセージ: 「trxLogRecoveryOptions」を指定できません。(The trxLogRecoveryOptions can't be specified.)

説明: trxLogRecoveryOptions は完全バックアップまたは増分バックアップの ID には指定できません。

推奨処置: trxLogRecoveryOptions オプションが指定されている場合は、トランザクションログバックアップの ID が関連付けられていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7472

メッセージ: データベースのリカバリを開始できませんでした。

説明: NetBackup はデータベースのリカバリを開始できませんでした。

この問題は次のことが原因で発生することがあります。

- EMM サーバーを起動できません。
- Microsoft SQL Server のリカバリに不適切なリカバリオプションが提供されました。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- EMM サーバーのサービスの再起動を試行します。
- Microsoft SQL Server 用に提供されたリカバリオプションを確認し、問題を修正します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7473

メッセージ: ターゲットサーバーでインスタンスのクレデンシャルを認証できませんでした。(Failed to authenticate instance credentials on the target server.)

説明: リカバリ中に、NetBackup はターゲットサーバーでインスタンスのクレデンシャルを認証できませんでした。

推奨処置: ターゲットサーバーで使用されていたクレデンシャルを確認します。問題を修正して、リカバリを再試行します。

この状態コードに関するベリタスのサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7600

メッセージ: 原因不明の内部エラーが発生しました。

説明: `vnetd` プロキシプロセスで内部エラーが発生しました。

推奨処置: ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7601

メッセージ: サービスを PBX に登録できませんでした。

説明: vnetd HTTP トンネルプロセスは、Veritas Private Branch Exchange サービスへの登録に失敗し、着信接続を受け入れられません。

推奨処置: 次の手順を実行します。

- pbx_exchange サービスが実行中であることを確認します。実行中でない場合は、サービスを開始します。
- 問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7603

メッセージ: PBX の初期化に失敗しました。

説明: vnetd HTTP トンネルプロセスは Veritas Private Branch Exchange クライアントライブラリの初期化に失敗し、着信接続を受け入れられません。

推奨処置: ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7604

メッセージ: リアクタでの PBX アクセプタの登録に失敗しました。

説明: vnetd HTTP トンネルプロセスで内部エラーが発生し、着信接続を受け入れられません。

推奨処置: ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7607

メッセージ: ソケットの非ブロッキングモード設定に失敗しました。

説明: vnetd プロキシがソケットの非ブロッキングモードを設定できません。

推奨処置: 問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7609

メッセージ: リアクタイベントハンドラ操作の実行に失敗しました。

説明: vnetd プロキシで内部エラーが発生し、イベント通知に登録できませんでした。

推奨処置: ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7610

メッセージ: 指定されたオブジェクトの解析に失敗しました。(Failed to parse the specified object.)

説明: vnetd プロキシは、要求の詳細情報を含んでいるオブジェクトを解析できませんでした。

推奨処置: ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7611

メッセージ: 接続プロトコルエラーが発生しました。

説明: vnetd プロキシでエンドポイント間の通信プロトコルエラーが発生しました。

推奨処置: ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7612

メッセージ: 予想外のプロトコルイベントが発生しました。

説明: vnetd プロキシ間でプロトコルエラーが発生しました。

推奨処置: ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7613

メッセージ: ホストのルックアップが失敗しました

説明: vnetd プロキシは、この接続のソースホストまたはターゲットホストのいずれかで接続バインドを完了できませんでした。

推奨処置: ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7614

メッセージ: ホストで有効なソース-ターゲットバインドがありません。

説明: vnetd プロキシは、この接続のソースホストとターゲットホストの間で無効なバインドを検出しました。

推奨処置: ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7617

メッセージ: JSON 変換エラーが発生しました。

説明: vnetd プロキシは、JSON オブジェクトを文字列に変換できませんでした。

推奨処置: 問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7618

メッセージ: JSON キーを見つけるのに失敗しました。

説明: vnetd プロキシは JSON キーを取得できませんでした。

推奨処置: 問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7619

メッセージ: 指定したステートマシンはまだ有効です。

説明: vnetd プロキシステートマシンはビジー状態です。要求は処理を待機します。

推奨処置: 問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7622

メッセージ: 入力 I/O が必要です。

説明: vnetd プロキシでは、進行中の I/O 操作を満たすためにピアプロセスへのソケット入力が必要です。

推奨処置: 通常の状況で、このメッセージが vnetd プロキシのログに表示される場合があります。ユーザー操作は必要ありません。問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7623

メッセージ: 出力 I/O が必要です。

説明: NetBackup プロセスでは、進行中の I/O 操作を満たすためにピアプロセスへのソケット出力が必要です。

推奨処置: 通常の状況で、このメッセージが NetBackup プロセスのログに表示される場合があります。ユーザー操作は必要ありません。問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7624

メッセージ: SSL ソケットの承認に失敗しました。

説明: NetBackup プロセスは、リモートホストの vnetd プロキシとの SSL ハンドシェークを完了できませんでした。

推奨処置: エラーメッセージの詳細を調べて、SSL ハンドシェークが失敗した原因を判断します。このエラーの考えられる原因は次のとおりです。

- ローカルホストまたはリモートホストのホスト証明書の欠落、期限切れ、または失効。NetBackup CA の場合は、ホストにホスト ID ベースの有効な証明書があることを確認します。外部 CA の場合は、外部証明書構成ファイルで外部証明書とキーストアのパスが正しく設定されていることを確認します。暗号化されたキーストアを使用するようにホストが構成されている場合は、証明書の秘密鍵の正しいパスフレーズが ECA_KEY_PASSPHRASEFILE 構成オプションで指定されていることを確認します。
- ローカルホストまたはリモートホストでの過度のクロックスキュー。クロックスキューについて詳しくは、『セキュリティおよび暗号化ガイド』を参照してください。http://www.veritas.com/docs/DOC5332NetBackup
- ローカルホストまたはリモートホストで NetBackup SECURE_PROXY_CIPHER_LIST 構成オプションを使用する場合、暗号文字列エントリが無効である可能性があります。暗号文字列がホスト間で互換であることを確認します。

問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7625

メッセージ**:** SSL ソケットの接続に失敗しました。

説明**:** NetBackup プロセスは、リモートホストの vnetd プロキシとの SSL ハンドシェークを完了できませんでした。

推奨処置**:** エラーメッセージの詳細を調べて、SSL ハンドシェークが失敗した原因を判断します。このエラーの考えられる原因は次のとおりです。

- ローカルホストまたはリモートホストのホスト証明書の欠落、期限切れ、または失効。NetBackup CA の場合は、ホストにホスト ID ベースの有効な証明書があることを確認します。外部 CA の場合は、外部証明書構成ファイルで外部証明書とキーストアのパスが正しく設定されていることを確認します。暗号化されたキーストアを使用するようにホストが構成されている場合は、証明書の秘密鍵の正しいパスフレーズが ECA_KEY_PASSPHRASEFILE 構成オプションで指定されていることを確認します。
- ローカルホストまたはリモートホストでの過度のクロックスキュー。クロックスキューについて詳しくは、『セキュリティおよび暗号化ガイド』を参照してください。http://www.veritas.com/docs/DOC5332NetBackup
- ローカルホストまたはリモートホストで NetBackup SECURE_PROXY_CIPHER_LIST 構成オプションを使用する場合、暗号文字列エントリが無効である可能性があります。暗号文字列がホスト間で互換であることを確認します。

問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7627

メッセージ**:** SSL の初期化に失敗しました。

説明**:** NetBackup プロセスは SSL 環境の初期化を完了できませんでした。

VMware の場合、機能 `VIRTUALIZATION_HOSTS_SECURE_CONNECT_ENABLED` が有効で、仮想化サーバーの CA 証明書が ECA の構成済みトラストストアに追加されていない、または ECA トラストストアが正しく構成されていない場合に、このエラーが発生する場合があります。

推奨処置**:** エラーメッセージの詳細を調べて、SSL ハンドシェークが失敗した原因を判断します。このエラーの考えられる原因は次のとおりです。

- ホスト証明書の欠落、期限切れ、または失効。NetBackup CA の場合は、ホストにホスト ID ベースの有効な証明書があることを確認します。外部 CA の場合は、外部証明書構成ファイルで外部証明書とキーストアのパスが正しく設定されていることを確認します。暗号化されたキーストアを使用するようにホストが構成されている場合、証明書の秘密鍵の正しいパスフレーズが `ECA_KEY_PASSPHRASEFILE` 構成オプションで指定されていることを確認します。
- ホストの過度のクロックスキュー。クロックスキューについて詳しくは、NetBackup『セキュリティおよび暗号化ガイド』を参照してください。
- NetBackup `SECURE_PROXY_CIPHER_LIST` 構成オプションを使用する場合、暗号文字列エントリが無効である可能性があります。暗号文字列が許可される OpenSSL 文字列であることを確認します。
- VMware の場合:
  - `VIRTUALIZATION_HOSTS_SECURE_CONNECT_ENABLED` オプションが有効な場合、証明書と CRL の配置を確認する必要があります。VMware 仮想化サーバー (vCenter、ESX、ESXi) の証明書と CRL が、ECA の構成済みトラストストアと CRL パスにそれぞれ追加されていることを確認します。
  - 証明書と CRL ファイルが正しい形式で、トラストストアファイルと CRL ファイルが破損していないことを確認します。
  - 仮想化サーバーでサポートされるのは、ファイルベースのトラストストアと Windows トラストストアの PEM 証明書形式のみです。P7b または DER 形式のファイルベースのトラストストアは、サポートされません。この機能が有効な場合、証明書 ECA ストアは、Windows 証明書ストアかファイルベースの PEM 形式ストアである必要があります。

問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7628

メッセージ: VxSS の初期化に失敗しました。

説明: vnetd プロキシは VxSS 環境の初期化を完了できませんでした。

推奨処置: ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7631

メッセージ: 証明書のパスの検索に失敗しました。

説明: NetBackup プロセスは、ホスト ID 証明書のパスを見つけられませんでした。

推奨処置: NetBackup CA の場合は、ホストにホスト ID ベースの有効な証明書があることを確認します。外部 CA の場合は、ホストに有効な外部 CA が署名した証明書があることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7632

メッセージ: プロトコルの健全性検査に失敗しました。

説明: ソケットで想定されるプロトコルを受信しなかったため、vnetd プロキシプロトコル検査は失敗しました。

推奨処置: ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7633

メッセージ: ステートマシンが完了する前に終了しました。

説明: vnetd プロキシは、完了する前に内部状態を終了しました。

推奨処置: 通常の状況で、このメッセージが vnetd プロキシのログに表示される場合があります。ユーザー操作は必要ありません。問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7634

メッセージ: ユーザーの UNIX ドメインソケットリスナーの設定に失敗しました。

説明: vnetd プロキシプロセスは、リスナー UNIX ドメインソケットの初期化に失敗しました。

推奨処置: 詳しくは、状態メッセージを確認してください。必要なファイルを作成する権限をプロセスが持っていないか、またはディスクボリュームに空きがなくなっている可能性があります。状態および /usr/openv/var/proxy.d (Linux) または *install_path*¥Veritas¥NetBackup¥var¥proxy.d (Windows) の内容を調べます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7635

メッセージ: ローカルのアクセプタ作成に失敗しました。

説明: vnetd プロキシプロセスは、アクセプタソケットの初期化に失敗しました。

推奨処置: 詳しくは、状態メッセージを確認してください。listen ポートの競合、または proxy.d ディレクトリやその内容に許可または空き容量の問題がある可能性があります。ディレクトリは /usr/openv/var または *install_path*¥Veritas¥NetBackup¥var にあります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7636

メッセージ: リモートプロセスからソケットをインポートできませんでした。

説明: vnetd プロキシプロセスは、別の NetBackup プロセスからのソケットのインポートに失敗しました。

推奨処置: このエラーは一時的な問題で、ファイル記述子を一時的に使用できないことが原因と考えられます。したがって、操作を再試行してください。その他の根本原因については、nbpxyhelper ログを確認するか、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7637

メッセージ: リモートプロセスにソケットをエクスポートできませんでした。

説明: vnetd プロキシプロセスは、別の NetBackup プロセスへのソケットのエクスポートに失敗しました。

推奨処置: このエラーは一時的な問題で、ファイル記述子を一時的に使用できないことが原因と考えられます。したがって、操作を再試行してください。その他の根本原因については、nbpxyhelper ログを確認するか、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7638

メッセージ: ソケットペアの作成に失敗しました。

説明: vnetd プロキシプロセスは、内部パイプの作成に失敗しました。

推奨処置: このエラーは一時的な問題で、ファイル記述子または TCP ポートを一時的に使用できないことが原因と考えられます。したがって、操作を再試行してください。その他の根本原因については、nbpxyhelper ログを確認するか、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7639

メッセージ: ピア名マッピングの作成に失敗しました。

説明: vnetd プロキシは、ピアマッピングファイル内の情報の設定に失敗しました。

推奨処置: 詳しくは、状態メッセージを確認してください。必要なファイルを作成する権限をプロセスが持っていないか、またはディスクボリュームに空きがなくなっている可能性があります。状態および /usr/openv/var/proxy.d (Linux) または *install_path*¥Veritas¥NetBackup¥var¥proxy.d (Windows) の内容を調べます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7640

メッセージ: ピアが接続を閉じました。

説明: ピアが vnetd プロキシ接続を閉じました。

推奨処置: 通常の状況で、このメッセージが vnetd プロキシのログに表示される場合があります。ユーザー操作は必要ありません。問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート にお問い合わせください。

詳しくは、https://www.veritas.com/support/en_US/article.100039945 の技術情報の記事を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7641

メッセージ: 安全にハンドシェークする一般的なルート CA が見つかりませんでした。

説明: NetBackup プロセスは、共通のルート認証局が見つからないため、リモートホストの vnetd プロキシとの SSL ハンドシェークを開始できません。

推奨処置: 各 NetBackup プロセスがアドバタイズしたルート CA の詳細をエラーメッセージで調べます。次に示すのはこのエラーの考えられる原因です。

- 推奨処置: ローカルホストまたはリモートホストのホスト証明書の欠落、期限切れ、または失効。NetBackup CA の場合は、ホストにホスト ID ベースの有効な証明書があることを確認します。外部 CA の場合は、外部証明書構成ファイルで外部証明書とキーストアのパスが正しく設定されていることを確認します。暗号化されたキーストアを使用するようにホストが構成されている場合は、証明書の秘密鍵の正しいパスフレーズが ECA_KEY_PASSPHRASEFILE 構成オプションで指定されていることを確認します。
- 推奨処置: ホストが同じ NetBackup ドメインのメンバーではない。NetBackup CA の場合は、両方のホストに、必要なマスターサーバーによって発行されたホスト ID ベースの証明書があることを確認します。外部 CA の場合は、両方のホストに、必要なマスターサーバーに登録された外部証明書があることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7642

メッセージ: Java GUI セッショントークンの検証に失敗しました。

説明: vnetd プロキシは、NetBackup 管理コンソールから受信したセッショントークンを検証できません。

推奨処置: 次の手順を実行します。

1. NetBackup 管理コンソールを起動したユーザーの認証を確認します。

   『NetBackup 管理者ガイド Vol. 1』で、NetBackup ユーザーの認可について」を参照してください。

2. NetBackup 管理コンソールを閉じます。
3. NetBackup 管理コンソールの新しいインスタンスを起動し、[アクティビティモニター (Activity Monitor)] を開きます。

問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7643

メッセージ: ホストの検証を実行できないため、接続を確立できません。

説明: ホストの検証中に内部エラーが発生しました。

推奨処置: 問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7645

メッセージ: 証明書情報から名前を取得できませんでした。

説明: NetBackup プロセスは、リモートホスト証明書から必要な情報を抽出できません。

推奨処置: ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7647

メッセージ: プロキシピアがプロキシプロトコルに準拠していません。

説明: `vnetd` プロキシは、そのピアが `vnetd` プロキシであることを検証できません。

推奨処置: ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7648

メッセージ: ホストの検証が失敗したため、接続を確立できません。

説明: ホストの検証が正常に実行されませんでした。

推奨処置: NetBackup マスターサーバー名とホスト名が正しく設定されていることを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7649

メッセージ: キャッシュから取得されたデータの形式が無効です。

説明: キャッシュから取得されたホストの検証情報は、有効な形式ではありません。

推奨処置: ピアホストのキャッシュエントリを削除し、操作を再試行してください。bpclntcmd -clear_host_cache を使用します。問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート にお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7650

メッセージ: サーバーから取得されたデータの形式が無効です。

説明: マスターサーバーから取得されたホストの検証情報は、有効な形式ではありません。

推奨処置: 問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7651

メッセージ: 監査理由を処理できませんでした。

説明: X-NetBackup-Audit-Reason HTTP ヘッダーを復号できません。ヘッダーが正しくエンコードされていない可能性があります。非 ASCII 文字は UTF-8 文字列を使用して暗号化する必要があります。

推奨処置: 非 ASCII 文字を表す適切な UTF-8 文字列を使用して X-NetBackup-Audit-Reason HTTP ヘッダーを暗号化してから、HTTP Web サービス要求を再送信します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7652

メッセージ: 安全な通信のプロキシを使用できません。

説明: 安全な通信のプロキシのプロセス vnetd が実行されていないか、ホスト間接続の保護に利用できません。

推奨処置: vnetd プロセスとそのプロキシが実行されていることを確認してください。Windows の場合は、[タスクマネージャー]の[プロセス]タブ ([コマンドライン]列の表示が必要) を使用できます。UNIX と Linux の場合は、次のように NetBackup bpps コマンドを使用できます。

```
$ bpps
…output shortened…
root  13577  1  0 Aug27 ?  00:00:04 /usr/openv/netbackup/bin/vnetd -standalone
root  13606  1  0 Aug27 ?  00:01:55 /usr/openv/netbackup/bin/vnetd -proxy inbound_proxy

  -number 0
root  13608  1  0 Aug27 ?  00:00:06 /usr/openv/netbackup/bin/vnetd -proxy outbound_proxy

  -number 0
```

実行中の vnetd プロセスまたはプロキシに応じて、次を実行します。

- vnetd プロセス (-standalone) を実行していない場合は起動します。
- vnetd プロセスが実行中の場合は、vnetd のデバッグログで、vnetd がプロキシのプロセスを起動しようとしていることを確認します。
- vnetd プロセスがプロキシのプロセスを起動しようとしている場合は、nbpxyhelper のデバッグログで、プロキシのプロセスが接続を待機しない理由を確認します。

問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7653

メッセージ: ピア証明書は無効化されています

メモ: NetBackup 管理コンソールにログオンしているときに別のエラーメッセージとともにスローされ、ログインできなくなります。

説明: ホスト証明書が CRL に存在しますが、無効になっています。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- エラーが発生して証明書が無効になった場合は該当ホストの証明書を再発行します。
- 意図的に証明書が無効になった場合はセキュリティ違反の操作が試行された可能性があります。
- セキュリティ管理者に連絡します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7654

メッセージ: 証明書失効リストが無効です

メモ: NetBackup 管理コンソールにログオンしているときに別のエラーメッセージとともにスローされ、ログインできなくなります。

説明: 証明書失効リスト (CRL) の形式が無効であるため、CRL を使用してホストの証明書の失効状態を確認することができません。

推奨処置: CRL が無効なホストで、管理者として次のコマンドを実行して新たな CRL を取得します。

UNIX の場合:

```
/usr/openv/netbackup/bin/nbcertcmd -getCRL
```

Windows の場合:

```
install_path¥Veritas¥Netbackup¥bin¥nbcertcmd -getCRL
```

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7655

メッセージ: 証明書失効リストの署名が不正です

メモ: NetBackup 管理コンソールにログオンしているときに別のエラーメッセージとともにスローされ、ログインできなくなります。

説明: 証明書失効リスト (CRL) の署名がマスターサーバーの CA の公開鍵に一致しません。ホスト証明書の失効状態を CRL を使用して確認できません。

推奨処置: CRL が置き換えられている可能性があります。署名が不正な CRL があるホストで、管理者として次のコマンドを実行し、新たな CRL を取得します。

UNIX の場合:

```
/usr/openv/netbackup/bin/nbcertcmd -getCRL
```

Windows の場合:

```
install_path¥Veritas¥Netbackup¥bin¥nbcertcmd -getCRL
```

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7656

メッセージ: 証明書失効リストの期限が切れています

メモ: NetBackup 管理コンソールにログオンしているときに別のエラーメッセージとともにスローされ、ログインできなくなります。

説明: 証明書失効リスト (CRL) の期限が切れているため、CRL を使用してホスト証明書の失効状態を確認できません。CRL は 7 日間より古くなっています。

推奨処置: CRL が無効なホストで、管理者として次のコマンドを実行して新たな CRL を取得します。

UNIX の場合:

```
/usr/openv/netbackup/bin/nbcertcmd -getCRL
```

Windows の場合:

```
install_path¥Veritas¥Netbackup¥bin¥nbcertcmd -getCRL
```

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7657

メッセージ: アクセプタのサービス形式を識別できません

説明: `vnetd` プロキシはアクセプタソケットのサービス形式を判断できませんでした。

推奨処置: 問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7658

メッセージ: ターゲットホストでホストの検証を実行できないため、接続を確立できません。

説明: 接続を設定する際に、リモートホストで内部エラーが発生しました。

推奨処置: 問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7659

メッセージ: ターゲットホストでホストの検証が失敗したため、接続を確立できません。

説明: 接続を設定する際に、リモートホストでホストの検証に失敗しました。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- NetBackup マスターサーバー名や他のホスト名がリモートホストで正しく設定されていることを確認する。
- このホストの保留中のマッピング要求が承認されたことを確認するか、NetBackup 管理コンソールで[セキュリティ管理 (Security Management)]、[グローバルセキュリティ設定 (Global Security Settings)]、[安全な通信 (Secure Communication)]、[NetBackup ホスト ID をホスト名に自動的にマッピングする (Automatically map NetBackup host ID to host names)]オプションの順に選択する。
- NetBackup を最近インストールまたはアップグレードした場合は、セキュリティ証明書がすべてのホストに正しく配備されていることを確認する。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7660

メッセージ: ピアプロキシは証明書プロトコルの使用可能な証明書を見つけることができません

説明: ピアホスト上の `vnetd` プロキシは、利用可能な証明書を見つけて証明書プロトコルを完了できませんでした。

推奨処置: 証明書がプロキシピアホスト上で正常に配備されたことを確認します。証明書が正常に配備された後に問題が発生する場合は、すべてのエラーログ情報を保存し、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7662

メッセージ: 外部証明書は自動的に登録できません。(The external certificate cannot be automatically enrolled.) (The peer host's external certificate must be already enrolled.)

説明: ホストの外部証明書の自動登録を行うには、通信するどちらかのホストが外部証明書にすでに登録されている必要があります。

推奨処置: 次の手順を実行します。

1. `nbcertcmd -listEnrollmentStatus` コマンドを使用して、通信するホストの登録状態を確認します。どちらのホストも登録されていない場合は、`nbcertcmd -enrollCertificate` コマンドを使用して、どちらかのホスト (可能であれば NetBackup サーバー) を手動で登録します。
2. 問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7663

メッセージ: 一致するマスターサーバー名が NetBackup 構成ファイルで利用できません。このサーバー名は外部証明書を自動登録する際に必要です。(The matching master server name is not available in the configuration file, which is required for the automatic enrollment of the external certificate.)

説明: 外部証明書の自動登録を行うには、NetBackup 構成ファイルのいずれかのサーバー名が NetBackup の Web サーバー外部証明書のいずれかのサブジェクトの別名と一致している必要があります。

推奨処置: 次の手順を実行します。

1. マスターサーバー名が対応するホストの NetBackup 構成ファイルにサーバーエントリとして追加されていることを確認します。
2. サーバーエントリがある場合は、NetBackup の Web サーバー外部証明書の `subjectAltName` 拡張を確認します。その後、NetBackup 構成ファイルのサーバーエントリを正しいサーバー名に更新します。
3. NetBackup 構成には正しいサーバーエントリが登録されていて、`subjectAltName` 拡張に必要なホスト名が登録されていない場合は、セキュリティ管理者にお問い合わせください。`subjetAltName` 拡張が正しい外部証明書を取得する必要があります。
4. 問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7800

メッセージ: すべての ID プロバイダの詳細を表示できません。(Unable to display the details for all identity providers)

説明: Web サービスは、データベースと通信して、必要なレコードを取得できません。

推奨処置: 操作を再試行するか、データベース接続を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7801

メッセージ: 指定された名前の ID プロバイダの詳細を表示できません。

説明: Web サービスは、データベースと通信して、必要なレコードを取得できません。

推奨処置: 操作を再試行するか、データベース接続を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7802

メッセージ: ID プロバイダの追加に失敗しました。(Unable to display the details for the identity provider with the specified name.)

説明: Web サービスは、データベースと通信して、指定したレコードを追加できません。

推奨処置: 操作を再試行するか、データベース接続を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7803

メッセージ: IDP 構成に無効な引数または詳細が含まれています。

説明: IDP 構成に無効な引数または詳細が含まれています。問題として、引数の数が正しくない、値が正しくない、またはメタデータの内容が正しくないことが考えられます。

推奨処置: すべての引数値を確認して、それらが正しいことを確認します。操作を再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7804

メッセージ: ID プロバイダの構成の削除に失敗しました。(Failed to delete the configuration for the identity provider.)

説明: Web サービスは、データベースと通信して、指定した ID のレコードを削除できません。

推奨処置: 操作を再試行するか、データベース接続を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7805

メッセージ: 指定された名前を持つ構成済みの ID プロバイダの詳細を更新できませんでした。

説明: Web サービスは、データベースと通信して、指定した名前のレコードを更新できません。

推奨処置: 操作を再試行するか、データベース接続を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7806

メッセージ: 指定された名前の IDP 構成はすでに存在します。

説明: 同じ名前の別の IDP 構成の追加が試行されました。

推奨処置: 使用した IDP 構成名を確認し、別の名前を使用して IDP 構成を追加します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7807

メッセージ: 指定された名前の IDP 構成は存在しません。

説明: 正しくない、または存在しない名前の IDP 構成の更新または表示が試行されました。

推奨処置: 正しい IDP 構成名または既存の IDP 構成名を指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7808

メッセージ: 空または NULL の名前が指定されました。

説明: 操作で空または NULL の名前が指定されました。

推奨処置: 空でない名前または NULL 以外の名前を指定します。操作を再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7809

メッセージ: 無効な IDP 構成名が指定されました。名前には次の文字のみを含められます: a-z、a-z、0-9、-、_。

説明: このコードは、名前にこのカテゴリ (a-z、A-Z、0-9、-、_) 以外の文字が含まれている場合に表示されます。

推奨処置: このカテゴリ (a-z、A-Z、0-9、-、_) の文字を使用した名前を指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7810

メッセージ: サービスプロバイダのメタデータの取得に失敗しました。

説明: この問題の原因になる可能性がある事柄は次のとおりです。

- IDP メタデータ XML ファイルに不適切な IDP メタデータコンテンツがあります。
- Java キーストアファイルまたは Java キーストアパスワードファイルがありません。

推奨処置: 必要に応じて次を実行します。

- メタデータファイルを確認し、正しい IDP メタデータコンテンツを提供します。
- Java キーストアを生成します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7811

メッセージ: 有効になっている IDP 構成がすでに存在するときに、新しいまたは既存の IDP 構成を有効化しようとしました。

説明: 有効になっている IDP 構成がすでに存在するときに、新しいまたは既存の IDP 構成を有効化しようとしました。

推奨処置: 有効な IDP を無効にしてから、必要な操作を再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7812

メッセージ: 少なくとも 1 つの IDP 構成を有効にする必要があります。

説明: このコードは通知メッセージです。IDP 構成が有効になっていない場合、[シングルサインオン (Single sign-on)]ボタンはサインイン画面に表示されません。

推奨処置: IDP の構成を確認し、少なくとも 1 つの構成を有効にします。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7813

メッセージ: ID プロバイダの更新ペイロードで、enable フィールドまたは metadata フィールドが存在しません。指定された名前を持つ構成済みの ID プロバイダの詳細を更新するには、このいずれかのフィールドが必要です。

説明: IDP の構成を更新しようとしましたが、次の必須フィールドの 1 つが含まれていませんでした。

- CLI フィールド: `-e` (enable)
- CLI フィールド: `-mxp` (metadata)
- API ペイロードフィールド: `enable`
- API ペイロードフィールド: `idpMetadata`

指定された名前を持つ構成済みの ID プロバイダの詳細を更新するには、このいずれかのフィールドが必要です。

推奨処置: CLI を使用するか、更新 API ペイロードの `enable` フィールドまたは `idpMetadata` フィールドを使用して、`-e` (enable) フィールドまたは `-mxp` (metadata) フィールドの値を指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7814

メッセージ: 指定されたファイルが、予想されている形式ではありません。

説明: メタデータファイルが正しい `.xml` 形式ではありません。

推奨処置: メタデータファイルが正しい `.xml` 形式であることを確認します。操作を再試行しても問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトにアクセスしてください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 7815

メッセージ: IDP サーバーへのリダイレクトに失敗しました。

説明: この問題の原因になる可能性がある事柄は次のとおりです。

- IDP メタデータ XML ファイルに不適切な IDP メタデータコンテンツがあります。
- Java キーストアファイルまたは Java キーストアパスワードファイルがありません。

推奨処置: 必要に応じて次を実行します。

- メタデータファイルを確認し、正しい IDP メタデータコンテンツを提供します。
- Java キーストアを生成します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8000

メッセージ: ユーザーには要求された操作を実行する権限がありません。

説明: ユーザーは要求された操作を実行する権限を持っていません。

推奨処置: 要求された操作を実行するには、ルートユーザー、管理者、拡張監査 (EA) ユーザーであるか、役割に基づくアクセス制御 (RBAC) を通じて適切な権限が付与されている必要があります。NetBackup システム管理者にお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8001

メッセージ: JSON Web トークンが有効期限切れです

説明: ユーザーのログインセッションに関連付けられている JWT トークンの有効期限が切れています。

推奨処置: ユーザーは再度ログオンする必要があります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8002

メッセージ: JWT トークンが無効です (JWT Token is invalid)

説明: ユーザーのログインセッションに関連付けられている JWT トークンが有効ではありません。

推奨処置: ユーザーは再度ログオンする必要があります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8009

メッセージ: 指定した権限が JSON Web トークンに存在しません

説明: 要求された操作の実行がユーザーに許可されていません。

推奨処置: ユーザーは、NetBackup セキュリティ管理者に連絡して、NetBackup Web ユーザーインターフェースの RBAC 権限を要求する必要があります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8016

メッセージ: アクセスルールに構成されている役割に基づくアクセス制御リソースは削除できません。

説明: 削除しようとした役割またはオブジェクトグループは、アクセスルールで構成されています。

推奨処置: 役割またはオブジェクトグループを削除する前に、関連付けられているすべてのアクセスルールからそれらを削除する必要があります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8018

メッセージ: ID を空にすることはできません。有効なユーザーまたはグループを入力してください。

説明: API が空の ID 入力値を受け取りました。

推奨処置: API は、ユーザーまたはグループを識別および検証するため、空でない入力値を求めます。ID 入力値が空でないことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8019

メッセージ: ID の形式が無効です。ドメインを指定するときは、ユーザープリンシパル名 (UPN) 形式またはダウンレベルのログオン名形式を使用します。

説明: API が、想定された形式ではない ID 入力値を受け取りました。

推奨処置: ユーザーまたはグループを識別および検証するため、API には特定の形式の入力値が必要です。ID 入力値が、次のいずれかの形式であることを確認します。

- *username@DOMAIN*
- *DOMAIN¥username*
- *groupname@DOMAIN*
- *DOMAIN¥groupname*
- *username*
- *groupname*

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8021

メッセージ: ユーザーまたはグループを検証できません。(Unable to validate the user or group.)

説明: LDAP ドメインが構成されていないため、ユーザーまたはグループを検証できません。

推奨処置: `vssat addldapdomain` コマンドを使用して、LDAP ドメインを構成します。詳しくは、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8200

メッセージ: KMIP 内部エラーです。

説明: この問題は、`nbkmiputil` または `libnbkmip` の内部ライブラリエラーです。

推奨処置: `nbkmiputil` のレガシーログを確認して、問題の原因を特定します。問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトを参照してください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8201

メッセージ: 外部 KMS サーバーへの接続に失敗しました。(Failed to connect to the external KMS server.)

説明: 外部 KMS サーバーとの最初の TCP/IP 接続を完了できません。

推奨処置: 外部 KMS サーバー名または IP アドレスが間違っている可能性があります。マスターサーバーと外部 KMS サーバー間のネットワーク接続を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8203

メッセージ: 外部 KMS サーバーに接続するための SSL コンテキストの初期化に失敗しました。(Failed to initialize SSL context to connect to the external KMS server.)

説明: NetBackup は、EKMS サーバーへの最初の接続後に SSL コンテキストを初期化できません。この問題は、証明書と秘密鍵の間に不一致があるか、または特定のコンピュータのメモリ不足である可能性があります。

推奨処置: 秘密鍵と証明書に不一致があるかどうかを確認します。メモリ不足エラーがあるかどうかを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8204

メッセージ: 外部 KMS サーバーとの SSL 接続の確立に失敗しました。(Failed to establish SSL connection with the external KMS server.)

説明: EKMS サーバーと SSL コンテキストの初期接続への最初の接続後、EKMS サーバーとの SSL 接続を確立できません。

この問題は、次の状況で発生する可能性があります。

- 証明書が無効であるか、期限切れになっている場合。
- 秘密鍵のパスフレーズが有効ではない。
- トラストストア CA で証明書を検証できない。

推奨処置: EKMS サーバーへの接続に使用するクレデンシャル (秘密鍵、証明書、CA 証明書、秘密鍵のパスフレーズ) を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8205

メッセージ: 接続がタイムアウトしたため、外部 KMS サーバーとの SSL 接続の確立に失敗しました。

説明: EKMS サーバーへの最初の接続後、外部 KMS サーバーとの TLS または SSL 接続は、規定の時間内に完了できません。TLS ハンドシェイクが指定された接続タイムアウト値よりも長くかかるため、SSL 接続がタイムアウトになります。

推奨処置: 接続のタイムアウト値を長くします。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8207

メッセージ: 外部 KMS サーバーに対する KMIP 要求が失敗しました。(The KMIP request to external KMS server failed.)

説明: TCP/IP SSL 接続で SSL の読み取りまたは書き込みが失敗しました。

推奨処置: 必要に応じて、次のいずれかの操作を実行します。

- サーバーとの接続を確認します。
- `nbkmiputil` コマンドを実行して、操作を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8208

メッセージ: 外部 KMS サーバーに対する KMIP 要求がタイムアウトしました。

説明: KMIP 要求にタイムアウト値よりも長い時間がかかりました。

推奨処置: 要求のタイムアウト値を長くします。EKMS CLI またはその他のネットワークツールを使用して、サーバーの応答を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8209

メッセージ: KMIP 項目が見つかりません。(The KMIP item cannot be found.)

説明: KMIP 入力要求中にキー ID が検出されませんでした。

推奨処置: EKMS CLI またはその他のネットワークツールを使用して、EKMS サーバーに KMIP アイテムが存在するかどうかを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8211

メッセージ: ホスト名が一致しないため、SSL の検証に失敗しました。

説明: KMS サーバー証明書の SAN および CN のフィールドに、KMIP クライアントが接続されているホスト名と一致するホスト名が含まれていません。ピアホストの検証に失敗しました。

推奨処置: 接続しているホスト名が KMS サーバー証明書の SAN または CN のフィールドにあることを確認します。ホスト名が存在しない場合は、サーバー証明書を修正するか、EKMS_VERIFY_HOST=0 フラグを bp.conf ファイルで設定してピアホストの検証を省略します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8212

メッセージ: IP アドレスが一致しないため、SSL の検証に失敗しました。

説明: KMS サーバー証明書の SAN および CN のフィールドに、KMIP クライアントが接続されている IP アドレスと一致する IP アドレスが含まれていません。ピアホストの検証に失敗しました。

推奨処置: 接続しているホスト名の IP アドレスが KMS サーバー証明書の SAN または CN のフィールドにあることを確認します。ホスト名の IP アドレスが存在しない場合は、サーバー証明書を修正するか、EKMS_VERIFY_HOST=0 フラグを bp.conf ファイルで設定してピアホストの検証を省略します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8216

メッセージ: KMIP バージョンがサポートされていません。(The KMIP version is not supported.)

説明: KMIP プロトコルバージョンの KMIP サーバーとクライアントが一致していません。

推奨処置: KMIP プロトコルバージョンの KMIP サーバーとクライアントが一致していません。サポートされている KMIP バージョンについては、Veritasのソフトウェア互換性リストまたは『NetBackup セキュリティおよび暗号化ガイド』を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8217

メッセージ: 操作の実行中に、外部 KMS サーバーでエラーが発生しました。

説明: 要求した操作の実行中に、外部 KMS サーバーでエラーが発生しました。このエラーは EKMS サーバー側から生成されます。追加のメッセージが提供された場合は、外部 KMS サーバーのマニュアルを参照してください。

推奨処置: EKMS CLI またはその他のネットワークツールを使用して、同じ操作を実行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8220

メッセージ: アクセス権が拒否されました。(The permission is denied.)

説明: ユーザーは KMIP 操作を実行するための適切な権限を持っていません。

推奨処置: 証明書が EKMS サーバーに接続するために使用されている EKMS サーバーのユーザー権限を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8221

メッセージ: KMIP オブジェクトがアーカイブされました。(The KMIP object is archived.)

説明: KMIP オブジェクトがアーカイブされました。

推奨処置: EKMS サーバーツールを使用して操作を実行する前に、KMIP オブジェクトをアーカイブからリカバリする必要があります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8224

メッセージ: NetBackup は、外部 KMS サーバーがサポートしているどの KMIP のバージョンをサポートしていません。

説明: NetBackup は、外部 KMS サーバーがサポートしているどの KMIP のバージョンをサポートしていません。NetBackup は、KMIP バージョン 1.0、1.1、1.2、1.3、1.4 をサポートします。

推奨処置: 外部 KMS サーバーが、NetBackup でサポートされる KMIP バージョンのいずれかをサポートしているかどうかを確認し、それを使用するように外部 KMS サーバーの設定を変更します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8226

メッセージ: KMIP 操作は試行されていません。(The KMIP operation is not attempted.)

説明: 前提条件の操作が失敗したか実行されていない場合、KMIP 操作は実行されません。

推奨処置: 前提条件の操作をデバッグまたはトラブルシューティングし、再試行してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8227

メッセージ: NetBackup キーが見つかりませんでした。(No NetBackup keys are found.)

説明: 外部 KMS サーバーは、NetBackup キーとして修飾されたキーを持っていません (カスタム属性名 `x-application` は `NetBackup` に設定されています)。

推奨処置: カスタム属性 `x-application=NetBackup` を使用して NetBackup (大文字と小文字を区別) キーとして修飾されたキーが定義されているかどうかを EKMS サーバーで確認します。ユーザー権限を確認し、ユーザーが権限に従ってキーを検索する権限を持っていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8228

メッセージ: CRL 検査の実行に失敗しました。

説明: CRL を CDP からダウンロードできない、または証明書チェーンが検証されていないため、CRL の確認を実行できませんでした。

推奨処置: 必要に応じて次の事項を確認します。

- CRL と EKMS サーバー証明書が同じ CA からのものであることを確認します。
- `ECA_CRL_PATH` が NetBackup 構成に設定されていることを確認します。パスが存在する場合は、EKMS サーバー証明書 CRL があることを確認します。
- ECA_CRL_PATH が設定されていない場合は、EKMS サーバー証明書に CDP が定義されていることを確認します。
- CDP が定義されている場合は、CDP サーバーが到達可能であることを確認します。

- CDP サーバーに到達可能な場合は、ダウンローダー vnetd サービスが起動して実行中であることを確認します。
- KMS 構成時に CRL 検査レベルが定義されていない場合、デフォルトの CRL 検査レベルは LEAF になります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8229

メッセージ: 外部 KMS サーバー証明書が失効しています。(The external KMS server certificate is revoked.)

説明: 外部 KMS サーバー証明書が失効しています。

推奨処置: EKMS サーバーの失効していない証明書を使用するか、または CRL チェックを無効にできます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8234

メッセージ: SSL コンテキストで証明書の設定に失敗しました。

説明: NetBackup は、指定された証明書で SSL コンテキストを初期化できませんでした。証明書の形式がサポートされていません。

推奨処置: PEM エンコードされた証明書を使用します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8235

メッセージ: SSL コンテキストで CA 証明書の設定に失敗しました。

説明: NetBackup は、指定された CA 証明書で SSL コンテキストを初期化できませんでした。CA 証明書の形式はサポートされていません。

推奨処置: PEM エンコードされた CA 証明書を使用します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8236

メッセージ: SSL コンテキストで秘密鍵の設定に失敗しました。

説明: NetBackup は、指定された秘密鍵で SSL コンテキストを初期化できませんでした。秘密鍵のエンコード形式がサポートされていないか、指定した証明書と一致しません。

推奨処置: PEM エンコードされた秘密鍵を使用します。`openssl` ユーティリティを使用して、提供された証明書とキーが一致することを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8237

メッセージ: 外部 KMS サーバーから取得したキーは暗号化に使用できません。(The keys that were retrieved from the external KMS server are not usable for encryption.)

説明: 外部 KMS サーバーから取得された対称キーは、次の理由により暗号化には使用できません。

- キーの暗号化の使用状況マスクは暗号化用に設定されていません。
- キーのプロセスの開始日が将来になっています。
- 保護停止日が現在の時刻より先になっています。
- 時間および日付が、NetBackup マスターサーバーと外部 KMS サーバー間で一致しません。

推奨処置: 必要に応じて次を実行します。

- キーの暗号化の使用状況マスクを暗号化用に設定します。
- プロセスの開始日を修正します。
- 保護の停止日を修正します。
- 時間や日付が、NetBackup マスターサーバーと外部 KMS サーバー間で一致していないかどうかを確認します。一致しない場合は、時刻と日付を修正します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8238

メッセージ: 外部 KMS サーバーから取得したキーは復号に使用できません。(The keys that were retrieved from the external KMS server are not usable for decryption.)

説明: 外部 KMS サーバーから取得した対称キーは、次の理由により復号には使用できません。

- キーの状態が許可された状態 (有効化、危殆化、または無効化) 以外です。
- キーの暗号化の使用状況マスクは復号用に設定されていません。

- キーのプロセスの開始日が将来になっています。
- 時間および日付が、NetBackup マスターサーバーと外部 KMS サーバー間で一致しません。

推奨処置: 必要に応じて次を実行します。

- キーの暗号化の使用状況マスクを復号用に設定します。
- プロセスの開始日を修正します。
- 時間や日付が、NetBackup マスターサーバーと外部 KMS サーバー間で一致していないかどうかを確認します。一致しない場合は、時刻と日付を修正します。
- キー使用法チェックをバイパスするには、フラグ `EKMS_DISABLE_KEY_USAGE_CHECK=1` を `bp.conf` で設定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8240

メッセージ: KMIP オブジェクトはすでに存在します。

説明: KMIP オブジェクトはすでに存在します。

推奨処置: KMIP オブジェクトは、オブジェクトが作成されるときに一意の名前を指定する必要があります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8500

メッセージ: Web サービスとの接続が確立されませんでした。(Connection with the web service was not established)

説明: Web サービスとの接続を確立できませんでした。

推奨処置: NetBackup Web 管理コンソールが実行中であることを確認してください。実行中でない場合、`nbwmc -start` コマンドで起動します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8504

メッセージ: Web サービスの証明書が不明な認証局によって発行されています。

説明: Web サービスによって提示された証明書が、ホストが信頼していない CA によって発行されています。

推奨処置: 次のいずれかを実行します。

- 必要なサーバーの CA 証明書をフェッチして、操作を再実行します。
- マスターサーバーで、NetBackup CA が署名した証明書または外部 CA が署名した証明書 (いずれか適用可能な証明書) の使用が有効になっていることを確認します。

問題が継続する場合は、すべてのエラーログ情報を保存して、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8505

メッセージ: ホストのクロックとマスターサーバーのクロックが同期されていることを確認してください。

説明: Web サービスへの接続の検証中に、まだ有効になっていない証明書が見つかりました。

推奨処置: ホストのクロックが指定したサーバーと同期しているかを確認します。必要に応じて、ホストの時刻を修正して操作を再実行します。問題が継続する場合は、すべてのエラーログ情報を保存して、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8506

メッセージ: 証明書が期限切れになりました。

説明: Web サービスへの接続の検証中に期限切れの証明書が見つかりました。

推奨処置: ホストのクロックが指定したサーバーと同期しているかを確認します。必要に応じて、ホストの時刻を修正して操作を再実行します。問題が継続する場合は、すべてのエラーログ情報を保存して、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8507

メッセージ: 証明書を検証できませんでした。

説明: ホストで証明書を検証することができませんでした。

推奨処置: 操作を再実行します。問題が継続する場合は、すべてのエラーログ情報を保存して、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8508

メッセージ: 信頼できる認証局のリストをフェッチできません。(List of trusted Certificate Authorities cannot be fetched.)

説明: 考えられる原因は、次のとおりです。

- どの認証局ともまだ信頼関係が確立されていません。
- RHV サーバーとの接続を確立するための信頼できる認証局のリストを取得できません。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- `nbcertcmd -listCACertDetails` コマンドを使用して、トラストストアに CA 証明書が追加されていることを確認します。`nbcertcmd -getCACertificate -server` *`master_server_name`* コマンドを実行して、トラストストアに必要な証明書を追加します。
- RHV:
  - `VIRTUALIZATION_HOSTS_SECURE_CONNECT_ENABLED` オプションが有効な場合、証明書と CRL の配置を確認する必要があります。RHV 仮想化サーバーの証明書と CRL が、ECA の構成済みトラストストアと CRL パスにそれぞれ追加されていることを確認します。
  - 証明書と CRL ファイルが正しい形式で、トラストストアファイルと CRL ファイルが破損していないことを確認します。
  - 仮想化サーバーでサポートされるのは、ファイルベースのトラストストアと Windows トラストストアの PEM 証明書形式のみです。P7b または DER 形式のファイルベースのトラストストアは、サポートされません。この機能が有効な場合、証明書 ECA ストアは、Windows 証明書ストアかファイルベースの PEM 形式ストアである必要があります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8509

メッセージ: 指定したサーバー名が Web サービス証明書内に見つかりませんでした。

説明: 指定したサーバー名は、Web サービスが提供する証明書に示されているどのホスト名とも一致しません。

推奨処置: サーバーの証明書に示されている名前のいずれかを使用して操作を再実行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8510

メッセージ: Web サーバー証明書の検証が失敗しました

説明: Web サービスによって提示された証明書をホストで検証できませんでした。

推奨処置: 操作を再実行します。問題が継続する場合は、すべてのエラーログ情報を保存して、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8511

メッセージ: ローカル証明書またはキーストアのロードに失敗しました。

説明: このエラーは次の場合に発生する可能性があります。

- 証明書またはキーストアは、指定されたパスでは利用できません。
- 証明書またはキーストアが破損しているか、アクセス不能です。
- 秘密鍵が暗号化され、パスフレーズファイルのパスが指定されていません。
- 秘密鍵が暗号化され、パスフレーズファイルに含まれているパスフレーズが間違っています。

推奨処置: 証明書とキーストアがアクセス可能であり、それらのパスが正しいことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8512

メッセージ: 証明書情報の取得に失敗しました。(Failed to retrieve the certificate information.)

説明: NetBackup は、証明書情報を読み込めません。

推奨処置: 指定された証明書のトラストストアファイルが正しい形式であること、および必要なホスト証明書がファイル内に存在することを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8516

メッセージ: SSL ハンドシェイクエラーが発生しました。

説明: NetBackup で SSL 通信ハンドシェイク中に問題が発生しました。

推奨処置: リモートホストで構成されている暗号が、ホストの暗号リストに含まれていることを確認します。また、使用されている TLS バージョンをリモートホストがサポートしていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8517

メッセージ: 指定された SSL 暗号は使用できません。(The specified SSL cipher cannot be used.)

説明: SSL 通信用に指定した暗号リストが設定されている間に、NetBackup で問題が発生しました。

推奨処置: 仮想化サーバーで構成されている暗号がホストの暗号リストに含まれていることを確認してください。また、指定した暗号リストが正しい形式であることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8604

メッセージ: ホストの証明書を検証できません。(Unable to validate the certificate for host.)

説明: RHV サーバーの証明書を検証できません。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

RHV:

- `VIRTUALIZATION_HOSTS_SECURE_CONNECT_ENABLED` オプションが有効な場合、証明書と CRL の配置を確認する必要があります。RHV 仮想化サーバーの証明書と CRL が、ECA の構成済みトラストストアと CRL パスにそれぞれ追加されていることを確認します。
- 証明書と CRL ファイルが正しい形式で、トラストストアファイルと CRL ファイルが破損していないことを確認します。
- 仮想化サーバーでサポートされるのは、ファイルベースのトラストストアと Windows トラストストアの PEM 証明書形式のみです。P7b または DER 形式のファイルベースのトラストストアは、サポートされません。この機能が有効な場合、証明書 ECA ストア

は、Windows 証明書ストアかファイルベースの PEM 形式ストアである必要があります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8617

メッセージ: ホストとの通信は安全ではありませんが許可されているため、接続されたままになっています。

説明: ピアホストが NetBackup 8.0 以前であり、安全でない通信を許可するようにセキュリティが設定されています。この設定では、NetBackup 8.0 以前を実行しているホストとの通信が安全でなくても許可されます。

推奨処置: ホストを NetBackup バージョン 8.0 以降にアップグレードすると安全に通信できます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8618

メッセージ: ホスト ID からホスト名へのマッピングが承認されていないため、接続が切断されています。

説明: 別のホストへの接続に使用するホスト名がそれぞれのホスト ID にマッピングされていないため、接続が確立されていません。

推奨処置: NetBackup 管理者は、指定されたホストの関連ホスト ID からホスト名へのマッピングをすべて承認する必要があります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8619

メッセージ: ホスト ID からホスト名へのマッピングが自動的に承認されているため、接続されたままになっています。

説明: ホスト ID からホスト名へのマッピングを自動的に承認するようにセキュリティが設定されているため、ホスト間の接続が確立されています。

推奨処置: 必要な操作はありません。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8620

メッセージ: ホストとの通信が安全でないため許可されず、接続が切断されています。

説明: ピアホストが NetBackup 8.0 以前であり、このようなホストとの通信をオフにするようにセキュリティが設定されているため、接続は確立されません。

推奨処置: ホストを NetBackup バージョン 8.0 以降にアップグレードすると安全に通信できます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8621

メッセージ: ホストが NetBackup 8.0 以前の可能性があるため、接続が切断されています。

説明: 以前の通信状態では、ピアホストは安全に通信できると示されていましたが、NetBackup 8.0 以前にダウングレードしたようなので、接続は確立されていません。

推奨処置: ピアホストのアップグレード後に、旧リリースにダウングレードしているかどうかを確認します。ダウングレードしている場合、指定したホストは安全ではないと NetBackup 管理者がマーク付けしている可能性があります。

ダウングレードしていない場合は、別のホストがピアホストを偽装しようとしています。ネットワークツールを使用して、偽装しようとしているホストを見つけて対応策を行うことができます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8622

メッセージ: ホスト ID からホスト名へのマッピングで競合が検出されたため、接続は切断されています。

説明: ピアホストのホスト ID がマスターサーバーに認識されているホスト ID と一致しないため、接続できません。このエラーは、次の状況のいずれかで発生する場合があります。

- クラスタ設定で、アクティブノードが停止して非アクティブノードがアクティブになっている。新しいアクティブノードのホスト ID と仮想名間のマッピングが存在しない
- 特定の NetBackup ドメインで 2 つ以上のホストのホスト名が同じである。
- 不明なホストがピアホストを偽装しようとしている

推奨処置: 環境で複数のホスト ID が同じホスト名に関連付けられている場合、NetBackup 管理者はマッピングを確認して承認する必要があります。

不明なホストがピアホストを偽装しようとしている場合は、利用可能なネットワークツールを使用して該当ホストを検出し、対応策を行うことができます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8623

メッセージ: ホストの接続形式を特定できませんでした。

説明: 内部エラー。

推奨処置: ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8625

メッセージ: 要求の処理にサーバーを使用できません。後で再試行してください。

説明: この NetBackup 状態コードは HTTP ステータスコード 503 と一緒に表示されます。この状態は、以下の説明のいずれかを示します。

- NetBackup Web サーバーが全容量を使用して実行されているため、要求を処理できない。応答時間が数ミリ秒に設定されているため、要求が失敗する。
- 特定の要求に対し、NetBackup ドメインサービスからの応答を取得する前に、NetBackup Web サーバーがタイムアウトした。NetBackup Web サービスが `nbsl`、`nbaudit`、`nbemm` などのドメインサービスと通信している。これらのサービスとの接続に問題があると、この状態コードが表示されます。応答時間が長く (約 10 分間)、この状態コードが表示された場合は、この状況であると判断できます。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- NetBackup サービスが正しく起動し実行中であることを確認します。
- 関連する NetBackup サービスが起動しているのに依然としてこのエラーコードが表示される場合は、Web サーバーの負荷が高くなっています。数秒後に操作を再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8629

メッセージ: NetBackup Deduplication Web サーバーの SSL 証明書のハッシュエントリが、NetBackup 構成データベースに見つかりませんでした。

説明: NetBackup Deduplication Web サーバーの SSL 証明書のハッシュエントリが、NetBackup 構成データベースに見つかりませんでした。

推奨処置: トラブルシューティングの手順に従って、NetBackup Appliance 向けの NetBackup マスターサーバーに SSL 証明書をインストールします。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8630

メッセージ: NetBackup Deduplication Web サーバーの SSL 証明書レコードが NetBackup 構成データベースに見つかりませんでした。

説明: NetBackup Deduplication Web サーバーの SSL 証明書レコードが NetBackup 構成データベースに見つかりませんでした。

推奨処置: トラブルシューティングの手順に従って、NetBackup Appliance 向けの NetBackup マスターサーバーに SSL 証明書をインストールします。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8631

メッセージ: 現在のホスト ID からホスト名へのマッピングが、NetBackup 構成データベースの NetBackup Deduplication Web サーバーのホスト名と競合しています。NetBackup Deduplication Web サーバーの SSL 証明書レコードを更新してください。

説明: 現在のホスト ID からホスト名へのマッピングが、NetBackup 構成データベースの NetBackup Deduplication Web サーバーのホスト名と競合しています。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- 現在の NetBackup ホスト ID からホスト名へのマッピングが、MSDP の SSL 証明書の NetBackup データベースレコードに格納されているホスト名とは異なるホスト名を返しています。NetBackup Deduplication Web サーバーの SSL 証明書レコードを更新します。
- トラブルシューティングの手順に従って、NetBackup アプライアンス向けの NetBackup マスターサーバーに SSL 証明書をインストールします。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8632

メッセージ: NetBackup Deduplication Web サーバーの SSL 証明書が、NetBackup Deduplication サーバーのトラストストアに見つかりませんでした。

説明: NetBackup Deduplication Web サーバーの SSL 証明書が、NetBackup Deduplication サーバーのトラストストアに見つかりませんでした。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- MSDP の SSL 証明書の NetBackup データベースレコードがありますが、証明書がトラストストアに見つかりませんでした。トラストストアに、証明書があることを確認します。
- トラブルシューティングの手順に従って、NetBackup アプライアンス向けの NetBackup マスターサーバーに SSL 証明書をインストールします。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8633

メッセージ: 指定された SSL 証明書のハッシュが、NetBackup Deduplication Web サーバーで取得した SSL 証明書と一致しませんでした。

説明: 指定された SSL 証明書のハッシュが、NetBackup Deduplication Web サーバーで取得した SSL 証明書と一致しませんでした。

推奨処置: 指定された SHA-512 SSL 証明書のハッシュが、NetBackup Appliance ホスト上の Web サーバー (`nginx`) が示す証明書向けであることを確認します。このホストは、特定のホスト ID でマスターサーバーに認識されています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8634

メッセージ: キー名が重複しています。

説明: キーストアに同じ名前のキーがすでに存在します。

推奨処置: ファイル `.credential_keystore` と `credjkskey` の所有権と権限を確認します。必要に応じて、ユーザーアカウント `nbwebsvc` の読み取り権限を許可します。その後、操作を再試行します。

`.credential_keystore` のパスは次のとおりです。

- UNIX の場合:
  `/usr/openv/var/global/wsl/credentials/.credential_keystore`
- Windows の場合:
  install_path¥NetBackup¥var¥global¥wsl¥credentials¥.credential_keystore

`credjskey` (クレデンシャルキーストアのパスワードを保持するファイル) へのパスは、次のとおりです。

- UNIX の場合: /usr/openv/var/global/credjkskey
- Windows の場合: *install_path*¥NetBackup¥var¥global¥credjkskey

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8635

メッセージ: キーストアにキーを格納するときにエラーが発生しました。

説明: キーストアにキーを格納する際に問題が発生しました。

推奨処置: ファイル .credential_keystore と credjkskey の所有権と権限を確認します。必要に応じて、ユーザーアカウント nbwebsvc の読み取り権限を許可します。その後、操作を再試行します。

.credential_keystore のパスは次のとおりです。

- UNIX の場合:
  /usr/openv/var/global/wsl/credentials/.credential_keystore
- Windows の場合:
  install_path¥NetBackup¥var¥global¥wsl¥credentials¥.credential_keystore

credjskey (クレデンシャルキーストアのパスワードを保持するファイル) へのパスは、次のとおりです。

- UNIX の場合: /usr/openv/var/global/credjkskey
- Windows の場合: *install_path*¥NetBackup¥var¥global¥credjkskey

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8636

メッセージ: キーストアのロードでエラーが発生しました。

説明: キーストアのロードに問題が発生しました。

推奨処置: ファイル .credential_keystore と credjkskey の所有権と権限を確認します。必要に応じて、ユーザーアカウント nbwebsvc の読み取り権限を許可します。その後、操作を再試行します。

.credential_keystore のパスは次のとおりです。

- UNIX の場合:
  /usr/openv/var/global/wsl/credentials/.credential_keystore
- Windows の場合:
  install_path¥NetBackup¥var¥global¥wsl¥credentials¥.credential_keystore

credjskey (クレデンシャルキーストアのパスワードを保持するファイル) へのパスは、次のとおりです。

- UNIX の場合: /usr/openv/var/global/credjkskey
- Windows の場合: *install_path*¥NetBackup¥var¥global¥credjkskey

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8638

メッセージ: 暗号を使用した操作中にエラーが発生しました。

説明: 暗号のエラーが発生しました。

推奨処置: NetBackup Java Runtime Environment (JRE) のセキュリティプロバイダがインストールされていることを確認します。その後、NetBackup Web 管理コンソール (nbwmc または nbwmc) を再起動し、操作を再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8639

メッセージ: 暗号化キーでエラーが発生しました。

説明: 暗号化キーでエラーが発生しました。

推奨処置: NetBackup Java Runtime Environment (JRE) のセキュリティプロバイダがインストールされていることを確認します。その後、NetBackup Web 管理コンソール (nbwmc または nbwmc) を再起動し、操作を再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8640

メッセージ: キータグを使用した暗号化でエラーが発生しました。

説明: キータグのエラーが発生しました。

推奨処置: ファイル .credential_keystore と credjkskey の所有権と権限を確認します。必要に応じて、ユーザーアカウント nbwebsvc の読み取り権限を許可します。その後、操作を再試行します。

.credential_keystore のパスは次のとおりです。

- UNIX の場合:
  /usr/openv/var/global/wsl/credentials/.credential_keystore

- Windows の場合:
  install_path¥NetBackup¥var¥global¥wsl¥credentials¥.credential_keystore

credjskey (クレデンシャルキーストアのパスワードを保持するファイル) へのパスは、次のとおりです。

- UNIX の場合: /usr/openv/var/global/credjkskey
- Windows の場合: *install_path*¥NetBackup¥var¥global¥credjkskey

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8641

メッセージ: 暗号化マネージャでエラーが発生しました。

説明: 暗号化マネージャでエラーが発生しました。

推奨処置: NetBackup Java Runtime Environment (JRE) のセキュリティプロバイダがインストールされていることを確認します。その後、NetBackup Web 管理コンソール (nbwmc または nbwmc) を再起動し、操作を再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8642

メッセージ: キーストアを使用した暗号化でエラーが発生しました。

説明: キーストアを使用した暗号化エラーが発生しました。

推奨処置: ファイル .credential_keystore と credjkskey の所有権と権限を確認します。必要に応じて、ユーザーアカウント nbwebsvc の読み取り権限を許可します。その後、操作を再試行します。

.credential_keystore のパスは次のとおりです。

- UNIX の場合:
  /usr/openv/var/global/wsl/credentials/.credential_keystore
- Windows の場合:
  install_path¥NetBackup¥var¥global¥wsl¥credentials¥.credential_keystore

credjskey (クレデンシャルキーストアのパスワードを保持するファイル) へのパスは、次のとおりです。

- UNIX の場合: /usr/openv/var/global/credjkskey
- Windows の場合: *install_path*¥NetBackup¥var¥global¥credjkskey

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8700

メッセージ: 内部エラーが発生したため、ホストデータベースの Web サービスを利用できません。

説明: Web サービスで、サーバー側のシステムの不明な問題が発生した可能性があります。この問題は、ベリタステクニカルサポートによる詳細な調査が必要な可能性があります。

推奨処置: NetBackup エラーログを調べて、他のエラーメッセージを確認します。さらに、エラーの原因を判断するために (マスターサーバー上で) この Web サービスのデバッグログを参照できます。

または、ベリタステクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8701

メッセージ: ホストが存在しません。

説明: このエラーは、フェッチする対象のホストが存在しないときに発生します。これは次のいずれかの原因で発生する可能性があります。

- フェッチしようとしているホスト名が存在しません。
- フェッチしようとしているホスト ID が存在しません。

推奨処置: アクセスしようとしているホストが既知の NetBackup ホストではない可能性があります。NetBackup 8.0 以降、ホストは NetBackup 8.0 マスターサーバーと通信すると自動的に追加されます。

または、ベリタステクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8702

メッセージ: ホストデータベースにホスト名がすでに存在するため、ホストを作成できません。

説明: このエラーは次のいずれかの原因で発生します。

- 作成しようとしているホスト名が、すでにホストデータベース内に存在しています。
- 作成しようとしているホスト ID が、すでにホストデータベース内に存在しています。

推奨処置: 異なるホストが同じ名前またはエイリアスを持っている問題を解決するには、ネットワークホスト名を検証します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8703

メッセージ: ホストデータベースにホスト ID からホスト名へのマッピングがすでに存在するため、ホストを作成できません。

説明: 大文字と小文字を区別しない名前の比較の結果、ホスト名がデータベース内にすでに存在するエイリアス名と競合しています。応答ヘッダーの場所フィールドで既存のホストまたはエイリアスのホスト ID を検索できます。

推奨処置: 異なるホストが同じ名前またはエイリアスを持っている問題を解決するには、ネットワークホスト名を検証します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8704

メッセージ: ホストデータベースを更新するときに競合が発生しました。操作を再試行してください。

説明: このエラーはユーザーがホストデータベースを同時に作成または変更しようとすると発生します。

推奨処置: 問題が継続する場合は、すべてのエラーログ情報を保存して、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8706

メッセージ: 入力要求に必須フィールドがありません。

説明: 指定のフィールドに値を入力することは、操作を完了するために必須です。

推奨処置: 必須フィールドに有効な値を入力して、再試行してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8707

メッセージ: Web サービスでホスト ID を更新できません。

説明: このエラーは、ホスト ID を修正しようとした場合に発生します。ホスト ID は NetBackup ホストの固有の識別子であるため、更新できません。

推奨処置: 残りの操作を完了するために、ホスト ID を入力要求から削除します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8708

メッセージ: 入力要求内の指定した属性に対する制約違反が検出されました。

説明: このエラーメッセージは、エラーがある入力パラメータを指摘し、パラメータに対して失敗した制約を表示します。たとえば、入力パラメータの入力値は文字列であるのに整数を入力した場合が該当します。

推奨処置: 入力パラメータに対して有効な値を入力して、再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8709

メッセージ: ターゲットのファイルまたはディレクトリはすでに存在します。

説明: ホストの遠隔測定データがサーバー上にすでに存在します。

推奨処置: 処置は必要ありません。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8710

メッセージ: ホストのディスク容量が不十分であるため、ファイルをアップロードできません。

説明: サーバーに遠隔測定ファイルを格納するのに十分なディスク容量がない可能性があります。

推奨処置: 問題を解決するには、*var*/global パスのマスターサーバー上に空き容量を作成します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8711

メッセージ: 遠隔測定データのアップロード先に指定されているフォルダが存在しません。

説明: このエラーは、遠隔測定データのアップロード先フォルダが存在しないことを示します。

推奨処置: ベリタステクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8712

メッセージ: ファイルのアップロードに失敗しました。

説明: 遠隔測定ファイルのアップロード中にエラーが発生しました。

推奨処置: ベリタステクニカルサポートに連絡して、該当するログを送付してください。必要なログの完全なリストおよび構成情報を参照できます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8713

メッセージ: ファイルのアップロードに失敗しました。入力ファイルを空にすることはできません。

説明: 入力ファイルが空のため、遠隔測定データをアップロードできません。

推奨処置: 遠隔測定用の入力ファイルが正しいことを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8714

メッセージ: マッピングはすでに共有されているため、未共有としてマーク付けできません。

説明: すでに共有されているホスト ID からホスト名へのマッピングは、未共有としてマーク付けできません。

推奨処置: 共有済みのマッピングエントリを削除します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8715

メッセージ: マッピングで競合が検出されました。ホスト名は、すでに別のホストとマッピングされています。

説明: 競合しているため、マッピングを追加できません。ホスト名は、すでに別のホストとマッピングされています。

推奨処置: 競合するマッピングを解決するには、次のいずれかの操作を行います。

- 競合するマッピングを共有としてマーク付けし、承認できるようにする
- 競合するマッピングを削除する

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8716

メッセージ: マッピングは空のため、追加できません。

説明: ホスト ID からホスト名へのマッピングが空の場合は追加できません。

推奨処置: ホスト ID からホスト名への有効なマッピングを指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8717

メッセージ: 入力パラメータのいずれかが無効なため、操作に失敗しました。

説明: 入力パラメータのいずれかが無効です。

推奨処置: 有効な入力パラメータを指定してください。詳しくは、NetBackup ログを参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8718

メッセージ: これはホスト ID のプライマリホスト名であるため、マッピングを削除できません。

説明: プライマリホスト名とホスト ID がマッピングされている場合、ホスト IDからホスト名へのマッピングは削除できません。

推奨処置: ホスト ID とマッピングされているプライマリホスト名は削除しないでください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8719

メッセージ: 競合するマッピングは、共有マッピングでないため承認できません。

説明: 競合するマッピングは、共有されている場合にのみ承認できます。

推奨処置: 競合するマッピングを解決するには、次のいずれかの操作を行います。

- 競合するマッピングを共有としてマーク付けし、承認できるようにする
- 競合するマッピングを削除する

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8720

メッセージ: ホスト ID が存在しません。

説明: マスターサーバーが、指定したホスト ID を認識しません。

推奨処置: `nbcertcmd -listCertDetails` コマンドを使用して指定したホスト ID について確認します。指定した NetBackup ホストが複数の NetBackup ドメインの一部である場合は、指定の NetBackup ドメインに対応する正しいホスト ID を指定していることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8722

メッセージ: 指定した名前が最大長 (1024 文字) を超えています。ホスト ID からホスト名へのマッピングに有効な名前を入力してください。

説明: ホスト ID からホスト名へのマッピングには最大 1024 文字入力できます。

推奨処置: 入力したマッピング名が 1024 文字を超えていないことを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8723

メッセージ: 指定したコメントが許容される最大長を超えています。

説明: 最大 2048 バイトのコメントを入力できます。

推奨処置: 指定するコメントが 2048 バイトを超えていないことを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8724

メッセージ: ホスト ID からホスト名へのマッピングは単一のホストと関連付けられているため、共有マッピングとして構成できません。

説明: 複数のホスト (クラスタ内や複数ドメインの場合など) で共有するホスト ID からホスト名へのマッピングのみを共有マッピングとして構成してください。

推奨処置: 追加するホスト ID からホスト名へのマッピングは単一のホストと関連付けられているため、共有として構成されません。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8725

メッセージ: 件名が付いた要求には、ホスト ID を指定しないでください。

説明: 操作要求に、不要なホスト ID が含まれていました。

推奨処置: 外部 CA が発行した証明書を使用する操作を実行する場合は、ホスト ID を指定しないでください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8727

メッセージ: 外部 CA の証明書は、ホストの通信には使用できません。

説明: 外部 CA が発行した証明書の使用が無効になっています。

推奨処置: 次のいずれかを実行します。

- ご使用のホスト用に NetBackup CA が発行した証明書を使用します。
- 外部 CA が発行した証明書の使用を有効にするには、マスターサーバーで設定を変更します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8728

メッセージ: NetBackup CA の証明書は、当該ドメインでホストとの通信に使用できないため、証明書操作が失敗しました。

説明: NetBackup CA が発行したホスト ID ベースの証明書の使用が無効になっています。

推奨処置: 次のいずれかを実行します。

- ご使用のホスト用に外部 CA が発行した証明書を使用します。
- マスターサーバーの構成を変更して NetBackup 証明書の使用を有効にします。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8729

メッセージ: 指定したサブジェクトの外部証明書は利用できません。(No external certificates with the specified subject are available.)

説明: 外部証明書のサブジェクト名とホスト ID との関連付けをリセットしたり、NetBackup データベースから削除したりできません。サブジェクト名は、データベース内に存在しません。

推奨処置: NetBackup Web UI (外部証明書のリストビュー) または `nbhostmgmt` コマンドを使用してサブジェクト名を取得します。サブジェクト名は、削除操作またはリセット操作を実行するために使用します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8730

メッセージ: 指定したサブジェクトの外部証明書はすでに利用できます。(External certificate with the specified subject is already available.)

説明: リセットするサブジェクト名が別のホストに関連付けられている可能性があります。

推奨処置: サブジェクト名が別のホストに関連付けられている場合は、次のいずれかの処理を試行します。

- `nbcertcmd -deleteECACertEntry` コマンドを使用して、データベースから既存のエントリを削除します。
- 別のサブジェクト名を使用します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8731

メッセージ: 証明書のサブジェクト名が有効な形式ではありません。(The subject name of the certificate is not in the valid format.)

説明: リセットまたはデータベースから削除するサブジェクト名が RFC 2253 形式ではありません。

推奨処置: 次のいずれかを実行します。

- OpenSSL または `vxsslcmd` API を使用してサブジェクト名を指定する場合は、RFC 2253 形式であることを確認します。次のコマンドを使用します。
  - *Install_Path*`/goodies/vxsslcmd x509 -noout -in input certificate file -subject -nameopt RFC2253` または `openssl x509 -noout -in input certificate file -subject -nameopt RFC2253`
- NetBackup Web UI (外部証明書のリストビュー) または `nbhostmgmt` コマンドを使用してサブジェクト名を取得します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8732

メッセージ: ホスト ID に関連付けられている指定したサブジェクト名のエントリは、NetBackup データベースにすでに存在します。(An entry for the specified subject name that is associated with a host ID already exists in the database.)

説明: 指定されたサブジェクト名とホスト ID の関連付けはすでに NetBackup データベースにあります。

推奨処置: 次のいずれかを実行します。

- `netbackup/security/external-certificates` API を使用して、既存のサブジェクト名とホスト ID の関連付けを更新します。
- `nbcertcmd -deleteECACertEntry` コマンドを使用して (または API を介して)、既存のサブジェクト名からホスト ID に対するエントリをデータベースから削除します。次に、`createECACertEntry` コマンドを使用して新しいエントリを作成します。
- 新しいサブジェクト名を使用します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8733

メッセージ: サブジェクト名に関連付けられている指定したホスト ID のエントリは、NetBackup データベースにすでに存在します。(An entry for the specified host ID associated with the subject name already exists in the NetBackup database.)

説明: 指定したホスト ID はサブジェクト名にすでに関連付けられています。

推奨処置: 次のいずれかを実行します。

- `netbackup/security/external-certificates` API を使用して、既存のサブジェクト名とホスト ID の関連付けを更新します。
- 指定したホスト ID に対して設定されたサブジェクト名を取得します。`nbcertcmd -deleteECACertEntry` コマンドを使用して (または API を介して)、既存のサブジェクト名からホスト ID に対するエントリをデータベースから削除します。次に、`createECACertEntry` コマンドを使用して新しいエントリを作成します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8739

メッセージ: ホスト ID からホスト名のマッピングは追加できません。(The host ID-to-host name mapping cannot be added.) 自動マッピングは、NAT クライアントで無効です。(Automatic mapping is disabled for NAT clients.)

説明: NAT クライアントでは、接続に代替名を使用できません。ホスト ID からホスト名の自動マッピングは、NAT クライアントでは無効です。

推奨処置: NetBackup Web UI または NetBackup 管理コンソールを使用して、必要なホスト ID からホスト名のマッピングを追加します。あるいは、`nbhostmgmt` コマンドを使用して必要な名前のマッピングを追加します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8740

メッセージ: マスターサーバーの情報をフェッチできませんでした。

説明: NetBackup Web UI への接続の試行時に、NBSL サービスが停止している可能性があります。

推奨処置: 次の項目について確認します。

- 適切なライセンスキーを使用している。
- NBSL サービスが起動され実行中である。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8753

メッセージ: 証明書の登録に失敗しました。ホスト名が証明書に含まれている必要があります。(The certificate enrollment failed. The host name should be part of the certificate.)

説明: 証明書の登録に使用されるホスト名が NetBackup データベース内にあります。しかし、証明書のサブジェクト名にホスト名がありません。

推奨処置: 次のいずれかを実行します。

- ホスト名が、証明書のサブジェクト名の一部であることを確認します。
- NetBackup データベースにある証明書のサブジェクト名を追加または更新 (削除してから追加) します。`nbcertcmd -createECACertEntry` コマンドと `nbcertcmd -deleteECACertEntry` コマンドを使用します。コマンドについて詳しくは、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8754

メッセージ: 証明書の登録に失敗しました。ホスト名はプライマリ名である必要があります。(The certificate enrollment failed. The host name should be a primary name.)

説明: 登録に使用されているホスト名が、このホストまたは他のホストの、ホスト ID とホスト名のマッピングになっている可能性があります。このホストのプライマリ名、つまり NetBackup 構成ファイルの `CLIENT_NAME` で定義されている内容と同じであることが必要です。

推奨処置: 次のいずれかを実行します。

- 証明書の登録時にホストのプライマリ名を使用します。
- NetBackup データベースにある証明書のサブジェクト名を追加または更新 (削除してから追加) します。`nbcertcmd -deleteECACertEntry` コマンドを使用し、次に `nbcertcmd -createECACertEntry` コマンドを使用します。コマンドについて詳しくは、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8755

メッセージ: 証明書の登録に失敗しました。ホスト名が証明書に含まれ、プライマリ名である必要があります。(The certificate enrollment failed. The host name should be part of the certificate and it should be a primary name.)

説明: 登録に使用されているホスト名が、証明書のサブジェクト代替名の一部ではありません。また、ホスト名が、このホストまたは他のホストの、ホスト ID とホスト名のマッピングになっている可能性があります。このホストのプライマリ名、つまり NetBackup 構成ファイルの `CLIENT_NAME` で定義されている内容と同じであることが必要です。

推奨処置: 次のいずれかを実行します。

- 証明書の登録時にホストのプライマリ名を使用し、ホスト名が、証明書のサブジェクト代替名の一部であることを確認します。
- NetBackup データベースにある証明書のサブジェクト名を追加または更新 (削除してから追加) します。`nbcertcmd -deleteECACertEntry` コマンドを使用し、次に `nbcertcmd -createECACertEntry` コマンドを使用します。コマンドについて詳しくは、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8756

メッセージ: 証明書の登録に失敗しました。ホスト名は異なるサブジェクト名の証明書ですでに登録されています。(The certificate enrollment failed. The host name is already enrolled with a certificate with a different subject name.)

説明: 証明書はこのホストにすでに登録されていますが、ホストが異なる証明書で登録しようとしています。

推奨処置: NetBackup データベースにある証明書のサブジェクト名を追加または更新 (削除してから追加) します。次を実行します。

1. `nbcertcmd -deleteECACertEntry` コマンドを実行して、既存のホストと証明書との関連付けを削除します。
2. `nbcertcmd -createECACertEntry` コマンドを実行して、新しい証明書を既存のホストに関連付けます。

コマンドについて詳しくは、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8757

メッセージ: NetBackup Web サーバーの認証局の用途情報を取得できませんでした。(Failed to retrieve the Certificate Authority usage information of the NetBackup web server.)

説明: Web サーバーがサポートする認証局に関する情報をシステムが取得できません。

推奨処置: Web サーバーの認証局の用途情報の取得を再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8759

メッセージ: 登録に使用する証明書はまだ有効ではありません。(The certificate to be used for enrollment is not yet valid.)

説明: 登録する証明書がまだ有効ではないため、証明書の登録が失敗しました。

推奨処置: 証明書の `notBefore` パラメータで指定されている時間を確認します。将来の時間の場合は、有効な別の外部証明書の登録を試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8760

メッセージ: 登録に使用する証明書は期限切れです。(The certificate to be used for enrollment is expired.)

説明: 登録する証明書が期限切れのため、証明書の登録が失敗しました。

推奨処置: 証明書の `notAfter` パラメータで指定されている時間を確認します。過去の時間の場合は、有効な別の外部証明書の登録を試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8761

メッセージ: 証明書の登録に失敗しました。証明書は無効化されています。(The certificate enrollment failed. The certificate is revoked.)

説明: 外部証明書が無効化された状態です。

推奨処置: セキュリティ管理者に問い合わせて、有効な新しい外部証明書を取得します。新しい外部証明書の登録を試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8762

メッセージ: 外部証明書の秘密鍵は暗号化されていますが、パスフレーズが空白です。(The private key of the external certificate is encrypted, but the passphrase is blank.)

説明: パスフレーズファイルに有効なパスフレーズが含まれていません。

推奨処置: `ECA_KEY_PASSPHRASEFILE` 構成オプションの 1 行目に、パスフレーズが定義されていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8763

メッセージ: 証明書の登録に失敗しました。同じ省略名の別のホストが NetBackup データベースに存在します。(The certificate enrollment failed. Another host with the same short name exists in the NetBackup database.)

説明: 有効なホスト名を指定する必要があります。

推奨処置: 次のいずれかを試行します。

- ホストの正しい `CLIENT_NAME` を指定します。`nbhostmgmt -list` コマンドを使用してクライアント名を取得し、操作を再試行します。
- 外部証明書を登録するホストと、マスターサーバーで利用可能なホストが異なる場合は、`nbhostmgmt -addhost` コマンドを使用します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8764

メッセージ: 証明書または証明書パスが無効です。(The certificate or the certificate path is not valid.)

説明: このエラーは、次のいずれかのシナリオで発生する場合があります。

- 証明書が無効である。
- 指定した証明書ファイルのパスが存在しない。
- 指定したファイルパスが、証明書ファイルの完全なパスではない。ディレクトリ名である可能性がある。

推奨処置: 証明書と証明書ファイルのパスが有効であることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8765

メッセージ: このマスターサーバーに対して構成されているセキュリティ証明書がホストにありません。(The host does not have any security certificate configured with respect to this master server.)

説明: 次のいずれかの証明書がホストにありません。

- マスターサーバーから生成済みおよび配備済みの NetBackup CA が署名した証明書
- マスターサーバーに登録されている外部 CA が署名した証明書

推奨処置: 次の手順を実行します。

1. NetBackup 証明書 (またはホスト ID ベースの証明書) を生成して配備します。
   - `nbcertcmd - getCertificate` コマンドを実行します。
2. 外部証明書を登録します。
   - `nbcertcmd - enrollCertificate` コマンドを実行します。

証明書の配備とその登録プロセスについて詳しくは、『NetBackup セキュリティおよび暗号化ガイド』を参照してください。

コマンドについて詳しくは、『NetBackup コマンドガイド』を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8766

メッセージ: 証明書の登録に失敗しました。一般名 (CN) が証明書に存在しません。(The certificate enrollment failed. The common name (CN) is not present in the certificate.)

説明: このエラーは、次のシナリオで発生します。

- NetBackup ホストデータベースにホストが登録されていないか、証明書に一般名がないか、証明書のサブジェクトの別名にホスト名がない。

推奨処置: 次のいずれかを実行します。

- 証明書にホストの一般名を追加します。
- 証明書のサブジェクトの別名にホスト名を追加します。
- 記載されている順序で、次の手順を実行します。

- nbhostmgmt -addhost コマンドを使用して、ホストデータベースにホストを追加します。
- nbcertcmd -createECACertEntry コマンドを使用して、NetBackup データベースに証明書のサブジェクトの別名を追加します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8767

メッセージ: 証明書の登録に失敗しました。証明書内の発行者と指定された発行者が一致しません。(The certificate enrollment failed. The issuer in the certificate and the one that you have provided do not match.)

説明: 指定したサブジェクト名の証明書はトラストストアにありますが、発行者名が指定した名前と一致していません。

推奨処置: 証明書の発行者名を正しく指定していることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8768

メッセージ: 指定された証明書ストアがローカルマシンに存在しません。(The specified certificate store does not exist on the local machine.)

説明: 指定した証明書ストアが HKEY_LOCAL_MACHINE 証明書ストアに含まれていません。

推奨処置: 次のことを確認します。

- 証明書ストア名を正しく指定している
- 指定した証明書ストアが HKEY_LOCAL_MACHINE 証明書ストアに含まれている

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8769

メッセージ: 証明書のパスが無効です。ストア名、発行者、またはサブジェクトに特殊文字が含まれている場合、二重引用符で囲んでください。(Certificate path is invalid. If your store name, issuer, or subject contains any special characters, ensure that they are included in double quotes.)

説明: 証明書パスが無効です。

推奨処置: 次の手順を実行してください。

1. 証明書ストア名または証明書のサブジェクト名が空でないことを確認します。
2. 証明書の発行者名が空白の場合は、証明書パスが `<store name>¥¥<subject>` のように指定されていることを確認します。
3. ストア名、発行者名、またはサブジェクト名に特殊文字が含まれている場合は、二重引用符を使用してこれらのパラメータを指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8770

メッセージ: 指定したパスで証明書が見つかりません。(The certificate cannot be found at the specified path.)

説明: 指定したパスで証明書が見つかりませんでした。

推奨処置: 指定した証明書パスが正しく、証明書が指定したパスに存在することを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8771

メッセージ: 指定したサブジェクト名の証明書が見つかりません。(The certificate with the given subject name cannot be found.)

説明: 指定したサブジェクト名の証明書が、指定した証明書ストアで利用できません。

推奨処置: 次の手順を実行してください。

1. 証明書のサブジェクト名が正しく指定されていることを確認します。
2. 指定した証明書が証明書ストアに含まれていることを確認します。
3. サブジェクト名としてホスト名を使用している場合は、サブジェクト名が `$hostname` と記述されていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8772

メッセージ: Windows 証明書ストアを開くことができません。(The Windows certificate store cannot be opened.)

説明: 証明書パスに指定されている Windows 証明書ストアが見つかりませんでした。

推奨処置: 次のことを確認します。

- 証明書ストア名を正しく指定している
- 指定した証明書ストアが**ローカルマシン**証明書ストアに含まれている

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8773

メッセージ**:** 証明書の有効期間が現在より後に開始するため、証明書は無効です。(The certificate is not valid as the certificate validity period starts in the future.)

説明**:** 使用する証明書はまだ有効ではありません。有効期間が現在より後の日付です。

推奨処置**:** 証明書の日付を確認して、現在有効な証明書を使用します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8774

メッセージ**:** Windows 証明書ストアを閉じることができません。

説明**:** 指定した証明書ストアは別のプロセスで使用されている可能性があります。

推奨処置**:** 数分間待ってから、再び証明書の登録を試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8775

メッセージ**:** ホスト名を取得できません。(The host name cannot be retrieved.)

説明**:** ホスト名が設定されていません。

推奨処置**:** ホスト名を設定していることを確認し、操作を再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8776

メッセージ**:** NetBackup は使用されているアルゴリズムをサポートしていません。アルゴリズムについて詳しくはログを参照してください。(does not support the algorithm used, see logs for more information regarding the algorithm.)

説明**:** NetBackup は、この公開鍵が暗号化に使用しているこの鍵アルゴリズムをサポートしていません。

推奨処置: NetBackup がサポートするアルゴリズムを使用して暗号化された証明書を使用します。『NetBackup セキュリティおよび暗号化ガイド』を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8777

メッセージ: 不明なエラーのため、証明書を登録できません。

説明: 不明なエラーのため、証明書を登録できません。(The certificate cannot be enrolled because of an unknown error.)

推奨処置: ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8778

メッセージ: Windows 証明書ストアから、指定された証明書を取得できませんでした。(Failed to get the specified certificate from Windows certificate store.)

説明: 指定された Windows 証明書ストアを取得できません。(The specified Windows certificate store cannot be retrieved.)

推奨処置: ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8779

メッセージ: ECA 健全性チェックに失敗しました。(ECA health check failed.)

説明: `nbcertcmd -ecaHealthCheck` コマンドを使用すると、指定した外部証明書固有の構成が検証され、成功と失敗を含むすべての検証に関するレポートが表示されます。

推奨処置: 失敗した検証には、それぞれ検証 ID が関連付けられています。エラーごとに固有の理由がある場合があり、特定のトラブルシューティング手順を実行できます。`ecaHealthCheck` コマンドの検証のリストを次に示します。

検証 ID: `USER_INPUT_CERT_PATH_VALIDATION`

- 原因:
  - 証明書のパスが空です。
  - 指定したパス `filename` のファイルにアクセスできません。
- 推奨処置:

- 証明書のパスが空でないことを確認します。
- 対応するユーザーにファイルのRead権限があることを確認します。

検証 ID: USER_INPUT_CERTIFICATES_VALIDATION

- 原因:
  - 証明書ファイルの読み取りエラーです。
- 推奨処置:
  - 証明書ファイルに証明書が含まれていることを確認します。
  - 証明書ファイルの形式が NetBackup でサポートされていることを確認します。サポートされている証明書の形式は、PEM、P7BPEM、P7BDER です。

検証 ID: USER_INPUT_PRIVATE_KEY_PATH_VALIDATION

- 原因:
  - 秘密鍵のパスが空です。
  - 指定したパス filename のファイルにアクセスできません。
- 推奨処置:
  - 秘密鍵のパスが空でないことを確認します。
  - 対応するユーザーにファイルのRead権限があることを確認します。

検証 ID: USER_INPUT_PRIVATE_KEY_READ_VALIDATION

- 原因:
  - 秘密鍵の読み取りエラー: ファイルの読み取りに失敗しました。
  - 秘密鍵の読み取りエラー: 外部証明書の秘密鍵が暗号化されていますが、*passphrase* が指定されていません。
  - 秘密鍵の読み取りエラー: 外部証明書の秘密鍵が暗号化されていますが、*passphrase* が空白です。
- 推奨処置:
  - 秘密鍵の形式または鍵アルゴリズムの形式が NetBackup でサポートされていることを確認します。サポートされている鍵の形式は、PEM と DER です。
  - 秘密鍵が暗号化されている場合は、ECA_KEY_PASSPHRASEFILE または -passphraseFile の値に passphrase ファイルパス位置が指定されていることを確認します。
  - 秘密鍵が暗号化されていて passphrase ファイルが指定されている場合は、passphrase が空でなく、その *passphrase* が正しいことを確認します。

検証 ID: USER_INPUT_TRUST_STORE_PATH_VALIDATION

- 原因:
  - トラストストアのパスが空です。
  - 指定したパス `filename` のファイルにアクセスできません。
- 推奨処置:
  - トラストストアのパスが空でないことを確認します。
  - 対応するユーザーにファイルの`Read`権限があることを確認します。

検証 ID: `USER_INPUT_TRUST_STORE_VALIDATION`

- 原因:
  - トラストストアのパスの読み取りエラーです。
- 推奨処置:
  - トラストストアの証明書ファイルに信頼できる証明書が含まれていることを確認します。
  - 証明書ファイルの形式が NetBackup でサポートされていることを確認します。サポートされている証明書の形式は、PEM、P7BPEM、P7BDER です。

検証 ID: `LEAF_CERTIFICATE_ENHANCED_KEY_USAGE_VALIDATION`

- 原因:
  - 必要な拡張キー用途が、指定した証明書では利用できません。
- 推奨処置:
  - 次のコマンドを実行します。
    - Windows の場合:
      - *install_path*¥bin¥goodies¥vxsslcmd.exe x509 -text -in *end_entity_certificate*
    - UNIX の場合:
      - *install_path*/bin/goodies/vxsslcmd x509 -text -in *end_entity_certificate*
  - 証明書に X509v3 キー用途の拡張がある場合は、次のようなキーの用途が含まれている必要があります。
    - Web サーバー証明書の場合: デジタル署名またはキーの暗号化のうち少なくとも 1 つが存在する必要があります。
    - NetBackup ホスト証明書の場合: デジタル署名の用途が存在する必要があります。キーの暗号化は存在しないこともあります。

    - Web サーバーおよび NetBackup ホストの両方で使用する証明書の場合: デジタル署名の用途が存在する必要があります。キーの暗号化は存在しないこともあります。
    - 証明書には、ここで指定した用途以外のキー用途も記載されている場合があります。これらの追加の用途は無視されます。
  - X509v3 キー用途の拡張は、critical または non-critical のいずれかにできます。
  - X509v3 キー用途の拡張を備えていない証明書は、NetBackup でも使用できます。
  - 証明書に X509v3 キー用途の拡張がある場合は、次のようなキーの用途が含まれている必要があります。
    - Web サーバー証明書の場合: TLS Web サーバー認証。
    - NetBackup ホスト証明書の場合: TLS Web サーバー認証、TLS Web クライアント認証。
    - Web サーバーおよび NetBackup ホストの両方で使用する証明書の場合: TLS Web サーバー認証、TLS Web クライアント認証。
    - 証明書には、ここで指定した用途以外のキー用途も記載されている場合があります。これらの追加の用途は無視されます。
  - X509v3 キー用途の拡張は、critical または non-critical のいずれかにすることができます。
  - X509v3 キー用途の拡張を備えていない証明書は、NetBackup でも使用できます。
  - 証明書がこの「推奨処置」セクションに記載されている要件を満たしていない場合は、証明書のプロバイダにお問い合わせのうえ、新しい証明書を取得してください。

検証 ID: `CERTIFICATE_SUBJECT_DN_LENGTH_VALIDATION`

- 原因:
  - `subject name` が 255 文字を超えています。
- 推奨処置:
  - 255 文字を超える `subject name` はサポートされません。外部証明書のプロバイダにお問い合わせください。

検証 ID: `CERTIFICATE_SAN_HOSTNAME_VALIDATION`

- 原因:
  - 証明書のサブジェクトの別名フィールドが空ではなく、フィールドに `hostname` がありません。

- 推奨処置:
  - 証明書のサブジェクトの別名が空ではない場合は、ホスト名が含まれていることを確認します。
  - サブジェクトの別名を表示するには、次のコマンドを実行します。
    - `vxsslcmd x509 -text -in` *`end_entity_certificate_file`*
      - X509v3 サブジェクトの別名: DNS: `host FQDN` DNS: `host name`

検証 ID: `PRIVATE_KEY_VALIDATION`

- 原因:
  - 秘密鍵が証明書と一致しません。
- 推奨処置:
  - 証明書とそれに対応する秘密鍵が指定されていることを確認します。

検証 ID: `CERTIFICATE_SUBJECT_DN_ASCII_VALIDATION`

- 原因:
  - 証明書の `Subject:` *`subject name`* に ASCII 以外の文字が見つかりました。
- 推奨処置:
  - ASCII の 7 ビット文字以外の文字を含む証明書のサブジェクト名はサポートされません。外部証明書のプロバイダにお問い合わせください。
  -

検証 ID: `CERTIFICATE_CHAIN_VALIDATION_AGAINST_TRUST_STORE`

- 原因:
  - 証明書チェーンの検証は、多くの理由により失敗する場合があります。表示される唯一の一般的な文は、「**証明書チェーンの検証に失敗しました** (`The certificate chain verification failed`)」です。残りのエラーは、`openssl` が返す内容とともに表示されます。
- 推奨処置:
  - 指定したサブジェクト名の証明書が指定したトラストストアにあることを確認します。
  - `openssl` のエラーを確認し、エラーテキストに従って修正します。

検証 ID: `CERTIFICATE_CN_EMPTINESS_VALIDATION`

- 原因:
  - 証明書の一般名フィールドが空です。
- 推奨処置:

- 証明書の一般名が空でないことを確認します。外部証明書のプロバイダにお問い合わせください。
- 検証のために次のコマンドを実行します。
  - `vxsslcmd x509 -subject -in` *`certificate_file`*
  - サブジェクトの CN の値が空でないことを確認します。

検証 ID: `CERTIFICATES_ORDER`

- 原因:
  - 証明書 `subject name` の署名を現在の証明書 `subject name` の公開鍵で検証できません。
- 推奨処置:
  - PEM 形式の証明書を使用する場合は、証明書ファイルで最初にリーフ証明書があり、その発行者、リーフの発行者の発行者などのように続いていることを確認します。

検証 ID: `CERTIFICATE_CHAIN_EXPIRY_VALIDATION`

- 原因:
  - サブジェクト `subject name` の証明書が期限切れになっています。
- 推奨処置:
  - 証明書を更新するか、現在有効な証明書を使用します。
  - 確認するには次のコマンドを実行します。
    - `vxsslcmd x509 -dates -in` *`certificate_file`*
      出力:

      notBefore=*date before which certificate is not valid*
      notAfter=*date after which certificate is not valid*

検証 ID: `CERTIFICATE_CHAIN_CURRENT_ACTIVE_VALIDATION`

- 原因:
  - サブジェクト `subject name` の証明書がまだアクティブになっていません。
- 推奨処置:
  - 現在有効な証明書を使用します。
  - 確認するには次のコマンドを実行します。
    - `vxsslcmd x509 -dates -in` *`certificate_file`*
      出力:

```
notBefore=date before which certificate is not valid
notAfter=date after which certificate is not valid
```

検証 ID: `USER_INPUT_WIN_CERT_PATH_VALIDATION`

- 原因:
  - 指定したサブジェクト名の証明書が見つかりません。
- 推奨処置:
  - Windows 証明書ストアの証明書のパスが正しく指定されていて、証明書が指定された証明書ストアに存在することを確認します。『NetBackup セキュリティおよび暗号化ガイド』の「NetBackup での外部 CA のサポート」を参照してください。

検証 ID: `CERTIFICATE_SAN_CN_HOSTNAME_VALIDATION`

- 原因:
  - 証明書のサブジェクトの別名フィールドが空で、一般名フィールドにホスト名 `hostname` がありません。
- 推奨処置:
  - 証明書のサブジェクトの別名が空の場合は、一般名フィールドにホスト名が含まれていることを確認します。
  - サブジェクトの別名を表示するには、次のコマンドを実行します。
    - `vxsslcmd x509 -text -in end_entity_certificate_file`
    - X509v3 サブジェクトの別名: DNS: `host FQDN` DNS: `host name`
  - 一般名を表示するには、次のコマンドを実行します。
    - `vxsslcmd x509 -text -in end_entity_certificate_file`
    - X509v3 サブジェクトの別名: DNS: `host FQDN` DNS: `host name`

検証 ID: `USER_INPUT_WIN_CERT_VALIDATION`

- 原因:
  - 指定した証明書ストアを開けません。
  - 証明書の発行者が見つかりません。
  - 指定したサブジェクトの証明書が見つかりません。
  - コンピュータのホスト名をフェッチできません。[特殊なキーワード`$hostname` とともに使用]
  - 証明書がまだ有効ではありません。
  - 証明書が期限切れです。

  - 証明書の秘密鍵が見つかりません。
  - 必要な用途 (クライアント認証およびサーバー認証) が証明書にありません。
- 推奨処置: (次の処置は Windows 証明書ストアで実行します)
  - 証明書のパスの形式が正しい (`store-name¥issuer-name¥subject`) ことを確認します。
  - 証明書の `Valid from` フィールドを確認します。現在の日付範囲の値 (日付) である必要があります。
  - 証明書の `Valid to` フィールドを確認します。現在の日付範囲の値 (日付) である必要があります。
  - エンドエンティティ証明書に対応する秘密鍵があることを確認します。
  - `Enhanced Key Usage` フィールドに `Server Authentication (1.3.6.1.5.5.7.3.1)` および `Client Authentication (1.3.6.1.5.5.7.3.2)` が含まれていることを確認します。すべての用途も受け入れられます。

検証 ID: `USER_INPUT_CRL_PATH_VALIDATION`

- 原因:
  - CRL のパスにアクセスできません。
  - CRL のパスが空です。
  - CRL のパスに 0 KB のファイルしかありません。
- 推奨処置:
  - CRL のパスが正しく、空でないことを確認します。

検証 ID: `USER_INPUT_CRL_PATH_CONTAINS_CRLS`

- 原因:
  - CRL のパスに CRL ファイルがありません。
- 推奨処置:
  - CRL のパスが正しく、空でないことを確認します。

検証 ID: `CRL_CDP_URL_VALIDATION`

- 原因:
  - 証明書の CRL 配布ポイントに有効な URL がありません。NetBackup では、HTTP または HTTPS の URL のみサポートされます。
- 推奨処置:
  - CRL 配布ポイントに有効な URL が含まれていることを確認します。

検証 ID: ALL_CRLS_READABLE

- 原因:
  - 利用可能な CRL ファイルを読み取れないか、CRL が無効です。
- 推奨処置:
  - CRL のパスで有効な CRL を利用できることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8800

メッセージ: EMM との通信に失敗しました。

説明: NetBackup は、nbemm での通信を必要とする要求を試みましたが、nbemm での通信は失敗しました。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- nbemm サービスが実行されていることを確認します。
- nbemm または NetBackup Web Management Console (nbwmc) を再起動して要求を再試行します。
- nbemmm (OID 111) サービスと NetBackup Web サービスについて NetBackup マスターサーバーの統合ログファイルを調べます。統合ログは、/usr/openv/logs (UNIX の場合) または install_path¥NetBackup¥logs (Windows の場合) に書き込まれます。
  Web サービスとそれらのログに対するトラブルシューティングについて詳しくは、『NetBackup トラブルシューティングガイド』と、『NetBackup ログリファレンスガイド』を参照してください。
- 問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8813

メッセージ: 「policy」という名前のプロパティを使用してポリシー属性を指定する必要があります。(Policy attributes must be specified using the property named 'policy'.)

説明: このエラーは、ポリシー API に対する JSON ペイロードの入力値に、必須の「policy」プロパティが見つからない場合に発生します。

推奨処置: JSON ペイロードの「policy」プロパティに、任意のスケジュール、クライアント、バックアップ対象などのポリシー属性を指定してください。ポリシー API の JSON スキーマについて詳しくは、NetBackup REST API のマニュアルを参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8814

メッセージ: 有効な Hyper-V マシン名を入力してください。

説明: NetBackup は、Hyper-V サーバーとの通信が必要な要求を試みましたが、Hyper-V サーバーとの通信が失敗しました。

推奨処置: Hyper-V サーバーに NetBackup クライアントがインストールされていること、および NetBackup マスターサーバーが Hyper-V サーバーと通信できることを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8816

メッセージ: URL の ID が要求本文の ID と一致していません。(The ID in the URL does not match the ID in the body.)

説明: URL の ID が要求本文の ID と一致していません。

推奨処置: 要求 URL の ID が要求の本文内の ID と一致することを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8817

メッセージ: 指定したクレデンシャル名はすでに存在します。(The credential name that you provided already exists.)

説明: 作成しようとしたクレデンシャル名はクレデンシャルデータベースにすでに存在します。

推奨処置: 要求の本文に、別の有効なクレデンシャル名を入力します。文字の間に空白を入れないでください。256 文字を超える名前は使用できません。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8818

メッセージ: ポリシー名が無効です。(Invalid policy name.)

説明: ポリシー名に無効な文字が含まれている可能性があり、NetBackup の命名規則に従っていません。

推奨処置: 命名規則に従って有効なポリシー名を入力します。アルファベット (ASCII の A から Z と a から z)、数字 (0 から 9)、プラス記号 (+)、マイナス記号 (-)、アンダースコア (_)、ピリオド (.) のみを使用します。マイナス記号 (-) とピリオド (.) は、最初と最後の文字には使用しないでください。文字の間に空白を入れないでください。

ポリシー名について詳しくは、次の情報を参照してください。

- 命名規則について詳しくは、『NetBackup 管理者ガイド Vol. 1』を参照してください。
- サポートナレッジベースの記事 100016372 にもポリシーの命名に関する情報があります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8819

メッセージ: スケジュール名が無効です。(Invalid schedule name.)

説明: スケジュール名に無効な文字が含まれている可能性があり、NetBackup の命名規則に従っていません。

推奨処置: 命名規則に従って有効なポリシー名を入力します。アルファベット (ASCII の A から Z と a から z)、数字 (0 から 9)、プラス記号 (+)、マイナス記号 (-)、アンダースコア (_)、ピリオド (.) のみを使用します。マイナス記号 (-) とピリオド (.) は、最初と最後の文字には使用しないでください。文字の間に空白を入れないでください。

命名規則について詳しくは、『NetBackup 管理者ガイド Vol. 1』を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8820

メッセージ: すべてのメディアサーバーの詳細を取得できませんでした。

説明: すべての構成されたメディアサーバーの詳細を取得できませんでした。

推奨処置: 詳しくは、JSON の出力で `errorDetails` を参照してください。操作を再試行しても問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトにアクセスしてください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8821

メッセージ: 指定されたメディアサーバーの詳細を取得できませんでした。(Failed to retrieve the details of the specified media server.)

説明: 指定されたメディアサーバーの詳細を取得できませんでした。

推奨処置: 詳しくは、JSON の出力で `errorDetails` を参照してください。操作を再試行しても問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトにアクセスしてください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8822

メッセージ: 信頼できるマスターサーバーの追加に失敗しました。

説明: 信頼関係を設定するためのリモートマスターサーバーの追加に失敗しました。

推奨処置: 詳しくは、JSON の出力で `errorDetails` を参照してください。操作を再試行しても問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトにアクセスしてください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード:8823

メッセージ: 信頼できるマスターサーバーの更新に失敗しました。

説明: 指定された構成情報での信頼できるマスターサーバーの更新に失敗しました。

推奨処置: 詳しくは、JSON の出力で `errorDetails` を参照してください。操作を再試行しても問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトにアクセスしてください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8824

メッセージ: 信頼できるマスターサーバーの詳細の取得に失敗しました。

説明: 指定された信頼できるマスターサーバーの情報の取得に失敗しました。

推奨処置: 詳しくは、JSON の出力で `errorDetails` を参照してください。操作を再試行しても問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトにアクセスしてください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8825

メッセージ: リモートマスターサーバーの詳細の取得に失敗しました。

説明: 指定されたリモートマスターサーバーの情報の取得に失敗しました。

推奨処置: 詳しくは、JSON の出力で `errorDetails` を参照してください。操作を再試行しても問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトにアクセスしてください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8900

メッセージ: 指定するホスト名は単一のホスト ID と関連付けられている必要があります。

説明: このエラーは、マッピングで追加または削除するホスト名が複数のホスト ID と関連付けられている場合に発生します。

推奨処置: マッピングで追加または削除するホスト名が単一のホスト ID と関連付けられていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8901

メッセージ: 指定したマッピング名が存在しません。

説明: このエラーは、フェッチするマッピング名が存在しない場合に発生します。

推奨処置: 有効なマッピング名を指定して再試行してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8902

メッセージ: 指定したホストのマッピングが存在しません。

説明: 指定したホストまたはホストのマッピングが存在しません。

推奨処置: 有効なホスト名を指定して再試行してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8951

メッセージ: NetBackup API のバージョンが無効です。(The NetBackup API version is invalid.)

説明: API の要求に、content-type ヘッダーに指定されている無効なバージョンが含まれています。

推奨処置: このエラーについて詳しくは、`webserver` と `nbwebservice` のログを調べます。詳しくは、『NetBackup API リファレンスガイド』を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8952

メッセージ: 要求承認ヘッダーで指定されたメディア形式で、応答を生成できません。(A response cannot be generated in the media type specified by the request accept header.)

説明: API 要求に無効な NetBackup API バージョンが含まれているか、この要求によって特定されたリソースが、要求承認ヘッダーで指定されたメディア形式で応答を生成できません。

推奨処置: このエラーについて詳しくは、`webserver` と `nbwebservice` のログを調べます。詳しくは、『NetBackup API リファレンスガイド』を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8953

メッセージ: 要求の content-type ヘッダーで指定されたコンテンツ形式は、要求された方法の要求されたリソースでサポートされていません。(The content type specified by

the request content-type header is not supported by the requested resource for the requested method.)

説明: API 要求に無効な NetBackup API バージョンが含まれているか、要求エンティティの形式が、要求された方法の要求されたリソースでサポートされていません。

推奨処置: このエラーについて詳しくは、webserver と nbwebservice のログを調べます。詳しくは、『NetBackup API リファレンスガイド』を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8954

メッセージ: フィルタ基準が無効です。

説明: API の要求に、無効なフィルタ基準が含まれています。

推奨処置: このエラーについて詳しくは、webserver と nbwebservice のログを調べます。詳しくは、『NetBackup API リファレンスガイド』を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8955

メッセージ: 無効な API 要求が発生しました。(An invalid API request is encountered.)

説明: API 要求で、要求本文に 1 つ以上の無効なパラメータとパラメータ値 (またはそのいずれか) が含まれています。

推奨処置: このエラーについて詳しくは、webserver と nbwebservice のログを調べます。詳しくは、『NetBackup API リファレンスガイド』を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8956

メッセージ: 複数の認証ヘッダは許可されていません。

説明: API 要求に、複数の認証ヘッダーが含まれています。API の要求を実行するには、1 つの認証ヘッダーのみが必要です。

推奨処置: 余分な認証ヘッダーを削除して再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8957

メッセージ: HTTP メソッドはサポートされていません。(The HTTP method is not supported.)

説明: API 要求で指定した HTTP メソッドが無効です。

推奨処置: このエラーについて詳しくは、webserver と nbwebservice のログを調べます。詳しくは、『NetBackup API リファレンスガイド』を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8958

メッセージ: データベースシステムエラーが発生しました。(A database system error occurred.)

説明: データベース関連のエラーにより、NetBackup Web サービスが失敗しました。このエラーは、データ整合性違反、データアクセスエラー、データベース接続エラー、データベースクエリー構文エラー、その他の関連するエラーなど、さまざまな問題が原因で発生する可能性があります。Microsoft SQL ソースファイルのリカバリポイント API の呼び出し時に nbwebservice と DBM の間の通信で問題が発生しました。

推奨処置: Microsoft SQL ソースファイルの呼び出しにリカバリポイント API を使用した場合は、API のすべての入力を確認して再試行します。問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。詳しくは、『NetBackup API リファレンスガイド』を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8959

メッセージ: 複数の監査理由ヘッダーは許可されていません。(Multiple audit reason headers are not allowed.)

説明: 要求で複数の監査理由ヘッダーが指定されています。監査理由ヘッダーは 1 つだけ許可されます。

推奨処置: 監査理由ヘッダーを 1 つ選択し、その他のヘッダーを削除します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8960

メッセージ: X-NetBackup-Audit-Reason ヘッダーが適切に URL エンコードされていません。(The X-NetBackup-Audit-Reason header is not properly URL-encoded.)

説明: HTTP 仕様ではヘッダー値に ISO-8859-1 文字のみが許可されているため、この値を URL エンコードする必要があります。

推奨処置: 監査理由が正しくパーセントエンコードされていることを確認します。ISO-8859-1 文字のみが許可されています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 8962

メッセージ: 要求された操作が失敗しました。(Requested operation failed.)

説明: 操作の正常な完了を妨げる内部エラーが発生しました。

推奨処置: このエラーについて詳しくは、`webserver` と `nbwebservice` のログを調べます。問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。詳しくは、『NetBackup API リファレンスガイド』を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9050

メッセージ: 一致するレポートが見つかりませんでした。

説明: URI に指定されたレポート ID のレポートが存在しません。

推奨処置: レポート ID が `GET /netbackup/reports` 応答にあるかどうかを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9051

メッセージ: 要求に指定したフィルタは無効です。

説明: 要求の本文を介して渡されたフィルタ文字列が有効ではありません。

推奨処置: 要求の本文を介して渡されたフィルタ文字列が有効かどうかを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9052

メッセージ: レポート要求が無効です。

説明: 要求の本文が有効ではありません。

推奨処置: 要求の本文が有効であることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9053

メッセージ: 無効なジョブレポート形式が見つかりました。

説明: レポート形式が有効ではありません。

推奨処置: レポート形式が `GET /netbackup/reports` 応答にあるかどうかを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9101

メッセージ: ファイルのロックに失敗しました。(Failed to lock the file.)

説明: このエラーは次の原因で発生する場合があります。

- 権限エラーにより、NetBackup でロックファイルを作成できない
- ファイルが別のプロセスでロックされている

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- 実行しようとした操作のログを調べる
- エラーが発生したホストで、`nbcertcmd` のレガシーログを調べる
- 通信するすべてのホストで、`nbpxyhelper` の統合ログ (OID 486) を調べます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9102

メッセージ: ファイルのロック解除に失敗しました。(Failed to unlock the file.)

説明: NetBackup は、編集するためにファイルのロックを解除しようとしましたが、解除できませんでした。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- 実行しようとした操作のログを調べる
- NetBackup サーバーで nbcertcmd のレガシーログを調べる

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9103

メッセージ: Web サービスからの予期しない応答です。

説明: このエラーは次の原因で発生する場合があります。

- クライアントがマスターサーバーからの HTTP 応答の解析に失敗した
- クライアントが旧バージョンのマスターサーバーに Web サービスを要求した

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- 旧バージョンのマスターサーバーをアップグレードする
- マスターサーバーで、NetBackup サーバーの nbwebservice の統合ログ (すべての OID) を調べる
- エラーが発生したホストで、nbcertcmd のレガシーログを調べる
- 通信するすべてのホストで、nbpxyhelper の統合ログ (OID 486) を調べます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9104

メッセージ: 証明書の検証に失敗しました。(The certificate verification failed.)

説明: 公開鍵インフラストラクチャ (PKI) のアーティファクトが無効です。PKI のアーティファクトには、CA 証明書、証明書の秘密鍵、秘密鍵ファイルのパスフレーズが含まれます。

推奨処置: OpenSSL コマンドを使用して PKI のアーティファクトを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9108

メッセージ: vnetd サービスへの接続に失敗しました。(Failed to connect to the vnetd service.)

説明: このエラーは、アプリケーションから NetBackup ネットワークデーモン (vnetd) への接続に失敗した場合に発生します。

推奨処置: 次の手順を実行します。

1. NetBackup ホストで vnetd プロセスが実行されていることを確認します。
2. 問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9300

メッセージ: 証明書失効リスト (CRL) のエンコードに失敗しました。(Failed to encode the certificate revocation list (CRL).)

説明: CRL を PEM または DER にエンコードしようとしたら、NetBackup で OpenSSL の問題が発生しました。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- マスターサーバーの NetBackup サーバーで、nbwebservice の統合ログ (OID 466 と 484) を調べる
- 通信するすべてのホストで、nbpxyhelper の統合ログ (OID 486) を調べます。
- エラーが発生したホストで、nbcertcmd のレガシーログを調べる
- NetBackup SSL ライブラリを使用していることを確認する
- ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9301

メッセージ: 証明書失効リスト (CRL) のデコードに失敗しました。

説明: このエラーは次の原因で発生する場合があります。

- PEM または DER でエンコードされた CRL が形式不良または空
- ホストが HTTP 要求により CRL をフェッチしようとしたら、マスターサーバーが無効な CRL を返した
- NetBackup が PEM または DER でエンコードされた CRL をデコードしようとしたら、OpenSSL の問題が発生した

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- マスターサーバーの NetBackup サーバーで、nbwebservice の統合ログ (OID 466 と 484) を調べる
- 通信するすべてのホストで、nbpxyhelper の統合ログ (OID 486) を調べる

- エラーが発生したホストで、nbcertcmd のレガシーログを調べる
- 次のコマンドを実行して、該当するドメインの新しい CRL を取得する:

  ./nbcertcmd -getCrl [-server *master server name*]

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9302

メッセージ: 証明書失効リスト (CRL) を古いバージョンに交換しようとしています。(Attempted to replace the certificate revocation list (CRL) with an older version.)

説明: NetBackup が現在の CRL よりも古い CRL を書き出そうとしました。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- エラーが発生したホストで、nbcertcmd のレガシーログを調べる
- 通信するすべてのホストで、nbpxyhelper の統合ログ (OID 486) を調べます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9303

メッセージ: 証明書失効リスト (CRL) をフェッチする Web サービス要求に失敗しました。(The web service request to fetch the certificate revocation list (CRL) failed.)

説明: このエラーは次の原因で発生する場合があります。

- CRL を取得する HTTP 要求で、成功 (200) の状態コードが返されなかった
- HTTP 要求がタイムアウトした。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- エラーが発生したホストで、nbcertcmd のレガシーログを調べる
- マスターサーバーの NetBackup サーバーで、nbwebservice の統合ログ (OID 466 と 484) を調べる
- 次の項目について確認します。
  - マスターサーバーがオンラインであること
  - Web サービス (nbwmc) がオンラインであること

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9304

メッセージ: HTTP 要求が完了していません。後でもう一度確認してください。(The HTTP request is not complete; it should be checked again later.)

説明: CRL またはセキュリティレベルを取得する HTTP 要求が完了していません。後でもう一度確認する必要があります。

推奨処置: nbcertcmd のレガシーログと、NetBackup サーバーの nbwebservice の統合ログ (OID 466 と 484) を調べます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9305

メッセージ: 証明書失効リスト (CRL) とセキュリティレベルの更新は、一部しか成功しませんでした。(An attempt to refresh the certificate revocation list (CRL) and security level was partially successful.)

説明: nbcertcmd は、CRL を更新するときに次の手順を実行します。

1. HTTP 要求を送信して CRL を取得する。
2. CRL を配備する。
3. HTTP 要求を送信してセキュリティレベルを取得する。
4. セキュリティ レベルを配備する。

このエラーは、この操作の実行時に次の原因で発生することがあります。

- ホストは CRL を取得したが CRL の配備に失敗した、またはセキュリティレベルの取得または配備に失敗した。
- ホストはセキュリティレベルを取得したがセキュリティレベルの配備に失敗した、または CRL の取得または配備に失敗した。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- nbcertcmd のレガシーログを調べる。
- CRL およびセキュリティレベルを取得する HTTP 要求が成功したことを確認する。NetBackup サーバーの nbwebservice の統合ログ (OID 466 と 484) に HTTP 要求エラーがないかどうかを調べます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9306

メッセージ: セキュリティレベルを取得する HTTP 要求が失敗しました。(The HTTP request for fetching the security level failed.)

説明: このエラーは次の原因で発生する場合があります。

- セキュリティレベルを取得する HTTP 要求で、成功 (200) の状態コードが返されなかった。
- HTTP 要求がタイムアウトした。
- 不明な理由により HTTP 要求が失敗した。

メモ: すべてのサーバーの HTTP 要求が失敗した場合にのみ、このエラーコードが返されます。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- `nbcertcmd` のレガシーログと NetBackup サーバーの `nbwebservice` 統合ログ (OID 466 と 484) を調べます。
- 次の項目について確認します。
  - マスターサーバーがオンラインであること
  - Web サービス (`nbwmc`) がオンラインであること

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9307

メッセージ: CRL を取得する HTTP 要求が失敗しました。(The HTTP request to fetch the CRL failed.)エラーの原因は不明です。

説明: CRL HTTP 要求エラーの原因が不明の場合に、このエラーコードが返されます。

推奨処置: NetBackup ホストで `nbcertcmd` のレガシーログを調べます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9308

メッセージ: 証明書失効リスト (CRL) の読み込みに失敗しました。(Failed to read the certificate revocation list (CRL).)

説明: CRL が存在しないか、読み込み時に問題が発生しました。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- NetBackup CA が署名した証明書が通信に使用されている場合: 通信するすべてのホストで、nbpxyhelper の統合ログ (OID 486) を調べる。
- nbcertcmd のレガシーログを調べる。
- Windows サーバーの場合は、次のディレクトリが存在することを確認します。
  install_path¥NetBackup¥var¥vxss¥crl
  クラスタ化されたマスターサーバーの場合:
  install_path¥NetBackup¥var¥global¥vxss¥crl
- UNIX サーバーの場合は、次のディレクトリが存在することを確認します。
  /usr/openv/var/vxss/crl
  クラスタ化されたマスターサーバーの場合:
  /usr/openv/var/global/vxss/crl
- Windows サーバーの場合は、certmapinfo.json ファイルで crlPath の値が CRL の有効なパスを参照していることを確認します。
  install_path¥NetBackup¥var¥vxss¥certmapinfo.json
  クラスタ化されたマスターサーバーの場合:
  install_path¥NetBackup¥var¥global¥vxss¥certmapinfo.json
- UNIX サーバーの場合は、certmapinfo.json ファイルで crlPath の値が CRL の有効なパスを参照していることを確認します。
  /usr/openv/var/vxss/certmapinfo.json
  クラスタ化されたマスターサーバーの場合:
  /usr/openv/var/global/vxss/certmapinfo.json
- マスターサーバーで次のコマンドを実行します。
  ./nbcertcmd -getCRL -server *master_server_name*

外部 CA が署名した証明書が通信に使用されている場合:

- 通信するすべてのホストで、nbpxyhelper の統合ログ (OID 486) を調べる
- nbcertcmd のレガシーログを調べる。
- Windows サーバーの場合は、次のディレクトリが存在することを確認します。

  install_path¥NetBackup¥var¥vxss¥crl

- UNIX サーバーの場合は、次のディレクトリが存在することを確認します。

  /usr/openv/var/vxss/crl

- 前述のディレクトリに、(ECA_CRL_CHECK 設定に従って) 必要なすべての有効な CRL が含まれているかどうかを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9309

メッセージ: 証明書失効リスト (CRL) の書き込みに失敗しました。(Failed to write the certificate revocation list (CRL).)

説明: CRL ファイルを書き込む際に問題が発生しました。

推奨処置: 必要に応じて次の操作を実行します。

- NetBackup サーバーで `nbwebservice` の統合ログ (OID 466 と 484) および `nbcertcmd` のレガシーログを調べます。
- Windows サーバーの場合は、次のディレクトリが存在することを確認します。
  install_path¥NetBackup¥var¥vxss¥crl
  クラスタ化されたマスターサーバーの場合:
  install_path¥NetBackup¥var¥global¥vxss¥crl
- UNIX サーバーの場合は、次のディレクトリが存在することを確認します。
  `/usr/openv/var/vxss/crl`
  クラスタ化されたマスターサーバーの場合:
  `/usr/openv/var/global/vxss/crl`

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9310

メッセージ: 指定した発行者の CRL が CRL キャッシュで見つかりませんでした。(The CRL for the specified issuer could not be found in the CRL cache.)

説明: 指定した発行者の CRL を CRL キャッシュで利用できません。

推奨処置: CRL キャッシュからクリーンアップする正しい CRL 発行者の SHA-1 ハッシュを指定します。CRL キャッシュのパスは `/usr/openv/var/vxss/crl` です。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9311

メッセージ: 指定した発行者の CRL を CRL キャッシュからクリーンアップできませんでした。(Failed to clean up the CRL for the specified issuer from the CRL cache.)

説明: CRL キャッシュから必要な CRL をクリーンアップできません。

推奨処置: 他のプロセスが CRL ファイルをロックしている可能性があります。操作を再試行してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9312

メッセージ: 期限切れの CRL を CRL キャッシュからクリーンアップできませんでした。(Failed to clean up the expired CRLs from the CRL cache.)

説明: 期限切れの CRL を CRL キャッシュからクリーンアップできません。

推奨処置: 他のプロセスが CRL ファイルをロックしている可能性があります。操作を再試行してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9313

メッセージ: 期限切れの一部の CRL を CRL キャッシュからクリーンアップできませんでした。(Failed to clean up some of the expired CRLs from the CRL cache.)

説明: 期限切れの一部の CRL をクリーンアップできません。

推奨処置: 他のプロセスが CRL ファイルをロックしている可能性があります。操作を再試行してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9314

メッセージ: CRL が期限切れです。(The CRL is expired.)

説明: CRL のソースコピーが期限切れです。

推奨処置: 期限切れでない CRL を指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9315

メッセージ: CRL キャッシュの一部の CRL の更新に失敗しました。(Failed to update some of the CRLs in the CRL cache.)

説明: 次のいずれかの理由で失敗した可能性があります。

- CRL が有効期限切れである。
- CRL が使用する形式が無効である (.PEM と .DER 以外の形式を使用している)。
- CRL が、キャッシュされたコピーより古い。

推奨処置: 次を確認します。

- CRL が有効期限切れになっていない。
- CRL が有効な形式を使用している。
- CRL が更新され、次にキャッシュされたコピーが更新される。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9316

メッセージ: CRL キャッシュの CRL の更新に失敗しました。(Failed to update the CRLs in the CRL cache.)

説明: 次のいずれかの理由で失敗した可能性があります。

- CRL が有効期限切れである。
- CRL が使用する形式が無効である (.PEM と .DER 以外の形式を使用している)。
- CRL が、ソースコピーより古い。

推奨処置: 次を確認します。

- CRL が有効期限切れになっていない。
- CRL が有効な形式を使用している。
- CRL が更新され、次にキャッシュされたコピーが更新される。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9317

メッセージ: CRL の確認が無効になっています。(The CRL check is disabled.)

説明: NetBackup 構成ファイル (UNIX または Windows レジストリの bp.conf) の ECA_CRL_CHECK 構成オプションが DISABLE に設定されています。

推奨処置: ECA_CRL_CHECK 構成オプションが、LEAF または CHAIN に設定されていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9318

メッセージ: 証明書は無効化されています。(The certificate is revoked.)

説明: 証明書は無効化されています。(The certificate is revoked.)

推奨処置: 証明書が失効していないのに引き続きこのエラーが発生する場合は、CRL キャッシュで CRL が更新されているかどうかを確認します。問題が解決しない場合は、セキュリティ管理者にお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9319

メッセージ: 証明書は無効化されていません。(The certificate is not revoked.)

説明: 証明書は無効化されていません。(The certificate is not revoked.)

推奨処置: 証明書が失効しても引き続きこのメッセージが表示される場合は、CRL キャッシュで CRL が更新されているかどうかを確認します。問題が解決しない場合は、セキュリティ管理者にお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9324

メッセージ: CRL キャッシュを更新できません。ECA_CRL_PATH 構成オプションが有効な CRL ディレクトリパスに設定されていません。(The CRL cache cannot be updated. The ECA_CRL_PATH configuration option is not set to a valid CRL directory path.)

説明: ECA_CRL_PATH 構成オプションが有効な CRL ディレクトリパスに設定されていません。

推奨処置: ECA_CRL_PATH 構成オプションに、正しいディレクトリパスを指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9325

メッセージ: CRL キャッシュを更新できません。ECA_CRL_PATH 構成オプションに設定されているディレクトリの CRL を利用できません。(The CRL cache cannot be updated. CRLs are not available in the directory that is set for the ECA_CRL_PATH configuration option.)

説明: ECA_CRL_PATH 構成オプションに設定されているディレクトリの CRL を利用できません。

推奨処置: ECA_CRL_PATH 構成オプションの有効な CRL ファイルを含む、有効な CRL ディレクトリパスを指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9326

メッセージ: CRL は差分 CRL です。(The CRL is delta CRL.)

説明: ECA_CRL_PATH または CRL 配布ポイント (CDP) に存在する CRL は、差分 CRL です。

推奨処置: NetBackup は差分 CRL をサポートしていません。ECA_CRL_PATH または CDP には、完全な CRL を指定する必要があります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9327

メッセージ: 証明書の CRL を取得できません。(Unable to retrieve CRL for the certificate.)

説明: 証明書の CRL が見つかりません。

推奨処置: 次の手順を実行します。

- ECA_CRL_CHECK 構成オプション (CHAIN または LEAF) に基づいて、証明書の発行者の CRL キャッシュに CRL が存在するかどうかを確認します。キャッシュに CRL が存在しない場合は次の操作を行います。
  - ECA_CRL_PATH 構成オプションが構成されている場合は、nbcertcmd -updatecrlcache コマンドを実行します。
  - CDP が有効になっている場合は、bpclntcmd crldownloader のログを確認します。

トラブルシューティングの情報について詳しくは、p.598 の「NetBackup の状態コード: 5982」を参照してください。を参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9328

メッセージ: CRL の署名を復号できません。(Unable to decrypt the CRL signature.)

説明: CRL の署名の実際の値を特定できません。

推奨処置: 次の手順を実行します。

- ファイルベース証明書の場合:
  - `openssl verify` コマンドを使用して、CRL で証明書を確認します。
- Windows 証明書ストアの場合:
  - 証明書をエクスポートし、`openssl verify` または `certUtil` コマンドを実行します。
- 検証に失敗する場合は、OpenSSL のドキュメントを参照するか、セキュリティ管理者にお問い合わせください。
- 検証には成功するが問題が解決しない場合は、Veritas の NetBackup サポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9329

メッセージ: CRL の署名エラー。(CRL signature failure.)

説明: CRL の署名が無効です。

推奨処置: 次の手順を実行します。

- ファイルベース証明書の場合:
  - `openssl verify` コマンドを使用して、CRL で証明書を確認します。
- Windows 証明書ストアの場合:
  - 証明書をエクスポートし、`openssl verify` または `certUtil` コマンドを実行します。
- 検証に失敗する場合は、OpenSSL のドキュメントを参照するか、セキュリティ管理者にお問い合わせください。
- 検証には成功するが問題が解決しない場合は、Veritas の NetBackup サポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9330

メッセージ: CRL はまだ有効ではありません。(The CRL is not yet valid.)

説明: CRL の前回の更新日時が現在の時間よりも後になっています。

推奨処置: システム時間を確認するか、有効な CRL を指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9331

メッセージ: CRL の最終更新日は有効な形式ではありません。(The CRL last update date is not in a valid format.)

説明: CRL の最終更新日フィールドの時間が無効です。

推奨処置: `openssl` コマンドを使用して CRL を確認するか、セキュリティ管理者にお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9332

メッセージ: CRL の次回更新日は有効な形式ではありません。(The CRL next update date is not in a valid format.)

説明: CRL の次回更新日フィールドの時間が無効です。

推奨処置: `openssl` コマンドを使用して CRL を確認するか、セキュリティ管理者にお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9333

メッセージ: CRL の発行者の証明書を取得できません。(Unable to retrieve the CRL issuer certificate.)

説明: CRL の検証で CRL の発行者の証明書が見つかりません。

推奨処置: 次の手順を実行します。

- ファイルベース証明書の場合:
  - `openssl verify` コマンドを使用して、CRL で証明書を確認します。
- Windows 証明書ストアの場合:
  - 証明書をエクスポートし、`openssl verify` または `certUtil` コマンドを実行します。
- 検証に失敗する場合は、OpenSSL のドキュメントを参照するか、セキュリティ管理者にお問い合わせください。

- 検証には成功するが問題が解決しない場合は、Veritas の NetBackup サポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9334

メッセージ**:** キーの用途に CRL の署名が含まれていません。(Key usage does not include CRL signing.)

説明**:** 秘密鍵の `key usage` フィールドに、この秘密鍵は CRL の署名に使用しないように示されています。

推奨処置**:** 次の手順を実行します。

- ファイルベース証明書の場合:
  - `openssl verify` コマンドを使用して、CRL で証明書を確認します。
- Windows 証明書ストアの場合:
  - 証明書をエクスポートし、`openssl verify` または `certUtil` コマンドを実行します。
- 検証に失敗する場合は、OpenSSL のドキュメントを参照するか、セキュリティ管理者にお問い合わせください。
- 検証には成功するが問題が解決しない場合は、Veritas の NetBackup サポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9335

メッセージ**:** クリティカル CRL 拡張子が有効ではありません。(Critical CRL extension is not valid.)

説明**:** CRL のクリティカル拡張子のいくつかが存在していないか無効です。

推奨処置**:** `openssl` コマンドを使用して CRL を確認するか、セキュリティ管理者にお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9336

メッセージ: CRL 範囲が異なっています。無効化の理由すべてを対象とする必要があります。(The CRL scope is different, it should cover all revocation reasons.)

説明: 想定される CRL の理由と `ALL reason` のフィールドが CRL にありません。

推奨処置: `openssl` コマンドを使用して CRL を確認するか、セキュリティ管理者にお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9337

メッセージ: CRL のパスの検証エラー。(CRL path validation error.)

説明: CRL のパスの検証でエラーが発生しました。

推奨処置: 次の手順を実行します。

- ファイルベース証明書の場合:
  - `openssl verify` コマンドを使用して、CRL で証明書を確認します。
- Windows 証明書ストアの場合:
  - 証明書をエクスポートし、`openssl verify` または `certUtil` コマンドを実行します。
- 検証に失敗する場合は、OpenSSL のドキュメントを参照するか、セキュリティ管理者にお問い合わせください。
- 検証には成功するが問題が解決しない場合は、Veritas の NetBackup サポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9338

メッセージ: サーバーの CRL の期限が切れています。(The CRL on the server is expired.)

説明: クライアント証明書の発行者の CRL がサーバーで期限切れになっています。

推奨処置: クライアント証明書の発行者の有効な CRL を指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9339

メッセージ: サーバーで CRL が利用できません。(The CRL is not available on the server.)

説明: クライアント証明書の発行者の CRL がサーバーで利用できません。

推奨処置: サーバーホストでクライアント証明書の発行者の有効な CRL を指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9340

メッセージ: CRL サーバーの内部エラーです。(CRL server internal error.)

説明: サーバー側で CRL のエラーが発生しました。

推奨処置: サーバーで CRL の構成を確認するか、NetBackup『セキュリティおよび暗号化ガイド』の「外部 CA の証明書失効リストについて」のセクションを参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9350

メッセージ: API キーが無効です。(The API key is not valid.)

説明: NetBackup RESTful API にアクセスする際に使用する API キーが壊れているか、期限切れか、存在しない可能性があります。

推奨処置: 有効な API キーを使用して NetBackup API にアクセスします。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9351

メッセージ: API キーを生成できません。(The API key cannot be generated.)

説明: API キーを生成できません。(The API key cannot be generated.)

推奨処置: ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9352

メッセージ: 予期しない API キーエラーが発生しました。(An unexpected API key error occurred.)

説明: API キーの作成時または更新時に予期しないエラーが発生しました。

推奨処置: ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9353

メッセージ: 指定したユーザーの API キーはすでに存在します。(An API key for the given user already exists.)

説明: 指定したユーザーの API キーはすでに存在します。

推奨処置: 指定したユーザーの既存の API キーを削除して、API キーを再作成します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9354

メッセージ: 指定した API キーは存在しません。(The specified API key does not exist.)

説明: 指定した API キーが存在しないため、アクセスまたは更新できません。

推奨処置: 次のことを確認します。

- 指定した API キーが削除されていない
- 指定した API キータグが正しい

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9355

メッセージ: API キーが期限切れです。(The API key has expired.)

説明: 指定した API キーは期限切れのため、更新できません。

推奨処置: 次の処理を実行してください。

- 期限切れの API キーを削除する
- 指定したユーザーに新しい API キーを作成する

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9356

メッセージ: URL の API キータグは、ペイロードの ID と一致する必要があります。(The API key tag in the URL should match the ID from the payload.)

説明: URL の API キータグが、ペイロードに指定されている ID とは異なります。

推奨処置: ペイロードの ID と同じ API キータグを指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9357

メッセージ: API キーの有効期限は `9999-12-31 23:59:59 +00:00` 以前にする必要があります。(The API key expiration date must not be later than 9999-12-31 23:59:59 +00:00.)

説明: API キーの有効期限は `9999-12-31 23:59:59 +00:00` 以前にする必要があります。

推奨処置: API キーの正しい有効期限を指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9400

メッセージ: OData json が形式不良です。

説明: このメッセージは内部エラーを表します。

推奨処置: 適切な NetBackup ログ (エラーが発生したプロセスのログと Web サービスのログを含む) と一緒にバグレポートを送信してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9401

メッセージ: OData フィルタ基準が無効です。

説明: OData フィルタを解析できない場合は、このエラーが返されます。

推奨処置: 有効な OData フィルタを使用します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9402

メッセージ: OData オペレータはサポートされていません。

説明: OData フィルタで使用された OData オペレータはサポート対象外です。

推奨処置: OData フィルタでは、有効な OData オペレータを使用します。OData のサポートについて詳しくは、次の記事を参照してください。

http://www.veritas.com/docs/100043320

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9403

メッセージ: OData エンティティデータモデル (EDM) 形式はサポートされていません。

説明: OData フィルタで使用された OData エンティティモデル (EDM) 形式はサポート対象外です。

推奨処置: OData フィルタでは、サポート対象の OData エンティティモデル (EDM) 形式を使用します。次の記事を参照してください。

http://www.veritas.com/docs/100043320

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9404

メッセージ: OData オペレータまたはメソッドの演算数が無効です。

説明: OData フィルタで指定された演算数は無効です。

推奨処置: OData フィルタの有効な演算数を使用します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9405

メッセージ: OData 方式はサポートされていません。

説明: OData フィルタで使用されたメソッドはサポート対象外です。

推奨処置: OData フィルタのサポート対象メソッドを使用します。次の記事を参照してください。

http://www.veritas.com/docs/100043320

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9490

メッセージ: AD サーバーまたは LDAP サーバーを一覧表示できませんでした。

説明: 内部エラーのため、AD サーバーまたは LDAP サーバーを一覧表示できません。

推奨処置: 操作を再試行し、次のディレクトリのログで詳細を確認します。

Windows の場合: `install_path¥NetBackup¥logs¥nbatd`

UNIX の場合: `/usr/openv/logs/nbatd`

詳しくは『NetBackup セキュリティおよび暗号化ガイド』を参照してください。問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトを参照してください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9491

メッセージ: AD サーバーまたは LDAP サーバーを追加できませんでした。

説明: 内部エラーのため、AD サーバーまたは LDAP サーバーを追加できません。

推奨処置: 操作を再試行し、次のディレクトリのログで詳細を確認します。

Windows の場合: `install_path¥NetBackup¥logs¥nbatd`

UNIX の場合: `/usr/openv/logs/nbatd`

詳しくは『NetBackup セキュリティおよび暗号化ガイド』を参照してください。問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトを参照してください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9492

メッセージ: AD サーバーまたは LDAP サーバーを削除できませんでした。

説明: 内部エラーのため、AD サーバーまたは LDAP サーバーを削除できません。

推奨処置: 操作を再試行し、次のディレクトリのログで詳細を確認します。

Windows の場合: `install_path¥NetBackup¥logs¥nbatd`

UNIX の場合: `/usr/openv/logs/nbatd`

詳しくは『NetBackup セキュリティおよび暗号化ガイド』を参照してください。問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトを参照してください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9600

メッセージ: 資産グループを削除できません

説明: 資産グループは、1 つ以上の保護計画に属しているため削除できません。

推奨処置: 所属する保護計画から資産グループを削除します。次に、資産グループの削除を再度試します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9616

メッセージ: 移行処理が進行中です。(The migration process is in progress. The provided data may be inconsistent and incomplete.) 指定されたデータは不整合および未完了である可能性があります。

説明: 移行プロセスが進行中で、指定されたデータは不整合および未完了である可能性があります。

推奨処置: 移行処理には時間がかかる場合があります。移行が完了するまで待機してから、処理を再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9700

メッセージ: サブスクリプションを作成できません。この資産は同じ保護計画の対象になっています。(Unable to create subscription. The asset is covered by the same protection plan.)

説明: 指定した資産の保護計画のサブスクリプションが存在します。同じ保護計画には資産を再度サブスクライブできません。

推奨処置: 異なる保護計画に同じ資産をサブスクライブします。指定した資産 ID または保護計画 ID が正しいことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9701

メッセージ: 保護計画によって現在資産が保護されているため、操作を完了できません。(Cannot complete the operation because the protection plan currently protects an asset.)

説明: 資産を含む保護計画の更新または削除を試行すると発生します。

推奨処置: この保護計画にサブスクライブしているすべての資産をサブスクライブ解除して再試行します。また、指定した資産 ID または保護計画 ID が正しいことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9702

メッセージ: スケジュールの保持期間は、スケジュールの間隔以下になります。このスケジュールの問題により、一部のデータが保護されない可能性があります。(The schedule retention is smaller than or equal to the schedule frequency. This schedule issue may cause some data to be unprotected.)

説明: データが保護されない状態を避けるため、スケジュールの保持期間はスケジュールの間隔より長くする必要があります。

推奨処置: 保持期間が間隔より長くなるように、保護計画のスケジュールを編集します。その後、保護計画の作成を再び試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9703

メッセージ: スケジュールにはバックアップ処理時間帯が必要です。重複は許可されません。

説明: 保護計画に含まれるすべてのスケジュールでバックアップ処理時間帯が同じである必要があります。バックアップ処理時間帯では、時間の重複がないようにする必要があります。

推奨処置: 各スケジュールのバックアップ処理時間帯が同じであることを確認します。重複がある場合は修正します。その後、保護計画の作成を再び試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9704

メッセージ: 複製の保持期間はスケジュールの間隔よりも長く設定する必要があります。(The duplication retention period must be greater than the schedule frequency.)

説明: データが保護されない状態を避けるため、複製 (または長期保持) されたコピーの保持期間は、スケジュールの間隔より長くする必要があります。

推奨処置: 保持期間がスケジュールの間隔より長くなるように、複製のスケジュールを編集します。その後、保護計画の作成を再び試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9705

メッセージ: PATCH 要求は、保護計画の説明またはストレージの詳細の更新にのみ使用できます。

説明: PATCH 要求は、保護計画の間隔、保持、またはバックアップ処理時間帯の更新を許可しません。

推奨処置: PATCH 要求に、説明またはストレージの詳細の更新のみが含まれていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9706

メッセージ: 同じ名前の保護計画がすでに存在します。(A protection plan already exists with the same name.)

説明: 保護計画の名前はすでに使用されています。

推奨処置: 保護計画の名前は一意でなければならず、繰り返すことはできません。保護計画に別の名前を使用して、操作を再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9708

メッセージ: スケジュールには、バックアップストレージと複製ストレージのオプションを指定する必要があります。レプリケーションには、ターゲットマスターサーバーとターゲット

SLP を指定する必要があります。すべてのスケジュールのストレージオプションをすべて同じにする必要があります。

説明: 保護計画スケジュールと保護計画ストレージオプションで指定された操作 (LTR、レプリケーション、バックアップ、スナップショットストレージ) の間で不一致が発生しました。

推奨処置: ストレージオプションについて、すべてのスケジュールで一貫性があることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9709

メッセージ: スナップショットストレージの保護計画には、複製、レプリケーション、ストレージのオプションを設定しないでください。(Protection plan for snapshot storage must not have any duplication, replication, or storage options.)

説明: スナップショットストレージの保護計画 (CloudPoint など) には、NetBackup ストレージユニットは必要ありません。レプリケーションや複製もサポートしません。

推奨処置: スナップショットストレージに複製、レプリケーション、ストレージオプションを指定せずに保護計画を作成します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9710

メッセージ: テープは保護計画でサポートされるストレージオプションではありません。(Tape is not a supported storage option in a protection plan.)

説明: テープは保護計画でサポートされるストレージオプションではありません。(Tape is not a supported storage option in a protection plan.)

推奨処置: サポートされるストレージタイプで保護計画を作成します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9711

メッセージ: ベーシックディスクは、SLP 構成の一部としてサポートされていません。(Basic disk is not supported as part of SLP configuration.)

説明: ベーシックディスクは、SLP 構成または保護計画構成の一部としてサポートされていません。

推奨処置: サポートされるストレージタイプで保護計画を作成します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9712

メッセージ: 更新プロセスまたは作成プロセスが完了しませんでした。無効な作業負荷の種類です。

説明: 無効な種類の作業負荷を指定しているため、保護計画の更新または作成に失敗しました。

推奨処置: 適切な種類の作業負荷を設定し、再び保護計画の更新または作成を試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9713

メッセージ: サブスクリプションを作成できません。スケジュールリストが見つかりません。

説明: 保護計画のスケジュール情報の読み取りに失敗しました。

推奨処置: スケジュールを設定して保護計画を作成していることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9714

メッセージ: サブスクリプションを作成できません。資産の検証に失敗しました。

説明: 資産 ID やグループ ID が無効、または権限が不十分なため、サブスクリプションに対する GET 要求が失敗しました。

推奨処置: 保護計画にサブスクライブしたグループまたは資産が存在することを確認します。資産またはグループに対する適切な権限を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9715

メッセージ: 指定された ID の資産または資産グループの詳細が見つかりませんでした。(Could not find asset or asset group details for the given ID.)

説明: 指定された資産 ID または資産グループ ID が無効です。

推奨処置: 有効な資産 ID または資産グループ ID を指定し、操作を再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9716

メッセージ: サブスクリプションを作成できません。クラウド資産プロバイダで生成された ID が無効です。(Unable to create subscription. Cloud Asset provider generated ID is invalid.)

説明: クラウド資産に指定されている、プロバイダによって生成された ID が無効です。

推奨処置: 有効なクラウド資産を指定し、操作を再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9717

メッセージ: サブスクリプションを作成できません。資産のインスタンス UUID が見つかりませんでした.

説明: 資産のインスタンス UUID が無効です。

推奨処置: 資産の有効なインスタンス UUID を指定し、処理を再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9718

メッセージ: サブスクリプションを作成できません。無効な選択の種類が指定されました。

説明: 無効な選択の種類が指定されました。資産グループがクラウドストレージ用にサポートされていないため、`subscriptionCreate` 要求が正常に完了しませんでした。

推奨処置: 操作を再実行します。問題が継続する場合は、すべてのエラーログ情報を保存して、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9719

メッセージ: レプリケーションの保持期間はスケジュールの間隔よりも長く設定する必要があります。(The replication retention period must be greater than the schedule frequency.)

説明: データが保護されない状態を避けるため、レプリケート (または長期保持) された複製の保持期間は、スケジュールの間隔より長くする必要があります。

推奨処置: 保持期間がスケジュールの間隔より長くなるように、レプリケーションのスケジュールを編集します。その後、保護計画の作成を再び試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9720

メッセージ: スケジュールの保護計画を追加または削除できません。(Cannot add or delete a schedule protection plan.) また、各スケジュールにストレージ属性を指定する必要があります。(Also, each schedule must specify storage attributes.)

説明: 要求に、次のいずれかが含まれていません。

- 既存の保護計画と同じ数のスケジュール
- 必要な操作 (バックアップ、レプリケーション、LTR) のためのストレージユニット

推奨処置: 選択された各操作 (バックアップ、レプリケーション、LTR) について、有効なストレージユニットが含まれているかどうかを確認します。バックアップ、レプリケーション、LTR 用の有効なオプションを含むように保護計画のストレージオプションを調整します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9722

メッセージ: リクエスト URL と本文の ID は同じにする必要があります。(ID must be same in the request URL and the body.)

説明: 保護計画を更新するには、URL と本文の保護計画 ID を同じにする必要があります。

推奨処置: URL と本文に同じ保護 ID を使用していることを確認します。

この状態コードに関する ベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9723

メッセージ: VMware 資産をスナップショットストレージの保護計画に、またはクラウド資産をスナップショットストレージ以外の保護計画にサブスクライブできません。(Cannot subscribe VMware asset to snapshot storage protection plan or cloud asset to non-snapshot storage protection plan.)

説明: 指定した保護計画に、資産をサブスクライブできません。

推奨処置: VMware 資産をスナップショットストレージ以外の保護計画にサブスクライブするか、クラウド資産をスナップショットストレージ (クラウド) の保護計画にサブスクライブします。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9724

メッセージ: 指定された ID の保護計画が見つかりません。(Unable to find the protection plan for the given ID.)

説明: 保護計画 ID が無効か、その ID の保護計画がありません。

推奨処置: 保護計画 ID を確認し、有効な保護計画 ID を指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9725

メッセージ: 保護計画はポリシーが使用する SLP 操作をサポートしていません。(The protection plan does not support the SLP operation that the policy uses.)

説明: 保護計画はポリシーに指定されている SLP 操作をサポートしていないため、保護計画へのポリシーの変換に失敗しました。

推奨処置: ポリシーでサポートされている SLP 操作を使用します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9726

メッセージ: 保護計画はスケジュール内の複数のコピーをサポートしていません。(The protection plan does not support multiple copies within a schedule.)

説明: 保護計画は複数のコピーを含むスケジュールをサポートしていないため、保護計画へのポリシーの変換に失敗しました。

推奨処置: ポリシーのスケジュールには単一のコピーを使用します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9731

メッセージ: 指定された ID のサブスクリプションが見つかりません。(Unable to find subscription for given ID.)

説明: 指定された保護計画 ID が無効なため、サブスクリプションが見つかりません。

推奨処置: 有効な保護計画 ID を指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9732

メッセージ: クラウドスナップショットレプリケーションの保持期間はスケジュールの間隔よりも長く設定する必要があります。(The cloud snapshot replication retention period must be greater than the schedule frequency.)

説明: スケジュールに指定した間隔よりも短い保持期間がクラウドスナップショットレプリケーションに指定されています。

推奨処置: クラウドスナップショットレプリケーションの保持期間を調整するか、スケジュールに指定した間隔を調整します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9733

メッセージ: 複数ターゲットのクラウドスナップショットレプリケーションはサポートされていません。(Multi-target cloud snapshot replication is not supported.)

説明: クラウドレプリケーションは、単一のレプリケーションターゲットをサポートします。複数の異なるレプリケーションターゲットは許可されていません。

推奨処置: クラウドレプリケーションに設定されているレプリケーションターゲットと同じターゲットを使用します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9734

メッセージ: クラウドレプリケーションは指定された作業負荷の種類と互換性がありません。(The cloud replication is not compatible with specified workload type.)

説明: クラウドレプリケーションは、クラウドの作業負荷の種類のみと互換性があります。

推奨処置: 作業負荷の種類としてクラウドを設定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9735

メッセージ: 資産を既存の保護計画に追加するには、資産の作業負荷の種類が同じである必要があります。(The assets must be the same workload type to add them to an existing protection plan.)

説明: 保護計画で保護できるのは、作業負荷の種類が同じ資産または資産グループだけです。

推奨処置: 作業負荷の種類が一致する保護計画に資産または資産グループをサブスクライブします。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9736

メッセージ: 間隔を基準としたスケジュールには間隔を指定し、カレンダーを基準としたスケジュールには `includeDates` を指定する必要があります。(Frequency must be specified for frequency-based schedules and includeDates must be specified for calendar-based schedules.) これらのフィールドは同時に指定できません。(These fields cannot be specified simultaneously.)

説明: 保護計画のスケジュールには、間隔を基準としたスケジュールとカレンダーを基準としたスケジュールがあります。間隔を基準としたスケジュールには `frequencySeconds` 属性を使用します。カレンダーを基準としたスケジュールには `includeDates` 属性を使用します。

推奨処置: 保護計画やサブスクリプションを作成または変更するときは、`frequencySeconds` 属性と `includeDates` 属性のどちらか一方のみを指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9737

メッセージ: カレンダーを基準としたスケジュールにはスケジュール形式を指定する必要があります。(Schedule type must be specified for calendar-based schedules.)

説明: 保護計画のカレンダーを基準としたスケジュールでは、スケジュール形式を明示的に指定する必要があります (例: `FULL`、`DIFFERENTIAL_INCREMENTAL`、`CUMULATIVE_INCREMENTAL`、`TRANSACTION_LOG`)。スケジュール形式は、間隔を基準としたスケジュールでは省略できますが、カレンダーを基準としたスケジュールについては省略できません。

推奨処置: カレンダーを基準としたスケジュールに対しては、作業負荷に応じた適切なスケジュール形式を指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9738

メッセージ: サブスクリプションの編集はクラウド作業負荷の種類で許可されていません。(Subscription edit is not allowed for Cloud workload type.)

説明: 作業負荷の種類が `Cloud` の保護計画ではすべてのサブスクリプションについての NetBackup ポリシーが共有されるため、`Cloud` の保護計画のサブスクリプションはカスタマイズできません。

推奨処置: `workloadTypeCloud` の保護計画に対しては、`allowSubscriptionEdit` 属性を `false` に設定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9739

メッセージ: 保護計画またはサブスクリプションの `PUT` には `POST` と同じ入力を指定する必要があります。(PUT protection plan or subscription must provide the same inputs as POST.) スケジュールとポリシーの属性の両方を指定する必要があります。(Both schedules and policy attributes must be supplied.)

説明: `PUT` は、保護計画またはサブスクリプションを変更します。`schedules` と `policyDefinition` を含むすべての必須フィールドを指定する必要があります。

推奨処置: `PUT /servicecatalog/slos/{sloId}/subscriptions/{subId}` または `PUT /servicecatalog/slos/{sloId}` のすべての必須フィールドを指定します。`schedules`と `policyDefinition` は必須フィールドです。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9740

メッセージ: この保護計画の NetBackup 8.2 以降へのアップグレードでエラーが発生しました。

説明: NetBackup 8.2 の保護計画には、以前のバージョンと比較して次のような違いがあります。

- `WorkloadType` フィールドがすべての保護計画で必須になりました。
- NetBackup のポリシーの属性を保護計画の定義で指定できるようになりました。

- NetBackup のスケジュール形式 (［完全 (Full)］や［差分増分 (Differential incremental)］など) を保護計画の定義で指定できるようになりました。
- 資産を保護計画にサブスクライブするときに資産固有のカスタマイズを指定できるようになりました。

推奨処置: サブスクリプションの作成または削除は、保護計画が 8.2.1 の保護計画から変換されるまでは機能しません。通常、この変換は自動的に行われます。数分待ってから、操作を再試行します。変換が正常に完了しなかった場合、URL を修正して保護計画の詳細を取得することで、この処理をすぐにトリガできます。NetBackup Web UI で、URL を次のように変更します。

```
https://<master_server>:1556/webui/protection-plans/{sloId}
```

NetBackup ポリシーやストレージライフサイクルポリシー (SLP) を作成する際の断続的な問題が原因でエラーが発生した場合は、再試行すると成功することがあります。

それ以外の場合は、以前の保護計画は使用できない可能性があります。その場合も、サブスクライブしている資産の既存の保護はアクティブになり、バックアップジョブも実行されます。新しい保護計画を作成し、その新しい保護計画にサブスクリプションを移行することを検討してください。以前の `ProtectionPlan` の定義は NetBackup データベースに残ります。以前の保護計画の定義の取得については、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9741

メッセージ: 保護計画の更新が部分的に成功しました。(The protection plan updates partially succeeded.)

説明: SLP のストレージユニットの更新が致命的エラーで失敗し、保護計画で使用される SLP で不整合が生じる可能性があります。バックアップは引き続き実行されますが、正しいストレージにバックアップされない可能性があります。

推奨処置: バックアップ管理者に問い合わせて、SLP で作成されたジョブで正しいストレージユニットに書き込まれることを確認します。`GET PP API` を実行して正しい状態を取得します。正しいストレージ情報を使用して更新操作を再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9743

メッセージ: 複数のトランザクションログのスケジュールが見つかりました。

説明: トランザクションログスケジュールは、1 つのみ許可されています。

推奨処置: 操作を再試行しても問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポート Web サイトにアクセスしてください。ベリタステクニカルサポート Web サイトでは、この問題のトラブルシューティングについての追加情報を提供しています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9744

メッセージ: このユーザーに委任されていない 1 つ以上の構成エントリがサブスクリプションに含まれています。

説明: エラーのペイロードには、サブスクリプションペイロードに対応する、許可されていない構成パスのセットが含まれています。

推奨処置: エラーペイロードの内容に基づいて、サブスクライブしているユーザーに委任されていない構成エントリを識別します。これらのエントリをサブスクリプションのペイロードから削除して、要求を再試行します。サブスクライバが、変更されていない保護計画を使用できない場合、その保護計画で追加のサブスクリプションのカスタマイズ機能の委任を要求することがあります。どの委任ルールにも必要な属性が含まれていない場合、PROTECTION_PLAN 名前空間で CREATE 操作を行う管理者は、適切な保護のカスタマイズを使用して保護計画を作成する必要があります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9745

メッセージ: サブスクリプションでは継承された保護計画スケジュールを削除できません。

説明: サブスクリプションは、保護計画から継承されたスケジュールを削除できない場合があります。

推奨処置: スケジュールをカスタマイズする場合は、保護計画からのすべてのスケジュールがスケジュールペイロードに表示されることを確認します。スケジュールをカスタマイズしない場合は、ペイロードのスケジュールセクションを含めないでください。サブスクライバが保護計画から継承されたスケジュールを使用できない場合、PROTECTION_PLAN 名前空間で CREATE 操作を行う管理者は適切なスケジュールを使用して保護計画を作成する必要があります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9746

メッセージ: サブスクリプションではスケジュールを追加できません。(A subscription cannot add schedules.)

説明: サブスクリプションは、保護計画にスケジュールを追加できない場合があります。

推奨処置: サブスクライバが保護計画から継承されたスケジュールを使用できない場合、PROTECTION_PLAN名前空間で CREATE 操作を行う管理者は適切なスケジュールを使用して保護計画を作成する必要があります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9747

メッセージ: 1 つ以上のサブスクリプションスケジュールで、編集する保護計画スケジュールの識別に必要な scheduleName フィールドが指定されていません。

説明: サブスクリプションスケジュールの編集と上書きでは、各スケジュールの scheduleName フィールドを指定する必要があります。これにより、編集済みのスケジュールが保護計画から継承されたスケジュールにリンクされます。

推奨処置: サブスクリプションスケジュールのペイロードを確認し、すべての scheduleName フィールドに、編集が適用されるスケジュールの名前が入力されていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9748

メッセージ: 不正なポリシーオプションのため、Microsoft SQL Server 可用性グループを保護計画でサブスクライブまたはバックアップできません。

説明: [可用性データベースのバックアッププリファレンス (Availability Database Backup Preference)]オプションが選択されていないか、または保護計画の[可用性データベースをスキップする (Skip Availability Databases)]オプションと組み合わせて選択されています。

推奨処置: 保護計画の[可用性データベースのバックアッププリファレンス (Availability Database Backup Preference)]設定オプションを選択します。このオプションと組み合わせて、[プライマリレプリカを保護する (Protect primary replica)]オプションまたは[優先レプリカを保護する (Protect preferred replica)]オプションを選択できます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9749

メッセージ: 不正なポリシーオプションのため、Microsoft SQL Server 可用性グループデータベースを保護計画でサブスクライブまたはバックアップできません。

説明: 保護計画で[可用性データベースのバックアッププリファレンス (Availability Database Backup Preference)]オプションと[可用性データベースをスキップする (Skip Availability Databases)]オプションが両方選択されています。

推奨処置: 保護計画で、次のいずれかのオプションを実行します。

- 保護計画の[可用性データベースのバックアッププリファレンス (Availability Database Backup Preference)]設定オプションを選択解除します。
- 保護計画の[可用性データベースのバックアッププリファレンス (Availability Database Backup Preference)]オプションと[プライマリレプリカを保護する (Protect primary replica)]オプションを選択します。
- 保護計画の[可用性データベースのバックアッププリファレンス (Availability Database Backup Preference)]オプションと[優先レプリカを保護する (Protect preferred replica)]オプションを選択します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9800

メッセージ: CloudPoint サーバーが構成されていません。

説明: CloudPoint サーバーが構成されていません。

推奨処置: NetBackup 管理コンソールから、または `tpconfig` CLI を使用して、CloudPoint サーバーを構成します。

CloudPoint サーバーがすでに構成されている場合は、登録エントリが NetBackup データベースにあることを確認します。NetBackup 管理コンソールを使うか、`tpconfig` ユーティリティを実行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9801

メッセージ: CloudPoint サーバーへのログインが失敗しました。

説明: このエラーは、次の状況で発生します。

- CloudPoint サーバークレデンシャルが変更された。
- CloudPoint サーバーが停止しているか、ネットワークの問題により利用できない。

推奨処置: 原因に応じて、次のいずれかのタスクを実行します。

- NetBackup でクレデンシャルとポート番号を更新します。
- CloudPoint サーバーが起動しており、NetBackup マスターサーバーからアクセス可能なネットワーク上にあることを確認します。

確認するには、マスターサーバーのブラウザから CloudPoint ホストにログオンします。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9802

メッセージ: CloudPoint サーバーからサポート対象プラグインリストを取得できませんでした。(Failed to retrieve the supported plug-in list from the CloudPoint server.)

説明: このエラーは、プラグインの構成時に、指定したスナップショット管理サーバーに対するサポート対象プラグインのリストが表示されないと発生します。

推奨処置: スナップショット管理サーバーとの接続が確立されているかどうかを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9803

メッセージ: NetBackup のサポート対象プラグインリストを取得できませんでした。(Failed to retrieve the NetBackup supported plug-in list.)

説明: 指定したスナップショット管理サーバーに対する NetBackup でサポートされるプラグインのリストが表示されません。

推奨処置: マスターサーバーとの接続を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9804

メッセージ: プラグインがクラウドプロバイダに対して構成されていません。(The plug-in is not configured for the cloud provider.)

説明: プラグインがクラウドプロバイダに対して構成されていません。(The plug-in is not configured for the cloud provider.)

推奨処置: 必要なプラグインを NetBackup で構成します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9805

メッセージ: 指定された構成インスタンスが見つかりませんでした。

説明: プラグインの構成インスタンスの詳細が NetBackup データベースに存在しません。

推奨処置: 適切なインスタンス ID を指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9806

メッセージ: 構成の詳細が同じ構成インスタンスがすでに存在します。(A configuration instance with the same configuration details already exists.)

説明: 構成インスタンスの重複は許容されません。

推奨処置: 同じ構成インスタンスを使用するか、詳細が異なる新しい構成インスタンスを作成します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9807

メッセージ: 内部サーバーエラーが発生しました。(Internal server error.)

説明: CloudPoint サーバーの問題です。

推奨処置: CloudPoint のログを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9808

メッセージ: プラグインタイプがサポートされていません。(The plug-in type is not supported.)

説明: NetBackup構成するプラグインが でサポートされていません。

推奨処置: プラグインが NetBackup のサポート対象プラグインリストにあることを確認します。サポート対象プラグインについて詳しくは、Veritas Services and Operations Readiness Tools (SORT) で確認できます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9809

メッセージ: プラグインインスタンス名はすでに存在します。

説明: 指定された構成インスタンスの名前または識別子は、既存の構成インスタンスに使用されています。

推奨処置: 別の識別子を指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9810

メッセージ: CloudPoint でプラグインインスタンスを構成できませんでした。

説明: このエラーは、次の状況で発生します。

- 不正なクラウドプロバイダ構成の属性値があります。
- NetBackup によって呼び出される、CloudPoint の構成プラグインの REST API (`cloudpoint/api/v2/agents/{agent.id}/plugins/{provider}/configs/`) にエラーがあります。
- CloudPoint 構成プラグイン API を呼び出すときに、NetBackup サーバーに予期しないエラーがあります。

推奨処置: NetBackup マスターサーバーの `nbemm` のログを参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9811

メッセージ: NetBackup でプラグインインスタンスを登録できませんでした。(Failed to register the plug-in instance in NetBackup.)

説明: `CloudPoint_plugin.conf` にアクセスできません。

推奨処置: `CloudPoint_plugin.conf` にアクセスできることを確認して操作を再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9812

メッセージ: CloudPoint から構成済みのプラグインインスタンスを取得できませんでした。(Failed to retrieve the configured plug-in instance from CloudPoint.)

説明: このエラーは、NetBackup へのスナップショット管理サーバーの登録時に、CloudPoint で構成されているプラグインが NetBackup に取り込まれないと発生します。

推奨処置: 既存のクレデンシャルを使用してスナップショット管理サーバーを更新します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9813

メッセージ: NetBackup から構成済みのプラグインインスタンスを取得できませんでした。(Failed to retrieve the configured plug-in instance from CloudPoint.)

説明: NetBackup で構成されているプラグインが表示されません。

推奨処置: 操作を再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9814

メッセージ: 指定された構成済みプラグインのインスタンスタイプが、NetBackup のインスタンスタイプエントリと一致しません。(The instance type for the specified configured plug-in does not match with the instance type entry in NetBackup.)

説明: このエラーは、プラグインの更新時に、インスタンスタイプが NetBackup のインスタンスタイプエントリと一致しないと発生します。

推奨処置: インスタンスタイプエントリを確認し、プラグインを再度更新します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9815

メッセージ: CloudPoint で構成済みのプラグインインスタンスを変更できませんでした。(Failed to modify the configured plug-in instance in CloudPoint.)

説明: CloudPoint で更新操作に失敗しました。

推奨処置: CloudPoint のログを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9816

メッセージ: CloudPoint から構成済みのプラグインインスタンスを取得できませんでした。(Failed to retrieve the configured plug-in instance from CloudPoint.)

説明: CloudPoint で構成されているプラグインのリストが NetBackup に表示されません。

推奨処置: CloudPoint サーバーが稼動していることを確認するか、CloudPoint のログを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9818

メッセージ: 指定したプラグインインスタンスが構成された CloudPoint サーバーが利用できません。(CloudPoint server on which the specified plug-in instance was configured is not available.)

説明: 構成済みのプラグインをホストする CloudPoint サーバーが利用できません。

推奨処置: プラグインインスタンスをホストする CloudPoint サーバーが、NetBackup に登録されていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9819

メッセージ: 指定されたプラグインインスタンスが構成された CloudPoint サーバーが利用できません。

説明: 特定のプロバイダの種類のプラグインインスタンスが、複数の CloudPoint サーバーで構成されており、CloudPoint サーバーの 1 つが利用できません。

推奨処置: プラグインインスタンスを含む CloudPoint サーバーが、すべて NetBackup に登録されていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9820

メッセージ: プラグインインスタンスを無効にできませんでした。(Failed to disable the plug-in instance.)

説明: NetBackup でプラグインを無効にできません。

推奨処置: `CloudPoint_plugin.conf` が更新されているかどうかを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9821

メッセージ: 指定したプラグインインスタンスは CloudPoint サーバーに存在しません。(Specified plug-in instance does not exist on CloudPoint Server.)

説明: 構成インスタンスが削除されているか、CloudPoint サーバーで利用できません。

推奨処置: すべてのエラー情報を保存して、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9822

メッセージ: プラグインインスタンスはすでに CloudPoint サーバーに存在します。(Plug-in instance already exists in CloudPoint server.)

説明: CloudPoint サーバーでは、重複して設定することはできません。

推奨処置: 構成属性を変更します。たとえば、Amazon AWS プラグイン構成の場合は、同じアクセスキーを持つ既存の AWS プラグイン構成のいずれかに、指定した領域が含まれていないことを確認します。領域がプラグインですでに指定されている場合、その資産はすでに保護されています。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9823

メッセージ: プラグインの認証に失敗しました。(Plug-in authentication failed.) クレデンシャルが無効です。(Credentials are invalid.)

説明: プラグインのクレデンシャルが無効です。

推奨処置: クレデンシャルが正しいことを確認し、操作を再試行します。

AWS に配備されている CloudPoint インスタンスにリンクされているアカウントの優先領域を有効にしていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9830

メッセージ: サポートされていない操作です。(Operation not supported.) 関連付けられた CloudPoint サーバーは古いバージョンのものです。(The associated CloudPoint server is on an older version.)

説明: CloudPoint が 2.2 より前のバージョンのものです。

推奨処置: CloudPoint サーバーをバージョン 2.2 以降にアップグレードします。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9032

メッセージ: 仮想マシンに接続できませんでした。(Could not connect to the virtual machine.)

説明: 仮想マシンが停止しているか、CloudPoint サーバーから仮想マシンに接続できません。

推奨処置: 仮想マシンが稼動しているかどうかを確認し、CloudPoint サーバーが仮想マシンと通信できるかどうかを確認します。CloudPoint のログを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9833

メッセージ: NetBackup が仮想マシンに接続できません。(NetBackup cannot connect to the virtual machine.)

説明: CloudPoint サーバーは接続されていますが、NetBackup との接続に問題があります。

推奨処置: NetBackup の `nbwebservice` と `nbemm` のログを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9834

メッセージ: 指定した資産が CloudPoint データベースで見つかりません。(The specified asset is not found in the CloudPoint database.)

説明: NetBackup Web UI には削除済みの資産も表示されます。一度検出された資産はデータベースからは削除されません。

推奨処置: このような削除済みの資産を確認するには、前回の検出時刻を参照します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9835

メッセージ: アプリケーションの構成操作に失敗しました。(Application configuration operation failed.)

説明: 仮想マシンの状態が[接続状態 (Connected)]になった後はホストアプリケーションを構成できません。

推奨処置: NetBackup の nbwebservice と nbemm のログを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9836

メッセージ: アプリケーションは CloudPoint ですでに構成されています。(Application already configured on CloudPoint.)

説明: アプリケーションがすでに構成されています。

推奨処置: 操作をスキップします。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9837

メッセージ: NetBackup からのアプリケーションの構成操作に失敗しました。(Configure application operation has failed from NetBackup.)

説明: NetBackup で操作を実行できませんでした。

推奨処置: NetBackup の nbwebservice と nbemm のログを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9838

メッセージ: 指定された操作は、現在使用中の CloudPoint ライセンスではサポートされません。(The specified operation is not supported with the current CloudPoint license in use.)

説明: 現在使用中の CloudPoint ライセンスでは必要な権限が提供されません。

推奨処置: 適切な権限があるライセンスを適用します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9839

メッセージ: origiasset は削除されています。(The origiasset is deleted.) 資産のスナップショットのみを利用できます。(Only snapshot of the asset is available.)

説明: 資産は削除されていますが、スナップショットを利用してリカバリできます。

推奨処置: スナップショットから資産をリカバリします。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9841

メッセージ: 関連付けられた CloudPoint サーバーと CloudPoint ホスト名が一致しません。(The CloudPoint host name does not match with the associated CloudPoint server.)

説明: 指定した CloudPoint ホスト名に対応するプラグインエントリが `CloudPoint_plugin.conf` にありません。

推奨処置: CloudPoint ホスト名が正しく構成されているかどうかを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9842

メッセージ: 仮想マシンはすでに接続されています。(The virtual machine is already connected.)

説明: 仮想マシンはすでに接続されており、アプリケーションの構成に進むことができます。

推奨処置: 仮想マシンはすでに接続されており、アプリケーションの構成に進むことができます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9843

メッセージ: 仮想マシンの詳細を取得できません。(Unable to retrieve virtual machine details.)

説明: CloudPoint サーバーで操作を完了できません。

推奨処置: CloudPoint のログを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9844

メッセージ: アプリケーションの詳細を取得できません。(Unable to retrieve the application details.)

説明: CloudPoint サーバーで操作を完了できません。

推奨処置: CloudPoint のログを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9845

メッセージ: Windows ホストでスナップショットエージェントの配備に失敗しました。

説明: Windows では、この操作を Web UI や API で実行できません。

推奨処置: Windows ホストを手動で配備します。『NetBackup Snapshot Client 管理者ガイド』の CloudPoint のドキュメントを参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9846

メッセージ: データベースの資産情報の更新に失敗しました。(Failed to update the asset information in the database.)

説明: NetBackup 資産データベースコンポーネントで `AssetDB` を更新できませんでした。詳しくは `nbwebservice` のログを確認してください。

推奨処置: `nbwebservice` を再起動し、操作を再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9847

メッセージ: クラウド資産タイプの取得に失敗しました。(Failed to retrieve cloud asset type.)

説明: NetBackup でのリストア操作で、クラウド資産タイプを取得できませんでした。

推奨処置: 操作を再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9848

メッセージ: クラウド資産タイプが無効です。(Invalid Cloud asset type.)

説明: NetBackup でのリストア操作で、クラウド資産タイプを特定できませんでした。

推奨処置: `ncfnbcs` のログを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9849

メッセージ: 仮想マシンのクレデンシャルが無効です。(Invalid virtual machine credentials.)

説明: VM 接続操作で指定された仮想マシンのクレデンシャルが無効です。

推奨処置: 仮想マシンのクレデンシャルを確認し、正しいクレデンシャルを指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9850

メッセージ: 指定されたアプリケーションはホストのオペレーティングシステムでサポートされていません。(The specified application is not supported with the host's operating system.)

説明: アプリケーションがホストで使用されているオペレーティングシステムでサポートされていません。

推奨処置: CloudPoint と NetBackup の互換性一覧を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9851

メッセージ: NetBackup に直接構成したプラグインの場合、元のインスタンス名と指定したプラグイン ID は同じにする必要があります。(For plug-ins configured directly with NetBackup, the original instance name and specified plug-in ID must be same.)

説明: NetBackup で直接構成した (事前構成のプラグインでない) プラグインを更新するときは、元のインスタンス名と指定したプラグイン ID が一致している必要があります。

推奨処置: ID が異なる場合は、ID 以外のパラメータのみを更新できます。NetBackup では ID の更新はサポートされていません。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9853

メッセージ: 無効なコピー形式です。(Invalid copy type.)

説明: 使用しているイメージコピー形式が無効です。サポートされるコピー形式は、スナップショットとレプリケーションです。

推奨処置: 問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9854

メッセージ: クラウドスナップショットレプリケーションに失敗しました。(Cloud snapshot replication failed.)

説明: クラウドスナップショットレプリケーションジョブに失敗しました。

推奨処置: メディアサーバーの `ncfnbcs` のログで詳細を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9855

メッセージ: スナップショットのエクスポートに失敗しました。(Snapshot export failed.)

説明: スナップショットのインポート時にスナップショットがアレイから正常にエクスポートされませんでした。

推奨処置: クライアントまたは代替クライアントの `bpfis` のログで詳細を確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9856

メッセージ: CloudPoint からの JSON レスポンスの解析に失敗しました。(Failed to parse JSON response from CloudPoint.)

説明: 操作の詳細の解析に失敗しました。このエラーは、クラウドスナップショットの作成、リストア、削除、またはスナップショットレプリケーションの操作によって発生する場合があります。

推奨処置: クラウドからの特定の操作のコピーを、手動でクリーンアップします。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9857

メッセージ: スナップショットのインデックス付けの開始に失敗しました。

説明: クラウドスナップショットのインデックス付けジョブを開始できません。

推奨処置: メディアサーバーと CloudPoint の `ncfnbcs` ログを参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9858

メッセージ: CloudPoint サーバーでの NetBackup の追加に失敗しました。(Failed to add NetBackup with CloudPoint server.)

説明: この問題の原因になる可能性がある事柄は次のとおりです。

- CloudPoint のバージョンがサポートされていない可能性があります。互換性リストを参照してください。
- NetBackup および CloudPoint のネットワーク接続に問題がある可能性があります。

推奨処置: 必要に応じて、次のいずれかの操作を実行します。

- CloudPoint とのネットワーク接続と、接続に使用したクレデンシャルを確認します。
- `netstat` または同様のネットワーク診断ツールを使用して、ネットワークの問題を解決します。
- サーバーの[編集 (Edit)]オプションを使用して、CloudPoint のクレデンシャルを確認して更新します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9859

メッセージ: マウントパスの取得に失敗しました。

説明: マウントパスフィールドのポピュレート中にスナップショット作成エラーが発生しました。

推奨処置: スナップショット操作を再試行します。まだ失敗する場合、CloudPoint のログを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9860

メッセージ: クラウド FS マウントパスが無効です。

説明: マウントパスフィールドのポピュレート中にスナップショット作成エラーが発生しました。

推奨処置: ターゲットホストでマウントされているファイルシステムのパスを確認し、スナップショット操作を再度開始します。まだ失敗する場合、CloudPoint のログを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9861

メッセージ: CloudPoint サーバーが NetBackup マスターサーバーにすでに追加されています。(CloudPoint server is already added to a NetBackup master server.)

説明: 1 つの CloudPoint サーバーは、1 つの NetBackup マスターサーバーにのみ追加できます。

推奨処置: 新しい CloudPoint サーバーを配備して追加します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9862

メッセージ: CloudPoint サーバーの CA 証明書を取得できませんでした。

説明: NetBackup および CloudPoint サーバーのネットワーク接続に問題がある可能性があります。

推奨処置: 必要に応じて、次のいずれかの操作を実行します。

- CloudPoint サーバーとのネットワーク接続を確認します。
- `netstat` または同様のネットワーク診断ツールを使用して、ネットワークの問題を解決します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9863

メッセージ: CloudPoint サーバーの CA 証明書を保存できませんでした。

説明: この問題の原因になる可能性がある事柄は次のとおりです。

- NetBackup 証明書ストア (`/usr/openv/var/global/cloudpoint`) に証明書を追加するのに適切な権限がありません。
- 証明書の解析に失敗しました。

推奨処置: 必要に応じて、次のいずれかの操作を実行します。

- NetBackup 証明書ストア (`/usr/openv/var/global/cloudpoint`) に対する適切な権限を確認します。
- `/config/snapshot-mgmt-servers-cacerts/{snapshotMgmtServer}/ports/{port}` API を使用して CloudPoint サーバー証明書の形式を確認します。
- `pem` 形式のみがサポートされます。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9865

メッセージ: CloudPoint サーバーと関連付けるには、NetBackup メディアサーバープラットフォームを Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、または Microsoft Windows のいずれかにする必要があります。

説明: クラウドジョブの場合は、SUSE Linux Enterprise Server、Microsoft Windows、RHEL のみがサポート対象のメディアサーバーのプラットフォームです。

クラウドジョブの場合は、SUSE Linux Enterprise Server、Microsoft Windows、RHEL のみがサポート対象のメディアサーバーのプラットフォームです。

推奨処置: CloudPoint サーバーとメディアサーバーを関連付けるには、SUSE Linux Enterprise Server、Microsoft Windows、RHEL プラットフォームのみを使用します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9866

メッセージ: CloudPoint サーバーの証明書が無効か存在しません。

説明: CloudPoint サーバーの証明書が NetBackup セットアップに正しくインストールされていません。ルート証明書または中間証明書がシステムに存在しないか、証明書が無効になっています。

推奨処置: 必要に応じて、次のいずれかの操作を実行します。

- チェーン内のすべての証明書が `ECA_TRUST_STORE_PATH` に記載されているパスに存在するかどうかを確認します。

- VIRTUALIZATION_CRL_CHECK が CHAIN または LEAF の場合に、チェーン内のいずれかの証明書が無効になっているかどうかを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9867

メッセージ: ECA_TRUST_STORE_PATH オプションが構成されていない、証明書のパスにアクセスできない、または証明書が存在しません。(The ECA_TRUST_STORE_PATH option is not configured, or the certificate path is not accessible or doesn't exist.)

説明: ECA_TRUST_STORE_PATH オプションは、bp.conf ファイルで構成されていません。サードパーティの CA 証明書を使用して CloudPoint サーバーが構成されているか、ECA_TRUST_STORE_PATH に記載されている証明書のパスにアクセスできません。

推奨処置: 必要に応じて、次のいずれかの操作を実行します。

- ECA_TRUST_STORE_PATH が正しく構成されているかどうかを確認します。
- 証明書のパスのすべてのアクセス権が正しいことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9868

メッセージ: CloudPoint サーバーの API バージョンの取得に失敗しました。

説明: NetBackup および CloudPoint のネットワーク接続に問題がある可能性があります。

推奨処置: 必要に応じて、次のいずれかの操作を実行します。

- CloudPoint サーバーとのネットワーク接続と、接続に使用した CloudPoint クレデンシャルを確認します。
- netstat または同様のネットワーク診断ツールを使用して、ネットワークの問題を解決します。
- サーバーの[編集 (Edit)]オプションを使用して、CloudPoint サーバーのクレデンシャルを更新します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9869

メッセージ: CloudPoint サーバーの配備の概略を取得できませんでした。

説明: この問題の原因になる可能性がある事柄は次のとおりです。

- CloudPoint サーバー、NetBackup、クラウドプロバイダのネットワーク接続。
- CloudPoint がクラウドに配置されている場合は、CloudPoint サーバーとクラウドネットワーク接続の接続の問題が発生します。

推奨処置: 必要に応じて、次のいずれかの操作を実行します。

- CloudPoint サーバー、NetBackup、およびクラウドプロバイダとのネットワーク接続を確認します。
- `netstat` または同様のネットワーク診断ツールを使用して、ネットワークの問題を解決します。
- サーバーの[編集 (Edit)]オプションを使用して、CloudPoint サーバーのクレデンシャルを確認して更新します。
- クラウドプロバイダのクレデンシャルまたはシークレットキーを確認して更新します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9870

メッセージ: CloudPoint サーバーのバージョンの取得に失敗しました。

説明: CloudPoint サーバーと NetBackup の間にネットワーク接続の問題があります。

推奨処置: 必要に応じて、次のいずれかの操作を実行します。

- CloudPoint と NetBackup のネットワーク接続を確認します。
- `netstat` または同様のネットワーク診断ツールを使用して、ネットワークの問題を解決します。
- サーバーの編集オプションを使用して、CloudPoint のクレデンシャルを確認して更新します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9871

メッセージ: サポートされていない操作です。(Operation not supported.) 指定されたメディアサーバーは、NetBackup バージョン 8.3 以降でなければなりません。

説明: NetBackup マスターサーバー 8.3 は、クラウドジョブの CloudPoint サーバーとジョブ配布の関連付けに NetBackup メディアサーバー 8.3 を使用します。

推奨処置: CloudPoint サーバーと関連付けるには、NetBackup バージョン 8.3 以降のメディアサーバーを選択します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9872

メッセージ: CloudPoint サーバーのオンホストエージェントトークンの詳細を取得できません。

説明: オンホストエージェントとの通信を確立するために使用される CloudPoint サーバーからトークンを取得できませんでした。

CloudPoint サービスが実行されていない可能性があります。

推奨処置: `nbwebservice` と CloudPoint ログを参照し、すべての CloudPoint サービスが実行されていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9874

メッセージ: このスナップショットはインデックス付けされません。インデックス付けされていないスナップショットに対する GRT 操作はサポートされません。

説明: インデックス付けされていないスナップショットに対して GRT 操作を実行できません。

推奨処置: インデックス付けされているリカバリポイントを選択して、操作を再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9876

メッセージ: CloudPoint サーバーから VM の接続を切断できませんでした。

説明: CloudPoint サーバーから仮想マシンの接続を切断できませんでした。

推奨処置: `nbwebservice` と CloudPoint ログを参照し、すべての CloudPoint サービスが実行されていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9877

メッセージ: CloudPoint サーバーからのアプリケーションの削除に失敗しました。

説明: CloudPoint サーバーからのアプリケーションの削除に失敗しました。

推奨処置: nbwebservice と CloudPoint ログを参照し、すべての CloudPoint サービスが実行されていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9878

メッセージ: アプリケーション API の構成後に検出が実行されていないため、アプリケーション API の構成解除に失敗しました。(The Unconfigure application API failed due to a discovery was not performed after the application API was configured.)

説明: アプリケーションの configid が NetBackup および CloudPoint と同期されていないことが原因でアプリケーションの設定後に検出が実行されなかったため、アプリケーションの削除に失敗しました。

推奨処置: 手動で CloudPoint サーバーの検出をトリガするか、スケジュールされた検出操作が完了するまで待機します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9879

メッセージ: アプリケーションに有効なスナップショットが存在するため、アプリケーションの構成解除に失敗しました。(Failed to unconfigure the application as it has active snapshots.)

説明: アプリケーションに有効なスナップショットが存在するため、CloudPoint サーバーからのアプリケーションの削除に失敗しました。

推奨処置: nbwebservice と CloudPoint ログを参照し、すべての CloudPoint サービスが実行されていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9901

メッセージ: 「backupId」の構文が無効です

説明: 'backupId' 識別子に無効な構文があります。

推奨処置: 'backupId' に、testclient_1054264097 などの有効な構文があることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9902

メッセージ: リカバリ要求が指定されていません

説明: 要求の本文が見つかりませんでした。

推奨処置: リカバリ要求の本文を空にすることはできません。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9903

メッセージ: 「vmDisplayName」の文字数は、80 文字以下にしてください

説明: 仮想マシンの表示名が 80 文字を超えることはできません。

推奨処置: `'vmDisplayName'` が 80 文字を超えていないことを確認してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9904

メッセージ: 「defaultDiskProvisioning」の値が無効です

説明: `'defaultDiskProvisioning'` 識別子の値は、thin、thick-lazy-zeroed、または thick-eager-zeroed にする必要があります。

推奨処置: `'defaultDiskProvisioning'` 識別子の値は、thin、thick-lazy-zeroed、または thick-eager-zeroed のいずれかにする必要があります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9905

メッセージ: リカバリ要求で指定された「type」が無効です

説明: リカバリ要求で指定された `'type'` 識別子が無効です。

推奨処置: リカバリ要求の `'type'` 識別子は、「recoveryRequest」に設定する必要があります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9906

メッセージ: 「transportMode」の構文が無効です

説明: 'transportMode' 識別子に無効な構文があります。

推奨処置: 'transportMode' 識別子は、コロンで区切った小文字の値で指定する必要があります (例: hotadd:nbd:nbdssl:san)。指定したモードの順序には意味があります。NetBackup は、リカバリが成功するまで、順番に各モードを試します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9907

メッセージ: リカバリ要求では「recoveryPoint」を指定する必要があります

説明: リカバリ要求では 'recoveryPoint' 識別子を指定する必要があります。これは空白にできません。

推奨処置: 'recoveryPoint' 識別子はリカバリ操作に必須です。そのため、リカバリ要求に指定する必要があります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9909

メッセージ: 必要なすべてのイメージのフェッチに失敗しました。

説明: チェーン内の 1 つ以上のイメージが期限切れになっているため、指定されたリカバリポイントのイメージの完全なチェーンをフェッチできません。

推奨処置: リカバリポイントの情報を確認し、有効かつ完全なイメージのセットが存在するリカバリポイントを使用してください。

この状態コードに関する ベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9910

メッセージ: 「datacenter」は空白にできません

説明: 'datacenter' 識別子にはデータセンターの値を含める必要があります。

推奨処置: 'datacenter' 識別子のデータセンター値を指定する必要があります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9911

メッセージ: 「vmxDatastore」は空白にできません

説明: 'vmxDatastore' 識別子には vmx データストア形式を含める必要があります。

推奨処置: 'vmxDatastore' 識別子には vmx データストア形式を指定する必要があります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9912

メッセージ: 「diskMediaServer」は空白にできません

説明: 'diskMediaServer' 識別子はリカバリを実行するために使用して空白にすることはできません。

推奨処置: 'diskMediaServer' 識別子にディスクメディアサーバーを指定する必要があります。たとえば、"diskMediaServer" : "media-server.example.com" のようにします。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9913

メッセージ: 「defaultDiskProvisioning」は空白にできません

説明: リカバリ中に作成されたすべての仮想ディスクに使用される 'defaultDiskProvisioning' 識別子に値が指定されませんでした。

推奨処置: 'defaultDiskProvisioning' 識別子の値を指定する必要があります。有効な値は、thin、thick-lazy-zeroed、または thick-eager-zeroed です。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9914

メッセージ: 「esxiServer」は空白にできません

説明: 'esxiServer' 識別子にサーバー名が指定されませんでした。

推奨処置: 'esxiServer' 識別子にサーバー名を指定する必要があります。たとえば、"esxiServer" : "esx-server.example.com" のようにします。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9915

メッセージ: 「vmFolder」は空白にできません

説明: `'vmFolder'` 識別子に VM フォルダの名前が指定されませんでした。

推奨処置: `'vmFolder'` 識別子に VM フォルダの名前を指定する必要があります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9916

メッセージ: 「network」は空白にできません

説明: `'network'` 識別子に仮想マシンネットワークの名前が指定されませんでした。

推奨処置: `'network'` 識別子に仮想マシンネットワークの名前を指定する必要があります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9917

メッセージ: 「recoveryHost」は空白にできません

説明: `'recoveryHost'` 識別子にリカバリホスト名が指定されませんでした。

推奨処置: `'recoveryHost'` 識別子にリカバリホスト名を指定する必要があります。たとえば、`"recoveryHost" : "recovery-proxy.example.com"` のようにします。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9918

メッセージ: 「resourcePoolOrVapp」は空白にできません

説明: `'resourcePoolOrVapp'` 識別子に、リソースプール宛先または vApp のパス名が指定されませんでした。

推奨処置: `'resourcePoolOrVapp'` 識別子にリソースプール宛先または vApp のパス名を指定する必要があります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9919

メッセージ: 「transportMode」は空白にできません

説明: `'transportMode'` 識別子にトランスポートモードの組み合わせが指定されませんでした。

推奨処置: リカバリの実行に使用するトランスポートモードの組み合わせを指定する必要があります。文字列はコロンで区切った小文字の値で指定する必要があります (例: `hotadd:nbd:nbdssl:san`)。指定したモードの順序には意味があります。NetBackup は、リカバリが成功するまで、指定した順序で各モードを試します。どのモードも成功しなかった場合、リカバリは失敗します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9920

メッセージ: 「vCenter」は空白にできません

説明: `'vCenter'` 識別子に vCenter Server 名が指定されませんでした。

推奨処置: vCenter Server 名を指定する必要があります (例: `"vCenter" : "vcenter-server.example.com"`)。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9921

メッセージ: 「datacenter」の値は「/」から始まる必要があります。

説明: 「datacenter」パスはスラッシュ (/) で始める必要があります。

推奨処置: 「datacenter」パスはスラッシュ (/) で始める必要があります (例: `"datacenter" : "/example-DC"`)。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9922

メッセージ: 「vmFolder」の値は「/」から始まる必要があります。

説明: 「vmFolder」パスはスラッシュ (/) で始める必要があります。

推奨処置: 「vmFolder」パスの先頭にスラッシュ (/) を指定する必要があります (例: `"vmFolder":"/example-DC/vm"`)。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9923

メッセージ: 「resourcePoolOrVapp」の値は「/」から始まる必要があります。

説明: 「resourcePoolOrVapp」パスの先頭にスラッシュ (/) が指定されていませんでした。

推奨処置: 「resourcePoolOrVapp」パスの先頭にスラッシュ (/) を指定する必要があります (例: `"resourcePoolOrVapp" : "/example-DC/host/esx.example.com/Resources/example-res-pool"`)。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9926

メッセージ: 入力 JSON が無効です

説明: JSON の入力が無効です。要求された JSON 形式を確認してください。

推奨処置: JSON 要求に無効な構文があります。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9928

メッセージ: 作業負荷が指定されていません

説明: リカバリ API のエンドポイントで作業負荷が指定されていません。

推奨処置: リカバリ API のエンドポイントで次の形式の作業負荷を指定します。

`/recovery/workloads/workload/scenarios/scenario/recover`

たとえば、`/recovery/workloads/vmware/scenarios/full-vm/recover` です。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9929

メッセージ: 無効な作業負荷が指定されています

説明: URL に指定された作業負荷はサポートされません。

推奨処置: リカバリ要求の URL に正しい作業負荷を指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9930

メッセージ: シナリオが指定されていません

説明: リカバリ API のエンドポイントでシナリオが指定されていません。

推奨処置: リカバリ API のエンドポイントで次の形式のシナリオを指定します。

`/recovery/workloads/workload/scenarios/scenario/recover`

たとえば、`/recovery/workloads/vmware/scenarios/full-vm/recover` です。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9931

メッセージ: 無効なシナリオが指定されています

説明: URL に指定されたシナリオはサポートされません。

推奨処置: リカバリ要求の URL に正しいシナリオを指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9934

メッセージ: 「filter」に指定する終了日付の値は、開始日付の値より小さくすることはできません

説明: 「filter」に指定した終了日が開始日より前になっています。

推奨処置: 「filter」に、開始日より後の終了日を指定します。次の例を参照してください。

```
"filter" : "backupTime ge '2017-11-20T23:20:50Z' and backupTime le '2018-12-20T23:20:50Z'"
```

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9935

メッセージ: 「filter」に指定する日時の値には、有効な ISO 8601 形式を使用する必要があります

説明: 「filter」に指定された日時の値が、有効な ISO 8601 形式ではありません。

推奨処置: 有効な ISO 8601 形式を使用して、「filter」に日時の値を指定します。ISO 8601 形式について詳しくは、ISO 8601 形式の説明を参照してください。有効な ISO 8601 形式については、次の例を参照してください。

```
"filter" : "backupTime ge '2017-11-20T23:20:50Z' and backupTime le '2018-12-20T23:20:50Z'"
```

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9936

メッセージ: 「filter」に指定する日時の値には、現在より後の値を使用することはできません

説明: 「filter」に指定した日時の値が、現在の時刻より後になっています。

推奨処置: 現在の時刻より前の日時の値を「filter」に指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9937

メッセージ: リカバリ要求では「backupId」または「client」のいずれかを指定する必要があります

説明: リカバリ要求では「backupId」または「client」を指定する必要があります。

推奨処置: リカバリ要求に「backupId」または「client」を指定します。リカバリ要求には、「backupId」または「client」の名前が必要です。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9938

メッセージ: 「client」または「filter」と、「backupId」を同時に指定することはできません

説明: 「backupId」に「client」または「filter」が同時に指定されました。

推奨処置: 「backupId」には、「client」または「filter」を同時に指定しないでください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9939

メッセージ: 「filter」の構文が無効です

説明: 「filter」フィールドに無効な構文があります。

推奨処置: 有効な Odata 構文を使用して「filter」フィールドを指定します。次の例を参照してください。

```
"filter" : "backupTime ge '2017-11-20T23:20:50Z' and backupTime le '2018-12-20T23:20:50Z'"
```

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9940

メッセージ: 「sourceAsset」または「filter」と、「backupId」を同時に指定することはできません

説明: 「backupId」に「sourceAsset」または「filter」が同時に指定されました。

推奨処置: 「sourceAsset」または「filter」なしで「backupId」を指定します。リカバリ要求が受け付けるのは「backupId」のみです。「sourceAsset」または「filter」を同時に指定することはできません。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9941

メッセージ: リカバリ要求では「attributes」を指定する必要があります

説明: リカバリ要求に「attributes」が指定されませんでした。

推奨処置: リカバリ要求に「attributes」を指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9942

メッセージ: リカバリ要求では「backupId」または「sourceAsset」のいずれかを指定する必要があります

説明: リカバリ要求に「backupId」または「sourceAsset」が指定されませんでした。

推奨処置: リカバリ要求に「backupId」または「sourceAssetId」を指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9944

メッセージ: リカバリを実行するために必要な一致するバックアップイメージが見つかりません

説明: リカバリを実行するための、一致するバックアップイメージが見つかりませんでした。

推奨処置: クライアントが存在することを確認し、存在する場合はそれが少なくとも 1 回バックアップされたことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9946

メッセージ: 「filter」に無効なフィールドが指定されています

説明: 「filter」に無効なフィールドが指定されました。

推奨処置: 指定されたフィールドで「filter」が許可されていることを確認します。許可されているフィルタ操作について詳しくは、API のマニュアルを参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9947

メッセージ: フィールドに無効な比較オペレータが指定されています

説明: 指定されたフィールドでは、指定した比較オペレータが許可されません。

推奨処置: 指定した比較オペレータがフィールドでサポートされていることを確認します。サポート対象の各フィールドで許可されているオペレータについて詳しくは、API のマニュアルを参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9948

メッセージ: 「filter」ではグループ化オペレータは許可されていません

説明: 「filter」ではグループ化オペレータは許可されていません。

推奨処置: 「filter」ではグループ化オペレータは許可されていません。許可されているフィルタ操作について詳しくは、API のマニュアルを参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9949

メッセージ: 「filter」に無効な論理オペレータが指定されています

説明: 「filter」では論理オペレータは許可されていません。

推奨処置: 「filter」では論理オペレータは許可されていません。許可されているフィルタ操作について詳しくは、API のマニュアルを参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9968

メッセージ: リカバリ要求の一部としてリカバリオブジェクトが指定されていません。(No recovery object specified as part of the recovery request.)

説明: リカバリ要求の `recoveryObject` フィールドを指定する必要があります。

推奨処置: `recoveryObject` フィールドが指定されており、空でないことを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9969

メッセージ: 無効なリカバリオブジェクトが指定されました。(Invalid recovery object specified.)

説明: `recoveryObject` フィールドの値が無効か、形式が不正です。

推奨処置: `recoveryObject` の値がオブジェクトであり、必要なすべてのフィールド (`credentials` と `assetId`) が含まれていることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9970

メッセージ: リカバリ要求の結果の取得に失敗しました。(Failed to get the result of the recovery request.)

説明: Web サービスが `NBARS` に接続できない場合、リカバリを実行できません。

推奨処置: NetBackup サービスが実行されており、要求の構文が適切であることを確認します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9971

メッセージ: recoveryPoint フィールドを指定する必要があります。(The recoveryPoint field must be specified.)

説明: この操作により、完全にデータベースをリカバリする場合は、リカバリポイントの recoveryPoint フィールドを指定する必要があります。

推奨処置: recoveryPoint フィールドが指定されており、空の文字列でないことを確認します。また、URL の完全なデータベースのリカバリを行うことを確認します。recoveryPoint フィールドにリカバリポイントを指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9972

メッセージ: assetId フィールドを指定する必要があります。(The assetId field must be specified.)

説明: リカバリオブジェクトの assetId フィールドを指定する必要があります。

推奨処置: assetId フィールドが指定されており、空の文字列でないことを確認します。assetId フィールドに資産 ID を指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9973

メッセージ: domain フィールドを指定する必要があります。(The domain field must be specified.)

説明: リカバリオブジェクトの domain フィールドを指定する必要があります。

推奨処置: domain フィールドが指定されており、空の文字列でないことを確認します。domain フィールドに domain を指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9974

メッセージ: user フィールドを指定する必要があります。(The user field must be specified.)

説明: リカバリオブジェクトの user フィールドを指定する必要があります。

推奨処置: user フィールドが指定されており、空の文字列でないことを確認します。user フィールドにユーザー名を指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9975

メッセージ: password フィールドを指定する必要があります。(The password field must be specified.)

説明: リカバリオブジェクトの password フィールドを指定する必要があります。

推奨処置: password フィールドが指定されており、空の文字列でないことを確認します。password フィールドにパスワードを指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9976

メッセージ: alternateFileLocation フィールドのオプションを 1 つのみ指定する必要があります。(Exactly one option in the alternateFileLocation field must be specified.)

説明: 代替ファイル場所のオプションには、2 つのフィールドがあります (代替リカバリオプションのサブセットの例: renameAllFilesToSameLocation、renameEachFileToDifferentLocation)。指定できるのは、これらのオプションのいずれか 1 つのみです。

推奨処置: いずれか 1 つのオプションのみが指定されていることを確認します。alternateFileLocation フィールドに、代替ファイル場所のオプションを 1 つのみ指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9977

メッセージ: renameAllFilesToSameLocation フィールドを指定する必要があります。(The renameAllFilesToSameLocation field must be specified.)

説明: 代替ファイル場所のオプションの renameAllFilesToSameLocation フィールドは必ずしも指定する必要はありませんが、指定する場合は空白にはできません。

推奨処置: renameAllFilesToSameLocation フィールドが指定されている場合は、このフィールドが空の文字列でないことを確認します。renameAllFilesToSameLocation フィールドに、すべてのファイルのリストア先を指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9978

メッセージ: renameEachFileToDifferentLocation フィールドを指定する必要があります。(The renameEachFileToDifferentLocation field must be specified.)

説明: 代替ファイル場所のオプションの renameEachFileToDifferentLocation フィールドは必ずしも指定する必要はありませんが、指定する場合は空白にはできません。

推奨処置: renameEachFileToDifferentLocation フィールドが指定されている場合は、リスト項目のいずれのフィールドも空の文字列でないことを確認します。renameEachFileToDifferentLocation フィールドに、ファイル名と代替パスのリストを指定します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9979

メッセージ: restorePriority フィールドを指定する必要があります。(The restorePriority field must be specified.)

説明: リカバリジョブオプションの restorePriority フィールドを指定する必要があります。

推奨処置: restorePriority フィールドが指定されている場合は、このフィールドが空の文字列でないことを確認します。restorePriority フィールドに、有効なリストアの優先度を指定します。有効な値は 0 から 99999 です。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9980

メッセージ: 代替リストアを行うには、destinationAssetId パラメータが必要です。(The destinationAssetId parameter is required for alternate restore.)

説明: ALTERNATE の種類のリカバリに対して、宛先の資産 ID の値が指定されていません。

推奨処置: 宛先の資産 ID を指定し、操作を再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9981

メッセージ: 指定されているパラメータ「destinationAssetId」は、元の場所にリストアする場合には無効です。(Invalid parameter destinationAssetId provided for restore to original location.)

説明: 宛先の資産 ID パラメータは元の場所にリストアする場合は必要ありません。

推奨処置: 宛先の資産 ID パラメータを削除し、操作を再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9982

メッセージ: イメージコピーのリカバリ要求に無効な値が含まれています。(Recovery request contains an invalid value for the image copy.) 1 から 10 の値を指定してください。(Provide a value between 1 to 10.)

説明: イメージコピーの値が範囲外です。

推奨処置: イメージコピーの値を 1 から 10 の範囲で指定します。プライマリコピーについては、値は指定せず、この手順をスキップしてください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9983

メッセージ: リカバリ要求で無効な資産 ID が指定されました。(Invalid asset ID specified in the recovery request.)

説明: データベースをリカバリするには、有効な資産 ID が必要です。

推奨処置: 資産 ID が正しいことを確認します。この問題が解決しない場合は、ベリタステクニカルサポートに追加のトラブルシューティング情報をお問い合わせください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9984

メッセージ: 指定されているパラメータ「destinationAssetId」は、ロールバックリカバリには無効です。(Invalid parameter destinationAssetId provided for rollback recovery.)

説明: 指定されているパラメータ「destinationAssetId」は、ロールバックリカバリには無効です。

推奨処置: 宛先の資産 ID パラメータを削除し、操作を再試行します。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup の状態コード: 9986

メッセージ: GRT 要求の入力の検証に失敗しました。(Input validation of GRT request failed.)

説明: この問題は、GRT リストア要求ペイロードに入力された次のいずれかの入力が原因で発生します。

- 入力のリストア済みファイルリストが NULL または空です。
- リストアのバックアップ ID が無効です。
- 属性キーが指定されていません。
- リカバリポイントキーは指定されていません。

推奨処置: 詳しくは、NetBackup クラウドファイルフォルダのリストア要求 API のマニュアルとサンプルペイロードを参照してください。

この状態コードに関するベリタステクニカルサポート Web サイトのテクニカルノートとその他の情報を表示するには、ここをクリックしてください。

NetBackup KMS の状態コード

NetBackup Key Management Service（KMS）の状態コード（番号順）の完全なリストを次に示します。

メモ: エラーメッセージ内の「%」記号は、特定のコマンドを実行したときに表示される場合があるエラー文字列のプレースホルダです。

各コマンドについて詳しくは、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。

NetBackup KMS の状態コード: 1

メッセージ: ORB の初期化に失敗しました

説明: 内部エラー

推奨処置: KMS サービスを再起動してください。問題が解決しない場合は、NetBackup サポートに連絡し、解決に役立つ関連資料を送付してください。

NetBackup KMS の状態コード: 2

メッセージ: 新しいキーグループの作成に失敗しました

説明: 同じ名前のキーグループがすでに存在するか、キーグループ名がサポートされていません。

推奨処置: 異なる名前を使って別のキーグループを作成してください。

NetBackup KMS の状態コード: 3

メッセージ: 新しいキーの作成に失敗しました

説明: キーがすでに存在するか、キー名がサポートされていません

推奨処置: 有効なグループ名を指定するか、異なる名前で別のキーを作成してください。

NetBackup KMS の状態コード: 4

メッセージ: キーグループの詳細の変更に失敗しました

説明: 変更は、次の理由により失敗する場合があります。

- キーグループが存在しない。
- 指定した名前のキーグループがすでに存在する。

推奨処置: 有効なキーグループ名を指定するか、異なる名前で別のキーグループを作成してください。

NetBackup KMS の状態コード: 5

メッセージ: キーの詳細の変更に失敗しました

説明: キーが存在しません。指定した名前がすでに存在します。

推奨処置: 有効なキー名を指定するか、異なる名前で別のキーを作成してください。

NetBackup KMS の状態コード: 6

メッセージ: キーグループの削除に失敗しました

説明: 削除できるのは空のキーグループだけです。

推奨処置: そのグループからすべてのキーを削除してから、そのキーグループを削除してみてください。必要な場合は、空でない場合でもキーグループを強制的に削除できます。`-force` オプションを使って、キーグループを削除します。

NetBackup KMS の状態コード: 7

メッセージ: キーグループの詳細のフェッチに失敗しました

説明: 必要なキーグループがデータベースに存在しません。

推奨処置: 有効なキーグループ名を指定し、再試行してください。

NetBackup KMS の状態コード: 8

メッセージ: キーの詳細のフェッチに失敗しました

説明: 必要なキーがデータベースに存在しません。

推奨処置: 有効なキー名を入力してください。

NetBackup KMS の状態コード: 9

メッセージ: キーストアの統計のフェッチに失敗しました

説明: この失敗には次の原因が考えられます。

- キーストア(KMS データベース)が存在しない
- KMS サービスが停止している

推奨処置: KMS データベース(キーストア)を作成します。KMS サービスを再起動します。

NetBackup KMS の状態コード: 10

メッセージ: ホストマスターキーの変更に失敗しました

説明: パスフレーズまたは ID が正しくありません。

推奨処置: 正しい ID とパスフレーズを指定してください。

NetBackup KMS の状態コード: 11

メッセージ: キーの保護キーの変更に失敗しました

説明: パスフレーズまたは ID が正しくありません。

推奨処置: 正しい ID とパスフレーズを指定してください。

NetBackup KMS の状態コード: 12

メッセージ: OBV の ORB での登録に失敗しました

説明: 内部エラー。

推奨処置: NetBackup サポートに連絡し、解決に役立つ関連資料を送付してください。

NetBackup KMS の状態コード: 13

メッセージ: 要求でタイムアウトが発生しました。NBSL サービスが停止している可能性があります。

説明: タイムアウトは次の理由により発生する場合があります。

- ユーザーに必要な権限がない
- NBSL サービスが停止している

推奨処置: NBSL サービスを再起動してください。

NetBackup KMS の状態コード: 14

メッセージ: NBSL とのセッションの確立に失敗しました

説明: サービスが NBSL とのセッションを確立できません。NBSL セッションへの無効な参照です。

推奨処置: NBSL サービスを再起動してください。

NetBackup KMS の状態コード: 15

メッセージ: ModifiableFacet インスタンスの取得に失敗しました。KMS サービスが停止している可能性があります。

説明: 内部エラー。

推奨処置: KMS サービスを再起動してください。問題が解決しない場合は、NetBackup サポートに連絡し、解決に役立つ関連資料を送付してください。

NetBackup KMS の状態コード: 16

メッセージ: ModifiableFacet インスタンスの制限に失敗しました

説明: 内部エラー。

推奨処置: KMS サービスを再起動してください。問題が解決しない場合は、NetBackup サポートに連絡し、解決に役立つ関連資料を送付してください。

NetBackup KMS の状態コード: 17

メッセージ: QueryableFacet インスタンスの取得に失敗しました。KMS サービスが停止している可能性があります

説明: 内部エラー。

推奨処置: KMS サービスを再起動してください。問題が解決しない場合は、NetBackup サポートに連絡し、解決に役立つ関連資料を送付してください。

NetBackup KMS の状態コード: 18

メッセージ: QueryableFacet インスタンスの制限に失敗しました

説明: 内部エラー。

推奨処置: KMS サービスを再起動してください。問題が解決しない場合は、NetBackup サポートに連絡し、解決に役立つ関連資料を送付してください。

NetBackup KMS の状態コード: 19

メッセージ: ControlFacet インスタンスの取得に失敗しました。KMS サービスが停止している可能性があります。

説明: 一部の KMS API を呼び出すことができません。

推奨処置: KMS サービスを再起動してください。問題が解決しない場合は、NetBackup サポートに連絡し、解決に役立つ関連資料を送付してください。

NetBackup KMS の状態コード: 20

メッセージ: ControlFacet インスタンスの制限に失敗しました

説明: 内部エラー。

推奨処置: KMS サービスを再起動してください。問題が解決しない場合は、NetBackup サポートに連絡し、解決に役立つ関連資料を送付してください。

NetBackup KMS の状態コード: 21

メッセージ: EximFacet インスタンスの取得に失敗しました。KMS サービスが停止している可能性があります。

説明: 内部エラー。

推奨処置: KMS サービスを再起動してください。問題が解決しない場合は、NetBackup サポートに連絡し、解決に役立つ関連資料を送付してください。

NetBackup KMS の状態コード: 22

メッセージ: EximFacet インスタンスの制限に失敗しました

説明: 内部エラー。

推奨処置: KMS サービスを再起動してください。問題が解決しない場合は、NetBackup サポートに連絡し、解決に役立つ関連資料を送付してください。

NetBackup KMS の状態コード: 23

メッセージ: 新しいキーグループが正常に作成されました

説明: 新しいキーグループが正常に作成されました。

推奨処置: 処置は必要ありません。

NetBackup KMS の状態コード: 24

メッセージ: 新しいキーが正常に作成されました

説明: 新しいキーが正常に作成されました。

推奨処置: 処置は必要ありません。

NetBackup KMS の状態コード: 25

メッセージ: キーグループの詳細が正常に更新されました

説明: キーグループの詳細が正常に更新されました。

推奨処置: 処置は必要ありません。

NetBackup KMS の状態コード: 26

メッセージ: キーの詳細が正常に更新されました

説明: キーの詳細が正常に更新されました。

推奨処置: 処置は必要ありません。

NetBackup KMS の状態コード: 27

メッセージ: キーグループが正常に削除されました

説明: キーグループが正常に削除されました。

推奨処置: 処置は必要ありません。

NetBackup KMS の状態コード: 28

メッセージ: キーグループが見つかりませんでした

説明: 指定した名前のキーグループがないか、そのようなキーグループが存在しません。

推奨処置: 必要なキーグループを作成するか、正しい名前でキーグループを一覧表示してください。

NetBackup KMS の状態コード: 29

メッセージ: キーが見つかりませんでした

説明: 一覧表示するキーがデータベースにありません。

推奨処置: 最初に、必要なキーを作成してください。

NetBackup KMS の状態コード: 30

メッセージ: ホストマスターキーが正常に更新されました

説明: ホストマスターキーが正常に更新されました。

推奨処置: 処置は必要ありません。

NetBackup KMS の状態コード: 31

メッセージ: キーの保護キーが正常に更新されました

説明: キーの保護キーが正常に更新されました。

推奨処置: 処置は必要ありません。

NetBackup KMS の状態コード: 32

メッセージ: 抜けているか、または重複したオプション: %s

説明: オプションが欠落しているか、重複しています。

推奨処置: 欠落しているオプションを使用または追加するか、重複したオプションを削除してください。

すべての NetBackup コマンドについて詳しくは、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。

NetBackup KMS の状態コード: 33

メッセージ: すべてのオプションは相互排他的です

説明: 使ったオプションは相互排他的です。

推奨処置: 単一のオプションを使ってください。

NetBackup KMS の状態コード: 34

メッセージ: %s および %s オプションは相互排他的です

説明: %s と %s オプションは相互排他的です。

推奨処置: 単一のオプションを使ってください。

NetBackup KMS の状態コード: 35

メッセージ: オプションまたは値が無効です: %s

説明: このコンテキスト(コマンド)では、オプション %s は有効ではありません。

推奨処置: このコンテキスト(コマンド)に有効なオプションを指定してください。

NetBackup KMS の状態コード: 36

メッセージ: 不明なオプションが使用されています

説明: 使ったオプションが有効ではありません。

推奨処置: オプションの値を確認するか(スペルミスの可能性もあります)、有効な値を指定してください。

NetBackup KMS の状態コード: 37

メッセージ: %s の値が無効です: %s

説明: 暗号値が有効ではありません。

推奨処置: 有効な値を指定してください。

NetBackup KMS の状態コード: 38

メッセージ: %s の値が無効です: %s

説明: 状態値が有効ではありません。

推奨処置: 有効な値を指定してください。

NetBackup KMS の状態コード: 39

メッセージ: 操作が無効です

説明: 無効なコマンドを使いました。

推奨処置: 『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を確認してください。

NetBackup KMS の状態コード: 40

メッセージ: キーグループの詳細の取得に失敗しました

説明: 指定した名前のキーグループが KMS データベースに存在しません。

推奨処置: そのキーグループが KMS データベースに存在するかどうかを確認してください。

NetBackup KMS の状態コード: 41

メッセージ: ホストマスターキー ID の取得に失敗しました

説明: ホストマスターキーには、KMS データを暗号化して保護する暗号化キーが含まれます。

推奨処置: 有効なキーストアファイルがあることを確認してください。

NetBackup KMS の状態コード: 42

メッセージ: キーの保護キー ID の取得に失敗しました

説明: 保護キーは、キーを暗号化するために使われます。この操作は、キーストアが初期化されている場合または初期化されていない場合に呼び出される場合があります。この呼び出しが正常に実行されるには、有効なキーストアファイルが必要です。

推奨処置: 有効なキーストアファイルがあることを確認してください。問題が解決しない場合は、NetBackup サポートに問い合わせてください。

NetBackup KMS の状態コード: 44

メッセージ: KMS サービスマネージャインスタンスの取得に失敗しました

説明: 次の理由で、KMS サービスマネージャに接続できません。

- KMS サービスマネージャがビジー状態
- KMS サービスマネージャが再起動した
- KMS サービスマネージャが停止している

推奨処置: 数分後に再試行してください。KMS サービスが停止している場合は、サービスを再起動してください。

NetBackup KMS の状態コード: 45

メッセージ: キーストアの静止に失敗しました

説明: 静止では、キーストアがバックアップの読み取り専用モードに設定されます。

推奨処置: 数分後に再試行してください。問題が解決しない場合は、NetBackup サポートに連絡し、解決に役立つ関連資料を送付してください。

NetBackup KMS の状態コード: 46

メッセージ: キーストアの静止解除に失敗しました

説明: 静止では、キーストアがバックアップの読み取り専用モードに設定されます。静止解除の操作では通常の状態にリストアされます。

推奨処置: 数分後に再試行してください。問題が解決しない場合は、NetBackup サポートに連絡し、解決に役立つ関連資料を送付してください。

NetBackup KMS の状態コード: 47

メッセージ: キーストアの静止状態の取得に失敗しました

説明: キーストアの静止操作に失敗しました。

推奨処置: 数分後に再試行してください。問題が解決しない場合は、NetBackup サポートに連絡し、解決に役立つ関連資料を送付してください。

NetBackup KMS の状態コード: 48

メッセージ: キーストアが正常に静止しました

説明: 要求された操作では、問題は検出されませんでした。

推奨処置: 処置は必要ありません。

NetBackup KMS の状態コード: 49

メッセージ: キーストアが正常に静止解除されました

説明: 要求された操作では、問題は検出されませんでした。

推奨処置: 処置は必要ありません。

NetBackup KMS の状態コード: 50

メッセージ: 認識されているタグでのキーのリカバリに失敗しました

説明: 指定したタグを使って、キーをリカバリできません。単一の KMS データベースは同じタグの 2 つのキーを持つことができません。キー（指定したタグを持つ）がデータベースにすでにデータベースに存在する可能性があります。

推奨処置: 既存のキーを削除し、要件に応じてキーをリカバリするか、キーのリカバリ操作をキャンセルしてください。

NetBackup KMS の状態コード: 51

メッセージ: キーが正常にリカバリされました

説明: 必要なキーが正常にリカバリされました。

推奨処置: 処置は必要ありません。

NetBackup KMS の状態コード: 52

メッセージ: キーの削除に失敗しました

説明: キーの削除に失敗しました。正しいキー(-keyname)とキーグループ(-kgname)の組み合わせを指定しなかった可能性があります。

推奨処置: 正しいキーとキーグループの組み合わせを指定していることを確認してから、キーの削除を再試行してください。

NetBackup KMS の状態コード: 53

メッセージ: キーが正常に削除されました

説明: キーが正常に削除されました。

推奨処置: 処置は必要ありません。

NetBackup KMS の状態コード: 54

メッセージ: 認証に失敗しました。NBAC クレデンシャルを確認してください

説明: ユーザーに必要な権限がない可能性があります。

推奨処置: この NBAC 操作に対して正しいアクセス権を持つアカウントを使ってください。ユーザーを適切な NBAC グループに追加してから、再試行することもできます。

NetBackup KMS の状態コード: 55

メッセージ: この操作でのアクセスが拒否されました。NBAC 権限を確認してください

説明: ユーザーに必要な権限がない可能性があります。

推奨処置: この NBAC 操作に対して正しいアクセス権を持つアカウントを使ってください。ユーザーを適切な NBAC グループに追加してから、再試行することもできます。

NetBackup KMS の状態コード: 56

メッセージ: 認証に失敗しました。NBAC クレデンシャルを確認してください

説明: ユーザーに必要な権限がない可能性があります。

推奨処置:

NetBackup KMS の状態コード: 57

メッセージ: 変更対象がありません

説明: ユーザーコマンドでオプションの無効な組み合わせが使われています。

推奨処置: コマンドのオプションの組み合わせを検証してください。

NetBackup KMS の状態コード: 58

メッセージ: キーストアを正常にエクスポートしました

説明: キーストアが正常にエクスポートされました。

推奨処置: 必要な操作はありません。

NetBackup KMS の状態コード: 59

メッセージ: キーストアのエクスポートに失敗しました

説明: 次の理由でエラーが発生します。

- キーリストファイルを開けない
- キーストアファイルをエクスポートできない
- 指定したファイルがすでに存在する
- セキュアキーストアファイルを開けない
- セキュアキーストアファイルに書き込めない

推奨処置: エクスポートしたファイルの保存先の権限を調べてください。ファイルがすでに存在する場合は、異なる名前を使ってエクスポートしてください。

NetBackup KMS の状態コード: 60

メッセージ: キーストアファイルを正常にインポートしました

説明: キーストアファイルが正常にインポートされました。

推奨処置: 処置は必要ありません。

NetBackup KMS の状態コード: 61

メッセージ: キーストアファイルを KMS データベースにインポートできませんでした

説明: 次の理由により、キーストアのインポートが失敗します。

- セキュアキーストアファイルを開くことができない
- セキュアキーストアファイルの内容を読み取るときにエラーが発生した (不正な形式)
- キーストアファイルのインポートに失敗しました。

インポート時に、[-preserve_kgname] オプションを使ってキーグループをインポートする場合、そのグループが KMS にすでに存在すると、操作全体が失敗します。

NetBackup KMS には、100 キーグループという制限が存在します。各グループには、30 キーという制限が存在します。100 を超えるキーグループをインポートすると、操作が失敗します。

推奨処置: シナリオに応じて、次の処理を実行します。

- 有効なキーストアファイルが存在することを確認します。
- 既存のキーグループを削除または名前変更するか、[-preserve_kgname] オプションを除外して、インポート操作を再実行する必要があります。
- 不要な既存のキーグループを削除して、インポート操作を再実行する必要があります。

NetBackup KMS の状態コード: 62

メッセージ: ファイルの読み取りに失敗しました。(Failed to read file.) (Failed to read file.) 形式を確認して、再試行してください。

説明: ファイルの形式が不正であったため、読み取り操作が失敗しました。

推奨処置: 形式を確認して、再試行してください。

NetBackup KMS の状態コード: 63

メッセージ: キーをリカバリするには Salt 値を指定する必要があります

説明: 7.7 以降の場合、新しいキーを作成すると salt が常に生成されます。キーをリカバリする場合は、対応する同一の salt 値を指定する必要があります。

推奨処置: リカバリでは、削除したキー (NetBackup 7.7 以降のバージョンで作成したキーの場合) の salt 値を指定する必要があります。

NetBackup KMS の状態コード: 1287

メッセージ: 無効な文字が名前に含まれています。%s¥n --有効な文字セットは次のとおりです: A-Z、a-z、0-9、_、-、:、. および空白 --名前の最初は A-Z、a-z、0-9 のいずれかの文字にしてください

説明: 指定した名前でサポートされていない文字が検出されたか、名前が許可された形式ではありません。

推奨処置: 正しい形式で名前を指定してください。

2

Media Manager の状態コード

この章では以下の項目について説明しています。

- Media Manager の状態コード

Media Manager の状態コード

これらの状態コードは、多くのメディアおよびデバイスの管理コマンドの終了状態やコマンドの出力、メディアおよびデバイスの管理ユーザーインターフェース、およびシステムログやデバッグログに表示されます。

Media Manager の状態コード 1

メッセージ: 要求が完了しました (request completed)

説明: 要求された操作が完了しました。この操作は、特定のタスクを構成する複数の関連操作の一部であった可能性があります。

推奨処置: なし

Media Manager の状態コード 2

メッセージ: システムエラー (system error)

説明: システムコールが失敗しました。この状態コードは、対応する状態コードが存在しない、一般的なシステムコールが失敗した場合に使用されます。

推奨処置:

- コマンドまたはインターフェースに出力されたその他のエラーメッセージを確認して、失敗したシステムコールを特定します。

- システムアプリケーションログで、エラーメッセージおよび警告メッセージを確認します。
- システムの仮想メモリが不足していないことを確認します。仮想メモリに問題がある場合、使用していないアプリケーションを終了するか、仮想メモリの量を増やします。

  Windows で仮想メモリを増やすには、示されている順で次の操作を行います。

  - [コントロール パネル]を表示します。
  - [システム]をダブルクリックします。
  - [パフォーマンス]タブで、[仮想メモリ]の設定値を増やします。
- すべての製品バイナリが適切にインストールされていることを確認します。
- vmps を実行して、予想外のメディアおよびデバイスの管理プロセスが実行中でないことを確認します。いくつかのプロセスが実行中であることが予想されます。停止されないプロセスは、システムコールのハングアップなど、さらに深刻な問題を表す場合があります。

Media Manager の状態コード 3

メッセージ: ユーザー ID はスーパーユーザーではありませんでした (user ID was not superuser)

説明: root 権限 (UNIX および Linux の場合) または管理者権限 (Windows の場合) を所有しないユーザーまたはプロセスによって、プロセスが起動されました。

推奨処置: 必要に応じて、ユーザーまたはプロセスに、root 権限 (UNIX および Linux の場合) または管理者権限 (Windows の場合) を付与し、操作を再試行します。

Media Manager の状態コード 4

メッセージ: コマンドの使用方法が無効 (invalid command usage)

説明: 不適切なオプションを指定してメディアおよびデバイスの管理コマンドが実行されたか、製品のコンポーネント間またはバージョン間に互換性がありません。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。

  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- 該当するコマンドの使用方法の説明を確認して、新しいプロセスを起動するために送信されたパラメータと比較します。
- すべてのメディアおよびデバイスの管理バイナリが、互換性のあるバージョンであることを確認します。

Media Manager の状態コード 5

メッセージ: デーモンのリソースがビジーです (daemon resources are busy)

説明: リソースがビジー状態のため、要求された操作を処理できません。

推奨処置: 要求された操作で使用されるすべてのリソースの状態を確認します。ロボットのインベントリ要求の場合、インベントリ操作が適切な時間内に完了することを確認します。

Media Manager の状態コード 6

メッセージ: プロトコル要求が無効 (invalid protocol request)

説明: ロボットプロセスまたはオペレータ要求プロセスに、無効な要求が送信されました。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- 対象のコンポーネント (vmd、nbemm、ローカルホストやリモートホストのロボットプロセスなど) を特定します。その後、すべてのメディアとデバイスの管理バイナリが、互換性のあるバージョンであることを確認します。

Media Manager の状態コード 7

メッセージ: デーモンが終了しました (daemon terminated)

説明: プロセスが動作中でないか、イベントやシグナルによって、または認証されたユーザーやプロセスからの要求の直接的な結果としてプロセスが終了しています (または終了しました)。

推奨処置: 対象の製品コンポーネントが必要であるにもかかわらず終了されている場合、対象のホストでデーモンまたはサービスを再起動します。

Media Manager の状態コード 8

メッセージ: 無効なメディア ID (invalid media ID)

説明: メディア関連の操作を実行するプロセスで、空のメディア ID または不適切な形式のメディア ID が検出されました。または、要求されたとおりに操作できないメディア ID が渡されました。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。

- 要求した位置のメディア ID が空でないことを確認します。
- 指定したメディア ID に、有効な文字 (英数字、ピリオド (.)、プラス記号 (+) およびアンダースコア (_)) だけが含まれていることを確認します。ハイフン (-) も有効な文字ですが、バーコードの先頭には使用できません。
- ライブラリからのメディアの取り出しを指定した場合、メディアが EMM データベースに存在し、適切なロボット番号に関連付けられていることを確認します。
- メディア ID の長さが 1 文字から 6 文字であることを確認します。
- 有効なメディアおよびシードを指定していることを確認します。
- 操作が ACS ロボットのインベントリ要求である場合、`robtest` ユーティリティを使用して、問い合わせボリュームリストおよび問い合わせクリーニングボリュームリストの両方で、ACS インターフェースによってクリーニングメディア ID が戻されることを確認します。

Media Manager の状態コード 9

メッセージ: 無効なメディア形式 (invalid media type)

説明: メディア関連の操作を実行するプロセスで、検出されたメディア形式の識別子が、不明であるか、存在しないかまたは互換性がありません。

推奨処置:

- ロボット形式 ACS のロボットインベントリを実行する場合、ロボット制御ソフトウェアから戻されるベンダーのメディア形式が、インストールされている NetBackup のバージョンでサポートおよび認識されていることを確認します。
- コマンドラインインターフェースを直接使用する場合、`vmadd(1m)` コマンドラインのマニュアルに従って、有効なメディア形式を渡していることを確認します。
- クリーニングメディアだけに有効な操作を、クリーニングテープに対応しないメディア ID に要求していないことを確認します。
- すべてのバーコード規則のメディア形式が有効なメディア形式であるか、デフォルトのメディア形式であることを示す序数 0 (ゼロ) であることを確認します。

Media Manager の状態コード 10

メッセージ: 無効なバーコード (invalid barcode)

説明: プロセスがメディア関連の操作を実行したときに、不明なバーコード、消失したバーコード、非互換なバーコードのいずれかがありました。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- 要求した位置のバーコードが空でないことを確認します。
- 指定したバーコードに有効な文字のみが含まれていることを確認します。有効な文字は英数字、ピリオド (.)、プラス記号 (+)、アンダースコア (_) です。ハイフン (-) も有効な文字ですが、メディア IDの先頭には使用できません。
- バーコードの文字数がそのロボット形式で利用できる最大数を超えていないことを確認します。
- すべてのバーコード規則のバーコードタグが、有効なサポート対象のバーコード形式のサブセットであることを確認します。

Media Manager の状態コード 11

メッセージ: 無効な説明 (invalid description)

説明: ボリューム説明の長さが ASCII 文字で 25 文字を超えたか、印字不可能な (unprintable) 文字が含まれています。

推奨処置: ボリュームレコードまたはバーコード規則レコードを追加または変更する場合、説明フィールドの内容が 25 文字以下の印刷可能な ASCII 文字であることを確認します。

Media Manager の状態コード 12

メッセージ: 無効なロボット形式 (invalid robot type)

説明: 要求された操作で、指定されたロボット形式またはボリュームのロボット形式が異なります。現在の構成で操作を実行するために必要なロボット形式と異なっています。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- ボリュームのメディア形式がサポートされているロボット形式を指定します。
- EMM データベースを調べて、指定したロボット形式が、指定したロボット番号を持つすべてのボリュームのロボット形式と一致することを確認します。

- 要求された操作にロボット形式が必要な場合、ロボット形式を指定していることを確認します。

Media Manager の状態コード 13

メッセージ: 無効なロボット番号 (invalid robot number)

説明: ロボット番号が指定されていないか、または指定可能な範囲内にありません。

推奨処置:

- ロボット番号を 0 から 32767 の範囲で指定します。
- `vmphyinv` を実行中の場合、グローバルデバイスデータベースが更新されていないか、または指定したロボット番号が構成されていない可能性があります。

Media Manager の状態コード 14

メッセージ: 無効なロボットホスト (invalid robot host)

説明: 要求された操作で、ロボット制御ホストが次のようになっています。

- 指定されていません。
- 指定されたロボット形式に対して有効ではありません。
- 使用可能な形式ではありません。
- ロボット制御ホスト名の長さが許容範囲を超えています。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- 可能な場合、そのような要求がサポートされている他のユーザーインターフェースを使用して、要求された操作を再試行します。

Media Manager の状態コード 15

メッセージ: 無効なボリュームグループ (invalid volgroup)

説明:

要求された操作で、ボリュームグループが次のようになっています。

- 指定されていない
- 使用可能な形式でない
- ボリュームグループ名の長さが許容範囲を超えている

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- 必要な場合、ボリュームグループを指定して、次のことを確認します。
  - ASCII 文字で 25 文字以下である
  - 空白が含まれていない
  - 印字不可能な文字が含まれていない

Media Manager の状態コード 16

メッセージ: 無効なロボット coord1 (invalid robot coord1)

説明: 要求された操作で、ロボットスロット番号が存在していないか、範囲外です。または、ボリュームが有効なロボットライブラリスロットに存在しない場合に、ボリュームグループの位置情報を移動しようとしました。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- 必要な場合、指定したロボット形式で指定可能な範囲内で、スロット番号 (ロボット座標 1) を指定します。

Media Manager の状態コード 18

メッセージ: 要求されたメモリを割り当てることができません (cannot allocate requested memory)

説明: システムメモリの割り当てが失敗しました。このエラーは、利用可能なシステムメモリが不足している場合に発生します。システムの物理メモリおよび仮想メモリが不足して、プロセスの現在の負荷を処理できない可能性があります。

推奨処置: 多くのメモリを消費する不要なプロセスを停止して、メモリを解放します。スワップ領域または物理メモリを追加します。

Media Manager の状態コード 19

メッセージ: 無効なデータベースホスト (invalid database host)

説明: 要求された操作で、データベースホストが存在しないか、無効です。または、要求の送信先ホストで実行されているバージョンの製品で、要求された操作がサポートされていません。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- 要求された操作がサポートされているバージョンの nbemm (NetBackup Enterprise Media Manager) またはオペレータ要求デーモン (またはプロセス) を実行している有効な EMM データベースホストを指定します。

Media Manager の状態コード 20

メッセージ: プロトコルエラー (protocol error)

説明: メッセージ通信 (ハンドシェーク) が正しくありません。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- 操作を再試行し、ログを調べます。空白を使用できないフィールドに、空白が使用されていないことを確認します。

Media Manager の状態コード 21

メッセージ: デーモンロックファイルを取得できません (cannot obtain daemon lockfile)

説明: vmd (UNIX および Linux の NetBackup Volume Manager デーモンまたは Windows の NetBackup Volume Manager サービス) またはオペレータ要求デーモン (またはサービス) が、内部ソフトウェアロックを取得できません。

推奨処置: ロックファイル /usr/openv/volmgr/misc/vmd.lock (UNIX および Linux の場合) または *install_path*¥Volmgr¥misc¥vmd.lock (Windows の場合) およびロックファイルが含まれるディレクトリの存在および権限を確認します。次のディレクトリまたはフォルダを作成し、必要に応じて権限を調整して、vmd がロックを取得できるようにします。/usr/openv/volmgr/misc/vmd.lock (UNIX と Linux の場合) または *install_path*¥Volmgr¥misc¥vmd.lock (Windows の場合)。

Media Manager の状態コード 22

メッセージ: <CatalogBackup> プールでは、プール形式の変更を実行できません (pool type change is not allowed for <CatalogBackup> pool)

説明: デフォルトの CatalogBackup プールに対してカタログバックアップ属性の削除が試行されました。

推奨処置: この操作で適切なプール名が使用されていることを確認します。

Media Manager の状態コード 23

メッセージ: データベースサーバーが停止しています (database server is down)

説明: EMM サーバーに要求が行われましたが、基礎となるデータベースサーバーから応答がありません。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- このエラーは、コールドカタログバックアップの実行中に発生する場合があります。この操作の完了後、要求を再試行します。

Media Manager の状態コード 25

メッセージ: データベースディレクトリの作成に失敗しました (failed making the database directory)

説明: アップグレード時に で作業ディレクトリを作成できません。Explanation:nbpushdata

推奨処置: ディレクトリ `/usr/openv/tmp` (UNIX および Linux の場合) または *install_path*¥`tmp` (Windows の場合) を作成できない理由を判断します。`nbpushdata` が実行されたアカウントを確認します。そのアカウントをデータベースフォルダの [セキュリティ] プロパティと比較します。

Media Manager の状態コード 26

メッセージ: データベースを開くための処理に失敗しました (database open operation failed)

説明: データベースファイルを開くことができません。

推奨処置:

/usr/openv/var/global ディレクトリ (UNIX および Linux の場合) または *install_path*¥NetBackup¥var¥global フォルダ (Windows の場合) 内で次のファイルの存在および権限を確認します。

- external_robotics.txt
- external_densities.txt
- external_drivetypes.txt
- external_mediatypes.txt

Media Manager の状態コード 27

メッセージ: データベースのレコード読み込み操作に失敗しました (database read record operation failed)

説明: nbpushdata による EMM データベースレコードの読み込み中に、読み込みエラーが発生しました。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- EMM データベースが破損している可能性があります。保存されているバージョンまたはカタログバックアップから、以前の EMM データベースのリストアを行います。

Media Manager の状態コード 28

メッセージ: データベースの読み込み操作が読み込んだバイト数が少なすぎます (database read operation read too few bytes)

説明: nbpushdata による EMM データベースレコードの読み込み中に、予想外に小さいレコードが検出されました。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- EMM データベースが破損している可能性があります。保存されているバージョンまたはカタログバックアップから、以前の EMM データベースのリストアを行います。

Media Manager の状態コード 32

メッセージ: データベースのレコード書き込み操作に失敗しました (database write record operation failed)

説明: nbpushdata による EMM データベースレコードの書き込み中に、エラーが発生しました。

推奨処置: コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。

Media Manager の状態コード 34

メッセージ: メディア ID が、データベース内で一意ではありません (media ID not unique in database)

説明: 追加または変更された EMM データベース内のボリュームエントリに、メディア ID が指定されました。これは、すでに EMM データベース内に存在する他のボリュームのメディア ID と同じメディア ID です。EMM データベース内のすべてのボリュームは、一意のメディア ID を持つ必要があります。

推奨処置:

- デーモンおよび reqlib のデバッグログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- ボリュームを EMM データベースに追加するときは、一意のメディア ID を指定します。
- vmphyinv を実行中の場合、同じメディア ID を持つ複数のメディアがテープライブラリ内に存在している可能性があります。

Media Manager の状態コード 35

メッセージ: ボリュームは、データベース内に存在しません (volume does not exist in database)

説明: 要求された操作で、検索条件と一致するボリュームエントリが、ボリューム問い合わせから戻されませんでした。

推奨処置:

- デーモンおよび reqlib のデバッグログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。

- ロボットまたは一連のスタンドアロンドライブ用に構成されている EMM サーバーと一致する EMM サーバーで、ボリュームが適切に構成されていることを確認します。`tpconfig -d` を実行して、構成されている EMM サーバーのリストを表示します。
- ボリューム問い合わせで一致するボリュームが検出されるように、ボリューム構成またはデバイス構成の更新、適切な EMM サーバーの指定、ボリュームのプロパティの変更、または検索条件の調整を行います。
- `vmphyinv` を実行中の場合、検索条件を満たすメディアが存在しません。そのため、`vmphyinv` によるテープライブラリのインベントリを実行できない可能性があります。

Media Manager の状態コード 36

メッセージ: バーコードが、データベース内で一意ではありません (barcode not unique in database)

説明: EMM データベースで追加または変更されたボリュームエントリで指定したバーコードが、すでにデータベース内にあるボリュームのバーコードと重複しています。EMM データベース内のすべてのボリュームには一意のバーコードがある必要があります。

推奨処置:

- コマンドの出力 (存在する場合) およびデーモンと `reqlib` のデバッグログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- バーコードによるボリュームレコードの問い合わせまたはソートを行い、重複したバーコードがあるボリュームエントリを識別します。

Media Manager の状態コード 37

メッセージ: ロボットボリュームの位置はすでに使用されています (robotic volume position is already in use)

説明: 追加または変更された EMM データベース内のボリュームエントリに、データベース内に存在するボリュームのロボット座標と同じロボット座標が指定されました。(ロボット座標には、スロット番号またはスロット番号とプラッタ側が含まれます)。EMM データベース内のすべてのボリュームは、一意のロボット座標を持つ必要があります。

推奨処置:

- コマンドの出力 (存在する場合) およびデーモンと `reqlib` のデバッグログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。

- スロット番号によってボリュームレコードの問い合わせまたはソートを行い、同じロボット座標を持つボリュームエントリを特定します。
- ロボットライブラリ内のボリュームの格納位置に対応する適切なロボット座標が反映されない場合、既存のボリュームエントリを変更 (ボリュームの更新または移動) するか、削除します。ボリュームが現在ドライブ内に存在する場合でも、EMM データベースにボリュームのホームスロットを反映する必要があります。

Media Manager の状態コード 39

メッセージ: ネットワークプロトコルエラー (network protocol error)

説明: ソケットからのデータの読み込みが失敗しました。

推奨処置:

- コマンドの出力 (存在する場合) およびデーモンと `reqlib` のデバッグログで、プロトコルエラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- 接続先のサーバーが稼働中であることを確認します。

Media Manager の状態コード 40

メッセージ: 予期しないデータを受け取りました (unexpected data received)

説明: メッセージ通信 (ハンドシェーク) が正しくありません。

推奨処置:

- すべてのサーバー上で実行されているソフトウェアのバージョンが、適切であることを確認します。
- コマンドの出力 (存在する場合) およびデーモンと `reqlib` のデバッグログで、プロトコルエラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- 操作を再試行し、ログを調べます。
- 空白を使用できないフィールドに、空白が使用されていないことを確認します。

Media Manager の状態コード 41

メッセージ: ネーミングモードで無効なメディア ID (invalid media ID for naming mode)

説明: 最初のメディア ID およびメディア ID 形式を使用した複数ボリュームの追加要求が失敗しました。これは、指定されたメディア ID が、提供されているメディア ID の命名規則に適合しないためです。

推奨処置: 選択した形式と一致する最初のメディア ID を指定します。たとえば、メディア ID 形式が 2 つの文字と 4 つの数字であるとします。この場合、最初のメディア ID で末尾の 4 文字は、0 から 9 の範囲の数字である必要があります。代わりに、指定する最初のメディア ID と一致するメディア ID 形式を選択することも可能です。

Media Manager の状態コード 42

メッセージ: ロボットソフトウェアのデーモンに接続できません (cannot connect to robotic software daemon)

説明: ロボットソフトウェアデーモンまたはロボットソフトウェアプロセスへの接続を確立できません。このエラーは、あるプロセスから、実行中でないロボットプロセスへの接続が試行された場合に発生します。また、ネットワークまたはサーバーの負荷が大きいために応答時間が長くなる場合にも発生します。

推奨処置:

- コマンドの出力 (存在する場合) およびデーモンと `reqlib` のデバッグログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- ロボット形式、およびロボット要求のロボットホストや操作が行われているボリュームのロボットホストフィールドを参照して、ロボットプロセスを特定します。
- ロボット制御に使用されるロボットプロセスが有効であることを確認します。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「メディアおよびデバイス管理のコンポーネント」を参照してください。
  必要に応じてロボットプロセスを起動します。
- TLD の各ロボットにロボット制御ホストが 1 つだけ構成されていることを確認します。また、ボリューム構成内のすべてのボリュームのロボットホストがその構成されたロボット制御ホストに一致することを確認します。
- 必要に応じて、ボリュームを変更するか、デバイスの構成内のロボットを再構成します。
- ロボット制御ホストのシステムログを調べて、ロボットプロセスへの接続が試行されているときにロボットプロセスが要求を処理しているかどうかを確認します。

Media Manager の状態コード 43

メッセージ: ロボットソフトウェアのデーモンへの送信に失敗しました (failed sending to robotic software daemon)

説明: ロボットソフトウェアデーモンまたはロボットソフトウェアプロセスのソケットへのデータの書き込みが失敗しました。

推奨処置:

- コマンドの出力 (存在する場合) およびデーモンと `reqlib` のデバッグログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- ロボット形式、およびロボット要求のロボットホストや操作が行われているボリュームのロボットホストフィールドを参照して、ロボットプロセスを特定します。ロボット制御に使用されるロボットプロセスが有効であり、要求を処理していることを確認します。
- デバイスの構成を確認して、ロボット制御ホストを特定します。TLD の各ロボットにロボット制御ホストが 1 つだけ構成されている必要があります。ボリューム構成内のすべてのボリュームのロボットホストがその構成されたロボット制御ホストに一致する必要があります。
- ロボット制御ホストのシステムログを調べて、ロボットプロセスとの通信が試行されているときにロボットプロセスが要求を処理しているかどうかを確認します。

Media Manager の状態コード 44

メッセージ: ロボットソフトウェアのデーモンからの受信に失敗しました (failed receiving from robotic software daemon)

説明: ロボットソフトウェアデーモンまたはロボットソフトウェアプロセスのソケットからのデータの読み込みに失敗しました。

推奨処置:

- コマンドの出力 (存在する場合) およびデーモンと `reqlib` のデバッグログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- ロボット形式、およびロボット要求のロボットホストや操作が行われているボリュームのロボットホストフィールドを参照して、対象のロボットプロセスを特定します。ロボット制御に使用されるロボットプロセスが有効であり、要求を処理していることを確認します。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「メディアおよびデバイス管理のコンポーネント」を参照してください。
- デバイスの構成を確認して、ロボット制御ホストを特定します。TLD の各ロボットにロボット制御ホストが 1 つだけ構成されている必要があります。ボリューム構成内のすべてのボリュームのロボットホストがその構成されたロボット制御ホストに一致する必要があります。

- ロボット制御ホストのシステムログを調べて、ロボットプロセスとの通信が試行されているときにロボットプロセスが要求を処理しているかどうかを確認します。
  『NetBackup トラブルシューティングガイド』の「UNIX クライアントとのネットワーク通信の問題の解決」を参照してください。
  『NetBackup トラブルシューティングガイド』の「PC クライアントとのネットワーク通信の問題の解決」を参照してください。

Media Manager の状態コード 45

メッセージ: 端末特性の変更に失敗しました (failed changing terminal characteristics)

説明: 端末入力モードを cooked や raw へ変更しようとしたとき、システムコールが失敗しました。

推奨処置: ユーザーインターフェースの出力で、失敗したシステムコールに関連するシステムエラーを調べます。その後、オペレーティングシステムのベンダーの推奨事項に従ってトラブルシューティングを行います。

Media Manager の状態コード 46

メッセージ: ロボットソフトウェアデーモンからの予期しないデータです (unexpected data from robotic software daemon)

説明: プロセスとロボットソフトウェアデーモン (またはロボットソフトウェアプロセス) の間のメッセージ通信 (ハンドシェーク) が失敗しました。

推奨処置:

- すべてのサーバー上で実行されているソフトウェアのバージョンが、適切であることを確認します。
- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- 操作を再試行し、ログを調べます。
- 空白を使用できないフィールドに、空白が使用されていないことを確認します。
- ロボット制御ホストのシステムログで、ロボットソフトウェアによって記録されたエラーを確認します。

Media Manager の状態コード 47

メッセージ: 変更されたエントリはありません (no entries changed)

説明: 要求された操作が完了しましたが、ボリュームの構成ファイルまたは Media Manager の構成ファイルが変更されませんでした。管理者が提案された変更を続行するのでなく

操作を終了した可能性、または追加された構成エントリが構成ファイルにすでに含まれていた可能性があります。

推奨処置:

- 変更操作が管理者によって中断された場合、処置は必要ありません。
- コマンドの出力 (存在する場合) およびデーモンと reqlib のデバッグログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。

Media Manager の状態コード 48

メッセージ: 削除されたエントリはありません (no entries deleted)

説明: ボリュームを削除する操作が完了しました。ボリューム構成は変更されませんでした。

推奨処置:

- 削除を要求したボリュームが実際には削除されていない場合を除き、処置は必要ありません。
- コマンドの出力 (存在する場合) およびデーモンと reqlib のデバッグログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。

Media Manager の状態コード 49

メッセージ: 挿入されたエントリはありません (no entries inserted)

説明: ボリュームを挿入する操作が完了しました。ボリューム構成にボリュームが追加されませんでした。

推奨処置:

- 挿入を要求したボリュームが挿入されていない場合を除き、処置は必要ありません。
- コマンドの出力 (存在する場合) およびデーモンと reqlib のデバッグログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。

Media Manager の状態コード 50

メッセージ: 無効なエントリ変更要求です (invalid change-entry request)

説明: ボリューム情報の変更の無効な要求が、EMM サーバーの vmd に送信されました。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- 該当するコマンドの使用方法の説明を確認して、新しいプロセスを起動するために送信されたパラメータと比較します。

Media Manager の状態コード 51

メッセージ: このロボット形式を自動取り出しできません (cannot auto-eject this robot type)

説明: メディアの取り出しによるボリューム位置情報の変更要求が vmd に送信されましたが、このボリュームのロボット形式ではメディアの自動取り出しがサポートされていません (vmd は、UNIX と Linux の NetBackup Volume Manager デーモンまたは Windows の NetBackup Volume Manager サービスです)。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- ボリューム位置情報の変更要求が、互換性がない、以前のバージョンのソフトウェアが実行されているシステム上の vmd に送信されていないことを確認します。(ボリューム位置情報の変更要求は、新しくリリースされたバージョンのソフトウェアでサポートされるロボット形式の取り出しを含む要求です。)

Media Manager の状態コード 52

メッセージ: このロボット形式を自動取り込みできません (cannot auto-inject this robot type)

説明: メディアの取り込みによるボリューム位置情報の変更要求が vmd に送信されましたが、このボリュームのロボット形式ではメディアの自動取り込みがサポートされていません (vmd は、UNIX と Linux の NetBackup Volume Manager デーモンまたは Windows の NetBackup Volume Manager サービスです)。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- ボリューム位置情報の変更要求が、互換性がない、以前のバージョンのソフトウェアが実行されているシステム上の vmd に送信されていないことを確認します。(ボリューム位置情報の変更要求は、新しくリリースされたバージョンのソフトウェアでサポートされるロボット形式の取り込みを含む要求です。)

Media Manager の状態コード 53

メッセージ: ボリューム移動モードが無効 (invalid volume move mode)

説明: ロボット関連の要求で、関連する一部のソフトウェアコンポーネントでサポートされていないメディア移動オプションが指定されました。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- ロボット要求が、その特定の要求がサポートされているソフトウェアのバージョンが実行されているシステムに送信されていることを確認します。

Media Manager の状態コード 54

メッセージ: ロボット番号とロボット形式が一致しません (robot number and robot type mismatch)

説明: ボリューム構成へのボリュームの追加またはボリューム構成内のボリュームの変更が要求されましたが、ボリュームに関連付けられたロボット番号はすでに使用中です。同じロボット番号で異なるロボット形式がロボット内の他のボリュームに関連付けられています。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- EMM データベースの各物理ロボットで、ロボット番号が一意であることを確認します。ロボットを削除してから再度追加します。ロボット番号が重複して使用されている場合、一意のロボット番号を使用します。メディア管理インターフェースを使用して、ボリュー

ム構成内のすべてのボリュームで現在使用されているロボット番号を識別します。コマンドラインインターフェースを使用する場合、要求に関連するロボット番号に対して適切なロボット形式を指定します。

Media Manager の状態コード 55

メッセージ: ロボット番号とボリュームグループが一致しません (robot number and volume group mismatch)

説明: ボリューム構成へのボリュームの追加またはボリューム構成内のボリュームの変更が要求されましたが、ボリューム構成の変更に関連するロボット番号およびボリュームグループが、ボリュームグループの要件と矛盾します。ボリュームグループ内のすべてのボリュームは、同じロボット番号を持つことを含め、同じ位置情報を持つ必要があります。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- 指定したロボット番号とボリュームグループが、矛盾しないことを確認します。ボリュームグループ内のボリュームが特定のロボット番号を持つ場合、異なるロボット番号を持つボリュームをボリュームグループに追加することはできません。あるロボットボリュームグループから他のロボットボリュームグループに、ボリュームを直接移動することはできません。これは、操作の途中でロボット番号に矛盾が発生する(変更されるボリュームエントリと変更されないボリュームエントリが存在する) ためです。要求で異なるボリュームグループを選択するか、ボリュームグループを自動的に選択するようにします。ボリュームグループの選択は、使用している特定のインターフェースによって異なります。

Media Manager の状態コード 57

メッセージ: ボリュームグループの自動生成エラー (error auto-generating volume group)

説明: ボリュームグループ名の自動生成を使用した、ボリューム構成へのボリュームの追加またはボリューム構成内のボリュームの変更が要求されましたが、利用可能な組み合わせがすべて使用されているため、一意のボリュームグループ名を生成できません。

推奨処置: 対象のロボット番号内のボリュームグループにボリュームを統合して、新しいボリュームグループを自動的に生成できるようにするか、使用したい特定のボリュームグループ名を指定します。

Media Manager の状態コード 58

メッセージ: デーモンがソケットを取得できません (daemon cannot obtain socket)

説明: vmd はソケットにバインドできません。vmdUNIX および Linux の場合は NetBackup Volume Manager デーモン、Windows の場合は NetBackup Volume Manager サービスです。vmd が構成されているポート番号にバインドしようとすると、システムコールが失敗します。このシステムコールは、通常、vmd デーモンまたはサービスの起動の前に別のプロセスがポートを取得したことによって失敗します。

推奨処置:

- デーモンのデバッグログで、システムエラーについての詳細なメッセージを調べます。
- 他のプロセスがポートを使用している場合、他のシステムコマンドを実行してそのプロセスを判別します。その結果に基づいて、サービスのファイルまたはマッピングのポート番号を変更するか、ポートを取得しているプロセスを停止します。
- UNIX および Linux のみ: kill コマンドを実行して vmd を停止すると、このエラーが発生することがあります。vmd を停止するには、コマンドライン要求 vmctrldbm -t を使用することをお勧めします。kill コマンドを実行してこのプロセスを停止すると、次にプロセスが再起動されたときに、割り当てられていたポートにバインドされない場合があります。ソケットの問題が発生した場合、デーモンのデバッグログには次のような行が含まれます。

  ```
  unable to obtain bound socket, Address already in use (125)
  ```

Media Manager の状態コード 59

メッセージ: デーモンが接続の承認に失敗しました (daemon failed accepting connection)

説明: システムコールのエラーのため、 が新しい接続を受け入れることができません。(は、UNIX および Linux の NetBackup Volume Manager デーモンおよび Windows の NetBackup Volume Manager サービスです。)Explanation:vmdvmd

推奨処置:

- デーモンのデバッグログで、システムエラーについての詳細なメッセージを調べます。コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- デバッグログからシステムコールの失敗を特定して、オペレーティングシステムの機能のうち、この失敗に関連するものについて調べます。

Media Manager の状態コード 60

メッセージ: このホストで操作を実行できません (cannot perform operation on this host)

説明: 要求された操作は、特定のホストでは機能しません。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- ロボットインベントリの更新は、ロボット制御およびドライブが構成されているホストでのみ開始してください。

Media Manager の状態コード 61

メッセージ: ロボット番号とロボットホストが一致しません (robot number and robot host mismatch)

説明: ボリューム構成へのボリュームの追加、ボリューム構成内のボリュームの変更、またはロボットインベントリの更新が要求されましたが、同じロボット内の他のボリューム (同じロボット番号を持つボリュームとして定義される) のロボットホストと異なるロボットホストが指定されました。特定のロボット番号 (たとえば、0) を持つ EMM データベース内のすべてのボリュームは、同じロボットホスト名を持つ必要があります。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- ロボットが構成されているすべてのホストで、大文字と小文字の区別も含め、同じホスト名になるようにデバイス構成にロボットホストを指定します。その後、要求を再発行します。または、ボリュームグループを移動することによって、すべてのボリュームをロボットボリュームグループからスタンドアロンに論理的に移動し、その後ロボット内に戻します。ロボット構成で使用するホスト名として、ロボットホストを指定します。その後、要求を再発行します。

Media Manager の状態コード 62

メッセージ: パイプへの入力のリダイレクトに失敗しました (failed redirecting input to pipe)

説明: システムパイプを作成できません。

推奨処置: インターフェースの出力でシステムエラーを特定して、オペレーティングシステムの機能のうち、この失敗に関連するものについて調べます。

Media Manager の状態コード 63

メッセージ: 子プロセスはシグナルによって強制終了されました。(child process killed by signal)

説明: 予想外のシグナルによって、ロボットインベントリの更新処理が停止されました。

推奨処置: インターフェースの出力およびデバッグログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。

Media Manager の状態コード 64

メッセージ: 待機する子プロセスがありません (no child process to wait for)

説明: メディア管理インターフェースが子プロセスの完了を待機していましたが、待機している子プロセスが存在しないことが検出されました。

推奨処置:

- インターフェースの出力およびデバッグログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- 操作を再試行 (または別のメディア管理インターフェースを使用して試行) し、ログを調べます。

Media Manager の状態コード 65

メッセージ: ボリュームグループは存在しません (volume group does not exist)

説明: 要求の処理中に、EMM データベース内の既存のボリュームエントリでボリュームグループを検出できません。

推奨処置:

- インターフェースの出力およびデバッグログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- メディア管理インターフェースを使用して、EMM データベースのデータ整合性または一貫性の問題を確認します。ボリュームエントリを削除または移動して、ボリュームグループの問題を修正します。

Media Manager の状態コード 67

メッセージ: 終了状態を送信できません (unable to send exit status)

説明: 要求された操作の状態を が要求元に送信できません。(は、UNIX および Linux の NetBackup Volume Manager デーモンおよび Windows の NetBackup Volume Manager サービスです。)Explanation:vmdvmd

推奨処置:

- デーモンのデバッグログで、システムエラーについての詳細なメッセージを調べます。コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- デバッグログで送信または書き込みシステムコールの失敗を特定して、オペレーティングシステムの機能のうち、この失敗に関連するものについて調べます。
- `reqlib` のデバッグログを有効にして、操作を再試行し、デバッグログおよびアプリケーションインターフェースの出力を調べて、要求を送信するコマンドまたはアプリケーションインターフェースが途中で異常終了されているかどうかを確認します。

Media Manager の状態コード 68

メッセージ: ボリュームグループにボリュームが多すぎます (too many volumes in volume group)

説明: ボリューム構成へのボリュームの追加またはボリューム構成内のボリュームの変更が要求されましたが、使用可能な最大ボリューム数に達しました。ボリューム数の制限は、特定のロボット形式で使用可能なボリューム数に基づいています。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- ボリュームが EMM データベースで定義されているかどうかを確認します。ロボット内に存在しない可能性があるスロット番号 0 (ゼロ) に関連付けられたボリュームが、EMM データベースで定義されている可能性があります。ロボットインベントリを実行します。ロボットの内容レポートを表示し、開始スロット番号を調べます。開始スロット番号が 1 で、ロボットのスロット 0 (ゼロ) に定義されているボリュームが存在する場合、ボリュームエントリを削除するか、またはスタンドアロンに移動して利用可能な残りのメディアスロットを使用できるようにします。

Media Manager の状態コード 69

メッセージ: vmd への要求の送信に失敗しました (failed sending request to vmd)

説明: サーバープロセスへの初期接続は正常に実行されましたが、要求を vmd または oprd に送信できません (vmd は、UNIX と Linux の NetBackup Volume Manager デーモンまたは Windows の NetBackup Volume Manager サービスで、oprd はオペレータ要求デーモンまたはプロセスです)。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- vmd または oprd プロセスが、要求元から接続を受信した後も継続して実行されていたかどうかを確認します。netstat -a または同等のソケット診断ユーティリティを実行します。サーバーの処理がハングアップしていないか、次を確認します:
  - サーバー側システムのデーモンのデバッグログ
  - vmd または oprd の処理の状態

Media Manager の状態コード 70

メッセージ: vmd に接続できません [ホスト *ホスト名上*]

説明: vmd (UNIX および Linux の NetBackup Volume Manager デーモンまたは Windows の NetBackup Volume Manager サービス) または oprd (オペレータ要求デーモンまたはプロセス) への接続時に、タイムアウトが発生しました。この問題は、接続が試行されたときにサーバープロセスが実行されていない場合に発生します。ネットワークまたはサーバーの負荷が大きいために応答時間が長くなる場合にも発生することがあります。

推奨処置:

- vmd が接続を受信するホスト上で、デーモンまたはサービスが実行中であることを確認します。(ホストは、Media Manager ホスト、デバイスホストまたは EMM サーバーです)。デーモンまたはサービスが実行されていない場合、これらを起動します。Windows では、vmd は NetBackup Volume Manager サービスです。
- vmd をすでに実行している場合は、コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーに関する詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- 構成で正しいホスト名が定義されていることを確認します。

- services ファイルを確認します。UNIX および Linux の場合、/etc/services ファイル (NIS を使用する場合は NIS サービス) に vmd サービスのエントリが存在することを確認します。(vmd サービスは常に oprd を起動します)。Windows の場合、%systemroot%¥system32¥drivers¥etc¥services ファイルに vmd の正しいエントリが存在することを確認します。また、services ファイル内の vmd のポート番号が、ポート番号構成と一致することも確認します。ポート番号は、vmd(1M) のマニュアルページに記載されています。
- オペレーティングシステムのすべてのパッチまたは Service Pack がインストールされていることを確認します。
- Media Manager 構成のチューニングを確認して、vmd に対する負荷が vmd の要求処理能力を超えていないかどうかを調べます。vm.conf ファイルの、負荷を増加させるエントリを調べます。パフォーマンスが問題である場合、より高いパフォーマンスのサーバー上およびファイルシステム上に EMM データベースを配置することを検討します。ボリューム構成内のボリューム数を削減するには、インベントリフィルタリングがサポートされているロボット形式に対してインベントリフィルタリングを使用します。
- ipcs -a などのユーティリティを調べて、共有メモリが適切に機能していることを確認します。共有メモリに接続できないために、oprd プロセスが応答しないこともあります。

Media Manager の状態コード 71

メッセージ: vmd への送信に失敗しました (failed sending to vmd)

説明: vmd ソケットへのデータの書き込みが失敗しました。vmd は、NetBackup Volume Manager デーモン (UNIX および Linux の場合) または NetBackup Volume Manager サービス (Windows の場合) です。

推奨処置:

- コマンドの出力 (存在する場合) およびデーモンと reqlib のデバッグログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- vmd を実行中のシステムを特定します。システムは通常、Media Manager ホストまたは EMM サーバーと呼ばれ、一部のユーザーインターフェースではローカルシステムがデフォルトになります。このエラーは、ネットワークの高負荷、オペレーティングシステムのパッチや Service Pack の不備、vmd プロセスの予想外のエラーが原因で発生することがあります。

Media Manager の状態コード 72

メッセージ: vmd からの受信に失敗しました (failed receiving from vmd)

説明: vmd ソケットからのデータの読み込みが失敗しました。vmd は、NetBackup Volume Manager デーモン (UNIX および Linux の場合) または NetBackup Volume Manager サービス (Windows の場合) です。

推奨処置:

- コマンドの出力 (存在する場合) およびデーモンと reqlib のデバッグログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- vmd を実行中のシステムを特定します。システムは通常、Media Manager ホストまたは EMM サーバーと呼ばれ、一部のユーザーインターフェースではローカルシステムがデフォルトになります。このエラーは、ネットワークの高負荷、オペレーティングシステムのパッチや Service Pack の不備、vmd プロセスの予想外のエラーが原因で発生することがあります。また、要求した操作が指定した期間内に完了しなかったため、ソケットの読み込みが失敗した可能性もあります。vmd に対する要求には、ロボットプロセスと vmd の相互操作の影響を受けるものもあるため、ロボット制御ホストのシステムログでエラーを確認します。

Media Manager の状態コード 73

メッセージ: 無効な問い合わせ形式 (invalid query type)

説明: 無効なボリュームを問い合わせる要求が試行されました。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- Media Manager およびユーザーインターフェースのすべてのバイナリが、互換性のあるバージョンであることを確認します。

Media Manager の状態コード 74

メッセージ: 無効なクリーニング数 (invalid number of cleanings)

説明: ボリューム構成内の 1 つ以上のボリュームで、残りのクリーニング数を変更するように要求されましたが、指定された値が許容範囲内にありません。バーコード規則の[マウントまたはクリーニング数 (Number of Mounts or Cleanings)]フィールドでクリーニング数の値が無効なこともあります。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- 0 から 2,147,483,647 の範囲でクリーニング数の値を指定します。

Media Manager の状態コード 75

メッセージ: 形式の変更が無効です (invalid change type)

説明: 無効なボリューム変更要求が試行されました。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- Media Manager およびユーザーインターフェースのすべてのバイナリが、互換性のあるバージョンであることを確認します。

Media Manager の状態コード 76

メッセージ: ホスト名を取得できません (cannot get host name)

説明: ローカルホスト名の取得中に、システムコール `gethostname(3C)` が失敗しました。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- デバッグログからシステムコールの失敗を特定して、オペレーティングシステムの機能のうち、この失敗に関連するものについて調べます。`hostname` システムコマンドを実行して、コマンドの動作が適切であることを確認します。

Media Manager の状態コード 78

メッセージ: データベースにバーコードが存在しません (barcode does not exist in database)

説明: バーコードの要求による問い合わせボリュームは指定したバーコードや、バーコードとメディア形式があるボリュームエントリを返しませんでした。

推奨処置:

- デーモンおよび reqlib のデバッグログで、エラーに関する詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- EMM データベースで、ボリュームが適切に構成されていることを確認します。tpconfig -d コマンドを実行して、構成されている EMM サーバーのリストを表示します。適切な EMM サーバーを現在のサーバー (管理中のサーバー) として選択します。ボリューム問い合わせで一致するボリュームが検出されるように、必要に応じてボリューム構成またはデバイス構成の更新、ボリュームのプロパティの変更、または検索条件の調整を行います。正しいスロット場所にあるメディアの場合、ボリューム構成のバーコードフィールドがロボットライブラリのバーコードリーダーで解釈される実際のバーコードと一致するように、バーコードの更新要求または再スキャンを実行します。

Media Manager の状態コード 79

メッセージ: 指定されたロボットは vmd に認識されません (specified robot is unknown to vmd)

説明: 位置情報からボリュームの問い合わせが要求されました。指定されたロボット番号、ロボット形式およびロボットホストと一致するボリュームが、対象のボリューム構成で検出されませんでした。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- EMM データベースで、ボリュームが適切に構成されていることを確認します。tpconfig -d コマンドを実行して、構成されている EMM サーバーのリストを表示します。適切な EMM サーバーを現在のサーバー (管理中のサーバー) として選択します。ボリュームの位置情報の問い合わせで一致するボリュームが検出されるように、必要に応じてボリューム構成またはデバイス構成の更新、ボリュームのプロパティの変更、または検索条件の調整を行います。

Media Manager の状態コード 80

メッセージ: エラーが存在するために、データベースを更新できません (cannot update database due to existing errors)

説明: 既存のエラーが原因で、vmphyinv コマンドによって EMM データベースを更新できません。考えられるエラーは、次のとおりです。

- テープヘッダーから読み込まれたメディア ID と同じメディア ID を持ち、異なるロボットに属する Media Manager ボリュームレコードが存在する。
- 割り当てられたボリュームレコードのメディア形式、メディア GUID またはボリュームプールを変更する必要がある。
- バーコードの競合が検出され、vmphyinv を実行するには既存のボリュームレコードのバーコードを変更する必要がある。

推奨処置: vmphyinv コマンドを実行すると、エラーのリストが生成されます。ユーティリティを再度実行する前に、出力を確認してこれらすべてのエラーを解決します。

Media Manager の状態コード 81

メッセージ: ロボット形式とボリュームグループが一致しません (robot type and volume group mismatch)

説明: ボリューム構成へのボリュームの追加またはボリューム構成内のボリューム位置情報の変更が要求されましたが、ボリューム構成の変更に関連するロボットホストおよびボリュームグループが、ボリュームグループの要件と矛盾します。ボリューム構成の変更に関連するロボット形式およびボリュームグループが、ボリュームグループの要件と矛盾します。ボリュームグループ内のすべてのボリュームは、同じロボット形式を持つことを含め、同じ位置情報を持つ必要があります。要求された操作が、特別な名前が付けられていないボリュームグループである「---」をロボットの位置情報に関連付けようとした可能性があります。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- 指定したロボットの位置情報およびボリュームグループが、指定したボリュームグループに存在する、ボリューム構成内の他のボリュームと矛盾しないことを確認します。特別な名前が付けられていないボリュームグループのボリュームをロボットの位置情報に移動する場合、新しいボリュームグループまたは自動生成されたボリュームグループに移動させてください。要求で異なるボリュームグループを選択するか、ボリュームグループを自動的に選択するようにします。ボリュームグループの選択は、使用している特定のインターフェースによって異なります。

Media Manager の状態コード 82

メッセージ: ロボットホストとボリュームグループが一致しません (robot host and volume group mismatch)

説明: ボリューム構成へのボリュームの追加またはボリューム構成内のボリューム位置情報の変更が要求されましたが、ボリューム構成の変更に関連するロボットホストおよびボリュームグループが、ボリュームグループの要件と矛盾します。ボリュームグループ内のすべてのボリュームは、同じ位置情報を持つ必要があります。同じロボットホストを持つことも含まれます。ここで、同じロボットホストとは、大文字と小文字の区別も含め、同じロボットホスト名を持つロボットホストです。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- 指定したロボットの位置情報およびボリュームグループが、指定したボリュームグループに存在する、ボリューム構成内の他のボリュームと矛盾しないことを確認します。ロボットホストにボリュームを追加する場合、異なる形式のロボットホスト名を使用しないでください。たとえば、acme は acme.symantec.com とは異なります。ボリュームグループ内の他のボリュームで使用されているホスト名と同じホスト名を使用します。ボリュームグループ内のボリュームのロボットホストを変更する必要がある場合、1 回のボリュームグループの移動要求 (特定のメディア管理インターフェースのみで利用可能) によってボリュームグループをスタンドアロンの場所に移動します。次に、ボリュームグループをロボットの位置情報に戻します。新しいボリュームグループに関連付ける、目的のロボット制御ホストを指定します。

Media Manager の状態コード 83

メッセージ: デバイスの管理エラー (device management error)

説明: vmphyinv の実行中にいずれかのデバイス管理エラーが発生しました。

推奨処置: コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。

Media Manager の状態コード 84

メッセージ: このマシンはデータベースホストではありません (this machine is not the database host)

説明: ローカルホスト以外のホストで、vmd の起動が要求されました。vmd は、NetBackup Volume Manager デーモン (UNIX および Linux の場合) または NetBackup Volume Manager サービス (Windows の場合) です。

デフォルト以外の vmd のポート番号、またはサポートされていないオプションの使用は、vmd を起動するインターフェースで参照するホストおよびポートに影響する場合があります。

推奨処置:

- vmd を実行する必要があるホストにログオンし、そのホストで vmd を起動してローカルホストのみで vmd を開始します。UNIX および Linux の場合、/usr/openv/volmgr/bin/vmd [-v] を実行します。Windows の場合、[管理ツール]の[サービス]で NetBackup Volume Manager サービスを起動します。
- 問題に関する詳しい説明については、コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーの詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- ポート番号が一貫していることを確認します。

Media Manager の状態コード 85

メッセージ: Volume デーモンの fork に失敗しました (volume daemon fork failed)

説明: システムからのエラーのため、Media Manager のデーモンまたはサービスが子プロセスを作成できません。多くの場合、これは、システムリソースの可用性に基づく一時的なエラーです。

推奨処置:

- 後でサービスを再起動するか、プロセス数を制限している、システムの問題を調べます。
- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。

Media Manager の状態コード 86

メッセージ: 一時出力ファイルを開けませんでした (failed opening tmp output file)

説明: vm.conf ファイルまたは一時作業ファイルを開くことができません。

推奨処置: UNIX および Linux の場合、/usr/openv/volmgr/misc ディレクトリ、/tmp ディレクトリおよび /usr/openv/volmgr/vm.conf ファイルの存在および権限を確認し

ます。Windows の場合、*install_path*¥Volmgr¥vm.conf ファイルが存在することと[セキュリティ]プロパティを確認します。

Media Manager の状態コード 87

メッセージ: 一時出力ファイルのリダイレクトに失敗しました (failed redirecting tmp output file)

説明: インターフェースの出力先を一時ファイルからプロセスの標準出力へ変更中に、システムコール dup2(3C) が失敗しました。

推奨処置: 開いた状態のファイル数のリソース制限に関連するオペレーティングシステムの機能を調べます。プロセスに、関係のないシグナルによる割り込みが発生していないことを確認します。

Media Manager の状態コード 88

メッセージ: 子プロセスの開始に失敗しました (failed initiating child process)

説明: コマンドを実行できません。このエラーは、コマンドの権限で実行が許可されていない場合またはメモリやスワップ領域などのシステムリソースが不足している場合に発生することがあります。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- vmcheckxxx、vmupdate および oprd のバイナリの権限および (Windows の場合) インストールされた rdevmi のバイナリの権限を確認します。

Media Manager の状態コード 89

メッセージ: 別のデーモンがすでに存在しています (another daemon already exists)

説明: vmd (UNIX および Linux の NetBackup Volume Manager デーモンまたは Windows の NetBackup Volume Manager サービス) を開始しましたが、vmd はすでに実行されていることがデーモンまたはサービスのロックファイルから検出されました。

推奨処置: vmd がすでに実行されているかどうかを確認します。実行中の vmd デーモンまたはサービスを停止してから、別の vmd デーモンまたはサービスを起動します。vmctrldbm -t を実行して、実行中の vmd を停止します。Windows の場合、システムのサービスインターフェースを使用します。デーモンまたはサービスが異常終了した場合、ロックファイルを削除します。ロックファイルは、/usr/openv/volmgr/misc/vmd.lock

(UNIX および Linux の場合) または *install_path*¥Volmgr¥misc¥vmd.lock (Windows の場合) です。その後、vmd を再起動します。

Media Manager の状態コード 90

メッセージ: ボリュームプールが無効 (invalid volume pool)

説明: ボリュームの追加、ボリュームのボリュームプールの変更、バーコード規則の追加、バーコード規則の変更のいずれかが要求されました。要求された変更に関連するボリュームプール名またはボリュームプール番号が、ボリュームプールの要件と矛盾します。

これらの要件は、次のとおりです。

- スクラッチプール内のボリュームは、他のプールに移動されるまで割り当てることができません。
- ボリュームプール番号は、負の値にはしないでください。
- ボリュームプール名は、1 文字から 20 文字の印字可能な ASCII 文字で構成されている必要があります。空白は使用できません。
- メディア形式のクリーニングを指定するバーコード規則のエントリに対して有効なプールは None ボリュームプールのみです。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- 指定したボリュームプールが、前述の要件に違反していないことを確認します。vmpool コマンドを実行して、プールの情報を表示します。vmrule コマンドを使用してバーコード規則の情報を表示します。データベースが不整合な場合や壊れている場合には、必要に応じてボリュームプールやバーコード規則を追加または変更して不整合を修正します。

Media Manager の状態コード 92

メッセージ: 割り当てられたボリュームを削除できません (cannot delete assigned volume)

説明: ボリュームの削除が要求されましたが、ボリュームは現在割り当て済みです。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。

- 割り当て済みのボリュームは削除できません。ボリューム上に重要なデータが存在しない場合、適切なアプリケーションインターフェース (NetBackup では `bpexpdate`) を使用してメディアの割り当てを解除します。その後、ボリュームの削除要求を再試行します。

Media Manager の状態コード 93

メッセージ: ボリュームはすでに割り当てられています (volume is already assigned)

説明: ボリュームの割り当てが要求されましたが、ボリュームはすでに割り当てられています。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- すでに割り当てられているボリュームを手動で割り当てないでください。ボリュームがすでに NetBackup カタログバックアップに割り当てられている場合だけ、NetBackup カタログバックアップにそのボリュームを割り当てることができます。すべてのロボットのメディアすべてで末尾の 6 文字に一意のバーコードを常に使用するか、メディア ID 生成規則を使用して、ロボットインベントリの更新で一意のメディア ID が生成されるようにします。

Media Manager の状態コード 94

メッセージ: ボリュームは、指定されたプールに存在しません (volume is not in specified pool)

説明: 指定されたボリュームプールからのボリュームの割り当てが要求されましたが、そのボリュームは異なるボリュームプール内に存在します。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- ボリュームを手動で割り当てる場合、ボリュームに関連付けられたボリュームプールを指定します。すべてのロボットのメディアすべてで末尾の 6 文字に一意のバーコードを常に使用するか、メディア ID 生成規則を使用して、ロボットインベントリの更新で一意のメディア ID が生成されるようにします。

Media Manager の状態コード 95

メッセージ: メディア ID は指定されたメディア形式ではありません (media ID is not the specified media type)

説明: 指定されたメディア形式のボリュームの割り当てまたは追加が要求されましたが、そのボリュームまたは物理的に類似したボリュームとメディア形式が異なります。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- ロボットインベントリを更新してボリューム構成を変更する場合は、カートリッジの形式が物理的に同じであるすべてのボリュームが、1 つのメディア形式 (HCART など) にマッピングされていることを確認します。これにより、ロボットライブラリ内のすべてのメディアが互換性のあるドライブ形式のドライブにマウントされます。
- ボリュームを手動で割り当てる場合も、ボリュームに関連付けられたメディア形式を指定します。必ず、すべてのロボットのメディアすべてで、末尾の 6 文字に一意のバーコードを使用します。ロボットインベントリを更新するときに一意のメディア ID が生成されるように、メディア ID 生成規則を使用することもできます。

Media Manager の状態コード 96

メッセージ: oprd が異常な状態を戻しました (oprd returned abnormal status)

説明: `oprd` サービス (オペレータ要求デーモンまたはプロセス) の要求で、異常な状態が返されました。

推奨処置:

- Windows で、デバイスを自動構成するか、NetBackup Device Manager サービスを GUI またはコマンドラインインターフェースから開始するときに、システムのサービス構成でサービスが有効になっていることを確認します。
- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- 通常、特定のホストで発生するデバイス管理に関連するエラーは、オペレータ要求デーモンやプロセスのエラー、およびリモートデバイス管理のエラーとともに発生します。`oprd` を起動または実行しているホストのデバッグログおよびシステムログやアプリケーションログで、エラーを確認します。多くの場合、このホストは対象のデバイスホストまたはスキャンホストです。

  `oprd` によって処理されて失敗した可能性がある要求には、次のものが含まれます。

- ドライブの停止、起動またはリセット
- ドライブコメントの変更
- マウント要求の拒否または再送信
- ドライブの割り当て
- `ltid` の起動または停止
- `ltid` の状態の取得
- ドライブ状態の表示
- 保留中の操作の管理
- NDMP 属性の設定
- デバイスの構成
- ドライブのクリーニング
- ホストのバージョン情報とデバイス構成情報の取得
- 共有ドライブのスキャン

Media Manager の状態コード 97

メッセージ: 規則が規則データベースに存在しません (rule does not exist in rule database)

説明: バーコード規則の変更または削除が要求されましたが、指定したバーコードタグを持つバーコード規則が見つかりません。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- EMM データベースにある設定済みのバーコード規則のリストを表示します。変更要求や削除要求、またはターゲットホスト上の指定したバーコードタグを調整します。要求を再試行するとバーコード規則が見つかります。

Media Manager の状態コード 101

メッセージ: メディア形式とボリュームグループが一致していません (media type and volume group mismatch)

説明: ボリューム構成へのボリュームの追加またはボリューム構成内のボリューム位置情報の変更が要求されましたが、ボリューム構成の変更に関連するロボットホストおよびボ

リュームグループが、ボリュームグループの要件と矛盾します。ボリューム構成の変更に関連するメディア形式およびボリュームグループが、ボリュームグループの要件を満たしていません。ボリュームグループ内のボリュームすべてが同じメディア形式であることを含め、位置情報が同じである必要があります。データに使用されるメディア形式および関連するクリーニングメディア形式は、ボリュームグループの制限により、同じであると見なされます。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- 指定したメディア形式およびボリュームグループが、指定したボリュームグループに存在する、ボリューム構成内の他のボリュームと矛盾しないことを確認します。要求で異なるボリュームグループを選択するか、ボリュームグループを自動的に選択するようにします。ボリュームグループの選択は、使用しているインターフェースによって異なります。

Media Manager の状態コード 102

メッセージ: 無効なプールデータベースエントリ (invalid pool database entry)

説明: ボリュームプールデータベースが破損しています。インストールされている製品バイナリと互換性のないレコードがデータベース内に含まれています。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- `vmpool` を実行して、ボリュームプールデータベースの整合性を調べます。デーモンのデバッグログファイルに、プールレコード内に存在すると予想されるフィールド数および検出されたフィールド数が表示されます。プールデータベースを手動で修正できない場合、プールデータベースの保存されているバージョンのリストアを行います。

Media Manager の状態コード 104

メッセージ: プールデータベースへの追加に失敗しました (failed appending to pool database)

説明: ボリュームプール構成のボリュームプールの追加、変更、または削除を要求しましたが、ボリュームプールのデータベースファイルにプールレコードを追加することはできません。

推奨処置:

- デーモンのデバッグログで、システムエラーについての詳細なメッセージを調べます。『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- 以下で、データベースの書き込み権限および書き込み可能なファイルシステム領域を調べます。
  - UNIX および Linux の場合: `/usr/openv/volmgr/database/poolDB`
  - Windows の場合: *install_path*¥Volmgr¥database¥poolDB

Media Manager の状態コード 105

メッセージ: プール名が、プールデータベース内で一意ではありません (poolname is not unique in pool database)

説明: ボリュームプール構成へのボリュームプールの追加が要求されましたが、指定されたプール名が既存のボリュームプール名と同じです。

推奨処置: ボリュームプールの追加要求では、対象の EMM データベースホストでまだ使用されていないボリュームプール名を指定します。

Media Manager の状態コード 109

メッセージ: プールがプールデータベースに存在しません (pool does not exist in pool database)

説明: 要求された操作で、指定されたボリュームプールがボリュームプール構成内で検出されませんでした。このエラーコードを戻す可能性がある要求は、次のとおりです。

- ボリュームプールの追加、変更、削除または問い合わせ
- バーコード規則の追加または変更
- ボリュームの追加または変更
- スクラッチボリュームの問い合わせ
- ロボットインベントリのレポートまたは更新

推奨処置:

- デーモンおよび `reqlib` のデバッグログで、エラーに関する詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- EMM サーバーで、ボリュームが適切に構成されていることを確認します。`tpconfig -d` コマンドを実行して、構成されている EMM サーバーのリストを表示します。対象

のデバイスの適切な EMM サーバーであるホストと同じサーバーを現在のサーバー (管理対象サーバー) として選択します。

- 要求した操作によって、要求したボリュームプールを検出できるように、必要に応じてボリューム構成またはデバイス構成の更新、ボリュームのプロパティの変更、または検索条件の調整を行います。EMM データベースとボリュームプールデータベース間の不一致を調べて、必要に応じて以前の状態からこれらのデータベースのリストアおよび修復を行います。

Media Manager の状態コード 110

メッセージ: プールは使用中です (pool is in use)

説明: メディアプールの操作はメディアプールが使用中であるため失敗しました。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- ファイルシステムとボリュームプールデータベースの整合性を次のように調べます。
  - UNIX および Linux の場合: `/usr/openv/volmgr/database/poolDB`
  - Windows の場合: *install_path*`¥Volmgr¥database¥poolDB`
- メディアプールがバーコードルールなど他の表によって使用中ではないことを確認します。

Media Manager の状態コード 111

メッセージ: 指定されたプールは空ではありません (the specified pool is not empty)

説明: ボリュームプールの削除が要求されましたが、プールが空でないか、指定したボリュームプールに現在も関連付けられているボリュームが存在するかどうかを判別できませんでした。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- メディア管理インターフェースを使用して、削除するように指定したプールに関連付けられているボリュームを問い合わせます。ボリュームプール内のすべてのボリュームが他のプールに再度関連付けられたことを確認してから、ボリュームプールの削除を試

行します。ボリュームのボリュームプールを変更するには、ボリュームの変更操作を行います。

Media Manager の状態コード 112

メッセージ: プールのリストにプールがありません (no pools in the pool list)

説明: ボリュームプールリストが空です。

推奨処置: ボリュームプールリストには、少なくとも None、NetBackup、カタログバックアップおよび DataStore の 4 つのプールが存在する必要があります。EMM データベースの整合性を調べます。カタログバックアップから EMM データベースのリストアを行います。

Media Manager の状態コード 113

メッセージ: 無効な期限切れ日付 (invalid expiration date)

説明: ボリューム構成内の 1 つ以上のボリュームに対してメディア期限切れの日付の変更が要求されましたが、指定された日付が無効です。

推奨処置:

メディアの期限切れの日付を変更するときは、メディア管理インターフェースのマニュアルで指定された形式で日付を指定します。

Media Manager の状態コード 114

メッセージ: 無効な最大マウント数 (invalid maximum mounts)

説明: ボリューム構成内に含まれる 1 つ以上のボリュームに対して、書き込みアクセスを使用してボリュームをマウントできる回数の制限を変更するように要求されましたが、指定された値が許容範囲内にありません。バーコード規則の［マウントまたはクリーニング数 (Number of Mounts or Cleanings)］フィールドで最大マウント数の値が無効なこともあります。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- 最大マウント数の値を、0 から 2,147,483,647 の範囲で指定します。

Media Manager の状態コード 115

メッセージ: ボリュームは、期限切れ日付を過ぎています (volume has passed expiration date)

説明: ボリュームの割り当てが要求されましたが、ボリュームは現在のシステム日付に対して期限切れの日付に達しています。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- 物理メディアの有効期間を延長する場合、ボリュームの期限切れの日付を現在のシステム日時以降の日付に変更します。または、期限が切れたメディアを有効期間が残っている他のメディアと交換します。システム日時を確認し、必要に応じて再設定します。

Media Manager の状態コード 116

メッセージ: ボリュームは、最大マウント数を超えています (volume has exceeded maximum mounts)

説明: ボリュームの割り当てが要求されましたが、ボリュームのマウント数が、ボリュームに対して実行可能な最大マウント数を超えました。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- 物理メディアの有効期間を延長する場合、ボリュームの最大マウント数を増やすか、最大マウント数を無制限に設定します。または、期限切れの日付に達したメディアを有効期間が残っている他のメディアと交換します。

Media Manager の状態コード 117

メッセージ: クリーニングカートリッジでは許可されない操作です (operation not allowed on cleaning cartridge)

説明: ボリュームの期限切れの日付または最大マウント数の変更が要求されましたが、ボリュームがクリーニングカートリッジであるため、操作が許可されません。

推奨処置:

- ボリュームがクリーニングカートリッジである場合、残りのクリーニング数の変更など、クリーニングカートリッジに対して有効な操作を実行します。
- ボリュームのメディア形式を判断できない場合、コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーに関する詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- 対象のボリュームがクリーニングテープとして不適切に構成されている場合、そのクリーニングボリュームを削除します。その後、適切なメディア形式の新しいボリュームを定義するオプションを使用してボリューム構成を更新します。

Media Manager の状態コード 118

メッセージ: デフォルトボリュームプールの 1 つを削除できません (cannot delete one of the default volume pools)

説明: 事前定義された特別なボリュームプールのいずれかの削除が試行されましたが、None、NetBackup、Catalog Backup および DataStore ボリュームプールは、ボリュームプール構成内のデフォルトのボリュームプールであるため、削除できません。

推奨処置: None、NetBackup、カタログバックアップおよび DataStore ボリュームプールの削除を試行しないでください。

Media Manager の状態コード 119

メッセージ: 規則データベースエントリが無効 (invalid rule database entry)

説明: バーコード規則のデータベースは破損しています。インストールされている製品バイナリと互換性のないレコードがデータベース内に含まれています。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- `vmrule` を実行して、バーコードルールデータベースの整合性を調べます。デーモンのデバッグログファイルに、バーコード規則レコード内に存在すると予想されるフィールド数および検出されたフィールド数が表示されます。バーコード規則データベースを手動で修正できない場合、バーコード規則データベースの保存されているバージョンのリストアを行います。

Media Manager の状態コード 121

メッセージ: 規則データベースへの追加に失敗しました (failed appending to rule database)

説明: バーコード規則の追加、変更、削除のいずれかが要求されました。バーコード規則レコードをバーコード規則データベースファイルに追加できません。

推奨処置: デーモンのデバッグログで、システムエラーについての詳細なメッセージを調べます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。

Media Manager の状態コード 122

メッセージ: バーコードタグが、規則のデータベース内で一意ではありません (barcode tag is not unique in rule database)

説明: バーコード規則の追加が要求されました。指定したバーコードタグは既存のバーコード規則のタグと重複しています。

推奨処置: バーコード規則の追加要求では、まだ使われていないバーコードタグを指定します。

Media Manager の状態コード 126

メッセージ: vmd に接続する認可が行われていません

説明: vmd からサービスを要求するユーザーが認証または認可されていません。または 2 つのシステムが相互に認証しようとすると問題が発生します。

推奨処置:

- NetBackup のセキュリティについて詳しくは、『vmd セキュリティおよび暗号化ガイド』を参照してください。
  vmd のセキュリティは、NetBackup の認証または認可と、当該 NBU ドメインのマスターサーバーの bp.conf/Host Properties で定義されているメディアサーバーエントリに基づいています。
- デバッグログファイルで、認証または認可の問題についての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- 認証構成を変更して、vmd のセキュリティ構成を修正します。

メモ: ソースと宛先の両方のマシンが 1 つの NBU ドメイン内にあることを確認します。

- 構成ではなく、認証に問題がある可能性がある場合、次のように実行します。
  - 問題があるシステムの `methods_allow.txt` ファイルを調べて、認証が有効であることを確認します。ファイルの場所は、次のとおりです。
    Windows の場合: *install_path*¥NetBackup¥var¥auth
    UNIX と Linux の場合: /usr/openv/var/auth
  - 認証に問題があるシステムの `methods_allow.txt` ファイルから、認証されていないリモートホストを削除します。
    たとえば、ホスト A およびホスト B に問題がある場合、ホスト B のファイルからホスト A を削除し、ホスト A のファイルからホスト B を削除します。
    操作を再試行します。問題が解決しない場合、接続の問題は認証に関連しません。
  - 削除したホストを再度追加して、操作を再試行します。

Media Manager の状態コード 127

メッセージ: 一意のメディア ID を生成できません (unable to generate a unique media ID)

説明: ロボットインベントリの更新またはメディア ID シードを使用した、ボリューム構成へのボリュームの追加が要求されましたが、[use seed] オプションが指定されていないか、利用可能なメディア ID の組み合わせがすべて使用されているため、一意のメディア ID が生成されませんでした。

推奨処置: ロボットインベントリを更新する場合は、ロボットライブラリ内のメディアすべてに読み込み可能なバーコードラベルが付いていることを確認するか、バーコードが付いていないメディアのメディア ID を自動的に生成するシード値を設定して更新を要求します。シード値を指定してボリュームを追加する場合、すでに使用されているメディア ID の文字の組み合わせ以外の組み合わせを許可するシード値を設定します。読み込み可能なバーコードがない可能性があるメディアに関連付けられたスロットを識別するには、コマンドの出力を調べます。

Media Manager の状態コード 129

メッセージ: 無効なドライブ名 (invalid drive name)

説明: EMM/DA に共有ドライブが要求されましたが、ドライブ名が認識されませんでした。

推奨処置:

- デーモンおよび `reqlib` のデバッグログで、エラーに関する詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。

- ドライブ名の長さが 1 文字から 48 文字の ASCII 文字であることを確認します。特殊文字である、ピリオド (.)、プラス記号 (+)、マイナス記号 (-) およびアンダースコア (_) は使用できます。
- すべてのサーバー上で実行されているソフトウェアのバージョンが、適切であることを確認します。

Media Manager の状態コード 130

メッセージ: 要求されたドライブはすでに予約されています (requested drive is already reserved)

説明: EMM/DA で共有ドライブの予約が要求されましたが、そのドライブはすでに他のホスト用に予約されています。

このエラーは通常、次のいずれかの原因によってドライブリソースがオーバーサブスクライブされると発生します。

- ドライブの同じプールに別のスケジューラやアプリケーションがアクセスしている。
- ハードウェアやメディアのエラーのため、ジョブに割り当てられたドライブが利用できない。

推奨処置:

- システムログおよびアプリケーション (bptm) のデバッグログで、ハードウェアまたはメディアのエラーによりドライブが利用できない状態になっていないかを確認します。
- ドライブの予約の問題について詳しくは、コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーに関する詳細なメッセージを調べてください。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。

Media Manager の状態コード 131

メッセージ: 要求されたドライブはホストに対して登録されていません (requested drive is not registered for host)

説明: EMM サーバーに共有ドライブの予約が要求されましたが、そのドライブは要求元のホストによって登録されませんでした。ただし、他のドライブはそのホストによって登録されています。

これは、同じ名前を持つ 2 つの異なるホストが EMM サーバーを使用して異なるドライブリストを登録し、その一方のホストがドライブの予約を要求した場合に発生することがある異常な状態です(vm.conf ファイルの SSO_HOST_NAME エントリによってローカルホスト名が上書きされた場合、ホスト名が同じになります)。

推奨処置: ホスト名および構成ファイルの SSO_HOST_NAME エントリに、一意の (重複していない) 文字列を使用します。

Media Manager の状態コード 132

メッセージ: 要求されたドライブは現在登録されていません (requested drive is not currently registered)

説明: EMM サーバーに共有ドライブの予約または解放が要求されましたが、要求元のホストも他のホストもドライブを登録していませんでした。

推奨処置: これは、異常な状態です。EMM サーバーが停止して、再起動するときに発生することがあります。このエラーが発生すると、要求元のホストが EMM サーバーを使用してドライブを再登録するため、この状態は自動的に処理されます。

Media Manager の状態コード 133

メッセージ: 要求されたドライブは、ホストによって予約されていません (requested drive is not reserved by host)

説明: EMM サーバーに共有ドライブの解放が要求されましたが、そのドライブは要求元のホストによって予約されておらず、他のホストによって予約されていました。

これは、異常な状態です。以下の例のように、ネットワークの問題が発生したり、プロセスが一時停止した場合に発生する可能性があります。

- ホスト A が共有ドライブを予約します。
- ホスト A が一時的に利用できない状態になり、他のホストと通信できなくなります。
- ホスト B は、予約しているホスト (ホスト A) は利用できないと判断します。そのため、ホスト A が無効であることを宣言するように EMM/DA に要求します。
- 他のホスト (ホスト B やホスト C など) でドライブを予約します。
- 最初にドライブを予約していたホストによって、ドライブの解放が試行されます。

推奨処置: 通信の問題の原因であるネットワークまたはプロセスの問題を修正します。ホスト名および構成ファイルの `SSO_HOST_NAME` エントリに、重複していない一意の文字列を使用していることを確認します。

Media Manager の状態コード 134

メッセージ: 要求されたドライブは現在予約されていません (requested drive is not currently reserved)

説明: EMM/DA に共有ドライブの解放が要求されましたが、ドライブはどのホストにも予約されていませんでした。

これは、異常な状態です。以下の例のように、ネットワークの問題が発生したり、プロセスが一時停止した場合に発生する可能性があります。

- ホスト A が共有ドライブを予約します。

- ホスト A が一時的に利用できない状態になり、他のホストと通信できなくなります。
- ホスト B は、予約しているホスト (ホスト A) は利用できないと判断します。そのため、ホスト A が無効であることを宣言するように EMM/DA に要求します。
- 最初にドライブを予約していたホストによって、ドライブの解放が試行されます。

推奨処置: 通信の問題の原因であるネットワークまたはプロセスの問題を修正します。ホスト名および構成ファイルの `SSO_HOST_NAME` エントリに、重複していない一意の文字列を使用していることを確認します。

Media Manager の状態コード 135

メッセージ: 要求されたホストは現在登録されていません (requested host is not currently registered)

説明: 共有ドライブの予約や解放、またはホストに対する無効化の指定が EMM/DA に要求されましたが、ドライブの予約や解放を行うホストまたは無効として指定されるホストが、EMM/DA を使用して登録されていません。

これは、次の状況で発生する異常な状態です。

- EMM サーバーが停止され、再起動された場合。このエラーが発生すると、要求元のホストが EMM サーバーを使用してドライブを再登録するため、この状態は自動的に処理されます。
- ホストの登録が EMM サーバーを使用して解除されていて、そのホストが無効であることを他のホストが宣言している場合。

推奨処置: ホストが無効であると宣言されている場合、ホストを有効にする必要があるかどうかを判断します。根本的なネットワークの問題を修正するか、`ltid` (UNIX および Linux の device デーモンまたは Windows の NetBackup Device Manager サービス) を再起動します。

Media Manager の状態コード 136

メッセージ: 無効なホスト名 (invalid host name)

説明: Media Manager 構成にデバイスホストが追加された、または EMM サーバーに要求が行われましたが、ホスト名が指定可能な長さを超えていました。

推奨処置: ホスト名を ASCII 文字で 256 文字以下に収めます。

Media Manager の状態コード 137

メッセージ: oprd 要求はリモートホストではサポートされていません (oprd request is not supported on the remote host)

説明: オペレータ要求プロセスに、無効な要求が送信されました。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- 対象のホストを特定します。そのホストのすべての Media Manager バイナリが、構成に含まれる他のホストと互換性があるバージョンであることを確認します。必要に応じて、ソフトウェアを更新します。

Media Manager の状態コード 138

メッセージ: メディアの生成規則はすでに存在しています (media generation rule already exists)

説明: ユーザーまたは NetBackup メディア管理インターフェースによって、すでに存在する MEDIA_ID_BARCODE_CHARS 規則の追加が試行されました。同じ規則を再度追加することはできません。

推奨処置: MEDIA_ID_BARCODE_CHARS 規則のリストを再度調べます。

次のマニュアルで、MEDIA_ID_BARCODE_CHARS 規則について説明しています。

『NetBackup 管理者ガイド Vol. 2』の「vm.conf 構成ファイルについて」を参照してください。

Media Manager の状態コード 139

メッセージ: メディアの生成規則は存在しません (media generation rule does not exist)

説明: ユーザーまたは NetBackup メディア管理インターフェースによって、存在しない MEDIA_ID_BARCODE_CHARS 規則の削除が試行されました。

推奨処置: MEDIA_ID_BARCODE_CHARS 規則のリストを再度調べます。

次のマニュアルで、MEDIA_ID_BARCODE_CHARS 規則について説明しています。

『NetBackup 管理者ガイド Vol. 2』の「vm.conf 構成ファイルについて」を参照してください。

Media Manager の状態コード 140

メッセージ: 無効なメディア生成規則 (invalid media generation rule)

説明: ユーザーまたは NetBackup メディア管理インターフェースによって、不適切な MEDIA_ID_BARCODE_CHARS 規則の追加が試行されました。

推奨処置: MEDIA_ID_BARCODE_CHARS 規則が適切に構成されていることを確認します。

次のマニュアルで、MEDIA_ID_BARCODE_CHARS 規則について説明しています。

『NetBackup 管理者ガイド Vol. 2』の「vm.conf 構成ファイルについて」を参照してください。

Media Manager の状態コード 141

メッセージ: 無効なマウント数 (invalid number of mounts)

説明: ボリュームがマウントされた回数の変更が要求されましたが、指定された値が許容範囲内にありません。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- 0 から 2,147,483,647 の範囲でマウント数の値を指定します。

Media Manager の状態コード 142

メッセージ: 無効なオフサイトの場所です (invalid off-site location)

説明: ボリュームのオフサイトの場所が ASCII 文字で 25 文字を超える長さか、印字不可能な文字が含まれています。

推奨処置: ボリュームレコードを追加または変更する場合、オフサイト場所フィールドには印字可能な文字だけが含まれ、ASCII 文字で 25 文字以下であることを確認します。

Media Manager の状態コード 143

メッセージ: 無効なオフサイトの送信日付です (invalid off-site sent date)

説明: ボリューム構成内に含まれる 1 つ以上のボリュームの、オフサイトへの送付日付の変更が要求されましたが、指定された日付が無効です。

推奨処置: オフサイトへの送信日を変更する場合は、メディア管理インターフェースのマニュアルで指定された形式で日付を指定します。

Media Manager の状態コード 144

メッセージ: 無効なオフサイトの返却日です (invalid off-site return date)

説明: ボリューム構成内に含まれる 1 つ以上のボリュームの、オフサイトからの返却日の変更が要求されましたが、指定された日付が無効です。

推奨処置: オフサイトからの返却日を変更する場合は、メディア管理インターフェースのマニュアルで指定された形式で日付を指定します。

Media Manager の状態コード 145

メッセージ: 要求されたドライブは、ホストによってすでに予約されています (requested drive is already reserved by host)

説明: EMM/DA に共有ドライブの予約が要求されましたが、そのドライブは要求元のホストにすでに予約されています。

これは、異常な状態です。同じ名前を持つ 2 つの異なるホストが、EMM/DA を使用して同じドライブ名を登録した場合に起こる可能性があります。(vm.conf ファイル内の SSO_HOST_NAME エントリがローカルホスト名を上書きすると、同じホスト名が発生します。) この場合、いずれかのホストにドライブが予約されており、もう一方のホストが同じドライブを予約しようとしています。

推奨処置: ホスト名および構成ファイルの SSO_HOST_NAME エントリに、重複していない一意の文字列を使用します。

Media Manager の状態コード 146

メッセージ: データベースのバージョンに互換性がありません (incompatible database version)

説明: 要求元のプロセスまたは vmd で、無効または不明なデータベースや通信プロトコルが検出されました。このエラーの影響を受ける可能性があるデータストアは、ボリューム、ボリュームプール、バーコードルール、グローバルデバイスデータベース、共有ドライブ情報です。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- 対象のコンポーネント (vmd およびデーモンやサービス、ローカルホストやリモートホストのユーザーインターフェースなど) を特定します。すべての Media Manager バイナリが、互換性のあるバージョンであることを確認します。どの要求で無効なバージョンが検出されたかによって、データベースが破損しているかどうかを判断します。適切なインターフェースを使用して、エラー状態に関連する情報を問い合わせます。

Media Manager の状態コード 147

メッセージ: 無効なオフサイトのスロットです (invalid off-site slot)

説明: ボリュームのオフサイトスロット場所の変更が要求されましたが、指定可能な範囲の値が指定されていません。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- 0 から 2,147,483,647 の範囲で、オフサイトスロットの値を指定します。

Media Manager の状態コード 148

メッセージ: 無効なオフサイトのセッション ID です (invalid off-site session ID)

説明: ボリュームのオフサイトセッション ID の変更が要求されましたが、指定された値が許容範囲内にありません。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- 0 から 2,147,483,647 の範囲で、オフサイトセッション ID の値を指定します。

Media Manager の状態コード 149

メッセージ: 現在のバージョンはこの構成をサポートしていません (current version does not support this configuration)

説明: ライセンスが与えられていない機能への参照が試行されたため、要求を実行できません。たとえば、ライセンスが与えられた製品で無効なメディア形式を使用したボリュームの追加要求などです。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- インストールされているライセンスキーのリストを表示して、参照している機能が、現在インストールされているライセンスキーでサポートされていることを確認します。外部オブジェクトの形式を定義しているデータベースが、適切で、破損していないことを確認します。これらのデータベースファイルは、`/usr/openv/var/global` ディレクトリ

(UNIX および Linux の場合) または *install_path*¥NetBackup¥var¥global フォルダ (Windows の場合) に存在する、次のファイルです。

- external_densities.txt
- external_drivetypes.txt
- external_mediatypes.txt
- external_robotics.txt

Media Manager の状態コード 150

メッセージ: このホストを最大許容数を超えて登録しています (registering this host would exceed the maximum allowed)

説明: EMM/DA が、現在登録されていないホストから共有ドライブの登録要求を受信しましたが、この EMM/DA で登録できるホストの最大数に達しています。現在、EMM/DA で登録できるホストの最大数は 255 です。

推奨処置:

- SSO 構成のホスト数を 255 以下に制限します。
- メディアおよびデバイスの管理ドメインを複数のドメインに分割して、すべてのドメインにおいて共有ドライブを登録するホストを 255 以下にします。

Media Manager の状態コード 152

メッセージ: グローバルデバイスデータベースレコードが見つかりません (global device database record not found)

説明: グローバルデバイスデータベースレコードの更新が要求されましたが、指定されたレコードがグローバルデバイスデータベースで検出されませんでした。この状態は、グローバルデバイスデータベースホストの変更後にデバイスの構成が変更された場合に発生します。

推奨処置: レコードが存在しないためにレコードを更新する要求が失敗した場合、不足しているレコードの追加が要求されます。処置は必要ありません。

Media Manager の状態コード 153

メッセージ: デバイスエントリがグローバルデバイスデータベースで一意ではありません (device entry is not unique in global device database)

説明: グローバルデバイスデータベースのレコードの追加が要求されましたが、既存のレコードと同じレコードが指定されています。この状態は、2 つのプロセスが、同じホスト上でデバイス構成を同時に更新した場合に発生します。

推奨処置:

- 単一ソースから変更するように、デバイス構成の変更を調整します。
- サーバー (データベース) 側のグローバルデバイスデータベースの変更状況については、デーモンのデバッグログファイルで、詳細なエラーメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。

Media Manager の状態コード 155

メッセージ: グローバルデバイスデータベースの追加操作に失敗しました (global device database append operation failed)

説明: デバイス構成の変更が要求されましたが、グローバルデバイスデータベースレコードをグローバルデバイスデータベースファイルに書き込むことができません。

推奨処置:

デーモンのデバッグログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。

Media Manager の状態コード 160

メッセージ: グローバルデバイスデータベースのデバイス形式が無効です (the global device database device type is invalid)

説明: デバイス構成の変更要求で、無効なデバイス形式が検出されました。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- 対象のホストを特定します。そのホストのすべての Media Manager バイナリが、構成に含まれる他のホストと互換性があるバージョンであることを確認します。必要に応じて、ソフトウェアを更新します。

Media Manager の状態コード 162

メッセージ: グローバルデバイスデータベースのデバイス名が無効です (the global device database device name is invalid)

説明: デバイス構成の変更要求で、検出されたデバイス名が無効であるか、存在しません。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- 対象のホストを特定します。そのホストのすべての Media Manager バイナリが、構成に含まれる他のホストと互換性があるバージョンであることを確認します。必要に応じて、ソフトウェアを更新します。

Media Manager の状態コード 163

メッセージ: 要求された操作は失敗しました (the operation requested has failed)

説明: 要求された操作が失敗しました。原因は特定できません。

推奨処置: このエラーは多くの原因によって発生します。コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。

Media Manager の状態コード 164

メッセージ: ロボットデーモンが無効なボリューム GUID を戻しました (the robotic daemon returned an invalid volume GUID)

説明: RSM API から無効な RSM GUID が戻されました。(RSM は Microsoft リムーバブル記憶域マネージャです。GUID はグローバル一意識別子です。)

推奨処置:

- システムのアプリケーションログ、リムーバブルストレージシステムインターフェースおよびデーモンと `reqlib` のデバッグログで、エラーに関する詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- 操作を再試行し、ログを調べます。デーモンのデバッグログファイルから、無効な RSM GUID を持つメディア ID を特定します。
- ソフトウェアコンポーネント間に互換性があることを確認します。

Media Manager の状態コード 165

メッセージ: 評価期間が終了しました。

説明: NetBackup の評価期間が終了しました。

推奨処置: ライセンス製品版の NetBackup を入手します。ライセンスの情報については、NetBackup の営業部門またはパートナー企業ご相談窓口までお問い合わせください。

Media Manager の状態コード 166

メッセージ: メディアアクセスポートは利用できません (media access port not available)

説明: ロボットライブラリの中または外へのボリュームの物理的な移動が要求されましたが、メディアアクセスポートが利用できません。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- 移動要求が、互換性のない、以前のバージョンのソフトウェアが実行されているシステムのロボット制御デーモンまたはロボット制御プロセスに送信されていないことを確認します。
- 対象のロボット制御デーモンまたはロボット制御プロセスが、正常に動作していることを確認します。

Media Manager の状態コード 167

メッセージ: データベース内で ADAMM GUID が一意ではありません (ADAMM GUID is not unique in the database)

説明: 追加または変更された EMM データベース内のボリュームエントリに、ADAMM GUID が指定されました。これは、すでに EMM データベース内に存在する他のボリュームの ADAMM GUID と同じ ADAMM GUID です。EMM データベース内のすべてのボリュームには、一意または NULL の ADAMM GUID が必要です(ADAMM は Advanced Device and Media Management、GUID はグローバル一意識別子です)。

推奨処置:

- コマンドの出力 (存在する場合) およびデーモンと `reqlib` のデバッグログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- デーモンのデバッグログファイルから、追加または変更されるボリュームエントリと競合する ADAMM GUID が存在するボリュームを判断します。

Media Manager の状態コード 168

メッセージ: データベースに ADAMM GUID が存在しません (ADAMM GUID does not exist in database)

説明: 指定した ADAMM (Advanced Device and Media Management) の GUID を EMM データベースに問い合わせましたが、指定した条件と一致するボリュームが検出されませんでした。(GUID はグローバル一意識別子です。)

推奨処置: ADAMM GUID がデータベースに存在しないメディアに対して `vmphyinv` を実行します。

Media Manager の状態コード 169

メッセージ: 内部データベースアクセスの失敗 (internal database access failure)

説明: 7.7 より前のバージョンの NetBackup サーバーからドライブ状態を更新中に EMM に問題が発生しました。

推奨処置: 以下の処理を行います。

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- `tpconfig -d` または `vmquery -a` コマンドを実行して、EMM サーバーが実行されており、新しい接続を受け入れていることを確認します。

Media Manager の状態コード 171

メッセージ: スクラッチプールはすでに定義されています (a scratch pool is already defined)

説明: 他のスクラッチプールがすでに存在するため、新しいスクラッチプールを定義できません。

推奨処置: すでに定義されているスクラッチプールを使用するか、現在のスクラッチプールを削除して新しいスクラッチプールを作成します。

Media Manager の状態コード 172

メッセージ: プールがスクラッチプールとして定義されていません (pool not defined as a scratch pool)

説明: ユーザーまたは NetBackup メディア管理インターフェースによって、スクラッチプールとして定義されていないスクラッチプールの削除 (設定解除) が試行されました。

推奨処置: スクラッチプールを削除するには、vmpool コマンドを実行します。この場合、unset_scratch オプションで指定したプール名が正しいスクラッチプール名であることを確認します。

Media Manager の状態コード 173

メッセージ: スクラッチプール名が無効です (invalid scratch pool name)

説明: ユーザーまたは NetBackup メディア管理インターフェースが、NetBackup、DataStore または None プールを、スクラッチプールとして指定しようとしました。NetBackup、DataStore および None プールは、スクラッチプールとして指定できません。

推奨処置: 異なる名前のスクラッチプールを作成します。

Media Manager の状態コード 175

メッセージ: デバイステストの状態ファイルを開けません (unable to open the device test state file)

説明: プロセスが状態ファイルを開くことができません。他のプロセスによってファイルがロックされている可能性があります。

推奨処置: 状態ファイルを再度開きます。状態ファイルを開けない場合は、ファイルの削除が必要なことがあります。ファイルを削除すると、以前に実行したテストは消失します。

Media Manager の状態コード 176

メッセージ: デバイステストデータベースのレコードが見つかりません (unable to find any records in the device test database)

説明: 状態ファイルは存在しますが、空です。このエラーは、以前にテストが実行されていないことを示します。

推奨処置: 特にありません。

Media Manager の状態コード 177

メッセージ: 要求は、メディアおよびデバイスの管理ドメインサーバーでのみ実行できます (request can only be performed on the Media and Device Management Domain Server)

説明: この要求を実行したホストは、データベースホストとして割り当てられないように制限されています。管理者がホストをブロックして、EMM サーバーとして割り当てられるホストを制限します。

推奨処置:

- 適切な EMM サーバーが指定されていることを確認します (コマンドラインで -h オプションを使用します)。データベースホストが指定されていない場合、コンソールでは現在管理中のホストが使用され、コマンドラインではデフォルトでローカルホストが使用されます。
- この構成に責任を持つ管理者に連絡して、このホストがデータベースホストとして割り当てられないように意図的に制限されているかどうかを確認します。意図的に制限されていない場合、ホストの vm.conf ファイルで NOT_DATABASE_HOST フラグを削除します。デーモンを停止して再起動せずにフラグを削除するには、vmquery -h <hostname> -remove_not_db_host コマンドを実行します。
  デーモンを停止して再起動せずにこのエントリをホストに追加するには、vmquery -h <hostname> -add_not_db_host コマンドを実行します。

Media Manager の状態コード 181

メッセージ: ロボットデーモンに接続する認可が行われていません (not authorized to connect to robotic daemon)

説明: ロボットデーモンからサービスを要求するユーザーが認証または認可されていません。または 2 つのシステムが相互に認証しようとすると問題が発生します。

推奨処置:

- Media Manager のセキュリティについて詳しくは、『NetBackup セキュリティおよび暗号化ガイド』を参照してください。
  Media Manager のセキュリティは、NetBackup の認証または認可と、当該 NBU ドメインのマスターサーバーの bp.conf/Host Properties で定義されているメディアサーバーエントリに基づいています。
- デバッグログファイルで、認証および認可の問題についての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- vmd の認可が失敗しているかどうかを判断します。デバッグログファイルで Media Manager の状態コード 126 ([vmd に接続する認可が行われていません (not authorized to connect to vmd)]) を調べます。
- 認証構成および ENABLE_ROBOT_AUTH エントリを変更して、Media Manager のセキュリティの構成を修正します。

メモ: ソースと宛先の両方のマシンが 1 つの NBU ドメイン内にあることを確認します。

- 構成ではなく、認証に問題がある可能性がある場合、次のように実行します。

- 問題があるシステムの methods_allow.txt ファイルを調べて、認証が有効であることを確認します。ファイルの場所は、次のとおりです。
  Windows の場合: *install_path*¥NetBackup¥var¥auth
  UNIX と Linux の場合: /usr/openv/var/auth
- 認証に問題があるシステムの methods_allow.txt ファイルから、認証されていないリモートホストを削除して、操作を再試行します。
  たとえば、ホスト A およびホスト B に問題がある場合、ホスト B のファイルからホスト A を削除し、ホスト A のファイルからホスト B を削除します。
  問題が解決しない場合、エラーの原因は、認証に関連しない接続の問題です。
  削除した名前を追加して、操作を再試行します。

Media Manager の状態コード 182

メッセージ: デバイステストの状態ファイルが存在しません (device test state file does not exist)

説明: 状態ファイルが存在しません。原因として、以前にテストが実行されていない可能性があります。

推奨処置: 状態ファイルが消失している場合、以前に実行されたすべてのテストも消失しています。再度テストを実行することをお勧めします。

Media Manager の状態コード 185

メッセージ: ロボットライブラリに空きがありません。MAP 内にメディアが残っている可能性があります。(the robotic library is full and may still have media in its map)

説明: ロボットインベントリの更新中に、ユーザーが empty_map オプションの使用を試みました。MAP に、ライブラリで使用可能な容量よりも大きい容量のメディアが含まれています。この場合、インベントリの更新は成功しますが、empty_map は部分的にしか成功しません。MAP に残っているメディアは変更されず、EMM データベースに追加されません。

推奨処置: MAP に残ったままでライブラリに移動されていないメディアがあることを確認すること以外に、ユーザーが行う必要のある処置はありません。

Media Manager の状態コード 186

メッセージ: コンテナ ID が無効です (invalid container ID)

説明: NetBackup Vault のコンテナ ID に無効な文字が使用されました。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。

- 無効な文字が含まれていないコンテナ ID を使用して、操作を再試行します。

Media Manager の状態コード 187

メッセージ: VxSS の認証に失敗しました (VxSS authentication failed)

説明: ソケットの接続の両端のパーティが相互に認証できません。

推奨処置:

- Veritas Product Authentication Service がインストールされ、構成されていることを確認してください。
  インストール手順について詳しくは、『NetBackup セキュリティおよび暗号化ガイド 』を参照してください。
- bpnbat -WhoAmI コマンドを実行して表示される有効期限を確認し、両者に有効な証明書があることを確認します。例:

```
bpnbat -WhoAmI
Name: JDOG
Domain: MYCOMPANY
Issued by: /CN=broker/OU=root@machine1.mycompany.com/O=vx
Expiry Date: Sep 19 12:51:55 2009 GMT
Authentication method: Microsoft Windows
Operation completed successfully.
```

- 有効期限は 2009 年 9 月 19 日であることがわかります。12:51:55 GMT を過ぎるとこのクレデンシャルは無効になり、新しいクレデンシャルが必要になります。
- NetBackup 管理コンソールで実行している場合、コンソールを閉じて再度開きます。可能な場合、コンソールでは、現在ログインしている識別情報のクレデンシャルが自動的に取得されます。デフォルトでは、これらの証明書は 24 時間有効です。次に、クレデンシャルを 24 時間から 30 日 (2592000 秒) に延長する方法について例を示します。
- # vssat setexpiryintervals -p <plugin_name> -t <user> -e 2592000
- 両方のパーティの証明書で同じブローカーが使用されているか、または同じルートブローカーの子であるか、あるいは両方のパーティ間に信頼関係が確立されていることを確認します。
  ブローカーの階層およびブローカー間に信頼関係を確立する方法に関する詳細情報が利用可能です。
  詳しくは、『NetBackup セキュリティおよび暗号化ガイド』を参照してください。

- 対象となる物理システムの間で、接続が可能であることを確認します。マシン間に一般的なソケット (`ping`、`telnet` など) を接続できない場合、この問題は、NetBackup とは関連のないネットワーク内の問題が原因である可能性があります。
- システムに十分なスワップ領域があり、次のディレクトリに空きがあることを確認します。
  - `/home/username`
  - `/usr/openv/netbackup/logs`
  - `/tmp`

Media Manager の状態コード 188

メッセージ**:** VxSS によってアクセスが拒否されました (VxSS access denied)

説明**:** 操作の試行のために使用したユーザー識別情報には、その操作の実行に必要な権限がありません。

推奨処置**:**

- デフォルトのグループを使用している場合、ユーザーが実行しようとしている操作が、そのグループにとって適切であることを確認します。たとえば、NBU_Operators のメンバーは、ポリシー情報を変更できません。ポリシー情報を変更する権限は、管理者の役割に限定されています。
- システムに十分なスワップ領域があり、次のディレクトリに空きがあることを確認します。
  - `/home/username`
  - `/usr/openv/netbackup/logs`
  - `/tmp`
- 独自の定義済みグループおよびアクセス権を使用している場合、まず、操作を関連付けるオブジェクトを判断します。その後、その操作に関連する権限を追加します。たとえば、ドライブの起動および停止の操作を必要とするユーザーが現在その権限を所有していないとします。この場合は、ユーザーが適切な認可グループに属することを確認します。
  必要に応じて、[グループの権限 (Group Permissions)]タブで、グループがドライブオブジェクトに対する起動および停止権限を所有していることを確認します。また、必要に応じて、NetBackup の詳細度レベルを上げて、失敗した要求に必要とされるオブジェクトおよび権限を特定できます。デバッグログの該当する行に、次のようなメッセージが表示されます。

```
17:19:27.653 [904.872] <2> GetAzinfo: Peer Cred Info.
Name: JMIZZLE
Domain: MYCOMPANY
Expiry: Sep 24 21:45:32 2003 GMT
Issued by: /CN=broker/OU=root@machine1.mycompany.com/O=vx
```

```
 AuthType: 1
17:19:37.077 [904.872] <2> VssAzAuthorize: vss_az.cpp.5082:
Function: VssAzAuthorize. Object
NBU_RES_Drives
17:19:37.077 [904.872] <2> VssAzAuthorize: vss_az.cpp.5083:
Function: VssAzAuthorize. Permissions Up
17:19:40.171 [904.872] <2> VssAzAuthorize: vss_az.cpp.5166:
Function: VssAzAuthorize. 20 Permission denied.
```

この例では、ユーザー JMIZZLE は、ドライブオブジェクトに対して起動権限が必要な操作を実行しようとしています。問題を診断するには、JMIZZLE が属するグループを調べて、該当するグループが起動権限を所有していることを確認する必要があります。(起動権限は、ドライブに対する操作権限セットに含まれています。)

Media Manager の状態コード 189

メッセージ: Enterprise Media Manager への接続の初期化に失敗しました (failed to initialize a connection to the Enterprise Media Manager)

説明: EMM サーバーへの接続の初期化要求が失敗したか、接続はすでに初期化されていました。

推奨処置:

- `pbx_exchange` および `nbemm` が実行中であることを確認します。
- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- `tpconfig -d` または `vmquery -a` コマンドを実行して、EMM サーバーが実行されており、新しい接続を受け入れていることを確認します。

Media Manager の状態コード 190

メッセージ: デバイスアロケータに送信された要求が失敗しました。(the request sent to the Device Allocator has failed.)

説明: DA (EMM サーバー) でのドライブの予約または解放要求が失敗しました。

推奨処置:

- `pbx_exchange` および `nbemm` が実行中であることを確認します。
- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。

- `tpconfig -d` または `vmquery -a` コマンドを実行して、EMM サーバーが実行されており、新しい接続を受け入れていることを確認します。
- DA のドライブ予約要求の場合、ドライブが他のホストに予約されていないことを確認します。
- DA のドライブ解放要求の場合、DA に解放を要求するホストによってドライブが DA に予約されており、まだ解放されていないことを確認します。

Media Manager の状態コード 191

メッセージ: EMM 引数が無効です (invalid EMM argument)

説明: EMM サーバーへの呼び出しに無効な引数が指定されました。

推奨処置: コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。

Media Manager の状態コード 192

メッセージ: 不明な EMM エラーコード (unknown EMM error code)

説明: EMM サーバーから不明なエラーが戻されました。

推奨処置: コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。

Media Manager の状態コード 193

メッセージ: 一般的な EMM SQL エラー (generic EMM SQL error)

説明: EMM サーバーで、基礎となるデータベースからのエラーが受信されました。

推奨処置: コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。

Media Manager の状態コード 194

メッセージ: EMM データベースレコードが見つかりません (EMM DB record not found)

説明: NetBackup のアップグレード時に、必要なホストが正しい順序でアップグレードされませんでした。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- 『NetBackup インストールガイド』に記載されているとおり、適切な順序でアップグレードしていることを確認します。

Media Manager の状態コード 195

メッセージ: CORBA 通信エラー (CORBA communication error)

説明: EMM サーバーとの通信の試行中に問題が発生しました。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- VxPBX (Veritas Private Branch Exchange) が新しい要求を処理していることを確認します。
- EMM サーバーが新しい要求を処理していることを確認します。

Media Manager の状態コード 196

メッセージ: EMM データベースエラー (EMM database error)

説明: EMM サーバーによって戻されたエラーが、呼び出し元のプログラムに認識されませんでした。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- EMM サーバーが新しい要求を処理していることを確認します。

Media Manager の状態コード 198

メッセージ: プールがカタログバックアッププールとして定義されていません (pool not defined as a catalog backup pool)

説明: カタログバックアップ属性が設定されていないプールに対して、カタログバックアップ属性の削除が試行されました。

推奨処置: この操作で適切なプール名が使用されていることを確認します。

Media Manager の状態コード 199

メッセージ: メディアは使用できるように割り当てられています (the media is allocated for use)

説明: 使用中のメディアに対する変更が要求されました。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- メディアを使用していないときに、操作を再試行します。

3

デバイス構成の状態コード

この章では以下の項目について説明しています。

- デバイス構成の状態コード

デバイス構成の状態コード

デバイス構成の状態コードは、tpconfig コマンドや tpautoconf コマンドの終了状態とコマンド出力、およびシステムログやデバッグログに表示されます。また、メディアおよびデバイスの管理ユーザーインターフェースや、vmoprcmd コマンドなど、tpconfig および tpautoconf を呼び出すプログラムによってもこれらのコードが表示されます。

デバイス構成の状態コード 0

メッセージ: 成功 (Success)

説明: 要求された操作が正常に完了しました。

推奨処置: なし

デバイス構成の状態コード 1

メッセージ: コマンドを実行できません。アクセス権が拒否されました (Cannot execute command, permission denied)

説明: root 権限 (UNIX および Linux) または管理者権限 (Windows) がないユーザーまたはプロセスが処理を開始したか、EMM サーバー名を設定できません。

推奨処置:

- 必要に応じて、ユーザーまたはプロセスに root 権限 (UNIX および Linux の場合) または管理者権限 (Windows の場合) を付与し、デバイスの構成要求を再発行します。
- 次の手順を実行して、共通の EMM サーバー名を設定します。

- 他のホストで `tpautoconf -get_gdbhost` を実行します。
- 次のように指定して、EMM サーバー名を設定します。

  ```
  tpautoconf -set_gdbhost host_name
  ```

  ここで、*host_name* は、`tpautoconf -get_gdbhost` によって戻されるホスト名です。

デバイス構成の状態コード 2

メッセージ: device_mappings ファイルのライセンス情報が無効です (The device_mappings file has invalid license info)

説明:

`/usr/openv/share/device_mappings.txt` (UNIX と Linux の場合) または *install_path*`¥VERITAS¥NetBackup¥share¥device_mappings.txt` (Windows の場合) のいずれかのファイルに、次のような問題があります。

- ファイルが存在しません。
- ファイルは、異なるバージョンの NetBackup 用のファイルです。ファイルのヘッダーを参照して、どのバージョン用のファイルかを調べることができます。
- ファイルのライセンスダイジェストが破損しています。

推奨処置: 次の ベリタステクニカルサポート Web サイトから最新のデバイスマッピングファイルをダウンロードします。

デバイス構成の状態コード 3

メッセージ: ホスト名を取得できませんでした (Could not get host name)

説明: このホストのホスト名の検索が失敗しました。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- ホスト名が解決可能であることを確認します。

デバイス構成の状態コード 7

メッセージ: ロボットの SCSI ポート番号が無効 (Invalid SCSI port number for the robot)

説明: ロボットの SCSI ポート番号の追加または変更が要求されましたが、指定された SCSI ポート番号が無効です。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- 適切な SCSI ポート番号をロボットに指定します。デバイスの構成ウィザードを使用してデバイスの検出を行うか、必要に応じて Windows のレジストリを確認して、SCSI ポート番号を取得します。

デバイス構成の状態コード 8

メッセージ: ロボットの SCSI バス番号が無効 (Invalid SCSI bus number for the robot)

説明: ロボットの SCSI バス番号の追加または変更が要求されましたが、指定された SCSI バス番号が無効です。

推奨処置: 適切な SCSI バス番号をロボットに指定します。デバイスの構成ウィザードを使用してデバイスの検出を行うか、必要に応じて Windows のレジストリを確認して、SCSI バス番号を取得します。

デバイス構成の状態コード 9

メッセージ: ロボットの SCSI ターゲットが無効 (Invalid SCSI target for the robot)

説明: ロボットの SCSI ターゲットの追加または変更が要求されましたが、指定された SCSI ターゲットが無効です。

推奨処置: 適切な SCSI ターゲットをロボットに指定します。デバイスの構成ウィザードを使用してデバイスの検出を行うか、必要に応じて Windows のレジストリを確認して、SCSI ターゲットを取得します。

デバイス構成の状態コード 10

メッセージ: ロボットの SCSI 論理ユニット番号が無効 (Invalid SCSI logical unit number for the robot)

説明: ロボットの SCSI 論理ユニット番号の追加または変更が要求されましたが、指定された SCSI 論理ユニット番号が無効です。

推奨処置: 適切な SCSI 論理ユニット番号をロボットに指定します。デバイスの構成ウィザードを使用してデバイスの検出を行うか、必要に応じて Windows のレジストリを確認して、SCSI 論理ユニット番号を取得します。

デバイス構成の状態コード 11

メッセージ: 使用方法が無効 (Invalid Usage)

説明: Media Manager デバイス構成コマンド (tpconfig または tpautoconf) のいずれかを不適切なオプションを指定して実行したか、製品のコンポーネント間またはバージョン間に互換性がありません。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- 想定される使用方法について、tpconfig または tpautoconf の使用方法を確認して、新しいプロセスを開始するために送信されているパラメータと比較します。
- すべての Media Manager バイナリが、互換性のあるバージョンであることを確認します。

デバイス構成の状態コード 13

メッセージ: ドライブまたはロボットの構成ファイルの読み込みに失敗しました (Failed reading drive or robot config file)

説明: デバイス構成の表示が要求されましたが、EMM データベースからの読み込み中にエラーが発生しました。

推奨処置:

- デーモンのデバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- nbemm が実行中であることを確認します。デバイス構成を表示して、データベースが破損していないかどうかを判断します。カタログバックアップから、保存されているデータベースのコピーをリストアするか、カタログバックアップを削除して、必要に応じてデバイス構成を再作成します。

デバイス構成の状態コード 14

メッセージ: 無効なドライブインデックス (Invalid drive index)

説明: ドライブ構成エントリの追加、更新または表示が要求されましたが、指定されたドライブインデックスは、構成されているドライブに関連付けられていません。

推奨処置:

- デバイス構成を表示して、有効なドライブのリストを取得します。複数のソースから同時にデバイス構成を変更しないでください。
- 詳しくは、デーモンのデバッグログ、およびコマンドやインターフェースの出力で、エラーに関する詳細なメッセージを確認してください。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。

デバイス構成の状態コード 15

メッセージ: 無効なロボット番号 (Invalid robot number)

説明: デバイス構成の変更要求で、指定されたロボット番号が指定可能な範囲内にないか、ロボット番号が現在構成されているロボットに対応していないか、またはロボットデータベースが破損しています。

推奨処置:

- ロボット番号を 0 から 32767 の範囲で指定します。
- 現在デバイス構成に含まれているデバイスで、すべてのデバイス構成の変更または削除を実行していることを確認します。
- nbemm が実行中であることを確認します。カタログバックアップから、保存されているロボットデータベースのリストアを行うか、データベースを削除し、必要なロボット構成情報を再作成します。

デバイス構成の状態コード 16

メッセージ: デバイスに送信された SCSI 照会が失敗しました (A SCSI inquiry sent to the device has failed)

説明: SCSI ロボットライブラリまたはドライブの追加または更新要求で、Media Manager によるデバイスのシリアル番号の取得および文字列の問い合わせができません。Media Manager は、デバイスに SCSI 問い合わせコマンドを送信してこの情報を取得します。このエラーは、SCSI を使用して NetBackup がデバイスと通信できないことを示します。

推奨処置:

- デバイスが物理的に接続されていることを確認します。
- デバイスを認識するようにオペレーティングシステムが構成されていて、オペレーティングシステムからデバイスを参照できることを確認します。
- 他のプロセスがデバイスを使用しておらず、デバイスがオフラインでないことを確認します。

デバイス構成の状態コード 17

メッセージ: このロボット形式は複数のメディア形式をサポートしません (This robot type does not support multiple media types)

説明: 異なるドライブ形式のドライブがロボットライブラリに構成されているため、ロボットドライブの追加または更新の試行に失敗しました。(NetBackup ロボットライブラリの形式によっては、複数のメディア形式はサポートされていません。)

複数のメディアをサポートする NetBackup ロボットライブラリ形式について詳しくは、『NetBackup リリースノート』または『NetBackup 管理者ガイド Vol. 2』を参照してください。

推奨処置:

- このロボットライブラリのすべてのドライブを同じドライブ形式で構成します。
- 現在 NetBackup サーバーを使用しており、複数のメディア形式をサポートするロボットライブラリが必要な場合は、Veritasに連絡して NetBackup Enterprise Server をご購入ください。

デバイス構成の状態コード 18

メッセージ: 無効なロボット形式 (Invalid robot type)

説明: デバイス構成の変更要求で、指定したロボット形式が無効か、指定したロボット番号に関連付けられたロボットのロボット形式が一致しません。

推奨処置:

- 構成されたロボットをデバイス構成で確認して、更新するデバイス構成情報に適用可能な、適切なロボット形式を指定します。
- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- すべての Media Manager バイナリが、互換性のあるバージョンであることを確認します。

デバイス構成の状態コード 19

メッセージ: 無効なデバイスパス名 (Invalid device path name)

説明: デバイス構成の変更要求で、指定されたデバイスパスまたはデバイス名が無効です。

推奨処置:

- 無効なデバイスパスおよびデバイス名を構成しないようにするには、デバイスの検出がサポートされているプラットフォームで、デバイスの構成ウィザードを使用します。ウィザードによってデバイスパスおよびデバイス名が自動的に構成されるようにします。
- Windows ホストの場合、オペレーティングシステムの構成またはレジストリでデバイス名を確認して、NetBackup のオンラインヘルプで `tpconfig` コマンドを参照してください。UNIX ホストおよび Linux ホストについては、次のマニュアルで説明しています。『NetBackup デバイス構成ガイド』を参照してください。
  UNIX および Linux ホストに接続されたドライブでは、非巻き戻しデバイスファイルを常に使用します。指定したデバイスパスが、文字型特殊ファイルとして存在することを確認します。コマンドまたはユーザーインターフェースの出力で、エラーの詳細を確認します。

デバイス構成の状態コード 21

メッセージ: ロボット番号はすでに使用されています (Robot number is already in use)

説明: デバイス構成へのロボットの追加要求で、指定されたロボット番号が他のロボットですでに使用されていることが検出されました。

推奨処置: すべてのデバイスホストのデバイス構成で、構成されているロボットを確認して、まだ使用されていないロボット番号を指定します。次のコマンドを実行すると、EMM データベース内のすべてのデバイスが表示されます。

```
tpconfig -emm_dev_list
```

デバイス構成の状態コード 22

メッセージ: デバイスパスはすでに使用されています (Device path is already in use)

説明: デバイス構成へのロボット情報の追加要求または変更要求で、指定したロボットデバイスパスが他の構成済みロボットで使用されています。

推奨処置:

- すでに使用中のデバイスパスを構成しないようにするには、デバイスの検出がサポートされているプラットフォームで、デバイスの構成ウィザードを使用します。ウィザードで、デバイスパスおよびデバイス名を自動的に構成します。
- `tpconfig -d` コマンドまたはデバイス構成インターフェースを使用してデバイス構成を表示し、すでに構成済みのロボット情報を参照します。Windows ホストでは、複数の方法 (チェンジャ名またはポート、バス、ターゲット、LUN) でロボットを構成できます。オペレーティングシステムの構成またはレジストリでチェンジャ名および関連する SCSI パスを確認します。コマンドまたはユーザーインターフェースの出力で、エラーの詳細を確認します。

デバイス構成の状態コード 24

メッセージ: 不完全なロボット情報 (Incomplete robot information)

説明: デバイス構成の変更要求で、必要なロボット情報の一部が指定されませんでした。

推奨処置: コマンドの使用方法を確認し、必要なロボット情報をすべて指定して要求を再発行します。

デバイス構成の状態コード 25

メッセージ: ロボットドライブ番号はこのロボットに使用されています (Robot drive number in use for this robot)

説明: デバイス構成の変更要求で、ロボットの指定されたドライブアドレスが、デバイス構成内の他のドライブで使用されています。

推奨処置: ロボットのドライブアドレスは、多くのロボット形式ではロボットドライブ番号です。ACS ロボットでは、ACS/LSM/PANEL/DRIVE 座標です。特定のデバイス構成内の 1 つのロボットに存在する 2 つのドライブが、同じドライブアドレスを持つことはできません。ドライブアドレスを調整する必要がある場合、ドライブの一方を削除するか、使用されていないドライブアドレスを一時的に使用します。たとえば、あるロボットにロボットドライブ番号 1 および 2 の 2 台のドライブが存在し、それらのドライブ番号を交換する必要があるとします。この場合、いずれかのドライブを一時的にロボットドライブ番号 3 に変更します。その後、もう一方のドライブを使用されていないロボットドライブ番号 (1 または 2) に変更します。最後に、最初のドライブを空いているロボットドライブアドレス (1 または 2) に変更します。

デバイス構成の状態コード 27

メッセージ: ロボットのドライブ形式が無効 (Invalid drive type for the robot)

説明: ロボット内へのドライブの構成要求で、ドライブ形式が、選択されたロボット形式に対して無効です。

推奨処置: 以下のマニュアルでロボット属性に関する表を確認して、特定のロボット形式に有効なメディア形式を判断します。

『NetBackup デバイス構成ガイド』を参照してください。

ドライブ形式は、示されているメディア形式に直接対応します。サポート対象のデバイスを構成して、ドライブ形式とロボット形式の無効な組み合わせを要求することがないようにします。

デバイス構成の状態コード 28

メッセージ: このロボット形式では無効なロボットドライブ番号です (Invalid robot drive number for the robot type)

説明: ロボット内へのドライブの構成要求で、ロボットドライブ番号が、選択されたロボット形式に対して無効です。

推奨処置: ロボットドライブ番号 (ACS ロボットの場合、ACS ドライブ識別子のセット) は、ロボット形式に基づいて一定の範囲に制限されています。これらの制限は、サポートされているデバイスリストに基づいています。無効なロボットドライブ番号は、ドライブ番号が許容範囲内にないことを意味します。ロボットハードウェアがサポートされていて、ロボットライブラリのサポートに必要なパッチがインストールされていることを確認します。

デバイス構成の状態コード 29

メッセージ: ドライブインデックスは、別のドライブが使用しています (Drive index is in use by another drive)

説明: デバイス構成へのドライブの追加要求で、要求されたドライブインデックスが、対象のデバイスホストで使用されています。

推奨処置:

- すでに使用中のドライブインデックスを構成しないようにするには、デバイスの検出がサポートされているプラットフォームで、デバイスの構成ウィザードを使用します。ウィザードによってドライブインデックスが自動的に構成されるようにします。
- ドライブインデックスを指定できるデバイス構成インターフェースを使用する場合は、`tpconfig -d` コマンドを実行して、対象のデバイスホストですでに使用されているドライブインデックスを判断します。その後、まだ使用されていないドライブインデックスを指定します。

デバイス構成の状態コード 30

メッセージ: ロボット番号は別のロボットによって使用されています (Robot number is in use by another robot)

説明: デバイス構成へのロボットドライブの追加要求または更新要求で、指定したロボット番号とロボット形式が、異なるロボット形式の既存のロボットに関連付けられています。

推奨処置: 対象のデバイスホストのデバイス構成を確認して、構成されているロボットを識別します。ドライブの構成要求で、ドライブを含むロボットに関連するロボット番号およびロボット形式を指定します。

デバイス構成の状態コード 31

メッセージ: ロボット番号が存在しません (Robot number does not exist)

説明: デバイス構成へのドライブやロボットの追加要求または更新要求で、指定したロボット番号およびロボット形式が、対象のデバイスホストで構成されたロボットに関連付けられていません。

推奨処置: 対象のデバイスホストのデバイス構成を確認して、構成されているロボットを識別します。ロボットドライブとして構成するすべてのドライブには、そのデバイスホストで事前にロボットを構成する必要があります。リモートホストでロボット制御を行う共有ロボットライブラリには、ロボット制御を行うリモートホストを参照する論理ロボットエントリが必要です。最初にロボットをデバイス構成に追加します。次にドライブを追加します。ドライブをロボット内に定義します。ロボットがすでに構成されている場合、ドライブまたはロボット構成要求で、適切なロボット番号およびロボット形式を指定します。

デバイス構成の状態コード 33

メッセージ: ロボット形式をローカルで制御する必要があります (Robot type must be controlled locally)

説明: デバイス構成へのロボットの追加または更新要求で、リモート制御ホストをサポートしていないライブラリ形式に対してリモート制御ホストが指定されました。

推奨処置:

- 正しいロボット形式を構成していることを確認します。
- ローカルデバイスパスを使用してローカル制御のデバイスを構成します。

デバイス構成の状態コード 34

メッセージ: ドライブ名は、別のドライブがすでに使用しています (Drive name is already in use by another drive)

説明: デバイス構成へのドライブの追加要求または更新要求で、要求されたドライブパスが、対象のデバイスホストで使用されています。

推奨処置:

- すでに使用中のパスを構成しないようにするには、デバイスの検出がサポートされているプラットフォームで、デバイスの構成ウィザードを使用します。ウィザードによってドライブパスが自動的に構成されるようにします。
- 構成を変更する前に、デバイス構成インターフェースを使用して既存のドライブ構成を確認するか、`tpconfig -d`コマンドを実行して対象のデバイスホストですでに使用されているドライブパスを判断します。その後、まだ使用されていないドライブパスを指定します。

デバイス構成の状態コード 35

メッセージ: ドライブ名は存在しません (Drive name does not exist)

説明: デバイス構成でドライブを更新または削除する要求で、指定したドライブ名のドライブが対象のデバイスホストで検出されませんでした。

推奨処置: 対象のデバイスホストのデバイス構成を確認して、構成されているドライブを識別します。ドライブ構成を変更または削除する場合、構成されているとおりのドライブ名を指定します。大文字と小文字を区別して使用していることを確認します。

デバイス構成の状態コード 36

メッセージ: <NONE>

説明: デバイス構成の変更要求で、エラーが発生しました。エラーについての詳細なメッセージは、コマンドまたはユーティリティインターフェースの出力に表示されています。

推奨処置:

- デーモンのデバッグログ、およびコマンドやインターフェースの出力で、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- デバイス構成要求を再試行し、ログを調べます。

デバイス構成の状態コード 37

メッセージ: 共有ドライブサポートで位置情報を認可されていません (Residence is not licensed for shared drive support)

説明: デバイス構成へのドライブの追加要求または更新要求で、ドライブが共有ドライブとして指定されましたが、そのドライブのドライブ形式またはドライブに関連付けられたロボットのロボット形式で共有ドライブがサポートされていません。

推奨処置: サポートされているデバイス構成については、ベリタステクニカルサポート Web サイトと製品のマニュアルを確認してください。

デバイス構成の状態コード 38

メッセージ: 現在のバージョンはリモートデバイスホストをサポートしていません (Current version does not support remote device host)

説明: EMM サーバーの変更要求で、指定されたホストがローカルホストではありません。現在のソフトウェアのライセンスでは、リモートホストは使用できません。

推奨処置: 製品マニュアルで、サポート対象のデバイス構成を確認します。追加のソフトウェアライセンスを取得してリモートホストを構成するか、構成要求でローカルホスト名だけを指定します。

デバイス構成の状態コード 39

メッセージ: このドライブを最大許容数を超えて追加しています (Adding this drive would exceed the maximum allowed)

説明: デバイス構成へのドライブの追加要求で、対象のホストで、ライセンスによって制限された最大ドライブ数に達しました。

推奨処置: 製品マニュアルで、サポート対象のデバイス構成を確認します。より多くのドライブを構成できる追加のソフトウェアライセンスを取得するか、現在のライセンスで構成可能なドライブ数のみを構成します。

デバイス構成の状態コード 40

メッセージ: このデバイスを最大許容数を超えて追加しています (Adding this device would exceed the maximum allowed)

説明: デバイス構成へのロボットの追加要求で、対象のホストで、ライセンスによって制限された最大ロボット数に達しました。

推奨処置: 製品マニュアルで、サポート対象のデバイス構成を確認します。より多くのロボットを構成できる追加のソフトウェアライセンスを取得するか、現在のライセンスで構成可能なロボット数のみを構成します。

デバイス構成の状態コード 41

メッセージ: 端末モードを変更できません (Cannot change terminal mode)

説明: 端末入力モードを cooked や raw へ変更しようとしたとき、システムコールが失敗しました。

推奨処置: ユーザーインターフェースの出力で、失敗したシステムコールに関連するシステムエラーを調べます。その後、オペレーティングシステムのベンダーの推奨事項に従ってトラブルシューティングします。

デバイス構成の状態コード 42

メッセージ: その他の作業リポジトリを作成できません (Cannot create miscellaneous working repository)

説明: デバイス構成要求で、所定の作業ディレクトリまたはフォルダが存在せず、また、作成できません。

推奨処置: `/usr/openv/volmgr/misc` (UNIX および Linux の場合) または *install_path*¥`volmgr¥misc` (Windows の場合) を作成できない理由を判断します。Windows の場合、NetBackup Volume Manager サービスおよびデバイスの構成インターフェースが実行されているアカウントを確認します。そのアカウントを database フォルダの[セキュリティ]プロパティと比較します。UNIX および Linux の場合、ユーザーま

たはデバイスの構成インターフェースの呼び出し元が、misc ディレクトリを作成する権限を所有するユーザーおよびグループであるかどうかを判断します。

デバイス構成の状態コード 44

メッセージ: デバイスを検出できません。詳しくは『NetBackup トラブルシューティングガイド』を参照してください。

説明: デバイスの検出でロックファイルの取得または検証に失敗したか、EMM サーバーに問題があります。

推奨処置:

- デーモンのデバッグログ、およびコマンドやインターフェースの出力で、システムエラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- 操作を再試行し、ログを調べます。次のいずれかの状態が発生している可能性があります。
  - ロックファイルの問題: デバイス検出プロセスでは、`/usr/openv/volmgr/misc` ディレクトリ (UNIX と Linux の場合) または *install_path*¥Volmgr¥misc ディレクトリ (Windows の場合) に `tpac.lock` という名前のロックファイルが設定されます。これによって、特定のホストで実行される検出のインスタンスが確実に 1 つだけになります。その後、構成を更新する前にデバイス検出プロセスによってロックファイルが確認されます。
    - ロックファイルを取得できない場合
      ロックファイルが他の検出プロセスで保持されている可能性があります。この場合、次のエラーが表示されます。

      ```
      another tpautoconf is already running
      ```

      標準の OS プロセスツール (UNIX および Linux では `ps`、Windows ではタスクマネージャ) を使用して、他の `tpautoconf` プロセスが実行されているかどうかを判断します。実行されていない場合、ロックファイルを削除して、デバイスの検出を再度実行します。別の `tpautoconf` プロセスが実行されている場合、そのプロセスが終了するまで待機し、その後、再試行します。
    - ロックファイルの確認に失敗した場合
      デバイスの検出に時間がかかる場合、インターフェースにタイムアウトが発生するか、またはユーザーによってそのプロセスが取り消されることがあります。タイムアウトまたはプロセスのキャンセルによって、ロックファイルが削除されます。これによって、デバイス検出プロセスによるデバイス構成の変更は続行されなくなります。このような状況が発生した場合、検出プロセスを再度実行します。

デバイス構成の状態コード 48

メッセージ: RSM はサポートされていません (RSM is not supported)

説明: デバイス構成の変更要求で、RSM (Microsoft リムーバブル記憶域マネージャ) ロボット形式が指定されましたが、RSM ロボット形式はサポートされていません。

推奨処置: サポートされている Media Manager ロボット形式を使用します。

デバイス構成の状態コード 49

メッセージ: グローバルデバイスデータベースのホスト名が無効です (The global device database host name is invalid)

説明: デバイス構成要求で、EMM サーバー名を取得できません。

EMM サーバー名は、bp.conf ファイル (または Windows レジストリ) を読み込むための内部要求を介して取得されます。この要求は、EMMSERVER エントリが設定されていないと失敗する場合があります。

推奨処置: デバイスホストで `tpautoconf -get_gdbhost` を実行して、EMM サーバー名を取得します。必要に応じてを実行して、EMM サーバー名を設定します。tpautoconf -set_gdbhost

デバイス構成の状態コード 51

メッセージ: これらの SCSI 座標に互換性のあるデバイスが登録されていません (No compatible device is registered at these SCSI coordinates)

説明: デバイス構成へのロボット情報やドライブ情報の追加要求または変更要求で、指定した SCSI 座標がシステムレジストリ内のデバイスに対応しませんでした。この状態コードは、Windows システムだけに適用されます。

推奨処置: SCSI 座標 (ポート、バス、ターゲットおよび LUN) を手動で指定しないようにするには、デバイスの構成ウィザードを使用します。デバイスの検出がサポートされているプラットフォームでこのウィザードを実行して、完全に自動でデバイス構成要求を行います。または、メディアおよびデバイスの管理インターフェースを使用して、システムレジストリ内のデバイスを表示および選択します。SCSI 座標を手動で構成する場合、指定した座標にデバイスが存在することをオペレーティングシステムのレジストリで確認します。

デバイス構成の状態コード 52

メッセージ: デバイス名が無効です。デバイスから応答がありませんでした。(The device name is not valid, no device responded)

説明: デバイス構成へのロボット情報やドライブ情報の追加要求または変更要求で、指定したデバイス名のデバイスがシステムレジストリで検出されませんでした。このエラーコードは、Windows システムだけに適用されます。

推奨処置: デバイス名を手動で指定しないようにするには、デバイスの構成ウィザードを使用します。ウィザードによって (デバイスの検出がサポートされているプラットフォームで) デバイス構成要求が完全に自動化されるようにします。または、メディアおよびデバイスの管理インターフェースを使用して、システムレジストリ内のデバイスを表示および選択します。デバイスを手動で構成する場合は、オペレーティングシステムのレジストリで、指定した座標にデバイスが存在することを確認します。

デバイス構成の状態コード 53

メッセージ: Shared Storage Option (SSO) のライセンスがありません (Shared Storage Option (SSO) is not licensed)

説明: ドライブへのパスの追加に失敗しました。SSO のライセンスがインストールされていないためです。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- このドライブのパスが構成されているすべてのサーバーと、この操作を実行するサーバーに、SSO の有効なライセンスがインストールされていることを確認します。

デバイス構成の状態コード 55

メッセージ: 無効な NDMP ホスト名です (Invalid NDMP host name)

説明: 無効なホスト名が指定されたか、ホスト名が指定されませんでした。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- `tpconfig -dnh` を実行して、ホストが構成されていることを確認します。
- `tpautoconf -list_snapvault_volumes` コマンドの使用方法を確認します。

デバイス管理の状態コード 56

メッセージ: 無効な NDMP ユーザー名です (Invalid NDMP user name)

説明: 無効なユーザー名が指定されたか、ユーザー名が指定されませんでした。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- `tpconfig -dnh` コマンドを実行して、ホストが構成されていることを確認します。

デバイス構成の状態コード 57

メッセージ: 内部 NDMP エラー (Internal NDMP error)

説明: NDMP デバイスでエラーが発生しました。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- `tpautoconf -probe` コマンドの使用方法を確認します。
- NDMP ファイラに接続されているデバイスのシリアル番号の取得および文字列の問い合わせの際に、エラーが発生しました。デバイスがファイラに適切に接続されていることを確認します。

デバイス構成の状態コード 58

メッセージ: NDMP でホストの検証に失敗しました (NDMP failed to verify host)

説明: NDMP の検証機能の使用中にエラーが発生しました。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- `tpautoconf -verify` コマンドの使用方法を確認します。
- デバイスがファイラに適切に接続されていることを確認します。

デバイス構成の状態コード 59

メッセージ: NDMP がプラットフォームにインストールされていません (NDMP is not installed on platform)

説明: NDMP オプションがこのサーバーにインストールされていません。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- NDMP オプションが適切にインストールされており、ライセンスを取得済みであることを確認します。
- 対象のプラットフォームで NDMP がサポートされていることを確認します。

デバイス構成の状態コード 60

メッセージ: 無効な NDMP パスワード (Invalid NDMP password)

説明: 無効な NDMP パスワードが指定されたか、パスワードが指定されていません。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- パスワードがメディアサーバーとファイラの両方に対して適切であることを確認します。
- パスワードが、コマンドまたは[NDMP ホスト (NDMP Host)]ダイアログボックスで正しく指定されていることを確認します。

デバイス構成の状態コード 61

メッセージ: NDMP ホストが存在します。変更オプションを使用してください。(NDMP host exists, use change option)

説明: EMM データベースにファイラがすでに存在するため、ファイラの追加に失敗しました。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- `tpconfig` には、`-add` オプションではなく `-update` オプションを使用します。

デバイス構成の状態コード 62

メッセージ: NDMP ホストが存在しません (NDMP host does not exist)

説明: EMM データベースに NDMP ホストが存在しません。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- `tpconfig` コマンドの `-add -nh` オプションを使用して、NDMP ホストを追加します。

デバイス構成の状態コード 63

メッセージ: NDMP 要求が失敗しました (NDMP request failed)

説明: NDMP セッションの作成に失敗したか、または NDMP メッセージの送信に失敗しました。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- NAS ファイラのライセンス、サポートされているオペレーティングシステムのバージョンおよびネットワークの接続を確認します。

デバイス構成の状態コード 64

メッセージ: 無効な NDMP デバイス (Invalid NDMP device)

説明: 無効な NDMP デバイスが指定されました。

推奨処置: コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。

デバイス構成の状態コード 65

メッセージ: NDMP ロボットが存在します。変更オプションを使用してください。(NDMP robot exists, use change option)

説明: 現在、EMM データベースにロボットが存在しています。

推奨処置: NetBackup 管理コンソールまたは `tpconfig -update -robot` コマンドを使用して、ロボット構成を変更します。

デバイス構成の状態コード 66

メッセージ: NDMP ロボットが存在しません (NDMP robot does not exist)

説明: 存在しないロボットの更新が要求されました。

推奨処置: NetBackup 管理コンソールまたは `tpconfig -update -robot` コマンドを使用して、適切なロボットを追加します。

デバイス構成の状態コード 67

メッセージ: NDMP ホストに接続できません。ホスト名を確認してください (Unable to connect to NDMP host verify host name)

説明: NAS ホストへのネットワーク接続に失敗しました。

推奨処置:

- `tpautoconf -verify` コマンドを実行して、ホスト名、ユーザー名およびパスワードを確認します。
- `ping` コマンドを実行して、ネットワークアクセスを確認します。

デバイス構成の状態コード 68

メッセージ: NDMP メッセージを処理できません (Unable to process NDMP message)

説明: NDMP メッセージの処理中に、予期しないエラーが発生しました。

推奨処置: デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。

デバイス構成の状態コード 69

メッセージ: NDMP ホストが接続されていません (NDMP host not connected)

説明: NDMP ホストで NDMP メッセージを処理できません。

推奨処置: デバッグログで、エラーの詳細を確認します。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。

デバイス構成の状態コード 70

メッセージ: NDMP セッションを作成できません (Unable to create NDMP session)

説明: NAS ファイラへの NDMP 接続のオープン中に、エラーが発生しました。

推奨処置:

- デバッグログで、エラーの詳細を調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- `tpautoconf -verify` コマンドを実行して、ホスト名、ユーザー名およびパスワードを確認します。
- `ping` コマンドを実行して、ネットワークアクセスを確認します。

デバイス構成の状態コード 71

メッセージ: NDMP get_host_info に失敗しました (NDMP get_host_info failed)

説明: NAS ホストで、ndmp_get_host_info プロトコル要求を適切に処理できませんでした。

推奨処置: コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。

デバイス構成の状態コード 72

メッセージ: NDMP get_server_info に失敗しました (NDMP get_server_info failed)

説明: NAS ホストで、get_server_info プロトコル要求を正常に処理できませんでした。

推奨処置: コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。

デバイス構成の状態コード 73

メッセージ: サポートされていない NDMP バージョンです (Unsupported NDMP version)

説明: NetBackup では、NDMP V2、V3 および V4 のテープデバイスがサポートされています。デバイスの自動構成では、V3 および V4 だけがサポートされています。

推奨処置:

- デバッグログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- NDMP バージョンを切り替える方法については、NAS ベンダーが提供するマニュアルを参照してください。

デバイス構成の状態コード 74

メッセージ: NDMP の認可エラーです。ユーザー名およびパスワードを確認してください。(NDMP authorization error, verify username/password)

説明: NetBackup は、NAS ホストでユーザー名またはパスワードの認証に失敗しました。

推奨処置: `tpautoconf -verify` コマンドを実行して、ユーザー名およびパスワードを確認します。

デバイス構成の状態コード 75

メッセージ: NDMP config_get_mover_type に失敗しました (NDMP config_get_mover_type failed)

説明: NAS ホストで、config_get_mover_type プロトコル要求を正常に処理できませんでした。

推奨処置: コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。

デバイス構成の状態コード 76

メッセージ: NDMP config_get_connection_type に失敗しました (NDMP config_get_connection_type failed)

説明: NAS ホストで、config_get_connection_type プロトコル要求を正常に処理できませんでした。

推奨処置: コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。

デバイス構成の状態コード 77

メッセージ: EMM サーバーに接続できません (Unable to connect to the EMM server)

説明: EMM サーバーに要求が行われましたが、EMM サーバーに到達していないか、通信が失敗しました。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- `pbx_exchange` および `nbemm` が実行中であることを確認します。
- `tpconfig -d` または `vmquery -a` コマンドを実行して、EMM サーバーが実行されており、新しい接続を受け入れていることを確認します。

デバイス構成の状態コード 78

メッセージ: EMM サーバーが要求の処理に失敗しました (The EMM server failed to process the request)

説明: EMM サーバーに要求が行われましたが、EMM サーバーに到達していないか、通信が失敗しました。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- `pbx_exchange` および `nbemm` が実行中であることを確認します。
- `tpconfig -d` または `vmquery -a` コマンドを実行して、EMM サーバーが実行されており、新しい接続を受け入れていることを確認します。

デバイス構成の状態コード 79

メッセージ: このプロセスにメモリを割り当てることができません (Unable to allocate memory for this process)

説明: メモリ割り当て要求が失敗しました。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。

- 十分なメモリが利用可能であることを確認します。

デバイス構成の状態コード 81

メッセージ: これはドライブパスの操作です。-drpath オプションを使用してください。(This is a drive path operation, use the -drpath option)

説明: `tpconfig` コマンドの `-drpath` オプションを使用せずに、パスの操作が実行されました。このエラーは、`tpconfig -update -drive` を使用してドライブのパスを変更しようとすると発生する場合があります。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- `tpconfig` コマンドの適切な使用方法を確認して、使用するコマンドを `tpconfig -update -drpath` に変更します。

デバイス構成の状態コード 82

メッセージ: ドライブ名規則の追加要求が失敗しました (Add Drive Name Rule request failed)

説明: ドライブ名規則の追加要求が失敗しました。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- 追加される規則はすでに存在します。
- 指定されたホストは EMM データベースに存在しません。`nbemmcmd -addhost` コマンドを実行して、ホストを EMM データベースに追加します。

デバイス構成の状態コード 83

メッセージ: ドライブ名規則の更新要求が失敗しました (Update Drive Name Rule request failed)

説明: ドライブ名規則の更新が失敗しました。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- 更新される規則は存在しません。ドライブ名規則が正しく入力されていることを確認してください。
- 指定されたホストには、ローカルドライブ名規則が構成されていません。ドライブ名規則を構成してください。

デバイス構成の状態コード 84

メッセージ: ドライブ名規則の削除要求が失敗しました (Delete Drive Name Rule request failed)

説明: ドライブ名規則の削除要求が失敗しました。グローバルドライブ名規則の追加または削除はできません。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
- 指定されたホストには、ローカルドライブ名規則が存在しません。

デバイス構成の状態コード 85

メッセージ: ドライブ名規則のリスト作成要求が失敗しました (List Drive Name Rule request failed)

説明: 特定のホストまたは一連のホストに対するドライブ名規則のリストを作成できませんでした。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- ホストが EMM データベースで認識されていることを確認します。

デバイス構成の状態コード 86

メッセージ: ドライブ名規則が無効です (Invalid Drive Name Rule)

説明: ドライブ名規則が指定されていないか、無効な文字が含まれています。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- ドライブ名についての次の規則を確認します。
  - ダッシュで始めることはできません。
  - 48 文字を超えて指定することはできません。
  - 文字フィールドには、英数字、プラス記号 (+)、ダッシュ (-)、ピリオド (.) およびアンダースコア (_) だけ使用できます。
- 無効なフィールド名が指定されています。コマンドの使用方法を確認してください。

デバイス構成の状態コード 87

メッセージ: システムエラー (System Error)

説明: オペレーティングシステムのエラーが発生しました。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- 十分なメモリが利用可能であることを確認します。
- Windows ネットワークが適切に構成されていることを確認します。

デバイス構成の状態コード 88

メッセージ: 無効なホスト (Invalid host)

説明: EMM データベースで認識されていないホストへの、デバイスの追加が試行されました。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- `nbemmcmd -addhost` コマンドを実行して、ホストを EMM データベースに追加します。

デバイス構成の状態コード 89

メッセージ: ドライブ名規則が最大長である 48 文字を超えました。(Drive name rule has exceeded its maximum length of 48 characters)

説明: 指定されたドライブ名規則が長すぎます。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- 短い規則を選択します。

デバイス構成の状態コード 90

メッセージ: 別のデバイス構成がすでに進行中です (Another device configuration is already in progress)

説明: デバイスの構成ウィザードまたは `tpautoconf` のインスタンスはすでに実行中です。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- 現在のインスタンスの完了後に、操作を再試行します。
- デバイス構成のキャッシュのロックが孤立している可能性があります。`nbemmcmd` コマンドを実行してロックを解除し、操作を再試行します。

デバイス構成の状態コード 91

メッセージ: ドライブのシリアル番号がデバイスデータベース内にすでに存在します。(The drive serial number already exists in the device database.)

説明: 重複したシリアル番号のドライブの追加が試行されました。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。

- 追加するドライブに一意のシリアル番号が割り当てられていることを確認します。

デバイス構成の状態コード 92

メッセージ: VxSS によってアクセスが拒否されました (VxSS access denied)

説明: 必要な権限を所有していないユーザーによって、操作が試行されました。

推奨処置:

- ユーザーが、この操作の実行に必要な権限を所有していることを確認します。
- NetBackup 管理コンソールの［ホストプロパティ (Host Properties)］で、認証セキュリティおよび認可セキュリティの設定が正しいことを確認します。
  Veritas Product Authentication Service と Authorization Service の使用方法については、『NetBackup セキュリティおよび暗号化ガイド』を参照してください。

デバイス構成の状態コード 93

メッセージ: データベースサーバーが停止しています (Database server is down)

説明: EMM サーバーに要求が行われましたが、基礎となるデータベースサーバーから応答がありません。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- このエラーは、コールドカタログバックアップの実行中に発生する場合があります。この操作の完了後、要求を再試行します。

デバイス構成の状態コード 95

メッセージ: 要求された操作は、指定されたディスク形式では無効です (The requested operation is not valid for the specified Disk Type)

説明: 構成したストレージデバイスがディスクストレージデバイスではありません。

推奨処置: 適切なストレージデバイスを選択します。

デバイス構成の状態コード 96

メッセージ: NetBackup には、指定されたディスクアレイホストは構成されていません (The specified Disk Array Host is not configured in NetBackup)

説明: この操作を実行する前に、まず NetBackup ホスト構成にこのディスクアレイホストを追加する必要があります。ホストを表示するには、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』で コマンドを参照してください。nbemmcmd -listhostshttp://www.veritas.com/docs/DOC5332

推奨処置:

- 既存のホストのクレデンシャルを更新しようとしたときに、このホストが NetBackup に存在していませんでした。`tpconfig` または `nbemmcmd` コマンドを実行してホストを再度追加する必要があります。
- 入力したディスクアレイホストの名前が NetBackup コンピュータ構成のコンピュータエイリアスと一致しません。`nbemmcmd` コマンドを実行して、ディスクアレイのコンピュータエイリアスリストに完全修飾アレイホスト名 (または入力した名前) を追加します。

デバイス構成の状態コード 97

メッセージ: ディスクアレイ構成に有効なライセンスキーがありません (No valid license key for Disk Array configuration)

説明: ディスクアレイのスナップショットサポートはライセンスが必要な機能です。NetBackup でディスクアレイのクレデンシャルを構成できるようにするには、Snapshot Client のライセンスキーをインストールする必要があります。

推奨処置: Snapshot Client のライセンスキーをインストールします。

デバイス構成の状態コード 98

メッセージ: OpenStorage 機能はライセンスされていません (OpenStorage feature is not licensed)

説明: NetBackup OpenStorage のライセンスキーがないと、OpenStorage サーバーのクレデンシャルを追加できません。

推奨処置: OpenStorage 機能が有効なライセンスキーをインストールします。

デバイス構成の状態コード 99

メッセージ: クレデンシャルがすでに存在します (Credentials already exist)

説明: 追加しようとしたクレデンシャルがホストにすでに存在します。

推奨処置: 既存のクレデンシャルを削除してから、新しいクレデンシャルを追加します。

デバイス構成の状態コード 100

メッセージ: NetBackup Snapshot Client はライセンスされていません (Snapshot Client not licensed)

説明: NetBackup Snapshot Client のライセンスキーがないと、この形式のホストのクレデンシャルを追加できません。このライセンスが必要なホスト形式は、ディスクアレイマネージャサーバーと仮想マシンサーバーです。

推奨処置: NetBackup Snapshot Client のライセンスキーをインストールします。

デバイス構成の状態コード 101

メッセージ: 認可エラー。ユーザー名/パスワードを確認してください (authorization error, verify username/password)

説明: 指定されたユーザー名とパスワードの組み合わせでの認可に失敗しました。

推奨処置: 指定した値を確認し、入力ミスがないかどうかを調べます。

4

デバイス管理の状態コード

この章では以下の項目について説明しています。

- デバイス管理の状態コード

デバイス管理の状態コード

これらの状態コードは、ltid、tpclean、tpreq と tpunmount コマンドの終了状態やコマンド出力、およびシステムログやデバッグログに表示されます。また、メディアおよびデバイスの管理ユーザーインターフェースや vmoprcmd コマンドなど、これらのコマンドを呼び出すプログラムによってもこれらのコードが表示されます。

デバイス管理の状態コード 1

メッセージ: 無効なドライブ形式/密度 (Invalid Drive Type/Density)

説明: tpreq の -d パラメータに無効な密度が指定されました。

推奨処置: tpreq のマニュアルページ (コマンドの説明) で、有効な密度のリストを確認します。有効な密度を使用して、マウント要求を再送信します。

デバイス管理の状態コード 2

メッセージ: 現在ドライブは割り当てられています (Drive is currently assigned)

説明: ドライブを指定して要求が行われましたが、そのドライブは割り当て済みです。

推奨処置: vmoprcmd -d コマンドまたは他の方法を使用してドライブの状態を表示し、ドライブおよびその割り当て状態のリストを参照します。要求を後で実行するか、最初にドライブの割り当てを解除 (ドライブのアプリケーションアクティビティを停止し、tpunmount を使用してメディアをマウント解除するか、ドライブをリセット) します。不適切なドライブを

指定している場合、要求を再送信します。使用しているインターフェースに適したドライブ名またはインデックスを指定します。

デバイス管理の状態コード 3

メッセージ: オペレータメッセージの送信エラー (Error in Sending Operator Message)

説明: プロセス間通信に使用される既存の内部メッセージキューの `ltid` に操作メッセージを送信しようとしました (`ltid` は、Media Manager device デーモン (UNIX および Linux) または NetBackup Device Manager サービス (Windows) です)。メッセージ通信中にエラーが発生しました。多くの場合、このエラーは、メッセージキュー用のシステムリソースが不足していることが原因です。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- UNIX および Linux サーバーの場合、`ipcs -a` コマンドの出力を収集し、現在使用中のリソースを調べます。

デバイス管理の状態コード 4

メッセージ: オペレータメッセージの受信エラー (Error in Receiving Operator Message)

説明: プロセス間通信に使用される既存の内部メッセージキューの `ltid` からメッセージを受信しようとしました (`ltid` は、Media Manager device デーモン (UNIX および Linux) または NetBackup Device Manager サービス (Windows) です)。メッセージ通信中にエラーが発生しました。多くの場合、このエラーは、メッセージキュー用のシステムリソースが不足していることが原因です。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- UNIX および Linux サーバーの場合、`ipcs -a` コマンドの出力を収集し、現在使用中のリソースを調べます。`ltid` が、デバイスまたはその他のコンポーネントとの通信中に停止しているかどうかを調べます。

デバイス管理の状態コード 5

メッセージ: デーモンメッセージの送信エラー (Error in Sending Daemon Message)

説明: `ltid` が、既存の内部メッセージキューを使用してロボットデーモンまたはロボットプロセスに内部プロセス通信メッセージを送信しようとしました。(`ltid` は、Media Manager device デーモン (UNIX および Linux) または NetBackup Device Manager サービス (Windows) です)。メッセージ通信中にエラーが発生しました。多くの場合、このエラーは、メッセージキュー用のシステムリソースが不足していることが原因です。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- UNIX および Linux サーバーの場合、`ipcs -a` コマンドの出力を収集し、現在使用中のリソースを調べます。ローカルデバイスホストのロボットデーモンまたはロボットプロセスが、デバイスまたはその他のコンポーネントとの通信中に停止しているかどうかを調べます。

デバイス管理の状態コード 6

メッセージ: デーモンメッセージの受信エラー (Error in Receiving Daemon Message)

説明: `ltid` が、既存の内部メッセージキューを使用してロボットプロセスへの内部プロセス通信メッセージを受信または処理しようとしました。(`ltid` は、Media Manager device デーモン (UNIX および Linux) または NetBackup Device Manager サービス (Windows) です)。メッセージ通信中にエラーが発生しました。多くの場合、このエラーは、メッセージキュー用のシステムリソース不足またはソフトウェアコンポーネントの不一致が原因です。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- UNIX および Linux サーバーの場合、`ipcs -a` コマンドの出力を収集し、現在使用中のリソースを調べます。インストールされているソフトウェアコンポーネントを調べて、すべてのコンポーネントが互換性のあるバージョンであることを確認します。

デバイス管理の状態コード 7

メッセージ: ユーザーメッセージの送信エラー (Error in Sending User Message)

説明: `ltid` はプロセス間通信に使用される既存の内部メッセージキューの `ltid` にユーザーメッセージを送信しようとしました。(`ltid` は、Media Manager device デーモン (UNIX および Linux) または NetBackup Device Manager サービス (Windows) です)。

メッセージ通信中にエラーが発生しました。多くの場合、このエラーは、メッセージキュー用のシステムリソースが不足していることが原因です。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- UNIX および Linux サーバーの場合、`ipcs -a` コマンドの出力を収集し、現在使用中のリソースを調べます。

デバイス管理の状態コード 8

メッセージ: ユーザーメッセージの受信エラー (Error in Receiving User Message)

説明: プロセス間通信に使用される既存の内部メッセージキューの `ltid` からユーザーメッセージを受信しようとしました (`ltid` は、Media Manager device デーモン (UNIX および Linux) または NetBackup Device Manager サービス (Windows) です)。メッセージ通信中にエラーが発生しました。多くの場合、このエラーは、メッセージキュー用のシステムリソースが不足していることが原因です。Windows では、内部システムに登録されているイベントを開くことができない場合にもこのエラーが発生することがあります。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- UNIX および Linux サーバーの場合、`ipcs -a` コマンドの出力を収集し、現在使用中のリソースを調べます。

デバイス管理の状態コード 10

メッセージ: IPC シーケンスエラー (IPC sequence error)

説明: 内部プロセス通信メッセージのシーケンスエラーが発生しました。

推奨処置: コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。

デバイス管理の状態コード 12

メッセージ: 無効なオペレータ (Invalid Operator)

説明: オペレータの内部リストを取得できません。

推奨処置: このエラーは、予想外の内部エラーです。`ltid` (UNIX および Linux の Media Manager device デーモンまたは Windows の NetBackup Device Manager サービス) を停止してから再起動します。

デバイス管理の状態コード 13

メッセージ: IPC SHMGET コールのエラー (Error in IPC SHMGET call)

説明: `ltid` によって保持されている共有メモリのセグメントに関連付けられた共有メモリの識別子を、プロセスが取得できませんでした (`ltid` は、UNIX および Linux の Media Manager device デーモンまたは Windows の NetBackup Device Manager サービスです)。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- UNIX および Linux サーバーの場合、`ipcs -a` コマンドの出力を収集し、現在使用中のリソースを調べます。

デバイス管理の状態コード 14

メッセージ: IPC SHMAT コールのエラー (Error in IPC SHMAT call)

説明: プロセスで `ltid` によって保持されている共有メモリのセグメントを追加できませんでした (`ltid` は、UNIX および Linux の Media Manager device デーモンまたは Windows の NetBackup Device Manager サービスです)。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- UNIX サーバーおよび Linux サーバーの場合、`ipcs -a` コマンドの出力を収集し、現在使用中のリソースを調べます。

デバイス管理の状態コード 15

メッセージ: ドライブは停止しています (The drive is DOWN)

説明: 論理的に停止状態に構成されているドライブで、ドライブへのメディアのマウントまたは共有ドライブの予約が試行されました。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- アプリケーションログファイル (bptm ログなど) を調べて、ドライブが停止状態に構成されている理由を確認します。
- ドライブ、ドライブパスおよびメディアの整合性を確認します。

デバイス管理の状態コード 16

メッセージ: 指定のマウントインデックスについて、マウントの保留はありません (No mount pending for given mount index)

説明: 保留中のマウント要求に関する情報の取得が試行されましたが、保留中のマウント要求が検出されませんでした。

推奨処置: デバイスモニターのインターフェースを使用するか、アプリケーションログを参照して、要求が完了したか、取り消されたかを確認します。保留中のマウント要求に関する情報を取得する要求は、マウント要求が継続中である場合だけ有効です。

デバイス管理の状態コード 17

メッセージ: ドライブは、保留中の要求された密度をサポートしません (Drive does not support pending request density)

説明: 選択されたドライブのドライブ形式は、要求された密度に適合しません。

推奨処置:

- ドライブの選択を、自動決定にします。
- ドライブを手動で選択する場合、デバイス構成および有効な密度の表 (tpreq のマニュアルページまたはコマンドの説明で参照可能) を確認します。その後、要求する密度に適合するドライブを指定します。

デバイス管理の状態コード 19

メッセージ: 管理者ユーザーのみが、要求された操作を実行できます (Only the administrative user can perform the requested operation)

説明: `ltid` (UNIX および Linux の Media Manager device デーモンまたは Windows の NetBackup Device Manager サービス) の停止が試行されました。または `tpclean` コマンドの呼び出しが試行されましたが、ユーザーが root (UNIX および Linux の場合) または管理者 (Windows の場合) ではありませんでした。

推奨処置: 必要に応じて、ユーザーまたはプロセスに、root 権限 (UNIX および Linux の場合) または管理者権限 (Windows の場合) を付与し、操作を再試行します。

デバイス管理の状態コード 20

メッセージ: テープを割り当てた状態で、device デーモンを停止できません (Cannot stop device daemon with tapes assigned)

説明: `ltid` を停止しようとしましたが、現在メディアはマウントされ割り当てられています (`ltid` は、UNIX および Linux の Media Manager device デーモンまたは Windows の NetBackup Device Manager サービスです)。

推奨処置: メディアを参照するすべてのジョブを停止し、すべてのメディアのマウントを解除してから、すべてのアプリケーションで Media Manager の使用を停止した後、`ltid` を停止します。アプリケーションのインターフェースを使用してメディアのマウントを解除できない場合、`/usr/openv/volmgr/misc` ディレクトリまたは *install_path*¥Volmgr¥misc フォルダ内の `.ltisymlinks` ファイルの存在および権限を確認します。`tpunmount` *filename* を `.ltisymlinks` ファイル内の各行に対して開始します。ここで、*filename* には、ファイルの行の内容を指定します。たとえば、UNIX および Linux の場合、コマンドは次のようになります。

```
tpunmount /usr/openv/netbackup/db/media/tpreq/A00001
```

デバイス管理の状態コード 21

メッセージ: ドライブが準備できていないか、または動作不良です (The drive is not ready or inoperable)

説明: マウント要求でドライブが選択されましたが、ドライブにメディアをロードする準備ができていません。

推奨処置: ドライブの準備が完了するまで待機して、保留中のマウント要求にドライブを手動で割り当てます。

デバイス管理の状態コード 22

メッセージ: IPC エラー: デーモンは実行されていない可能性があります (IPC Error: Daemon may not be running)

説明: `ltid` への要求を処理できません (`ltid` は、UNIX および Linux の Media Manager device デーモンまたは Windows の NetBackup Device Manager サービスです)。`ltid` が実行されていない可能性があります。`ltid` が実行されている場合、そのプロセスのロックファイルが削除された可能性があります。また、メッセージキューがシステムで正しく機能していない可能性があります。

推奨処置:

- `ltid` が実行されていない場合、`ltid` を起動して、操作を再試行します。UNIX および Linux では `/usr/openv/volmgr/bin/ltid` を実行し、Windows では NetBackup Device Manager サービスを起動します。
- `ltid` がすでに実行されている場合、ロックファイルとロックファイルのディレクトリ (UNIX および Linux の場合は `/usr/openv/volmgr/misc/.ltipid`、Windows の場合は *install_path*¥ Volmgr¥misc¥.ltipid) の存在および権限を確認します。`ltid` が実行されている場合は、そのプロセスを終了します。`ltid` が、ロックを取得できるように、ロックファイルのディレクトリまたはフォルダを作成し、必要に応じて権限を調整します。
- UNIX および Linux の場合、`msgget` のマニュアルページを確認し、システムメッセージキューのトラブルシューティング方法についての推奨処置を検索します。

デバイス管理の状態コード 23

メッセージ: 無効なドライブ番号 (Invalid Drive Number)

説明: ドライブを指定して要求が行われましたが、要求されたドライブが、有効な構成内で検出されません。

推奨処置: デバイス構成を最後に変更した後で `ltid` が停止され、再起動されたことを確認します (`ltid` は、Media Manager device デーモン (UNIX および Linux) または NetBackup Device Manager サービス (Windows) です)。(`tpconfig -d` または他の方法を使用して) デバイス構成を表示し、有効なドライブのリストを参照します。使用しているインターフェースに適したドライブ名またはインデックスを指定します。

デバイス管理の状態コード 24

メッセージ: 要求されたドライブを予約できません (Requested drive cannot be reserved)

説明: 共有ドライブの予約が試行されましたが、ドライブの予約要求が失敗しました。この状態コードは、SSO 機能の内部実装に関連しています。SCSI RESERVE/RELEASE には関連していません。

推奨処置: これは、共有ドライブで予想される状況で、自動的に再試行されます。問題が解決しない場合は、EMM サーバーが要求を処理していること、および現在ドライブを使用していないホストにドライブが予約済みとして表示されていないことを確認します。

デバイス管理の状態コード 25

メッセージ: ファイル名は存在しません (File name does not exist)

説明: 論理テープファイルまたはヘルプファイルが検出されません。多くの場合、この状態は、このユーザーに存在しない論理テープファイルを指定して `tpunmount` コマンドが実行されたことが原因です。

推奨処置: 指定したファイルパスに論理テープファイルが存在することを確認します。指定するファイルパスは、テープのマウントを要求したときに使用したパスと、大文字と小文字の区別も含め、完全に一致する必要があります。正しいファイルパスを使用して、要求を再送信します。要求を保留中のエラーメッセージがオペレータに表示されているときにこの状態が発生した場合は、`/usr/openv/volmgr/help/robots/robot_type/help_file name` (UNIX および Linux) または *install_path*¥Volmgr¥Help¥Robots¥*robot_type*¥*help_file_name* (Windows) にヘルプファイルがあるかどうかを確認します。

デバイス管理の状態コード 26

メッセージ: ボリュームプールのホストが検証されていないために、要求が終了しました (Request terminated because the host was not validated for volume pool)

説明: マウント要求が開始されたホストからメディアへのアクセスが拒否されています。そのメディア ID が含まれるボリュームプールに対して定義されている権限が原因です。

推奨処置:

- `vmpool -listall -b` を実行して、マウント要求が発行されたホストで、要求したボリュームプールについての情報を問い合わせます。マウント要求が発行されたホスト名を取得するには、システムログを確認します。このホスト名は、`hostname(1)` システムコマンドによって戻される名前です。
- `vmpool`、またはボリュームプールホストの属性をサポートする他のユーザーインターフェースを使用して、ボリュームプールホスト名のセキュリティを変更します。または、ボリュームに関連付けられたボリュームプールを変更します (そのボリュームが割り当てられていない場合)。あるいは、対象のボリュームプール内のメディアを使用できるホストにログオンします。その後、マウント要求を再送信します。

デバイス管理の状態コード 27

メッセージ: メディア ID が期限切れのため、要求が終了しました (Request terminated because media ID is expired)

説明: 書き込み権限を使用して要求されたメディアの期限がすでに切れているため、マウント要求が取り消されました。

推奨処置: 読み取り専用の操作が必要な場合、読み取り専用アクセスでマウント要求を行うメディアを要求します。サイトのポリシーに基づいて、メディアを交換するか、有効期限日を現在以降の日付に変更します。メディア管理インターフェースを使用すると、メディアの期限切れの日付を参照および変更できます。システム日時を確認し、必要に応じて修正します。

デバイス管理の状態コード 28

メッセージ: MsgGet のエラー (Error in MsgGet)

説明: `ltid` は内部メッセージ通信に使用されたメッセージキュー識別子の取得を試行しました。(`ltid` は UNIX および Linux の場合は Media Manager device デーモン、Windows の場合は NetBackup Device Manager サービスです)。システムエラーが発生したため、要求が失敗しました。多くの場合、このエラーは、メッセージキュー用のシステムリソース不足またはソフトウェアコンポーネントの不一致が原因です。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- UNIX サーバーおよび Linux サーバーの場合、`ipcs -a` コマンドの出力を収集し、現在使用中のリソースを調べます。インストールされているソフトウェアコンポーネントを調べて、すべてのコンポーネントが互換性のあるバージョンであることを確認します。

デバイス管理の状態コード 30

メッセージ: メディア ID が最大マウント件数を超えるため、要求が終了しました (Request terminated because media ID will exceed maximum mount count)

説明: 要求されたメディアがそのメディアに関連付けられた最大マウント数に達したため、マウント要求がキャンセルされました。

推奨処置: サイトのポリシーに基づいて、メディアを交換するか、最大マウント数の値を増加します。メディア管理インターフェースを使用すると、メディアで実行可能な最大マウント数を参照および変更できます。メディアの今までの使用状況を考慮して、メディアのマウント数が適切な値に設定されていることを確認します。必要に応じて、`vmchange` を実行して値を修正します。

デバイス管理の状態コード 32

メッセージ: セマフォの取得エラー (Error in getting semaphore)

説明: `ltid` は共有メモリへのアクセスの調停に使用されるセマフォを取得しようとしました。(`ltid` は UNIX および Linux の場合は Media Manager device デーモン、Windows の場合は NetBackup Device Manager サービスです)。システムエラーが発生したため、要求が失敗しました。多くの場合、このエラーは、セマフォ用のシステムリソース不足またはソフトウェアコンポーネントの不一致が原因です。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- UNIX サーバーおよび Linux サーバーの場合、`ipcs -a` コマンドの出力を収集し、現在使用中のリソースを調べます。インストールされているソフトウェアコンポーネントを調べて、すべてのコンポーネントが互換性のあるバージョンであることを確認します。

デバイス管理の状態コード 33

メッセージ: セマフォ操作エラー (Error in SEMAPHORE operation)

説明: `ltid` によって保持されているリソースに関連するセマフォ操作 (ロックやロック解除など) を、プロセスが実行できませんでした (`ltid` は、UNIX および Linux の Media Manager device デーモンまたは Windows の NetBackup Device Manager サービスです)。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- UNIX サーバーおよび Linux サーバーの場合、`ipcs -a` コマンドの出力を収集し、現在使用中のリソースを調べます。

デバイス管理の状態コード 35

メッセージ: メディアが利用できないために要求が終了しました (ドライブが停止している、不適切な場所に配置されている、書き込み保護されている、またはマウントできない) (Request terminated because media is unavailable (in DOWN drive, misplaced, write protected or unmountable))

説明: 要求されたメディアが利用できないため、マウント要求が取り消されました。メディアが、停止状態のドライブ内に存在するか、不適切な場所に配置されているか、書き込み禁止であるか、またはマウントができない可能性があります。このメッセージの他の原因

として、有効クリーニング数が残っていないクリーニングテープを使用している可能性があります。

推奨処置: ロボットインベントリを実行するかまたは手動で、ロボットライブラリ内のメディアの内容をボリューム構成と比較します。必要に応じて構成を更新します。メディアの物理的な場所を判断します。論理的に停止状態のドライブ内でメディアが検出された場合、ドライブ、ドライブパスおよびメディアの整合性を確認します。メディアが、誤って構成されたクリーニングテープでないことを確認します。メディアがライブラリ内に存在しない場合、メディアをロボットライブラリに移動して、ボリューム構成を更新します。書き込み禁止であるためにエラーが発生した場合、カートリッジのタブを移動して書き込み可能にするか、読み取り専用アクセスでメディアを要求します。

クリーニングテープに有効クリーニング数が残っていないことが問題である場合は、クリーニングテープを交換します。

デバイス管理の状態コード 36

メッセージ: 別プロセスからの tpunmount コールにより、要求が終了しました (Request terminated by tpunmount call from another process)

説明: ボリューム構成内に含まれる 1 つ以上のボリュームに対して、書き込みアクセスを使用してボリュームをマウントできる回数の制限を変更するように要求されましたが、指定された値が許容範囲内にありませんでした。また、バーコードルールのマウント数およびクリーニング数フィールド内の最大マウント数の値が、無効な数である場合もあります。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- 最大マウント数の値を、0 から 2,147,483,647 の範囲内で指定します。

デバイス管理の状態コード 37

メッセージ: ドライブが NDMP に割り当てられていないか、または誤った NDMP クライアントで割り当てられています (Drive being assigned is either not NDMP or on the wrong NDMP client)

説明: NDMP クライアントへの接続が構成されているドライブに対してマウントが要求されましたが、要求が取り消されました。これは、要求されたドライブ以外のドライブに手動で要求が割り当てられたためです。割り当てられたドライブは NDMP ドライブではないか、または異なるクライアントに構成された NDMP ドライブです。

推奨処置: デバイス構成を表示して、特定の NDMP クライアントへの接続が構成されているドライブを判断します。構成を最後に変更した後で `ltid` が停止され、再起動された

ことを確認します。要求を再発行して、要求された NDMP クライアントに接続されているドライブに要求を割り当てます。

デバイス構成の状態コード 38

メッセージ: ドライブ用の文字型デバイス名が文字型デバイスではありません (Character device name for drive is not a character device)

説明: テープのマウント要求の場合、構成されているテープドライブのクローズ時非巻き戻しデバイスファイルが文字型特殊デバイスでなく、NDMP などの既知の形式でもありませんでした。(NDMP は文字型特殊ファイルである必要はありません。)

推奨処置:

- 無効なデバイスパスおよびデバイス名を構成しないようにするには、デバイスの検出がサポートされているプラットフォームで、デバイスの構成ウィザードを使用します。ウィザードによって、テープドライブに対してパスおよびデバイス名が自動的に構成されるようにします。
- 常に、非巻き戻しテープデバイスファイルを使用します。テープドライブの場合、認識されている、ドライブ名の構文 (NDMP 用の構文など) を使用します。指定したデバイスパスが、文字型特殊ファイルとして存在することを確認します。コマンドまたはユーザーインターフェースの出力で、エラーの詳細を確認します。
  『NetBackup デバイス構成ガイド』を参照してください。

デバイス管理の状態コード 39

メッセージ: パラメータが無効です (Parameter is invalid)

説明: 無効な引数を使用したことによって、`tpclean` コマンドが呼び出されました。または内部機能で、必要なデータへの参照が存在していません。

推奨処置:

- クリーニング操作が要求された場合、`tpclean` の使用方法の説明を確認し、指定されたパラメータと比較します。
- インストールされているソフトウェアコンポーネントを調べて、すべてのコンポーネントが互換性のあるバージョンであることを確認します。

デバイス管理の状態コード 40

メッセージ: ファイル名はすでに存在します (File name already exists)

説明: テープのマウント要求で、要求に関連付けられているファイル名がすでに存在するか、ファイル名がすでに他のマウント要求に関連付けられています。

推奨処置: 異なるファイル名を使用して、要求を再送信します。既存のファイルと対応しないファイル名を指定します。または、実行中の可能性がある他のマウント要求で使用されていないファイル名を指定します。

デバイス管理の状態コード 41

メッセージ: 不明なドライブ名 (Unknown drive name)

説明: ドライブを指定して要求が行われましたが、指定されたドライブが、有効な構成内で検出されません。この状態コードは、デバイスファイルが破損したり存在しない場合、デバイスファイルを開いたり読み込むことができない場合、またはデバイスが構成されていない場合に発生することがあります。

推奨処置:

- デバイス構成を最後に変更した後で `ltid` が停止され、再起動されたことを確認します。(`ltid` は、Media Manager device デーモン (UNIX および Linux) または NetBackup Device Manager サービス (Windows) です)。(`tpconfig -d` コマンドまたは他の方法を使用して) デバイス構成を表示し、有効なドライブのリストを参照します。使用しているインターフェースに適したドライブ名またはインデックスを指定します。
- EMM データベースの整合性を確認します。デバイス構成を表示して、次の手順を実行します。
  - データベースが破損していないかどうかを判断します。
  - カタログバックアップから、保存されているデータベースファイルのリストアを行うか、デバイスを削除してからデバイス構成を再作成します。

デバイス管理の状態コード 42

メッセージ: tpreq アクセスモードが不正です (Incorrect tpreq access mode)

説明: テープのマウント要求で、指定されたアクセスモードが無効です。Windows ホストで、管理者権限を所有しないユーザーが NetBackup Device Manager サービスに要求を行いました。

推奨処置: `tpreq` を実行する場合、読み取りアクセスモード用の引数 `r` または書き込みアクセスモード用の引数 `w` を指定するか、デフォルトのアクセスモード (読み取り) を使用します。Windows で NetBackup Device Manager サービスが必要な要求を行う場合、管理者権限を所有するアカウントで実行します。

デバイス管理の状態コード 44

メッセージ: ファイルを作成する権限がありません (You do not have permission to create the file)

説明: テープのマウント要求で、ディレクトリまたはフォルダの権限が原因で、要求に関連付けられているファイル名を作成できません。

推奨処置: 指定したファイルパスで、ファイルの存在を確認します。ファイルが存在する場合、ファイルを削除するか (ファイルが不要な場合)、代替ファイルパスを指定して要求を再送信します。その場所にファイルが存在しない場合、マウント要求を発行したユーザーまたはアプリケーションプロセスの、ディレクトリまたはフォルダに対する読み込みアクセス権限および書き込みアクセス権限を確認します。

デバイス管理の状態コード 46

メッセージ: テープを書き込み可能にする必要があります (Tape needs to be write enabled)

説明: テープのマウント要求で、アクセスモードが書き込みアクセスに指定されましたが、物理メディアが書き込み禁止になっています。

推奨処置: 物理メディアの書き込み禁止の設定を書き込みアクセスが可能な設定 (ロック解除) に変更するか、読み取り専用アクセスで要求を再送信します。`tpreq`を使用して読み取り専用アクセスを要求するには、読み取りアクセスモード用の引数 `r` を指定するか、デフォルトのアクセスモード (読み込み) を使用します。

デバイス管理の状態コード 47

メッセージ: 共有ドライブ用のスキャンホストを確立できません (Unable to establish scan host for shared drive)

説明: 共有ドライブの状態を変更する要求で、ドライブのスキャンホストへの接続を確立できませんでした。

推奨処置:

- ドライブのスキャンホストとして機能しているホストを判断します。これを行うには、`vmoprcmd` の出力または NetBackup 管理コンソールのデバイスモニターを確認します。
- `vmd` (UNIX および Linux の NetBackup Volume Manager デーモンまたは Windows の NetBackup Volume Manager サービス) が、スキャンホストで実行されていることを確認します。スキャンホストのデバッグログおよびシステムログで、エラーに関連するメッセージを調べます。
- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- 要求が取り消された理由の詳細は、スキャンホストのデーモンのデバッグログで取得できます。問題を修正し、必要に応じて要求を再送信します。

デバイス管理の状態コード 48

メッセージ: ホストは、この共有ドライブ用のスキャンホストではありません (Host is not the scan host for this shared drive)

説明: ドライブの割り当て要求、予約要求またはスキャン要求で、対象のデバイスホストがドライブのスキャンホストではないと判断されました。要求は拒否されました (要求元から再試行されます)。

推奨処置:

- 通知されたエラーが問題の原因である場合、関連するホストの通信、構成およびシステムの問題を調べます。これらを調べるには、vmoprcmd 出力または NetBackup 管理コンソールのデバイスモニターを確認します。
- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- Media Manager 構成を変更して、スキャンホストを割り当てる際のスキャンアビリティの優先度を構成します。保持する必要があるネットワーク接続を減らし、より多くの負荷を処理できるホストに、より大きいシステム負荷がかかるように構成します。

デバイス管理の状態コード 49

メッセージ: テープファイルパスは、255 文字の最大長を超えています (Tape file path exceeds 255 character maximum)

説明: テープのマウント要求で、要求に関連付けられたファイル名が 255 文字を超えました。

推奨処置: テープのマウントを要求するときは、ファイル名の長さが ASCII 文字で 255 文字を超えないことを確認します。マウント要求がアプリケーションから発行された場合、アプリケーションの変更を要求して短いファイル名を使用します。または、ファイル名が制限を超えないような製品をディレクトリまたはフォルダにインストールします。

デバイス管理の状態コード 50

メッセージ: 指定のマウントインデックスには保留中の処理はありません (No action pending for given mount index)

説明: マウント要求の保留中の操作を取得するように要求されましたが、要求に関連付けられた既知の保留中の操作が存在しませんでした。

推奨処置: デバイスモニターのインターフェースを使用して、保留中の操作が存在する要求を表示します。要求 (割り当て、拒否、表示、再送信など) は、保留中の操作が存在する要求だけで実行します。

デバイス管理の状態コード 52

メッセージ: この形式のロボットは定義されていません (No robot is defined of this type)

説明: ロボットデーモンまたはロボットプロセスと、`ltid` の間の内部通信で、想定される形式のロボットが有効に構成されていません (`ltid` は、UNIX および Linux の Media Manager device デーモンまたは Windows の NetBackup Device Manager サービスです)。

推奨処置: 実行中のロボットプロセスを表示して、以前の構成からのプロセスが実行中かどうかを確認します。プロセスが実行中の場合、プロセスを停止します。インストールされているソフトウェアコンポーネントを調べて、すべてのコンポーネントが互換性のあるバージョンであることを確認します。

デバイス管理の状態コード 53

メッセージ: 要求がキューに投入されました (キャンセルするとメッセージが消去されます) (Request has been queued (Cancel to clear message))

説明: ドライブリソースが使用中であるため、マウント要求またはドライブ関連操作がキューに投入されました。

推奨処置: ドライブリソースが利用可能になるまで待機するか、必要に応じて、保留中のマウント要求を取り消します。

デバイス管理の状態コード 55

メッセージ: オペレータがマウント要求を拒否しました (Operator denied mount request)

説明: オペレータによってマウント要求が拒否されました。

推奨処置: このエラーは、ユーザーまたはアプリケーションのマウント要求が管理者またはオペレータによってキャンセルされた場合に発生します。要求が取り消される理由は、メディアが存在しない、メディアが不正である、他の、より優先度が高い要求でドライブリソースを取得する必要がある、など様々です。詳しくは、管理者またはオペレータに確認してください。

デバイス管理の状態コード 56

メッセージ: マウントがキャンセルされました。Device デーモンを終了しています (Mount canceled, device daemon is terminating)

説明: 管理者が `ltid` (UNIX および Linux の Media Manager device デーモンまたは Windows の NetBackup Device Manager サービス) を停止したため、保留中のマウント要求が取り消されました。

推奨処置: `ltid` が再起動されるまで待機してから、要求を再送信します。必要に応じて、管理者に確認してデーモンまたはサービスの可用性を判断します。

デバイス管理の状態コード 58

メッセージ: デバイスがロボットではありません。クリーニングを実行できません (The device is not robotic, cannot perform cleaning)

説明: ドライブの自動クリーニングが試行されましたが、ドライブはロボットライブラリ内に存在しません。

推奨処置: 必要な場合、クリーニングテープを挿入し、スタンドアロンドライブをクリーニングします。共有ドライブ以外のドライブの場合、`tpclean`、またはクリーニング関連操作がサポートされている他のユーザーインターフェースを使用して、クリーニング統計を更新します。

デバイス管理の状態コード 59

メッセージ: デバイスのロボットで、クリーニングテープが定義されていません。または有効クリーニング数が 0 です (No cleaning tape is defined in the device's robot or 0 cleanings remaining)

説明: ドライブの自動クリーニングを試行しましたが、使用可能なクリーニングメディアが存在しないか、クリーニングテープの残りのクリーニング回数が 0 (ゼロ) です。

推奨処置:

- 個別のクリーニングカートリッジを使用してクリーニングを行うことができるすべてのドライブ形式のロボットライブラリに、クリーニングメディアが追加されていることを確認します。
- ロボットライブラリの EMM データベース内に含まれるクリーニングメディアの残りのクリーニング数が正の数であることを確認します。クリーニングテープを交換するか、カウントが 0 (ゼロ) に達する前にクリーニングメディアのクリーニング数を増やします。
- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。

デバイス管理の状態コード 60

メッセージ: ロボットデーモンおよび/またはロボットハードウェアが利用可能ではありません (Robot daemon and/or robotic hardware is not available)

説明: ロボットが構成されていないか、操作に利用できません。特に、ロボットドライブの自動クリーニングが試行されましたが、ロボットが定義されていないか、ロボットが利用で

きません。または、共有ドライブリストの初期化が試行されましたが、必要な構成済みのロボットなしで、ドライブがロボットドライブとして構成されていました。

推奨処置: デバイス構成を表示して、ドライブとロボット構成情報に一貫性があることを確認します。システムログファイルを調べて、ロボットおよびロボットソフトウェアの動作状態を確認します。ロボットの動作状態の詳細が必要な場合、詳細レベルを上げます。まず `vm.conf` ファイルに VERBOSE (詳細) オプションを追加します。その後、`ltid` (device デーモンまたは NetBackup Device Manager サービス) を再起動します。

デバイス管理の状態コード 61

メッセージ: デバイスまたはロボットスロットにメディアが見つかりません。確認してください (No media found in device or robot slot, please verify)

説明: メディアのマウント要求で、指定された期間が経過する前に、対象の場所でメディアが検出されませんでした。

推奨処置: 要求を再送信し、指定された期間が経過する前に、対象のドライブにメディアをマウントします。デバイス構成を調べて、適切なドライブ名が構成されていること、およびデバイス構成を最後に変更した後に device デーモン `ltid` が再起動されたことを確認します。

デバイス管理の状態コード 62

メッセージ: マウント要求に対して、ライブラリのドライブが利用できません (Drive not available in library for mount request)

説明: 利用可能なドライブが存在しないため、マウント要求が取り消されました。互換性のあるすべてのドライブが停止状態であるか、他の有効なマウント要求のためにオーバーサブスクライブされている可能性があります。

推奨処置: デバイスの可用性およびドライブリソースを要求するアプリケーションのスケジュールとドライブ使用状況を調べます。場合によっては、後で互換性のあるドライブリソースが利用可能になったときに要求を再発行できるように、マウント要求が取り消される場合もあります。

デバイス管理の状態コード 63

メッセージ: マウント要求が無効なため、要求が終了しました (Request terminated because mount requests are disabled)

説明: 要求を実行できないため、マウント要求が取り消されました。

推奨処置: コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。

要求が取り消された理由の詳細は、システムログ、コマンドの出力またはデバイスモニターのインターフェースから取得できます。問題を修正し、必要に応じて要求を再送信します。

デバイス管理の状態コード 64

メッセージ: ロボット制御されたデバイスを割り当てることができません (Cannot assign a robotically controlled device)

説明: マウント要求を実行するために特定のデバイスの割り当てが手動で試行されましたが、選択されたデバイスはロボットライブラリ内に構成されています。

推奨処置: 要求をスタンドアロンドライブに割り当てるか、ロボットドライブ内でのマウント要求の割り当てを自動割り当てにします。

デバイス管理の状態コード 65

メッセージ: 指定したボリュームプールが無効です (Invalid volume pool specified)

説明: マウント要求で、指定されたメディアプールが無効です。

推奨処置: ASCII 文字で長さが 20 文字以下のボリュームプール名を指定して、要求を再送信します。

デバイス管理の状態コード 66

メッセージ: ボリュームプールの不一致のため、要求が終了しました (Request terminated because of volume pool mismatch)

説明: `tpreq` コマンドで指定されたボリュームプールが、Media Manager 構成内のメディア ID のボリュームプールと一致しませんでした。

推奨処置: メディア管理インターフェースを使用して、マウントするメディアのボリュームプール名を取得します。その後、適切なプール名を指定してマウント要求を再送信します。

デバイス管理の状態コード 69

メッセージ: メディアがマウントできないため、要求が終了しました (Request terminated because media is unmountable)

説明: 要求されたメディアをマウントできないため、マウント要求が取り消されました。少なくとも 2 つの異なるドライブで、要求されたメディアをマウントできないことが検出されました。

推奨処置:

- ドライブ、ドライブパスおよびメディアの整合性を確認します。
- メディアが、誤って構成されたクリーニングテープでないことを確認します。

デバイス管理の状態コード 70

メッセージ: メディアが書き込み保護されているため、要求が終了しました (Request terminated because media is write protected)

説明: 書き込みアクセスで要求されたメディアが書き込み可能でないため、マウント要求が取り消されました。

推奨処置: 物理メディアカートリッジを調べて、書き込み禁止が有効かどうかを確認します。メディアに書き込みアクセスを行う必要がある場合、メディアの書き込み禁止を無効に設定します。

読み取り専用アクセスを行う必要がある場合、書き込み禁止を有効のままにします。要求を行うアプリケーションで必要な管理要求 (メディアを一時停止することなど) を行い、メディアに読み取りアクセスだけが要求されていることを確認します。

コマンドラインインターフェースを介してメディアを要求している場合、tpreq のマニュアルページまたはコマンドの説明で、メディアのアクセスモードを指定する方法を参照してください。tpreq コマンドは次のマニュアルで説明されています。

『NetBackup 管理者ガイド Vol. 2』を参照してください。

『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。

デバイス管理の状態コード 71

メッセージ: メディアがクリーニングテープであるため、要求が終了しました (Request terminated because media is a cleaning tape)

説明: ドライブのメディアがクリーニングテープであるため、マウント要求が取り消されました。

推奨処置: Media Manager の EMM データベースが最新のものであることを確認します。ライブラリにクリーニングメディアが存在する場合、適切なクリーニングメディア形式を Media Manager の EMM データベースのクリーニングメディアに割り当てます。

デバイス管理の状態コード 72

メッセージ: EMM のライブラリコールに失敗しました (EMM library call failed)

説明: EMM へのデータの読み込みまたは書き込み要求が失敗しました。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- pbx_exchange が実行中であることを確認します。

- tpconfig -d または vmquery -a コマンドを実行して、EMM サーバーが実行されており、新しい接続を受け入れていることを確認します。

デバイス管理の状態コード 73

メッセージ: テープを割り当てた状態で、device デーモンを停止しています (Stopping device daemon with tapes assigned)

説明: オペレータによって ltid の停止が要求されましたが、テープがまだ使用中です。

推奨処置: なし。これは助言的なメッセージであり、処置は必要ありません。

デバイス管理の状態コード 74

メッセージ: ロボット操作に失敗しました (Robot operation failed)

説明: bptm によるテープのマウントのために、ロボット操作が失敗しました。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- ロボットハードウェアが機能していることを確認します。

デバイス管理の状態コード 75

メッセージ: LTI システムエラー (LTI system error)

説明: システムエラーが発生しました。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- tpclean 操作が試行されましたが、Windows ネットワークが適切に構成されていませんでした。
- ltid の停止の試行中に、malloc システムコールが失敗しました。

デバイス管理の状態コード 76

メッセージ: ロボット/LTI プロトコルエラー (Robot/LTI protocol error)

説明: `ltid` とロボットデーモン間の通信で、プロトコルエラーが発生しました。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- `ltid`、`bptm` およびロボットデーモンが、互換性のある NetBackup レベルであることを確認します。

デバイス管理の状態コード 77

メッセージ: VxSS によってアクセスが拒否されました (VxSS access denied)

説明: 必要な権限を所有していないユーザーによって、`tpclean` が試行されました。

推奨処置:

- ログオンしているユーザーが、この操作に必要な権限を所有していることを確認します。
- NetBackup 管理コンソールの[ホストプロパティ (Host Properties)]で、VxSS の設定が正しいことを確認します。
  詳しくは、『NetBackup セキュリティおよび暗号化ガイド』を参照してください。

デバイス管理の状態コード 78

メッセージ: EMM サーバーに接続できません (Unable to connect to the EMM server)

説明: EMM の情報の取得または更新に失敗しました。

推奨処置:

- NetBackup 構成に正しい EMM サーバー名が設定されていることを確認します。
- このエラーが発生したメディアサーバーが EMM サーバーの NetBackup 構成に設定されていることを確認します。
- EMM サーバーで EMM が実行中であることを確認します。
- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。

デバイス管理の状態コード 79

メッセージ: Job Manager からジョブ ID を取得できません (Can not retrieve Job ID from Job Manager)

説明: tpreq、tpclean または tpunmount コマンドで、NetBackup Job Manager からのジョブ ID の取得の試行中にエラーが発生しました。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- マスターサーバー上で NetBackup Job Manager が実行中であるかどうかを検証します。

デバイス管理の状態コード 80

メッセージ: Job Manager がエラーを戻しました。アクティビティモニターを参照してください (Job Manager returned error: see activity monitor)

説明: tpunmount コマンドで、NetBackup Job Manager との通信中にエラーが発生しました。この問題の詳細が、このジョブのアクティビティモニターエントリに表示されている場合があります。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- マスターサーバー上で NetBackup Job Manager が実行中であるかどうかを検証します。
- tpunmount コマンドに指定した引数が正しいことを確認します。

デバイス管理の状態コード 81

メッセージ: 後で再試行してください (Retry later)

説明: EMM によって制御されているリソースの使用が試行されましたが、これらのリソースが利用できませんでした。

推奨処置: 後でコマンドを再試行します。

デバイス管理の状態コード 82

メッセージ: 利用可能なドライブはありません (No drive available)

説明: ドライブの使用が試行されましたが、指定されたドライブが利用できませんでした。

推奨処置:

- 対象のメディアサーバーでドライブが停止していないことを確認します。
- ドライブが検出されたメディアサーバーが動作していることを確認します。
- 別のドライブでコマンドを再試行します。

デバイス管理の状態コード 83

メッセージ: メディアがデータベースに存在しません (Media does not exist in database)

説明: 要求されたメディア ID が EMM データベースで見つかりませんでした。

推奨処置:

- 要求されたメディア ID が正しく入力されていることを確認します。
- 別のメディア ID を使用して再試行します。

デバイス管理の状態コード 84

メッセージ: 操作ではエラーは発生していません。サイドバンドデータのみです (No Error on operation, sideband data only)

説明: これは単なる通知メッセージです。

推奨処置: ユーザーによる処置は必要ありません。

5

ロボットの状態コード

この章では以下の項目について説明しています。

■ ロボットの状態コード

ロボットの状態コード

これらの状態コードは、ロボットデーモンまたはロボットプロセスによって発行されます。また、これらは vmchange コマンドや、メディアおよびデバイスの管理ユーザーインターフェースなど、ロボット操作を呼び出すプログラムによっても発行されます。

ロボットの状態コード 200

メッセージ: STATUS_SUCCESS

説明: ロボット操作が正常に完了しました。

推奨処置: なし

ロボットの状態コード 201

メッセージ: ロボットパスを開けません (Unable to open robotic path)

説明:

次のいずれかの原因で、ロボットライブラリデバイスを開くことができません。

- デバイスの構成内のロボットのデバイス、パスまたはライブラリ名が無効。
- 構成済みのロボットデバイスが存在しない。
- 文字型特殊ファイル形式でない UNIX および Linux デバイスファイルなど、ロボットデバイスが不適切。
- ロボットデーモンまたはロボットプロセスのロックファイルを開くことができなかったか、ロックが取得済み。

- デバイスまたは API インターフェース (NDMP など) を介したオープン操作が失敗した。

推奨処置:

- ロボットテストユーティリティの動作中にはロボットデバイスがロックされるため、実行されている可能性があるすべてのロボットテストユーティリティを停止します。
- ロボット構成マニュアルに示されている推奨構成で、ロボットを構成していることを確認します。
- ロボットテストユーティリティを使用して、ロボットデバイスの状態を確認し、終了したらテストユーティリティを閉じます。
- ロックファイル `/usr/openv/volmgr/misc/vmd.lock` (UNIX および Linux の場合) または *install_path*`¥Volmgr¥misc¥vmd.lock` (Windows の場合) およびロックファイルが含まれるディレクトリの存在および権限を確認します。ロボットデーモンまたはロボットプロセスがロックファイルを使用できるように、ディレクトリまたはフォルダを作成し、必要に応じて権限を調整します。`ltid` (UNIX および Linux の device デーモンまたは Windows の NetBackup Device Manager サービス) を停止してから再起動します。

ロボットの状態コード 202

メッセージ: ロボットデバイスを検知できません (Unable to sense robotic device)

説明:

ロボットライブラリデバイスの要素を検出できません。次の原因の可能性があります。

- SCSI コマンドモードの検出、モードの選択または (スロット、ドライブ、トランスポート、I/E 要素の) 要素状態の読み込みが失敗した。
- API 制御のネットワークライブラリのインベントリ要求が失敗した。
- ロボットデーモンまたはロボットプロセスによって、ロボットデータベースファイルを初期化できない。

推奨処置:

- ロボット構成マニュアルに示されている推奨構成で、ロボットを構成していることを確認します。
- ロボットテストユーティリティを使用して、ロボットデバイスの状態を確認し、終了したらテストユーティリティを閉じます。
- 一時ロボットデータベースおよび一時データベースの `/usr/openv/volmgr/misc/robotic_db` ディレクトリ (UNIX および Linux の場合) または *install_path*`¥Volmgr¥misc¥robotic_db` フォルダ (Windows の場合) の存在および権限を確認します。これらのディレクトリまたはフォルダを作成し、ロボットデーモンまたはロボットプロセスがディレクトリまたはフォルダを作成または使用できる

ように、必要に応じて権限を調整します。`ltid` (UNIX および Linux の device デーモンまたは Windows の NetBackup Device Manager サービス) を停止してから再起動します。

ロボットの状態コード 203

メッセージ: ロボットコマンドを待機している間のタイムアウト (Timeout waiting for robotic command)

説明: 指定した期間が経過するまでに状態が返されなかったため、ロボット操作でタイムアウトが発生しました。

推奨処置:

- ロボットテストユーティリティの動作中にはロボットデバイスがロックされ、他の要求がブロックされるため、すべてのロボットテストユーティリティを停止します。
- ハードウェアに対する過剰な再試行によって、ロボットコマンドの完了が遅れていないかどうかを確認します。
- ロボットデバイスが機能しているかどうかを確認します。ロボットテストユーティリティを使用してコマンドをデバイスに送信し、応答があることを確認します。`vmps` を実行して、予想外の Media Manager プロセスが実行中でないことを確認します。いくつかのプロセスが実行中であることが予想されますが、停止されないプロセスは、システムコールのハングアップなど、さらに深刻な問題を表す場合があります。

ロボットの状態コード 204

メッセージ: ロボットを初期化できません (Unable to initialize robot)

説明: ロボットを初期化できません。これは、様々な状況で使用される一般的な状態コードです。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- ロボットを初期化できない原因である特定のエラーに関連するシステムログのメッセージを調べます。

ロボットの状態コード 205

メッセージ: ロボットマウントの失敗 (Robotic mount failure)

説明: ロボットはメディアをマウントできません。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- メディアをマウントできない原因である特定のエラーに関連するシステムログのメッセージを調べます。

ロボットの状態コード 206

メッセージ: ロボットディスマウントの失敗 (Robotic dismount failure)

説明: ロボットはメディアのマウントを解除できません。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- メディアのマウントを解除できない原因である特定のエラーに関連するシステムログのメッセージを調べます。

ロボットの状態コード 207

メッセージ: コマンドコードが無効 (Invalid command code)

説明: 不適切なオプションを指定して、サポートされていないロボット操作が要求されました。または、ロボット操作で、互換性のないデバイスインターフェースが使用されました。製品のコンポーネント間またはバージョン間に互換性がない可能性があります。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- すべての Media Manager バイナリおよびユーザーインターフェースが、互換性のあるバージョンであることを確認します。

ロボットの状態コード 208

メッセージ: 要求されたスロットは空です (Requested slot is empty)

説明: 指定されたスロット内でメディアが検出されませんでした。ボリュームに関連付けられたロボットライブラリの物理的な内容とボリューム構成に一貫性がない可能性があります。

推奨処置: メディアのコンテナまたはホルダーが不適切な場所に配置されている場合、適切な場所に取り付けます。適切に調整されていない場合は、再調整します。メディアが上下逆になっている場合、正しい側を上にしてメディアをスロットに配置します。要求されたスロットが、内部的な使用のためにロボットライブラリによって予約されているかどうかを確認します。ロボットライブラリ内の問題を物理的に修正するか、メディア管理インターフェースを使用してボリューム構成を修正します。

ロボットの状態コード 209

メッセージ: ドライブを開けません (Unable to open drive)

説明: ドライブを開けません。ドライブ構成が不適切であるか、ドライブが論理的に停止している可能性があります。また、ドライブにメディアを配置した後、ドライブの準備が完了していない場合もあります。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- 不適切に構成されたクリーニングメディア、またはドライブのクリーニング操作の影響を確認します。不適切なメディアが原因で、メディアがドライブ内に配置されてもドライブが準備未完了のままになっていないかどうかを確認します。
- ドライブを開く場合に発生する問題の一般的な原因である、不適切なデバイスパスおよびデバイス名を構成しないようにするには、デバイスの検出がサポートされているプラットフォームで、デバイスの構成ウィザードを使用して、デバイスパスおよびデバイス名を自動的に構成します。ドライブをオープンできない原因である特定のエラーに関連するシステムログのメッセージを調べます。

ロボットの状態コード 210

メッセージ: ドライブを SCSI アンロードできません (Unable to SCSI unload drive)

説明: ドライブをアンロードできません。ドライブ構成が不適切であるか、ドライブが論理的に停止している可能性があります。また、ドライブにメディアを配置した後、ドライブの準備が完了していない場合もあります。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。

- 不適切に構成されたクリーニングメディア、またはドライブのクリーニング操作の影響を確認します。不良メディアが、ドライブのアンロードを実行できない原因になっていないかどうかを確認します。ドライブのアンロードに関する問題の一般的な原因である、不適切なデバイスパスおよびデバイス名を構成しないようにするには、デバイスの検出がサポートされているプラットフォームで、デバイスの構成ウィザードを使用して、デバイスパスおよびデバイス名を自動的に構成します。ドライブのアンロードを実行できない原因である特定のエラーに関連するシステムログのメッセージを調べます。

ロボットの状態コード 211

メッセージ: プロセスはシグナルによって強制終了されました (Process killed by signal)

説明: 予想外のシグナルまたはイベントによって、ロボット操作が取り消されました。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- ベンダーまたはオペレーティングシステムの管理インターフェースおよび管理ログを確認して、ロボットコマンドが取り消されたかどうかを確認します。

ロボットの状態コード 212

メッセージ: プロセスは親プロセスによって強制終了されました (Process killed by parent)

説明: 次のいずれかの原因により、ロボット操作がキャンセルされました。

- 指定した期間が経過するまでに状態が返されなかった
- デバイスの再開が必要な通信エラーまたはハードウェアエラーが発生した

推奨処置:

- ロボットテストユーティリティの動作中にはロボットデバイスがロックされ、他の要求がブロックされるため、すべてのロボットテストユーティリティを停止します。
- ロボットデバイスが現在も機能しているかどうかを確認します。
- 過剰なハードウェア構成または通信の問題によって、ロボットコマンドの完了が遅れていないかどうかを確認します。
- ロボットテストユーティリティを使用してコマンドをデバイスに送信し、応答があることを確認します。`vmps` を実行して、予想外の Media Manager プロセスが実行中でない

ことを確認します。いくつかのプロセスが実行中であることが予想されますが、停止されないプロセスは、システムコールのハングアップなどの問題を表す場合があります。

ロボットの状態コード 213

メッセージ: ドライブは、ロボット内に存在しません (Drive does not exist in robot)

説明: 対象のドライブがロボットライブラリ内で検出されませんでした。ドライブ構成が不適切である可能性があります。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- ロボットテストユーティリティから実行可能なロボットライブラリ問い合わせなどの方法を使用して、ドライブのリストを取得します。ドライブのリストを、デバイス構成と比較します。デバイス構成を最後に変更した後で `ltid` が停止され、再起動されたことを確認します。`ltid` は、Media Manager device デーモン (UNIX および Linux) または NetBackup Device Manager サービス (Windows) です。

ロボットの状態コード 214

メッセージ: ロボット番号が存在しません (Robot number does not exist)

説明: 対象のロボットライブラリが、有効なデバイス構成内で検出されませんでした。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- デバイス構成を最後に変更した後で `ltid` が停止され、再起動されたことを確認します(`ltid` は、Media Manager device デーモン(UNIX および Linux)または NetBackup Device Manager サービス(Windows)です)。ロボットライブラリにコマンドを実行するときは、デバイス構成に含まれている、有効なロボットライブラリだけを指定します。

ロボットの状態コード 215

メッセージ: 他のドライブまたは未構成のドライブのテープが要求されました (Requested tape in other or non-configured drive)

説明: 対象のメディアが、対象のドライブ以外のドライブで検出されました。

通常、要求されたメディアは一時的に利用できなくなります。また、管理者またはオペレータによる操作が行われるまで、メディアを利用できないこともあります。

推奨処置:

- メディアがすぐに必要な場合、コマンドの出力 (存在する場合)、デバッグログおよびシステムログで、対象のメディアに関連するメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- ロボットライブラリ内のメディアを使用する複数のアプリケーション間の競合を確認します。メディアが永続的に他のドライブに残されたままとならないように、ドライブとドライブパスの整合性を確認します。

ロボットの状態コード 216

メッセージ: キャビネットのドアが開いています (Door is open on cabinet)

説明: ロボットライブラリのドアが開いています。

推奨処置: ロボットライブラリのドアを閉めて、ロボット要求を再発行します。ドアが開いているときと閉じているときのロボットテストユーティリティコマンドの結果を比較して、ドアラッチ機構が機能しているかどうかを確認します。

ロボットの状態コード 217

メッセージ: 要求されたスロットには、すでにカートリッジがあります (Requested slot already has cartridge)

説明: 要求されたスロットにすでにカートリッジが存在するか、スロットがカートリッジに関連付けられています。

推奨処置: 取り込み要求または取り出し要求で、メディアがすでに存在するスロットを指定していないことを確認します。ドライブ内のメディアを調べて、メディアのホームスロット場所が、取り込まれるメディアで使用されるように指定されていないことを確認します。

ロボットの状態コード 218

メッセージ: メディアアクセスポートからスロットへ移動できません (Cannot move from media access port to slot)

説明: メディアの取り込みを行うロボット操作で、取り込みに失敗したことを示す状態が戻されました。

推奨処置:

- ロボットライブラリにメディアアクセスポートが存在するかどうかを確認します (確認するには、ロボットテストユーティリティを使用します)。管理者またはオペレータによって、取り込み操作が取り消されたかどうかを調べます。

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。

ロボットの状態コード 219

メッセージ: スロットからメディアアクセスポートへ移動できません (Cannot move from slot to media access port)

説明: メディアの取り出しを行うロボット操作で、取り出しに失敗したことを示す状態が戻されました。

推奨処置:

- ロボットライブラリにメディアアクセスポートが存在するかどうかを確認します (確認するには、ロボットテストユーティリティを使用します)。管理者またはオペレータが取り出し操作をキャンセルしたかどうかを調べます。
- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。

ロボットの状態コード 220

メッセージ: メディアアクセスポートにメディアがありません (Media access port does not contain media)

説明: メディアの取り込みを行うロボット操作で、メディアアクセスポートにカートリッジまたはメディアが存在しないことを示す状態が戻されました。オペレータまたは管理者が、メディアアクセスポートに取り込み用のメディアを配置していない可能性があります。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- すべてのオペレータおよび管理者の取り込み操作および取り出し操作を調整します。

ロボットの状態コード 221

メッセージ: メディアアクセスポートにはすでにメディアがあります (Media access port already contains media)

説明: メディアの取り出しを行うロボット操作で、メディアアクセスポートに 1 つ以上のカートリッジが存在することを示す状態が戻されました。前回 (または以前) の取り出し操作で、オペレータまたは管理者が、メディアアクセスポートからメディアを取りはずさなかった可能性があります。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
- すべてのオペレータおよび管理者の間で、取り込み操作および取り出し操作を調整します。取り出し操作の前に、メディアアクセスポートにメディアが存在しないことを確認します。

ロボットの状態コード 222

メッセージ: ロボットアームには、アドレス可能なホルダーがありません (Robotic arm has no addressable holder)

説明: ロボットを構成する部分にホルダーが存在しないか、ホルダーが使用できません。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- 物理的なハードウェアの状態を調べ、必要に応じて、ストレージの構成部分、ドライブの構成部分およびトランスポートの構成部分のホルダー状態を修正します。その後、要求を再送信します。

ロボットの状態コード 223

メッセージ: ロボットはビジーです。操作を実行できません (Robot busy, cannot perform operation)

説明: ロボットで他の操作が実行されており、ビジー状態です。要求された操作に必要なリソースが使用中です。

推奨処置: ロボットで現在の外部ベースの要求 (ロボットインベントリ要求、メディアの取り込みや取り出し要求など) が完了するまで待機してから、新しい要求を開始します。ベンダーまたはオペレーティングシステムの管理インターフェースおよび管理ログを確認して、ロボットリソースがビジー状態であるかどうかを確認します。

ロボットの状態コード 224

メッセージ: 制御デーモン接続エラーまたはプロトコルエラー (Control daemon connect or protocol error)

説明: ロボットコンポーネントとその他のコンポーネントの間で、プロトコルエラーが発生しました。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- メディアをマウントできない原因である特定のエラーに関連するシステムログのメッセージを調べます。すべての Media Manager バイナリが、互換性のあるバージョンであることを確認します。
- ベンダーおよびオペレーティングシステムソフトウェアのロボットインターフェースが、互換性のあるバージョンであることを確認します。

ロボットの状態コード 225

メッセージ: ロボットハードウェアエラーまたは通信エラー (Robot hardware or communication error)

説明: ロボットコンポーネントとその他のコンポーネントの間で、ハードウェアエラーまたは通信エラーが発生しました。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- メディアをマウントできない原因であるエラーに関連するシステムログのメッセージを調べます。
- すべての Media Manager バイナリが、互換性のあるバージョンであることを確認します。ベンダーおよびオペレーティングシステムのハードウェアとソフトウェアのロボットインターフェースが、互換性のあるバージョンであることを確認します。

ロボットの状態コード 226

メッセージ: 要求されたスロットには、誤ったテープがあります (Requested slot contains the wrong tape)

説明: 要求されたスロット内のメディアが、スロット内に存在すると想定されたメディアと異なります。要求されたボリュームに関連付けられたスロットに関連付けられたロボットライブラリの物理的な内容とボリューム構成に一貫性がありません。

推奨処置: いずれかのメディア管理インターフェースを使用して、ボリューム構成またはロボットライブラリ内のメディア配置を調整する必要があります。影響を受けるスロットについて EMM データベースの調整が最後に行われてから、バーコードが変更されたかどうか、またはメディアが変更されたかどうかを判断します。バーコードだけが変更され、メディアが変更されていない場合、影響を受けるすべてのボリュームにバーコードの更新要求を発行します。メディアが変更された場合、メディア管理インターフェースを使用して、ロボットインベントリの更新を実行します。これによって EMM データベースが更新され、メディアの場所が反映されます。

ロボットの状態コード 228

メッセージ: 要求されたスロットは、ロボット内に存在しません (Requested slot does not exist in robot)

説明: 要求に関連付けられたスロットが、ロボットに対して無効です。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- ロボットインベントリの［内容 (Contents)］レポートを発行して、ロボットに対して有効なスロット範囲を判断します。ボリューム構成を調べて、ボリュームレコードで有効なスロットだけが参照されていることを確認します。特に、スロットの開始番号および終了番号に注意してください。必要に応じてボリューム構成を更新するか、ロボット操作に対して有効なスロット範囲だけを要求します。

ロボットの状態コード 229

メッセージ: 要求された操作は、ロボットによってサポートされていません (Requested operation is not supported by the robot)

説明: ロボット操作が、この操作をサポートしていないロボットコンポーネントに送信されたか、操作で要求されたオプションがサポートされていません。製品のコンポーネント間またはバージョン間に互換性がない可能性があります。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。

- すべての Media Manager バイナリおよびユーザーインターフェースが、互換性のあるバージョンであることを確認します。

ロボットの状態コード 230

メッセージ: ロボット操作中にシステムエラーが発生しました (System error occurred during robot operation)

説明: ロボット操作でシステムエラーが発生しました。この状態コードは、ロボットデーモンまたはロボットプロセスの一般的なシステムコールが失敗した場合に使用されます。

推奨処置:

- コマンドまたはインターフェースに出力されたその他のエラーメッセージを確認して、失敗したシステムコールを特定します。コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- システムアプリケーションログで、エラーメッセージおよび警告メッセージを確認します。
- システムの仮想メモリが不足していないことを確認します。仮想メモリに問題がある場合、使用していないアプリケーションをシャットダウンするか、仮想メモリの量を増やします。Windows で仮想メモリを増やすには、[コントロールパネル]を表示して[システム]をダブルクリックし、[パフォーマンス]タブで[仮想メモリ]の設定値を増やします。
- すべての製品バイナリが適切にインストールされていることを確認します。
- `vmps` を実行して、予想外の Media Manager プロセスが実行中でないことを確認します。いくつかのプロセスが実行中であることが予想されますが、停止されないプロセスは、システムコールのハングアップなどの問題を表す場合があります。

ロボットの状態コード 232

メッセージ: ボリュームがライブラリに見つかりません (Volume not found in library)

説明: 要求されたメディアがロボットライブラリ内で検出されませんでした。メディアが取り出されているか、なんらかの理由でアクセスできません。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。

- ロボットインベントリの［内容 (Contents)］レポートを発行して、ロボットライブラリ内に存在するメディアのリストを取得します。Media Manager の構成ファイルでインベントリフィルタが有効になっているかどうかを確認します。ロボットデーモンまたはロボットプロセスから戻されるメディアリストの内容は、インベントリフィルタによって影響を受けるためです。必要に応じて、ロボットテストユーティリティ、またはオペレーティングシステムやベンダーの管理インターフェースを使用して、メディアの状態を確認します。メディアがロボットライブラリ内に存在しない場合、ボリューム構成を更新して、メディアを検索し、必要に応じて、要求を再送信します。

ロボットの状態コード 233

メッセージ**:** ボリュームはライブラリにありますが、ドライブドメインにはありません (Volume is in library, but not in drive domain)

説明**:** メディアがロボットライブラリ内で検出されましたが、ロボット内に構成されているドライブにアクセスできないライブラリドメインに存在します。

推奨処置**:** ロボットインベントリの［内容 (Contents)］レポートを発行して、ロボットライブラリ内に存在するメディアのリストを取得します。デバイス構成を調べて、ドライブアドレスがメディアの適切なドメインに対応することを確認します。必要に応じてデバイスの構成を修正して、`ltid` (UNIX および Linux の device デーモンまたは Windows の NetBackup Device Manager サービス) を再起動します。必要に応じて、ロボットテストユーティリティまたはベンダーの管理インターフェースを使用して、メディアの状態を検証します。ボリューム構成を更新して、必要に応じてメディアをロボットライブラリ内に物理的に移動し、要求を再送信します。

ロボットの状態コード 234

メッセージ**:** ロボットが、リソースへのアクセスを拒否しました (Robot denied access to the resource)

説明**:** メディアがロボットライブラリ内で検出されましたが、設定されているセキュリティポリシーによってアクセスが拒否されています。

推奨処置**:** ロボットインベントリの［内容 (Contents)］レポートを発行して、ロボットライブラリ内に存在するメディアのリストを取得します。必要に応じてベンダーの管理インターフェースを使用して、メディアの状態を検証します。ボリューム構成内のメディアを削除するか、適切な場合、ベンダーの管理インターフェースを介してボリュームをアクセス可能にします。必要に応じてボリューム構成を更新し、要求を再送信します。

ロボットの状態コード 235

メッセージ**:** バーコードラベルを読み込めません (Barcode label is unreadable)

説明**:** メディアがロボットライブラリ内で検出されましたが、バーコードラベルを読み込むことができません。

推奨処置: ロボットテストユーティリティまたはベンダーの管理インターフェースを使用して、メディアの状態を確認します。ラベルを修正するか、適切な場合、メディアを交換します。必要に応じてボリューム構成を更新し、要求を再送信します。

ロボットの状態コード 236

メッセージ: ロボットはメディアを不適切な場所に配置しました (Robot has misplaced the media)

説明: 要求されたメディアは、ロボットライブラリを管理するベンダーソフトウェアで認識されましたが、誤って配置されています。

推奨処置: ロボットテストユーティリティまたはベンダーの管理インターフェースを使用して、メディアの状態を検証します。ロボットライブラリ内でメディアを検索します。メディアがロボットライブラリ内に存在しない場合、ボリューム構成を更新して、メディアを検索し、必要に応じて、要求を再送信します。

ロボットの状態コード 237

メッセージ: ボリュームは使用中です (Volume is in use)

説明: メディアが使用中です。

推奨処置: ロボットテストユーティリティまたはベンダーの管理インターフェースを使用して、メディアの状態を確認します。メディアを使用している可能性があるアプリケーションを判断します。メディアが使用されていない場合、メディアのマウントを解除します。必要な場合、メディアが利用可能になるまで待機します。

ロボットの状態コード 238

メッセージ: 要求されたドライブはオフラインドメインにあります (Requested drive is in an offline domain)

説明: マウント要求で、対象のドライブが、オフライン状態のロボットライブラリドメインに存在します。

推奨処置: ロボットライブラリドメイン (ACS ライブラリストレージモジュール) をオンライン状態に戻します。または、ドメインをオンライン状態に戻せるようになるまで、そのドメインでのドライブの使用を見送ります。

ロボットの状態コード 239

メッセージ: 要求されたボリュームはオフラインドメインにあります (Requested volume is in an offline domain)

説明: マウント要求で、対象のボリュームが、オフライン状態またはオフライン保留状態のロボットライブラリドメインに存在します。

推奨処置: ロボットライブラリドメイン (ACS ライブラリストレージモジュール) をオンライン状態に戻します。または、ドメインをオンライン状態に戻せるようになるまで、そのドメインでのメディアの使用を見送ります。

ロボットの状態コード 240

メッセージ: メモリ割り当て試行がロボットデーモンで失敗しました (A memory allocation attempt failed in the robotic daemon)

説明: ロボット制御デーモンによるメモリの割り当てに失敗しました。このエラーは、メディアサーバーのメモリに重大な問題が発生していることを示す場合があります。

推奨処置: すべての NetBackup Media Manager デーモンを停止します。オペレーティングシステムのメモリ管理ツールのマニュアルを参照して、残りのプロセスのうち、メモリを消費しているプロセスを判断し、そのプロセスを停止します。NetBackup Media Manager デーモンを再起動します。多くのメモリを消費する不要なプロセスを停止して、メモリを解放します。必要に応じて、スワップ領域または物理メモリを追加します。

ロボットの状態コード 242

メッセージ: ロボットメディアアクセスポートが存在しません (Robot media access port does not exist)

説明: 要求されたメディアアクセスポートでは、対象のメディアは使用できません。

推奨処置: ロボットテストユーティリティまたはベンダーの管理インターフェースを使用して、メディアの場所に基づいてメディアアクセスポートのアドレスを検証します。有効なメディアアクセスポートを選択するか、メディアアクセスポートの自動選択を実行して、ロボット操作を再試行します。

ロボットの状態コード 243

メッセージ: メディアアクセスポート状態ファイルを開くことや、作成することができません (Cannot open/create the media access port status file)

説明: ロボットデーモンまたはロボットプロセスで、database ディレクトリまたは database フォルダに状態ファイルを作成できないか、状態ファイルを開けません。

推奨処置: `/usr/openv/volmgr/database` ディレクトリ (UNIX および Linux の場合) または *install_path*¥Volmgr¥database フォルダ (Windows の場合) 内で、ロボットの状態ファイルを作成できない理由または開けない理由を調べます。Windows の場合、NetBackup Device Manager サービス (およびロボットプロセス) を実行しているアカウ

ントを確認します。そのアカウントを データベースフォルダの［セキュリティ］プロパティと比較します。

ロボットの状態コード 244

メッセージ: 取り出しコマンドがユーザーによって中断されました (The eject command was aborted by the user)

説明: 管理者またはオペレータによって、メディアの取り出し要求が取り消されました。

推奨処置: このエラーは、取り出し要求が管理者またはオペレータによって取り消された場合に発生します。要求は、メディアが存在しないまたは不正である、他の要求でメディアアクセスポートの使用を許可する必要がある、後でこの操作を実行するなどの理由でキャンセルされることがあります。詳しくは、管理者またはオペレータに確認してください。

ロボットの状態コード 245

メッセージ: 物理ドライブは利用できません (Physical drive is not available)

説明: 物理ドライブリソースを要求に利用できないため、ロボットのマウント操作を完了できませんでした。多くの場合、このエラーは、Storagenet 6000 Storage Domain Manager (SN6000) などの、仮想化されたリソースに基づいた環境が原因です。

SN6000 では、テープドライブが仮想化されます。SN6000 の構成には、ドライブ要求に利用可能な物理ドライブ (または同等のリソース) 数より多くの論理ドライブが含まれる場合があります。また、ハードウェア障害が発生したため、論理ドライブ数と物理ドライブ数の関係が変化する場合もあります。NetBackup のスケジュール設定アルゴリズムおよびドライブ割り当てアルゴリズムでは、論理ドライブの可用性だけが判断されます。NetBackup では、構成されているすべての有効な論理ドライブの使用が試行されます。必要な論理ドライブ数が利用可能な物理ドライブ数を超えると、NetBackup ジョブが開始されるときに、ドライブリソースが不足する場合があります。ジョブはスケジューラのキューに投入されずに実行されるため、ACS テープのマウント要求が発行されるまでリソースの問題は発生しません。

推奨処置:

- 物理ドライブリソースが利用できない場合にマウント要求を再待機するには、Shared Storage Option (SSO) ライセンスをインストールします。
- 同時に使用できるドライブ数には制限があります。同一の物理ドライブに接続された異なるストレージユニットの使用時間が重複しないようにバックアップ処理時間帯を構成します。また、すべてのドライブがビジー状態であるためにジョブで物理ドライブを使用できないときに、ジョブが失敗しないようにするには、メディアのマウントタイムアウトを大きくします。

ロボットの状態コード 246

メッセージ: 利用可能な取り込み先スロットが見つかりませんでした (Failed to find an available slot to inject to)

説明: 空きがないライブラリへのボリュームの取り込みが失敗しました。このエラーは、ライブラリの空きがないときだけ発生します。空きがないとは、すべてのストレージの構成部分にメディアが含まれるか、現在ドライブにマウントされているメディアが割り当てられていることを意味します。複数のメディア形式がサポートされているライブラリでは、各ストレージの構成部分に割り当てることができるメディア形式が制限される場合があります。この場合、ライブラリ内のいくつかのストレージの構成部分に空き領域があっても、このエラーが発生することがあります。これは、空のストレージの構成部分と取り込むメディアのメディア形式が一致しない場合、そのメディア形式に対してライブラリの空きがなくなっているためです。

推奨処置: メディアアクセスポートからメディアを取り外します。次に、ボリューム構成を更新して、ロボットのインベントリを再度実行します。

ロボットの状態コード 249

メッセージ: ボリュームはホームスロットにあります (Volume is in home slot)

説明: 現在、ボリュームがホームスロット内に存在し、取り出し準備が完了しています。

推奨処置: なし

ロボットの状態コード 250

メッセージ: メディアアクセスポートは利用可能です (Media access port is available)

説明: メディアアクセスポートで取り込みまたは取り出しが可能です。

推奨処置: 取り込みまたは取り出し操作を開始します。

ロボットの状態コード 251

メッセージ: メディアアクセスポートは利用できません (Media access port is unavailable)

説明: メディアアクセスポートで取り込みまたは取り出しの準備ができていません。

推奨処置: ロボットのメディアアクセスポートに残っているすべてのメディアを手動で取り外します。この状態が継続する場合、ロボットのコンソールでエラーを確認します。

ロボットの状態コード 252

メッセージ: メディアアクセスポートは取り込みモードです (Media access port is in inject mode)

説明: メディアアクセスポートは、取り込みには使用できますが、取り出しには利用できません。

推奨処置: 取り込み操作を完了します。

ロボットの状態コード 253

メッセージ: メディアアクセスポートは取り出しモードです (Media access port is in eject mode)

説明: メディアアクセスポートは、取り出しには使用できますが、取り込みには利用できません。

推奨処置: 取り出し操作を完了します。

ロボットの状態コード 254

メッセージ: ロボットはビジー状態です。インベントリ操作が進行中です。(Robot busy, inventory operation in progress)

説明: ロボットでインベントリが実行されており、ロボットを利用できません。要求された操作に必要なリソースが使用中です。

推奨処置: ロボットでインベントリ処理が完了するまで待機してから、新しい要求を開始します。ベンダーまたはオペレーティングシステムの管理インターフェースおよび管理ログを確認して、ロボットリソースがビジー状態であるかどうかを確認します。

ロボットの状態コード 255

メッセージ: ロボットはビジー状態です。取り込み操作が進行中です。(Robot busy, inject operation in progress)

説明: ロボットで取り込み操作が実行されており、ロボットを利用できません。要求された操作に必要なリソースが使用中です。

推奨処置: ロボットで取り込み操作が完了するまで待機してから、新しい要求を開始します。ベンダーまたはオペレーティングシステムの管理インターフェースおよび管理ログを確認して、ロボットリソースがビジー状態であるかどうかを確認します。

ロボットの状態コード 256

メッセージ: ロボットはビジー状態です。複数の取り出し操作が進行中です。(Robot busy, multiple eject operation in progress)

説明: 複数の取り出しを実行中のため、ロボットを利用できません。要求された操作に必要なリソースが使用中です。

推奨処置: ロボットで複数の取り出し操作が完了するまで待機してから、新しい要求を開始します。ベンダーまたはオペレーティングシステムの管理インターフェースおよび管理ログを確認して、ロボットリソースがビジー状態であるかどうかを確認します。

ロボットの状態コード 257

メッセージ: ロボットはビジー状態です。複数の取り込み操作が進行中です。(Robot busy, multiple inject operation in progress)

説明: 複数の取り込みを実行中のため、ロボットを利用できません。要求された操作に必要なリソースが使用中です。

推奨処置: ロボットで複数の取り込み操作が完了するまで待機してから、新しい要求を開始します。ベンダーまたはオペレーティングシステムの管理インターフェースおよび管理ログを確認して、ロボットリソースがビジー状態であるかどうかを確認します。

ロボットの状態コード 258

メッセージ: メディアのクリーニング中またはドライブ内の不明なメディア (Cleaning/unknown media in drive)

説明: ドライブ内でクリーニングメディアが検出されたため、テープのマウント要求が失敗しました。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- ドライブのクリーニングが完了したら、操作を再試行します。

ロボットの状態コード 259

メッセージ: VxSS で認可されていません (Not authorized by VxSS)

説明: 権限を所有していないユーザーによって、ロボットデーモンへの要求が行われました。

推奨処置:

- ユーザーが、この操作の実行に必要な権限を所有していることを確認します。
- NetBackup 管理コンソールの[ホストプロパティ (Host Properties)]で、認証セキュリティおよび認可セキュリティの設定が正しいことを確認します。Veritas Product Authentication Service と Authorization Service の使用方法について詳しくは、次の場所にある情報を参照できます。
  詳しくは、『NetBackup セキュリティおよび暗号化ガイド』を参照してください。

ロボットの状態コード 260

メッセージ: ロボットはビジー状態です。ロボットの診断が進行中です。(Robot busy, robot diagnostics in progress)

説明: 要求されたロボットで、ロボットの診断を実行中です。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- ロボットの診断サイクルが完了したら、操作を再試行します。

ロボットの状態コード 261

メッセージ: EMM エラー (EMM error)

説明: EMM へのデータの読み込みまたは書き込み要求が失敗しました。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- `tpconfig -d` または `vmquery -a` コマンドを実行して、EMM サーバーがコマンドの処理を実行中であることを確認します。

ロボットの状態コード 262

メッセージ: 構成が変更されたため、ロボットデーモンおよび ltid を再起動する必要があります (Configuration has changed, robot daemons and ltid need restarting)

説明: ロボットデーモンのデータのランタイムキャッシュに反映されていないデバイスの構成が変更されました。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- このシステム上またはロボット制御ホストシステム上で、`ltid` およびロボットを再起動します。

6

ロボットのエラーコード

この章では以下の項目について説明しています。

- ロボットのエラーコード

ロボットのエラーコード

これらの状態コードは、コマンドラインからロボットデーモンまたはロボットプロセスが起動され、エラーが発生した場合に返されます。

ロボットエラーの状態コード 1

メッセージ: デーモンを起動するには、ROOT である必要があります (You must be ROOT to start daemon)

説明: root 以外のユーザーによって、ロボットデーモンが起動されました。この状態コードは、UNIX および Linux システムのみに適用されます。

推奨処置: root ユーザーとしてログインしてから、ロボットデーモンを起動します。ロボットデーモンは、`ltid` (device デーモン) によって必要に応じて自動的に起動されるようにすることも可能です。

ロボットエラーの状態コード 2

メッセージ: LTI デーモンは実行されていない可能性があります (LTI Daemon may not be running)

説明: ロボットデーモンまたはロボットプロセスを起動するときに、`ltid` メッセージキューへの接続が失敗しました。このエラーは、`ltid` (device デーモンまたは NetBackup Device Manager サービス) が実行されていない可能性があることを示します。

推奨処置:

- ltid を起動して共有メモリを初期化し、ロボットデーモンまたはロボットプロセスが機能するようにします。
- 問題が解決しない場合、コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- UNIX サーバーおよび Linux サーバーの場合、ipcs -a コマンドの出力を収集し、現在使用中のリソースを調べます。

ロボットエラーの状態コード 3

メッセージ: 共有メモリの取得エラー (Error in getting shared memory)

説明: ltid によって保持されている共有メモリのセグメントに関連付けられた共有メモリの識別子を、ロボットデーモンまたはロボットプロセスが取得できませんでした (ltid は、UNIX および Linux の Media Manager device デーモンまたは Windows の NetBackup Device Manager サービスです)。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- UNIX サーバーおよび Linux サーバーの場合、ipcs -a コマンドの出力を収集し、現在使用中のリソースを調べます。

ロボットエラーの状態コード 4

メッセージ: 共有メモリのアタッチエラー (Error in attaching the shared memory)

説明: ltid によって保持されている共有メモリのセグメントを、ロボットデーモンまたはロボットプロセスがアタッチできませんでした (ltid は、UNIX および Linux の Media Manager device デーモンまたは Windows の NetBackup Device Manager サービスです)。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。

- UNIX サーバーおよび Linux サーバーの場合、`ipcs -a` コマンドの出力を収集し、現在使用中のリソースを調べます。

ロボットエラーの状態コード 5

メッセージ: プロセス ID の取得エラー (Error in getting process ID)

説明: システムコールの失敗のため、ロボットデーモンまたはロボットプロセスが自身のプロセス識別子を取得できませんでした。

推奨処置: プロセスによる自身のプロセス識別子の取得について、オペレーティングシステムの機能を調べます。

ロボットエラーの状態コード 6

メッセージ: ロボットにはデバイスが構成されていません (No devices are configured on the robot)

説明: ロボットデーモンまたはロボットプロセスが起動されましたが、ロボットにドライブが構成されていません。

推奨処置: ロボットデーモンまたはロボットプロセスは、管理対象のドライブが構成されていないと、実行されない場合があります。関連付けられているロボット内に、1 つ以上のドライブを追加するか、再構成します。その後、`ltid` (UNIX および Linux の Media Manager device デーモンまたは Windows の NetBackup Device Manager サービス) を停止し、再起動します。

ロボットエラーの状態コード 7

メッセージ: ロボットは構成されていません (No robots are configured)

説明: ロボットデーモンまたはロボットプロセスが起動されましたが、関連付けられているロボット形式のロボットが構成されていません。

推奨処置: ロボットデーモンまたはロボットプロセスは、関連するロボット形式のロボットが構成されていないと実行されません。ロボットを追加または再構成し、`ltid` (UNIX および Linux の Media Manager device デーモンまたは Windows の NetBackup Device Manager サービス) を停止して、再起動します。

ロボットエラーの状態コード 8

メッセージ: 利用可能なメモリはありません (No memory available)

説明: ロボットデーモンまたはロボットプロセスに、メモリを割り当てることができませんでした。このエラーは、利用可能なシステムメモリが不足している場合に発生します。このエラーは、プロセスが多すぎるか、物理メモリや仮想メモリが不足していることが原因で、システムに過大な負荷が生じたために発生することがあります。

推奨処置: 不要なプロセスを停止して、メモリを解放します。スワップ領域または物理メモリを追加します。

ロボットエラーの状態コード 9

メッセージ: セマフォ操作エラー (Error in SEMAPHORE operation)

説明: `ltid` によって保持されているリソースに関連するセマフォ操作 (ロックやロック解除など) を、プロセスが実行できませんでした (`ltid` は、UNIX および Linux の Media Manager device デーモンまたは Windows の NetBackup Device Manager サービスです)。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- UNIX サーバーおよび Linux サーバーの場合、`ipcs -a` コマンドの出力を収集し、現在使用中のリソースを調べます。

ロボットエラーの状態コード 10

メッセージ: fork の失敗が発生しました (Fork failure occurred)

説明: システムエラーのため、ロボットデーモンまたはロボットプロセスで子プロセスを作成できません。多くの場合、これは、システムリソースの可用性に基づく一時的なエラーです (UNIX および Linux サーバーだけに適用されます)。

推奨処置:

- 後で device デーモンを再起動して、プロセス数を制限しているシステムの問題を調べます。
- システムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- device デーモンを再起動してから操作を再試行し、システムログファイルを調べます。

ロボットエラーの状態コード 11

メッセージ: システムエラーが発生しました (System error occurred)

説明: ロボットデーモンまたはロボットプロセスでシステムエラーが発生しました。

推奨処置: コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。

『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。

ロボットエラーの状態コード 12

メッセージ: 子プロセスの作成中の使用方法エラー (Usage error in creating child process)

説明: ロボットソフトウェアコンポーネント間に互換性がないため、ロボットデーモンまたはロボットプロセスで子プロセスを作成できません。

推奨処置:

- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。
- すべての Media Manager バイナリが、互換性のあるバージョンであることを確認します。

ロボットエラーの状態コード 13

メッセージ: EMM エラー (EMM error)

説明: ロボットデーモンで、EMM との通信に問題が発生しました。

推奨処置:

- `nbemm` が実行中であり、要求に応答していることを確認します。
- コマンドの出力、デバッグログおよびシステムログで、エラーについての詳細なメッセージを調べます。
  『NetBackup ログリファレンスガイド』の「Media Manager のデバッグログレベルを上位に設定する」を参照してください。

ロボットエラーの状態コード 14

メッセージ: 実行するには、管理者である必要があります (You must be an administrator to execute)

説明: 管理者権限を所有しないユーザーアカウントから、ロボットプロセスが起動されました (Windows システムだけに適用されます)。

推奨処置: 必要に応じて、NetBackup Device Manager サービスによって自動的にロボットデーモンを起動できるようにします。このサービスが、管理者権限を所有するユーザーアカウントから起動されたことを確認します。

ロボットエラーの状態コード 16

メッセージ: デバイスが複数のドメインで見つかりました (Devices located in multiple domains)

説明: ロボットデーモンまたはロボットプロセスで、無効なデバイスの構成が検出されました。この構成では、異なるドメインのドライブが 1 つの論理ロボットによって制御されています。

推奨処置: `tpconfig -d` またはデバイスの構成インターフェースを使用してデバイス構成を表示し、すでに構成されているロボット情報およびドライブ情報を参照します。ドライブアドレスが物理ドメインをまたがらないことを確認します。1 つのドメインからのメディアを使用するドライブは、同じロボット内だけに構成できます。ドメインには、1 つの物理ライブラリ、またはカートリッジ交換装置やパススルー機構によって接続されている複数のライブラリを含める必要があります。

ロボットエラーの状態コード 17

メッセージ: ロボットデーモンのライセンスがありません (Robotic daemon not licensed)

説明: 必要な現行の製品ライセンスなしにロボットデーモンまたはロボットプロセスが起動されました。または、必要なデータベースファイルが存在していないか、破損しています。

推奨処置:

- 製品のマニュアルで、サポートされているデバイス構成を確認します。
- 追加のソフトウェアライセンスを取得して関連付けられているロボット形式のロボットを構成します。または、構成を現在のライセンス交付されているロボット形式に制限します。`/usr/openv/share` ディレクトリ (UNIX および Linux の場合) または *`install_path¥NetBackup¥share` フォルダ (`Windows` の場合) 内で* `external_robotics.txt` ファイルの存在および権限を確認します。

7

セキュリティサービスの状態コード

この章では以下の項目について説明しています。

- セキュリティサービスの状態コード

セキュリティサービスの状態コード

bpnbat 認証デーモン (NetBackup) または nbatd Web サービス (NetBackup) でユーザーを認証してユーザーの証明書またはセッショントークンを取得するときに、セキュリティサービスの状態コードが、nbwmc コマンドの終了状態とコマンド出力に表示されます。

セキュリティサービスの状態コード 93

メッセージ: Web 認証に失敗しました。(Web authentication failed.)

説明: Web 認証が失敗しました。

推奨処置: ユーザー名、ドメイン名、ドメイン形式、パスワードのいずれかが正しくありません。ユーザー認証の権限を確認します。さらに診断するには bpnbat のログを確認します。

セキュリティサービスの状態コード 94

メッセージ: AT 認証と Web 認証の両方が失敗しました。(Both AT authentication and Web authentication failed.)

説明: NetBackup AT ブローカーと Web アプリケーションの認証に失敗しました。

推奨処置: マスターサーバー上で NetBackup Web サービス (nbwmc) と NetBackup 認証デーモン (nbatd) の両方が実行中であることを確認します。ユーザー名、ドメイン名、

ドメイン形式、パスワードのいずれかが正しくありません。さらに診断するには bpnbat のログを確認します。

セキュリティサービスの状態コード 95

メッセージ: AT 認証は成功し、Web 認証は失敗しました。(AT authentication successful, web authentication failed.)

説明: ログイン形式が指定されていないときは、NetBackup AT ブローカーと NetBackup Web アプリケーションの両方のログインが実行されます。ただし、NetBackup Web アプリケーションの認証は失敗しました。

推奨処置: マスターサーバー上で NetBackup Web サービス (nbwmc) が実行中であることを確認します。さらに診断するには bpnbat のログを確認します。

セキュリティサービスの状態コード 96

メッセージ: Web 認証は成功し、AT 認証は失敗しました。(Web authentication successful, AT authentication failed.)

説明: ログイン形式が指定されていないときは、NetBackup AT ブローカーと NetBackup Web アプリケーションの両方のログインが実行されます。ただし、NetBackup AT ブローカーの認証は失敗しました。

推奨処置: マスターサーバー上で NetBackup 認証デーモン (nbatd) が実行中であることを確認します。さらに診断するには bpnbat のログを確認します。

セキュリティサービスの状態コード 97

メッセージ: Web ログアウトに失敗しました。(Web logout failed.)

説明: NetBackup Web アプリケーションに対するログアウト操作が失敗しました。

推奨処置: マスターサーバー上で NetBackup Web サービス (nbwmc) が実行中であることを確認します。

セキュリティサービスの状態コード 98

メッセージ: Web ログアウトは成功しましたが、AT ログアウトは失敗しました。(Web logout was successful, but the AT logout failed.)

説明: ログアウト形式が指定されていないときは、NetBackup AT ブローカーと Web アプリケーションの両方のログアウトが実行されます。ただし、NetBackup 認証ブローカーのログアウトは失敗しました。

推奨処置: 操作を再実行します。問題が継続する場合は、すべてのエラーログ情報を保存して、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

セキュリティサービスの状態コード 99

メッセージ: AT ログアウトは成功しましたが、Web ログアウトは失敗しました。(AT logout was successful, but the web logout failed.)

説明: ログアウト形式が指定されていないときは、NetBackup AT ブローカーと Web アプリケーションの両方のログアウトが実行されます。ただし、NetBackup Web アプリケーションのログアウトは失敗しました。

推奨処置: マスターサーバー上で NetBackup Web サービス (`nbwmc`) が実行中であることを確認します。

セキュリティサービスの状態コード 100

メッセージ: AT ログアウトと Web ログアウトの両方に失敗しました。(Both the AT and the web logout failed.)

説明: NetBackup AT ブローカーと Web アプリケーションのログアウトに失敗しました。

推奨処置: マスターサーバー上で NetBackup Web サービス (`nbwmc`) が実行中であることを確認して、操作を再試行します。

セキュリティサービスの状態コード 101

メッセージ: CA 証明書が存在しないか、無効です。(The CA certificate is not present or is invalid.)

説明: ローカルのトラストストアからの CA 証明書を使用して NetBackup Web 認証サービスの証明書を検証できなかったため NetBackup Web ログインまたはログアウトは失敗しました。

推奨処置: `nbcertcmd -getCACertificate` コマンドを実行して新しい CA 証明書を取得して再試行します。`nbcertcmd -listCACertDetails` コマンドを実行してローカルのトラストストアにある CA 証明書を一覧表示することもできます。マスターサーバー上で NetBackup Web サービス (`nbwmc`) が実行中であることを確認して、操作を再試行します。

セキュリティサービスの状態コード 102

メッセージ: NetBackup Web 認証サービスに接続できません。

説明: NetBackup の Web ログインまたはログアウトは、NetBackup が Web 認証サービスに接続できないために失敗しました。

推奨処置: マスターサーバー上で NetBackup Web サービス (`nbwmc`) が実行中であることを確認します。

セキュリティサービスの状態コード 103

メッセージ: NetBackup Web 認証サービスに情報を送信できません。(Unable to send information to the NetBackup web authentication service.)

説明: NetBackup の Web ログインまたはログアウトは、NetBackup が NetBackup Web 認証サービスに情報を送信できないために失敗しました。

推奨処置: NetBackup Web サービス (`nbwmc`) が実行中であるか確認して、必要に応じて再起動します。

セキュリティサービスの状態コード 104

メッセージ: NetBackup Web 認証サービスから情報を読み込めません。(Unable to read information from the NetBackup web authentication service.)

説明: NetBackup の Web ログインまたはログアウトは、NetBackup が NetBackup Web 認証サービスからトークン情報を読み取れないために失敗しました。

推奨処置: NetBackup Web サービス (`nbwmc`) が実行中であるか確認して、必要に応じて再起動します。

セキュリティサービスの状態コード 105

メッセージ: 現在のホストでユーザー認証の詳細を取得できません。

説明: NetBackup の Web ログインからのユーザー認証の詳細を現在のホストで取得することができません。

推奨処置: `bpnbat -login` コマンドでログインを再試行します。問題が継続する場合は、すべてのエラーログ情報を保存して、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

セキュリティサービスの状態コード 106

メッセージ: 認証が成功しましたが、現在のホストにユーザーの詳細を保存できません。

説明: NetBackup Web ログイン認証は成功しましたが、ユーザーの詳細は現在のホストに保存されませんでした。

推奨処置: `bpnbat -login` コマンドでログインを再試行します。問題が継続する場合は、すべてのエラーログ情報を保存して、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

セキュリティサービスの状態コード 107

メッセージ: ログインしたユーザーの詳細の取得に失敗しました。クレデンシャルが期限切れか利用できません。

説明: `bpnbat -whoami` コマンドは AT のクレデンシャルと Web トークンが見つからない場合にこのエラーを返します。

推奨処置: `bpnbat -login` コマンドでログインを再試行します。問題が継続する場合は、すべてのエラーログ情報を保存して、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

8

NetBackup アラート通知の状態コード

この章では以下の項目について説明しています。

- NetBackup アラート通知の状態コード

NetBackup アラート通知の状態コード

このセクションには、NetBackup のアラート通知の状態コードが含まれています。

NetBackup 管理者には、環境内のチケットシステム経由で送信される重大なエラーが通知されます。アラートはジョブの失敗に特有の状態コードに基づいて生成され、チケットシステムに送信されます。NetBackup 管理者は、これらのアラートをチケットシステムのユーザーインターフェースのインシデントとして表示できます。

NetBackup は、ServiceNow、Remedy、HPSM (HP Service Manager) などのインバウンド電子メールサービスに基づくチケットシステムをサポートします。

次の表は、アラートを生成し、それらをチケットシステムに送信する NetBackup の状態コードを示しています。

メモ: アラートは、リストされている状態コードについて生成されます。対象となるジョブタイプは、バックアップ、スナップショット、スナップショットレプリケーション、スナップショットからのインデックス、スナップショットからのバックアップのみです。

表 8-1 NetBackup アラート通知の状態コード

状態コード	エラーメッセージ
1	要求された操作は部分的に成功しました

状態コード	エラーメッセージ
2	要求されたファイルのバックアップは実行されませんでした (none of the requested files were backed up)
6	バックアップは、要求されたファイルのバックアップに失敗しました (the backup failed to back up the requested files)
9	必要な拡張機能パッケージがインストールされていないか、または正しく構成されていません (a necessary extension package is not installed or not configured properly)
10	割り当てに失敗しました (allocation failed)
11	システムコールに失敗しました (system call failed)
12	ファイルを開けませんでした
13	ファイルの読み取りに失敗しました (file read failed)
14	ファイルの書き込みに失敗しました (file write failed)
20	コマンドのパラメータが無効です
21	ソケットを開けませんでした (socket open failed)
23	ソケットの読み込みに失敗しました
24	ソケットの書き込みに失敗しました。
25	Cannot connect on socket
26	クライアント/サーバーの組み合わせに失敗しました。
27	子プロセスはシグナルによって強制終了されました。(child process killed by signal)
28	プロセスを fork しようとして失敗しました (failed trying to fork a process)
29	コマンドを実行しようとして失敗しました (Failed trying to exec a command)
35	要求されたディレクトリを作成できません (cannot make required directory)
36	メモリを割り当てようとして失敗しました (failed trying to allocate memory)
37	無効なサーバーによって操作が要求されました (operation requested by an invalid server)
39	クライアント名が一致しません (client name mismatch)
40	ネットワークの接続が解除されました。
41	ネットワークの接続でタイムアウトが発生しました (network connection timed out)

状態コード	エラーメッセージ
42	ネットワークの読み込みに失敗しました (network read failed)
44	ネットワークの書き込みに失敗しました (network write failed)
46	サーバーはアクセスが許可されていません (server not allowed access)
47	ホストはアクセスできません (host is unreachable)
48	クライアントのホスト名が見つかりませんでした (client hostname could not be found)
49	クライアントは起動しませんでした (client did not start)
50	クライアントのプロセスは異常終了しました (client process aborted)
52	Media Manager のボリュームのマウントを待機中にタイムアウトが発生しました (timed out waiting for media manager to mount volume)
54	クライアントへの接続中にタイムアウトが発生しました (timed out connecting to client)
58	クライアント % に接続できません
59	クライアントへのアクセスが拒否されました。(access to the client was not allowed)
61	VNETD プロキシでエラーが発生しました
63	プロセスは、シグナルによって強制終了されました (process was killed by a signal)
67	クライアントバックアップが、ファイルリストの読み込みに失敗しました (client backup failed to read the file list)
69	ファイルリストの指定が無効です (invalid filelist specification)
71	ファイルリストにファイルが存在しません (none of the files in the file list exist)
72	クライアント形式は、構成データベース内で正しくありません (the client type is incorrect in the configuration database)
74	クライアントは `bpstart_notify` の完了を待機中にタイムアウトしました (Client timed out waiting for bpstart_notify to complete)
83	メディアのオープンエラー
84	メディアの書き込みエラー
85	メディアの読み込みエラー (media read error)
86	メディアの配置エラー (media position error)
87	メディアのクローズエラー (media close error)

状態コード	エラーメッセージ
89	共有メモリの設定中に問題が発生しました (problems encountered during setup of shared memory)
90	Media Manager はバックアップイメージ用データを受信しませんでした (media manager received no data for backup image)
93	Media Manager がドライブ内で誤ったテープを見つけました (media manager found wrong tape in drive)
96	バックアップに新しいメディアを割り当てることができません。ストレージユニットに利用可能なメディアがありません (unable to allocate new media for backup, storage unit has none available)。
98	メディア要求 (`tpreq`) エラー (Error requesting media (tpreq))
103	初期化中にエラーが発生しました。構成ファイルを確認してください (error occurred during initialization, check configuration file)
112	ファイルリストでファイルが指定されていません (no files specified in the file list)
114	実装されていないエラーコード
129	ディスクストレージユニットに空きがありません (Disk storage unit is full)
130	システムエラーが発生しました (System error occurred)
142	ファイル名は存在しません (File does not exist)
154	ストレージユニットの特徴が要求と一致しません (storage unit characteristics mismatched to request)
155	ディスクに空きがありません (disk is full)
156	スナップショットエラーが発生しました (Snapshot error encountered)
158	デーモンロックファイルのアクセスに失敗しました (failed accessing daemon lock file)
159	ライセンスを受けた使用範囲を超えています (licensed use has been exceeded)
174	Media Manager - システムエラーが発生しました (media manager - system error occurred)
190	選択条件に一致するイメージまたはメディアが見つかりません (found no images or media matching the selection criteria)
191	正常に処理されたイメージはありませんでした (no images were successfully processed)

状態コード	エラーメッセージ
196	バックアップ処理時間帯でないため、クライアントバックアップが試行されませんでした (client backup was not attempted because backup window closed)
198	このクライアント用に要求された形式のスケジュールを含む有効なポリシーが存在しません (no active policies contain schedules of the requested type for this client)
200	スケジューラでは実行する予定のバックアップが見つかりませんでした (scheduler found no backups due to run)
213	利用可能なストレージユニットがありません (no storage units available for use)
219	必要なストレージユニットが利用できません (the required storage unit is unavailable)
227	エンティティが見つかりませんでした。
232	プロトコルエラーが発生しました (a protocol error has occurred)
233	想定しない EOF が発生しました (premature eof encountered)
636	入力ソケットからの読み取りに失敗しました (read from input socket failed)
800	リソース要求が失敗しました (resource request failed)
806	この mpx グループは結合できません (this mpx group is unjoinable)
811	リソース要求元との通信に失敗しました (failed to communicate with resource requester)
818	保持レベルの不一致 (retention level mismatch)
1002	検出で、失敗したクライアントが見つかりました (discovery detected a failed client)
1542	既存のスナップショットは有効でなくなったため、以降の操作でマウントできません (An existing snapshot is no longer valid and cannot be mounted for subsequent operations)
2000	バックアップに新しいメディアを割り当てることができません。ストレージユニットに利用可能なメディアがありません (unable to allocate new media for backup, storage unit has none available)。
2001	このジョブで利用可能なドライブがありません (No drives are available for this job)
2002	STU 識別子形式が無効です (Invalid STU identifier type)
2003	ドライブが割り当てられていません (Drive is not allocated.)
2004	ドライブがすでに割り当てられています (Drive is already allocated)

状態コード	エラーメッセージ
2005	MDS はメディアサーバーから無効なメッセージを受信しました (MDS has received an invalid message from a media server)
2006	NDMP クレデンシャルが EMM で定義されていません (NDMP credentials are not defined in EMM)
2007	ストレージユニットには要求されたジョブと互換性がありません (Storage unit is not compatible with requesting job)
2008	互換性のあるすべてのドライブパスが停止しています (All compatible drive paths are down)
2009	互換性のあるすべてのドライブパスが停止していますが、メディアは利用可能です (All compatible drive paths are down but media is available)
2010	ジョブ形式は無効です (Job type is invalid)
2011	メディアサーバーでシステムエラーが報告されました (The media server reported a system error)
2012	メディアは EMM で競合しています (Media has conflicts in EMM)
2013	エラーレコードの挿入に失敗しました (Error record insert failed)
2014	メディアは割り当てられていません (Media is not assigned)
2015	メディアが期限切れです (Media is expired)
2016	メディアが別のサーバーに割り当てられています (Media is assigned to another server)
2017	メディアをドライブからマウント解除する必要があります (Media needs to be unmounted from a drive)
2018	クリーニング数が無効です (Number of cleanings is invalid)
2019	ローカルシステムに構成されていないドライブ内にメディアが存在します (Media is in a drive that is not configured on the local system)
2020	ロボットライブラリがサーバーで停止しています (Robotic library is down on server)
2021	割り当てレコードの挿入に失敗しました (Allocation record insert failed)
2022	割り当て状態レコードの挿入に失敗しました (Allocation status record insert failed)
2023	割り当て識別子は EMM に認識されていません (Allocation identifier is not known to EMM)
2024	割り当て要求の更新に失敗しました (Allocation request update failed)

状態コード	エラーメッセージ
2025	割り当て要求の削除に失敗しました (Allocation request delete failed)
2026	割り当て状態要求の削除に失敗しました (Allocation status request delete failed)
2027	メディアサーバーが動作していません (Media server is not active)
2028	メディアが予約されています (Media is reserved)
2029	EMM データベースが不整合です (EMM database is inconsistent)
2030	ディスク領域が不十分であるか、高水準点を超過します (Insufficient disk space or high water mark would be exceeded)
2031	メディアが EMM で定義されていません (Media is not defined in EMM)
2032	EMM によると、メディアは使用中です (Media is in use according to EMM)
2033	メディアが不適切な場所に配置されています (Media has been misplaced)
2034	後で割り当て要求を再試行してください (Retry the allocation request later)
2035	要求は保留にする必要があります (Request needs to pend)
2036	ドライブは、起動しているロボットライブラリ内にあります (Drive is in a robotic library that is up)
2037	ドライブの準備ができていません (Drive is not ready)
2038	ドライブにロードされたメディアは書き込み可能ではありません (Media loaded in drive is not write-enabled)
2039	SCSI 予約の競合が検出されました (SCSI reservation conflict detected)
2040	ストレージユニットの最大ジョブ数に達しました (Maximum job count has been reached for the storage unit)
2041	ストレージユニットが停止しています (Storage unit is down)
2042	密度の不一致が検出されました (Density mismatch detected)
2043	要求されたスロットは空です (Requested slot is empty)
2044	メディアは別のアプリケーションに割り当てられています (Media is assigned to another application)
2045	最大ジョブ数が 1 より小さいため、ストレージユニットが無効です (Storage unit is disabled since max job count is less than 1)
2046	メディアをマウントできません (Media is unmountable)

状態コード	エラーメッセージ
2047	メディアは書き込み保護されています (Media is write protected)
2048	メディアは ACS ロボットライブラリによって使用されています (Media is in use by the ACS robotic library)
2049	メディアは ACS ロボットライブラリ内で見つかりませんでした (Media not found in the ACS robotic library)
2050	ACS メディアには、読み込み不可能な外部ラベルがあります (ACS media has an unreadable external label)
2051	ACS メディアはドライブのドメイン内にはありません (ACS media is not in the drive's domain)
2052	ACS ライブラリストレージモジュール (LSM) はオフラインです (An ACS Library Storage Module (LSM) is offline)
2053	メディアはアクセスできないドライブに存在します (Media is in an inaccessible drive)
2054	メディアは、現在停止状態のドライブ内にあります (Media is in a drive that is currently in a DOWN state)
2055	ACS 物理ドライブは利用できません (ACS physical drive is not available)
2056	マウント要求に使用したファイル名はすでに存在しています (The file name used for the mount request already exists)
2057	ドライブのスキャンホストは動作していません (The scan host of the drive is not active)
2058	デバイスを使用する前に、LTID をメディアサーバー上で再起動する必要があります (LTID needs to be restarted on media servers before the device can be used)
2059	ロボットライブラリは利用できません (The robotic library is not available)
2060	メディアは、巻き戻すか、またはドライブからマウント解除する必要があります (Media needs to be rewound or unmounted from a drive)
2061	ホストは、クラスタのアクティブノードではありません (The host is not an active node of a cluster)
2062	ストレージユニットで抑制されたジョブ数に達しました (Throttled job count has been reached for the storage unit)
2063	サーバーには、リモートクライアントオプションのライセンスがありません (Server is not licensed for Remote Client Option)

状態コード	エラーメッセージ
2064	ジョブ履歴によると、利用可能なメディアはありません (Job history indicates that no media is available)
2065	ジョブ履歴によると、利用可能なドライブはありません (Job history indicates that no drives are available)
2066	ディスクプールが見つかりません (Disk pool not found)
2067	ディスクボリュームが見つかりません (Disk volume not found)
2068	ディスクボリュームのマウントポイントが見つか (Disk volume mount point not found)
2069	ディスクボリュームのマウントポイントレコードの挿入に失敗しました (Disk volume mount point record insert failed)
2070	指定されたマウントパスは、割り当てられた領域に適合しません (The specified mount path will not fit in the allocated space)
2071	要求に対してストレージサーバーが見つかりません (Unable to find any storage servers for the request)
2072	静的なマウントポイントの無効な操作 (Invalid operation on static mount point)
2073	ディスクプールが停止しています (Disk pool is down)
2074	ディスクボリュームが停止しています (Disk Volume is Down)
2075	ファイバートランスポートリソースが利用できません (Fibre Transport resources are not available)
2076	DSM によって、予期しないエラーが戻されました (DSM returned an unexpected error)
2077	DSM はすでにボリュームをマウントしています (DSM has already mounted the volume)
2078	ディスクボリュームの最大マウント数を超えています (The maximum number of mounts for the disk volume have been exceeded)
2079	DSM は、ボリュームに無効なファイルシステムがマウントされていることを検出しました (DSM has detected that an invalid filesystem is mounted on the volume)
2080	ディスクボリュームに最大ライター数が指定されていません (Disk volume has no max writers count)
2081	ディスクボリュームに最大リーダー数が指定されていません (Disk volume has no max readers count)

状態コード	エラーメッセージ
2082	ドライブは、利用可能としてマークされている必要があります (The drive needs to be marked as available)
2083	メディア親和性グループが EMM で定義されていません (The media affinity group is not defined in EMM)
2084	メディア親和性グループレコードの挿入に失敗しました (Media affinity group record insert failed)
2085	ディスクボリュームは利用できません (Disk volume is not available)
2086	ディスクボリュームは、同じジョブの複数のコピーに使用できません (Disk volume cannot be used for more than one copy in the same job)
2087	メディアの割り当てによって、部分的に使用されているメディアの最大数の制限を超えます (Media allocation would exceed maximum partially full media limit)
2088	クリーニングメディアが利用できません (Cleaning media is not available)
2089	FT クライアントは実行されていません (FT client is not running)
2090	FT クライアントには構成されたデバイスが存在しません (FT client has no devices configured)
2091	FT クライアントのデバイスはオフラインです (FT client devices are offline)
2092	クライアント用の FT サーバーのデバイスはオフラインです (FT server devices for client are offline)
2093	このクライアント用の FT サーバーが実行されていません (No FT servers for this client are running)
2094	STU でライフサイクルバックアップを実行できません (STU cannot run Lifecycle backups)
2095	STU で VMware バックアップを実行できません (STU cannot run VMware backup)
2096	NDMP 処理では複数のインラインコピーはサポートされません (NDMP operation does not support multiple inline copies)
2097	ストレージユニットグループが EMM 構成に存在しません (Storage unit group does not exist in EMM configuration)
2098	メディアプールはこのジョブに使用できません (Media pool is not eligible for this job)
2099	必要なドライブまたはドライブパスが構成されていません (Required drive or drive path is not configured)

状態コード	エラーメッセージ
2100	テープメディアのマウントの最大数を超えています (Maximum number of mounts has been exceeded for tape media)
2101	メディアサーバーが EMM データベースに見つかりません (Media server not found in EMM database)
2102	複数のストレージユニットにまたがって使用することはできません (Storage unit does not support spanning)
2103	メディアサーバーが一致していません (Media server mismatch)
2104	ストレージユニットは利用できません (Storage units are not available)
2105	レプリケーションジョブに要求されたストレージユニットはレプリケーション対応ではありません (Storage unit requested for replication job is not replication capable)
2106	ディスクストレージサーバーが停止しています (Disk storage server is down)
2107	［要求されたメディアサーバーにクレデンシャルがないか、ストレージサーバー用に構成されていません (Requested media server does not have credentials or is not configured for the storage server)］
2108	要求された NDMP マシンにクレデンシャルがないか、NetBackup で構成されていません
2109	要求されたファイバートランスポートのクライアントマシンが NetBackup の構成で見つかりません
2110	要求されたマシンが NetBackup で構成されていません
2111	すべてのストレージユニットはオンデマンドのみで構成されているため、ストレージユニットを要求するジョブの対象になりません (All storage units are configured with On Demand Only and are not eligible for jobs requesting ANY storage unit)
2112	NetBackup メディアサーバーのバージョンが操作には古すぎます
2113	vserver 用に無効なクレデンシャルが追加されているか、ディスクアレイクレデンシャルが追加されていません
2505	データベースに接続できません。
4200	操作に失敗しました: スナップショットのロックを獲得できません。
4201	不正なスナップショット方式の構成か、バックアップ選択エントリの保護と互換性がないスナップショット方式 (Authentication error occurred)
4202	無効または互換性のないストレージが構成されました (Invalid or incompatible storage unit configured)

状態コード	エラーメッセージ
4203	バックアップ対象ファイルリストに無効な、またはサポートされないエントリが見つかりました
4204	互換性のないクライアントが見つかりました (Incompatible client found)
4205	不正なクレデンシャルが見つかったか、クレデンシャルが見つかりませんでした (Incorrect or no credentials found)
4206	認証エラーが発生しました。NetBackup Client Service がローカルシステムとして動作しています。これは不正な可能性があります。(Authentication error occurred. NetBackup Client Service is running as Local System, this is likely incorrect.)
4207	スナップショットのメタデータまたは状態ファイルをフェッチできませんでした (Could not fetch snapshot metadata or state files)
4208	スナップショットのメタデータまたは状態ファイルをフェッチできませんでした (Could not fetch snapshot metadata or state files)
4209	スナップショットメタデータまたは状態ファイルを作成できません (Snapshot metadata or statefiles cannot be created)
4210	スナップショットメタデータの内容が不正か、内容が見つかりません (Incorrect or no content found in snapshot metadata)
4211	アクセスできないスナップショット、または無効なスナップショット (Snapshot not accessible or invalid snapshot)
4212	スナップショットの再作成に失敗しました (Recreation of snapshot failed)
4213	スナップショットのインポートに失敗しました (Snapshot import failed)
4214	スナップショットのマウントに失敗しました (Snapshot mount failed)
4215	スナップショットの削除に失敗しました (Snapshot deletion failed)
4216	スナップショットのクリーンアップに失敗しました (Snapshot cleanup failed)
4218	スナップショットのデポートに失敗しました (Snapshot deport failed)
4219	コマンド操作が失敗しました: システムコマンドまたは API の実行に失敗しました (Command operation failed: System command or API execution failed)
4220	コマンド操作が失敗しました: システムコマンドまたは API の実行に失敗しました (Command operation failed: System command or API execution failed)
4221	無効な、またはサポートされない構成が見つかりました
4222	操作に失敗しました: スナップショットを撮るためのポリシーロックを獲得できません (Operation failed: Unable to acquire policy lock to take snapshot)

状態コード	エラーメッセージ
4223	操作は完了していません (Operation not completed)
4224	STS の内部エラーです (STS Internal Error)
4225	ストレージサーバーでクライアントまたはメディアが権限がない操作を試行しました (Unauthorized operation attempted by client or media on storage server)
4226	ストレージサーバーとの通信エラーが発生しました (Communication failure occurred with storage server)
4227	STS プラグインエラーが発生しました (STS Plug-in error occurred)
4228	ストレージサーバーまたはプラグインのバージョンが一致しません (Storage server or plug-in version mismatch)
4229	ストレージサーバーがリソースまたは機能の不足を検出しました (Insufficient resources or capabilities found by storage server)
4230	ストレージトポロジーが無効か、ストレージサーバーの構成エラーです (Invalid storage topology or storage server configuration error)
4231	STS の予期しないエラー (STS Unexpected Error)
4232	検出問い合わせ URI が無効です (Invalid Discovery Query URI)
4233	vCloud には BIOS UUID クライアント参照が許可されません (BIOS UUID client reference not allowed for vCloud)
4234	VMware サーバーのログインエラー (VMware server login failure)
4235	vCloud が有効でないときに vCloud キーワードが使用されました (vCloud keyword used when vCloud not enabled)
4236	vCloud ポリシーに複数の組織が含まれます (vCloud policy includes multiple organizations)
4237	クライアントがポリシーの必要条件を満たしません (Client does not meet policy requirements)
4238	ポリシーにサーバーのクレデンシャルが構成されていません (No server credentials configured for policy)
4239	仮想マシンが見つかりません (Unable to find the virtual machine)
4240	サポートされていない操作です (Operation not supported)
4241	ブロックレベルの増分はこのデバイスではサポートされていません

状態コード	エラーメッセージ
4243	VirtualCenter サーバーに接続できません (Unable to connect to VirtualCenter server)
4245	バックアップ対象の無効なパス名です
4246	要求された操作は部分的に成功しました。
4248	スナップショット操作からのインデックスが内部エラーにより失敗しました
4249	スナップショット操作からのインデックスが失敗しました。カタログがすでに存在します
4250	スナップショットからのインデックス操作に失敗しました。子イメージまたはファイル情報を見つけることができません
4251	スナップショットからのインデックス操作に失敗しました。インデックスデータベースへの書き込みに失敗しました。
4252	スナップショットからのインデックス操作に失敗しました。エントリがバックアップ対象エントリのいずれにも属していません。
4253	スナップショットからのインデックス操作に失敗しました。現在および以前のバックアップイメージの SLP バージョンが一致しません。
4254	インデックスデータベースを作成するためのパスが無効であるか、見つかりません
4255	SnapDiff を使ったスナップショットからのインデックスはユーザーによって無効化されます
4256	スナップショットからのインデックスはバックアップ対象と関連付けられたファイルシステムでサポートされていません
4257	スナップショットからのインデックスはストレージサーバーでサポートされていません
4258	Hyper-V VM スナップショットの取得中に一時的なエラーが発生しました.
4259	VMware ルックアップサービスで VirtualCenter ホスト名の検出に失敗しました
4260	SSO ログインエラーが発生しました
4261	VMware 内部サーバーエラーが発生しました
4262	VMware vCloud Suite API エラーが発生しました
4263	VMware SOAP API エラーが発生しました
4264	TagView XML の処理中に予想外のエラーが発生しました
4265	タグをサポートしていない VMware 仮想マシンサーバーが見つかりました

状態コード	エラーメッセージ
4266	タグ API を提供していない VMware 仮想マシンサーバーが見つかりました
4267	Java ランタイム環境の初期化に失敗しました
4268	リソースプールの情報の取得に失敗しました
4269	同じ ID を持つ複数の仮想マシンが見つかりました
4271	仮想マシンのスナップショットの最大数を超えています
4272	差分ファイルの最大数を超えています
4273	仮想マシンのスナップショット操作のバックアップまたはリストアホストをロックできません
4274	仮想マシンのスナップショットの削除に失敗しました
4275	仮想マシンのディスクを統合できない
4276	仮想マシンのディスクの情報を取得できません
4277	仮想マシンのパスがサポートされていない文字を含んでいます
4278	仮想マシンの情報を取得できません (Unable to retrieve virtual machine information)
4279	仮想マシンの vCloud 情報を取得できません (Unable to retrieve virtual machine vCloud information)
4280	仮想マシンは独立ディスクまたは Raw デバイスマッピングディスクのみを含んでいます
4281	仮想マシンは独立ディスクのみを含んでいます
4282	仮想マシンは Raw デバイスマッピングディスクのみを含んでいます
4283	ディスク識別子の処理中にエラーが検出されました
4290	仮想マシンスナップショットの作成に失敗しました。仮想マシンは別の操作を実行しているためビジー状態です
4292	仮想マシンの現在の状態で変更ブロック追跡を有効化できません
4293	無効なクレデンシャルまたはアクセス違反
4294	仮想マシンが切断されています
5402	OS 認証エラー - データベースに接続できませんでした。OS のクレデンシャルをチェックしてください。(OS Authentication error - Could not connect to the database. Please check the OS credentials.)

状態コード	エラーメッセージ
5449	スクリプトが実行を承認されていません。
7600	原因不明の内部エラーが発生しました。
7601	サービスを PBX に登録できませんでした。
7603	PBX の初期化に失敗しました。
7604	リアクタでの PBX アクセプタの登録に失敗しました。
7607	ソケットの非ブロッキングモード設定に失敗しました。
7609	リアクタイベントハンドラ操作の実行に失敗しました。
7610	指定されたオブジェクトの解析に失敗しました。
7611	接続プロトコルエラーが発生しました。
7612	予想外のプロトコルイベントが発生しました。
7613	ホストのルックアップが失敗しました
7614	ホストで有効なソース-ターゲットバインドがありません。
7617	JSON 変換エラーが発生しました。
7618	JSON キーを見つけるのに失敗しました。
7619	指定したステートマシンはまだ有効です。
7622	入力 I/O が必要です。
7623	出力 I/O が必要です。
7624	SSL ソケットの承認に失敗しました。
7625	SSL ソケットの接続に失敗しました。
7627	SSL の初期化に失敗しました。
7628	VxSS の初期化に失敗しました。
7631	証明書のパスの検索に失敗しました。
7632	プロトコルの健全性検査に失敗しました。
7633	ステートマシンが完了する前に終了しました。
7634	ユーザーの UNIX ドメインソケットリスナーの設定に失敗しました。
7635	ローカルのアクセプタ作成に失敗しました。

状態コード	エラーメッセージ
7636	リモートプロセスからソケットをインポートできませんでした。
7637	リモートプロセスにソケットをエクスポートできませんでした。
7638	ソケットペアの作成に失敗しました。
7639	ピア名マッピングの作成に失敗しました。
7640	ピアが接続を閉じました。
7641	安全にハンドシェークする一般的なルート CA が見つかりませんでした。
7642	Java GUI セッショントークンの検証に失敗しました。
7643	ホストの検証を実行できないため、接続を確立できません。
7645	証明書情報から名前を取得できませんでした。
7647	プロキシピアがプロキシプロトコルに準拠していません。
7648	ホストの検証が失敗したため、接続を確立できません。
7649	キャッシュから取得されたデータの形式が無効です。
7650	サーバーから取得されたデータの形式が無効です。
7651	監査理由を処理できませんでした。
7652	安全な通信のプロキシを使用できません。
7653	ピア証明書は無効化されています
7654	証明書失効リストが無効です
7655	証明書失効リストの署名が不正です
7656	証明書失効リストの期限が切れています
7657	アクセプタのサービス形式を識別できません
7658	ターゲットホストでホストの検証を実行できないため、接続を確立できません。
7659	ターゲットホストでホストの検証が失敗したため、接続を確立できません。
7660	ピアプロキシは証明書プロトコルの使用可能な証明書を見つけることができません
8500	Web サービスとの接続が確立されませんでした。
8506	証明書が期限切れになりました。