

# CLUSTERPRO<sup>®</sup> X 3.3 for Solaris

## インストール&設定ガイド

2017.04.10

第5版

**CLUSTERPRO**

## 改版履歴

版数	改版日付	内 容
1	2015/02/09	新規作成
2	2015/06/30	内部バージョン 3.3.1-1 に対応
3	2016/01/29	内部バージョン 3.3.2-1 に対応
4	2016/10/03	内部バージョン 3.3.3-1 に対応
5	2017/04/10	内部バージョン 3.3.4-1 に対応

## 免責事項

本書の内容は、予告なしに変更されることがあります。

日本電気株式会社は、本書の技術的もしくは編集上の間違い、欠落について、一切責任をおいません。

また、お客様が期待される効果を得るために、本書に従った導入、使用および使用効果につきましては、お客様の責任とさせていただきます。

本書に記載されている内容の著作権は、日本電気株式会社に帰属します。本書の内容の一部または全部を日本電気株式会社の許諾なしに複製、改変、および翻訳することは禁止されています。

## 商標情報

CLUSTERPRO® は日本電気株式会社の登録商標です。

FastSync™は日本電気株式会社の商標です。

Oracle Solarisは、米国Oracle Corporationおよびその子会社、関連会社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Intel、Pentium、Xeonは、Intel Corporationの登録商標または商標です。

Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

VERITAS、VERITAS ロゴ、およびその他のすべてのVERITAS 製品名およびスローガンは、VERITAS Software Corporation の商標または登録商標です。

Oracle、JavaおよびすべてのJava関連の商標およびロゴは Oracleやその関連会社の 米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Androidは、Google, Inc.の商標または登録商標です。

本書に記載されたその他の製品名および標語は、各社の商標または登録商標です。



# 目次

はじめに .....	ix
対象読者と目的 .....	ix
本書の構成 .....	ix
CLUSTERPRO マニュアル体系 .....	x
本書の表記規則 .....	xi
最新情報の入手先 .....	xii
<b>セクション I                   クラスタシステムの設計 .....</b>	<b>13</b>
<b>第 1 章                   システム構成を決定する .....</b>	<b>15</b>
クラスタシステム設計から運用開始前テストまでの流れ .....	16
CLUSTERPRO とは? .....	17
CLUSTERPRO のソフトウェア構成 .....	18
システム構成の検討 .....	19
共有ディスク方式 .....	19
2 ノードで共有ディスクを使用する場合の構成例 .....	20
4 ノードの構成例 .....	21
2 ノードで BMC 関連機能を使用する場合の構成例 .....	22
CLUSTERPRO モジュール別の動作環境を確認する .....	23
CLUSTERPRO(本体モジュール)のハードウェア構成例 .....	24
CLUSTERPRO Server で推奨するスペック .....	24
WebManager の動作環境を確認する .....	25
ハードウェア構成の決定 .....	26
ハードウェア構成後の設定 .....	27
1. ボリュームマネージャリソース及びディスクリソース用の共有ディスクを設定する (ボリュームマネージャリソースまたはディスクリソース使用時は必須) .....	28
2. OS 起動時間を調整する (必須) .....	30
3. ネットワーク設定を確認する (必須) .....	31
4. ルートファイルシステムを確認する (必須) .....	31
5. ファイアウォールの設定を確認する (必須) .....	32
6. サーバの時刻を同期させる (必須) .....	33
<b>第 2 章                   クラスタシステムを設計する .....</b>	<b>35</b>
クラスタシステムの設計 .....	36
運用形態を決定する .....	37
片方向スタンバイクラスタのフェイルオーバの流れ .....	38
双方向スタンバイクラスタフェイルオーバの流れ .....	39
二重化するアプリケーションを決定する .....	40
注意事項に該当する構成 .....	40
対象アプリケーションについての注意事項 .....	40
注意事項 1: 障害発生後のデータ修復 .....	40
注意事項 2: アプリケーションの終了 .....	40
注意事項 3: データ格納位置 .....	41
注意事項 4: 複数業務グループ .....	41
注意事項 5: アプリケーションとの相互干渉、相性問題 .....	42
注意事項に対する対策 .....	42
業務形態の決定 .....	42
クラスタ構成を設計する .....	43
グループリソースを理解する .....	44

モニタリソースを理解する .....	45
ハートビートリソースを理解する .....	46
ネットワークパーティション解決リソースを理解する .....	47
<b>セクション II CLUSTERPRO X のインストールと設定.....</b>	<b>49</b>
<b>第 3 章 CLUSTERPROをインストールする .....</b>	<b>51</b>
CLUSTERPRO のインストールからクラスタ生成までの流れ .....	52
CLUSTERPRO Server のセットアップ .....	53
CLUSTERPRO パッケージをインストールするには .....	54
オフライン版CLUSTERPRO Builderをインストールするには .....	54
SNMP 連携機能を設定するには .....	56
<b>第 4 章 ライセンスを登録する.....</b>	<b>57</b>
CPU ライセンスの登録 .....	58
ライセンスファイル指定によるライセンス登録を行うには (製品版、試用版共通) .....	59
コマンドラインから対話形式でライセンスを登録するには(製品版) .....	60
VMノードライセンスの登録 .....	62
ライセンスファイル指定によるライセンス登録を行うには (製品版、試用版共通) .....	63
コマンドラインから対話形式でライセンスを登録するには(製品版) .....	64
ノードライセンスの登録 .....	66
ライセンスファイル指定によるライセンス登録 (製品版、試用版共通) .....	67
コマンドラインから対話形式でノードライセンスを登録するには(製品版) .....	68
<b>第 5 章 クラスタ構成情報を作成する .....</b>	<b>71</b>
クラスタ構成情報を作成する .....	72
WebManager を起動する .....	73
WebManager とは.....	73
WebManager がサポートしているブラウザ .....	74
管理用PCへの Java 実行環境の設定 .....	74
WebManager を起動するには .....	74
2ノードクラスタ環境の設定値を確認する .....	75
クラスタ環境のサンプル .....	75
2ノードクラスタ構成情報の作成手順 .....	78
1 クラスタの作成 .....	80
1-1 クラスタを追加する .....	80
1-2 サーバを追加する .....	82
1-3 ネットワーク構成を設定する .....	82
1-4 ネットワークパーティション解決処理を設定する .....	83
2 フェイルオーバグループの作成 .....	85
2-1 フェイルオーバグループを追加する .....	85
2-2 グループリソース (フローティング IP アドレス) を追加する .....	86
2-3 グループリソース (ボリュームマネージャリソース) を追加する .....	86
2-4 グループリソース (ディスクリソース) を追加する .....	86
2-5 グループリソース (EXEC リソース) を追加する .....	87
3 モニタリソースの作成 .....	88
3-1 モニタリソース (volmgrw monitor) を設定する .....	88
3-2 モニタリソース (ip monitor) を追加する .....	89
4 モニタリソース異常時の回復動作を抑制する .....	90
クラスタ構成情報を保存する .....	91
クラスタ構成情報をファイルシステムへ保存する (Windows) .....	91
クラスタを生成する .....	92
クラスタを生成するには .....	92
<b>第 6 章 クラスタシステムを確認する.....</b>	<b>93</b>

WebManagerによる動作確認 .....	94
コマンドによるクラスタの動作確認 .....	96
<b>第 7 章 クラスタ構成情報を変更する ..... 99</b>	
<b>クラスタ構成情報を変更する .....</b>	<b>100</b>
サーバを追加する .....	100
グループを追加する .....	100
グループリソースを追加する .....	101
モニタリソースを追加する .....	101
CLUSTERPRO Builder(オンライン版)を使用してクラスタ構成情報を変更する .....	101
CLUSTERPRO Builder(オフライン版)を使用してクラスタ構成情報を変更する .....	102
クラスタ構成情報を反映する .....	103
オンラインのBuilderを使用する場合 .....	104
アップロードのみ .....	104
アップロードしてから WebManager を再起動 .....	104
クラスタをサスPENDしてアップロード .....	104
クラスタを停止してからアップロード .....	105
アップロードしてからクラスタシャットダウン・再起動 .....	105
ファイルに保存した設定ファイルを使用する場合 .....	106
アップロードのみ .....	106
アップロードしてから WebManager を再起動 .....	106
クラスタをサスPENDしてアップロード .....	107
クラスタを停止してからアップロード .....	107
アップロードしてからクラスタシャットダウン・再起動 .....	108
ファイルに保存した設定ファイルを使用する場合の注意事項 .....	109
クラスタ構成情報をアップロードするには .....	109
クラスタ構成情報をバックアップするには .....	109
<b>セクション III 運用開始前のクラスタシステムの評価 ..... 111</b>	
<b>第 8 章 動作チェックを行う ..... 113</b>	
<b>動作確認テストを行う .....</b>	<b>114</b>
バックアップ手順を確認する .....	118
CLUSTERPRO 起動状態でのバックアップ .....	118
CLUSTERPRO 停止状態でのバックアップ .....	118
リストア手順を確認する .....	119
/opt/nec/clusterpro のディレクトリを含むファイルシステムのリストア .....	119
共有ディスクのデータのリストアを実行する .....	120
<b>第 9 章 運用開始前の準備を行う ..... 123</b>	
<b>基本的な運用、操作手順を理解する .....</b>	<b>124</b>
クラスタを起動する .....	124
クラスタシャットダウン、サーバシャットダウンを実行する .....	125
クラスタ全体をシャットダウンするには .....	125
サーバ単体をシャットダウンするには .....	125
クラスタサスPEND、クラスタリジュームを実行する .....	126
クラスタをサスPENDするには .....	126
クラスタをリジュームするには .....	126
CLUSTERPRO を一時停止する .....	127
CLUSTERPRO デーモンの停止 .....	127
CLUSTERPRO デーモンの無効化 .....	127
無効化したCLUSTERPRO デーモンを有効にする .....	127
ログ収集手順を確認する .....	128
WebManager を使用してログを収集するには .....	128

<b>第 10 章</b>	<b>CLUSTERPRO をアンインストール/再インストールする.....</b>	<b>131</b>
アンインストール手順.....	132	
CLUSTERPRO Server のアンインストール.....	132	
オフライン版 CLUSTERPRO Builder のアンインストール.....	132	
SNMP 連携機能の設定を解除するには.....	133	
再インストール手順.....	134	
CLUSTERPRO Serverの再インストール .....	134	
<b>付録 A</b>	<b>トラブルシューティング.....</b>	<b>137</b>
CLUSTERPRO Serverのインストール時 .....	137	
CLUSTERPRO Serverのアンインストール時 .....	137	
ライセンス関連のトラブルシューティング .....	138	
<b>付録 B</b>	<b>用語集.....</b>	<b>139</b>
<b>付録 C</b>	<b>索引 .....</b>	<b>143</b>

# はじめに

## 対象読者と目的

『CLUSTERPRO® X インストール＆設定ガイド』は、CLUSTERPRO を使用したクラスタシステムの導入を行なうシステムエンジニアと、クラスタシステム導入後の保守・運用を行うシステム管理者を対象読者とし、CLUSTERPRO を使用したクラスタシステム導入から運用開始前までに必須の事項について説明します。

実際にクラスタシステムを導入する際の順番に則して、CLUSTERPRO を使用したクラスタシステムの設計方法、CLUSTERPRO のインストールと設定手順、運用開始前に必要な評価手順について説明していきます。

## 本書の構成

### セクション I クラスタシステムの設計

CLUSTERPRO のインストール前に必要な作業を行います。

構築するクラスタシステムのハードウェア構成と設定内容を決定し、CLUSTERPRO Builder で構成情報ファイルを作成します。

- |       |                 |                           |
|-------|-----------------|---------------------------|
| 第 1 章 | 「システム構成を決定する」   | : 動作環境の確認や設定について説明します。    |
| 第 2 章 | 「クラスタシステムを設計する」 | : クラスタシステムの設計方法について説明します。 |

### セクション II CLUSTERPRO のインストールと設定

CLUSTERPRO のインストールを実行します。

サーバマシンへ CLUSTERPRO をインストールし、セクション I で作成した構成情報を用いてクラスタシステムを構築します。その後、システムが正常に稼動するかどうかの動作確認を行います。

- |       |                        |                                    |
|-------|------------------------|------------------------------------|
| 第 3 章 | 「CLUSTERPRO をインストールする」 | : CLUSTERPRO をインストールする手順について説明します。 |
|-------|------------------------|------------------------------------|

- |       |              |                        |
|-------|--------------|------------------------|
| 第 4 章 | 「ライセンスを登録する」 | : ライセンスの登録方法について説明します。 |
|-------|--------------|------------------------|

- |       |                 |   |
|-------|-----------------|---|
| 第 5 章 | 「クラスタ構成情報を作成する」 | : Builder を使用して、クラスタ構成情報を作成する手順について説明します。 |
|-------|-----------------|---|

- |       |                 |                                |
|-------|-----------------|--------------------------------|
| 第 6 章 | 「クラスタシステムを確認する」 | : 作成したクラスタシステムが正常に動作するかを確認します。 |
|-------|-----------------|--------------------------------|

- |       |                 |                           |
|-------|-----------------|---------------------------|
| 第 7 章 | 「クラスタ構成情報を変更する」 | : クラスタ構成を変更する手順について説明します。 |
|-------|-----------------|---------------------------|

### セクション III クラスタシステム運用開始前の準備

CLUSTERPRO の運用を開始する前に必須の評価作業を行います。

構築したシステムの動作チェックを行った後、運用開始前に必要な事項について確認します。最後に、アンインストールおよび再インストールの手順について説明します。

- |       |             |                          |
|-------|-------------|--------------------------|
| 第 8 章 | 「動作チェックを行う」 | : 擬似障害テストや、パラメータ調整を行います。 |
|-------|-------------|--------------------------|

- |       |               |                             |
|-------|---------------|-----------------------------|
| 第 9 章 | 「運用開始前の準備を行う」 | : 本番運用を開始する際に注意事項について説明します。 |
|-------|---------------|-----------------------------|

- |        |                                  |                                |
|--------|----------------------------------|--------------------------------|
| 第 10 章 | 「CLUSTERPRO をアンインストール/再インストールする」 | : アンインストール、再インストール情報について説明します。 |
|--------|----------------------------------|--------------------------------|

## 付録

- |      |               |                                    |
|------|---------------|------------------------------------|
| 付録 A | 「トラブルシューティング」 | : インストールや設定関連のトラブルとその解決策について説明します。 |
|------|---------------|------------------------------------|

- |      |       |                               |
|------|-------|-------------------------------|
| 付録 B | 「用語集」 | : CLUSTERPRO で紹介された用語の解説をします。 |
|------|-------|-------------------------------|

- |      |      |  |
|------|------|--|
| 付録 C | 「索引」 |  |
|------|------|--|

---

## CLUSTERPRO マニュアル体系

CLUSTERPRO のマニュアルは、以下の 5 つに分類されます。各ガイドのタイトルと役割を以下に示します。

### 『CLUSTERPRO X スタートアップガイド』(Getting Started Guide)

すべてのユーザを対象読者とし、製品概要、動作環境、アップデート情報、既知の問題などについて記載します。

### 『CLUSTERPRO X インストール&設定ガイド』(Install and Configuration Guide)

CLUSTERPRO を使用したクラスタシステムの導入を行うシステムエンジニアと、クラスタシステム導入後の保守・運用を行うシステム管理者を対象読者とし、CLUSTERPRO を使用したクラスタシステム導入から運用開始前までに必須の事項について説明します。実際にクラスタシステムを導入する際の順番に則して、CLUSTERPRO を使用したクラスタシステムの設計方法、CLUSTERPRO のインストールと設定手順、設定後の確認、運用開始前の評価方法について説明します。

### 『CLUSTERPRO X リファレンスガイド』(Reference Guide)

管理者を対象とし、CLUSTERPRO の運用手順、各モジュールの機能説明、メンテナンス関連情報およびトラブルシューティング情報等を記載します。『インストール&設定ガイド』を補完する役割を持ちます。

### 『CLUSTERPRO X 統合WebManager 管理者ガイド』(Integrated WebManager Administrator's Guide)

CLUSTERPRO を使用したクラスタシステムを CLUSTERPRO 統合WebManager で管理するシステム管理者、および統合WebManager の導入を行うシステムエンジニアを対象読者とし、統合WebManager を使用したクラスタシステム導入時に必須の事項について、実際の手順に則して詳細を説明します。

### 『CLUSTERPRO X WebManager Mobile 管理者ガイド』(WebManager Mobile Administrator's Guide)

CLUSTERPRO を使用したクラスタシステムを CLUSTERPRO WebManager Mobile で管理するシステム管理者、およびWebManager Mobile の導入を行うシステム エンジニアを対象読者とし、WebManager Mobile を使用したクラスタ システム導入時に必須の事項について、実際の手順に則して詳細を説明します。

---

## 本書の表記規則

本書では、注意すべき事項、重要な事項および関連情報を以下のように表記します。

---

**注:** は、重要ではあるがデータ損失やシステムおよび機器の損傷には関連しない情報を表します。

---

**重要:** は、データ損失やシステムおよび機器の損傷を回避するために必要な情報を表します。

---

**関連情報:** は、参照先の情報の場所を表します。

また、本書では以下の表記法を使用します。

表記	使用方法	例
[ ] 角かっこ	コマンド名の前後 画面に表示される語（ダイアログボックス、メニューなど）の前後	[スタート] をクリックします。 [プロパティ] ダイアログボックス
コマンドライン中の [ ] 角かっこ	かっこ内の値の指定が省略可能であることを示します。	clpstat -s [-h host_name]
#	Solaris ユーザが、root でログインしていることを示すプロンプト	# clpcl -s -a
モノスペース フ ォ ン ト (courier)	パス名、コマンドライン、システムからの出力（メッセージ、プロンプトなど）、ディレクトリ、ファイル名、関数、パラメータ	/Solaris/3.3/jpn/server/
モノスペース フォント太字 (courier)	ユーザが実際にコマンドラインから入力する値を示します。	以下を入力します。 # clpcl -s -a
モノスペース フォント斜体 (courier)	ユーザが有効な値に置き換えて入力する項目	pkgadd -d NECclusterpro-<バージョン番号>-<リリース番号>.x86.pkg

---

## **最新情報の入手先**

最新の製品情報については、以下のWebサイトを参照してください。

<http://jpn.nec.com/clusterpro/>

# セクション I クラスタシステムの設計

CLUSTERPRO をインストールする前に、クラスタシステムをどのようなハードウェア構成、運用形態で構築するのかを十分に検討する必要があります。

このセクションでは、CLUSTERPRO のインストール前に必要なクラスタシステムのハードウェア構成の決定と、CLUSTERPRO X Builder を使用したクラスタ設定情報の作成について説明します。

- 第 1 章 システム構成を決定する
- 第 2 章 クラスタシステムを設計する



# 第1章 システム構成を決定する

本章では、CLUSTERPRO を用いたクラスタシステムのシステム構成を決定する方法について説明します。

本章で説明する項目は以下の通りです。

- クラスタシステム設計から運用開始前テストまでの流れ ..... 16
- CLUSTERPRO とは? ..... 17
- システム構成の検討 ..... 19
- CLUSTERPRO モジュール別の動作環境を確認する ..... 23
- CLUSTERPRO(本体モジュール)のハードウェア構成例 ..... 24
- WebManager の動作環境を確認する ..... 25
- ハードウェア構成の決定 ..... 26
- ハードウェア構成後の設定 ..... 27

# クラスタシステム設計から運用開始前テストまでの流れ

CLUSTERPRO を使用したクラスタシステムを構築する前に、必要なハードウェア環境、使用するソフトウェア、運用形態などを十分に考慮してシステムを設計する必要があります。

また、クラスタ構築後、運用開始前には、適切にクラスタシステムが構築されているかどうかをテストする必要があります。

本書は、この一連の流れに則して説明します。実際にクラスタシステムを導入する手順を実行しながら、読み進めてください。以下に CLUSTERPRO を使用したクラスタシステムの設計から運用開始前までの流れを記載します。

## セクション I クラスタシステムの設計

CLUSTERPRO のインストール前に必要な作業を行います。構築するクラスタシステムのハードウェア構成と設定内容を決定します。

ステップ 1. 「システム構成を決定する」(第 1 章)

ステップ 2. 「クラスタシステムを設計する」(第 2 章)

## セクション II CLUSTERPRO のインストールと設定

CLUSTERPRO のインストールを実行します。サーバマシンへ CLUSTERPRO をインストールし、セクション I で作成した構成情報を用いて CLUSTERPRO Builder で構成情報ファイルを作成し、クラスタシステムを構築します。その後、システムが正常に稼動するかどうかの動作確認を行います。

ステップ 3. 「CLUSTERPRO をインストールする」(第 3 章)

ステップ 4. 「ライセンスを登録する」(第 4 章)

ステップ 5. 「クラスタ構成情報を作成する」(第 5 章)

ステップ 6. 「クラスタシステムを確認する」(第 6 章)

ステップ 7. 「クラスタ構成情報を変更する」(第 7 章)

## セクション III クラスタシステム運用開始前の準備

CLUSTERPRO の運用を開始する前に必須の評価作業を行います。構築したシステムの動作チェックを行った後、運用開始前に必要な事項について確認します。最後に、アンインストールおよび再インストールの手順について説明します。

ステップ 8. 「動作チェックを行う」(第 8 章)

ステップ 9. 「運用開始前の準備を行う」(第 9 章)

ステップ 10. 「CLUSTERPRO をアンインストール/再インストールする」(第 10 章)


---

**関連情報:** 本書の流れに従って操作を行うためには、本ガイドの手順に従いながら、隨時『CLUSTERPRO X リファレンスガイド』を参照する必要があります。また、動作環境やリリース情報などの最新情報は、『CLUSTERPRO X スタートアップガイド』を確認してください。

---

## CLUSTERPRO とは?

CLUSTERPRO とは、冗長化（クラスタ化）したシステム構成により、現用系のサーバでの障害が発生した場合に、自動的に待機系のサーバで業務を引き継がせることで、飛躍的にシステムの可用性と拡張性を高めることを可能にするソフトウェアです。



CLUSTERPRO を使用したクラスタシステムの導入により、次の効果を得られます。

- ◆ 高可用性  
クラスタを構成するサーバのうち 1 台が障害などにより停止しても、そのサーバが処理していた業務を他の健全なサーバへ自動的に引き継ぐことにより、障害時の業務停止時間を最小限に抑えます。
- ◆ 高拡張性  
最大 32 台までのパラレルデータベースをサポートすることにより、拡張性の高い高性能なデータベースプラットフォームを提供します。

---

**関連情報:** CLUSTERPRO の詳細については、『スタートアップガイド』の「セクション I CLUSTERPRO の概要」を参照してください。

---

## CLUSTERPRO のソフトウェア構成

CLUSTERPRO は、以下の 3 つのソフトウェアで構成されています。

- ◆ CLUSTERPRO Server

CLUSTERPRO のメインモジュールです。クラスタを構成する各サーバにインストールします。

- ◆ WebManager

CLUSTERPRO の運用管理を行うための管理ツールです。


ユーザインターフェースとして Web ブラウザを利用します。実体は CLUSTERPRO Server に組み込まれていますが、操作は管理端末上の Web ブラウザで行うため、CLUSTERPRO 本体とは区別されています。

- ◆ Builder

CLUSTERPRO の構成情報を作成するためのツールです。

WebManager の設定モードとして動作するオンライン版と、管理端末に個別にインストールするオフライン版があり、オンライン版は WebManager に組み込まれています。

WebManager と同じく、ユーザインターフェースとして Web ブラウザを利用します。



WebManager と Builder は Java VM 上で動作する Java アプレットです。JRE がインストールされているマシンであれば Windows 上でも Linux 上でも動作させることができます。よって、JRE がインストールされいればクラスタを構成するサーバ上でも WebManager および Builder を使用することができます。

# システム構成の検討

構築するクラスタの用途や運用形態を良く確認してから、ハードウェア構成を決定します。以下に CLUSTERPRO の構成例を記載します。

**関連情報:** 動作環境やリリース情報などの最新情報は『スタートアップガイド』で確認してください。

## 共有ディスク方式

システム構成は、共有ディスク方式があります。

### ◆ 共有ディスク方式

共有ディスク方式は、双方のサーバから、物理的に接続された共有ディスクにデータを格納することで、フェイルオーバ後も同一データにアクセスできるようにする方式です。

一方のサーバが共有ディスクの特定領域を利用している場合、もう一方からはアクセスできないようなガードを設けることが一般的です。


データ書き込みにおける性能劣化が無いため、データベースサーバ等、データ書き込み量が多いシステムで利用されています。

以降のページに、共有ディスクを用いた構成の例を示します。これらの例を参考にしながら、システム構成を行ってください。

## 2 ノードで共有ディスクを使用する場合の構成例


最も一般的なシステム構成です。

- ◆ サーバは異機種でも構いません
- ◆ インタコネクトをクロスケーブルで接続します（4 ノードの場合と同様に専用 HUB を設置して接続しても構いません）。
- ◆ COM (RS-232C) ポートをクロスケーブルで接続します。



## 4 ノードの構成例


- ◆ 2 ノードの場合と同様に共有ディスクを接続します。
- ◆ インタコネクトを専用 HUB 経由で接続します。
- ◆ RS-232C でサーバ間を接続する必要はありません。



## 2 ノードで BMC 関連機能を使用する場合の構成例

強制停止機能や筐体 ID ランプ連携機能を利用する 2 ノードクラスタの構成例です。

- ◆ サーバは異機種でも構いませんが、BMC 連携機能が利用可能である必要があります。
- ◆ インタコネクト LAN と BMC の管理用 LAN を専用 HUB 経由で接続します。
- ◆ HUB はできるだけ高速なものを使用してください。



この図ではディスク等を省略しています。

## CLUSTERPRO モジュール別の動作環境を確認する

CLUSTERPRO の基本モジュールは、CLUSTERPRO Server (本体)、CLUSTERPRO WebManager、CLUSTERPRO Builder の 3 つで構成されています。各モジュールをインストールするマシンごとに、動作環境を確認してください。

基本モジュール	動作環境の参照先
CLUSTERPRO Server (本体)	『スタートアップガイド』 「第 3 章 CLUSTERPRO の動作環境」 - 「CLUSTERPRO Server の動作環境」
CLUSTERPRO WebManager	『スタートアップガイド』 「第 3 章 CLUSTERPRO の動作環境」 - 「WebManager の動作環境」
CLUSTERPRO Builder	『スタートアップガイド』 「第 3 章 CLUSTERPRO の動作環境」 - 「Builder の動作環境」

## CLUSTERPRO(本体モジュール)のハードウェア構成例

CLUSTERPRO の本体モジュールは、クラスタを構築する各サーバにインストールします。 CLUSTERPRO WebManager は、CLUSTERPRO 本体 モジュール の一部です。 CLUSTERPRO Server をインストールすると自動的にインストールされます。

### CLUSTERPRO Server で推奨するスペック

CLUSTERPRO Server で推奨するスペックは下記の通りです。

- ◆ RS-232C ポート 1 つ (3 ノード以上のクラスタを構築する場合は不要)
- ◆ Ethernet ポート 2 つ以上
- ◆ 共有ディスク (ディスクリソース用)
- ◆ USB ポート (オフライン Builder を使用する場合)
- ◆ CD-ROM ドライブ

---

**関連情報:** サポートされているハードウェアや OS の一覧など最新の動作環境情報については、『スタートアップガイド』を参照してください。

---

## WebManager の動作環境を確認する

WebManager は、CLUSTERPRO を使用したクラスタシステムの状態を監視するために、管理用の PC から通常の Web ブラウザを経由してアクセスします。このため、管理用 PC は、ネットワーク経由でクラスタにアクセス可能である必要があります。この管理 PC のオペレーティングシステムは、Windows が使用できます。

WebManager の動作確認済 OS、動作確認済ブラウザ、Java 実行環境、必要メモリ容量/ディスク容量などの最新の動作環境情報については、『スタートアップガイド』を参照してください。

## ハードウェア構成の決定

ハードウェア構成の決定は、クラスタシステム上で二重化するアプリケーションとクラスタシステムの設計を考慮して行う必要があります。次章の「クラスタシステムを設計する」を確認した後に行ってください。

## ハードウェア構成後の設定

ハードウェア構成を決定し、実際にハードウェアの設置を行った後に、以下を確認してください。

1. ディスクリソース用の共有ディスクの設定 (ディスクリソース使用時は必須)
2. OS 起動時間の調整 (必須)
3. ネットワークの確認 (必須)
4. ルートファイルシステムの確認 (必須)
5. ファイアウォールの確認 (必須)
6. サーバの時刻同期 (推奨)

## 1. ボリュームマネージャリソース及びディスクリソース用の共有ディスクを設定する (ボリュームマネージャリソースまたはディスクリソース使用時は必須)

以下の手順で共有ディスクの設定を行います。

**注:** 共有ディスク上のデータを引き続き使用する場合 (サーバの再インストール時など) は、パーティションの確保やファイルシステムの作成は行わないでください。パーティションの確保やファイルシステムの作成を行うと共有ディスク上のデータは削除されます。

---

### 1-a. ディスクハートビート用パーティションの確保

共有ディスク上に CLUSTERPRO が独自に使用するパーティションを作成します。このパーティションはディスクハートビートリソースが使用します。

パーティションは、共有ディスクを使用するクラスタ内の 1 台のサーバから作成します。  
パーティションの作成には [format] コマンドを使います。

**注 1:** 通常、ハートビートリソースに使用するパーティションは 1 つです。しかし、ディスクの故障などでデバイス名がずれた場合には、他の LUN でハートビートを行う必要があります。このため、通常ハートビートに使用する LUN に加えて、各 LUN に 1 つ、予備としてダミーのディスクハートビートリソース用のパーティションを確保しておきます。この際、ディスクハートビート専用パーティションのパーティション番号は各 LUN で同じになるよう確保してください。

**注 2:** 複数の LUN を使用している場合でも、ディスクハートビートリソースはクラスタ内で 1 つ、最大 2 つまでの使用を推奨します。ディスクハートビートリソースはハートビートインターバルごとにディスクへの read/write を行うためディスクへの負荷を考えて設定してください。

**注 3:** ディスクハートビート用パーティションは 10MB (10\*1024\*1024 バイト) 以上確保してください。また、ディスクハートビート用パーティションにはファイルシステムの構築は必要ありません。

---

### 1-b. ボリュームマネージャリソース/ディスクリソース用パーティションの確保

共有ディスク上にボリュームマネージャリソース/ディスクリソースで使用するパーティションを作成します。共有ディスクを使用するクラスタ内の 1 台のサーバから作成します。

パーティションの作成には [format] コマンドを使います。

## 2. ファイルシステムの作成

共有ディスク上のボリュームマネージャリソース/ディスクリソース用パーティションにファイルシステムを構築します。共有ディスクを使用するクラスタ内の 1 台のサーバから、通常の Solaris と同様にファイルシステムを構築してください。作成するファイルシステムによって構築手順が変わります。

### [ZFS で作成する場合]

#### 1. ZFS ストレージプールの作成

ZFS ストレージプールで使用するディスクには、ディスク全体または、ディスクパーティションを指定します。ZFS ストレージプールは共有ディスクを使用するクラスタ内の 1 台のサーバから作成します。

CLUSTERPRO X 3.3 for Solaris インストール & 設定ガイド

(実行例) デバイス名 c1t0d0 , ZFS ストレージプール名 tank  
`zpool create tank c1t0d0`

### 2. ZFS ファイルシステムの作成

必要であれば、ZFS ストレージプールに ZFS ファイルシステムを追加で作成します。ZFS ファイルシステムは共有ディスクを使用するクラスタ内の 1 台のサーバから作成します。

(実行例) ファイルシステム名 data , マウントポイント /tank/data  
`zfs create tank/data`

### 3. ZFS ストレージプールのエクスポート

ZFS ファイルシステムの作成、および設定が完了したら、ZFS ストレージプールを必ずエクスポートしてください。ZFS ストレージプールのインポート、エクスポートの制御を CLUSTERPRO が行うため、CLUSTERPRO が起動する前に ZFS ストレージプールがエクスポートされている必要があります。

(実行例) ZFS ストレージプール名 tank  
`zpool export tank`

### [UFS で作成する場合]

#### 1. UFS の作成

UFS で使用するディスクにはディスクパーティションを指定します。

(実行例) デバイス名 c1t0d0  
`newfs /dev/rdsk/c1t0d0`

---

**注 1:** ディスクハートビート用パーティションにはファイルシステムの構築は必要ありません。

**注 2:** 共有ディスク上のファイルシステムは CLUSTERPRO が制御します。共有ディスクのファイルシステムを OS の /etc/vfstab にエントリしないでください。

---

- 共有ディスクで使用するファイルシステムについて基本的に依存をしていませんが、ファイルシステムの fsck の仕様により問題が発生することがあります。
- システムの対障害性の向上のために、ジャーナル機能を持つファイルシステムを使用することを推奨します。
- 現在 IA32、x86\_64 で動作確認を完了しているファイルシステムは下記の通りです。

ufs

zfs

### 3. マウントポイントの作成

ディスクリソース用パーティションを mount するディレクトリを作成します。  
 ディスクリソースを使用する、クラスタ内のすべてのサーバで作成します。

## 2. OS 起動時間を調整する (必須)

クラスタシステムを構成する各サーバに電源を投入してから、サーバの OS が起動するまでの時間を、以下の 2 つより長くなるように設定する必要があります。

- ◆ 共有ディスクに電源を投入してから使用可能になるまでの時間(共有ディスクを使用する場合)
- ◆ ハートビートタイムアウト時間  
Builder での既定値は 90 秒 です

これは、以下の問題を回避するためです。

- ◆ 共有ディスクとサーバの電源を入れてクラスタシステムを起動すると、ディスクリソースの活性に失敗する
- ◆ サーバの再起動でフェイルオーバを発生させたい場合に、ハートビートタイムアウト時間内にそのサーバが再起動してしまうと、相手側からはハートビートが継続しているとみなされフェイルオーバが発生しない

上記 2 点の時間を計測後、以下の手順例に従って OS 起動時間を調整します。

### OS ローダに GRUB を使用している場合

- ◆ /boot/grub/menu.lst を編集します。  
timeout <起動時間 (単位は秒)> オプションを指定します。下記の例の場合にはアンダーラインの部分のみ変更してください。

```
--(例 起動時間90秒)--
default 0
timeout 90

title Solaris 10
    findroot (rootfs0,0,a)
    kernel /platform/i86pc/multiboot
    module /platform/i86pc/boot_archivekernel
```

---

**注:** GRUB 以外の OS ローダを使用している場合は、各 OS ローダの設定マニュアルを参照してください。

---

**注:** Solaris11 の FastReboot 機能は利用しないでください。

---

### 3. ネットワーク設定を確認する (必須)

クラスタ内のすべてのサーバで、[ifconfig] コマンドや [ping] コマンドを使用して、ネットワークが正常に動作しているかどうかを確認します。また、複数のネットワークデバイス (e1000g0、e1000g1...) が、意図した役割 (パブリック LAN、インタコネクト専用 LAN) に割り当てられているかを確認します。以下のネットワークの状態を確認します。

- ◆ パブリック LAN (他のマシンとの通信用)
- ◆ インタコネクト専用 LAN (CLUSTERPRO のサーバ間接続用)
- ◆ ホスト名

---

**注:** クラスタで使用する フローティング IP リソース および 仮想 IP リソース の IP アドレスは、OS 側への設定は不要です。

---

### 4. ルートファイルシステムを確認する (必須)

OS のルートファイルシステムには、ジャーナリング可能なファイルシステムの使用を推奨します。

---

**重要:** ジャーナリングシステムに対応していないファイルシステムを使用した場合、サーバや OS の停止(正常なシャットダウンが行えなかった場合)から再起動した場合、インターラクティブなコマンドの実行(root ファイルシステムの fsck の実行)が必要になります。これはクラスタシステムに限ったことではなく、単体のサーバでも同様です。

---

## 5. ファイアウォールの設定を確認する (必須)

CLUSTERPRO はいくつかのポート番号を使用します。ファイアウォールの設定を変更して CLUSTERPRO がポート番号を使用できるように設定してください。

以下に CLUSTERPRO が使用するポート番号の一覧を示します。

### [サーバ・サーバ間][サーバ内ループバック]

From		To		備考
サーバ	自動割り当て <sup>1</sup>	→	サーバ	29001/TCP
サーバ	自動割り当て	→	サーバ	29002/TCP
サーバ	自動割り当て	→	サーバ	29002/UDP
サーバ	自動割り当て	→	サーバ	29003/UDP
サーバ	自動割り当て	→	サーバ	icmp
サーバ	自動割り当て	→	サーバ	XXXX <sup>5</sup> /UDP

### [サーバ・WebManager 間]

From		To		備考
WebManager	自動割り当て	→	サーバ	29003/TCP

### [統合 WebManager を接続しているサーバ・管理対象のサーバ間]

From		To		備考
統合 WebManager を接続したサーバ	自動割り当て	→	サーバ	29003/TCP
統合 WebManager の管理対象となるサーバ	29003	→	クライアント	29010/UDP

### [その他]

From		To		備考
サーバ	自動割り当て	→	ネットワーク警告灯	514/TCP
サーバ	自動割り当て	→	サーバの BMC のマネージメント LAN	623/UDP
サーバ	自動割り当て	→	監視先	icmp
サーバ	自動割り当て	→	NFS サーバ	icmp
サーバ	自動割り当て	→	監視先	icmp

1. 自動割り当てでは、その時点で使用されていないポート番号が割り当てられます。
2. クラスタプロパティ、ポート番号(ログ)タブでログの通信方法に[UDP]を選択し、ポート番号で設定したポート番号を使用します。デフォルトのログの通信方法 [UNIX ドメイン]では通信ポートは使用しません。

## 6. サーバの時刻を同期させる (必須)

クラスタシステムでは、クラスタ内のすべてのサーバの時刻を定期的に同期する運用を推奨します。1日1回程度を目安にntpなどを使用してサーバの時刻を同期させる設定にしてください。

---

**注:** 各サーバの時刻が同期されていない場合、障害時に原因の解析に時間がかかることがあります。

---



## 第2章 クラスタシステムを設計する

本章では、二重化するアプリケーション、運用形態、クラスタ構築情報の説明など、クラスタ設計に際して必要な情報を提供します。

本章で説明する項目は以下の通りです。


・ クラスタシステムの設計	36
・ 運用形態を決定する	37
・ 二重化するアプリケーションを決定する	40
・ クラスタ構成を設計する	43
・ グループリソースを理解する	44
・ モニタリソースを理解する	45
・ ハートビートリソースを理解する	46
・ ネットワークパーティション解決リソースを理解する	47

# クラスタシステムの設計

本章では、クラスタシステムの設計について、以下を行います。

1. クラスタシステムの運用形態の決定
2. 二重化するアプリケーションの決定
3. クラスタ構成情報の作成

なお、本ガイドでは、以下の図に記載されている、典型的な 2 ノード、片方向スタンバイのクラスタ環境を構築する場合を例にとって説明を行います。




## 運用形態を決定する

CLUSTERPRO は、複数の運用形態をサポートしています。片方のサーバを現用系、他方を待機系とする片方向スタンバイ形式と、両方のサーバがお互いに異なる業務の現用系、待機系となる双方向スタンバイ形式があります。


- ◆ 片方向スタンバイクラスタ

クラスタシステム全体で同一の業務アプリケーションが 1 つしか動作しないシステム形態です。フェイルオーバ発生後もパフォーマンスの劣化等はありませんが、正常時、待機系の資源が無駄になります。




- ◆ 同一アプリケーション双方向スタンバイクラスタ

クラスタシステム全体で同一の業務アプリケーションが複数動作するシステム形態です。この構成を構築するには業務が多重起動に対応している必要があります。




- ◆ 異種アプリケーション双方向スタンバイクラスタ

複数の種類の業務アプリケーションが、それぞれ異なるサーバで稼動し、相互に待機するシステム形態です。正常時も資源が無駄になりません。ただし、フェイルオーバ発生後は、1 台のサーバで 2 種の業務が動作するため、業務のパフォーマンスが低下します。




## 片方向スタンバイクラスタのフェイルオーバの流れ

片方向スタンバイクラスタでは、ある業務が動作するグループがクラスタ内で常に 1 台のサーバ上で動作するように制限されています。



## 双方向スタンバイクラスタフェイルオーバの流れ

双方向スタンバイクラスタでは、ある業務が複数のサーバ上で同時に動作することが可能なため、フェイルオーバ実行時、現用系に負荷がかかります。



## 二重化するアプリケーションを決定する

二重化するアプリケーションを決定するには、アプリケーションが CLUSTERPRO によるクラスタシステム上でのクラスタ対象として適しているかどうかを、以下の内容を十分に検討して判断します。

### 注意事項に該当する構成

対象アプリケーションをどのようなスタンバイ形態にするかで注意事項が異なります。注意事項については「注意事項」(1 ~ 5)に対応します。

- ◆ 片方向スタンバイ [現用-待機] 注意事項: 1 2 3 5
- ◆ 双方向スタンバイ [現用-現用] 注意事項: 1 2 3 4 5
- ◆ 共存動作 注意事項: 5  
クラスタシステムによるフェイルオーバの対象とはせず、共存動作する運用形態です。

### 対象アプリケーションについての注意事項

#### 注意事項 1: 障害発生後のデータ修復

障害発生時に現用系のアプリケーションが更新していたファイルは、フェイルオーバ後に待機系でアプリケーションがそのファイルにアクセスするとき、データとして完結していない状態にある場合があります。

非クラスタ (単体サーバ) での障害後のリブートでも同様のことが発生するため、本来アプリケーションはこのような障害に対処するメカニズムを持っている必要があります。クラスタシステム上ではこれに加え人間の関与なしに (スクリプトから) 復旧が行える必要があります。

共有ディスクのファイルシステムに fsck が必要な場合には、CLUSTERPRO が fsck を行います。

#### 注意事項 2: アプリケーションの終了

CLUSTERPRO が業務グループを停止・移動 (オンラインフェイルバック) する場合、その業務グループが使用していたファイルシステムをアンマウントします。このため、アプリケーションへの終了指示にて、共有ディスク上の全てのファイルに対するアクセスを停止する必要があります。

通常は終了スクリプトでアプリケーション終了指示コマンドを実行しますが、終了指示コマンドが (アプリケーションの終了と) 非同期で完了してしまう場合注意が必要です。

### 注意事項 3: データ格納位置

CLUSTERPRO がサーバ間で引き継ぐことのできるデータは次の通りです。

- ◆ 共有ディスク

アプリケーションのデータを、サーバ間で共有すべきデータと、サーバ固有のデータを異なる配置場所に分けて保存する必要があります。

データの種類	例	配置場所
引き継ぎたいデータ	ユーザデータなど	共有ディスク
引き継ぎたくないデータ	プログラム、設定情報など	サーバのローカルディスク


### 注意事項 4: 複数業務グループ

双方向スタンバイの運用形態では、(障害による縮退時) 1 つのサーバ上で同一アプリケーションによる複数業務グループが稼動することを想定しなくてはなりません。

単一サーバが複数の業務グループを同時に実行できることが必要です。また、アプリケーションは、次のいずれかの方法で資源を引き継ぐことができなければなりません。


#### 複数インスタンス起動

新たに別インスタンス（プロセス）を起動する方法です。アプリケーションが複数動作できる必要があります。



#### アプリケーション再起動


もともと動いていたアプリケーションを一旦停止し、再起動することで、追加された資源を扱えるようにする方法です。



業務 APP を再起動することで  
データを引き継ぐ

#### 動的追加

動作中のアプリケーションに対して、自動またはスクリプトからの指示により資源を追加する方法です。



実行中の業務 APP に動的にデータを追加することでデータを引き継ぐ

## 注意事項 5: アプリケーションとの相互干渉、相性問題

CLUSTERPRO の機能や動作に必要な OS 機能との相互干渉によってアプリケーションまたは CLUSTERPRO が動作できない場合があります。

- ◆ マルチホーム環境及び IP アドレスの移動

クラスタシステムでは、通常、1 つのサーバが複数の IP アドレスを持ち、ある IP アドレス (フローティング IP アドレスなど) はサーバ間で移動します。

- ◆ アプリケーションの共有ディスクへのアクセス

共存動作アプリケーションには、業務グループの停止が通知されません。もし、業務グループの停止のタイミングでそのグループが使用しているディスクリソースにアクセスしている場合、アンマウントに失敗してしまいます。

システム監視サービスを行うようなアプリケーションの中には、定期的に全てのディスクパーティションをアクセスするようなものがあります。この場合、監視対象パーティションを指定できる機能などが必要になります。

## 注意事項に対する対策

問題点	対策	注意事項に対応する番号
データファイル更新中に障害が発生した場合、待機系にてアプリケーションが正常に動作しない	プログラム修正	注意事項 1
アプリケーションを停止しても一定時間の間、ディスクやファイルシステムへアクセスしつづける	停止スクリプト中に[sleep]コマンドを使用し待ち合わせる	注意事項 2
1台のサーバ上で同一アプリケーションを複数起動できない	双方向スタンバイ運用では、フェイルオーバ時にアプリケーションを再起動し共有データを引き継ぐ	注意事項 3

## 業務形態の決定


本章全体を踏まえた上で、業務形態を決定してください。

- ◆ どのアプリケーションをいつ起動するか
- ◆ 起動時やフェイルオーバ時に必要な処理は何か
- ◆ ディスクリソースに置くべき情報は何か

# クラスタ構成を設計する

グループとは、クラスタシステム内のある 1 つの独立した業務を実行するために必要な資源の集まりのことです、フェイルオーバを行う単位になります。

グループは、グループ名、グループリソース、属性を持ちます。



各グループのリソースは、それぞれひとまとまりのグループとして処理されます。すなわち、ディスクリソース 1 とフローティング IP アドレス 1 を持つ Group1 においてフェイルオーバが発生した場合、ディスクリソース 1 とフローティング IP アドレス 1 がフェイルオーバすることになります (ディスクリソース 1 のみが、フェイルオーバすることはありません)。

また、ディスクリソース 1 は、他のグループ (たとえば Group2) に含まれることはあります。

## グループリソースを理解する

クラスタシステムでフェイルオーバを実現するには、フェイルオーバの単位となるグループを作成する必要があります。グループを構成するのは、グループリソースです。最適なクラスタを作成するためには、作成するグループにどのようなグループリソースを追加し、どのような設定で運用するかをよく理解する必要があります。

---

**関連情報:** 各リソースの詳細は、『リファレンスガイド』を参照してください。

---

現在サポートされているグループリソースは以下です。

グループリソース名	略称
EXECリソース	exec
ディスクリソース	disk
フローティングIPリソース	fip
仮想IPリソース	vip
NASリソース	nas
ボリュームマネージャリソース	volmgr
仮想マシンリソース	vm
ダイナミックDNSリソース	ddns

## モニタリソースを理解する

モニタリソースは、指定された監視対象を監視します。監視対象の異常を検出した場合には、グループリソースの再起動やフェイルオーバなどを行います。

モニタリソースの監視可能な状態の範囲は常時監視と活性時監視の 2 つがあります。

常時監視 クラスタ起動時～クラスタ停止時まで監視します。


活性時監視 グループ活性時～グループ非活性時まで監視します。

現在サポートされているモニタリソースは以下です。

モニタリソース名	略称	常時監視	活性時監視
ディスクモニタリソース	diskw	○	
IP モニタリソース	ipw	○	
NIC Link Up/Down モニタリソース	miiw	○	
PID モニタリソース	pidw		○
ユーザ空間モニタリソース	userw	○	
カスタムモニタリソース	genw	○	
マルチターゲットモニタリソース	mtw	○	
仮想IPモニタリソース	vipw		○
ボリュームマネージャモニタリソース	volmgrw	○	
MySQLモニタリソース	mysqlw		○
NFSモニタリソース	nfsw		○
Oracleモニタリソース	oraclew		○
PostgreSQLモニタリソース	pgsqlw		○
Sambaモニタリソース	sambaw		○
仮想マシンモニタリソース	vmw	○	
外部連携モニタリソース	mrw	○	
ダイナミックDNSモニタリソース	ddnsw		○
プロセス名モニタリソース	psw	○	○

## ハートビートリソースを理解する

クラスタ内のサーバは他のサーバの死活監視を行います。サーバ間の死活監視はハートビートリソースを使用します。ハートビートデバイスには以下の種類があります。



ハートビートリソース名	略称	機能概要
LANハートビートリソース (1), (2)	lanhb	LAN を使用してサーバの死活監視を行います クラスタ内の通信でも使用します
ディスクハートビートリソース (3)	diskhb	共有ディスク上の専用パーティションを使用して サーバの死活監視を行います
COMハートビートリソース (4)	comhb	2 台のサーバ間を COM ケーブルで接続して サーバの死活監視を行います

- ◆ LAN ハートビートは最低 1 つ設定する必要があります。2 つ以上の設定を推奨します。
- ◆ ディスクハートビート及び COM ハートビートの I/F は、以下の基準で設定してください。

共有ディスクを使用するとき	[サーバ数 2 台まで] 基本的に COM I/F 方式とディスク I/F 方式
	[サーバ数 3 台以上] ディスク I/F 方式

共有ディスクを使用しないとき	[サーバ数 2 台まで] COM I/F 方式
----------------	----------------------------

# ネットワークパーティション解決リソースを理解する

ネットワークパーティション症状(Split Brain syndrome)とはクラスタサーバ間の全ての通信路に障害が発生しネットワーク的に分断されてしまう状態のことです。

ネットワークパーティション症状に対応できていないクラスタシステムでは、通信路の障害とサーバの障害を区別できず、同一資源に複数のサーバからアクセスしデータ破壊を引き起こす場合があります。CLUSTERPRO では、他サーバからのハートビート切れを検出すると、サーバの障害かネットワークパーティション症状かを判別します。サーバダウンと判定した場合は、健全なサーバ上で各種資源を活性化し業務アプリケーションを起動することでフェイルオーバを実行します。ネットワークパーティション症状と判定した場合には、業務継続よりデータ保護を優先させるため、緊急シャットダウンなどの処理を実施します。

ネットワークパーティション解決方式には下記の方法があります。

## ◆ ping方式

- [ping]コマンドを受信し、応答を返却可能な常時稼動している装置(以下、「ping用装置」と省略します)が必要です。
- ping用装置は複数指定することができます。
- 他サーバからのハートビートの途絶を検出した際に、ping 用装置から[ping]コマンドの応答がある場合にはハートビートの途絶したサーバがダウンしたと判断してフェイルオーバを実施し、[ping]コマンドの応答がない場合はネットワークパーティション症状により自身がネットワークから孤立したものと判断して緊急シャットダウンします。これにより、ネットワークパーティション症状が発生した際に、クライアントと通信可能な方のサーバで業務を継続することができます。
- ping 用装置の障害などにより、ハートビートが途絶する前に[ping]コマンドの応答が返らない状態が続くと、ネットワークパーティションの解決ができなくなりますので、この状態でハートビート切れを検出した場合、全サーバがフェイルオーバを実行します。このため、共有ディスクを使用するクラスタの場合、この方式では同一資源に複数のサーバからアクセスしてデータ破壊を引き起こす可能性があります。

## ◆ ネットワークパーティション解決しない

- 万一、クラスタサーバ間の全てのネットワーク通信路に障害が発生した場合には、全サーバがフェイルオーバを実行します。

推奨するネットワークパーティション解決方式は下記です。

- 遠隔クラスタにはping方式を推奨します。

ネットワークパーティション解決方式	ノード数	必要 HW	フェイルオーバ不可のケース	全ネットワーク経路断線時	両サーバがフェイルオーバするケース	ネットワークパーティション解決に必要な時間
ping	制限なし	[ping] コマンドを受信し応答を返却する装置	なし	[ping]コマンドの応答が有るサーバが生存	[ping]コマンドが指定回数連続タイムアウト後に、全ネットワーク断線	0
なし	制限なし	なし	なし	全サーバがフェイルオーバ実施	全ネットワーク断線時	0



## **セクション II CLUSTERPRO X のインストールと設定**

このセクションでは、CLUSTERPRO のインストールを実行します。サーバマシンへ CLUSTERPRO をインストールし、セクション I で作成した構成情報を用いてクラスタシステムを構築します。その後、システムが正常に稼動するかどうかの動作確認を行います。

- 第 3 章 CLUSTERPRO をインストールする
- 第 4 章 ライセンスを登録する
- 第 5 章 クラスタ構成情報を作成する
- 第 6 章 クラスタシステムを確認する
- 第 7 章 クラスタ構成情報を変更する



# 第 3 章 CLUSTERPRO をインストールする

本章では、CLUSTERPRO のインストール手順について説明します。CLUSTERPRO のインストールには、CLUSUTERPRO 本体である CLUSTERPRO Server をインストールします。管理用ツールの CLUSTERPRO WebManager は、管理用 PC のブラウザから CLUSTERPRO Server へ接続したときに自動的にダウンロードされます。WebManager、Builder のインストール作業は必要ありません。

本章で説明する項目は以下のとおりです。

- CLUSTERPRO のインストールからクラスタ生成までの流れ ..... 52
- CLUSTERPRO Server のセットアップ ..... 53

---

**関連情報:** 旧バージョンの CLUSTERPRO Server からアップグレードするには『スタートアップガイド』「第 6 章アップデート手順」を参照願います。

---

# CLUSTERPRO のインストールからクラスタ生成までの流れ

本セクションで説明する CLUSTERPRO のインストールからライセンス登録、クラスタシステム生成、クラスタシステムの確認までの流れを以下に示します。

本セクションの手順に進む前に、必ずセクション 1 を読み、必要な動作環境や生成するクラスタの構成内容について確認してください。

## 1. CLUSTERPRO Server のインストール

クラスタを構成する各サーバに、CLUSTERERPRO のメインのモジュールである CLUSTERPRO Server をインストールします。

(第 3 章 CLUSTERPRO をインストールする)

## 2. ライセンスの登録

[clplcnsc] コマンドでライセンスを登録します。

(第 4 章 ライセンスを登録する)(サーバ OS の再起動が必要)

## 3. CLUSTERPRO Builder を使用したクラスタ構成情報の作成

CLUSTERPRO Builder を利用して、クラスタ構成情報を作成します。

(第 5 章 クラスタ構成情報を作成する)

## 4. クラスタの生成

Builder で作成したクラスタ構成情報を使ってクラスタを生成します。

(第 5 章 クラスタ構成情報を作成する)

## 5. CLUSTERPRO WebManager を使用した設定確認

CLUSTERPRO WebManager を利用して、生成したクラスタの状態を確認します。

(第 6 章 クラスタシステムを確認する)

---

**関連情報:** 本書流れに従って操作を行うためには、本ガイドの手順に従いながら、隨時『CLUSTERPRO X リファレンスガイド』を参照する必要があります。また、動作環境やリリース情報などの最新情報は、『CLUSTERPRO X スタートアップガイド』を確認してください。

---

## CLUSTERPRO Server のセットアップ

CLUSTERPRO の本体モジュールである CLUSTERPRO Server は以下のシステム サービスで構成され、CLUSTERPRO Server パッケージのインストールによりセットアップされます。

システム サービス名	説明
clusterpro	CLUSTERPRO デーモン CLUSTERPRO 本体のサービスです。
clusterpro_evt	CLUSTERPRO イベント CLUSTERPRO が出力するログおよび syslog を制御するサービスです。
clusterpro_trn	CLUSTERPRO データ転送 クラスタ内のライセンス同期や構成情報の転送を制御するサービスです。
clusterpro_alertsync	CLUSTERPRO アラート同期 クラスタ内のサーバでアラートを同期するためのサービスです。
clusterpro_webmgr	CLUSTERPRO WebManager WebManager のサービスです。

## CLUSTERPRO パッケージをインストールするには

以下の手順に従って、クラスタを構成する各サーバに CLUSTERPRO Server のパッケージをインストールします。

---

**注:** CLUSTERPRO Server の パッケージは root ユーザでインストールしてください。

---

1. インストール CD-ROM を mount します。
2. [pkgadd] コマンドを実行して、パッケージファイルをインストールします。

CD-ROM 内の /Solaris/3.3/jp/server に移動して、

```
pkgadd -G -d NECclusterpro-<バージョン>-<アーキテクチャ>.pkg
```

を実行します。

インストールが開始されます。

---

**注:** CLUSTERPRO は以下の場所にインストールされます。このディレクトリを変更するとアンインストールできなくなりますので注意してください。

インストールディレクトリ: /opt/nec/clusterpro

---

3. インストールが終了したら、インストール CD-ROM を umount します。
4. インストール CD-ROM を取り出します。  
オフライン版の CLUSTERPRO Builder を使用しない場合には、ライセンス登録の手順に進んでください。

---

**関連情報:** SNMP 連携機能を使用する場合、追加の設定が必要になります。

SNMP 連携機能の設定は、「SNMP 連携機能を設定するには」を参照してください。

---

## オフライン版 CLUSTERPRO Builder をインストールするには


オフライン版 CLUSTERPRO Builder はクラスタを構成するサーバにインストールする必要はありません。クラスタを構成するサーバ以外の PC でクラスタ構成情報を変更する場合にのみインストールしてください。

以下の手順に従って、オフライン版 CLUSTERPRO Builder をインストールします。

### Windows マシンへインストールするには

Windows に CLUSTERPRO Builder をインストールする場合は、ユーザに与えられたセキュリティ権限において、ファイルアクセス（読み書き）が可能な場所へインストールしてください。


1. インストール CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入します。
2. CD-ROM 内の ¥Solaris¥3.3¥jp¥builder¥ に移動して、  
NECclusterprobuilder-<バージョン番号>-<リリース番号>.solaris.x86.exe  
を実行します。
3. 以下のダイアログボックスが表示されます。



インストール先を指定して、[解凍] をクリックします（デフォルトでは "Program Files" が設定されています）。

ここで指定した場所の下に "CLUSTERPRO\clpbuilder-s" ディレクトリが作成され、そのディレクトリ配下に Builder がインストールされます。

インストールが完了すると、以下のダイアログボックスが表示されます。



**注:** インストール後にインストールフォルダを移動する場合は、"clpbuilder-s" ディレクトリごと、配下の構成を変更せずに移動してください。

## Builder を起動する

1. Web ブラウザで以下のファイルを読み込み、Builder を起動します。

file:/// インストールパス/clptrek.htm

**注:** Builder が上手く起動しない場合、以下を再度確認してください。

- JRE がコンピュータにインストールされている
- JRE がブラウザで有効になっている

## SNMP 連携機能を設定するには

---

注: SNMP トラップ送信機能のみを使う場合は、本手順は必要ありません。

---

SNMP による情報取得要求に対応するためには、別途 Solaris System Management Agent のインストール、および SNMP 連携機能の登録が必要です。

以下の手順に従って設定を行ってください。

---

注: root ユーザで設定してください。

---

1. Solaris System Management Agent をインストールします。
2. snmpd デーモンを停止します。

```
svcadm disable -t sma
```

3. snmpd デーモンの 構成ファイルに SNMP 連携機能を登録します。  
テキストエディタで以下の構成ファイルを開いてください。

```
/etc/sma/snmp/snmpd.conf
```

ファイル末尾に以下を追記してください。

```
dlmod clusterManagementMIB /opt/nec/clusterpro/lib/libclpmgtmib.so
```

---

注: snmpd デーモンが許可する MIB ビュー(snmpd.conf の view 定義) に、  
CLUSTERPRO の OID を追加してください。

CLUSTERPRO の OID は、「.1.3.6.1.4.1.119.2.3.207」です。

---

4. snmpd デーモンを起動します。

```
svcadm enable -t sma
```

---

関連情報: CLUSTERPRO Server をアンインストールする際は、必ず SNMP 連携機能の  
設定解除も行ってください。

SNMP 連携機能の設定解除は、「SNMP 連携機能の設定を解除するには」を参照してください。

---

---

注: SNMP 通信で必要な設定は Solaris System Management Agent snmpd デーモン側  
で行います。

---

# 第 4 章 ライセンスを登録する

作成したクラスタを実際に稼動させるには、ライセンスの登録が必要になります。本章では、CLUSTERPRO のライセンス登録手順について説明します。

本章で説明する項目は以下のとおりです。

- CPU ライセンスの登録 ..... 58
- VM ノードライセンスの登録 ..... 62
- ノードライセンスの登録 ..... 66

## CPU ライセンスの登録

構築するクラスタシステムを実際に動作させるには、CPU ライセンスを登録する必要があります。

**関連情報:** 構築するクラスタシステムに仮想サーバが存在する場合、仮想サーバには CPU ライセンスではなく、VM ノードライセンスを使用することができます。

CPU ライセンスと VM ノードライセンスとを混在させることはできません。

VM ノードライセンスの登録については、62 ページの「VM ノードライセンスの登録」を参照してください。

---

CPU ライセンスの登録は、クラスタを構築しようとしているサーバのうち、マスタサーバとして設定しているサーバで行います。登録形式には、ライセンスシートに記載された情報を記載する方法と、ライセンスファイルを指定する方法の 2 つがあります。製品版、試用版それぞれの場合について説明します。

### 製品版

- ◆ ライセンス管理コマンドのパラメータにライセンスファイルを指定し、ライセンスを登録する。(59 ページのライセンスファイル指定によるライセンス登録を行うには (製品版、試用版共通) を参照)
- ◆ ライセンス管理コマンドを実行し、対話形式でライセンス製品に添付されたライセンス情報を入力しライセンスを登録する。(60 ページのコマンドラインから対話形式でライセンスを登録するには(製品版) を参照)

### 試用版

- ◆ ライセンス管理コマンドのパラメータにライセンスファイルを指定し、ライセンスを登録する。(59 ページのライセンスファイル指定によるライセンス登録を行うには (製品版、試用版共通) を参照)

## ライセンスファイル指定によるライセンス登録を行うには（製品版、試用版共通）

製品版、または試用版のライセンスを入手している場合で、ライセンスファイル指定によるライセンス登録の手順を示します。

本手順を実行する前に、以下を確認してください。

- ◆ クラスタシステムを構築しようとしているサーバの中で、マスタサーバとして設定しようとしているサーバに root でログイン可能である。
- ◆ ライセンスファイルが、クラスタシステムを構築しようとしているサーバの中で、マスタサーバとして設定しようとしているサーバの任意の位置に存在している。

1. クラスタを構築しようとしているサーバのうち、マスタサーバとして設定しようとしているサーバに root でログインし、以下のコマンドを実行します。

```
# clplcnsc -i filepath -p PRODUCT-ID
```

-i オプションで指定する *filepath* には、ライセンスファイルへのファイルパスを指定します。

-p オプションで指定する *PRODUCT-ID* には、製品 ID を指定します。以下に製品 ID の一覧を記載します。

ライセンス製品名	製品 ID
CLUSTERPRO X3.3 for Solaris	BASE33

コマンド実行後、正常にコマンドが終了した場合は、コンソールに「Command succeeded.」と表示されます。その他の終了メッセージが表示された場合は、『リファレンスガイド』の「第 3 章 CLUSTERPRO コマンドリファレンス」を参照してください。

2. 以下のコマンドを実行し、ライセンスの登録状況を確認します。*PRODUCT-ID* には、本ステップの 1 で指定した製品 ID を入力します。

```
# clplcnsc -l -p PRODUCT-ID
```

3. オプション製品を使用する場合には「ノードライセンスの登録」に進んでください。
4. オプション製品を使用しない場合には、この後、ライセンス登録を有効にしクラスタを稼動させるため全サーバを OS のシャットダウンコマンドで再起動してください。  
再起動後、71 ページの「第 5 章 クラスタ構成情報を作成する」に進み、手順に従ってください。

## コマンドラインから対話形式でライセンスを登録するには(製品版)

製品版のライセンスを保有している場合に、コマンドラインを使用して対話形でライセンスを登録する際の手順を示します。

本手順を実行する前に、以下を確認してください。

- ◆ 販売元から正式に入手したライセンスシートが手元にある。ライセンスシートは製品を購入すると販売元から送付されます。このライセンスシートに記載されている値を入力します。
- ◆ クラスタシステムを構築しようとしているサーバの中で、マスタサーバとして設定しようとしているサーバに root でログイン可能である。

**関連情報:** 本手順では、[clplcnsc] コマンドを使用します。[clplcnsc] コマンドの使用方法の詳細については、『リファレンスガイド』の「第 3 章 CLUSTERPRO コマンドリファレンス」を参照してください。

---

1. ライセンスシートを手元に用意します。

本ステップでは、添付されているライセンスシートが以下の場合を例にとり説明を行います。入力時には、お手元のライセンスシートに記載される値に置き換えてください。

製品名	<u>CLUSTERPRO X 3.3 for Solaris</u>
ライセンス情報	
製品区分	製品版
ライセンスキード	A1234567- B1234567- C1234567- D1234567
シリアルナンバー	AAA0000000
CPU 数	2

2. クラスタを構築しようとしているサーバのうち、マスタサーバとして設定しようとしているサーバに root でログインし、以下のコマンドを実行します。

```
# clplcnsc -i -p PRODUCT-ID
```

-p オプションで指定する *PRODUCT-ID* には、製品 ID を指定します。以下に製品 ID の一覧を記載します。ご使用のエディションに対応する製品 ID を入力してください。

ライセンス製品名	製品 ID
CLUSTERPRO X 3.3 for Solaris	BASE33

3. 製品区分の入力を促す以下の文字列が表示されます。License Version (製品区分) は 1 の Product (製品版) ですので、1 と入力します。

```
Selection of License Version.  
1 Product version  
2 Trial version  
Select License Version. [1 or 2]...1
```

4. ライセンス数の入力を促す以下の文字列が表示されます。ランセンス数は、既定値の 2 が表示されています。ライセンシートに記載されているライセンス数が 2 の場合は、値を入力せずにそのまま Enter を押下します。ライセンシートに記載されている値が 2 以外の場合は、その値を入力してから、Enter を押下します。

```
Enter the number of license [0(Virtual OS) or 1 to 99  
(default:2)]... 2
```

5. シリアル No. の入力を促す以下の文字列が表示されます。ライセンシートに記載されているシリアル No. を入力します。大文字と小文字は区別されますので気をつけてください。

```
Enter serial number [Ex. XXX0000000]... AAA0000000
```

6. ライセンスキーの入力を促す以下の文字列が表示されます。ライセンシートに記載されているライセンスキーを入力します。大文字と小文字は区別されますので気をつけてください。

```
Enter license key  
[XXXXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX]...  
A1234567-B1234567-C1234567-D1234567
```

コマンド実行後、正常にコマンドが終了した場合は、コンソールに「Command succeeded.」と表示されます。その他の終了メッセージが表示された場合は、『リファレンスガイド』の「第 3 章 CLUSTERPRO コマンドリファレンス」を参照してください。

7. 登録したライセンスを確認します。以下のコマンドを実行します。PRODUCT-ID には、本ステップの 2 で指定した製品 ID を入力します。

```
# clplcnsc -l -p PRODUCT-ID
```

8. オプション製品を使用する場合には「ノードライセンスの登録」に進んでください。
9. オプション製品を使用しない場合には、全サーバを OS のシャットダウンコマンドで再起動してください。  
再起動後、次の第 5 章「クラスタ構成情報を作成する」に進み、手順に従ってください。

## VM ノードライセンスの登録

構築するクラスタシステムに仮想サーバが存在する場合、仮想サーバには CPU ライセンスではなく、VM ノードライセンスを使用することができます。

CPU ライセンスと VM ノードライセンスとを混在させることはできません。

VM ノードライセンスの登録は、クラスタを構築しようとしているサーバのうち、仮想サーバ全てで行います。登録形式には、ライセンスシートに記載された情報を記載する方法と、ライセンスファイルを指定する方法の 2 つがあります。

### 製品版

- ◆ ライセンス管理コマンドのパラメータにライセンスファイルを指定し、ライセンスを登録する。(63 ページのライセンスファイル指定によるライセンス登録を行うには (製品版、試用版共通)を参照)
- ◆ ライセンス管理コマンドを実行し、対話形式でライセンス製品に添付されたライセンス情報を入力しライセンスを登録する。(64 ページのコマンドラインから対話形式でライセンスを登録するには(製品版)を参照)

## ライセンスファイル指定によるライセンス登録を行うには（製品版、試用版共通）

製品版のライセンスを入手している場合で、ライセンスファイル指定によるライセンス登録の手順を示します。

1. クラスタを構築しようとしているサーバの仮想サーバに root でログインし、以下のコマンドを実行します。

```
# clplcnsc -i filepath -p PRODUCT-ID
```

-i オプションで指定する *filepath* には、ライセンスファイルへのファイルパスを指定します。

-p オプションで指定する *PRODUCT-ID* には、製品 ID を指定します。以下に製品 ID の一覧を記載します。

ライセンス製品名	製品 ID
CLUSTERPRO X3.3 for Solaris VM	BASE33

コマンド実行後、正常にコマンドが終了した場合は、コンソールに「Command succeeded.」と表示されます。その他の終了メッセージが表示された場合は、『リファレンスガイド』の「第 3 章 CLUSTERPRO コマンドリファレンス」を参照してください。

2. 以下のコマンドを実行し、ライセンスの登録状況を確認します。*PRODUCT-ID* には、本ステップの 1 で指定した製品 ID を入力します。

```
# clplcnsc -l -p PRODUCT-ID
```

3. クラスタ内で他に仮想サーバがあれば、同様の手順で VM ノードライセンスを登録します。

4. オプション製品を使用する場合には 66 ページの「ノードライセンスの登録」を参照してください。

5. オプション製品を使用しない場合には、この後、ライセンス登録を有効にしクラスタを稼動させるため全サーバを OS のシャットダウンコマンドで再起動してください。

再起動後、次の第 5 章「クラスタ構成情報を作成する」に進み、手順に従ってください。

## コマンドラインから対話形式でライセンスを登録するには(製品版)

製品版のライセンスを保有している場合に、コマンドラインを使用して対話形でライセンスを登録する際の手順を示します。

本手順を実行する前に、以下を確認してください。

- ◆ 販売元から正式に入手したライセンスシートが手元にある。  
ライセンスシートは製品を購入すると販売元から送付されます。このライセンスシートに記載されている値を入力します。
- ◆ クラスタシステムを構築しようとしているサーバの中で、仮想サーバに root でログイン可能である。

**関連情報:** 本手順では、[clplcnsc]コマンドを使用します。[clplcnsc]コマンドの使用方法の詳細については、『リファレンスガイド』の「第 3 章 CLUSTERPRO コマンドリファレンス」を参照してください。

---

1. ライセンスシートを手元に用意します。

本ステップでは、添付されているライセンスシートが以下の場合を例にとり説明を行います。入力時には、お手元のライセンスシートに記載される値に置き換えてください。

製品名	<b>CLUSTERPRO X 3.3 for Solaris VM</b>
ライセンス情報	
製品区分	製品版
ライセンスキード	A1234567- B1234567- C1234567- D1234567
シリアルナンバー	AAA0000000
ライセンスサーバ数	1

2. クラスタを構築しようとしているサーバのうち、仮想サーバに root でログインし、以下のコマンドを実行します。

```
# clplcnsc -i -p PRODUCT-ID
```

-p オプションで指定する *PRODUCT-ID* には、製品 ID を指定します。以下に製品 ID の一覧を記載します。ご使用のエディションに対応する製品 ID を入力してください。

ライセンス製品名	製品 ID
CLUSTERPRO X 3.3 for Solaris VM	BASE33

3. 製品区分の入力を促す以下の文字列が表示されます。License Version (製品区分) は 1 の Product (製品版) ですので、1 と入力します。

```
Selection of License Version.  
1 Product version  
2 Trial version  
Select License Version. [1 or 2]...1
```

4. ライセンス数の入力を促す以下の文字列が表示されます。ランセンス数は、既定値の 2 が表示されています。VM ライセンスでは 0 を入力してから、Enter を押下します。

```
Enter the number of license [0(Virtual OS) or 1 to 99  
(default:2)]... 0
```

5. シリアル No. の入力を促す以下の文字列が表示されます。ライセンシートに記載されているシリアル No. を入力します。大文字と小文字は区別されますので気をつけてください。

```
Enter serial number [Ex. XXX0000000]... AAA0000000
```

6. ライセンスキーの入力を促す以下の文字列が表示されます。ライセンシートに記載されているライセンスキーを入力します。大文字と小文字は区別されますので気をつけてください。

```
Enter license key  
[XXXXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX]...  
A1234567-B1234567-C1234567-D1234567
```

コマンド実行後、正常にコマンドが終了した場合は、コンソールに「Command succeeded.」と表示されます。その他の終了メッセージが表示された場合は、『リファレンスガイド』の「第 3 章 CLUSTERPRO コマンドリファレンス」を参照してください。

7. 登録したライセンスを確認します。以下のコマンドを実行します。*PRODUCT-ID* には、本ステップの 2 で指定した製品 ID を入力します。

```
# clplcnsc -l -p PRODUCT-ID
```

8. クラスタ内で他に仮想サーバがあれば、同様の手順で VM ライセンスを登録します。
9. オプション製品を使用する場合には 66 ページの「ノードライセンスの登録」を参照してください。
10. オプション製品を使用しない場合には、全サーバを OS のシャットダウンコマンドで再起動してください。  
再起動後、次の第 5 章「クラスタ構成情報を作成する」に進み、手順に従ってください。

## ノードライセンスの登録

X 3.3 Agent 製品群、X 3.3 Alert Service (以下、各オプション製品) を構築するクラスタシステムを動作させるには、ノードライセンスを登録する必要があります。

ノードライセンスの登録は、クラスタを構築するサーバのうち、オプション製品を使用するサーバで行います。登録形式には、ライセンスシートに記載された情報を記載する方法と、ライセンスファイルを指定する方法の 2 つがあります。製品版、試用版それぞれの場合について説明します。

### 製品版

- ◆ ライセンス管理コマンドを実行し、対話形式でライセンス製品に添付されたライセンス情報を入力しライセンスを登録する。(68 ページのコマンドラインから対話形式でノードライセンスを登録するには(製品版)を参照)
- ◆ ライセンス管理コマンドのパラメータにライセンスファイルを指定し、ライセンスを登録する。(67 ページのライセンスファイル指定によるライセンス登録 (製品版、試用版共通)を参照)

### 試用版

- ◆ ライセンス管理コマンドのパラメータにライセンスファイルを指定し、ライセンスを登録する。(67 ページのライセンスファイル指定によるライセンス登録 (製品版、試用版共通)を参照)

## ライセンスファイル指定によるライセンス登録 (製品版、試用版共通)

製品版、または試用版のライセンスを入手している場合で、ライセンスファイル指定によるライセンス登録の手順を示します。

1. クラスタを構築しようとしているサーバのうち、オプション製品を使用しようとしているサーバに root でログインし、以下のコマンドを実行します。

```
# clplcnsc -i filepath -p PRODUCT-ID
```

-i オプションで指定する *filepath* には、ライセンスファイルへのファイルパスを指定します。

-p オプションで指定する *PRODUCT-ID* には、製品 ID を指定します。以下に製品 ID の一覧を記載します。

ライセンス製品名	製品 ID
CLUSTERPRO X Database Agent 3.3 for Solaris	DBAG33
CLUSTERPRO X File Server Agent 3.3 for Solaris	FSAG33
CLUSTERPRO X Alert Service 3.3 for Solaris	ALRT33

**注:** オプション製品のライセンスがインストールされていない場合、ライセンスに対応するモニタリソースは Builder(オンライン版)の一覧に表示されません。

コマンド実行後、正常にコマンドが終了した場合は、コンソールに「Command succeeded.」と表示されます。その他の終了メッセージが表示された場合は、『リファレンスガイド』の「第 3 章 CLUSTERPRO コマンドリファレンス」を参照してください。

2. 以下のコマンドを実行し、ライセンスの登録状況を確認します。PRODUCT-ID には、製品 ID を入力します。PRODUCT-ID には、本ステップの 1 で指定した製品 ID を入力します。

```
# clplcnsc -l -p PRODUCT-ID
```

3. クラスタ内で他にオプション製品を使用するサーバがあれば、同様の手順でノードライセンスを登録します。

4. この後、ライセンス登録を有効にしクラスタを稼動させるため、全サーバを OS のシャットダウンコマンドで再起動してください。

再起動後、第 5 章「クラスタ構成情報を作成する」に進み、手順に従ってください。

## コマンドラインから対話形式でノードライセンスを登録するには(製品版)

製品版のライセンスを保有している場合に、コマンドラインを使用して対話形でライセンスを登録する際の手順を示します。

本手順を実行する前に、以下を確認してください。

- ◆ 販売元から正式に入手したライセンスシートが手元にある。ライセンスシートは製品を購入すると販売元から送付されます。ノードライセンスのライセンスシートはオプション製品を使用しようとしているサーバの台数分必要です。このライセンスシートに記載されている値を入力します。
- ◆ クラスタシステムを構築しようとしているサーバの中で、オプション製品を使用しようとしているサーバに root でログイン可能である。

**関連情報:** 本手順では、[clplcnsc] コマンドを使用します。[clplcnsc] コマンドの使用方法の詳細については、『リファレンスガイド』の「第 3 章 CLUSTERPRO コマンドリファレンス」を参照してください。

---

1. ライセンスシートを手元に用意します。

本ステップでは、添付されているライセンスシートが以下 (Database Agent) の場合を例にとり説明を行います。入力時には、お手元のライセンスシートに記載される値に置き換えてください。

製品名	<b><u>CLUSTERPRO X Database Agent 3.3 for Solaris</u></b>
ライセンス情報	
製品区分	製品版
ライセンスキー	A1234567- B1234567- C1234567- D1234567
シリアルナンバー	AAA0000000
ノード数	1

2. クラスタを構築しようとしているサーバのうち、オプション製品を使用しようとして設定しようとしているサーバに root でログインし、以下のコマンドを実行します。

```
# clplcnsc -i -p PRODUCT-ID
```

-p オプションで指定する *PRODUCT-ID* には、製品 ID を指定します。以下に製品 ID の一覧を記載します。ご使用のオプション製品に対応する製品 ID を入力してください。

ライセンス製品名	製品 ID
CLUSTERPRO X Database Agent 3.3 for Solaris	DBAG33
CLUSTERPRO X File Server Agent 3.3 for Solaris	FSAG33
CLUSTERPRO X Alert Service 3.3 for Solaris	ALRT33

**注:** オプション製品のライセンスがインストールされていない場合、ライセンスに対応するモニタリソースは Builder(オンライン版)の一覧に表示されません。

---

3. 製品区分の入力を促す以下の文字列が表示されます。License Version (製品区分) は 1 の Product (製品版) ですので、1 と入力します。

```
Selection of License Version.  
1 Product Version
```

CLUSTERPRO X 3.3 for Solaris インストール & 設定ガイド

```
2 Trial Version  
Select License Version. [1 or 2]...1
```

4. シリアル No. の入力を促す以下の文字列が表示されます。ライセンスシートに記載されているシリアル No. を入力します。大文字と小文字は区別されますので気をつけてください。

```
Enter serial number [Ex. XXX0000000]... AAA0000000
```

5. ライセンスキーの入力を促す以下の文字列が表示されます。ライセンスシートに記載されているライセンスキーを入力します。大文字と小文字は区別されますので気をつけてください。

```
Enter license key  
[XXXXXXXX-XXXXXXX-XXXXXXX-XXXXXXX] ...  
A1234567-B1234567-C1234567-D1234567
```

コマンド実行後、正常にコマンドが終了した場合は、コンソールに「Command succeeded.」と表示されます。その他の終了メッセージが表示された場合は、『リファレンスガイド』の「第 3 章 CLUSTERPRO コマンドリファレンス」を参照してください。

6. 登録したライセンスを確認します。以下のコマンドを実行します。PRODUCT-ID には、本ステップの 2 で指定した製品 ID を入力します。

```
# clplcnsc -l -p PRODUCT-ID
```

7. クラスタ内で他にオプション製品を使用するサーバがあれば、同様の手順でノードライセンスを登録します。この後、ライセンス登録を有効にしクラスタを稼動させるため、全サーバを OS のシャットダウンコマンドで再起動してください。

再起動後、次の第 5 章「クラスタ構成情報を生成する」に進み、手順に従ってください。



# 第 5 章 クラスタ構成情報を作成する

CLUTERPRO では、クラスタシステムの構成内容を記述するデータのことを、クラスタ構成情報と呼びます。通常は、WebManager から起動した Builder を用いてクラスタ構成情報を作成します。本章では、WebManager の起動方法、および Builder によるクラスタ構成情報の作成手順をサンプルの構成例を用いて説明します。

本章で説明する項目は以下のとおりです。

- クラスタ構成情報を作成する ..... 72
- WebManager を起動する ..... 73
- 2 ノードクラスタ環境の設定値を確認する ..... 75
- 2 ノードクラスタ構成情報の作成手順 ..... 78
- クラスタ構成情報を保存する ..... 91
- クラスタを生成する ..... 92

## クラスタ構成情報を作成する

クラスタ構成情報の作成は、クラスタ構成情報の作成/変更用の機能である CLUSTERPRO Builder (以下 Builder) を用いて行います。

管理用 PC からアクセスした CLUSTERPRO WebManager (以下 WebManager) から Builder を起動し、クラスタ構成情報を作成します。作成したクラスタ構成情報は、Builder から クラスタシステムに反映します。


# WebManager を起動する

クラスタ構成情報を作成するには、WebManager にアクセスする必要があります。ここでは、まず WebManager の概要を説明し、その後、WebManager にアクセスして、クラスタ構成情報を作成する方法について説明します。

**関連情報:** WebManager の動作環境については、『スタートアップガイド』の「第 3 章 CLUSTERPRO の動作環境」を参照してください。

## WebManager とは

WebManager とは、Web ブラウザ経由でクラスタの設定と状態監視、サーバ/グループの起動/停止及び、クラスタ動作ログの収集などを行うための機能です。以下の図に WebManager の概要を示します。



CLUSTERPRO Server 側の WebManager サービスは OS の起動と同時に起動するようになっています。

## WebManager がサポートしているブラウザ

WebManager の動作確認済 OS、動作確認済ブラウザ、Java 実行環境、必要メモリ容量/ディスク容量などの最新の動作環境情報については、『スタートアップガイド』を参照してください。

## 管理用 PC への Java 実行環境の設定

WebManager に接続するためには、管理用 PC の Web ブラウザに Java プラグイン(Java™ Runtime Environment Version 6.0 Update 21 (1.6.0\_21) 以降、Java™ Runtime Environment Version 7.0 Update 2 (1.7.0\_2) 以降)、または Java™ Runtime Environment Version 8.0 Update 5 (1.8.0\_5) 以降)がインストールされている必要があります。


管理用 PC にインストールされている Java プラグインのバージョンが上記よりも古い場合、ブラウザから Java のインストールを促されることがあります。この場合、CLUSTERPRO の WebManager で動作確認されているバージョンの Java プラグインをインストールしてください。

Web ブラウザに Java プラグインを組み込む方法については、Web ブラウザのヘルプ、並びに JavaVM のインストールガイドを参照してください。

## WebManager を起動するには


WebManager を起動する手順を示します。

1. Web ブラウザを起動します。
2. ブラウザのアドレスバーに、CLUSTERPRO Server をインストールしたサーバの実 IP アドレスとポート番号を入力します。



CLUSTERPRO Serverをインストールしたサーバの実IP  
アドレスを指定します。

3. WebManager が起動し、下記の確認画面が表示されます。



4. [クラスタ生成ウィザードを開始する] をクリックしてウィザードを開始します。


## 2 ノードクラスタ環境の設定値を確認する

クラスタ生成ウィザードを使用して実際にクラスタ構成情報を作成する前に、クラスタ構成情報として設定する値を確認します。値を書き出して、クラスタが効果的に作成されているか、情報に漏れがないかを確認しておきましょう。

### クラスタ環境のサンプル

本章では、以下の図に記載されている、典型的な 2 ノードのクラスタ環境を構築する場合を例にとって説明を行います。

#### ディスクリソース使用時



以下に、上図のクラスタシステムを構築するためのクラスタ構成情報のサンプル値を記載します。以降のトピックでは、この条件でクラスタ構成情報を作成する手順をステップバイステップで説明します。実際に値を設定する際には、構築するクラスタの構成情報と置き換えて入力してください。値の決定方法については、『リファレンスガイド』を参照してください。

#### 2 ノードの構成設定例

設定対象	設定パラメータ	設定値 (ディスクリソース使用時)
クラスタ構成	クラスタ名	cluster
	サーバ数	2
	フェイルオーバグループ数	2
	モニタリソース数	4
ハートビートリソース	LAN ハートビート数	2
	COM ハートビート数	1
	ディスクハートビート数	1
NPリソース	PingNP	0

設定対象	設定パラメータ	設定値 (ディスクリソース使用時)
1 台目のサーバの情報 (マスタサーバ*)	サーバ名*1 インタコネクトの IP アドレス (専用) インタコネクトの IP アドレス (バックアップ) パブリックの IP アドレス COM ハートビートデバイス ディスクハートビートデバイス	server1 192.168.0.1 10.0.0.1 10.0.0.1 /dev/ttya /dev/rdsk/c3t0d0s0
2 台目のサーバの情報	サーバ名*1 インタコネクトの IP アドレス (専用) インタコネクトの IP アドレス (バックアップ) パブリックの IP アドレス COM ハートビートデバイス ディスクハートビートデバイス	server2 192.168.0.2 10.0.0.2 10.0.0.2 /dev/ttya /dev/rdsk/c3t0d0s0
管理用のグループ (WebManager 用)	タイプ グループ名 起動サーバ グループリソース数	フェイルオーバ ManagementGroup 全てのサーバ 1
管理用グループの グループリソース *2	タイプ グループリソース名 IPアドレス	floating ip resource ManagementIP 10.0.0.11
業務用のグループ	タイプ グループ名 起動サーバ グループリソース数	フェイルオーバ failover1 全てのサーバ 3
1 つ目のグループリソース	タイプ グループリソース名 IP アドレス	floating ip resource fip1 10.0.0.12
2 つ目のグループリソース	タイプ グループリソース名 ボリュームマネージャ プール名	volume manager resource volmgr1 zfspool tank
3 つ目のグループリソース	タイプ グループリソース名 デバイス名 マウントポイント	disk resource disk1 tank/legacy /mnt/disk1

CLUSTERPRO X 3.3 for Solaris インストール &amp; 設定ガイド

設定対象	設定パラメータ	設定値 (ディスクリソース使用時)
4 つ目のグループプリソース	ファイルシステム	zfs
	ディスクタイプ	disk
	タイプ	execute resource
	グループプリソース名	exec1
1 つ目のモニタリソース (デフォルト作成)	スクリプト	標準スクリプト
	タイプ	user mode monitor
	モニタリソース名	userw
	タイプ	volume manager monitor
	モニタリソース名	volmgrw1
2 つ目のモニタリソース (ボリュームマネージャリソース作成後自動作成)	ボリュームマネージャ	zfspool
	プール名	tank
	異常検出時	クラスタサービス停止と OS シヤットダウン
	タイプ	floating ip monitor
3 つ目のモニタリソース (ManagementIPリソース作成後自動作成)	モニタリソース名	fipw1
	監視対象	ManagementIP
	異常検出時	“ManagementGroup” グループ のフェイルオーバ *3
4 つ目のモニタリソース (fip1リソース作成後自動作成)	タイプ	floating ip monitor
	モニタリソース名	fipw2
	監視対象	fip1
	異常検出時	“failover1” グループのフェイルオーバ *3
5 つ目のモニタリソース	タイプ	ip monitor
	モニタリソース名	ipw1
	監視 IP アドレス	10.0.0.254 (ゲートウェイ)
	異常検出時	全グループのフェイルオーバ *3

\*1: 「ホスト名」は原則として FQDN 形式からドメイン名を除いたショートネームのこと指します。

\*2: WebManager に接続するフローティング IP を用意します。この IP により、障害発生時も Web ブラウザから動作している方のサーバが実行する WebManager にアクセスできます。

\*3: すべてのインタコネクト LAN が切断された状態でのフェイルオーバを試行させる設定は『リファレンスガイド』の「第 5 章 モニタリソースの詳細」を参照してください。

## 2 ノードクラスタ構成情報の作成手順

クラスタ構成情報を作成するには、基本的に、クラスタの作成、グループの作成、モニタリソースの作成の 3 つのステップを踏みます。以下に手順の流れを示します。

**注:** クラスタ構成情報の操作は何度でも繰り返して行えます。また、設定した内容のほとんどは名称変更機能やプロパティ表示機能を使用して後から変更できます。

---

### 1 クラスタの作成

クラスタの生成、サーバの追加を行います。

#### 1-1 クラスタを追加する

構築するクラスタを追加し、名前を入力します。

#### 1-2 サーバを追加する

サーバを追加します。IP アドレスなどを設定します。

#### 1-3 ネットワーク構成を設定する

クラスタを構築するサーバ間のネットワーク構成を設定します。

#### 1-4 ネットワークパーティション解決処理を設定する

ネットワークパーティション解決リソースを設定します。

### 2 フェイルオーバグループの作成

フェイルオーバを行う際の単位である、フェイルオーバグループを作成します。

#### 2-1 フェイルオバグループを追加する

グループを構成するリソースを追加します。

#### 2-2 グループリソース (フローティング IP アドレス) を追加する

グループを構成するリソースを追加します。

#### 2-3 グループリソース (ボリュームマネージャリソース) を追加する

グループを構成するリソースを追加します。

#### 2-4 グループリソース (ディスクリソース) を追加する

グループを構成するリソースを追加します。

#### 2-5 グループリソース (EXEC リソース) を追加する

グループを構成するリソースを追加します。

### 3 モニタリソースの作成

指定された監視対象を監視する、モニタリソースをクラスタ内に追加します。

#### 3-1 モニタリソース (volmgrw monitor) を設定する

使用するモニタリソースを設定します。

#### 3-2 モニタリソース (ip monitor) を追加する

使用するモニタリソースを追加します。

### 4 モニタリソース異常時の回復動作を抑制する

回復動作抑制機能を有効、または無効にします。

# 1 クラスタの作成


まず、クラスタを作成します。作成したクラスタに、クラスタを構成するサーバを追加し、優先度とハートビートの優先度を決定します。

## 1-1 クラスタを追加する


- [クラスタ生成ウィザード] の [クラスタの定義]画面で、[言語] フィールドをクリックして、WebManager を使用するマシンの OS で使用している言語を選択します。

**注:** 1つのクラスタ内では、WebManager で使用できる言語は 1 つのみです。複数の言語の OS をクラスタ内で使用している場合は、文字化けを避けるために「英語」を指定してください。

- [クラスタ名] ボックスにクラスタ名 (cluster) を入力します。
- WebManager の接続に使用するフローティング IP アドレス (10.0.0.11) を[管理 IP アドレス] ボックスに入力します。[次へ] をクリックします。  
[サーバー覧] が表示されます。WebManager 起動時に URL で指定した IP アドレスのサーバ(server1)が一覧に登録されています。



解像度が 800×600 以下の場合、説明欄はツールチップとして表示されます。



[?] アイコン上にマウスを移動すれば、ツールチップで説明が表示されます。


## 1-2 サーバを追加する

クラスタを構成する 2 台目のサーバを追加します。

1. [サーバー覧] で [追加] をクリックします。
2. [サーバ追加] ダイアログボックスが開きます。2 台目のサーバのサーバ名か FQDN 名、または IP アドレスを入力し、[OK]をクリックします。[サーバー覧] に 2 台目のサーバ (server2) が追加されます。
3. [次へ]をクリックします。

## 1-3 ネットワーク構成を設定する

クラスタを構成するサーバ間のネットワーク構成を設定します。




1. 本章の設定例のように、クラスタを構成するサーバ間のネットワーク通信経路が IP アドレスのネットワークアドレスで識別できる場合は、[インタコネクト一覧] に各通信路が自動的に登録されます。登録されている通信経路が実際のネットワーク構成と異なる場合は、[追加][削除]で通信経路を追加・削除し、各サーバの列のセルをクリックして IP アドレスを選択または入力してください。一部のサーバが接続されていない通信経路の場合は、接続されていないサーバのセルを空欄にしてください。
2. ハートビートの送受信に使用する通信経路(インタコネクト)は、[種別] 列のセルをクリックして、[ユーザモード] を選択してください。  
必ず 1 つ以上の通信経路をインタコネクトに設定する必要があります。なるべく全ての通信経路をインタコネクトに設定してください。  
なお、インタコネクトを複数設定する場合、[優先度]列の番号が小さい通信経路が優先的にクラスタサーバ間の内部通信に使用されます。優先度を変更する場合は、[上へ][下へ]で通信経路の順位を変更してください。
3. COM ハートビートを使用する場合、[種別] 列のセルをクリックして、[COM] を選択してください。[サーバ名]列のセルをクリックして COM デバイスを選択または入力してください。COM ハートビートを使用しないサーバは、[サーバ名]列のセルを空白にしてください。

4. DISK ハートビートを使用する場合、[種別] 列のセルをクリックして、[DISK] を選択してください。[サーバ名]列のセルをクリックしてディスクデバイスを選択または入力してください。DISK ハートビートを使用しないサーバは、[サーバ名]列のセルを空白にしてください。
5. [次へ]をクリックします。


## 1-4 ネットワークパーティション解決処理を設定する

ネットワークパーティション解決リソースを設定します。



- PING 方式の NP 解決を行う場合、[追加] をクリックして [NP 解決一覧] に行を追加し、[種別] 列のセルをクリックして [Ping] を選択し、[Ping ターゲット] 列のセルをクリックして、ping 送信の対象とする機器(ゲートウェイ等)の IP アドレスを入力します。カンマ区切りで複数の IP アドレスを入力すると、その全てに ping 応答がない場合にネットワークから孤立した状態と判断します。一部のサーバのみ PING 方式を用いる場合、使用しないサーバのセルを [使用しない] にしてください。ping 関連のパラメータを既定値から変更する必要がある場合は、[プロパティ]を選択して、[PING NP のプロパティ] ダイアログで設定します。

本章の設定例では、PING 方式の行を 1 つ追加し、Ping ターゲット] に 192.168.0.254 を設定します。



- [調整]を選択し、ネットワークパーティション検出時の動作を設定します。[シャットダウン] か[サービス停止]を選択し、[OK]をクリックします。  
本章の設定例では、[サービス停止]を選択します。
- [次へ]をクリックします。


## 2 フェイルオーバグループの作成

クラスタに、フェイルオーバグループ(以下「グループ」と省略する場合あり)を追加します。まず、管理用のフェイルオーバグループを作成し、その後に業務用のアプリケーションを実行するフェイルオーバグループを追加します。

### 2-1 フェイルオーバグループを追加する

障害発生時にフェイルオーバを行う単位となる、グループの設定を行います。

1. [グループ] で [追加] をクリックします。
2. [グループの定義] 画面が開きます。  
[名前] ボックスにグループ名 (failover1) を入力し、[次へ] をクリックします。
3. フェイルオーバグループが起動可能なサーバを設定します。本章の設定例では、[全てのサーバでフェイルオーバ可能] チェックボックスをオンにします。
4. フェイルオーバグループの各属性値を設定します。本章の設定例では、全て既定値を使用しますので、そのまま [次へ] をクリックします。  
[グループリソース]が表示されます。



## 2-2 グループリソース (フローティング IP アドレス) を追加する

ステップ 2-1 で作成したフェイルオーバグループに、グループの構成要素であるグループリソースを追加します。

1. [グループリソース] で、[追加] をクリックします。
2. [リソースの定義] 画面が開きます。[タイプ] ボックスでグループリソースのタイプ (floating ip resource) を選択し、[名前] ボックスにグループリソース名 (fip1) を入力します。[次へ] をクリックします。
3. 依存関係設定のページが表示されます。何も指定せず [次へ] をクリックします。
4. [活性異常検出時の復旧動作]、[非活性異常時の復旧動作] が表示されます。[次へ] をクリックします。
5. [IP アドレス] ボックスに IP アドレス (10.0.0.12) を入力し [完了] をクリックします。

## 2-3 グループリソース (ボリュームマネージャリソース) を追加する

ZFS ストレージプールをグループリソースとして追加します。

1. [グループリソース] で [追加] をクリックします。
2. [リソースの定義] ダイアログボックスが開きます。[タイプ] ボックスでグループリソースのタイプ (volume manager resource) を選択し、[名前] ボックスにグループリソース名 (volmgr1) を入力します。[次へ] をクリックします。
3. 依存関係設定のページが表示されます。何も指定せず [次へ] をクリックします。
4. [活性異常検出時の復旧動作]、[非活性異常時の復旧動作] が表示されます。[次へ] をクリックします。
5. [ボリュームマネージャ] ボックスでボリュームマネージャ (zfspool) を選択し、ターゲット名 (tank) を入力します。[完了] をクリックします。

## 2-4 グループリソース (ディスクリソース) を追加する

ZFS データセットをグループリソースとして追加します。


1. [グループリソース] で [追加] をクリックします。
2. [リソースの定義] 画面が開きます。[タイプ] ボックスでグループリソースのタイプ (disk resource) を選択し、[名前] ボックスにグループリソース名(disk1) を入力します。[次へ] をクリックします。
3. 依存関係設定のページが表示されます。何も指定せず [次へ] をクリックします。
4. [活性異常検出時の復旧動作]、[非活性異常時の復旧動作] が表示されます。[次へ] をクリックします。
5. [ディスクのタイプ] ボックスでディスクのタイプ (disk)、[ファイルシステム] ボックスでファイルシステム (ufs)を選択し、デバイス名 (/dev/dsk/c3t0d0s1)、マウントポイント (/mnt/disk1) をそれぞれのボックスに入力します。[完了] をクリックします。

## 2-5 グループリソース (EXEC リソース) を追加する

スクリプトによってアプリケーションの起動/終了を行う、EXEC リソースを追加します。

1. [グループリソース] で [追加] をクリックします。
2. [リソースの定義] 画面が開きます。[タイプ] ボックスでグループリソースのタイプ (execute resource) を選択し、[名前] ボックスにグループリソース名(exec1) を入力します。[次へ] をクリックします。
3. 依存関係設定のページが表示されます。何も指定せず [次へ] をクリックします。
4. [活性異常検出時の復旧動作]、[非活性異常時の復旧動作] が表示されます。[次へ] をクリックします。
5. [この製品で作成したスクリプト] をチェックします。  
ユーザはこのスクリプトを編集して、業務アプリケーションの起動および停止手順を記述します。すでに CLUSTERPRO で使用するアプリケーションが決定している場合は、ここでスクリプトを編集します。  
[完了] をクリックします。

クラスタ環境が共有ディスク使用時の場合は、failover1 の[グループリソース一覧]は以下のようになります。



6. [完了] をクリックします。

### 3 モニタリソースの作成

指定した対象を監視するモニタリソースをクラスタに追加します。

#### 3-1 モニタリソース (volmgrw monitor) を設定する


ZFS ストレージプールを監視するモニタリソースを追加します。

1. [グループ] で、[次へ] をクリックします。  
[モニタリソース] 画面が表示されます。
2. 1 つ目のモニタリソースはクラスタ名を定義したときにデフォルトで作成されています。  
ボリュームマネージャモニタリソース(volmgrw1)を選択し、[プロパティ] をクリックします。
3. [回復動作] タブの回復対象、最終動作が適切か確認し、[OK] をクリックします。

### 3-2 モニタリソース (ip monitor) を追加する


1. [モニタリソース] 画面で [追加] をクリックします。
  2. [モニタリソースの定義] 画面が開きます。[タイプ] ボックスでモニタリソースのタイプ (ip monitor) を選択し、[名前] ボックスにモニタリソース名 (ipw1) を入力します。[次へ] をクリックします。
  3. 監視設定を入力します。ここではデフォルト値のまま変更せず、[次へ] をクリックします。
  4. [追加] をクリックします。  
[IP アドレス] ボックスに監視 IP アドレス (10.0.0.254) を入力し [OK] をクリックします。
- 
- 注:** ip モニタリソースの監視対象には、パブリック LAN 上で、常時稼動が前提とされている機器（例えば、ゲートウェイ）の IP アドレスを指定します。
5. 入力した IP アドレスが [IP アдрес一覧] に設定されます。[次へ] をクリックします。
  6. 回復対象を設定します。[参照] をクリックします。
  7. 表示されるツリービューで [All Groups] を選択し、[OK] をクリックします。[回復対象] に [All Groups] が設定されます。
  8. [完了] をクリックします。

[モニタリソースの定義一覧]は以下のようになります。



## 4 モニタリソース異常時の回復動作を抑制する

モニタリソースを作成し、[完了] をクリックすると、以下のポップアップメッセージが表示されます。



[いいえ] をクリックすると、モニタリソースが異常を検出しても回復動作を行わなくなります。クラスタ構成情報を作成した後で初めてクラスタを起動する場合は、回復動作を抑制して、クラスタ構成情報に設定誤りがないか確認することを推奨します。

なお、本機能は、クラスタのプロパティの [リカバリ] タブの [モニタリソース異常時の回復動作を抑制する] で設定可能です。

---

**注:** 本回復動作抑制機能は、モニタリソースの異常検出による回復動作を抑制するものです。グループプリソースの活性異常時の復旧動作及び、サーバダウンによるフェイルオーバは行われます。

---

以上でクラスタ構成情報の作成は終了です。92ページの、「クラスタを生成する」へ進んでください。


## クラスタ構成情報を保存する

クラスタ構成情報は、ファイルシステム上に保存する方法と、FD 等のメディアに保存する方法があります。WebManager 経由で Builder を起動している場合、保存したクラスタ情報を CLUSTERPRO Server をインストールしたサーバマシンに WebManager 経由で反映させることができます。

### クラスタ構成情報をファイルシステムへ保存する (Windows)

Windows マシン使用時に、ファイルシステムにクラスタ構成情報を保存するには、以下の手順に従ってください。

- Builder の [ファイル] メニューから [設定のエクスポート] をクリックするか、ツールバーの [ ] をクリックします。
- 以下のダイアログボックスで保存先を選択し、[保存] をクリックします。



- 任意のディレクトリを選択または作成し、[保存] をクリックします。後ほどクラスタ生成コマンドを実行する際に、このディレクトリを指定します。

**注:** 保存されるのはファイル 1 点 (clp.conf) とディレクトリ 1 点 (scripts) です。これらのファイルとディレクトリがすべて揃っていない場合はクラスタ生成コマンドの実行が不成功に終わりますので、移動する場合はかならずこの 2 点をセットとして取り扱ってください。なお、新規作成した構成情報を変更した場合は、上記 2 点に加えて clp.conf.bak が作成されます。

- ファイルシステム内を参照し、ファイル 1 点 (clp.conf) とディレクトリ 1 点 (scripts) が保存先のディレクトリ直下に作成されていることを確認します。

## クラスタを生成する

Builder でクラスタ構成情報を作成したら、クラスタを構成するサーバに構成情報を反映させクラスタシステムを生成します。

### クラスタを生成するには

Builder でクラスタ構成情報の作成が終了したら、以下の手順でクラスタを生成します。

1. Builder の[ファイル] メニューから、[設定の反映] をクリックするか、ツールバーの [アップロード] をクリックします。  
アップロードに成功すると、以下のメッセージが表示されます。

アップロードは成功しました。

アップロードに失敗した場合は、表示されるメッセージに従って操作を行ってください。
2. Builder を終了します。
3. 以下の手順を実行してください。
  - (1) WebManagerのサービスメニューから [マネージャ再起動] を実行します。
  - (2) WebManagerのサービスメニューから [クラスタ開始] を実行します。クラスタが開始され、クラスタの状態がWebManagerに表示されます。

# 第6章 クラスタシステムを確認する

本章では、作成したクラスタシステムが正常に起動するかどうかを確認します。

本章で説明する項目は以下のとおりです。

- WebManager による動作確認 ..... 94
- コマンドによるクラスタの動作確認 ..... 96

## WebManager による動作確認

設定後のクラスタシステムの確認には、WebManager を使用して行う方法と、コマンドラインを使用して行う方法があります。本トピックでは、WebManager を使用してクラスタシステムの確認を行う方法について説明します。WebManager は、CLUSTERPRO Server のインストール時点ですでにインストールされています。新たにインストールを行う必要はありません。ここでは、まず WebManager の概要を説明し、その後、WebManager にアクセスし、クラスタの状態を確認する方法について説明します。

---

**関連情報:** WebManager の動作環境については、『スタートアップガイド』の「第 3 章 CLUSTERPRO の動作環境」を参照してください。

---

クラスタを生成し、WebManager を接続後、以下の手順で動作を確認します。

---

**関連情報:** WebManager の操作方法については『リファレンスガイド』の「第 1 章 WebManager の機能」を参照してください。また、動作確認で異常がある場合は『リファレンスガイド』の「第 11 章 トラブルシューティング」を参照して障害を取り除いてください。

---

### 1. ハートビートリソース

WebManager 上で各サーバのステータスが ONLINE であることを確認します。  
各サーバのハートビートリソースのステータスが NORMAL であることを確認します。

### 2. モニタリソース

WebManager 上で各モニタリソースのステータスが NORMAL であることを確認します。

### 3. グループ起動

グループを起動します。  
WebManager 上でグループのステータスが ONLINE であることを確認します。

### 4. ボリュームマネージャリソース

ボリュームマネージャリソースを持つグループが起動しているサーバで、プールがインポートされていることを確認します。

### 5. ディスクリソース

ディスクリソースを持つグループが起動しているサーバで、ディスクのマウントポイントにアクセスできることを確認します。

### 6. フローティング IP リソース

フローティング IP リソースを持つグループが起動している状態で、フローティング IP アドレスに対して [ping] コマンドが成功することを確認します。

### 7. EXEC リソース

EXEC リソースを持つグループが起動しているサーバで、アプリケーションが動作していることを確認します。

### 8. グループ停止

グループを停止します。  
WebManager 上でグループのステータスが OFFLINE であることを確認します。

### 9. グループ移動

グループを他のサーバに移動します。

WebManager 上でグループのステータスが ONLINE であることを確認します。

フェイルオーバポリシに含まれる全サーバに対してグループを移動してステータスが ONLINE になることを確認します。

#### 10. フェイルオーバ

グループが起動しているサーバをシャットダウンします。

ハートビートタイムアウト経過後、グループがフェイルオーバされることを確認します。また、WebManager 上でフェイルオーバ先のサーバでグループのステータスが ONLINE になることを確認します。

#### 11. フェイルバック (設定している場合)

自動フェイルバックを設定している場合は、10 フェイルオーバの確認でシャットダウンしたサーバを起動します。サーバ起動後、グループがフェイルバックすることを確認します。また、WebManager 上でフェイルバック先のサーバでグループのステータスが ONLINE になることを確認します。

#### 12. クラスタシャットダウン

クラスタをシャットダウンします。クラスタ内の全サーバが正常にシャットダウンされることを確認します。

## コマンドによるクラスタの動作確認

クラスタを生成後、コマンドラインを使用してクラスタを構成するサーバ上からクラスタの状態を確認するには、以下の手順で動作を確認します。

**関連情報:** コマンドの操作方法については『リファレンスガイド』の「第 3 章 CLUSTERPRO コマンドリファレンス」を参照してください。また、動作確認で異常がある場合は『リファレンスガイド』の「第 11 章 トラブルシューティング」を参照して障害を取り、除いてください。

---

### 1. ハートビートリソース

[clpstat] コマンドを使用して、各サーバのステータスが ONLINE であることを確認します。

各サーバのハートビートリソースのステータスが NORMAL であることを確認します。

### 2. モニタリソース

[clpstat] コマンドを使用して、各モニタリソースのステータスが NORMAL であることを確認します。

### 3. グループ起動

[clpgrp] コマンドを使用して、グループを起動します。

[clpstat] コマンドを使用して、グループのステータスが ONLINE であることを確認します。

### 4. グループ停止

[clpgrp] コマンドを使用して、グループを停止します。

[clpstat] コマンドを使用して、グループのステータスが OFFLINE であることを確認します。

### 5. ボリュームマネージャリソース

ボリュームマネージャリソースを持つグループが起動しているサーバで、プールがインポートされていることを確認します。

### 6. ディスクリソース

ディスクリソースを持つグループが起動しているサーバで、ディスクのマウントポイントにアクセスできることを確認します。

### 7. フローティング IP リソース

フローティング IP リソースを持つグループが起動している状態で、フローティング IP アドレスに対して [ping] コマンドが成功することを確認します。

### 8. EXEC リソース

EXEC リソースを持つグループが起動しているサーバで、アプリケーションが動作していることを確認します。

### 9. グループ移動

[clpgrp] コマンドを使用して、グループを他のサーバに移動します。

[clpstat] コマンドを使用して、グループのステータスが ONLINE であることを確認します。フェイルオーバポリシに含まれる全サーバに対してグループを移動してステータスが ONLINE になることを確認します。

10. フェイルオーバ

グループが起動しているサーバをシャットダウンします。  
ハートビートタイムアウト経過後、[clpstat] コマンドを使用して、グループがフェイルオーバされることを確認します。また、[clpstat] コマンドを使用して、フェイルオーバ先のサーバでグループのステータスが ONLINE になることも確認します。

11. フェイルバック

自動フェイルバックを設定している場合は、10 フェイルオーバの確認でシャットダウンしたサーバを起動します。サーバ起動後、[clpstat] コマンドを使用して、グループがフェイルバックすることを確認します。また、[clpstat] コマンドを使用して、フェイルバック先のサーバでグループのステータスが ONLINE になることも確認します。

12. クラスタシャットダウン

[clpstdn] コマンドを使用して、クラスタをシャットダウンします。クラスタ内の全サーバが正常にシャットダウンされることを確認します。



# 第 7 章 クラスタ構成情報を変更する

本章では、作成したクラスタシステムが正常に起動するかどうかを確認します。

本章で説明する項目は以下のとおりです。

- クラスタ構成情報を変更する ..... 100
- クラスタ構成情報を反映する ..... 103
- オンラインの Builder を使用する場合 ..... 104
- ファイルに保存した設定ファイルを使用する場合 ..... 106
- ファイルに保存した設定ファイルを使用する場合の注意事項 ..... 109

## クラスタ構成情報を変更する

CLUSTERPRO 本体の構成やパラメータを変更する場合、必ずクラスタ構成情報のバックアップを作成する必要があります。クラスタ構成情報のバックアップには、[clpcfctrl]コマンドを使用します。詳細は『リファレンスガイド』の「第 3 章 CLUSTERPRO コマンドリファレンス」を参照してください。

続いて、クラスタ構成情報の内容を、CLUSTERPRO Builder で変更します。CLUSTERPRO Builder の設定については、『リファレンスガイド』の「第 2 章 Builder の機能」を参照してください。

クラスタ作成後、構成情報を変更する際の手順と注意事項について説明します。

### サーバを追加する

クラスタを構成するサーバを追加します。

1. ツリービューの [Servers] をクリックし、[編集] メニューの [追加] をクリックします。
2. [サーバの定義] ダイアログボックスが開きます。[追加] をクリックします。
3. [サーバ追加] ダイアログボックスが開きます。[サーバ名または IP アドレス] ボックスにサーバ名を入力し、[OK] をクリックします。  

---

注: サーバ名は、実際のサーバのホスト名です。また、大文字と小文字は区別されます。
4. [次へ] をクリックします。
5. インタコネクトの設定を行います。設定後、[次へ]をクリックします。
6. NP 解決の設定を行います。設定後、[完了]をクリックします。

### グループを追加する

フェイルオーバを行う単位となる、グループを追加します。

1. ツリービューの [Groups] をクリックし、[編集] メニューの [追加] をクリックします。
2. [グループの定義] ダイアログボックスが開きます。  
サーバグループの設定を利用する場合は[サーバグループ設定を使用する]にチェックを入れます。  
[名前] ボックスにグループ名を入力し、[次へ] をクリックします。
3. [起動可能サーバ]が表示されます。設定を行い、[次へ]をクリックします。
4. [グループ属性]が表示されます。設定を行い、[次へ] をクリックします。
5. [グループリソース]が表示されます。設定を行い、[完了] をクリックします。

## グループリソースを追加する

グループリソースを追加します。ここでは例として、フローティング IP リソースを追加します。

1. ツリービューで追加するリソースが所属するグループをクリックし、[編集] メニューから [リソースの追加] をクリックします。
2. [リソースの定義] ダイアログボックスが開きます。[タイプ] ボックスでグループリソースのタイプ (floating ip resource) を選択し、[名前] ボックスにグループリソース名を入力します。[次へ] をクリックします。
3. 依存関係設定のページが表示されます。設定を行い、[次へ] をクリックします。
4. [活性異常検出時の復旧動作]、[非活性異常時の復旧動作] が表示されます。設定を行い、[次へ] をクリックします。
5. [IP アドレス] ボックスに IP アドレスを入力し [完了] をクリックします。

## モニタリソースを追加する

モニタリソースを追加します。ここでは例として、IP モニタリソースを追加します。

1. ツリービューの [Monitors] をクリックし、[編集] メニューの [追加] をクリックします。
2. [モニタリソースの定義] ダイアログボックスが開きます。[タイプ] ボックスでモニタリソースのタイプ (ip monitor) を選択し、[名前] ボックスにモニタリソース名を入力します。[次へ] をクリックします。
3. 監視設定が表示されます。設定を行い、[次へ] をクリックします。
4. [追加] をクリックします。  
[IP アドレス] ボックスに監視 IP アドレスを入力し [OK] をクリックします。
5. 入力した IP アドレスが [IP アドレステーブル] に設定されます。[次へ] をクリックします。
6. 回復動作が表示されます。設定を行い、[完了] をクリックします。

## CLUSTERPRO Builder(オンライン版)を使用してクラスタ構成情報を変更する

1. ブラウザを使用して、CLUSTERPRO WebManager を起動します。  
[http://CLUSTERPRO Serverをインストールしたサーバの実IPアドレス:ポート番号\(既定値 29003\)/](http://CLUSTERPRO Serverをインストールしたサーバの実IPアドレス:ポート番号(既定値 29003)/)
2. WebManager の [表示] メニューより [設定モード] をクリックするか、ツールバーのドロップダウンメニューで  [設定モード] を選択して Builder を起動します。
3. 現在のクラスタ構成情報が表示されるので、構成情報を変更します。
4. [ファイル] メニューの [設定の反映] をクリックするか、ツールバーの  をクリックして、変更した構成情報をアップロードします。  
その際、変更した情報によってはクラスタのサスPENDや停止、クラスタシャットダウンによる再起動などが必要になります。

## CLUSTERPRO Builder(オフライン版)を使用してクラスタ構成情報を変更する

1. Web ブラウザを使用して、CLUSTERPRO Builder を起動します。  
(インストールパス)/clptrek.htm
2. 保存しておいたクラスタ構成情報を開きます。
3. クラスタ構成情報が表示されるので、構成情報を変更します。
4. 変更した構成情報を保存します。
5. CLUSTERPRO がインストールされているサーバでコマンドを利用して保存した構成情報をアップロードします。

```
clpcfctrl --push -w -x <構成情報のあるディレクトリパス>
```

その際、変更した情報によってはクラスタのサスPENDや停止、クラスタシャットダウンによる再起動などが必要になります。

## クラスタ構成情報を反映する

クラスタ構成情報の内容を、CLUSTERPRO 本体の環境に反映します。反映は、変更した内容によって反映方法が異なります。変更したパラメータと反映方法に関する詳細は『リファレンスガイド』の「第 2 章 Builder の機能」を参照してください。

反映方法によって、CLUSTERPRO 本体の動作に影響する場合があります。詳細は以下の表を参照してください。

反映方法	影響
アップロードのみ	業務アプリケーションやCLUSTERPRO 本体の動作に影響はありません。
アップロードしてからWebManagerを再起動	ハートビートリソースやグループリソース、モニタリソースは停止しません。
モニタを一時停止してからアップロード	モニタリソースは停止します。グループリソースは停止しませんので、業務アプリケーションは継続動作します。
クラスタをサスPENDしてからアップロード	CLUSTERPRO 本体の一部の動作が停止します。CLUSTERPRO デーモンがサスPENDしている期間は、ハートビートリソースとモニタリソースが停止します。グループリソースは停止しませんので、業務アプリケーションは継続動作します。
リソースを停止してからアップロード	グループリソースは停止します。リソースを起動するまで業務アプリケーションが停止します。
グループを停止してからアップロード	グループは停止します。グループが起動するまで業務アプリケーションが停止します。
クラスタを停止してからアップロード	CLUSTERPRO 本体の全ての動作が停止します。グループも停止されますので、アップロードしてクラスタを開始し、グループが起動するまで業務アプリケーションが停止します。
アップロードしてからクラスタシャットダウン・再起動	クラスタが再起動してグループが起動するまで業務アプリケーションが停止します。

**注:** 反映方法として CLUSTERPRO デーモンのサスPEND、または CLUSTERPRO デーモンの停止が必要な場合には、クラスタ構成情報を反映させる前に、サスPENDまたは停止が完了したことを確認する必要があります。

WebManager のアラートビューで、「モジュールタイプ:pm、イベント分類:情報、イベント ID:2」のメッセージが出力されたことを確認してください。メッセージの詳細については『リファレンスガイド』の「第 12 章 エラーメッセージ一覧」を参照してください。

WebManager が使用できない場合は、syslog に「モジュールタイプ:pm、イベント分類:情報、イベント ID:2」のメッセージが出力されることを確認してください。

上記メッセージの確認後、クラスタ構成情報を CLUSTERPRO 本体の環境に反映してください。

## オンラインの Builder を使用する場合

### アップロードのみ

1. CLUSTERPRO Builder を起動し、クラスタ構成情報を変更します。
2. CLUSTERPRO Builder で[ファイル] メニューの [設定の反映] より、クラスタ構成情報をアップロードします。
3. 以下のメッセージが表示されれば配信は正常に終了しています。  
アップロードに成功しました

### アップロードしてから WebManager を再起動

CLUSTERPRO WebManager の再起動については、『リファレンスガイド』の「第 1 章 WebManager の機能」を参照してください。

1. CLUSTERPRO Builder を起動し、クラスタ構成情報を変更します。
2. CLUSTERPRO Builder で[ファイル] メニューの [設定の反映] より、クラスタ構成情報をアップロードします。
3. 以下のメッセージが表示されれば配信は正常に終了しています。  
アップロードに成功しました。  
変更を反映するためにマネージャ再起動を実行してください。
4. WebManager を再起動します。

### クラスタをサスペンドしてアップロード

サーバ追加、削除の構成変更を行う場合などに、クラスタをサスペンドする方法について説明します。

1. CLUSTERPRO Builder を起動し、クラスタ構成情報を変更します。
2. WebManager の[サービス]から[クラスタサスペンド]を実行します。
3. CLUSTERPRO Builder で[ファイル] メニューの [設定の反映] より、クラスタ構成情報をアップロードします。
4. 以下のメッセージが表示されれば配信は正常に終了しています。  
アップロードに成功しました
5. WebManager の[サービス]から[クラスタリリューム]を実行します。

## クラスタを停止してからアップロード

1. CLUSTERPRO Builder を起動し、クラスタ構成情報を変更します。
2. WebManager の[サービス]から[クラスタ停止]を実行します。
3. CLUSTERPRO Builder で[ファイル] メニューの [設定の反映] より、クラスタ構成情報をアップロードします。
4. 以下のメッセージが表示されれば配信は正常に終了しています。  
アップロードに成功しました
5. WebManager の[サービス]から[クラスタ開始]を実行します。

## アップロードしてからクラスタシャットダウン・再起動

1. CLUSTERPRO Builder を起動し、クラスタ構成情報を変更します。
2. WebManager の[サービス]から[クラスタ停止]を実行します。
3. CLUSTERPRO Builder で[ファイル] メニューの [設定の反映] より、クラスタ構成情報をアップロードします。
4. 以下のメッセージが表示されれば配信は正常に終了しています。  
アップロードに成功しました  
変更を反映するためにクラスタのシャットダウン・リブートを実行してください。
5. 全サーバを再起動します。

## ファイルに保存した設定ファイルを使用する場合

### アップロードのみ

1. Builder でマスタサーバに指定したサーバに構成情報を用意します。
2. 構成情報を、クラスタを構成するサーバに配信します。
  - A. Windows で構成情報を作成した場合、-w オプションをつけてコマンドを実行します。

```
clpcfctrl --push -w -x <構成情報のあるディレクトリパス>
```

3. 以下のメッセージが表示されれば配信は正常に終了しています。

```
The upload is completed successfully. (cfmgr:0)  
Command succeeded. (code:0)
```

clpcfctrl 実行時のトラブルシューティングについては『リファレンスガイド』の「第 3 章 CLUSTERPRO コマンドリファレンス」を参照してください。

### アップロードしてから WebManager を再起動

CLUSTERPRO WebManager の停止・再開については、『リファレンスガイド』の「第 1 章 WebManager の機能」を参照してください。

1. Builder でマスタサーバに指定したサーバに構成情報を用意します。
2. 構成情報を、クラスタを構成するサーバに配信します。
  - A. Windows で構成情報を作成した場合、-w オプションをつけてコマンドを実行します。

```
clpcfctrl --push -w -x <構成情報のあるディレクトリパス>
```

3. 以下のメッセージが表示されれば配信は正常に終了しています。

```
The upload is completed successfully. (cfmgr:0)  
To apply the changes you made, restart the  
WebManager.  
Command succeeded. (code:0)
```

clpcfctrl 実行時のトラブルシューティングについては『リファレンスガイド』の「第 3 章 CLUSTERPRO コマンドリファレンス」を参照してください。

4. WebManager を再起動します。

## クラスタをサスPENDしてアップロード

サーバ追加、削除の構成変更を行う場合などに、CLUSTERPRO デーモンをサスPENDする方法について説明します。

1. clpcl --suspend を実行して、CLUSTERPRO デーモンをサスPENDします。
  2. Builder でマスタサーバに指定したサーバに構成情報を用意します。
  3. 構成情報をサーバに配信します。
- A. Windows で構成情報を作成した場合、-w オプションをつけてコマンドを実行します。

```
clpcfctrl --push -w -x <構成情報のあるディレクトリパス>
```

4. リターンキー入力後、以下のメッセージが表示されれば構成情報の配信は正常に終了しています。

```
The upload is completed successfully.(cfmgr:0)
Command succeeded.(code:0)
```

clpcfctrl 実行時のトラブルシューティングについては『リファレンスガイド』の「第 3 章 CLUSTERPRO コマンドリファレンス」を参照してください。

5. clpcl --resume を実行して、CLUSTERPRO デーモンをリジュームします。

## クラスタを停止してからアップロード

1. clpcl -t -a を実行して、CLUSTERPRO デーモンを停止します。
2. Builder でマスタサーバに指定したサーバに構成情報を用意します。
3. 構成情報をサーバに配信します。

- A. Windows で構成情報を作成した場合、-w オプションをつけてコマンドを実行します。

```
clpcfctrl --push -w -x <構成情報のあるディレクトリパス>
```

以下のメッセージが表示されれば構成情報の配信は正常に終了しています。

```
The upload is completed successfully.(cfmgr:0)
Command succeeded.(code:0)
```

clpcfctrl 実行時のトラブルシューティングについては『リファレンスガイド』の「第 3 章 CLUSTERPRO コマンドリファレンス」を参照してください。

4. clpcl -s -a を実行して、CLUSTERPRO デーモンを再開します。

## アップロードしてからクラスタシャットダウン・再起動

1. clpcl t -a を実行して、CLUSTERPRO デーモンを停止します。
2. Builder での構成情報作成時、マスタサーバに指定したサーバに構成情報を用意します。
3. 構成情報を、クラスタを構成するサーバに配信します。
  - A. Windows で構成情報を作成した場合、-w オプションをつけてコマンドを実行します。

```
clpcfctrl --push -w -x <構成情報のあるディレクトリパス>
```

以下のメッセージが表示されれば構成情報の配信は正常に終了しています。

```
The upload is completed successfully. (cfmgr:0)
To apply the changes you made, shutdown and reboot
the cluster.
Command succeeded. (code:0)
```

clpcfctrl 実行時のトラブルシューティングについては『リファレンスガイド』の「第 3 章 CLUSTERPRO コマンドリファレンス」を参照してください。

4. 全サーバを再起動します。

## ファイルに保存した設定ファイルを使用する場合の注意事項

以下に ファイルに保存した設定ファイルを使用する場合の注意事項について説明します。

### クラスタ構成情報をアップロードするには

アップロードを実行するサーバから、ファイルシステム上に保存したクラスタ構成情報が参照できる状態にします。

FTPなどを使用してマスタサーバ上でクラスタ構成情報が参照できるようにしてください。

Builder を使用する OS の種類によって以下のいずれかの手順になります。

クラスタ構成情報が /tmp/upload ディレクトリにある場合の例です。

1. Windows で Builder を実行して保存したクラスタ構成情報を使用する場合は、以下のコマンドを実行します。

```
clpcfctrl --push -w -x /tmp/upload
```

---

**関連情報:** [clpcfctrl] コマンドのオプションの詳細は『リファレンスガイド』の「第 3 章 CLUSTERPRO コマンドリファレンス」を参照してください。

---

### クラスタ構成情報をバックアップするには

Builder を使用する OS の種類によって以下のいずれかの手順になります。

バックアップ先が /tmp/backup ディレクトリの場合の例です。

1. Windows の Web ブラウザで動作する Builder 用にクラスタ構成情報をバックアップする場合は以下のコマンドを実行します。

```
clpcfctrl --pull -w -x /tmp/backup
```

---

**関連情報:** [clpcfctrl] コマンドのオプションの詳細は『リファレンスガイド』の「第 3 章 CLUSTERPRO コマンドリファレンス」を参照してください。

---



# セクション III 運用開始前のクラスタシステムの評価

このセクションでは、CLUSTERPRO の運用を開始する前に必須の評価作業を行います。構築したシステムの動作チェックを行った後、運用開始前に必要な事項について確認します。最後に、アンインストールおよび再インストールの手順について説明します。

- ・ 第 8 章 動作チェックを行う
- ・ 第 9 章 運用開始前の準備を行う
- ・ 第 10 章 CLUSTERPRO をアンインストール/再インストールする



# 第 8 章 動作チェックを行う

本章では、擬似障害を発生させてクラスタシステムの動作チェックを行います。またパラメータの調整を行います。

本章で説明する項目は以下の通りです。

- ・ 動作確認テストを行う ..... 114
- ・ バックアップ手順を確認する ..... 118
- ・ リストア手順を確認する ..... 119

## 動作確認テストを行う

共有ディスクの擬似障害評価や、バックアップ/リストアを実施して、モニタリソースの異常検出や、サーバや OS の停止の発生等がないかを確認します。

モニタリソースの異常検出や、サーバや OS 等が発生する場合には、タイムアウト値等の調整が必要です。

### 1. 擬似障害発生による回復動作の遷移

障害検証機能を利用して、異常を検出したモニタリソースの回復動作が設定で意図したとおりに動作することを確認してください。

本機能は、WebManager、または clpmctrl コマンドからテストすることが出来ます。 詳細については、『リファレンスガイド』の「第 1 章 WebManager の機能」、または「第 3 章 CLUSTERPRO コマンドリファレンス」をご参照ください。

### 2. 共有ディスクの擬似障害

(共有ディスクが RAID 化されていて疑障評価が可能な場合)

共有ディスクサブシステムの RAID の障害、交換、復旧を想定したテストを行ってください。

- 共有ディスクの疑似障害を発生させる
- RAID を縮退状態から正常状態へ復帰する

共有ディスクによっては縮退運転への切り替え、RAID の再構築時に一時的に I/O の停止、遅延が発生する場合があります。

ディスクモニタなどにタイムアウトや遅延が発生した場合には各モニタリソースのタイムアウト値を調整してください。

### 3. 共有ディスクへのパスの擬似障害

(共有ディスクへのパスが二重化されていて擬似障害評価が可能な場合)

パスの障害、切替を想定したテストを行ってください。

- プライマリパスの疑似障害を発生させる

パス切り替えソフトウェア（ドライバ）によっては正常なパスが切り替わるまでに時間がかかり OS（ソフト）側へ制御を戻さない場合があります。

ディスクモニタなどにタイムアウトや遅延が発生した場合には各モニタリソースのタイムアウト値を調整してください。

### 4. バックアップ/リストア

定期バックアップなどを行う場合には、実際にバックアップを試行してください。

バックアップソフトやアーカイブコマンドの中には CPU 負荷やディスクの I/O 負荷が高いものがあります。

サーバや OS の停止、ハートビート遅延、各種モニタリソースの遅延やタイムアウトが発生した場合には、ハートビートタイムアウト値や各モニタリソースのタイムアウト値を調整してください。

以下に、デバイス別の擬似障害と、発生する現象について記載します。

装置/リソース	擬似障害	発生する現象
共有ディスク装置 SCSI/FCバス	サーバ側ケーブルを抜く (二重化している場合は、両方のケーブルを抜く)	ディスク監視をしている場合は待機系へフェイルオーバーする。ディスクを監視していない場合は業務停止。
		ディスクハートビートリソースがOFFLINEになる。 WebManager 端末へ警告 =業務は継続
		ディスクモニタリソースが異常検出
	FCの場合、FCスイッチの電源OFFも実施	待機系へフェイルオーバー ディスク監視をしている場合、監視していない場合は業務停止
		ディスクハートビートリソースがOFFLINEになる。
		ディスクモニタリソースが異常検出
インタコネクトLAN	LANケーブルを抜く	パブリックLANを使用してサーバ間通信を継続 =業務は継続
		インタコネクト側のLANハートビートリソースがOFFLINEになる。 WebManager 端末へ警告 =業務は継続
		IPモニタリソースで異常検出 =待機系へフェイルオーバー
		NIC Link Up/Downモニタリソースで異常検出 =待機系へフェイルオーバー
パブリックLAN	LANケーブルを抜く、または HUBの電源OFF	通信断、アプリケーションストール/エラー =フェイルオーバー対象とならない。
		パブリック側のLANハートビートリソースが非活性になる。 WebManager 端末へ警告 =業務は継続
		IPモニタリソースで異常検出 =待機系へフェイルオーバー
		NIC Link Up/Downモニタリソースで異常検出 =待機系へフェイルオーバー
本体UPS	UPSのコンセントを抜く	現用系サーバがシャットダウン =待機系へフェイルオーバー
アレイUPS	UPSのコンセントを抜く	両サーバがシャットダウン =業務停止
UPS用LAN	LANケーブルを抜く	UPS制御不能 =業務は継続
COM	COMハートビートの RS-232Cケーブルを抜く	COMハートビートリソースがOFFLINEになる WebManager 端末へ警告 =業務は継続

装置リソース	擬似障害	発生する現象
OS障害	現用系でシャットダウンコマンドを実行	現用系サーバがシャットダウン =待機系へフェイルオーバ
ディスクリソース	ディスクをマウントした後でグループを起動する  (例) # mount /dev/dsk/c3t0d0s1 /mnt/disk	ディスクリソースが活性しない =待機系へフェイルオーバ
EXECリソース	EXECリソースのスクリプトに不正なコマンドを記述する スクリプトの最後にある「EXIT 0」を「EXIT 1」に変更する	EXECリソースが活性しない =待機系へフェイルオーバ
フローティングIPリソース	既に使用しているアドレス(サーバで使用しているアドレス)を指定して、アドレスを重複させる	フローティングIPリソースが活性しない
仮想IPリソース	既に使用しているアドレス(サーバで使用しているアドレス)を指定して、アドレスを重複させる	仮想IPリソースが活性しない
NASリソース	ディスクをマウントした後でグループを起動する  (例) # mount -F nfs サーバ名:/シェア名 /mnt/nas1	NASリソースが活性しない
PIDモニタリソース	監視対象のEXECリソースの常駐プロセスを終了させる  (例) # kill プロセスID	待機系へフェイルオーバ
ボリュームマネージャモニタリソース	ボリュームマネージャが[zfspool]の場合 手動でボリュームグループをエクスポートする	モニタリソースで異常検出
仮想マシンリソース	仮想マシンイメージのある共有ディスクを切断する	仮想マシンリソースが活性しない
	仮想マシンリソース停止状態で、仮想マシンを起動する	仮想マシンリソースが活性する
仮想マシンモニタリソース	仮想マシンをシャットダウンする	リソース再起動により仮想マシンが起動する
ダイナミックDNSリソース	DNSサーバの名前解決サービスが起動していない状態で、ダイナミックDNSリソースを起動する	ダイナミックDNSリソースが活性しない

装置/リソース	擬似障害	発生する現象
ダイナミックDNSモニタリソース	正常に運用中のDNSサーバをダウンさせる、或いは運用中の名前解決サービスを停止させる	ダイナミックDNSモニタリソースが異常を検出して、異常時アクションを実行する、リソース再活性化とフェイルオーバはダイナミックDNSリソースが停止失敗
	[nsupdate]コマンドを使って、ダイナミックDNSリソースで登録した仮想ホスト名をDNSサーバから削除する	ダイナミックDNSモニタリソースが監視間隔内で仮想ホスト名をDNSサーバに再登録する

**関連情報:** 各パラメータの変更方法は『リファレンスガイド』を参照してください。

## バックアップ手順を確認する

クラスタシステムの運用開始前に、かならずバックアップの業務シミュレーションを行ってください。ファイルシステムのバックアップは、以下の手順で行ってください。

### CLUSTERPRO 起動状態でのバックアップ

CLUSTERPRO デーモン起動状態でバックアップするには、以下の手順を実行してください。

1. クラスタの状態を正常状態にします。
2. ユーザ空間の高負荷によるハートビートタイムアウト等を防ぐためタイムアウト一時調整コマンドで CLUSTERPRO のタイムアウト倍率を変更します。

タイムアウトを現在の設定値の 3 倍にし、この設定の有効期間を 1 時間にする場合は、以下のようにコマンドを実行してください。

```
# clptoratio -r 3 -t 1h
```

3. 共有ディスクのバックアップ作業を行います。

共有ディスクについては、グループリソースのディスクリソースがバックアップするサーバで活性化されている必要があります。

4. タイムアウト一時調整コマンドで調整したタイムアウト倍率を元に戻します。

```
# clptoratio -i
```

タイムアウト一時調整コマンドの詳細については、『リファレンスガイド』を参照してください。

### CLUSTERPRO 停止状態でのバックアップ

CLUSTERPRO デーモン停止状態でバックアップするには、以下の手順を実行してください。

1. クラスタの状態を正常状態にします。
2. CLUSTERPRO デーモンを停止します。

```
# clpcl -t -a
```

3. ファイルシステム、共有ディスクのバックアップ作業を行います。

共有ディスクについては、バックアップする共有ディスク上のファイルシステムを手動で mount してください。

また、バックアップ作業完了後、必ずファイルシステムを umount してください。

4. CLUSTERPRO デーモンを起動します。

```
# clpcl -s -a
```

## リストア手順を確認する

クラスタシステムの運用開始前には、バックアップのほかにリストアの業務シミュレーションも必要です。ファイルシステムをリストアするには、以下の手順を実行してください。

### /opt/nec/clusterpro のディレクトリを含むファイルシステムのリストア

1. クラスタ内の正常なサーバでクラスタ構成情報をバックアップします。

```
# clpcfctrl --pull -w -x <構成情報を保存するディレクトリパス>
```

---

**注:** これ以降の手順については、リストアするサーバで実行してください

---

2. リストアするサーバで、**svcadm disable name** を実行して以下の順序でサービスを無効にします。
  - clusterpro\_alertsync
  - clusterpro\_webmgr
  - clusterpro
  - clusterpro\_trn
  - clusterpro\_evt
3. [reboot] コマンド等を使用して再起動します。
4. 復旧するサーバでファイルシステムのリストア作業を行います（ここでのクラスタに依存する作業はありません）。
5. リストアしたファイルシステムに CLUSTERPRO Server がインストールされているか以下のコマンドで確認してください。

```
pkginfo -l NECclusterpro
```

CLUSTERPRO Server がインストールされていれば、6 を実行してください。  
CLUSTERPRO Server がインストールされていなければ 7 から実行してください。

6. CLUSTERPRO Server がインストールされていれば、以下のコマンドを実行し、アンインストールします。

```
pkgrm NECclusterpro
```

CLUSTERPRO Server のアンインストールでのトラブルシューティングは、132 ページの「CLUSTERPRO Server のアンインストール」を参照してください。

7. CLUSTERPRO Server をインストールします。

詳細は51ページからの「第 3 章 CLUSTERPRO をインストールする」を参照してください。

クラスタ内の他サーバで CLUSTERPRO Server のアップデートが適用されている場合は、このサーバにも同一のアップデートを適用し、クラスタ内の全てのサーバで同一のバージョンの CLUSTERPRO がインストールされているようにします。

8. CLUSTERPRO Server を再インストールしたサーバに FD を挿入します。

---

**注:** CLUSTERPRO Server を再インストールしたサーバは、インストール後に再起動しておく必要があります。

---

9. 1 でバックアップしたクラスタ構成情報をクラスタ生成コマンドでサーバに登録します。

```
# clpcfctrl --push -w -x <構成情報のあるディレクトリパス>
```

```
Command succeeded. (code:0)
```

上記、コマンド終了メッセージが表示され、コマンドが正常に終了したことを確認してください。

---

**関連情報:** クラスタ生成コマンドの詳細については、『リファレンスガイド』の「第 3 章 CLUSTERPRO コマンドリファレンス」を参照してください。

---

10. FD ドライブから情報 FD を取り出し、サーバを再起動します。

## 共有ディスクのデータのリストアを実行する

共有ディスクのディスクリソース上のデータをリストアする方法について説明します。

### CLUSTERPRO 起動状態でリストア

1. クラスタの状態を正常状態にします。
  2. ユーザ空間の高負荷によるハートビートタイムアウト等を防ぐためタイムアウト一時調整コマンドで CLUSTERPRO のタイムアウト倍率を変更します。
- タイムアウトを現在の設定値の 3 倍にし、この設定の有効期間を 1 時間にする場合は、以下のようにコマンドを実行してください。

```
# clptoratio -r 3 -t 1h
```

3. 共有ディスクのリストア作業を行います。

リストアするサーバでグループリソースのディスクリソースが活性化されている必要があります。

4. タイムアウト一時調整コマンドで調整したタイムアウト倍率を元に戻します。

```
# clptoratio -i
```

---

**関連情報:** タイムアウト一時調整コマンドの詳細については、『リファレンスガイド』の「第 3 章 CLUSTERPRO コマンドリファレンス」を参照してください。

---

## CLUSTERPRO 停止状態でリストア

1. クラスタの状態を正常状態にします。
2. CLUSTERPRO デーモンを停止します。

```
# clpcl -t -a
```

3. リストアする共有ディスク上のファイルシステムを手動で mount し、リストア作業を行います。また、リストア作業完了後、必ずファイルシステムを umount してください。
4. CLUSTERPRO デーモンを起動します。

```
# clpcl -s -a
```

---

**関連情報:** クラスタ操作コマンドの詳細については、『リファレンスガイド』の「第 3 章 CLUSTERPRO コマンドリファレンス」を参照してください。

---



# 第9章 運用開始前の準備を行う

本章では、クラスタシステムの運用開始前に必要な事項について説明します。業務シミュレーションやバックアップ/リストア、および障害発生時のログ収集方法などについて説明します。

本章で説明する項目は以下のとおりです。

- ・ 基本的な運用、操作手順を理解する ..... 124
- ・ CLUSTERPRO を一時停止する ..... 127
- ・ ログ収集手順を確認する ..... 128

## 基本的な運用、操作手順を理解する

クラスタシステムの基本的な運用手順について説明します。運用開始前に、これらを実際にを行い、クラスタシステムが正しく動作するかを確認するとともに、正しい手順で操作ができるようにしておいてください。

クラスタ起動、クラスタシャットダウン、サーバシャットダウンに関する手順を説明します。

### クラスタを起動する

以下の手順に従って、クラスタを起動してください。

1. 共有ディスクを使用している場合は、ディスクの電源を投入します。
2. クラスタを構成している全てのサーバの電源を投入します。

クラスタが起動します。

---

**注:** クラスタ内の全てのサーバの電源投入は、Builder の [クラスタプロパティ]-[タイムアウト] タブで設定する [同期待ち時間] 内に行ってください。この時間内にサーバの起動が確認されない場合には、フェイルオーバが発生するため注意してください。

**注:** 共有ディスクは、電源投入後数分間の時間をかけて初期化処理を行います。初期化処理中にサーバが起動すると、共有ディスクを認識できません。共有ディスクの初期化完了後、サーバが起動するように設定してください。

---

## クラスタシャットダウン、サーバシャットダウンを実行する

クラスタのシャットダウンやサーバのシャットダウンは、CLUSTERPRO コマンドまたは WebManager を使用して行ってください。

### クラスタ全体をシャットダウンするには

[clpstdn] コマンド、または WebManager からクラスタシャットダウンを実行することでクラスタをシャットダウンすることができます。クラスタシャットダウンにより、クラスタ内の全サーバをクラスタとして正常に終了させることができます。

---

**関連情報:** [clpstdn] コマンドの詳細および WebManager の機能詳細については『リファレンスガイド』を参照してください。

---

### サーバ単体をシャットダウンするには

[clpdown] コマンド、または WebManager からサーバシャットダウンを実行することでサーバをシャットダウンすることができます。

サーバをシャットダウンするとフェイルオーバが発生します。

ハードウェア保守時など、故意に待機系サーバに代替運転をさせたい場合などにサーバをシャットダウンさせます。

---

**関連情報:** [clpdown] コマンドの詳細および WebManager の機能詳細については『リファレンスガイド』を参照してください。

---

## クラスタサスペンド、クラスタリジュームを実行する

クラスタ構成情報の更新、CLUSTERPRO のアップデートなどを行いたい場合に、業務を継続したまま、CLUSTERPRO デーモンを停止させることができます。この状態をサスペンドといいます。サスペンド状態から通常の業務状態に戻ることをリジュームといいます。

サスペンド・リジュームはクラスタ内の全てのサーバに対して処理を要求します。サスペンドは、クラスタ内の全サーバの CLUSTERPRO デーモンが起動した状態で実行してください。

クラスタのサスペンドやリジュームは、CLUSTERPRO コマンドまたは WebManager を使用して行ってください。

サスペンド状態では、活性していたリソースはそのまま活性した状態で CLUSTERPRO デーモンが停止するため以下の機能が停止します。

- 全てのハートビートリソースが停止します。
- 全てのモニタリソースが停止します。
- グループまたはグループリソースの操作ができなくなります。(起動、停止、移動)
- WebManager および clpstat コマンドでのクラスタ状態の表示または操作ができなくなります。
- 以下のコマンドが使用不可となります。
  - clpstat
  - clpcl の -resume 以外のオプション
  - clpdown
  - clpstdn
  - clpgrp
  - clporatio
  - clpmonctrl (-c, -v オプションを除く)
  - clprsc

### クラスタをサスペンドするには

clpcl コマンド、または WebManager からクラスタサスペンドを実行することでクラスタをサスペンドすることができます。

---

**関連情報:** clpcl コマンドの詳細および WebManager の機能詳細については『リファレンスガイド』を参照してください。

---

### クラスタをリジュームするには

clpcl コマンド、または WebManager からクラスタリジュームを実行することでクラスタをリジュームすることができます。

---

**関連情報:** clpcl コマンドの詳細および WebManager の機能詳細については『リファレンスガイド』を参照してください。

---

# CLUSTERPRO を一時停止する

CLUSTERPRO の動作を停止する方法としては、CLUSTERPRO デーモンを停止する方法と、CLUSTERPRO デーモンを無効化する方法の 2 つがあります。

## CLUSTERPRO デーモンの停止

OS をシャットダウンしないで CLUSTERPRO デーモンだけを停止する場合、[clpcl] コマンドを使用します。

---

**関連情報:** [clpcl] コマンドの詳細については『リファレンスガイド』を参照してください。

---

## CLUSTERPRO デーモンの無効化

OS 起動時に CLUSTERPRO デーモンが起動しないようにするには、[svcadm] コマンドで CLUSTERPRO デーモンを無効化できます。CLUSTERPRO デーモンを無効化するためには、CLUSTERPRO WebManager も無効化する必要があります。

CLUSTERPRO デーモンの無効化は以下の手順で行ってください。

1. デーモンを無効化するサーバ上で、`svcadm disable name` を実行して以下の順序でサービスを無効にします。
  - `clusterpro_alertsync`
  - `clusterpro_webmgr`
  - `clusterpro`
2. [reboot] コマンド等を使用して再起動します。

## 無効化した CLUSTERPRO デーモンを有効にする

無効化した CLUSTERPRO デーモンを再び有効化する時は以下の手順で行ってください。

1. デーモンを無効化したサーバ上で、[svcadm] コマンドを使用して以下の順序でサービスを有効にします。

以下のコマンドを実行してサービスを有効にします。


```
svcadm enable name
  • clusterpro
  • clusterpro_webmgr
  • clusterpro_alertsync
```

## ログ収集手順を確認する


以下に WebManager を使用してログを収集する方法について説明します。

### WebManager を使用してログを収集するには

1. WebManager を起動します。
2. [ツール]メニューの[クラスタログ収集]、またはツールバーの[]をクリックします。クラスタログ収集ダイアログボックスが表示されます。




3. クラスタログを収集したいサーバのチェックボックスを選択し、収集するログのパターンを選びます。  
パターンの詳細を見るには、[情報]を、設定を既定値に戻すには、[デフォルト]をクリックします。
4. [OK]をクリックします。クラスタログ収集が開始されクラスタログ収集進捗ダイアログボックスが表示されます。



クラスタログ収集進捗に進捗状況が表示されます。最新の状態に更新するには[更新]をクリックします。

5. クラスタログ収集が完了すると、ブラウザのダウンロード保存ダイアログボックスが表示されるので、保存場所を指定しログをダウンロードします。



(\* Internet Explorer 7.0 の場合)

**注:** この状態のまま 10 分以上経つと、正常にダウンロードできないことがあります。

**注:** クラスタログ収集中に、他のモーダルダイアログボックスを表示していると、クラスタログ収集のファイル保存ダイアログボックスが表示されません。クラスタログ収集のファイル保存ダイアログボックスを表示するには、他のモーダルダイアログボックスを終了してください。



# 第 10 章 CLUSTERPRO をアンインストール/再インストールする

本章では、CLUSTERPRO をアンインストール/再インストールする手順について説明します。

本章で説明する項目は以下のとおりです。

- アンインストール手順 ..... 132
- 再インストール手順 ..... 134

## アンインストール手順

### CLUSTERPRO Server のアンインストール

---

**注:** CLUSTERPRO Server のアンインストールは、必ず root 権限を持つユーザで実行してください。アンインストール前に構成情報の採取を推奨します。詳細は『リファレンスガイド』の「第 3 章 CLUSTERPRO コマンドリファレンス」を参照してください。

---

以下の手順に従って、CLUSTERPRO Server をアンインストールします。

1. SNMP 連携機能を利用している場合は、CLUSTERPRO Server アンインストール前に連携を解除する必要があります。設定解除手順に関しては、「SNMP 連携機能の設定を解除するには」を参照してください。
2. `svcadm disable name` を実行して、以下の順序でサービスを無効にします。
  - `clusterpro_alertsync`
  - `clusterpro_webmgr`
  - `clusterpro`
  - `clusterpro_trn`
  - `clusterpro_evt`
3. `pkgfrm NECclusterpro` を実行します。
4. [reboot]コマンド等を使用して再起動します。

### オフライン版 CLUSTERPRO Builder のアンインストール

#### Windows の場合

以下の手順に従って、CLUSTERPRO Builder をアンインストールします。

1. Web ブラウザをすべて終了します（タスクトレイから JavaVM のアイコンが消えるのを確認してください）。
2. エクスプローラで、CLUSTERPRO Builder をインストールしたフォルダを削除します。

## SNMP 連携機能の設定を解除するには

CLUSTERPRO Server をアンインストールする際は、必ず SNMP 連携機能の設定解除も行ってください。

以下の手順に従い、設定解除してください。

---

**注:** root ユーザで設定解除してください。

---

1. snmpd デーモンを停止します。

```
svcadm disable -t sma
```

2. snmpd デーモンの 構成ファイルから SNMP 連携機能の登録を解除します。  
テキストエディタで以下の構成ファイルを開いてください。

```
/etc/sma/snmp/snmpd.conf
```

以下の行を削除してください。

```
dlmod clusterManagementMIB /opt/nec/clusterpro/lib/libclpmgtmib.so
```

---

**注:** snmpd デーモンで許可している MIB ビュー(snmpd.conf の view 定義) から、  
CLUSTERPRO の OID を削除してください。

---

CLUSTERPRO の OID は、「1.3.6.1.4.1.119.2.3.207」です。

---

3. snmpd デーモンを起動します。

```
svcadm enable -t sma
```

## 再インストール手順

### CLUSTERPRO Server の再インストール

CLUSTERPRO Server を再インストールする場合、Builder で作成した構成情報(構成変更を行った場合は最新の構成情報)が必要です。

Builder で作成した構成情報(構成変更を行った場合は最新の構成情報)がない場合は、[clpcfctrl] コマンドでバックアップを作成できます。詳細は『リファレンスガイド』の「第 3 章 CLUSTERPRO コマンドリファレンス」を参照してください。

#### クラスタ全体を再インストールする場合

以下の手順に従って、CLUSTERPRO Server を再インストールします。

1. CLUSTERPRO Server をアンインストールします。  
詳細は、132 ページの「CLUSTERPRO Server のアンインストール」を参照してください。
2. CLUSTERPRO Server をインストールしてクラスタを再生成します。  
詳細は53 ページの「CLUSTERPRO Server のセットアップ」を参照してください。

#### クラスタ内的一部のサーバのみ再インストールする場合

以下の手順に従って、CLUSTERPRO Server を再インストールします。

1. CLUSTERPRO Server をアンインストールします。  
詳細は132 ページの「CLUSTERPRO Server のアンインストール」を参照してください。
2. CLUSTERPRO Server のパッケージをインストールします。  
詳細は54 ページの「CLUSTERPRO パッケージをインストールするには」を参照してください。

---

**注:** CLUSTERPRO Server を再インストールしたサーバはインストール後、再起動しておく必要があります。

---

3. CLUSTERPRO Server を再インストールしなかったサーバから再インストールしたサーバに構成情報を配信します。  
クラスタ内の再インストールしなかったサーバのいずれか 1 台に root でログインします。  
以下のコマンドを実行します。

```
clpcfctrl --push -h <再インストールしたサーバのホスト名>
または
clpcfctrl --push -h <再インストールしたサーバの IP アドレス>
```

配信が正常に終了した場合、以下のメッセージが表示されます。

```
Command succeeded. (code:0)
```

---

**注:** clpcfctrl 実行時のトラブルシューティングについては『リファレンスガイド』を参照してください。

---

4. 再インストールするサーバでノードライセンスのオプションを使用する場合には、ライセンスを登録します。  
再インストールするサーバでノードライセンスのオプションを使用しない場合には、この手順は不要です。  
詳細は66 ページの「ノードライセンスの登録」を参照してください。
5. 再インストールを行ったサーバを再起動します。



# 付録 A ラブルシューティング

## CLUSTERPRO Server のインストール時

	エラーメッセージ	原因	対処
1	pkgrm: ERROR: You must be "root" for pkgrm to execute properly.	root権限を持つユーザではありません。	root権限を持つユーザで実行してください。

## CLUSTERPRO Server のアンインストール時

	エラーメッセージ	原因	対処法
1	pkgrm: ERROR: You must be "root" for pkgrm to execute properly.	root権限を持つユーザではありません。	root権限を持つユーザで実行してください。
2	error: CLUSTERPRO is running	CLUSTERPROが起動しています。	svcadmでサービスを無効にして再度アンインストールを実行してください。

## ライセンス関連のトラブルシューティング

動作及びメッセージ	原因	対処
コマンド実行後、以下のメッセージがコンソールに出力された。 「Log in as root.」	一般ユーザでコマンドを実行しています。	root でログインするか、su - で root に変更後、再度実行してください。
ライセンス登録でコマンド実行後、以下のメッセージがコンソールに出力された。 「Command succeeded. But the license was not applied to all the servers in the cluster because there are one or more servers that are not started up.」	CLUSTERPROのデータ転送サービスの未起動又は、クラスタ構成情報の未配信の可能性があります。	全サーバでのトランザクションサーバ起動、クラスタ構成情報の配信がされているか、再度確認してください。もし、どちらかが未完了であれば、完了後、再度ライセンスの登録を行ってください。
Builder で作成したクラスタ構成情報を全サーバに配信後、クラスタシャットダウンリブートを行うと、WebManager のアラートビューに以下のメッセージが表示され、クラスタが停止した。 「The license is not registered. (%1)」	ライセンスを登録せずにクラスタシャットダウンリブートを実行したためです。	クラスタ内のどれか 1台のサーバからライセンス登録を実行してください。
%1:製品 ID  Builder で作成したクラスタ構成情報を全サーバに配信後、クラスタシャットダウンリブートを行うと、WebManager のアラートビューに以下のメッセージが表示されていたが、クラスタは、正常に動作している。 「The license is insufficient. The number of insufficient is %1. (%2)」	ライセンスが不足しています。	販売元からライセンスを入手し、ライセンスを登録してください。
%1:ライセンス不足数 %2:製品 ID  試用版ライセンスでクラスタ運用中に以下のメッセージが出力され、クラスタが停止した。 「The license of trial expired by %1. (%2)」	ライセンスの有効期間を超えていました。	販売元へ試用版ライセンスの延長を申請するか、製品版ライセンスを入手し、ライセンスを登録してください。
%1:試用終了日 %2:製品 ID		

# 付録 B 用語集

あ

インタコネクト	クラスタサーバ間の通信パス (関連) プライベート LAN、パブリック LAN
---------	--

か

仮想IPアドレス	遠隔地クラスタを構築する場合に使用するリソース (IPアドレス)
----------	-------------------------------------

管理クライアント	WebManager が起動されているマシン
----------	------------------------

起動属性	クラスタ起動時、自動的にフェイルオーバグループを起動するか、手動で起動するかを決定するフェイルオーバグループの属性 管理クライアントより設定が可能
------	--

共有ディスク	複数サーバよりアクセス可能なディスク
--------	--------------------

共有ディスク型クラスタ	共有ディスクを使用するクラスタシステム
-------------	---------------------

切替パーティション	複数のコンピュータに接続され、切り替えながら使用可能なディスクパーティション (関連)ディスクハートビート用パーティション
-----------	--

クラスタシステム	複数のコンピュータを LAN などでつないで、1 つのシステムのように振る舞わせるシステム形態
----------	---

クラスタシャットダウン	クラスタシステム全体（クラスタを構成する全サーバ）をシャットダウンさせること
-------------	--

現用系	ある 1 つの業務セットについて、業務が動作しているサーバ (関連) 待機系
-----	---

さ

セカンダリ（サーバ）	通常運用時、フェイルオーバグループがフェイルオーバする先のサーバ (関連) プライマリ サーバ
------------	--

た

<b>待機系</b>	現用系ではない方のサーバ (関連) 現用系
<b>ディスクハートビート用パーティション</b>	共有ディスク型クラスタで、ハートビート通信に使用するためのパーティション
<b>データパーティション</b>	共有ディスクの切替パーティションのように使用することが可能なローカルディスク

## な

<b>ネットワークパーティション</b>	全てのハートビートが途切れてしまうこと (関連) インタコネクト、ハートビート
<b>ノード</b>	クラスタシステムでは、クラスタを構成するサーバを指す。ネットワーク用語では、データを他の機器に経由することのできる、コンピュータやルータなどの機器を指す。

## は

<b>ハートビート</b>	サーバの監視のために、サーバ間で定期的にお互いに通信を行うこと (関連) インタコネクト、ネットワークパーティション
<b>パブリック LAN</b>	サーバ/クライアント間通信パスのこと (関連) インタコネクト、プライベート LAN
<b>フェイルオーバ</b>	障害検出により待機系が、現用系上の業務アプリケーションを引き継ぐこと
<b>フェイルバック</b>	あるサーバで起動していた業務アプリケーションがフェイルオーバにより他のサーバに引き継がれた後、業務アプリケーションを起動していたサーバに再び業務を戻すこと
<b>フェイルオーバグループ</b>	業務を実行するのに必要なクラスタリソース、属性の集合
<b>フェイルオーバグループの移動</b>	ユーザが意図的に業務アプリケーションを現用系から待機系に移動させること
<b>フェイルオーバポリシー</b>	フェイルオーバ可能なサーバリストとその中のフェイルオーバ優先順位を持つ属性
<b>プライベート LAN</b>	クラスタを構成するサーバのみが接続された LAN (関連) インタコネクト、パブリック LAN
<b>プライマリ (サーバ)</b>	フェイルオーバグループでの基準で主となるサーバ (関連) セカンダリ (サーバ)
	CLUSTERPRO X 3.3 for Solaris インストール & 設定ガイド

---

**フローティング IP アドレス** フェイルオーバが発生したとき、クライアントのアプリケーションが接続先サーバの切り替えを意識することなく使用できる IP アドレス  
クラスタサーバが所属する LAN と同一のネットワーク アドレス内で、他に使用されていないホスト アドレスを割り当てる

## ま

**マスタサーバ** Builder の [サーバ共通のプロパティ]-[マスタサーバ] で先頭に表示されているサーバ



# 付録 C

# 索引

## B

Builder のアンインストール, 132

## C

CLUSTERPRO, 15, 17

CLUSTERPRO Server のセットアップ, 53

CLUSTERPRO デーモン, 127

CLUSTERPRO モジュール別の動作環境の確認, 15, 23

CLUSTERPRO 本体 パッケージ のインストール, 54, 134

CLUSTERPRO 本体のアンインストール, 132

CLUSTERPRO 本体の再インストール, 134

CPU ライセンスの登録, 58

## J

Java 実行環境の設定, 74

## O

OS 起動時間の調整, 30

## S

SNMP 連携機能の設定を解除するには, 133

SNMP 連携機能を設定するには, 56

## V

VMノードライセンスの登録, 62

## W

WebManager, 73

WebManager の起動, 71, 73, 74

WebManagerの再起動, 104

## あ

アップロード, 104, 106

アンインストール, 131, 132

## い

一時停止, 123, 127

インストール, 54, 134

インストールからクラスタ生成までの流れ, 52

## う

運用形態, 35, 37

## お

オフライン版CLUSTERPRO Builderのインストール, 54

## か

片方向スタンバイクラスタのフェイルオーバ, 38

## き

共有ディスク方式, 19

## く

クラスタ環境のサンプル, 75

クラスタ構成情報のアップロード, 109

クラスタ構成情報の作成, 71, 72, 78

クラスタ構成情報のバックアップ, 109

クラスタ構成情報の反映, 103

クラスタ構成情報の変更, 99, 100, 101, 102

クラスタ構成情報の保存, 71, 91

クラスタ構成の設計, 35, 43

クラスタサスペンド, 126

クラスタシステムの設計, 36

クラスタシャットダウン, 125

クラスタシャットダウン・再起動, 108

クラスタの起動, 124

クラスタの作成, 80

クラスタの生成, 92

クラスタの追加, 78, 80

クラスタの動作確認, 94, 96

クラスタリリューム, 126

グループの追加, 85

グループリソース, 35, 44

グループリソースの追加, 86

## こ

コマンド ラインからの対話形式でのライセンス登録, 68

コマンドラインからの対話形式でのライセンス登録, 58, 60, 62, 64

## さ

サーバシャットダウン, 125

サーバの時刻の同期, 33

サーバの追加, 82

再インストール, 131, 134

再起動, 105, 108  
サスPEND・リJUEUM, 104, 107  
サポートしているブラウザ, 74

の

ノードライセンスの登録, 66

し

システム構成例, 15, 19  
シャットダウン, 105, 108

せ

設定値の確認, 71, 75

そ

双方向スタンバイクラスタフェイルオーバ, 39  
ソフトウェア構成, 18

ち

注意事項, 40

て

停止・再開, 105, 106, 107  
ディスクリソース用の共有ディスクを設定する, 28

と

動作確認, 94, 96  
動作確認テスト, 113, 114  
動作環境, 15, 23, 25  
トラブルシューティング, 137

に

二重化するアプリケーション, 35, 40

ね

ネットワーク構成, 82  
ネットワーク設定の確認, 31  
ネットワークパーティション解決処理を設定する, 83  
ネットワークパーティション解決リソース, 35, 47

は

ハードウェア構成, 15, 26  
ハードウェア構成後の設定, 27  
ハードウェア構成例, 24  
ハートビートリソース, 35, 46  
バックアップ, 113, 118

ふ

ファイアウォールの設定の確認, 32  
ファイルシステム, 119  
ファイルシステムへ保存, 91  
フェイルオーバ, 38, 39  
ブラウザ, 74

む

無効化, 127

も

モニタリソース, 35, 45  
モニタリソース異常時の回復動作を抑制, 90  
モニタリソースの追加, 88

ら

ライセンスの登録, 58  
ライセンスファイル指定でのライセンス登録, 58, 59,  
62, 63, 66, 67

り

リストア, 113, 119

る

ルート ファイル システムの確認, 31

ろ

ログ収集, 123, 128