

Veritas NetBackup™ セキュリティおよび暗号化ガイド

UNIX、Windows および Linux

リリース 8.1

Veritas NetBackup™ セキュリティおよび暗号化ガイド

法的通知と登録商標

Copyright © 2017 Veritas Technologies LLC. All rights reserved.

Veritas、Veritas ロゴ、NetBackup は Veritas Technologies LLC または同社の米国とその他の国における関連会社の商標または登録商標です。その他の会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

この製品には、ベリタスがサードパーティ（「サードパーティプログラム」）の所有物であることを示す必要があるサードパーティソフトウェアが含まれている場合があります。サードパーティプログラムの一部は、オープンソースまたはフリーソフトウェアライセンスで提供されます。本ソフトウェアに含まれる本使用許諾契約は、オープンソースまたはフリーソフトウェアライセンスでお客様が有する権利または義務を変更しないものとします。このベリタス製品に付属するサードパーティの法的通知文書は次の場所です。

<https://www.veritas.com/about/legal/license-agreements>

本書に記載されている製品は、その使用、コピー、頒布、逆コンパイルおよびリバースエンジニアリングを制限するライセンスに基づいて頒布されます。Veritas Technologies LLC からの書面による許可なく本書を複製することはできません。

本書は、現状のままで提供されるものであり、その商品性、特定目的への適合性、または不侵害の暗黙的な保証を含む、明示的あるいは暗黙的な条件、表明、および保証はすべて免責されるものとします。ただし、これらの免責が法的に無効であるとされる場合を除きます。Veritas Technologies LLC は、本書の提供、内容の実施、また本書の利用によって偶発的あるいは必然的に生じる損害については責任を負わないものとします。本書に記載の情報は、予告なく変更される場合があります。

ライセンス対象ソフトウェアおよび資料は、FAR 12.212 の規定によって商業用コンピュータソフトウェアと見なされ、場合に応じて、FAR 52.227-19「Commercial Computer Software - Restricted Rights」、DFARS 227.7202、「Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation」、その後継規制の規定により制限された権利の対象となります。業務用またはホスト対象サービスとしてベリタスによって提供されている場合でも同様です。米国政府によるライセンス対象ソフトウェアおよび資料の使用、修正、複製のリリース、実演、表示または開示は、本使用許諾契約の条項に従ってのみ行われるものとします。

Veritas Technologies LLC
500 E Middlefield Road
Mountain View, CA 94043

<http://www.veritas.com>

テクニカルサポート

テクニカルサポートは世界中にサポートセンターを設けています。すべてのサポートサービスは、お客様のサポート契約およびその時点でのエンタープライズテクニカルサポートポリシーに従って提供されます。サポートサービスとテクニカルサポートへの問い合わせ方法については、次の弊社の Web サイトにアクセスしてください。

https://www.veritas.com/support/ja_JP.html

次の URL でベリタスアカウントの情報を管理できます。

<https://my.veritas.com>

既存のサポート契約に関する質問については、次に示す地域のサポート契約管理チームに電子メールでお問い合わせください。

世界全域 (日本を除く)

CustomerCare@veritas.com

Japan (日本)

CustomerCare_Japan@veritas.com

マニュアル

マニュアルの最新バージョンがあることを確認してください。各マニュアルには、2 ページに最終更新日付が記載されています。最新のマニュアルは、次のベリタス Web サイトで入手できます。

<https://sort.veritas.com/documents>

マニュアルに対するご意見

お客様のご意見は弊社の財産です。改善点のご指摘やマニュアルの誤謬脱漏などの報告をお願いします。その際には、マニュアルのタイトル、バージョン、章タイトル、セクションタイトルも合わせてご報告ください。ご意見は次のアドレスに送信してください。

NB.docs@veritas.com

次のベリタスコミュニティサイトでマニュアルの情報を参照したり、質問することもできます。

<http://www.veritas.com/community/ja>

ベリタスの Service and Operations Readiness Tools (SORT) の表示

ベリタスの Service and Operations Readiness Tools (SORT) は、時間がかかる管理タスクを自動化および簡素化するための情報とツールを提供する Web サイトです。製品によって異なりますが、SORT はインストールとアップグレードの準備、データセンターにおけるリスクの識別、および運用効率の向上を支援します。SORT がお客様の製品に提供できるサービスとツールについては、次のデータシートを参照してください。

https://sort.veritas.com/data/support/SORT_Data_Sheet.pdf

目次

第 1 章	NetBackup セキュリティの強化	14
	NetBackup セキュリティおよび暗号化について	15
	NetBackup セキュリティの実装レベル	15
	世界レベルのセキュリティ	16
	企業レベルのセキュリティ	17
	データセンターレベルのセキュリティの概要	19
	NetBackup アクセス制御 (NBAC)	19
	世界レベル、企業レベルおよびデータセンターレベルの統合	24
	NetBackup セキュリティの実装形式	25
	オペレーティングシステムのセキュリティ	27
	NetBackup セキュリティの脆弱性	27
	NetBackup の標準セキュリティ	28
	Media Server Encryption Option (MSEO) セキュリティ	29
	クライアント側の暗号化セキュリティ	30
	マスター、メディアサーバーおよび GUI のセキュリティ上の NBAC	32
	すべてに NBAC を使用したセキュリティ	34
	すべての NetBackup セキュリティ	35
第 2 章	セキュリティの配置モデル	37
	ワークグループ	38
	単一のデータセンター	38
	複数のデータセンター	38
	NetBackup を使用するワークグループ	39
	標準の NetBackup を使用する単一のデータセンター	42
	MSEO (Media Server Encryption Option) を使用する単一のデータセンター	45
	クライアント側の暗号化を使用する単一のデータセンター	48
	マスターサーバーとメディアサーバーで NBAC を使用する単一のデータセンター	50
	すべてに NBAC を使用する単一のデータセンター	54
	すべてのセキュリティが実装された単一のデータセンター	58
	標準的な NetBackup を使用する複数のデータセンター	62
	MSEO (Media Server Encryption Option) を使用する複数のデータセンター	66
	クライアント側の暗号化を使用する複数のデータセンター	72

マスターサーバーとメディアサーバーで NBAC を使用する複数のデータセンター	77
すべてに NBAC を使用する複数のデータセンター	83
すべての NetBackup セキュリティを使用する複数のデータセンター	88

第 3 章

ポートセキュリティ	95
NetBackup TCP/IP ポートについて	95
NetBackup のデーモン、ポート、通信について	97
NetBackup の標準ポート	97
NetBackup マスターサーバーの外部接続ポート	98
NetBackup メディアサーバーの外部接続ポート	99
NetBackup 企業メディア管理 (EMM)サーバーの送信ポート	100
クライアントの外部接続ポート	101
Java サーバーの発信ポート	101
Java コンソールの発信ポート	101
MSDP ポートの使用について	102
Cloud ポートの使用について	102
NetBackup と相互運用する製品のためのポートの追加情報	103
ポートの構成について	107
ランダムなポートの割り当ての有効化または無効化	107
構成ファイルのポート情報の編集	108
クライアント接続オプションの更新	109
vm.conf ファイルの Media Manager ポート設定の更新	109
NDMP バックアップのポート要件	110
サードパーティの製品とともに NetBackup を使う場合の既知のファイアウォールの問題	111

第 4 章

NetBackup 操作の監査	112
NetBackup の監査について	112
現在の監査設定の表示	115
NetBackup マスターサーバーでの監査の構成	116
監査レポートのユーザーの ID	118
拡張監査について	119
拡張監査の有効化	120
拡張監査の設定	121
拡張監査でのメディアサーバーへの接続	121
NetBackup ドメイン間でのサーバー変更	121
サーバーの変更を NBAC または拡張監査と一緒に使った場合の設定要件	123
拡張監査の無効化	124
ホストプロパティの変更の監査	124
監査記録の保持とバックアップ	125

	監査レポートの表示	125
	-reason または -r option コマンドラインの使用	130
	nbaudit ログの動作	131
	監査エラーの監査アラート通知	132
第 5 章	アクセス制御のセキュリティ	134
	NetBackup のアクセス制御について	134
	ユーザー管理	141
	ユーザー認証	142
	Java インターフェース認証でのアクセス制御と拡張監査の影響	142
第 6 章	NetBackup アクセス制御セキュリティ (NBAC)	144
	NetBackup アクセス制御 (NBAC) の使用について	145
	NetBackup のアクセス管理	147
	NBAC (NetBackup アクセス制御) 構成について	148
	NetBackup アクセス制御 (NBAC) の構成	148
	NBAC の構成の概要	149
	スタンドアロンのマスターサーバーでの NetBackup アクセス制御 (NBAC) の構成	150
	クラスタでの高可用性の NetBackup マスターサーバーのインストール	151
	クラスタ化されたマスターサーバーでの NetBackup アクセス制御 (NBAC) の構成	151
	メディアサーバーでの NetBackup アクセス制御 (NBAC) の構成	152
	クライアントでのアクセス制御のインストールおよび構成	154
	NetBackup ホットカタログバックアップへの認証データベースおよび 認可データベースの追加について	156
	NBAC の構成コマンドの概略	156
	NetBackup 管理インフラストラクチャと setuptrust コマンドの統合	160
	setuptrust コマンドの使用	161
	マスターおよびメディアサーバーの [アクセス制御 (Access Control)] ホス トプロパティの構成	161
	[認証ドメイン (Authentication Domain)] タブ	163
	[認可サービス (Authorization Service)] タブ	165
	[ネットワーク属性 (Network Attributes)] タブ	166
	クライアントの [アクセス制御 (Access Control)] ホストプロパティダイアログ ボックス	166
	クライアントの [認証ドメイン (Authentication Domain)] タブ	167
	クライアントの [ネットワーク属性 (Network Attributes)] タブ	168
	アクセス管理のトラブルシューティング	169

NBAC の問題のトラブルシューティング	170
NetBackup Authentication and Authorization の構成とトラブルシュー ティング	171
Windows での検証項目	177
UNIX での検証項目	186
UNIX マスターサーバーが存在する複合環境での検証項目	194
Windows マスターサーバーが存在する複合環境での検証項目	199
nbac_cron ユーティリティについて	205
nbac_cron ユーティリティの使用	206
アクセス管理ユーティリティの使用	208
NetBackup ヘアアクセス可能なユーザーの決定について	209
個々のユーザー	209
ユーザーグループ	210
NetBackup のデフォルトユーザーグループ	212
ユーザーグループの構成	213
ユーザーグループおよびユーザーの定義について	215
NetBackup ユーザーグループの特定のユーザー権限の表示	220
権限の付与	221
認可オブジェクト	222
メディアの認可オブジェクトの権限	223
ポリシーの認可オブジェクトの権限	223
ドライブの認可オブジェクトの権限	224
レポートの認可オブジェクトの権限	224
NBU_Catalog の認可オブジェクトの権限	225
ロボットの認可オブジェクトの権限	225
ストレージユニットの認可オブジェクトの権限	226
ディスクプールの認可オブジェクトの権限	226
バックアップおよびリストアの認可オブジェクトの権限	227
ジョブの認可オブジェクトの権限	228
サービスの認可オブジェクトの権限	228
ホストプロパティの認可オブジェクトの権限	229
ライセンスの認可オブジェクトの権限	229
ボリュームグループの認可オブジェクトの権限	230
ボリュームプールの認可オブジェクトの権限	230
デバイスホストの認可オブジェクトの権限	231
セキュリティの認可オブジェクトの権限	231
ファットサーバーの認可オブジェクトの権限	232
ファットクライアントの認可オブジェクトの権限	232
Vault の認可オブジェクトの権限	233
サーバーグループの認可オブジェクトの権限	233
キー管理システム (kms) グループの認可オブジェクトの権限	233
NetBackup アクセス制御 (NBAC) のアップグレード	234

NetBackup の古いバージョンがリモートコンピュータにインストールされているルートブローカーを使っている場合の NetBackup のアップグレード	235
---	-----

第 7 章

NetBackup のセキュリティ管理	240
---------------------------	-----

NetBackup のセキュリティ証明書の概要	241
NetBackup での安全な通信について	241
セキュリティ管理ユーティリティについて	242
ログイン処理について	245
監査イベントについて	246
監査イベントの表示	246
[監査イベント (Audit Events)] タブ	246
監査イベントの詳細の表示	248
監査イベントの[詳細 (Details)] ダイアログボックス	248
監査イベントの状態の表示	249
[アクセス履歴 (Access History)] タブの監査に関連する問題のトラブルシューティング	250
ホスト管理について	251
[ホスト (Hosts)] タブ	251
ホスト ID からホスト名へのマッピングの追加	252
[ホストマッピングを追加または削除 (Add or Remove Host Mappings)] ダイアログボックス	254
ホスト ID からホスト名へのマッピングの削除	255
[承認待ちのマッピング (Mappings for Approval)] タブ	256
自動検出されたマッピングの表示	257
[マッピングの詳細 (Mapping Details)] ダイアログボックス	257
ホスト ID からホスト名へのマッピングの承認	258
ホスト ID からホスト名へのマッピングの拒否	259
共有マッピングとクラスタマッピングの追加	260
[共有マッピングとクラスタマッピングの追加 (Add Shared or Cluster Mappings)] ダイアログボックス	261
NetBackup ホスト属性のリセット	262
ホストのコメントの追加または削除	264
グローバルセキュリティ設定について	264
安全な通信の設定について	264
安全でない通信の無効化	266
8.0 以前のホストとの安全でない通信について	266
複数の NetBackup ドメインの 8.0 以前のホストとの通信について	267
ホスト ID をホスト名と IP アドレスに自動的にマッピングする	268
ディザスタリカバリ設定について	268
ディザスタリカバリパッケージを暗号化するパスフレーズの設定	269

ディザスタリカバリパッケージ	271
ホスト名ベースの証明書について	272
ホスト名ベースの証明書の配備	272
ホスト ID ベースの証明書について	274
nbcertcmd コマンドオプションの Web ログインの要件	275
証明書管理ユーティリティを使ったホスト ID ベースの証明書の発行と 配備	276
証明書の配備のセキュリティレベルについて	279
ホスト ID ベースの証明書の自動配備	281
ホスト ID ベースの証明書の配備	282
証明書の有効期間に対するクロックスキューの意味	283
マスターサーバー (CA) との信頼の設定	284
証明書の配備の強制実行または上書き	288
マスター以外のホストで NetBackup を再インストールするときのホスト ID ベースの証明書の保持	289
マスターサーバーと接続されていないクライアントでの証明書の配備	289
ホスト ID ベースの証明書の有効期限と更新について	290
メディアサーバーおよびクライアントからの重要な証明書とキーの削除	290
仮想マシンのクローンを作成する前にホストからホスト ID ベースの証 明書情報を消去する	292
ホスト ID ベースの証明書の再発行について	293
ホスト ID ベースの証明書のトークン管理について	297
認証トークンの作成	297
認証トークンの削除	299
認証トークンの詳細の表示	300
期限切れの認証トークンとクリーンアップについて	300
ホスト ID ベースの証明書失効リストについて	301
NetBackup ホストの CRL の更新	302
ホスト ID ベースの証明書の無効化について	303
ホストとマスターサーバー間の信頼の削除	304
ホスト ID ベースの証明書の無効化	305
NetBackup ホストの証明書の状態の確認	307
証明書を無効化した NetBackup ホストのリストの取得	309
ホスト ID ベースの証明書の削除	309
クラスタ化された NetBackup セットアップでのセキュリティ証明書の配備	310
クラスタ化された NetBackup ホストでのホスト ID ベースの証明書の 配備について	311
クラスターノードでのホスト ID ベースの証明書の配備	312
クラスタ化された NetBackup セットアップでホスト ID ベースの証明書 を無効化する	313

再発行トークンを使用して、クラスタ化された NetBackup セットアップ でホスト ID ベースの証明書を配備する	314
クラスタ化された NetBackup セットアップの再発行トークンの作成	314
クラスタ化された NetBackup セットアップでホスト ID ベースの証明書 を更新する	315
クラスタ化された NetBackup セットアップで証明書の詳細を表示する	315
クラスタ化された NetBackup セットアップからの CA 証明書の削除	316
ディザスタリカバリインストール後にクラスタマスターサーバーで証明書 を生成する	316
非武装地帯にある NetBackup クライアントとマスターサーバーの間の HTTP トンネルを介した通信について	317

第 8 章

格納データの暗号化セキュリティ	321
格納データの暗号化に関する用語	321
格納データの暗号化に関する注意事項	322
暗号化セキュリティについて考慮する際の質問	323
暗号化オプションの比較	324
NetBackup クライアントの暗号化について	325
暗号化セキュリティのインストール前提条件	325
暗号化を使用したバックアップの実行について	326
NetBackup 標準暗号化を使用したリストア処理	328
NetBackup レガシー暗号化を使用したリストア処理	329
クライアントでの標準暗号化の構成	330
標準暗号化の構成オプションの管理	330
NetBackup 暗号化鍵ファイルの管理	331
サーバーからの標準暗号化の構成について	333
暗号化されたバックアップファイルの、異なるクライアントへのリストア	335
クライアントでの標準暗号化の直接的な構成について	336
ポリシーでの標準暗号化属性の設定	336
NetBackup サーバーからのクライアントの暗号化設定の変更	336
クライアントでのレガシー暗号化の構成	337
クライアントからのレガシー暗号化の構成について	337
サーバーからのレガシー暗号化の構成について	341
別のクライアントで作成されたレガシー暗号化が使用されたバックアッ プのリストア	344
ポリシーでのレガシー暗号化属性の設定について	345
サーバーからのクライアントのレガシー暗号化設定の変更	346

UNIX 版クライアントのレガシー鍵ファイルの追加によるセキュリティの 向上	346
メディアサーバーの暗号化	348

第 9 章

格納するデータのキーマネージメントサービス	350
FIPS (連邦情報処理標準)	350
FIPS 対応 KMS について	351
キーマネージメントサービス (Key Management Service: KMS) の概要	353
KMS の注意事項	353
KMS の操作原理	357
暗号化テープへの書き込みの概要	357
暗号化テープの読み取りの概要	358
KMS の用語	359
KMS のインストール	360
KMS の NBAC との使用	364
HA クラスタに使用する KMS のインストールについて	364
クラスタでの KMS サービスの有効化	365
KMS サービスの監視の有効化	365
KMS サービスの監視の無効化	365
監視対象リストからの KMS サービスの削除	366
KMS の構成	366
キーデータベースの作成	367
キーグループとキーレコードについて	368
キーレコードの状態の概要	370
KMS データベースファイルのバックアップについて	373
すべてのデータファイルのリストアによる KMS のリカバリについて	374
KMS データファイルのみのリストアによる KMS のリカバリ	374
データ暗号化キーの再生成による KMS のリカバリ	374
KMS データファイルのバックアップに関する問題	375
KMS データベースファイルのバックアップソリューション	376
キーレコードの作成	376
主要グループからのキーのリスト	376
KMS と連携するための NetBackup の構成	377
暗号化への KMS の使用について	381
KMS 暗号化イメージのインポートについて	381
暗号化テープバックアップの実行例	381
暗号化バックアップの確認例	382
KMS データベースの要素	383
空の KMS データベースの作成	383
KPK ID および HMK ID の重要性	384

HMK および KPK の定期的な更新について	384
KMS キーストアおよび管理者キーのバックアップ	384
コマンドラインインターフェース (CLI) コマンド	384
CLI の使用方法のヘルプ	386
新しいキーグループの作成	386
新しいキーの作成	386
キーグループの属性の変更	387
キーの属性の変更	388
キーグループの詳細の取得	388
キーの詳細の取得	389
キーグループの削除	390
キーの削除	390
キーのリカバリ	390
KMS データベースからのキーのエクスポートと KMS データベースへ のキーのインポートについて	391
ホストマスターキー (HMK) の変更	395
ホストマスターキー (HMK) ID の取得	395
キーの保護キー (KPK) ID の取得	395
キーの保護キー (KPK) の変更	395
キーストアの統計の取得	396
KMS データベースの静止	396
KMS データベースの静止解除	396
キーの作成オプション	397
KMS のトラブルシューティング	397
バックアップが暗号化されていない問題の解決方法	398
リストアが復号化されない問題の解決方法	398
トラブルシューティングの例 - active キーレコードが存在しない場合の バックアップ	399
トラブルシューティングの例 - 不適切なキーレコード状態でのリストア	401

第 10 章	キーと証明書の再生成	403
	キーと証明書の再生成について	403
	NetBackup 認証ブローカーのキーと証明書の再生成	404
	ホスト ID のキーと証明書の再生成	404
	Web サービスのキーと証明書の再生成	404
	nbcertservice のキーと証明書の再生成	405
	tomcat のキーと証明書の再生成	405
	JWT キーの再生成	406
	NetBackup ゲートウェイ証明書の再生成	406
	Web トラストストア証明書の再生成	406
	VMware vCenter プラグイン証明書の再生成	407

	OpsCenter 管理者コンソールのセッション証明書の再生成	407
	OpsCenter のキーと証明書の再生成	408
	NetBackup 暗号化キーファイルの再生成	408
第 11 章	NetBackup Web サービスアカウント	409
	NetBackup Web サービスアカウントについて	409
	Web サービスユーザーアカウントの変更	410
索引	412
索引	423

NetBackup セキュリティの強化

この章では以下の項目について説明しています。

- [NetBackup セキュリティおよび暗号化について](#)
- [NetBackup セキュリティの実装レベル](#)
- [世界レベルのセキュリティ](#)
- [企業レベルのセキュリティ](#)
- [データセンターレベルのセキュリティの概要](#)
- [NetBackup アクセス制御 \(NBAC\)](#)
- [世界レベル、企業レベルおよびデータセンターレベルの統合](#)
- [NetBackup セキュリティの実装形式](#)
- [オペレーティングシステムのセキュリティ](#)
- [NetBackup セキュリティの脆弱性](#)
- [NetBackup の標準セキュリティ](#)
- [Media Server Encryption Option \(MSEO\) セキュリティ](#)
- [クライアント側の暗号化セキュリティ](#)
- [マスター、メディアサーバーおよび GUI のセキュリティ上の NBAC](#)
- [すべてに NBAC を使用したセキュリティ](#)
- [すべての NetBackup セキュリティ](#)

NetBackup セキュリティおよび暗号化について

NetBackup のセキュリティと暗号化は NetBackup のマスターサーバー、メディアサーバー、接続クライアントですべての NetBackup 操作を保護します。また、サーバーとクライアントが動作しているオペレーティングシステムも保全されます。バックアップデータは暗号化処理と Vault 処理によって保護されます。ネットワークで送信される NetBackup データは安全な専用ネットワークポートによって保護されます。

NetBackup セキュリティおよび暗号化の各レベルと実装について、次のトピックで説明します。

- p.15 の「[NetBackup セキュリティの実装レベル](#)」を参照してください。
- p.19 の「[NetBackup アクセス制御 \(NBAC\)](#)」を参照してください。
- p.27 の「[オペレーティングシステムのセキュリティ](#)」を参照してください。
- p.28 の「[NetBackup の標準セキュリティ](#)」を参照してください。
- p.29 の「[Media Server Encryption Option \(MSEO\) セキュリティ](#)」を参照してください。
- p.30 の「[クライアント側の暗号化セキュリティ](#)」を参照してください。
- p.32 の「[マスター、メディアサーバーおよび GUI のセキュリティ上の NBAC](#)」を参照してください。
- p.34 の「[すべてに NBAC を使用したセキュリティ](#)」を参照してください。
- p.35 の「[すべての NetBackup セキュリティ](#)」を参照してください。

NetBackup セキュリティの実装レベル

NetBackup セキュリティの実装において、世界レベルは非常に広義な概念であり、エンタープライズレベルではより詳細化します。データセンターレベルではセキュリティは固有のものになります。

表 1-1 は NetBackup セキュリティレベルがどのように実装することができるか示します。

表 1-1 NetBackup セキュリティの実装レベル

セキュリティレベル	説明
世界レベル	Web サーバーアクセスと、発送されたり Vault に格納されたりする暗号化されたテープを指定します
企業レベル	内部ユーザーおよびセキュリティ管理者を指定します
データセンターレベル	NetBackup 操作を指定します

世界レベルのセキュリティ

世界レベルのセキュリティでは、外部ユーザーはファイアウォールで保護されている企業の Web サーバーにアクセスでき、暗号化されたテープを発送したりオフサイト Vault に格納したりできます。世界レベルのセキュリティは企業レベルおよびデータセンターのレベルを網羅します。

図 1-1 世界レベルのセキュリティのスコープ




表 1-2 世界レベルのセキュリティの種類

型	説明
世界レベルの外部ユーザー	外部ユーザーはファイアウォールで保護されている Web サーバーにアクセスできます。 NetBackup ポートへのアクセスは外部ファイアウォールによって遮断されるため、外部ユーザーはインターネットから NetBackup の機能にアクセスしたり、機能を使用したりすることはできません。
世界レベルのインターネット	相互に接続されたコンピュータネットワークの集まりで、銅線、ファイバー光ケーブル、および無線接続によってリンクされています。 HTTP ポートを使用してファイアウォールを通過することで、インターネットから企業の Web サーバーにアクセスできます。
世界レベルの WAN	WAN (ワイドエリアネットワーク) は、セキュリティの概要の図には表示されていません。 WAN は、地理的に分散している NetBackup のデータセンターをリンクするために使用される専用の高速接続です。
世界レベルのトランスポート	トランスポートトラックにより、暗号化されたクライアントテープがセキュリティ保護されたオフサイト Vault 施設に運ばれます。
世界レベルのオフサイト Vault	暗号化されたテープが現在のデータセンター以外の安全なストレージ機能で管理できることを示します。

企業レベルのセキュリティ

企業レベルのセキュリティは **NetBackup** セキュリティの実装のうちより目に見える部分を含んでいます。企業レベルには、内部ユーザー、セキュリティ管理者、データセンターレベルが含まれます。

図 1-2 企業レベルのセキュリティのスコープ

セキュリティの概要




表 1-3 企業レベルのセキュリティの種類

型	説明
内部ユーザー	データセンター内部からの NetBackup 機能へのアクセスおよび機能の使用を許可されるユーザーを示します。通常、内部ユーザーには、データベース管理者、バックアップ管理者、オペレータ、一般のシステムユーザーなどが混在しています。
セキュリティ管理者	データセンター内部から NetBackup セキュリティ機能に対してアクセスおよび管理を行う管理者権限が付与されているユーザーを示します。

データセンターレベルのセキュリティの概要

データセンターレベルのセキュリティは NetBackup セキュリティ機能の中心です。データセンターレベルのセキュリティは、ワークグループ、単一のデータセンター、または複数のデータセンターで構成される場合があります。

表 1-4 はデータセンターレベルのセキュリティ固有の展開モデルを説明します。

表 1-4 データセンターレベルのセキュリティのための展開モデル

型	説明
ワークグループ	完全に内部で NetBackup を使用する小規模な (50 未満の) システムグループ。
単一のデータセンター	中規模から大規模な (50 を超える) ホストのグループを示し、DMZ 内のホストをバックアップできます。
複数のデータセンター	2 つ以上の地域にまたがる、中規模から大規模な (50 を超える) ホストのグループを示します。WAN によって接続できます。この構成には、バックアップ対象の DMZ 内のホストを含めることもできます。

p.15 の「[NetBackup セキュリティの実装レベル](#)」を参照してください。

NetBackup アクセス制御 (NBAC)

NetBackup アクセス制御 (NBAC) 機能は、NetBackup に NetBackup Product Authentication and Authorization を組み込んで、マスターサーバー、メディアサーバー、およびクライアントのセキュリティを高めます。

p.15 の「[NetBackup セキュリティおよび暗号化について](#)」を参照してください。

次に、NBAC に関する重要事項を示します。

- 認証および認可は組み合わせて使用します。

- NBAC は信頼できるソースからの認証 ID を使用して、関連のあるパーティを確実に識別します。これらの ID に基づき、NetBackup 操作に対するアクセスが決定されます。NetBackup Security Services が組み込まれていることに注意してください。
- NetBackup Product Authentication and Authorization は、ルートブローカー、認証ブローカー、認可エンジンおよびグラフィカルユーザーインターフェースで構成されています。
- Oracle、Oracle Archiver、DB2、Informix、Sybase、SQL Server、SAP および EV Migrator は NBAC でサポートされません。
- NBAC はアプライアンスでサポートされません。
- NetBackup カタログバックアップは NBAC でサポートされます。

次の表は、セキュリティで使われる NetBackup コンポーネントを記述したものです。

表 1-5 セキュリティで使われる NetBackup コンポーネント

コンポーネント	説明
ルートブローカー	データセンターのインストールでは、NetBackup マスターサーバーがルートブローカーです。別のルートブローカーを使うためのプロビジョニングは必要ありません。ルートブローカー間の信頼を許可することをお勧めします。 ルートブローカーは認証ブローカーを認証します。ルートブローカーはクライアントを認証しません。
認証ブローカー	マスターサーバー、メディアサーバー、GUI およびクライアントのそれぞれにクレデンシャルを設定して認証します。認証ブローカーは、コマンドプロンプトを操作するユーザーも認証します。データセンターのインストールでは、複数の認証ブローカーを配置できます。認証ブローカーをルートブローカーと組み合わせて使用することもできます。
認可エンジン	マスターサーバーおよびメディアサーバーと通信して、認証済みユーザーの権限を決定します。これらの権限によって、指定したサーバーで利用可能な機能が決まります。また、認可エンジンには、ユーザーグループおよび権限が格納されます。データセンターのインストールには、認可エンジンが 1 つのみ必要です。認可エンジンは WAN を介して通信し、複数のデータセンター環境にある他のメディアサーバーを認可します。
グラフィカルユーザーインターフェース (GUI)	認証ブローカーからクレデンシャルを受信するリモート管理コンソールを示します。GUI は受け取ったクレデンシャルを使用して、クライアント、メディアサーバーおよびマスターサーバーの機能へのアクセス権を取得できます。
MSEO	メディアサーバーによってテープに書き込まれるデータを暗号化 (格納データの暗号化) するソフトウェア装置である MSEO (Media Server Encryption Option) を指定します。MSEO ではクライアント側の暗号化が代行されるため、クライアントの CPU 処理負荷を軽減できます。
マスターサーバー	ルートブローカー、認証ブローカー、GUI、認可エンジン、メディアサーバーおよびクライアントと通信します。


コンポーネント	説明
NetBackup 管理者	データセンター内部から NetBackup 機能に対してアクセスおよび管理を行う管理者権限が付与されているユーザーを示します。
メディアサーバー	マスターサーバー、ルートブローカー、認証ブローカー、認可エンジン、MSEO および 1 から 6 までのクライアントと通信します。メディアサーバーは、クライアント 5 の暗号化されていないデータと、クライアント 6 の暗号化されたデータをテープに書き込みます。
クライアント	クライアント 1 から 4 までは、標準的な NetBackup 形式です。クライアント 5 は、DMZ に配置されている Web サーバー形式です。クライアント 6 は、クライアント側で暗号化を行う形式のクライアントで、同じく DMZ に配置されています。いずれの形式のクライアントもマスターサーバーによって管理され、クライアントのデータはメディアサーバーによってテープにバックアップされます。クライアント 5 および 6 は、NetBackup ポートのみを使用して内部ファイアウォールを通過し、NetBackup と通信します。また、クライアント 5 は HTTP ポートのみを使用して外部ファイアウォールも通過し、インターネットからの接続を受信します。
テープ	<p>NetBackup のテープセキュリティは、次の機能を追加することによって強化できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ クライアント側の暗号化 ■ MSEO (Media Server Encryption Option) ■ 蓄積データの暗号化 <p>暗号化されていないデータおよび暗号化されているデータのテープはデータセンターで作成されます。1 から 5 までのクライアントの場合は、暗号化されていないテープデータが書き込まれ、データセンターのオンサイトに格納されます。クライアント 6 の場合は、暗号化されたテープが書き込まれ、ディザスタリカバリ保護に使用するためオフサイト Vault に発送されます。</p>
暗号化	<p>NetBackup の暗号化は、次のようにセキュリティを高めることができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ データの機密性が向上する ■ すべてのデータを効果的に暗号化することによって、物理テープの損失がそれほど重大ではなくなる ■ 最もよい危険軽減方法である <p>暗号化についての詳細</p> <p>p.323 の「暗号化セキュリティについて考慮する際の質問」を参照してください。</p>

コンポーネント	説明
回線上のデータセキュリティ	<p>マスターサーバー、メディアサーバー、クライアント間の通信およびポートを使用してファイアウォールを通過する通信と WAN を介した通信が含まれます。</p> <p>ポートについての詳細</p> <p>p.95 の「NetBackup TCP/IP ポートについて」を参照してください。</p> <p>NetBackup では、次の手段を使用して、回線上のデータのセキュリティを強化することができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ NetBackup アクセス制御 (NBAC) ■ 従来の NetBackup デーモンは NBAC が有効な場合に認証を使用する ■ CORBA デーモンは完全に暗号化されたチャネルを使用して機密性を確保し、データの整合性を提供する ■ ファイアウォール ■ NetBackup とそのほかの製品での未使用ポートの無効化 p.107 の「ランダムなポートの割り当ての有効化または無効化」を参照してください。 ■ PBX および VNETD の専用ポートを使用して NetBackup セキュリティを強化する ■ ファイアウォールを介してアクセスを監視および許可する中央ポートセット
ファイアウォールセキュリティ	<p>NetBackup のファイアウォールサポートはセキュリティを高めるうえで役立ちます。</p> <p>ファイアウォールのセキュリティに関する重要事項を次に示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Veritas でファイアウォールおよび侵入検知保護を使用することをお勧めします。 ■ NetBackup の観点では、ファイアウォール保護は一般的なネットワークセキュリティに関連します。ファイアウォール保護では、窃盗犯がピッキングを試みる可能性がある「ドアロック」を減らすことに重点が置かれます。NFS、Telnet、FTP、電子メールに使用するポートのブロックを検討すると有益な場合があります。これらのポートは必ずしも NetBackup に必要ではなく、迷惑なアクセスの侵入口となる可能性があります。 ■ マスターサーバーを最大限に保護してください。 ■ ファイアウォールには、次に示すように内部ファイアウォールおよび外部ファイアウォールがあります。 <ul style="list-style-type: none"> ■ 内部ファイアウォール - NetBackup は、DMZ 内の Web サーバークライアント 5 と暗号化クライアント 6 にアクセスできます。選択された NetBackup ポートおよび他のアプリケーションポート (可能な場合) のみが、内部ファイアウォールを通過して DMZ とのデータ通信を行うことができます。HTTP ポートは外部ファイアウォールで開かれており、内部ファイアウォールを通過できません。 ■ 外部ファイアウォール - 外部ユーザーは HTTP ポートを経由して外部ファイアウォールを通過し、インターネットから DMZ 内の Web サーバークライアント 5 にアクセスできます。NetBackup ポートは Web サーバークライアント 5 に対して開かれており、内部ファイアウォールを通過して NetBackup と通信できます。NetBackup ポートは、外部ファイアウォールを通過してインターネットに接続することはできません。Web サーバークライアント 5 の HTTP ポートのみが外部ファイアウォールを通過してインターネットに接続できます。

コンポーネント	説明
非武装地帯 (DMZ)	<p>非武装地帯 (DMZ) は、次のようにセキュリティを高めます。</p> <ul style="list-style-type: none">■ DMZ は、特定のホストが使用できるポート数が高度に制御される、制限された領域です。■ DMZ は、外部ファイアウォールと内部ファイアウォールの間に存在します。この例での共通領域は、Web サーバーです。外部ファイアウォールでは、HTTP (標準) および HTTPS (セキュリティ保護) の Web ポートを除いたすべてのポートがブロックされます。内部ファイアウォールでは、NetBackup ポートおよびデータベースポートを除いたすべてのポートがブロックされます。DMZ を使用することで、内部の NetBackup サーバーおよびデータベース情報に外部インターネットからアクセスすることができなくなります。 <p>DMZ は、内部ファイアウォールと外部ファイアウォールの間の Web サーバークライアント 5 および暗号化クライアント 6 に対して「安全な」操作領域を提供します。DMZ 内の Web サーバークライアント 5 は、指定の NetBackup ポートを使用して内部ファイアウォールを通過し、NetBackup と通信できます。また、Web サーバークライアント 5 は、HTTP ポートのみを使用して外部ファイアウォールも通過し、インターネットに接続することができます。</p> <p>図 1-3 に、DMZ を持つ内部ファイアウォールと外部ファイアウォールの例を示します。</p>

次の画像は DMZ を持つ内部ファイアウォールと外部ファイアウォールの例を示します。

図 1-3 ファイアウォールおよび DMZ の例




世界レベル、企業レベルおよびデータセンターレベルの統合

世界レベル、企業レベルおよびデータセンターレベルを統合したモデルは、完全に機能する標準的な **NetBackup** の操作が行われる領域を示します。一番外側の世界レベルでは、外部ユーザーはファイアウォールで保護されている企業の **Web** サーバーにアクセスすることができ、暗号化されたテープは発送されてオフサイト **Vault** に格納されます。その内側の企業レベルでは、内部ユーザー、セキュリティ管理者およびデータセンターレベルに関連する機能が実行されます。最も内側のデータセンターレベルでは、ワークグループ、単一のデータセンターまたは複数のデータセンターから **NetBackup** セキュリティの主要な機能が実行されます。

次の画像に、世界レベル、企業レベルおよびデータセンターレベルの統合モデルを示します。

図 1-4 世界レベル、企業レベルおよびデータセンターレベルの統合



NetBackup セキュリティの実装形式

次の図に、NetBackup セキュリティの実装形式、特徴、複雑さのレベル、およびセキュリティの配置モデルを示します。

表 1-6 セキュリティの実装形式

セキュリティの実装形式	特徴	複雑さのレベル	セキュリティの配置モデル
p.27 の「オペレーティングシステムのセキュリティ」を参照してください。	<ul style="list-style-type: none"> ■ オペレーティングシステムに依存 ■ システムコンポーネントに依存 	システムによって異なる	<p>ワークグループ</p> <p>単一のデータデータセンター</p> <p>複数のデータセンター</p>
p.28 の「NetBackup の標準セキュリティ」を参照してください。	<ul style="list-style-type: none"> ■ root または管理者として管理 ■ データは暗号化されない 	低	<p>NetBackup を使用するワークグループ</p> <p>標準の NetBackup を使用する単一のデータセンター</p> <p>標準的な NetBackup を使用する複数のデータセンター</p>
p.29 の「Media Server Encryption Option (MSEO) セキュリティ」を参照してください。	<ul style="list-style-type: none"> ■ メディアサーバーの暗号化 ■ クライアントからメディアサーバーへのトラフィックは暗号化されない ■ メディアサーバーの CPU のパフォーマンスに影響を与える可能性がある ■ 鍵の保管 	低	<p>MSEO (Media Server Encryption Option) を使用する単一のデータセンター</p> <p>MSEO (Media Server Encryption Option) を使用する複数のデータセンター</p>
p.30 の「クライアント側の暗号化セキュリティ」を参照してください。	<ul style="list-style-type: none"> ■ データはクライアント上で暗号化される ■ 暗号化されたデータは回線を介して送信される ■ クライアントの CPU のパフォーマンスに影響を与える可能性がある ■ 鍵の保管 	中	<p>クライアント側の暗号化を使用する単一のデータセンター</p> <p>クライアント側の暗号化を使用する複数のデータセンター</p>
p.32 の「マスター、メディアサーバーおよび GUI のセキュリティ上の NBAC」を参照してください。	<ul style="list-style-type: none"> ■ NBAC によってマスターサーバーおよびメディアサーバーへのアクセスに対して認可が行われる ■ NBAC によってマスターサーバーおよびメディアサーバーへアクセスするシステムおよびユーザーが認証される 	中	<p>マスターサーバーとメディアサーバーで NBAC を使用する単一のデータセンター</p> <p>マスターサーバーとメディアサーバーで NBAC を使用する複数のデータセンター</p>

セキュリティの実装形式	特徴	複雑さのレベル	セキュリティの配置モデル
p.34 の「 すべてに NBAC を使用したセキュリティ 」を参照してください。	<ul style="list-style-type: none"> ■ NBAC によってシステム全体の認可が行われる ■ NBAC によってシステム全体の認証が行われる (サーバー、クライアント、およびユーザー) 	高	<p>すべてに NBAC を使用する単一のデータセンター</p> <p>すべてに NBAC を使用する複数のデータセンター</p>
p.35 の「 すべての NetBackup セキュリティ 」を参照してください。	<ul style="list-style-type: none"> ■ すべての NetBackup セキュリティ形式を統合 ■ 例の図および説明では、すべてのセキュリティ機構が統合されている 	最高	<p>すべてのセキュリティが実装された単一のデータセンター</p> <p>すべての NetBackup セキュリティを使用する複数のデータセンター</p>

オペレーティングシステムのセキュリティ

マスターサーバー、メディアサーバー、およびクライアントにおけるオペレーティングシステムのセキュリティは、次の対策を行うことにより強化できます。

- オペレーティングシステムのパッチをインストールする
オペレーティングシステムのパッチには、最高レベルのシステムの整合性を維持するためにオペレーティングシステムに適用するアップグレードが含まれます。ベンダーが指定するレベルのアップグレードおよびパッチを常に適用してください。
- 安全なファイアウォール手順に従う
- 最小権限で管理を行う
- root ユーザーを制限する
- IPSEC (IP を介したセキュリティプロトコル) ハードウェアを適用する
- 外部に接続するアプリケーションの未使用ポートを無効にする
- 安全な基盤で NetBackup を実行する
- オペレーティングシステムが危険にさらされているかどうかの確認に最先端の手法を使用する
- すべてのオペレーティングシステムに同じセキュリティを実装する
- 異機種が混在する環境で、NBAC を使用して様々なシステム間での完全な相互運用性を実現する

NetBackup セキュリティの脆弱性

Veritas の潜在的なセキュリティの脆弱性に備えて、次の保護手段を検討してください。


- 次に適用する NetBackup メンテナンスパッチで完全な NetBackup 更新を行う
- 累積的な NetBackup 更新を行う
- ベリタスの Web サイトで潜在的なセキュリティの脆弱性に関する情報を参照する
https://www.veritas.com/content/support/en_US/security.html または
<http://www.veritas.com/security>
- 潜在的なセキュリティの脆弱性に関して次のアドレスに電子メールで問い合わせる
secure@veritas.com

NetBackup の標準セキュリティ

NetBackup の標準セキュリティには、オペレーティングシステムおよびデータセンターのハードウェアコンポーネントから提供されるセキュリティのみが含まれます。認可済みの NetBackup ユーザーが root または管理者として管理を行います。クライアントデータは暗号化されません。マスターサーバー、メディアサーバー、およびクライアントはすべてローカルのエンタープライズデータセンター内で動作します。暗号化されていないデータは通常オンサイトに格納されるため、ディザスタリカバリ計画を実行できない可能性が比較的高くなります。オフサイトに送信されたデータは、傍受された場合に機密性が侵害される可能性があります。

次の画像は NetBackup の標準の構成例を示します。

図 1-5 標準的な NetBackup




Media Server Encryption Option (MSEO) セキュリティ

Media Server Encryption Option (MSEO) セキュリティ形式は、クライアントレベルのデータ暗号化ソリューションを提供します。暗号化されたテープデータが發送されてオフサイト Vault に格納されるため、全体的なディザスタリカバリでデータが損失する危険性が減少します。マスターサーバー、メディアサーバー、MSEO およびクライアントはすべてローカルのエンタープライズデータセンター内で動作します。MSEO は個々のクライアントの CPU 集中処理を軽減できます。これは、暗号化処理がメディアサーバーに移行されるためで、クライアント側で暗号化した場合の MSEO に比べて処理が軽減されます。ただし、MSEO はメディアサーバーの CPU のパフォーマンスに影響を与える可能性があります。

あります。MSEO からテープへのトラフィックは暗号化されます。クライアントからメディアサーバーへのトラフィックは暗号化されません。MSEO デバイスにキーを保管してください。そうすれば、将来、暗号化されたデータにアクセスできます。

次の画像に、Media Server Encryption Option (MSEO) の構成例を示します。

図 1-6 Media Server Encryption Option (MSEO)



クライアント側の暗号化セキュリティ

クライアント側の暗号化セキュリティを使用すると、テープ上のデータだけでなく回線を経由するデータの機密性も確保されます。この暗号化によって、組織内での回線の消極的な盗聴の危険性を軽減できます。テープをオフサイトに移動する際のデータ流出の危険性が軽減されます。暗号化鍵はクライアント上に置かれます。クライアントとメディアサー

バー間の回線上のデータ通信は暗号化されます。クライアントによるデータの暗号化では、CPU に処理が集中する可能性があります。

次のバックアップポリシー形式では、クライアントの暗号化オプションの使用がサポートされます。

- AFS
- DB2
- DataStore
- DataTools-SQL-BackTrack
- Informix-On-BAR
- LOTUS_NOTES
- MS-Exchange
- MS-SharePoint
- MS-SQL-Server
- MS-Windows
- Oracle
- PureDisk-Export
- SAP
- Split-Mirror
- Standard
- Sybase

次のバックアップポリシー形式では、クライアントの暗号化オプションはサポートされません。これらのポリシー形式の場合、ポリシー属性インターフェースの暗号化のチェックボックスを選択できません。

- FlashBackup
- FlashBackup-Windows
- NDMP
- NetWare
- OS/2
- Vault


Media Server Encryption Option は、データがテープに書き込まれる時点で適用され、一覧にあるすべてのポリシー形式で使うことができます。ただし、NDMP ポリシーは例外です。このポリシーでは、NDMP サーバーからデータが NDMP 形式で直接書き込まれ

ます。Media Server Encryption Option は、バックアップが通常のメディアサーバーを使ってテープに書き込まれるリモート NDMP ではサポートされます。

VMS と OpenVMS のクライアントはクライアントの暗号化オプションをサポートしないことに注意してください。これらのクライアントは標準のポリシー形式を使用します。

次の画像はクライアント側の暗号化の構成例を示します。

図 1-7 クライアント側の暗号化




マスター、メディアサーバーおよび GUI のセキュリティ上の NBAC

マスターサーバー、メディアサーバー、および GUI セキュリティメソッド上の NBAC は認証ブローカーを使用します。ブローカーは、マスターサーバー、メディアサーバー、および GUI に資格情報を提供します。このデータセンターの例では、マスターサーバーおよびメディアサーバーで NetBackup アクセス制御を使用して、NetBackup の各部へのアクセスを制限しています。また、この例では、root 以外のユーザーが NetBackup を管理することもできます。NBAC はサーバーと GUI 間で使用するように設定されます。root 以外のユーザーは、オペレーティングシステムを使用して NetBackup にログインできま

す。NetBackup の管理には、UNIX パスワードまたは Windows のローカルドメインを使用します。また、グローバルユーザーリポジトリ (NIS/NIS+ または Active Directory) を使って NetBackup を管理することもできます。さらに、NBAC を使用して、特定のユーザーに対して NetBackup へのアクセスレベルを制限することもできます。たとえば、日常的な操作の制御と、新しいポリシーやロボットの追加といった環境構成を分離することもできます。

次の画像に、マスターサーバーおよびメディアサーバー構成での NBAC の例を示します。

図 1-8 マスターサーバーおよびメディアサーバー上の NBAC




すべてに NBAC を使用したセキュリティ

すべてに NBAC を使用したセキュリティ方式では、認証ブローカーを使用して、マスターサーバー、メディアサーバー、およびクライアントにクレデンシャルを提供します。この環境は、マスターサーバー、メディアサーバーおよび GUI 上の NBAC モデルに非常によく似ています。主な相違点は、NetBackup 環境に含まれるすべてのホストがクレデンシャルを使用して確実に識別される点です。また、root 以外の管理者が、構成可能なアクセスレベルに基づいて NetBackup クライアントを管理できる点も異なります。ユーザー識別情報は、Windows の Active Directory または UNIX の NIS などのグローバルリポジトリに存在する場合があります。また、識別情報は、認証ブローカーをサポートするホスト上のローカルのリポジトリ (UNIX のパスワード、Windows のローカルドメイン) に存在する場合もあります。

次の画像は NBAC の完全な構成例を示します。

図 1-9 すべての NBAC を使用




すべての NetBackup セキュリティ

これは、NetBackup のすべてのセキュリティモデルを組み合わせたものです。これは、非常に高度な環境で、様々なクライアントに対して異なる要件が存在します。クライアントの要件によっては、ホスト以外での暗号化が必要になることもあります (ホストのリソースが不足している場合やデータベースのバックアップ時など)。また、クライアントの要件によっては、ホスト上のデータの機密性を確保するためにホストでの暗号化が必要になることもあります。NBAC をセキュリティ構成に追加することで、NetBackup 内で管理者、オペレータ、およびユーザーを分離することができます。

次の図に、すべての NetBackup セキュリティが実装された例を示します。

図 1-10 すべての NetBackup セキュリティ



セキュリティの配置モデル

この章では以下の項目について説明しています。

- [ワークグループ](#)
- [単一のデータセンター](#)
- [複数のデータセンター](#)
- [NetBackup を使用するワークグループ](#)
- [標準の NetBackup を使用する単一のデータセンター](#)
- [MSEO \(Media Server Encryption Option\) を使用する単一のデータセンター](#)
- [クライアント側の暗号化を使用する単一のデータセンター](#)
- [マスターサーバーとメディアサーバーで NBAC を使用する単一のデータセンター](#)
- [すべてに NBAC を使用する単一のデータセンター](#)
- [すべてのセキュリティが実装された単一のデータセンター](#)
- [標準的な NetBackup を使用する複数のデータセンター](#)
- [MSEO \(Media Server Encryption Option\) を使用する複数のデータセンター](#)
- [クライアント側の暗号化を使用する複数のデータセンター](#)
- [マスターサーバーとメディアサーバーで NBAC を使用する複数のデータセンター](#)
- [すべてに NBAC を使用する複数のデータセンター](#)
- [すべての NetBackup セキュリティを使用する複数のデータセンター](#)

ワークグループ

ワークグループは、内部で NetBackup を使用する小規模な (50 未満の) システムグループです。

例のワークグループは次の項に示されています。

- p.39 の「[NetBackup を使用するワークグループ](#)」を参照してください。

単一のデータセンター

単一のデータセンターは、中規模から大規模な (50 を超える) ホストのグループとして定義されます。

単一のデータセンターの例については、次の項を参照してください。

- p.42 の「[標準の NetBackup を使用する単一のデータセンター](#)」を参照してください。
- p.45 の「[MSEO \(Media Server Encryption Option\) を使用する単一のデータセンター](#)」を参照してください。
- p.48 の「[クライアント側の暗号化を使用する単一のデータセンター](#)」を参照してください。
- p.50 の「[マスターサーバーとメディアサーバーで NBAC を使用する単一のデータセンター](#)」を参照してください。
- p.54 の「[すべてに NBAC を使用する単一のデータセンター](#)」を参照してください。
- p.58 の「[すべてのセキュリティが実装された単一のデータセンター](#)」を参照してください。

複数のデータセンター

複数のデータセンターには、中規模から大規模な (50 を超える) ホストのグループが含まれます。ホストは、地理的に 2 か所以上の地域にまたがり、WAN (ワイドエリアネットワーク) で接続することができます。

複数のデータセンターの例については、次の項を参照してください。

- p.62 の「[標準的な NetBackup を使用する複数のデータセンター](#)」を参照してください。
- p.66 の「[MSEO \(Media Server Encryption Option\) を使用する複数のデータセンター](#)」を参照してください。
- p.72 の「[クライアント側の暗号化を使用する複数のデータセンター](#)」を参照してください。

- p.77 の「マスターサーバーとメディアサーバーで NBAC を使用する複数のデータセンター」を参照してください。
- p.83 の「すべてに NBAC を使用する複数のデータセンター」を参照してください。
- p.88 の「すべての NetBackup セキュリティを使用する複数のデータセンター」を参照してください。

NetBackup を使用するワークグループ


NetBackup を使用するワークグループは、小規模な (50 未満の) システムグループです。このワークグループは NetBackup を内部で使います。通常、この構成には NIS、Active Directory などの統一されたネーミングサービスはありません。DNS、WINS のような信頼できるホストネーミングサービスを持たないこともあります。通常、この構成は大規模な企業でのテストラボや、小規模な企業の環境で使用されます。

NetBackup を使用するワークグループには、次の特徴があります。

- NetBackup サーバーの数が非常に少ない
- コンピュータ環境が小規模である
- 外部に接続する装置が実装されていない

図 2-1 に、NetBackup を使用するワークグループの例を示します。

図 2-1 NetBackup を使用するワークグループ



次の表に、ワークグループで使われる NetBackup の構成要素を示します。

表 2-1 ワークグループで使われる NetBackup の構成要素

構成要素	説明
マスターサーバー	メディアサーバーおよびクライアント 1、2、3、4 と通信します。
メディアサーバー	マスターサーバーおよびクライアント 1、2、3、4 と通信します。また、クライアント 1、2、3、4 の暗号化されていないデータのテープへの書き込みを管理します。
テープ	クライアント 1、2、3、4 の暗号化されていないバックアップデータが格納されます。
クライアント	クライアント 1、2、3、4 は、マスターサーバーで管理される標準的な NetBackup クライアントです。これらのクライアントには、メディアサーバーによってテープにバックアップされる暗号化されていないデータが存在します。
内部ファイアウォール	<p>NetBackup が DMZ 内のクライアントにアクセスすることを許可します。選択された NetBackup ポートおよび他のアプリケーションポート (可能な場合) のみが、DMZ とのデータ通信を行うことができます。外部ファイアウォールで開かれている HTTP ポートは、インターネットから内部ファイアウォールを通過できません。内部ファイアウォールは、ワークグループ配置モデルでは使用されません。この例では、内部ファイアウォールにアクセスするクライアントが存在しないため、内部ファイアウォールを通過する NetBackup ポートを開く必要はありません。</p> <p>メモ: この例では、内部ファイアウォールの外側にクライアントは存在しません。このため、内部ファイアウォールを通過する NetBackup ポートを開く必要はありません。</p>
非武装地帯 (DMZ)	内部ファイアウォールと外部ファイアウォールの間に存在している NetBackup クライアントに「安全な」操作領域を提供します。DMZ で操作を行う可能性のあるクライアントには、標準的な NetBackup クライアントまたは暗号化を行う NetBackup クライアントのいずれかを使用する Web サーバー NetBackup クライアントがあります。DMZ 内のクライアントは、指定の NetBackup ポートを使用して内部ファイアウォールを通過し、NetBackup と通信できます。Web サーバー NetBackup クライアントは、一般的な HTTP ポートを使用して、外部ファイアウォールからのインターネットへの接続を受信できます。ワークグループ配置モデル内のクライアントは、DMZ にアクセスできません。
外部ファイアウォール	外部ユーザーは、一般的に HTTP ポートを経由してインターネットから外部ファイアウォールを通過して、DMZ 内にある Web サーバー NetBackup クライアントにアクセスできます。内部ファイアウォールを通過して通信を行うクライアント向けに開かれた NetBackup ポートは、外部ファイアウォールを通過してインターネットにアクセスすることはできません。
インターネット	<p>相互に接続されたコンピュータネットワークの集まりで、銅線、ファイバー光ケーブル、および無線接続によってリンクされています。ワークグループ配置モデル内のクライアントでは、インターネットは使用されません。</p> <p>注意: NetBackup クライアントは、DMZ の外側に配置したり、インターネット上に直接配置したりしないでください。外部ファイアウォールを使用して、常に NetBackup ポートを外部からブロックする必要があります。</p>

標準の NetBackup を使用する単一のデータセンター


標準的な NetBackup を使用する単一のデータセンターは、中規模から大規模な (50 を超える) ホストのグループとして定義されます。単一のデータセンターには、内部専用のホストと、DMZ を介してインターネットに展開するホストの両方が含まれます。通常、この構成には、ホスト向けの中央集中型ネーミングサービス (DNS、WINS など) が含まれます。また、ユーザー向けの中央集中型ネーミングサービス (NIS、Active Directory など) も含まれます。

標準の NetBackup を使用する単一のデータセンターには、次の特徴があります。

- 外部に接続するホストがある
- 通常、中央集中型ネーミングサービスが存在する
- ホスト数が 50 を超える
- 最も単純な構成で、NetBackup の一般的な知識のみが必要である
- NetBackup ユーザー用に使用される標準的な構成である
- バックアップ時に、回線上でデータの消極的な妨害が行われる危険性がほとんどない

図 2-2 に、標準の NetBackup を使用する単一のデータセンターの例を示します。

図 2-2 標準の NetBackup を使用する単一のデータセンター



次の表に、標準的な NetBackup を使用する単一のデータセンターで使われる NetBackup の構成要素を示します。

表 2-2 標準的な NetBackup を使用する単一のデータセンターにおける NetBackup の構成要素

構成要素	説明
マスターサーバー	メディアサーバー、標準的な NetBackup クライアント 4 および DMZ 内の Web サーバー NetBackup クライアント 5 と通信します。
メディアサーバー	マスターサーバー、標準的な NetBackup クライアント 4 および DMZ 内の Web サーバー NetBackup クライアント 5 と通信します。メディアサーバーは、クライアント 4、5 の暗号化されていないデータのテープへの書き込みを管理します。
テープ	クライアント 4、5 の暗号化されていないバックアップデータが格納されます。
クライアント	クライアント 4 は標準的な NetBackup 形式であり、クライアント 5 は Web サーバー形式です。これらのクライアントはどちらもマスターサーバーによって管理され、それらの暗号化されていないデータはメディアサーバーによってテープにバックアップされます。クライアント 4 は、データセンター内に存在します。クライアント 5 は、DMZ 内に存在します。クライアント 5 は、NetBackup ポートのみを使用して内部ファイアウォールを通過し、NetBackup と通信します。クライアント 5 は、HTTP ポートのみを使用して外部ファイアウォールを通過し、インターネットからの接続を受信します。照合を行うすべての NetBackup 通信は、暗号化されていない状態で回線を介して送信されることに注意してください。
内部ファイアウォール	NetBackup は、DMZ 内の Web サーバー NetBackup クライアント 5 にアクセスできます。選択された NetBackup ポートおよび他のアプリケーションポート (可能な場合) のみが、DMZ とのデータ通信を行うことができます。外部ファイアウォールで開かれている HTTP ポートは、インターネットから内部ファイアウォールを通過できません。
非武装地帯 (DMZ)	内部ファイアウォールと外部ファイアウォールの間に存在している NetBackup クライアント 5 Web サーバーに「安全な」操作領域を提供します。DMZ 内のクライアント 5 は、指定の NetBackup ポートを使用して内部ファイアウォールを通過し、NetBackup と通信できます。Web サーバークライアント 5 は、HTTP ポートを使用して外部ファイアウォールを通過し、インターネットに接続することができます。
外部ファイアウォール	外部ユーザーは HTTP ポートを經由して外部ファイアウォールを通過し、インターネットから DMZ 内の Web サーバークライアント 5 にアクセスできます。NetBackup ポートはクライアント 5 に対して開かれており、内部ファイアウォールを通過して通信が行われます。 注意: NetBackup ポートは、外部ファイアウォールを通過してインターネットに接続することはできません。外部ファイアウォールでは、クライアント 5 に対する HTTP ポートだけが開かれており、インターネットに接続することができます。
インターネット	相互に接続されたコンピュータネットワークの集まりで、銅線、ファイバー光ケーブル、および無線接続によってリンクされています。Web サーバークライアント 5 は、HTTP ポートを使用して外部ファイアウォールを通過し、インターネットを介した接続を受信できます。

MSEO (Media Server Encryption Option) を使用する単一のデータセンター


MSEO (Media Server Encryption Option) を使用する単一のデータセンターの例には、通常、50 を超えるホストが含まれます。外部に接続するすべてのホストは、MSEO (Media Server Encryption Option) を使用します。この例では、クライアントはすべてのホストに対して MSEO オプションを使用しています。

MSEO (Media Server Encryption Option) を使用する単一のデータセンターには、次の特徴があります。

- MSEO は NetBackup における新しいオプションである
- オフサイトに発送されたデータを保護する
- 回線からのデータの消極的な妨害は許容リスクであるため、データは暗号化されずにクライアントから送信される
- 単一障害点と同様、鍵の管理と暗号化は 1 か所で管理される高可用性クラスタを使用すると便利です。
- 同時に複数のクライアントを処理するために、堅牢なメディアサーバーが必要である
- 暗号化されたテープをオフサイトに送る必要があるが、CPU に負荷がかかるクライアントの暗号化処理を軽減させる場合に有効である
- データを戻すには鍵が必要である。鍵を失うと、データも失われます。(暗号化の章の鍵の共有バックアップに関する情報を参照してください。)

図 2-3 に、MSEO を使用する単一のデータセンターの例を示します。

図 2-3 MSEO を使用する単一のデータセンター



次の表に、MSEO を使用する単一のデータセンターで使われる NetBackup の構成要素を示します。

表 2-3 MSEO を使用する単一のデータセンターで使用される NetBackup の構成要素

構成要素	説明
マスターサーバー	メディアサーバー、MSEO クライアント 1、2、3 および DMZ 内の MSEO Web サーバークライアント 5 と通信します。
メディアサーバー	マスターサーバー、MSEO クライアント 1、2、3 および DMZ 内の MSEO Web サーバークライアント 5 と通信します。また、メディアサーバーは、クライアント 1、2、3、5 の暗号化されたデータのテープへの書き込みを可能にする MSEO デバイスと通信します。
MSEO	MSEO ハードウェア装置は、個々のクライアントでの暗号化処理による負荷を軽減させるため、クライアント 1、2、3、5 の暗号化されたデータを生成します。この暗号化されたデータは、テープに書き込まれます。MSEO 装置を使用することで、クライアント側で暗号化を行う場合と比較して、個々のクライアントの CPU パフォーマンスが向上します。
テープ	MSEO によって暗号化されたクライアント 1、2、3、5 のバックアップデータが格納されます。暗号化されたテープは、ディザスタリカバリ保護用にオフサイト Vault に発送されます。 メモ: データを復号化するには、そのデータの暗号化に使用した鍵が利用可能である必要があります。
トランスポート	トランスポートトラックにより、暗号化されたテープがセキュリティ保護されたオフサイト Vault 施設に運ばれます。輸送中にテープが失われた場合でも、データセンターの管理者は、データの漏洩リスクを軽減することができます。データの漏洩は、データの暗号化により軽減されます。
オフサイト Vault	ディザスタリカバリ保護を支援するデータセンターとは異なる場所にある安全な保管施設を提供します。
クライアント	クライアント 1、2、3 は MSEO 形式であり、クライアント 5 は Web サーバー形式 (MSEO オプションも使用) です。どちらの形式もマスターサーバーによって管理でき、暗号化されたデータがテープにバックアップされます。バックアップは、MSEO ハードウェア装置が接続されたメディアサーバーによって実行されます。クライアント 1、2、3 は、データセンター内に存在します。クライアント 5 は、DMZ 内に存在します。クライアント 5 は、NetBackup ポートのみを使用して内部ファイアウォールを通過し、NetBackup と通信します。クライアント 5 は、HTTP ポートのみを使用して外部ファイアウォールを通過し、インターネットからの接続を受信します。
内部ファイアウォール	NetBackup は、これを使用して、DMZ 内のクライアント 5 Web サーバーにアクセスできます。選択された NetBackup ポートおよび他のアプリケーションポート (可能な場合) のみが、DMZ とのデータ通信を行うことができます。外部ファイアウォールで開かれている HTTP ポートは、内部ファイアウォールを通過できません。

構成要素	説明
非武装地帯 (DMZ)	内部ファイアウォールと外部ファイアウォールの間に存在している Web サーバークライアント 5 に「安全な」操作領域を提供します。DMZ 内の Web サーバークライアント 5 は、指定の NetBackup ポートを使用して内部ファイアウォールを通過し、NetBackup と通信できます。また、Web サーバークライアント 5 は、HTTP ポートのみを使用して外部ファイアウォールも通過し、インターネットに接続することができます。
外部ファイアウォール	外部ユーザーは HTTP ポートを経由して外部ファイアウォールを通過し、インターネットから DMZ 内の Web サーバークライアント 5 にアクセスできます。NetBackup ポートは Web サーバークライアント 5 に対して開かれており、内部ファイアウォールを通過して NetBackup と通信できます。NetBackup ポートは、外部ファイアウォールを通過してインターネットに接続することはできません。Web サーバークライアント 5 の HTTP ポートのみが外部ファイアウォールを通過してインターネットに接続できます。
インターネット	相互に接続されたコンピュータネットワークの集まりで、銅線、ファイバー光ケーブル、および無線接続によってリンクされています。Web サーバークライアント 5 は、HTTP ポートを使用して外部ファイアウォールを通過し、インターネットでの通信を行うことができます。

クライアント側の暗号化を使用する単一のデータセンター


クライアント側の暗号化を使用する単一のデータセンターの例では、クライアント側の暗号化によって、テープ上のデータだけでなく回線を経由するデータの機密性が確保されます。クライアント側の暗号化によって、組織内での回線の消極的な盗聴の危険性が軽減されます。テープをオフサイトに移動する際のデータ流出の危険性が軽減されます。このデータセンターモデルでは、中規模から大規模 (50 を超える) の管理対象ホストに対応できます。データセンター内および DMZ 内のクライアントは、ホストおよびユーザー識別情報に中央集中型ネーミングサービスを使うことができます。

クライアント側の暗号化を使用する単一のデータセンターには、次の特徴があります。

- オフサイトデータの保護に役立つ
- クライアントからのデータが暗号化されるため、回線でのデータの消極的な妨害が防止される
- 鍵の管理はクライアントに分散される
- NetBackup 独自の暗号化オプションが使用される
- 暗号化処理にはクライアントの CPU が使用される
- データを戻すには鍵が必要である。鍵を失うと、データも失われます。
- オフサイトでテープをスキャンする必要がある場合または回線上での機密性が必要な場合に有効である

図 2-4 に、クライアント側の暗号化を使用する単一のデータセンターの例を示します。

図 2-4 クライアント側の暗号化を使用する単一のデータセンター



次の表に、クライアント側の暗号化を使用する単一のデータセンターで使われる NetBackup の構成要素を示します。

表 2-4 クライアント側の暗号化を使用する単一のデータセンターにおける NetBackup の構成要素

構成要素	説明
非武装地帯 (DMZ)	Web サーバークライアント 5 および暗号化クライアント 6 に対して「安全な」操作領域を提供します。これらのクライアントは、内部ファイアウォールと外部ファイアウォールの間に存在します。DMZ 内の Web サーバークライアント 5 と暗号化クライアント 6 は、指定の NetBackup ポートを使用して内部ファイアウォールを通過し、NetBackup と通信できます。また、Web サーバークライアント 5 と暗号化クライアント 6 は、HTTP ポートを使用して外部ファイアウォールを通過し、インターネットに接続することができます。DMZ 内の暗号化クライアント 6 は、指定の NetBackup ポートを使用して内部ファイアウォールを通過し、NetBackup と通信できません。
外部ファイアウォール	外部ユーザーは、Web サーバークライアント 5 および暗号化クライアント 6 にアクセスできます。これらのクライアントは HTTP ポートを経由してインターネットから DMZ 内にアクセスできます。NetBackup ポートは Web サーバークライアント 5 と暗号化クライアント 6 に対して開かれており、内部ファイアウォールを通過して通信が行われます。ただし、NetBackup ポートは、外部ファイアウォールを通過してインターネットに接続することはできません。Web サーバークライアント 5 と暗号化クライアント 6 の HTTP ポートのみが外部ファイアウォールを通過してインターネットに接続できます。外部ファイアウォールによって、クライアント 5、6 のインターネット上での双方向の通信が制限されます。
インターネット	相互に接続されたコンピュータネットワークの集まりで、銅線、ファイバー光ケーブル、および無線接続によってリンクされています。Web サーバークライアント 5 は、HTTP ポートを使用して外部ファイアウォールを通過し、インターネットでの通信を行うことができます。

マスターサーバーとメディアサーバーで NBAC を使用する単一のデータセンター

マスターサーバーとメディアサーバーで NBAC を使用する単一のデータセンターの例では、マスターサーバーとメディアサーバー上で NetBackup のアクセス制御を使用します。この構成では、NetBackup へのアクセスを部分的に制限し、root 以外のユーザーが NetBackup を管理できるようになっています。NBAC はサーバーと GUI 間で実行できるように構成されます。root 以外のユーザーはオペレーティングシステム (UNIX のパスワードまたは Windows のローカルドメイン) またはグローバルユーザーリポジトリ (NIS/NIS+ または Active Directory) を使用して NetBackup にログインし、NetBackup を管理することができます。NBAC を使用して、特定のユーザーに対して NetBackup へのアクセスレベルを制限することもできます。たとえば、日常的な操作の制御と、新しいポリシーやロボットの追加といった環境構成を分離することもできます。


マスターサーバーとメディアサーバーで NBAC を使用する単一のデータセンターには、次の特徴があります。

- root 以外のユーザーを管理する

- Windows のユーザー ID を使用して UNIX を管理する
- UNIX アカウントを使用して Windows を管理する
- 特定のユーザーの操作を分離および制限する
- クライアントホストの root ユーザーまたは管理者はローカルクライアントのバックアップとリストアを実行できる
- 他のセキュリティ関連のオプションと組み合わせることができる
- すべてのサーバーで、適切な NetBackup バージョンが必要

図 2-5 に、マスターサーバーとメディアサーバーで NBAC を使用する単一のデータセンターの例を示します。

図 2-5 マスターサーバーとメディアサーバーで NBAC を使用する単一のデータセンター



次の表に、マスターサーバーとメディアサーバーで NBAC を使用する単一のデータセンターで使われる NetBackup の構成要素を示します。

表 2-5 マスターサーバーとメディアサーバーで NBAC を使用する単一のデータセンターにおける NetBackup の構成要素

構成要素	説明
マスターサーバー	<p>メディアサーバー、ルートブローカーおよび認証ブローカーと通信します。また、認可エンジン、クライアント 1、2、3 および DMZ 内のクライアント 5 (Web サーバー) とも通信します。また、認可エンジンと通信して、認証ブローカーからクレデンシアルを受信します。</p> <p>CLI または GUI がマスターサーバー上のデーモンにアクセスする場合は、ユーザーを識別するためにクレデンシアルが交換されます。次に、デーモン機能へのアクセシビリティを判断するために認可エンジンへのアクセスが行われます。</p>
メディアサーバー	<p>マスターサーバー、クライアント 1、2、3 および DMZ 内のクライアント 5 (Web サーバー) と通信します。また、認可エンジンと通信して、認証ブローカーからクレデンシアルを受信します。メディアサーバーによって、クライアント 1、2、3、5 の暗号化されていないデータのテープへの書き込みが可能になります。</p> <p>CLI または GUI がメディアサーバー上のデーモンにアクセスする場合は、ユーザーを識別するためにクレデンシアルが交換されます。次に、デーモン機能へのアクセシビリティを判断するために認可エンジンへのアクセスが行われます。</p>
GUI	<p>このリモート管理コンソール GUI は、認証ブローカーからクレデンシアルを受信します。GUI は受け取ったクレデンシアルを使用して、メディアサーバーおよびマスターサーバーの機能へのアクセス権を取得します。</p>
ルートブローカー	<p>認証ブローカーを認証しますが、クライアントを認証しません。この例では、ルートブローカーおよび認証ブローカーは同じコンポーネントとして示されています。</p>
認証ブローカー	<p>マスターサーバー、メディアサーバーおよび GUI に対してそれぞれクレデンシアルを設定し、認証します。コマンドプロンプトが使われる場合、認証ブローカーはユーザーも認証します。</p>
認可エンジン	<p>マスターサーバーおよびメディアサーバーと通信して、認証済みユーザーの権限を決定します。これらの権限によって、ユーザーが利用できる機能が決まります。また、認可エンジンには、ユーザーグループおよび権限が格納されます。必要となる認可エンジンは 1 つだけです。</p> <p>メモ: 認可エンジンは、デーモンプロセスとしてマスターサーバーに存在します。この図では、例に示すために個別のイメージとして示しています。</p>
テープ	<p>クライアント 1、2、3、5 の暗号化されていないバックアップデータが格納されます。</p>
クライアント	<p>クライアント 1、2、3 は標準の NetBackup 形式であり、クライアント 5 は Web サーバー形式です。どちらの形式もマスターサーバーによって管理され、暗号化されていないデータがメディアサーバーを介してテープにバックアップされます。クライアント 1、2、3 は、データセンター内に存在します。クライアント 5 は、DMZ 内に存在します。クライアント 5 は、NetBackup ポートのみを使用して内部ファイアウォールを通過し、NetBackup と通信します。クライアント 5 は、HTTP ポートのみを使用して外部ファイアウォールを通過し、インターネットからの接続を受信します。</p>

構成要素	説明
内部ファイアウォール	NetBackup は、DMZ 内の Web サーバークライアント 5 にアクセスできます。選択された NetBackup ポートおよび他のアプリケーションポート(可能な場合)のみが、DMZ とのデータ通信を行うことができます。外部ファイアウォールで開かれている HTTP ポートは、内部ファイアウォールを通過できません。
非武装地帯 (DMZ)	内部ファイアウォールと外部ファイアウォールの間に存在している Web サーバークライアント 5 に「安全な」操作領域を提供します。DMZ 内の Web サーバークライアント 5 は、指定の NetBackup ポートを使用して内部ファイアウォールを通過し、NetBackup と通信できます。Web サーバークライアント 5 は、HTTP ポートを使用して外部ファイアウォールを通過し、インターネットに接続することができます。
外部ファイアウォール	外部ユーザーは HTTP ポートを経由して外部ファイアウォールを通過し、インターネットから DMZ 内の Web サーバークライアント 5 にアクセスできます。NetBackup ポートはクライアント 5 に対して開かれており、内部ファイアウォールを通過して通信が行われます。NetBackup ポートは、外部ファイアウォールを通過してインターネットに接続することはできません。クライアント 5 の HTTP ポートのみが外部ファイアウォールを通過してインターネットに接続できます。
インターネット	相互に接続されたコンピュータネットワークの集まりで、銅線、ファイバー光ケーブル、および無線接続によってリンクされています。クライアント 5 は、HTTP ポートを使用して外部ファイアウォールを通過し、インターネットでの通信を行うことができます。

すべてに NBAC を使用する単一のデータセンター


すべてに NBAC を使用する単一のデータセンターの環境は、マスターサーバーとメディアサーバーで NBAC を使用する単一のデータセンターによく似ています。主な相違点は、NetBackup 環境に含まれるすべてのホストがクレデンシャルを使用して確実に識別される点です。また、root 以外の管理者が、構成可能なアクセスレベルに基づいて NetBackup クライアントを管理できる点も異なります。ユーザー識別情報は、Windows の Active Directory または UNIX の NIS などのグローバルリポジトリに存在する場合があります。また、識別情報は、認証ブローカーをサポートするホスト上のローカルのリポジトリ (UNIX のパスワード、Windows のローカルドメイン) に存在する場合があります。

すべてに NBAC を使用する単一のデータセンターには、次の特徴があります。

- マスターサーバーとメディアサーバーで NBAC を使用する単一のデータセンターの場合の特徴と類似している (クライアントの root ユーザーまたは管理者についての項目は除く)
- クライアントシステムでは、ローカルバックアップとリストアを行うために root 以外または管理者以外のユーザーが設定される場合がある (デフォルト設定)
- この環境では、NetBackup に含まれるすべてのホストの信頼できる識別が容易である
- すべてのホストで、適切な NetBackup バージョンが必要

図 2-6 に、すべてに **NBAC** を使用する単一のデータセンターの例を示します。

図 2-6 すべてに NBAC を使用する単一のデータセンター



次の表に、すべてに NBAC を使用する単一のデータセンターで使われる NetBackup の構成要素を示します。

表 2-6 すべてに NBAC を使用する単一のデータセンターにおける NetBackup の構成要素

構成要素	説明
マスターサーバー	<p>メディアサーバー、ルートブローカーおよび認証ブローカーと通信します。また、認可エンジン、クライアント 1、2、3 および DMZ 内のクライアント 5 (Web サーバー) とも通信します。また、認可エンジンと通信して、認証ブローカーからクレデンシャルを受信します。</p> <p>CLI または GUI がマスターサーバー上のデーモンにアクセスする場合は、ユーザーを識別するためにクレデンシャルが交換されます。デーモン機能へのアクセシビリティを判断するために認可エンジンへのアクセスが行われます。</p>
メディアサーバー	<p>マスターサーバー、クライアント 1、2、3 および DMZ 内のクライアント 5 (Web サーバー) と通信します。また、認可エンジンと通信して、認証ブローカーからクレデンシャルを受信します。メディアサーバーによって、クライアント 1、2、3、5 の暗号化されていないデータのテープへの書き込みが可能になります。</p> <p>CLI または GUI がメディアサーバー上のデーモンにアクセスする場合は、ユーザーを識別するためにクレデンシャルが交換されます。デーモン機能へのアクセシビリティを判断するために認可エンジンへのアクセスが行われます。</p>
GUI	<p>このリモート管理コンソール GUI は、認証ブローカーからクレデンシャルを受信します。GUI は受け取ったクレデンシャルを使用して、メディアサーバーおよびマスターサーバーの機能へのアクセス権を取得します。</p>
ルートブローカー	<p>認証ブローカーを認証しますが、クライアントを認証しません。図 2-6 では、ルートブローカーおよび認証ブローカーは同じコンポーネントとして示されています。</p>
認証ブローカー	<p>マスターサーバー、メディアサーバー、GUI、クライアントおよびユーザーに対してそれぞれクレデンシャルを設定し、認証します。</p>
認可エンジン	<p>マスターサーバーおよびメディアサーバーと通信して、認証済みユーザーの権限を決定します。また、認可エンジンには、ユーザーグループおよび権限が格納されます。必要となる認可エンジンは 1 つだけです。</p> <p>メモ: 認可エンジンは、デーモンプロセスとしてマスターサーバーに存在します。この図では、例に示すために個別のイメージとして示しています。</p>
テープ	<p>クライアント 1、2、3、5 の暗号化されていないバックアップデータが格納されます。</p>

構成要素	説明
クライアント	クライアント 1、2、3 は標準の NetBackup 形式であり、クライアント 5 は Web サーバー形式です。認証ブローカーからクレデンシャルを受信すると、クライアント 1、2、3、5 は NetBackup Product Authentication Service ドメインに認証されます。標準サーバー形式と Web サーバー形式はどちらもマスターサーバーによって管理され、暗号化されていないデータがメディアサーバーを介してテープにバックアップされます。クライアント 1、2、3 は、データセンター内に存在します。クライアント 5 は、DMZ 内に存在します。クライアント 5 は、NetBackup ポートのみを使用して内部ファイアウォールを通過し、NetBackup と通信します。クライアント 5 は、HTTP ポートのみを使用して外部ファイアウォールを通過し、インターネットからの接続を受信します。
内部ファイアウォール	NetBackup は、DMZ 内の Web サーバークライアント 5 にアクセスできます。選択された NetBackup ポートおよび他のアプリケーションポート(可能な場合)のみが、DMZ とのデータ通信を行うことができます。外部ファイアウォールで開かれている HTTP ポートは、内部ファイアウォールを通過できません。
非武装地帯 (DMZ)	内部ファイアウォールと外部ファイアウォールの間に存在している Web サーバークライアント 5 に「安全な」操作領域を提供します。DMZ 内の Web サーバークライアント 5 は、指定の NetBackup ポートを使用して内部ファイアウォールを通過し、NetBackup と通信できます。Web サーバークライアント 5 は、HTTP ポートを使用して外部ファイアウォールを通過し、インターネットに接続することができます。
外部ファイアウォール	外部ユーザーは HTTP ポートを經由して外部ファイアウォールを通過し、インターネットから DMZ 内の Web サーバークライアント 5 にアクセスできます。NetBackup ポートはクライアント 5 に対して開かれており、内部ファイアウォールを通過して通信が行われます。NetBackup ポートは、外部ファイアウォールを通過してインターネットに接続することはできません。クライアント 5 の HTTP ポートのみが外部ファイアウォールを通過してインターネットに接続できます。
インターネット	相互に接続されたコンピュータネットワークの集まりで、銅線、ファイバー光ケーブル、および無線接続によってリンクされています。クライアント 5 は、HTTP ポートを使用して外部ファイアウォールを通過し、インターネットでの通信を行うことができます。

すべてのセキュリティが実装された単一のデータセンター

すべてのセキュリティが実装された単一のデータセンターの例は、前述のすべての例を組み合わせたものです。これは、非常に高度な環境で、様々なクライアントに対して異なる要件が存在します。クライアントの要件によっては、ホスト以外での暗号化が必要になることもあります(ホストのリソースが不足している場合やデータベースのバックアップ時など)。また、クライアントの要件によっては、ホスト上のデータの機密性を確保するためにホストでの暗号化が必要になることもあります。NBAC をセキュリティ構成に追加することで、NetBackup 内で管理者、オペレータ、およびユーザーを分離することができます。


すべてのセキュリティが実装された単一のデータセンターには、次の特徴があります。

- 個々のオプションの特徴については、前述の単一のデータセンターに関する項を参照

- 最も柔軟で複雑な環境を提供する
- 類似モデルに従って綿密に設計することで、各オプションの長所を使用できる

図 2-7 に、すべてのセキュリティが実装された単一のデータセンターの例を示します。

図 2-7 すべてのセキュリティが実装された単一のデータセンター



次の表に、すべてのセキュリティが実装された単一のデータセンターで使われる NetBackup の構成要素を示します。

表 2-7 すべてのセキュリティが実装された単一のデータセンターにおける NetBackup の構成要素

構成要素	説明
マスターサーバー	<p>メディアサーバー、ルートブローカー、認証ブローカー、認可エンジン、クライアント 1、2、3 および DMZ 内のクライアント 5 (Web サーバー) と通信します。また、認可エンジンと通信して、認証ブローカーからクレデンシャルを受信します。</p> <p>CLI または GUI がマスターサーバー上のデーモンにアクセスする場合は、ユーザーを識別するためにクレデンシャルが交換されます。デーモン機能へのアクセシビリティを判断するために認可エンジンへのアクセスが行われます。</p>
メディアサーバー	<p>マスターサーバー、クライアント 1、2、3 および DMZ 内のクライアント 5 (Web サーバー) と通信します。また、認可エンジンと通信して、認証ブローカーからクレデンシャルを受信します。メディアサーバーによって、クライアント 1、2、3、5 の暗号化されていないデータのテープへの書き込みが可能になります。</p> <p>CLI または GUI がメディアサーバー上のデーモンにアクセスする場合は、ユーザーを識別するためにクレデンシャルが交換されます。デーモン機能へのアクセシビリティを判断するために認可エンジンへのアクセスが行われます。</p>
GUI	このリモート管理コンソール GUI は、認証ブローカーからクレデンシャルを受信します。GUI は受け取ったクレデンシャルを使用して、メディアサーバーおよびマスターサーバーの機能へのアクセス権を取得します。
ルートブローカー	認証ブローカーを認証しますが、クライアントを認証しません。図では、ルートブローカーおよび認証ブローカーは同じコンポーネントとして示されています。
認証ブローカー	マスターサーバー、メディアサーバー、GUI、クライアントおよびユーザーに対してそれぞれクレデンシャルを設定し、認証します。
認可エンジン	<p>マスターサーバーおよびメディアサーバーと通信して、認証済みユーザーの権限を決定します。また、認可エンジンには、ユーザーグループおよび権限が格納されます。必要となる認可エンジンは 1 つだけです。</p> <p>メモ: 認可エンジンは、デーモンプロセスとしてマスターサーバーに存在します。この図では、例に示すために個別のイメージとして示しています。</p>
テープ	1 つ目のテープには、MSEO によって暗号化されて書き込まれたクライアント 1、2、3 のバックアップデータと、クライアント側で暗号化されたクライアント 6 のデータが格納されます。2 つ目のテープには、クライアント 4、5 の暗号化されていないバックアップデータが格納されます。
トランスポート	トランスポートトラックにより、暗号化されたテープがセキュリティ保護されたオフサイト Vault 施設に運ばれます。輸送中にテープが失われた場合でも、データセンターの管理者は、リスクを軽減できます。データ漏洩のリスクは、暗号化により軽減されます。

構成要素	説明
オフサイト Vault	オフサイト Vault は、ディザスタリカバリ保護を支援するデータセンターとは別の場所にある安全な保管施設です。
クライアント	クライアント 1、2、3、4 は、標準的な NetBackup 形式です。クライアント 5 は、Web サーバー形式です。クライアント 6 では、クライアント側の暗号化が使用されます。認証ブローカーからクレデンシアルを受信すると、クライアント 1、2、3、5、6 は NetBackup Product Authentication Service ドメインに認証されます。標準サーバー形式と Web サーバー形式はどちらもマスターサーバーによって管理され、暗号化されていないデータがメディアサーバーを介してテープにバックアップされます。クライアント 6 には、メディアサーバーを介してテープにバックアップされる暗号化されたデータが存在します。クライアント 1、2、3 は、データセンター内に存在します。クライアント 5、6 は、DMZ 内に存在します。これらのクライアントは、NetBackup ポートのみを使用して内部ファイアウォールを通過し、NetBackup と通信します。また、クライアント 5、6 は、HTTP ポートのみを使用して外部ファイアウォールを通過し、インターネットと通信します。
内部ファイアウォール	NetBackup は、内部ファイアウォールを通過して DMZ 内の Web サーバークライアント 5 にアクセスできます。選択された NetBackup ポートおよび他のアプリケーションポート (可能な場合) のみが、DMZ とのデータ通信を行うことができます。外部ファイアウォールで開かれている HTTP ポートは、内部ファイアウォールを通過できません。
非武装地帯 (DMZ)	Web サーバークライアント 5 および暗号化クライアント 6 に対して「安全な」操作領域を提供します。これらのクライアントは、内部ファイアウォールと外部ファイアウォールの間に存在します。DMZ 内の Web サーバークライアント 5 と暗号化クライアント 6 は、指定の NetBackup ポートを使用して内部ファイアウォールを通過し、NetBackup と通信できます。また、Web サーバークライアント 5 と暗号化クライアント 6 は、HTTP ポートを使用して外部ファイアウォールを通過し、インターネットに接続することができます。DMZ 内の暗号化クライアント 6 は、指定の NetBackup ポートを使用して内部ファイアウォールを通過し、NetBackup と通信できます。
外部ファイアウォール	外部ユーザーは、HTTP ポートを經由して外部ファイアウォールを通過し、インターネットから DMZ 内の Web サーバークライアント 5 にアクセスできます。NetBackup ポートはクライアント 5 に対して開かれており、内部ファイアウォールを通過して通信が行われます。NetBackup ポートは、外部ファイアウォールを通過してインターネットに接続することはできません。クライアント 5 の HTTP ポートのみが外部ファイアウォールを通過してインターネットに接続できます。
インターネット	相互に接続されたコンピュータネットワークの集まりで、銅線、ファイバー光ケーブル、および無線接続によってリンクされています。クライアント 5 は、HTTP ポートを使用して外部ファイアウォールを通過し、インターネットでの通信を行うことができます。

標準的な NetBackup を使用する複数のデータセンター

標準的な NetBackup を使用する複数のデータセンターは、中規模から大規模な (50 を超える) ホストのグループとして定義されます。これらのホストは、地理的に 2 か所以上の地域にまたがり、WAN (ワイドエリアネットワーク) で接続することができます。この例では、

データセンターの 1 つはロンドンにあり、もう 1 つは東京にあります。両方のデータセンターは、専用の WAN 接続を介して接続されています。


複数のデータセンターには、内部専用のホストと、DMZ を介してインターネットに展開するホストの両方が含まれます。通常、この構成には、ホスト向けの中央集中型ネーミングサービス (DNS、WINS など) が含まれます。また、ユーザー向けの中央集中型ネーミングサービス (NIS、Active Directory など) も含まれます。

標準的な NetBackup を使用する複数のデータセンターには、次の特徴があります。

- NetBackup は WAN を介して地理的に 2 か所以上の地域にまたがる
- 通常、中央集中型ネーミングサービスが存在する
- ホスト数が 50 を超える
- 最も単純な構成で、NetBackup の一般的な知識のみが必要である
- バックアップ時に、回線上でデータの消極的な妨害が行われる危険性がほとんどない

図 2-8 に、標準的な NetBackup を使用する複数のデータセンターの例を示します。

図 2-8 標準的な NetBackup を使用する複数のデータセンター



次の表に、標準的な NetBackup を実装した複数のデータセンターで使われる NetBackup の構成要素を示します。

表 2-8 標準的な NetBackup が実装された複数のデータセンターにおける NetBackup の構成要素

構成要素	説明
ロンドンのデータセンター	マスターサーバー、メディアサーバー 1、クライアント 4 の標準的な NetBackup、クライアント 4 の暗号化されていないデータテープが含まれます。ロンドンのデータセンターは、専用の WAN 接続を介して東京のデータセンターに接続されます。
東京のデータセンター	メディアサーバー 2、クライアント 10 の標準的な NetBackup、クライアント 10 の暗号化されていないデータテープが含まれます。東京のデータセンターは、専用の WAN 接続を介してロンドンのデータセンターに接続されます。
WAN (ワイドエリアネットワーク)	東京のデータセンターにロンドンのデータセンターを接続する専用の WAN リンクです。WAN を使用することで、マスターサーバーをメディアサーバー 2 およびクライアント 10 に接続できます。
マスターサーバー	ロンドンにあり、ロンドンにあるメディアサーバー 1 と通信します。また、このマスターサーバーは、WAN を介して東京にあるメディアサーバー 2 と通信します。さらに、ロンドンにある標準的な NetBackup クライアント 4 と通信し、WAN を介して東京にあるクライアント 10 と通信します。
メディアサーバー	複数のデータセンターには 2 つのメディアサーバーがあります。1 つはロンドン、もう 1 つは東京にあります。ロンドンのメディアサーバー 1 は、マスターサーバーと、ロンドンにある標準的な NetBackup クライアント 4 と通信します。メディアサーバー 1 は、ロンドンにあるクライアント 4 の暗号化されていないデータのテープへの書き込みを管理します。 東京のメディアサーバー 2 は、ロンドンにあるマスターサーバーと、東京にある標準的な NetBackup クライアント 10 と通信します。メディアサーバー 2 は、東京にあるクライアント 10 の暗号化されていないデータのテープへの書き込みを管理します。
テープ	テープは、ロンドンと東京の両方のデータセンターで作成されます。ロンドンのテープには、クライアント 4 の暗号化されていないバックアップデータが格納されます。東京のテープには、クライアント 10 の暗号化されていないバックアップデータが格納されます。
クライアント	クライアントは、ロンドンと東京の両方のデータセンターに配置されています。クライアント 4 と 10 は、標準的な NetBackup 形式です。どちらのクライアントも、ロンドンにあるマスターサーバーで管理できます。これらのクライアントの暗号化されていないデータは、メディアサーバーによってテープにバックアップされます。暗号化されていないデータは、ロンドンのクライアント 4 のテープと、東京のクライアント 10 のテープの両方に書き込まれます。クライアント 10 の照合を行うすべての NetBackup 通信は、暗号化されていない状態で回線 (WAN) を介して東京からロンドンに送信されることに注意してください。
内部ファイアウォール	標準的な NetBackup を使用するロンドンまたは東京のデータセンターでは、内部ファイアウォールは使用されません。

構成要素	説明
非武装地帯 (DMZ)	標準的な NetBackup を使用するロンドンまたは東京のデータセンターでは、DMZ は使用されません。
外部ファイアウォール	標準的な NetBackup を使用するロンドンまたは東京のデータセンターでは、外部ファイアウォールは使用されません。
インターネット	標準的な NetBackup を使用するロンドンまたは東京のデータセンターでは、インターネットは使用されません。

MSEO (Media Server Encryption Option) を使用する複数のデータセンター

MSEO (Media Server Encryption Option) を使用する複数のデータセンターは、中規模から大規模な (50 を超える) ホストのグループで、これらのホストは地理的に 2 か所以上の地域にまたがります。ホストは、WAN (ワイドエリアネットワーク) で接続されています。この例では、データセンターの 1 つはロンドンにあり、もう 1 つは東京にあります。両方のデータセンターは、専用の WAN 接続を介して接続されています。

この複数のデータセンターの例には、一般的に 50 を超えるホストを含むことができます。外部に接続するすべてのホストは、MSEO (Media Server Encryption Option) を使用します。この例では、一部のクライアントには暗号化されたバックアップを使用し、その他のホストには MSEO オプションを使用しています。機密性が非常に高いためにオフサイトではアーカイブできないデータは、暗号化されていない形式でその場所に格納されたままになります。


MSEO (Media Server Encryption Option) を使用する複数のデータセンターには、次の特徴があります。

- NetBackup は WAN を介して地理的に 2 か所以上の地域にまたがる
- NetBackup の新しいオプションである
- オフサイトデータの保護に役立つ
- 回線の消極的な妨害は許容リスクであるため、データは暗号化されずにクライアントから送信される
- 単一障害点と同様、鍵の管理と暗号化は 1 か所で管理される高可用性クラスタを使用すると便利です。
- 同時に複数のクライアントを処理するために、堅牢なメディアサーバーが必要である
- 暗号化されたテープをオフサイトに送る必要があるが、CPU に負荷がかかるクライアントの暗号化処理を軽減させる場合に有効である

- データを戻すには鍵が必要である。鍵を失うと、データも失われます。(暗号化の章の鍵の共有バックアップに関する情報を参照してください。)

図 2-9 に、MSEO (Media Server Encryption Option) を使用する複数のデータセンターの例を示します。

図 2-9 MSEO (Media Server Encryption Option) を使用する複数のデータセンター



次の表に、MSEO を実装した複数のデータセンターで使われる NetBackup の構成要素を示します。

表 2-9 MSEO が実装された複数のデータセンターにおける NetBackup の構成要素

構成要素	説明
ロンドンのデータセンター	マスターサーバー、メディアサーバー 1、MSEO 1、クライアント 1、2、3 および DMZ 内のクライアント 5 Web サーバーが含まれます。また、クライアント 1、2、3 の暗号化されたデータテープと、クライアント 5 の暗号化されていないデータテープが含まれます。ロンドンのデータセンターは、専用の WAN 接続を介して東京のデータセンターに接続されます。
東京のデータセンター	メディアサーバー 2、MSEO 2、クライアント 8、9 および DMZ 内のクライアント 11 Web サーバーが含まれます。また、クライアント 8、9 用の暗号化されたデータテープと、クライアント 11 用の暗号化されていないデータテープが含まれます。東京のデータセンターは、専用の WAN 接続を介してロンドンのデータセンターに接続されます。
WAN (ワイドエリアネットワーク)	東京のデータセンターにロンドンのデータセンターを接続する専用の WAN リンクです。WAN を使用することで、ロンドンのマスターサーバーを、東京のメディアサーバー 2 およびクライアント 8、9、11 に接続できます。
マスターサーバー	ロンドンのデータセンターにあるマスターサーバーは、メディアサーバー 1 およびクライアント 1、2、3、5 と通信します。また、このマスターサーバーは、WAN を使用して東京のメディアサーバー 2 およびクライアント 8、9、11 と通信します。
メディアサーバー	この複数のデータセンターは 2 つのメディアサーバーを使います。メディアサーバー 1 はロンドンのデータセンターにあり、メディアサーバー 2 は東京のデータセンターにあります。ロンドンのメディアサーバー 1 は、マスターサーバー、MSEO 1、クライアント 1、2、3、5 と通信します。メディアサーバー 1 は、クライアント 5 の暗号化されていないデータをテープに書き込みます。また、メディアサーバー 1 は、MSEO 1 を使用してクライアント 1、2、3 の暗号化されたデータもテープに書き込みます。暗号化されたテープは、ロンドンのオフサイト Vault に発送されます。 東京のメディアサーバー 2 は、WAN を介してロンドンのマスターサーバーと通信し、また、東京のクライアント 8、9、11 と通信します。メディアサーバー 2 は、クライアント 11 の暗号化されていないデータをテープに書き込みます。また、メディアサーバー 2 は、MSEO 2 を使用してクライアント 8、9 の暗号化されたデータもテープに書き込みます。暗号化されたテープは、東京のオフサイト Vault に発送されます。
MSEO	2 台の MSEO ハードウェア装置により、個々のクライアントでの暗号化処理の負荷が軽減されます。MSEO 装置を使用することで、クライアント側で暗号化を行う場合と比較して、個々のクライアントの CPU パフォーマンスが向上します。MSEO 1 はロンドンのデータセンターにあり、MSEO 2 は東京のデータセンターにあります。MSEO 1 では、クライアント 1、2、3 の暗号化されたデータテープが作成され、ロンドンのオフサイトに格納されます。MSEO 2 では、クライアント 8、9 の暗号化されたデータテープが作成され、東京のオフサイトに格納されます。

構成要素	説明
テープ	<p>暗号化されていないデータテープおよび暗号化されたデータテープの両方が、ロンドンと東京のデータセンターで作成されます。暗号化されたテープには、MSEO によって暗号化されたバックアップデータが格納されます。ロンドンでは、クライアント 5 用に、暗号化されていないテープが書き込まれ、ロンドンのデータセンターのオンサイトに格納されます。クライアント 1、2、3 用には、暗号化されたテープが書き込まれます。クライアント 1、2、3 の暗号化されたテープは、ディザスタリカバリ保護用にロンドンのオフサイト Vault に発送されます。</p> <p>東京では、クライアント 11 用に、暗号化されていないテープが書き込まれ、東京のデータセンターのオンサイトに格納されます。クライアント 8、9 用には、暗号化されたテープが書き込まれます。クライアント 8、9 の暗号化されたテープは、ディザスタリカバリ保護用に東京のオフサイト Vault に発送されます。</p> <p>メモ: データを復号化するには、そのデータの暗号化に使用した鍵が利用可能である必要があります。</p>
トランスポート	<p>2 つのトランスポートがあります。1 つはロンドン、もう 1 つは東京にあります。ロンドンのトランスポートトラックにより、クライアント 1、2、3 の暗号化されたテープは、セキュリティ保護されたロンドンのオフサイト Vault 施設に運ばれます。東京のトランスポートトラックにより、クライアント 8、9 の暗号化されたテープは、セキュリティ保護された東京のオフサイト Vault 施設に運ばれます。</p> <p>メモ: 輸送中にテープが失われた場合でも、データセンターの管理者は、データの漏洩リスクを軽減することができます。この漏洩は、データの暗号化により軽減されます。</p>
オフサイト Vault	<p>オフサイトに配置される Vault は 2 つあります。1 つはロンドン、もう 1 つは東京にあります。どちらの Vault も、暗号化されたテープを格納する安全な施設であり、それぞれのデータセンターとは別の場所に存在します。</p> <p>メモ: 優れたディザスタリカバリ保護を実現するために、暗号化されたテープはデータセンターから離れた場所に格納されます。</p>
クライアント	<p>クライアントは、ロンドンと東京の両方のデータセンターに配置されています。ロンドンのクライアント 1、2、3 は MSEO 形式であり、クライアント 5 は DMZ 内に配置されている Web サーバー形式 (MSEO は使用しない) です。どちらの形式のサーバーも、マスターサーバーによって管理できます。また、暗号化されたデータは、MSEO ハードウェア装置が接続されたメディアサーバー 1 によってテープにバックアップされます。クライアント 5 は、NetBackup ポートのみを使用して内部ファイアウォールを通過し、NetBackup と通信します。クライアント 5 は、HTTP ポートのみを使用して外部ファイアウォールを通過し、インターネットからの接続を受信します。</p> <p>東京のクライアント 8、9 は MSEO の形式です。クライアント 11 は、DMZ に配置されている Web サーバー形式 (MSEO は使用しない) です。どちらの形式のサーバーも、ロンドンにあるマスターサーバーによって管理できます。また、暗号化されたデータは、MSEO ハードウェア装置が接続されたメディアサーバー 2 によってテープにバックアップされます。クライアント 11 は、NetBackup ポートのみを使用して内部ファイアウォールを通過し、NetBackup と通信します。クライアント 5 は、HTTP ポートのみを使用して外部ファイアウォールを通過し、インターネットからの接続を受信します。</p>

構成要素	説明
内部ファイアウォール	<p>複数のデータセンターは 2 つの内部ファイアウォールを使うことができます。1 つはロンドン、もう 1 つは東京にあります。ロンドンでは、NetBackup は、内部ファイアウォールを通過して DMZ 内のクライアント 5 (Web サーバー) にアクセスできます。東京では、NetBackup は、内部ファイアウォールを通過して DMZ 内のクライアント 11 (Web サーバー) にアクセスできます。選択された NetBackup ポートおよび他のアプリケーションポート (可能な場合) のみが、DMZ とのデータ通信を行うことができます。その他の HTTP ポートは外部ファイアウォールで開くことができますが、内部ファイアウォールを通過できません。</p>
非武装地帯 (DMZ)	<p>複数のデータセンターは 2 つの DMZ を使うことができます。1 つはロンドン、もう 1 つは東京にあります。ロンドンでは、DMZ は、内部ファイアウォールと外部ファイアウォールとの間に存在する Web サーバークライアント 5 に対して、「安全な」操作領域を提供します。DMZ 内の Web サーバークライアント 5 は、指定の NetBackup ポートを使用して内部ファイアウォールを通過し、NetBackup と通信できます。また、Web サーバークライアント 5 は、HTTP ポートのみを使用して外部ファイアウォールも通過し、インターネットに接続することができます。</p> <p>東京では、DMZ は、内部ファイアウォールと外部ファイアウォールとの間に存在する Web サーバークライアント 11 に対して、「安全な」操作領域を提供します。DMZ 内の Web サーバークライアント 11 は、指定の NetBackup ポートを使用して内部ファイアウォールを通過し、NetBackup と通信できます。また、Web サーバークライアント 11 は、HTTP ポートのみを使用して外部ファイアウォールも通過し、インターネットに接続することができます。</p>
外部ファイアウォール	<p>MSEO を使用する複数のデータセンターは 2 つの外部ファイアウォールを使うことができます。1 つはロンドン、もう 1 つは東京にあります。ロンドンでは、外部ユーザーは、HTTP ポートを經由して外部ファイアウォールを通過し、インターネットから DMZ 内の Web サーバークライアント 5 にアクセスできます。NetBackup ポートは、外部ファイアウォールを通過してインターネットに接続することはできません。Web サーバークライアント 5 の HTTP ポートのみが外部ファイアウォールを通過してインターネットに接続できます。</p> <p>東京では、外部ユーザーは、HTTP ポートを經由して外部ファイアウォールを通過し、インターネットから DMZ 内の Web サーバークライアント 11 にアクセスできます。NetBackup ポートは、外部ファイアウォールを通過してインターネットに接続することはできません。Web サーバークライアント 11 の HTTP ポートのみが外部ファイアウォールを通過してインターネットに接続できます。</p>
インターネット	<p>インターネットは 1 つしかありませんが、この複数のデータセンターの例では 2 つのインターネット接続があります。1 つはロンドン、もう 1 つは東京にあります。インターネットは、相互に接続されたコンピュータネットワークの集まりで、銅線、ファイバー光ケーブル、および無線接続によってリンクされています。ロンドンでは、Web サーバークライアント 5 は、HTTP ポートを使用して外部ファイアウォールを通過し、インターネットでの通信を行うことができます。東京では、Web サーバークライアント 11 は、HTTP ポートを使用して外部ファイアウォールを通過し、インターネットでの通信を行うことができます。</p>

クライアント側の暗号化を使用する複数のデータセンター

クライアント側の暗号化オプションを使用する複数のデータセンターは、中規模から大規模な (50 を超える) ホストのグループとして定義されます。これらのホストは、地理的に 2 か所以上の地域にまたがり、WAN (ワイドエリアネットワーク) で接続することができます。この例では、データセンターの 1 つはロンドンにあり、もう 1 つは東京にあります。両方のデータセンターは、専用の WAN 接続を介して接続されています。


この複数のデータセンターの例では、クライアント側の暗号化を利用して、テープだけでなく回線におけるデータの機密性も確保できます。この暗号化によって、組織内での回線の消極的な盗聴の危険性を軽減できます。テープをオフサイトに移動する際のデータ流出の危険性が軽減されます。このデータセンターモデルでは、中規模から大規模 (50 を超える) の管理対象ホストに対応できます。データセンター内および DMZ 内のクライアントは、ホストおよびユーザー識別情報に中央集中型ネーミングサービスを使うことができます。

クライアント側の暗号化を使用する複数のデータセンターには、次の特徴があります。

- NetBackup は WAN を介して地理的に 2 か所以上の地域にまたがる
- オフサイトデータの保護に役立つ
- クライアントからのデータが暗号化されるため、回線でのデータの消極的な妨害が防止される
- 鍵の管理はクライアントに分散される
- NetBackup 独自の暗号化オプションが使用される
- 暗号化処理にはクライアントの CPU が使用される
- データを戻すには鍵が必要である。鍵を失うと、データも失われます。
- オフサイトでテープをスキャンする必要がある場合または回線上での機密性が必要な場合に有効である

図 2-10 に、クライアント側の暗号化を使用する複数のデータセンターの例を示します。

図 2-10 クライアント側の暗号化を使用する複数のデータセンター



次の表に、クライアント側の暗号化を実装した複数のデータセンターで使われる NetBackup の構成要素を示します。

表 2-10 クライアント側の暗号化を実装した複数のデータセンターにおける NetBackup の構成要素

構成要素	説明
ロンドンのデータセンター	マスターサーバー、メディアサーバー 1、クライアント 4、5、6 が含まれます。また、クライアント 6、7 の暗号化されたデータテープと、クライアント 4、5 の暗号化されていないデータテープが含まれます。ロンドンのデータセンターは、専用の WAN 接続を介して東京のデータセンターに接続されます。
東京のデータセンター	メディアサーバー 2、クライアント 7、10、11、12 が含まれます。また、クライアント 7、12 の暗号化されたデータテープと、クライアント 10、11 の暗号化されていないデータテープが含まれます。東京のデータセンターは、専用の WAN 接続を介してロンドンのデータセンターに接続されます。
WAN (ワイドエリアネットワーク)	東京のデータセンターにロンドンのデータセンターを接続する専用の WAN リンクです。WAN を使用することで、ロンドンのマスターサーバーを、東京のメディアサーバー 2 およびクライアント 7、10、11、12 に接続できます。また、WAN を使用して、ロンドンのメディアサーバー 1 を、東京のクライアント 7 に接続することもできます。
マスターサーバー	マスターサーバーはロンドンのデータセンターにあり、メディアサーバー 1 およびクライアント 4、5、6 と通信します。また、このマスターサーバーは、WAN を使用して東京のメディアサーバー 2 およびクライアント 7、10、11、12 と通信します。
メディアサーバー	<p>複数のデータセンターは 2 つのメディアサーバーを使います。メディアサーバー 1 はロンドンのデータセンターにあり、メディアサーバー 2 は東京のデータセンターにあります。ロンドンのメディアサーバー 1 は、マスターサーバーおよびクライアント 4、5、6 と通信します。また、東京のクライアント 7 と通信します。メディアサーバー 1 は、クライアント 4、5 の暗号化されていないデータをテープに書き込みます。また、クライアント 6、7 の暗号化されたデータもテープに書き込みます。クライアント 7 は東京に存在しますが、このテープバックアップはロンドンに存在することに注意してください。クライアント 6、7 の暗号化されたテープは、ロンドンのオフサイト Vault に発送されます。</p> <p>東京のメディアサーバー 2 は、WAN を介してロンドンのマスターサーバーと通信し、また、東京のクライアント 7、10、11、12 と通信します。メディアサーバー 2 は、クライアント 10、11 の暗号化されていないデータをテープに書き込みます。また、クライアント 7、12 の暗号化されたデータもテープに書き込みます。クライアント 7 は東京に存在し、ロンドンでバックアップされますが、東京でもバックアップされることに注意してください。クライアント 7、12 の暗号化されたテープは、東京のオフサイト Vault に発送されます。</p>
クライアント側の暗号化	クライアント側の暗号化 (図には示されていない) によって、テープだけでなく回線におけるデータの機密性も確保されます。

構成要素	説明
テープ	<p>暗号化されていないデータテープおよび暗号化されたデータテープの両方が、ロンドンと東京のデータセンターで作成されます。暗号化されたテープには、クライアント側で暗号化されたバックアップデータが格納されます。ロンドンでは、クライアント 4、5 用に、暗号化されていないテープが書き込まれ、ロンドンのデータセンターのオンサイトに格納されます。クライアント 6、7 用には、暗号化されたテープが書き込まれます。暗号化されたテープは、ディザスタリカバリ保護用にロンドンのオフサイト Vault に発送されます。</p> <p>東京では、クライアント 10、11 用に、暗号化されていないテープが書き込まれ、東京のデータセンターのオンサイトに格納されます。クライアント 7、12 用には、暗号化されたテープが書き込まれます。クライアント 7 は東京に存在し、東京でバックアップされますが、ロンドンでもバックアップされることに注意してください。暗号化されたテープは、ディザスタリカバリ保護用に東京のオフサイト Vault に発送されます。</p> <p>メモ: データを復号化するには、そのデータの暗号化に使用した鍵が利用可能である必要があります。</p>
トランスポート	<p>複数のデータセンターは 2 つのトランスポートを使います。1 つはロンドン、もう 1 つは東京にあります。ロンドンのトランスポートトラックにより、クライアント 6、7 の暗号化されたテープは、セキュリティ保護されたロンドンのオフサイト Vault 施設に運ばれます。東京のトランスポートトラックにより、クライアント 7、12 の暗号化されたテープは、セキュリティ保護された東京のオフサイト Vault 施設に運ばれます。クライアント 7 のバックアップコピーは、ロンドンと東京の両方の Vault に格納されることに注意してください。</p> <p>メモ: 輸送中に遠隔の場所でテープが失われた場合でも、データセンターの管理者は、データの漏洩リスクを軽減することができます。漏洩はクライアント側でのデータの暗号化の使用により軽減されます。</p>
オフサイト Vault	<p>複数のデータセンターは 2 つのオフサイト Vault を使います。1 つはロンドン、もう 1 つは東京にあります。どちらの Vault も、暗号化されたテープを格納する安全な施設であり、それぞれのデータセンターとは別の場所に存在します。</p> <p>メモ: 暗号化されたテープをデータセンターから離れた場所に格納することで、ディザスタリカバリ保護が向上します。</p>

構成要素	説明
クライアント	<p>クライアントは、ロンドンと東京の両方のデータセンターに配置されています。ロンドンの場合、クライアント 4 は標準的な NetBackup 形式です。クライアント 5 は、DMZ に配置されている Web サーバー形式です。クライアント 6 はクライアント側で暗号化を行うクライアントで、同じく DMZ に配置されています。いずれの形式のクライアントもマスターサーバーによって管理され、クライアントのデータはメディアサーバー 1 によってテープにバックアップされます。クライアント 5 と 6 は、NetBackup ポートのみを使用して内部ファイアウォールを通過し、NetBackup と通信します。クライアント 6 は、HTTP ポートのみを使用して外部ファイアウォールを通過し、インターネットからの接続を受信します。</p> <p>東京の場合、クライアント 7 はクライアント側で暗号化を行うクライアントですが、DMZ の外に配置されています。クライアント 10 は、標準的な NetBackup 形式です。クライアント 11 は、DMZ に配置されている Web サーバー形式です。クライアント 12 はクライアント側で暗号化を行うクライアントで、同じく DMZ に配置されています。すべての形式のクライアントは、ロンドンのマスターサーバーによって管理できます。クライアント 7 のデータは、メディアサーバー 1 および 2 によってテープにバックアップされます。クライアント 10、11、12 のデータは、メディアサーバー 2 によってテープにバックアップされます。クライアント 11、12 は、NetBackup ポートのみを使用して内部ファイアウォールを通過し、NetBackup と通信します。クライアント 12 は、HTTP ポートのみを使用して外部ファイアウォールを通過し、インターネットからの接続を受信します。</p>
内部ファイアウォール	<p>複数のデータセンターは 2 つの内部ファイアウォールを使います。1 つはロンドン、もう 1 つは東京にあります。ロンドンの場合、NetBackup は、内部ファイアウォールを通過して DMZ 内の Web サーバークライアント 5 とクライアント側で暗号化を行うクライアント 6 にアクセスできます。東京の場合、NetBackup は、内部ファイアウォールを通過して DMZ 内の Web サーバークライアント 11 とクライアント側で暗号化を行うクライアント 12 にアクセスできます。選択された NetBackup ポートおよび他のアプリケーションポート (可能な場合) のみが、DMZ とのデータ通信を行うことができます。外部ファイアウォールで開かれている HTTP ポートは、内部ファイアウォールを通過できません。</p>
非武装地帯 (DMZ)	<p>複数のデータセンターは 2 つの DMZ を使います。1 つはロンドン、もう 1 つは東京にあります。ロンドンの DMZ は、Web サーバークライアント 5 およびクライアント側で暗号化を行うクライアント 6 に対して「安全な」操作領域を提供します。このクライアントは、内部ファイアウォールと外部ファイアウォールとの間に存在します。DMZ 内の Web サーバークライアント 5 およびクライアント側で暗号化を行うクライアント 6 は、NetBackup と通信できます。これらのクライアントは両方とも、指定された NetBackup ポートを使って内部ファイアウォールを通過し、通信を行います。また、Web サーバークライアント 5 は、HTTP ポートのみを使用して外部ファイアウォールも通過し、インターネットに接続することができます。</p> <p>東京の DMZ は、Web サーバークライアント 11 およびクライアント側で暗号化を行うクライアント 12 に対して「安全な」操作領域を提供します。クライアント 12 は、内部ファイアウォールと外部ファイアウォールとの間に存在します。DMZ 内の Web サーバークライアント 11 は、指定の NetBackup ポートを使用して内部ファイアウォールを通過し、NetBackup と通信できます。また、Web サーバークライアント 11 は、HTTP ポートのみを使用して外部ファイアウォールも通過し、インターネットに接続することができます。</p>

構成要素	説明
外部ファイアウォール	<p>複数のデータセンターは 2 つの外部ファイアウォールを使うことができます。1 つはロンドン、もう 1 つは東京にあります。ロンドンでは、外部ユーザーは、HTTP ポートを経由して外部ファイアウォールを通過し、インターネットから DMZ 内の Web サーバークライアント 5 にアクセスできます。NetBackup ポートは Web サーバークライアント 5 に対して開かれており、内部ファイアウォールを通過して NetBackup と通信できます。NetBackup ポートは、外部ファイアウォールを通過してインターネットに接続することはできません。Web サーバークライアント 5 の HTTP ポートのみが外部ファイアウォールを通過してインターネットに接続できます。クライアント側で暗号化を行うクライアント 6 には、インターネットからはアクセスできません。</p> <p>東京では、外部ユーザーは、HTTP ポートを経由して外部ファイアウォールを通過し、インターネットから DMZ 内の Web サーバークライアント 11 にアクセスできます。NetBackup ポートは Web サーバークライアント 11 に対して開かれており、内部ファイアウォールを通過して NetBackup と通信できます。NetBackup ポートは、外部ファイアウォールを通過してインターネットに接続することはできません。Web サーバークライアント 11 の HTTP ポートのみが外部ファイアウォールを通過してインターネットに接続できます。クライアント側で暗号化を行うクライアント 12 には、インターネットからはアクセスできません。</p>
インターネット	<p>インターネットは 1 つしかありませんが、この複数のデータセンターの例では 2 つのインターネット接続があります。1 つはロンドン、もう 1 つは東京にあります。インターネットは、相互に接続されたコンピュータネットワークの集まりで、銅線、ファイバー光ケーブル、および無線接続によってリンクされています。ロンドンでは、Web サーバークライアント 5 は、HTTP ポートを使用して外部ファイアウォールを通過し、インターネットでの通信を行うことができます。東京では、Web サーバークライアント 11 は、HTTP ポートを使用して外部ファイアウォールを通過し、インターネットでの通信を行うことができます。</p>

マスターサーバーとメディアサーバーで NBAC を使用する複数のデータセンター

マスターサーバーとメディアサーバーで NBAC を使用する複数のデータセンターの例は、中規模から大規模な (50 を超える) ホストのグループとして定義されます。これらのホストは、地理的に 2 か所以上の地域にまたがり、WAN (ワイドエリアネットワーク) で接続することができます。この例では、データセンターの 1 つはロンドンにあり、もう 1 つは東京にあります。両方のデータセンターは、専用の WAN 接続を介して接続されています。

このデータセンターの例では、マスターサーバーとメディアサーバー上で NetBackup アクセス制御を使用しています。データセンターでは、NetBackup へのアクセスを部分的に制限し、root 以外のユーザーが NetBackup を管理できるようになっています。この環境では、NBAC はサーバーと GUI 間で使用できるように構成されています。root 以外のユーザーは、オペレーティングシステム (UNIX のパスワードまたは Windows のローカルドメイン) を使って NetBackup にログインできます。また、グローバルユーザーリポジトリ (NIS/NIS+ または Active Directory) を使って NetBackup を管理することができます。さらに、NBAC を使用して、特定のユーザーに対して NetBackup へのアクセスレベルを


制限することもできます。たとえば、日常的な操作の制御と、新しいポリシーやロボットの追加といった環境構成を分離することもできます。

マスターサーバーとメディアサーバーで NBAC を使用する複数のデータセンターには、次の特徴があります。

- NetBackup は WAN を介して地理的に 2 か所以上の地域にまたがる
- root 以外のユーザーとして管理する
- Windows のユーザー ID を使用して UNIX を管理する
- UNIX アカウントを使用して Windows を管理する
- 特定のユーザーの操作を分離および制限する
- クライアントホストの root ユーザーまたは管理者はローカルクライアントのバックアップとリストアを実行できる
- 他のセキュリティ関連のオプションと組み合わせることができる
- すべてのサーバーが NetBackup 7.7 以降である必要がある

図 2-11 に、マスターサーバーとメディアサーバーで NBAC を使用する複数のデータセンターの例を示します。

図 2-11 マスターサーバーとメディアサーバーで NBAC を使用する複数のデータセンター



次の表に、マスターサーバーとメディアサーバーで NBAC を使用する複数のデータセンターのために使われる NetBackup の構成要素を示します。

表 2-11 マスターサーバーとメディアサーバーで NBAC を使用する複数のデータセンターで使用される NetBackup の構成要素

構成要素	説明
ロンドンのデータセンター	ロンドンのデータセンターには、ルートブローカー、認証ブローカー 1、GUI 1、認可エンジン、マスターサーバー、メディアサーバー 1、クライアント 4、5 が含まれます。また、クライアント 4、5 の暗号化されていないデータテープが含まれます。ロンドンのデータセンターは、専用の WAN 接続を介して東京のデータセンターに接続されます。
東京のデータセンター	東京のデータセンターには、認証ブローカー 2、GUI 2、メディアサーバー 2、クライアント 10、11 が含まれます。また、クライアント 10、11 の暗号化されていないデータテープが含まれます。東京のデータセンターは、専用の WAN 接続を介してロンドンのデータセンターに接続されます。
WAN (ワイドエリアネットワーク)	東京のデータセンターにロンドンのデータセンターを接続する専用の WAN リンクです。WAN によって、ルートブローカー/認証ブローカー 1 と認証ブローカー 2 が接続されます。さらに、ルートブローカー/認証ブローカー 1 と GUI 2/メディアサーバー 2 も接続されます。また、WAN によって、認可エンジンはメディアサーバー 2 に接続されます。マスターサーバーは GUI 2、メディアサーバー 2、クライアント 10、11 に接続されます。
マスターサーバー	マスターサーバーは、ロンドンのデータセンターにあり、ルートブローカー/認証ブローカー 1 と通信します。また、GUI 1、認可エンジン、メディアサーバー 1 と通信します。マスターサーバーは、ロンドンのクライアント 4、5 と通信します。さらに、マスターサーバーは、東京の GUI 2、メディアサーバー 2、クライアント 10、11 と通信します。
メディアサーバー	この複数のデータセンターの例では、2 つのメディアサーバーがあります。メディアサーバー 1 はロンドンのデータセンターにあり、メディアサーバー 2 は東京のデータセンターにあります。ロンドンのメディアサーバー 1 は、マスターサーバー、ルートブローカー/認証ブローカー 1、認可エンジン、クライアント 4、5 と通信します。メディアサーバー 1 は、クライアント 4、5 の暗号化されていないデータをテープに書き込みます。 東京のメディアサーバー 2 は、WAN を介してロンドンのマスターサーバーおよび認可エンジンと通信します。また、東京の GUI 2、クライアント 10、11 と通信します。メディアサーバー 2 は、クライアント 10、11 の暗号化されていないデータをテープに書き込みます。
GUI	この複数のデータセンターの例では、2 つの GUI があります。GUI 1 はロンドン、GUI 2 は東京にあります。これらのリモート管理コンソール GUI は、認証ブローカーからクレデンシャルを受信します。GUI は受け取ったクレデンシャルを使用して、メディアサーバーおよびマスターサーバーの機能へのアクセス権を取得します。ロンドンの GUI 1 は、認証ブローカー 1 からクレデンシャルを受信します。GUI 1 には、マスターサーバーおよびメディアサーバー 1、2 の機能へのアクセス権が付与されます。東京の GUI 2 は、認証ブローカー 2 からクレデンシャルを受信します。GUI 2 には、マスターサーバーおよびメディアサーバー 1、2 の機能へのアクセス権が付与されます。

構成要素	説明
ルートブローカー	複数のデータセンターのインストールには、ルートブローカーが 1 つのみ必要です。ルートブローカーは、認証ブローカーと組み合わせて使用することもできます。この例では、ルートブローカーと認証ブローカーは同じコンポーネントとして示され、ロンドンのデータセンターに配置されています。ロンドンにあるルートブローカーは、ロンドンの認証ブローカー 1 と、東京の認証ブローカー 2 を認証します。ルートブローカーはクライアントを認証しません。
認証ブローカー	複数のデータセンターのインストールでは、複数の認証ブローカーを配置できます。認証ブローカーをルートブローカーと組み合わせて使用することもできます。このデータセンターのインストールでは、2 つの認証ブローカーが使用されています。認証ブローカーは、マスターサーバー、メディアサーバーおよび GUI に対してそれぞれクレデンシャルを設定し、認証します。認証ブローカーは、コマンドプロンプトを指定するユーザーも認証します。ロンドンの認証ブローカー 1 は、マスターサーバー、メディアサーバー 1、GUI 1 のクレデンシャルを認証します。東京とロンドンにあるすべての NetBackup サーバーとクライアントは、ロンドンの認証ブローカー 1 で認証が行われます。GUI 1 はロンドンの認証ブローカー 1 で認証が行われます。GUI 2 は東京の認証ブローカー 2 で認証が行われます。
認可エンジン	<p>複数のデータセンターのインストールには、認可エンジンが 1 つのみ必要です。認可エンジンは、マスターサーバーおよびメディアサーバーと通信して、認証されたユーザーの権限を決定します。これらの権限によって、ユーザーが利用できる機能が決まります。また、認可エンジンには、ユーザーグループおよび権限が格納されます。認可エンジンはロンドンに存在し、マスターサーバー、メディアサーバー 1 と通信します。また、認可エンジンは、WAN を介して通信を行い、東京のメディアサーバー 2 へのアクセス権を認可します。</p> <p>メモ: 認可エンジンは、デーモンプロセスとしてマスターサーバーに存在します。この図では、例に示すために個別のイメージとして示しています。</p>
テープ	暗号化されていないデータテープは、ロンドンのデータセンターと東京のデータセンターで生成されます。ロンドンでは、クライアント 4、5 用に、暗号化されていないテープが書き込まれ、ロンドンのデータセンターのオンサイトに格納されます。東京では、クライアント 10、11 用に、暗号化されていないテープが書き込まれ、東京のデータセンターのオンサイトに格納されます。
クライアント	<p>クライアントは、ロンドンと東京の両方のデータセンターに配置されています。ロンドンの場合、クライアント 4 は標準的な NetBackup 形式です。クライアント 5 は、DMZ に配置されている Web サーバー形式です。いずれの形式のクライアントもマスターサーバーによって管理され、クライアントのデータはメディアサーバー 1 によってテープにバックアップされます。クライアント 5 は、NetBackup ポートのみを使用して内部ファイアウォールを通過し、NetBackup と通信します。また、クライアント 5 は HTTP ポートのみを使用して外部ファイアウォールも通過し、インターネットからの接続を受信します。</p> <p>東京の場合、クライアント 10 は標準的な NetBackup 形式です。クライアント 11 は、DMZ に配置されている Web サーバー形式です。いずれの形式のクライアントもマスターサーバーによって管理され、クライアントのデータはメディアサーバー 2 によってテープにバックアップされます。クライアント 11 は、NetBackup ポートのみを使用して内部ファイアウォールを通過し、NetBackup と通信します。また、クライアント 11 は HTTP ポートのみを使用して外部ファイアウォールも通過し、インターネットからの接続を受信します。</p>

構成要素	説明
内部ファイアウォール	<p>この複数のデータセンターの例では、2 つの内部ファイアウォールがあります。1 つはロンドン、もう 1 つは東京にあります。ロンドンの場合、NetBackup は、内部ファイアウォールを通過して DMZ 内の Web サーバークライアント 5 にアクセスできます。NetBackup は、内部ファイアウォールを通過して DMZ 内の Web サーバークライアント 11 にアクセスできません。選択された NetBackup ポートおよび他のアプリケーションポート (可能な場合) のみが、内部ファイアウォールを通過して DMZ とのデータ通信を行うことができます。外部ファイアウォールで開かれている HTTP ポートは、内部ファイアウォールを通過できません。</p>
非武装地帯 (DMZ)	<p>この複数のデータセンターの例では、2 つの DMZ があります。1 つはロンドン、もう 1 つは東京にあります。ロンドンでは、DMZ は、内部ファイアウォールと外部ファイアウォールとの間に存在する Web サーバークライアント 5 に対して、「安全な」操作領域を提供します。DMZ 内の Web サーバークライアント 5 とクライアント側で暗号化を行うクライアント 6 は、指定の NetBackup ポートを使用して内部ファイアウォールを通過し、NetBackup と通信できます。また、Web サーバークライアント 5 は、HTTP ポートのみを使用して外部ファイアウォールも通過し、インターネットに接続することができます。</p> <p>東京では、DMZ は、内部ファイアウォールと外部ファイアウォールとの間に存在する Web サーバークライアント 11 に対して、「安全な」操作領域を提供します。DMZ 内の Web サーバークライアント 11 は、指定の NetBackup ポートを使用して内部ファイアウォールを通過し、NetBackup と通信できます。また、Web サーバークライアント 11 は、HTTP ポートのみを使用して外部ファイアウォールも通過し、インターネットに接続することができます。</p>
外部ファイアウォール	<p>この複数のデータセンターの例では、2 つの外部ファイアウォールがあります。1 つはロンドン、もう 1 つは東京にあります。ロンドンでは、外部ユーザーは、HTTP ポートを經由して外部ファイアウォールを通過し、インターネットから DMZ 内の Web サーバークライアント 5 にアクセスできます。NetBackup ポートは Web サーバークライアント 5 に対して開かれており、内部ファイアウォールを通過して NetBackup と通信できます。NetBackup ポートは、外部ファイアウォールを通過してインターネットに接続することはできません。Web サーバークライアント 5 の HTTP ポートのみが外部ファイアウォールを通過してインターネットに接続できます。</p> <p>東京では、外部ユーザーは、HTTP ポートを經由して外部ファイアウォールを通過し、インターネットから DMZ 内の Web サーバークライアント 11 にアクセスできます。NetBackup ポートは Web サーバークライアント 11 に対して開かれており、内部ファイアウォールを通過して NetBackup と通信できます。NetBackup ポートは、外部ファイアウォールを通過してインターネットに接続することはできません。Web サーバークライアント 11 の HTTP ポートのみが外部ファイアウォールを通過してインターネットに接続できます。</p>
インターネット	<p>インターネットは 1 つしかありませんが、この複数のデータセンターの例では 2 つのインターネット接続があります。1 つはロンドン、もう 1 つは東京にあります。インターネットは、相互に接続されたコンピュータネットワークの集まりで、銅線、ファイバー光ケーブル、および無線接続によってリンクされています。ロンドンでは、Web サーバークライアント 5 は、HTTP ポートを使用して外部ファイアウォールを通過し、インターネットでの通信を行うことができます。東京では、Web サーバークライアント 11 は、HTTP ポートを使用して外部ファイアウォールを通過し、インターネットでの通信を行うことができます。</p>

すべてに NBAC を使用する複数のデータセンター

すべてに NBAC を使用する複数のデータセンターは、中規模から大規模な (50 を超える) ホストのグループとして定義されます。これらのホストは、地理的に 2 か所以上の地域にまたがり、WAN (ワイドエリアネットワーク) で接続することができます。この例では、データセンターの 1 つはロンドンにあり、もう 1 つは東京にあります。両方のデータセンターは、専用の WAN 接続を介して接続されています。


この環境は、マスターサーバーとメディアサーバーで NBAC を使用する複数のデータセンターに非常に類似しています。主な違いは、NetBackup 環境に参加するすべてのホストがクレデンシャルを使って確実に識別され、root 以外の管理者が構成可能なアクセスレベルに基づいて NetBackup クライアントを管理できることです。ユーザー識別情報は、Windows の Active Directory または UNIX の NIS などのグローバルリポジトリに存在する場合があります。また、識別情報は、認証ブローカーをサポートするホスト上のローカルのリポジトリ (UNIX のパスワード、Windows のローカルドメイン) に存在する場合があります。

すべてに NBAC を使用する複数のデータセンターには、次の特徴があります。

- NetBackup は WAN を介して地理的に 2 か所以上の地域にまたがる
- マスターサーバーとメディアサーバーで NBAC を使用する複数のデータセンターの場合の特徴と類似している (クライアントの root ユーザーまたは管理者についての項目は除く)。この構成では、クライアントとサーバーの root 以外の管理者による管理が許可されています。
- クライアントシステムでは、ローカルバックアップとリストアを行うために root 以外または管理者以外のユーザーが設定される場合がある (デフォルト設定)
- この環境では、NetBackup に含まれるすべてのホストの信頼できる識別が容易である
- すべてのホストは NetBackup バージョン 7.7 以降である必要がある

図 2-12 に、すべてに NBAC を使用する複数のデータセンターの例を示します。

図 2-12 すべてに NBAC を使用する複数のデータセンター



次の表に、すべてに NBAC を実装した複数のデータセンターで使われる NetBackup の構成要素を示します。

表 2-12 すべてに NBAC を実装した複数のデータセンターにおける NetBackup の構成要素

構成要素	説明
ロンドンのデータセンター	ロンドンのデータセンターには、ルートブローカー、認証ブローカー 1、GUI 1、認可エンジン、マスターサーバー、メディアサーバー 1、クライアント 1、5 が含まれます。また、クライアント 1、5、10 の暗号化されていないデータテープが含まれます。ロンドンのデータセンターは、専用の WAN 接続を介して東京のデータセンターに接続されます。
東京のデータセンター	東京のデータセンターには、認証ブローカー 2、GUI 2、メディアサーバー 2、クライアント 10、11 が含まれます。また、クライアント 10、11 の暗号化されていないデータテープが含まれます。東京のデータセンターは、専用の WAN 接続を介してロンドンのデータセンターに接続されます。
WAN (ワイドエリアネットワーク)	東京のデータセンターにロンドンのデータセンターを接続する専用の WAN リンクです。WAN によって、ルートブローカー/認証ブローカー 1 と認証ブローカー 2 が接続されます。さらに、ルートブローカー/認証ブローカー 1 と GUI 2/メディアサーバー 2 も接続されます。また、WAN によって、認可エンジンはメディアサーバー 2 に接続されます。マスターサーバーは GUI 2、メディアサーバー 2、クライアント 10、11 に接続されます。メディアサーバー 1 はクライアント 10 に接続されます。
マスターサーバー	マスターサーバーは、ロンドンのデータセンターにあり、ルートブローカー/認証ブローカー 1 と通信します。また、GUI 1、認可エンジン、メディアサーバー 1 とも通信します。マスターサーバーは、東京の GUI 2、メディアサーバー 2、クライアント 10、11 と通信します。
メディアサーバー	この複数のデータセンターの例では、2 つのメディアサーバーがあります。メディアサーバー 1 はロンドンのデータセンターにあり、メディアサーバー 2 は東京のデータセンターにあります。ロンドンのメディアサーバー 1 は、マスターサーバー、ルートブローカー/認証ブローカー 1、認可エンジン、クライアント 1、5、10 と通信します。メディアサーバー 1 は、クライアント 1、5、10 の暗号化されていないデータをテープに書き込みます。 東京のメディアサーバー 2 は、WAN を介してロンドンのマスターサーバー、ルートブローカー/認証ブローカー 1 および認可エンジンと通信します。また、東京の GUI 2、クライアント 10、11 とも通信します。メディアサーバー 2 は、クライアント 10、11 の暗号化されていないデータをテープに書き込みます。
GUI	この複数のデータセンターの例では、2 つの GUI があります。GUI 1 はロンドン、GUI 2 は東京にあります。これらのリモート管理コンソール GUI は、認証ブローカーからクレデンシャルを受信します。GUI は受け取ったクレデンシャルを使用して、メディアサーバーおよびマスターサーバーの機能へのアクセス権を取得します。ロンドンの GUI 1 は、認証ブローカー 1 からクレデンシャルを受信します。GUI 1 には、マスターサーバーおよびメディアサーバー 1、2 の機能へのアクセス権が付与されます。東京の GUI 2 は、認証ブローカー 2 からクレデンシャルを受信します。GUI 2 には、マスターサーバーおよびメディアサーバー 1、2 の機能へのアクセス権が付与されます。

構成要素	説明
ルートブローカー	複数のデータセンターのインストールには、ルートブローカーが 1 つのみ必要です。ルートブローカーは、認証ブローカーと組み合わせて使用することもできます。この例では、ルートブローカーと認証ブローカーは同じコンポーネントとして示され、ロンドンのデータセンターに配置されています。ロンドンにあるルートブローカーは、ロンドンの認証ブローカー 1 と、東京の認証ブローカー 2 を認証します。ルートブローカーはクライアントを認証しません。
認証ブローカー	データセンターのインストールでは、複数の認証ブローカーを配置できます。認証ブローカーをルートブローカーと組み合わせて使用することもできます。このデータセンターのインストールでは、2 つの認証ブローカーがあります。認証ブローカーは、マスターサーバー、メディアサーバー、GUI およびクライアントに対してそれぞれクレデンシャルを設定し、認証します。認証ブローカーは、コマンドプロンプトを使用するユーザーも認証します。ロンドンの認証ブローカー 1 は、マスターサーバー、メディアサーバー 1、GUI 1、クライアント 1、5 のクレデンシャルを認証します。東京とロンドンにあるすべての NetBackup サーバーとクライアントは、ロンドンの認証ブローカー 1 で認証が行われます。GUI 1 はロンドンの認証ブローカー 1 で認証が行われます。GUI 2 は東京の認証ブローカー 2 で認証が行われます。
認可エンジン	<p>データセンターのインストールには、認可エンジンが 1 つのみ必要です。認可エンジンは、マスターサーバーおよびメディアサーバーと通信して、認証されたユーザーの権限を決定します。これらの権限によって、ユーザーが利用できる機能が決まります。また、認可エンジンには、ユーザーグループおよび権限が格納されます。認可エンジンはロンドンに存在し、マスターサーバー、メディアサーバー 1 と通信します。また、認可エンジンは、WAN を介して通信を行い、東京のメディアサーバー 2 へのアクセス権を認可します。</p> <p>メモ: 認可エンジンは、デーモンプロセスとしてマスターサーバーに存在します。この図では、例に示すために個別のイメージとして示しています。</p>
テープ	暗号化されていないデータテープは、ロンドンと東京の両方のデータセンターで作成されます。ロンドンでは、クライアント 1、5、10 用に、暗号化されていないテープが書き込まれ、ロンドンのデータセンターのオンサイトに格納されます。東京では、クライアント 10、11 用に、暗号化されていないテープが書き込まれ、東京のデータセンターのオンサイトに格納されます。クライアント 10 は東京に存在し、東京でバックアップされますが、ロンドンでもバックアップされることに注意してください。

構成要素	説明
クライアント	<p>クライアントは、ロンドンと東京の両方のデータセンターに配置されています。ロンドンの場合、クライアント 1 は標準的な NetBackup 形式です。クライアント 5 は、DMZ に配置されている Web サーバー形式です。いずれの形式のクライアントもマスターサーバーによって管理され、クライアントのデータはメディアサーバー 1 によってテープにバックアップされます。クライアント 5 は、NetBackup ポートのみを使用して内部ファイアウォールを通過し、NetBackup と通信します。また、クライアント 5 は HTTP ポートのみを使用して外部ファイアウォールも通過し、インターネットからの接続を受信します。</p> <p>東京の場合、クライアント 10 は標準的な NetBackup 形式です。クライアント 11 は、DMZ に配置されている Web サーバー形式です。いずれの形式のクライアントもマスターサーバーによって管理され、クライアントのデータはメディアサーバー 2 によってテープにバックアップされます。クライアント 11 は、NetBackup ポートのみを使用して内部ファイアウォールを通過し、NetBackup と通信します。また、クライアント 11 は HTTP ポートのみを使用して外部ファイアウォールも通過し、インターネットからの接続を受信します。</p>
内部ファイアウォール	<p>この複数のデータセンターの例では、2 つの内部ファイアウォールを設定できます。1 つはロンドン、もう 1 つは東京にあります。ロンドンの場合、NetBackup は、内部ファイアウォールを通過して DMZ 内の Web サーバークライアント 5 にアクセスできます。東京の場合、NetBackup は、内部ファイアウォールを通過して DMZ 内の Web サーバークライアント 11 にアクセスできます。選択された NetBackup ポートおよび他のアプリケーションポート(可能な場合)のみが、内部ファイアウォールを通過して DMZ とのデータ通信を行うことができます。外部ファイアウォールで開かれている HTTP ポートは、内部ファイアウォールを通過できません。</p>
非武装地帯 (DMZ)	<p>この複数のデータセンターの例では、2 つの DMZ を設定できます。1 つはロンドン、もう 1 つは東京にあります。ロンドンでは、DMZ は、内部ファイアウォールと外部ファイアウォールとの間に存在する Web サーバークライアント 5 に対して、「安全な」操作領域を提供します。DMZ 内の Web サーバークライアント 5 は、指定の NetBackup ポートを使用して内部ファイアウォールを通過し、NetBackup と通信できます。また、Web サーバークライアント 5 は、HTTP ポートのみを使用して外部ファイアウォールも通過し、インターネットに接続することができます。</p> <p>東京では、DMZ は、内部ファイアウォールと外部ファイアウォールとの間に存在する Web サーバークライアント 11 に対して、「安全な」操作領域を提供します。DMZ 内の Web サーバークライアント 11 は、指定の NetBackup ポートを使用して内部ファイアウォールを通過し、NetBackup と通信できます。また、Web サーバークライアント 11 は、HTTP ポートのみを使用して外部ファイアウォールも通過し、インターネットに接続することができます。</p>

構成要素	説明
外部ファイアウォール	<p>この複数のデータセンターの例では、2つの外部ファイアウォールを設定できます。1つはロンドン、もう1つは東京にあります。ロンドンでは、外部ユーザーは、HTTP ポートを経由して外部ファイアウォールを通過し、インターネットから DMZ 内の Web サーバークライアント 5 にアクセスできます。NetBackup ポートは Web サーバークライアント 5 に対して開かれており、内部ファイアウォールを通過して NetBackup と通信できます。NetBackup ポートは、外部ファイアウォールを通過してインターネットに接続することはできません。Web サーバークライアント 5 の HTTP ポートのみが外部ファイアウォールを通過してインターネットに接続できます。</p> <p>東京では、外部ユーザーは、HTTP ポートを経由して外部ファイアウォールを通過し、インターネットから DMZ 内の Web サーバークライアント 11 にアクセスできます。NetBackup ポートは Web サーバークライアント 11 に対して開かれており、内部ファイアウォールを通過して NetBackup と通信できます。NetBackup ポートは、外部ファイアウォールを通過してインターネットに接続することはできません。Web サーバークライアント 11 の HTTP ポートのみが外部ファイアウォールを通過してインターネットに接続できます。</p>
インターネット	<p>インターネットは 1 つしかありませんが、この複数のデータセンターの例では 2 つのインターネット接続があります。1 つはロンドン、もう 1 つは東京にあります。インターネットは、相互に接続されたコンピュータネットワークの集まりで、銅線、ファイバー光ケーブル、および無線接続によってリンクされています。ロンドンでは、Web サーバークライアント 5 は、HTTP ポートを使用して外部ファイアウォールを通過し、インターネットでの通信を行うことができます。東京では、Web サーバークライアント 11 は、HTTP ポートを使用して外部ファイアウォールを通過し、インターネットでの通信を行うことができます。</p>

すべての NetBackup セキュリティを使用する複数のデータセンター

すべての NetBackup セキュリティを使用する複数のデータセンターは、中規模から大規模な (50 を超える) ホストのグループとして定義されます。これらのホストは、地理的に 2 か所以上の地域にまたがり、WAN (ワイドエリアネットワーク) で接続することができます。この例では、データセンターの 1 つはロンドンにあり、もう 1 つは東京にあります。両方のデータセンターは、専用の WAN 接続を介して接続されています。

この例では、前述のすべての例が組み合わされています。これは、非常に高度な環境であり、様々なクライアントに対して要件が異なる場合があります。クライアントの要件によっては、ホスト以外での暗号化が必要になることもあります (ホストのリソースが不足している場合やデータベースのバックアップ時など)。また、クライアントの要件によっては、ホスト上のデータの機密性を確保するためにホストでの暗号化が必要になることもあります。NBAC をセキュリティ構成に追加することで、NetBackup 内で管理者、オペレータ、およびユーザーを分離することができます。

すべての NetBackup セキュリティを使用する複数のデータセンターには、次の特徴があります。

- NetBackup は WAN を介して地理的に 2 か所以上の地域にまたがる

- 個々のオプションの特徴については、前述の複数のデータセンターに関する項を参照
- 最も柔軟性のある複雑な環境である
- 類似モデルに従って綿密に設計することで、各オプションの長所を使用できる

図 2-13 に、すべての NetBackup セキュリティを使用する複数のデータセンターの例を示します。

表 2-13 すべての NetBackup セキュリティを実装した複数のデータセンターにおける NetBackup の構成要素

構成要素	説明
ロンドンのデータセンター	ルートブローカー、認証ブローカー 1、GUI 1 が含まれます。また、認可エンジン、マスターサーバー、メディアサーバー 1、MSEO 1、クライアント 1 から 6、トランスポート、オフサイト Vault も含まれます。また、クライアント 1、2、3、6、7 の暗号化されたデータテープと、クライアント 4、5 の暗号化されていないデータテープが含まれます。ロンドンのデータセンターは、専用の WAN 接続を介して東京のデータセンターに接続されます。
東京のデータセンター	認証ブローカー 2、GUI 2、メディアサーバー 2、MSEO 2、クライアント 7 から 12、トランスポート、オフサイト Vault が含まれます。また、クライアント 7、8、9、12 の暗号化されたデータテープと、クライアント 10、11 の暗号化されていないデータテープが含まれます。東京のデータセンターは、専用の WAN 接続を介してロンドンのデータセンターに接続されます。
WAN (ワイドエリアネットワーク)	東京のデータセンターにロンドンのデータセンターを接続する専用の WAN リンクです。WAN によって、ルートブローカー/認証ブローカー 1 と認証ブローカー 2 が接続されます。さらに、ルートブローカー/認証ブローカー 1 と GUI 2/メディアサーバー 2 も接続されます。また、WAN によって、認可エンジンはメディアサーバー 2 に接続されます。マスターサーバーは GUI 2、メディアサーバー 2、クライアント 7 から 12 に接続されます。メディアサーバー 1 はクライアント 7 に接続されます。
マスターサーバー	マスターサーバーは、ロンドンのデータセンターにあり、ルートブローカー/認証ブローカー 1、GUI 1、認可エンジン、メディアサーバー 1、クライアント 1 から 6 と通信します。また、東京の GUI 2、メディアサーバー 2、クライアント 7 から 12 と通信します。
メディアサーバー	この複数のデータセンターの例では、2 つのメディアサーバーを設定できます。メディアサーバー 1 はロンドンのデータセンターにあり、メディアサーバー 2 は東京のデータセンターにあります。ロンドンのメディアサーバー 1 は、マスターサーバー、ルートブローカー/認証ブローカー 1 と通信します。また、認可エンジン、MSEO 1、クライアント 1 から 6、7 と通信します。メディアサーバー 1 は、クライアント 4、5 用に暗号化されないデータをテープに書き込み、クライアント 1 から 6 用に暗号化されたデータをテープに書き込みます。 東京のメディアサーバー 2 は、WAN を介してロンドンのマスターサーバー、ルートブローカー/認証ブローカー 1 および認可エンジンと通信します。また、東京の MSEO 2、GUI 2、クライアント 7 から 12 と通信します。メディアサーバー 2 は、クライアント 10、11 の暗号化されていないデータをテープに書き込み、クライアント 7、8、9、12 の暗号化されたデータをテープに書き込みます。
GUI	この複数のデータセンターの例では、2 つの GUI を設定できます。GUI 1 はロンドン、GUI 2 は東京にあります。これらのリモート管理コンソール GUI は、認証ブローカーからクレデンシャルを受信します。GUI は受け取ったクレデンシャルを使用して、メディアサーバーおよびマスターサーバーの機能へのアクセス権を取得します。ロンドンの GUI 1 は、認証ブローカー 1 からクレデンシャルを受信します。GUI 1 には、マスターサーバーおよびメディアサーバー 1、2 の機能へのアクセス権が付与されます。東京の GUI 2 は、認証ブローカー 2 からクレデンシャルを受信します。GUI 2 には、マスターサーバーおよびメディアサーバー 1、2 の機能へのアクセス権が付与されます。

構成要素	説明
ルートブローカー	複数のデータセンターのインストールには、ルートブローカーが 1 つ必要です。ルートブローカーは、認証ブローカーと組み合わせて使用することもできます。この例では、ルートブローカーと認証ブローカーは同じコンポーネントとして示され、ロンドンのデータセンターに配置されています。ロンドンにあるルートブローカーは、ロンドンの認証ブローカー 1 と、東京の認証ブローカー 2 を認証します。ルートブローカーはクライアントを認証しません。
認証ブローカー	データセンターのインストールでは、複数の認証ブローカーを配置できます。認証ブローカーをルートブローカーと組み合わせて使用することもできます。このデータセンターのインストールでは、2 つの認証ブローカーが使用されています。認証ブローカーは、マスターサーバー、メディアサーバー、GUI およびクライアントに対してそれぞれクレデンシャルを設定し、認証します。認証ブローカーは、コマンドプロンプトを使用するユーザーも認証します。ロンドンの認証ブローカー 1 は、マスターサーバー、メディアサーバー 1、GUI 1、クライアント 1 から 6 のクレデンシャルを認証します。東京とロンドンにあるすべての NetBackup サーバーとクライアントは、ロンドンの認証ブローカー 1 で認証が行われます。GUI 1 はロンドンの認証ブローカー 1 で認証が行われます。GUI 2 は東京の認証ブローカー 2 で認証が行われます。
認可エンジン	<p>複数のデータセンターのインストールには、認可エンジンが 1 つのみ必要です。認可エンジンは、マスターサーバーおよびメディアサーバーと通信して、認証されたユーザーの権限を決定します。これらの権限によって、ユーザーが利用できる機能が決まります。また、認可エンジンには、ユーザーグループおよび権限が格納されます。認可エンジンはロンドンに存在し、マスターサーバー、メディアサーバー 1 と通信します。また、認可エンジンは、WAN を介して通信を行い、東京のメディアサーバー 2 へのアクセス権を認可します。</p> <p>メモ: 認可エンジンは、デーモンプロセスとしてマスターサーバーに存在します。この図では、例に示すために個別のイメージとして示しています。</p>
テープ	<p>暗号化されていないデータテープおよび暗号化されたデータテープが、ロンドンと東京のデータセンターで作成されます。ロンドンでは、クライアント 4、5 用に、暗号化されていないテープが書き込まれ、ロンドンのデータセンターのオンサイトに格納されます。クライアント 1、2、3、6、7 用には、暗号化されたテープが書き込まれます。暗号化されたテープは、ディザスタリカバリに備えてロンドンのオフサイト Vault に発送されます。東京では、クライアント 10、11 用に、暗号化されていないテープが書き込まれ、東京のデータセンターのオンサイトに格納されます。クライアント 7、8、9、12 用には、暗号化されたテープが書き込まれます。暗号化されたテープは、ディザスタリカバリ保護用に東京のオフサイト Vault に発送されます。クライアント 7 は東京に存在し、東京でバックアップされますが、さらにセキュリティとバックアップの冗長性を高めるためにロンドンでもバックアップされます。</p> <p>メモ: データを復号化するには、そのデータの暗号化に使用した鍵が利用可能である必要があります。</p>

構成要素	説明
トランスポート	<p>トランスポートを 2 つ設定できます。1 つはロンドン、もう 1 つは東京にあります。ロンドンのトランスポートトラックにより、クライアント 1、2、3、6、7 の暗号化されたテープは、セキュリティ保護されたロンドンのオフサイト Vault 施設に運ばれます。東京のトランスポートトラックにより、クライアント 7、8、9、12 の暗号化されたテープは、セキュリティ保護された東京のオフサイト Vault 施設に運ばれます。クライアント 7 のバックアップコピーは、ロンドンと東京の両方の Vault に格納されることに注意してください。</p> <p>メモ: 輸送中にテープが失われた場合でも、データセンターの管理者は、データをクライアント側で暗号化することでデータの漏洩リスクを軽減することができます。</p>
オフサイト Vault	<p>オフサイト Vault を 2 つ配置できます。1 つはロンドン、もう 1 つは東京にあります。どちらの Vault も、暗号化されたテープを格納する安全な施設であり、それぞれのデータセンターとは別の場所に存在します。</p> <p>メモ: 暗号化されたテープをデータセンターから離れた場所に格納することで、ディザスタリカバリ保護が向上します。</p>
クライアント	<p>クライアントは、ロンドンと東京の両方のデータセンターに配置されています。ロンドンの場合、クライアント 1 から 3 は、MSEO による暗号化形式です。クライアント 4 は、標準的な NetBackup 形式です。クライアント 5 は、DMZ に配置されている Web サーバー形式です。クライアント 6 は、クライアント側で暗号化を行う形式のクライアントで、同じく DMZ に配置されています。いずれの形式のクライアントもマスターサーバーによって管理され、クライアントのデータはメディアサーバー 1 によってテープにバックアップされます。クライアント 5 は、NetBackup ポートのみを使用して内部ファイアウォールを通過し、NetBackup と通信します。また、クライアント 5 は HTTP ポートのみを使用して外部ファイアウォールも通過し、インターネットからの接続を受信します。</p> <p>東京の場合、クライアント 7 から 9 は、MSEO による暗号化形式です。クライアント 10 は、標準的な NetBackup 形式です。クライアント 11 は、DMZ に配置されている Web サーバー形式です。クライアント 12 は、クライアント側で暗号化を行う形式のクライアントで、同じく DMZ に配置されています。すべての形式のクライアントはマスターサーバーによって管理でき、クライアントのデータはメディアサーバー 2 を介してテープにバックアップされます。クライアント 7 は、メディアサーバー 1 と 2 の両方から管理できることに注意してください。クライアント 11 は、NetBackup ポートのみを使用して内部ファイアウォールを通過し、NetBackup と通信します。また、クライアント 11 は HTTP ポートのみを使用して外部ファイアウォールも通過し、インターネットからの接続を受信します。</p>
内部ファイアウォール	<p>この複数のデータセンターの例では、2 つの内部ファイアウォールがあります。1 つはロンドン、もう 1 つは東京にあります。ロンドンの場合、NetBackup は、内部ファイアウォールを通過して DMZ 内の Web サーバークライアント 5 と暗号化クライアント 6 にアクセスできます。東京の場合、NetBackup は、内部ファイアウォールを通過して DMZ 内の Web サーバークライアント 11 と暗号化クライアント 12 にアクセスできます。選択された NetBackup ポートおよび他のアプリケーションポート(可能な場合)のみが、内部ファイアウォールを通過して DMZ とのデータ通信を行うことができます。外部ファイアウォールで開かれている HTTP ポートは、内部ファイアウォールを通過できません。</p>

構成要素	説明
非武装地帯 (DMZ)	<p>この複数のデータセンターの例では、2 つの DMZ を設定できます。1 つはロンドン、もう 1 つは東京にあります。ロンドンの DMZ は、Web サーバークライアント 5 および暗号化クライアント 6 に対して「安全な」操作領域を提供します。これらのクライアントは、内部ファイアウォールと外部ファイアウォールの間に存在します。DMZ 内の Web サーバークライアント 5 は、指定の NetBackup ポートを使用して内部ファイアウォールを通過し、NetBackup と通信できます。また、Web サーバークライアント 5 は、HTTP ポートのみを使用して外部ファイアウォールも通過し、インターネットに接続することができます。</p> <p>東京の DMZ は、Web サーバークライアント 11 および暗号化クライアント 12 に対して「安全な」操作領域を提供します。これらのクライアントは、内部ファイアウォールと外部ファイアウォールの間に存在します。DMZ 内の Web サーバークライアント 11 は、指定の NetBackup ポートを使用して内部ファイアウォールを通過し、NetBackup と通信できます。また、Web サーバークライアント 11 は、HTTP ポートのみを使用して外部ファイアウォールも通過し、インターネットに接続することができます。</p>
外部ファイアウォール	<p>この複数のデータセンターの例では、2 つの外部ファイアウォールを設定できます。1 つはロンドン、もう 1 つは東京にあります。ロンドンでは、外部ユーザーは、HTTP ポートを経由して外部ファイアウォールを通過し、インターネットから DMZ 内の Web サーバークライアント 5 にアクセスできます。NetBackup ポートは Web サーバークライアント 5 に対して開かれており、内部ファイアウォールを通過して NetBackup と通信できます。NetBackup ポートは、外部ファイアウォールを通過してインターネットに接続することはできません。Web サーバークライアント 5 の HTTP ポートのみが外部ファイアウォールを通過してインターネットに接続できます。</p> <p>東京では、外部ユーザーは、HTTP ポートを経由して外部ファイアウォールを通過し、インターネットから DMZ 内の Web サーバークライアント 11 にアクセスできます。NetBackup ポートは Web サーバークライアント 11 に対して開かれており、内部ファイアウォールを通過して NetBackup と通信できます。NetBackup ポートは、外部ファイアウォールを通過してインターネットに接続することはできません。Web サーバークライアント 11 の HTTP ポートのみが外部ファイアウォールを通過してインターネットに接続できます。</p>
インターネット	<p>インターネットは 1 つしかありませんが、この複数のデータセンターの例では 2 つのインターネット接続があります。1 つはロンドン、もう 1 つは東京にあります。インターネットは、相互に接続されたコンピュータネットワークの集まりで、銅線、ファイバー光ケーブル、および無線接続によってリンクされています。ロンドンでは、Web サーバークライアント 5 は、HTTP ポートを使用して外部ファイアウォールを通過し、インターネットでの通信を行うことができます。東京では、Web サーバークライアント 11 は、HTTP ポートを使用して外部ファイアウォールを通過し、インターネットでの通信を行うことができます。</p>

ポートセキュリティ

この章では以下の項目について説明しています。

- [NetBackup TCP/IP ポートについて](#)
- [NetBackup のデーモン、ポート、通信について](#)
- [ポートの構成について](#)
- [NDMP バックアップのポート要件](#)
- サードパーティの製品とともに [NetBackup](#) を使う場合の既知のファイアウォールの問題

NetBackup TCP/IP ポートについて

他のアプリケーションソフトウェアのように、**NetBackup** はネットワークにデータパケットを送り、ネットワークからデータパケットを受信します。オペレーティングシステムは、TCP/IP 用語でポートとして知られているキューで、これらのデータパケットを編成します。**NetBackup** のすべてのデータ通信は、TCP/IP プロトコルを使用します。

NetBackup では、2 種類のポートが使用されます。これらのポートは、予約済みポートおよび予約されていないポートと呼ばれます。これらのポートは、次のとおりです。

- 予約済みポートは 1024 番以下のポートで、通常、オペレーティングシステムのコンポーネントにのみアクセスできます。
NetBackup マスターサーバーは予約済みポートを使用して、ネットワーク上のクライアント、メディアサーバーおよび **NetBackup** の他のコンポーネントに存在する **NetBackup** ソフトウェアのより古いリビジョンと通信します。これらは、**back-rev** 接続と呼ばれることがあります。コールバックは **back-rev** 接続にのみ使われます。
- 予約済みでないポートは 1024 以上の番号が付いています。ユーザーアプリケーションはこれらのポートにアクセスできます。

一部の NetBackup ポートは Internet Assigned Numbers Authority (IANA) に登録され、他の NetBackup ポートは動的に割り当てられます。表 3-1 はこれらのポートを説明します。

表 3-1 TCP/IP 接続を有効にするために NetBackup が使うポート

ポート	説明
登録ポート	<p>NetBackup サービスとして割り当てられ、Internet Assigned Numbers Authority (IANA) へ恒久的に登録されているポートを示します。たとえば、NetBackup Client デーモン bpcd のポートは 13782 です。デフォルトポート番号を上書きする必要がある場合、次のファイルでエントリを指定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ UNIX システムでは、<code>/etc/services</code> ファイルでポートを指定できます。 ■ Windows システムでは、 <code>%systemroot%\System32\drivers\etc\services</code> ファイルでポートを指定できます。
動的割り当てポート	<p>NetBackup クライアントおよびサーバー上で指定可能な範囲から割り当てられているポートを示します。</p> <p>範囲内のポート番号をランダムに選択するように NetBackup を構成できます。あるいは、範囲の先頭で開始し、利用可能な最初のポートを使うように NetBackup を構成できます。</p>

注意: NetBackup サービスおよびインターネットサービスのポートには、デフォルトのポート番号の設定を使用することをお勧めします。

デーモンのポート番号を修正したら、互いに通信するすべての NetBackup マスターサーバー、メディアサーバーおよびクライアントシステムで、デーモンのポート番号が同一であることを確認してください。ベリタスのテクニカルサポートに連絡する必要がある場合は、NetBackup 環境のすべての標準以外のポートを技術サポート担当者に知らせてください。

次の他のガイドには、NetBackup ポートについての情報が記載されています。

- 『NetBackup 管理者ガイド Vol. 1』
- 『NetBackup 管理者ガイド Vol. 2』

次のトピックには、NetBackup ポートについての情報が記載されています。

- p.97 の「NetBackup のデーモン、ポート、通信について」を参照してください。
- p.107 の「ポートの構成について」を参照してください。
- p.110 の「NDMP バックアップのポート要件」を参照してください。
- p.111 の「サードパーティの製品とともに NetBackup を使う場合の既知のファイアウォールの問題」を参照してください。

NetBackup のデーモン、ポート、通信について

次の項では、NetBackup デーモンが使うポートについて説明します。

- p.97 の「[NetBackup の標準ポート](#)」を参照してください。
- p.98 の「[NetBackup マスターサーバーの外部接続ポート](#)」を参照してください。
- p.99 の「[NetBackup メディアサーバーの外部接続ポート](#)」を参照してください。
- p.100 の「[NetBackup 企業メディア管理 \(EMM\)サーバーの送信ポート](#)」を参照してください。
- p.101 の「[クライアントの外部接続ポート](#)」を参照してください。
- p.101 の「[Java サーバーの発信ポート](#)」を参照してください。
- p.101 の「[Java コンソールの発信ポート](#)」を参照してください。
- p.103 の「[NetBackup と相互運用する製品のためのポートの追加情報](#)」を参照してください。

NetBackup の標準ポート

[表 3-2](#) に、NetBackup 環境の標準ポートを示します。一部のデーモンはアドオン製品にのみ関連付けられます。[注意事項 (Notes)]列はデーモンを使う製品を示します。

表 3-2 NetBackup の標準環境で使われるデーモンおよびポートのリスト

ソース	ポート名および ポート番号	宛先	注意事項
NetBackup マスターサーバー	VNETD/13724	NetBackup マスターサーバー、メディアサーバー、またはクライアント	ネットワークデーモン、VNETD。
NetBackup メディアサーバー	VNETD/13724	NetBackup マスターサーバー、メディアサーバー、またはクライアント	ネットワークデーモン、VNETD。
クライアント	VNETD/13724	NetBackup マスターサーバー	ネットワークデーモン、VNETD。
NetBackup マスターサーバー	veritas_pbx 1556	NetBackup マスターサーバー、メディアサーバー、またはクライアント	Veritas Private Branch Exchange サービス、VxPBX。
NetBackup メディアサーバー	veritas_pbx 1556	NetBackup マスターサーバー、メディアサーバー、またはクライアント	Veritas Private Branch Exchange サービス、VxPBX。
クライアント	veritas_pbx 1556	NetBackup マスターサーバー	Veritas Private Branch Exchange サービス、VxPBX。

ソース	ポート名および ポート番号	宛先	注意事項
NetBackup マスターサーバー、メディアサーバー、またはクライアント	13783	NetBackup マスターサーバー	NetBackup Authentication Service、VxAT。 NetBackup ホストは、PBX ポートを使用して接続します。
NetBackup マスターサーバーまたはメディアサーバー	13722	NetBackup マスターサーバー	NetBackup Authorization Service、VxAZ。 NetBackup ホストは、PBX ポートを使用して接続します。

NetBackup 環境では、既知の宛先ポート番号に接続するための送信元ポート番号は、ソースコンポーネントのクライアントポートウィンドウまたはクライアントの予約済みポートウィンドウから常に取得されます。一般的な NetBackup 環境は、次の項で説明されているように、追加のデーモンとポートを使います。

NetBackup マスターサーバーの外部接続ポート

表 3-3 はマスターサーバーがリモートホストに接続するために使用するポートを示します。

表 3-3 NetBackup マスターサーバー送信ポートおよび宛先

ポート名および ポート番号	宛先	注意事項
veritas_pbx 1556	メディアサーバー	ジョブ情報を取得するために接続を再確立します。 リソース情報を取得するために接続を再確立します。 メディアサーバーで NetBackup ソフトウェアリリースレベルを判断します。 バックアップとリストアのために bpbrm を開始します。 テープストレージユニットを管理するために、bptm を開始します。 ディスクストレージユニットを管理するために、bpstsinfo を開始します。 メディアサーバーのホストプロパティにアクセスまたは更新します。
veritas_pbx 1556	企業メディア管理 (EMM) サーバー	クライアントで NetBackup ソフトウェアリリースレベルを判断します。 デバイス、メディアおよびストレージのデータベースについての情報にアクセスします。 マルチストリームバックアップのマウントポイントのリストを取得します。 クライアントのホストプロパティにアクセスまたは更新します。

ポート名および ポート番号	宛先	注意事項
veritas_pbx 1556	管理コンソール または Java サーバー	アクティビティモニターを取得するために接続を再確立します。
veritas_pbx 1556	Java コンソール	ジョブモニターを取得するために接続を再確立します。
13783	認証サーバー	ユーザーおよびコンピュータを認証します。 次のいずれも該当する場合にのみ使用されます。 <ul style="list-style-type: none"> ■ NetBackup のアクセス制御 (NBAC) が有効である。 ■ NetBackup 環境のメディアサーバーおよびクライアントが、マスターサーバーのリリースレベルより低い NetBackup ソフトウェアリリースレベルをホストしている。
13722	認可サーバー	システム管理ユーザーを承認します。 NBAC が有効な場合にのみ使用されます。

NetBackup メディアサーバーの外部接続ポート

表 3-4 はメディアサーバーがリモートホストに接続するために使用するポートを示します。ポート名、ポート番号、宛先、追加情報が表で示されます。

表 3-4 NetBackup メディアサーバー送信ポートおよび宛先

ポート名および ポート番号	宛先	注意事項
veritas_pbx 1556	マスターサーバー	bpdbm からレガシーポリシー情報にアクセスします。 bpjobjd からレガシージョブ情報にアクセスします。 bpdbm ヘイメージのカatalog情報を更新します。 bprd にその他の要求を送信します。 ジョブ情報にアクセスします。 リソース情報にアクセスします。
veritas_pbx 1556	メディアサーバー	複製、ディスクのステージングおよび合成のために、他のメディアサーバーへのソケットを確立します。
veritas_pbx 1556	企業メディア管理 (EMM) サーバー	デバイス、メディアおよびストレージのデータベースについての情報にアクセスします。

ポート名および ポート番号	宛先	注意事項
veritas_pbx 1556	クライアント	クライアントでの NetBackup ソフトウェアのリリースレベルを判別します。また、クライアントのファイルやデータのバックアップを作成したリストアを実行したりするために使われます。
13783	認証サーバー	ユーザーおよびコンピュータを認証します。 NetBackup アクセス制御 (NBAC) が有効な場合にのみ使用されます。
13722	認可サーバー	システム管理ユーザーを認証します。 NBAC が有効な場合にのみ使用されます。

NetBackup 企業メディア管理 (EMM)サーバーの送信ポート

この情報は、**NetBackup** のセットアップでリモート EMM サーバーに適用されます。

表 3-5 では EMM サーバーがリモートホストに接続するために使用するポートを示します。

表 3-5 NetBackup EMM サーバー送信ポートおよび宛先

ポート名および ポート番号	宛先	注意事項
veritas_pbx 1556	マスターサーバー	デバイス、メディアおよびストレージのデータベースについての情報を取得するために接続を再確立します。
veritas_pbx 1556	メディアサーバー	デバイス、メディアおよびストレージのデータベースについての情報を取得するために接続を再確立します。
veritas_pbx 1556	管理コンソールまたは Java サーバー	デバイス、メディアおよびストレージのデータベースについての情報を取得するために接続を再確立します。
13783	認証サーバー	ユーザーおよびコンピュータを認証します。 次のいずれも該当する場合にのみ使用されます。 <ul style="list-style-type: none"> ■ NetBackup のアクセス制御 (NBAC) が有効である。 ■ NetBackup 環境のメディアサーバーおよびクライアントが、マスターサーバーのリリースレベルより低い NetBackup ソフトウェアリリースレベルをホストしている。
13722	認可サーバー	システム管理ユーザーを承認します。

クライアントの外部接続ポート

表 3-6 はクライアントがリモートホストに接続するために使用するポートを示します。

表 3-6 NetBackup クライアント送信ポートおよび宛先

ポート名およびポート番号	宛先	注意事項
veritas_pbx 1556	マスターサーバー	bprd にバックアップ、リストア、および他の要求を送信します。
13783	認証サーバー	ユーザーまたはコンピュータを認証します。

Java サーバーの発信ポート

表 3-7 に、Java サーバーがリモートホストに接続するために使用するポートを示します。

Java サーバーでは、NetBackup Product Authentication and Authorization Service (vxss サーバーとして表示) への接続にも発信ポートを使用します。

表 3-7 Java サーバーのアウトバウンドポートおよび発信先

ポート名およびポート番号	宛先	注意事項
veritas_pbx 1556	マスターサーバー	Job Manager nbjm にアクセスします。 ポリシーを管理します。 ホストのプロパティを管理します。 手動バックアップとリストアを開始します。
veritas_pbx 1556	メディアサーバー	デバイスにアクセスします。
veritas_pbx 1556	企業メディア管理 (EMM) サーバー	デバイス、メディアおよびストレージユニットのデータベースにアクセスします。
13783	認証サーバー	管理のためのユーザークレデンシヤルを確立します。

Java コンソールの発信ポート

表 3-8 に、管理コンソールがリモートホストに接続するために使用するポートを示します。

表 3-8 管理コンソールのアウトバウンドポートおよび発信先

ポート名およびポート番号	宛先	注意事項
veritas_pbx 1556	マスターサーバー	Job Manager nbjm とのソケットを確立します。
vnetd 13724	マスターサーバー	レガシー Job Manager bpjobd とのソケットを確立します。
vnetd 13724	Java サーバー	レガシー Java サーバー bpjava とのソケットを確立します。

MSDP ポートの使用について

次の表は NetBackup の重複排除に使われるポートを示したものです。ファイアウォールが各種の重複排除ホストの間にある場合は、その重複排除ホストで指定されているポートを開きます。重複排除ホストは、自身のデータを重複排除する重複排除ストレージサーバー、負荷分散サーバー、およびクライアントです。

ストレージサーバーが 1 つのみで、自身のデータを重複排除する負荷分散サーバーまたはクライアントがない場合、ファイアウォールポートを開く必要はありません。

表 3-9 重複排除ポート

ポート	使用方法
10082	NetBackup Deduplication Engine (spoold)。データを重複排除するホスト間でこのポートを開いてください。ホストには、負荷分散サーバーと、自身のデータを重複排除するクライアントが含まれます。
10102	NetBackup Deduplication Manager (spad)。データを重複排除するホスト間でこのポートを開いてください。ホストには、負荷分散サーバーと、自身のデータを重複排除するクライアントが含まれます。
443	PureDisk Storage Pool Authority。自身のデータを重複排除する NetBackup クライアントと PureDisk ストレージプールの間でこのポートを開きます。

Cloud ポートの使用について

NetBackup Cloud は、nbcssc サービスのデフォルトポート番号として 5637 を使用します。


NetBackup と相互運用する製品のためのポートの追加情報

次のトピックでは、OpsCenter、Backup Exec、および NetBackup と相互運用するその他の製品に固有のポート情報について説明します。

OpsCenter の通信ポートとファイアウォールの注意事項について

 図 3-1 は、OpsCenter の主要なコンポーネントと、使用される COM ポートを示します。

図 3-1 OpsCenter の主要なコンポーネントと通信方法



バックアップ製品との通信に必要なポート

この項では、OpsCenter Agent が、Backup Exec、PureDisk などのバックアップ製品と通信するために使用するポートについて説明します。

表 3-10 に、各種のバックアップ製品からデータを収集するために OpsCenter Agent で開く必要があるポートを示します。

表 3-10 バックアップ製品との通信に必要なポート

バックアップ製品	通信	ポート番号
Backup Exec	OpsCenter (Backup Exec データコレクタ) は、Backup Exec API を使って Backup Exec Server と通信します。	6106
PureDisk	OpsCenter (PureDisk データコレクタ) は <code>atssl</code> を使って PureDisk SPA と通信します。	443 (HTTPS) 2821 (AT)

OpsCenter ユーザーインターフェースを起動する Web ブラウザ

Web ブラウザは、セキュリティ保護されたハイパーテキスト転送プロトコル (HTTPS) を使って OpsCenter Web グラフィカルユーザーインターフェースと通信します。これらのプロトコルでは、TCP/IP が使用されます。

表 3-11 に、デフォルトの HTTPS ポートがどのように選択されるかを示します。

表 3-11 デフォルトの HTTPS ポート

選択される順序	HTTPS ポート番号	説明
1.	443	ポート 443 の可用性が確認されます。 <ul style="list-style-type: none">ポート 443 が利用可能な場合は、それがデフォルト HTTPS ポートとして使われます。Web サーバーなどの他のアプリケーションがこのポートを使う場合は、次のポートの可用性が確認されます。
2.	8443	ポート 8443 の可用性が確認されます。 <ul style="list-style-type: none">ポート 8443 が利用可能な場合は、ポート 8443 がデフォルト HTTPS ポートとして使われます。VCS などの製品と共にインストールされた VRTSWeb など、他のアプリケーションによって一方または両方のポートが使用されている場合は、次のポートの組み合わせについて可用性が確認されます。
3.	8553	ポート 8553 の可用性が確認されます。

これらの HTTPS ポートは入力のためにのみ開かれ、コマンドラインを使って構成できません。

OpsCenter ユーザーインターフェースと OpsCenter サーバーソフトウェア間の通信について

OpsCenter の Web グラフィカルユーザーインターフェースは、Veritas Private Branch Exchange (PBX) を使用して OpsCenter サーバーソフトウェアと通信します。デフォルトのポートは 1556 です。PBX ポートは、入出力の通信用に開かれたポートです。

OpsCenter サーバーから NetBackup マスターサーバー (NBSL) への通信について

OpsCenter では、NetBackup Service Layer (NBSL) がすべての管理対象のマスターサーバーにある必要があります。

OpsCenter サーバーソフトウェアは、次の方法を使用して NBSL からデータを収集します。

- 初回のデータロード
- 変更の通知またはイベントの待機

OpsCenter サーバーソフトウェアが起動されたときや、マスターサーバーのデータ収集が有効にされたとき、またはマスターサーバーが OpsCenter に追加されたときに、OpsCenter サーバーは、NBSL を使って NetBackup マスターサーバーから OpsCenter データベースへすべての利用可能なデータの収集を開始します。初回のデータロードは各データタイプに対して連続的行われます。初回のデータロードが完了すると、OpsCenter サーバーソフトウェアは、NetBackup データの変更に関する通知が NBSL から送信されるまで待機します。その後、OpsCenter は OpsCenter データベースを更新します。

通信に Veritas PBX (Private Branch Exchange) を使用して、OpsCenter サーバーと NetBackup マスターサーバーで入出力用にポートを開く必要があります。デフォルトの PBX ポートは 1556 です。

SNMP トラップについて

SNMP トラッププロトコルは、アウトバウンド UDP トラフィックで使用され、出力用に開かれたポートを必要とします。ポート番号は 162 です。

OpsCenter と Sybase データベース間の通信について

OpsCenter Web グラフィカルユーザーインターフェースは、デフォルトポート 13786 を使用して、OpsCenter Sybase SQL Anywhere データベースサーバーと通信します。

Sybase データベースサーバーポートは、すべてのインバウンド接続に対して閉じられています。OpsCenter サーバー上に存在する OpsCenter コンポーネントでのみデータベースを使用できます。

OpsCenter での電子メール通信について

電子メールの送信には SMTP 電子メールサーバープロトコルが使われます。ポート番号は、ユーザーが SMTP サーバーポートを指定するときに定義されます (このポートを指定するには、OpsCenter コンソールの[設定 (Settings)] > [構成 (Configuration)] > [SMTP サーバー (SMTP Server)]を参照)。このポートは、出力用にのみ開かれたポートです。

ポートの構成について

NetBackup インターフェースでは、ファイアウォールおよび他のネットワーク機能をサポートするために、環境のさまざまなデフォルト以外のポートを構成できます。

次のトピックはポートの構成オプションを設定する方法を説明します。

- p.107 の「[ランダムなポートの割り当ての有効化または無効化](#)」を参照してください。
- p.108 の「[構成ファイルのポート情報の編集](#)」を参照してください。
- p.109 の「[クライアント接続オプションの更新](#)」を参照してください。
- p.109 の「[vm.conf ファイルの Media Manager ポート設定の更新](#)」を参照してください。

ランダムなポートの割り当ての有効化または無効化

[ランダムポート割り当てを使用する (Use random port assignments)]プロパティは他のコンピュータの NetBackup と通信するときに、選択したコンピュータがポートをどのように選択するかを指定します。

- 有効な場合、NetBackup によって、許容範囲内の空きポートからポート番号がランダムに選択されます。たとえば、範囲が 1023 から 5000 である場合、この範囲内の番号から選択されます。これはデフォルトの動作です。
- 無効な場合、NetBackup によって、許容範囲内の利用可能な番号のうち最も大きい番号から順に選択されます。たとえば、範囲が 1023 から 5000 である場合、NetBackup によって 5000 が選択されます (この番号が空きである場合)。5000 が使用される場合、NetBackup は 4999 番ポート選択します。

ポート選択方式はマスターサーバーとすべてのメディアサーバーと同じである必要があります。デフォルトでは、NetBackup はポートをランダムに割り当てます。順次ポート割り当てを使うために、コンピュータのいずれかを変更した場合、順次ポートの割り当てを使用するには、環境のコンピュータすべてを変更してください。

次の手順はポートの割り当てを指定する方法を説明します。

NetBackup 管理コンソールからポート割り当てを指定する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで次のいずれかを展開します。

- マスターサーバーポートの割り当てを指定するためには、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)]>[ホストプロパティ (Host Properties)]>[マスターサーバー (Master Servers)]を展開します。
 - メディアサーバーポートの割り当てを指定するためには、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)]>[ホストプロパティ (Host Properties)]>[メディアサーバー (Media Servers)]を展開します。
- 2 設定するホストをダブルクリックします。
 - 3 [ポートの範囲 (Port Ranges)]をクリックします。
 - 4 [ランダムポート割り当てを使用する (Use random port assignments)]のチェックマークを付くか外します。

環境のマスターサーバーおよびメディアサーバーが同一に設定されることを確かめてください。すなわち、[ランダムポート割り当てを使用する (Use random port assignments)]が両方のシステムで消去されるか、または[ランダムポート割り当てを使用する (Use random port assignments)]が両方のシステムで選択されていることを確かめてください。

構成ファイルのポート情報の編集

NetBackup では、必要なすべてのポート変更用の GUI を提供しません。設定によっては、bp.conf ファイルを編集する必要があります。次に、変更する可能性がある bp.conf 設定を示します。

- ALLOW_NON_RESERVED_PORTS
- CLIENT_PORT_WINDOW
- CLIENT_RESERVED_PORT_WINDOW
- CONNECT_OPTIONS
- DEFAULT_CONNECT_OPTIONS
- RANDOM_PORTS
- SERVER_RESERVED_PORT_WINDOW
- SERVER_PORT_WINDOW

上記の設定について詳しくは、『[NetBackup 管理者ガイド Vol. 1](#)』を参照してください。

bp.conf ファイルを直接変更しないことをお勧めします。次の手順では、一般的な用語を使用して、bpgetconfig および bpsetconfig コマンドを使用して、bp.conf ファイルのポート情報を変更する方法について説明します。

bp.conf ファイルのポート設定を変更する方法

- 1 NetBackup マスターサーバー、NetBackup メディアサーバー、またはクライアントで `bpgetconfig` コマンドを入力します。

```
bpgetconfig options > outputfile
```

`options` に、bpgetconfig マニュアルページからのオプションを指定します。

`outputfile` に、テキストファイルの名前を指定します。

- 2 ポート情報を更新するために、作成した出力ファイルを編集します。

たとえば、UNIX または Linux プラットフォームでは、`vi(1)` を使用してファイルを編集できます。Windows システムでは、テキストエディタを使用して、ファイルを編集できます。

- 3 NetBackup にファイルを書き込むには、`bpsetconfig` コマンドを入力します。

構成設定とポートについて詳しくは、次を参照してください。

- [『NetBackup 管理者ガイド Vol. 1』](#)
- [『NetBackup コマンドリファレンスガイド』](#)

クライアント接続オプションの更新

NetBackup はクライアント接続オプションを指定する次の方法を提供します。

- NetBackup 管理コンソールを起動します。[ホストプロパティ (Host Properties)]>[マスターサーバー (Master Servers)]>[クライアント属性 (Client Attributes)]>[接続オプション (Connect Options)]を展開します。
- コマンドラインで、次のコマンドを実行します。各種クライアント属性を更新する `bpclient` コマンドを使うことができます。
例えば、クライアントポートの接続オプションを指定する `bpclient` コマンドに `-connect_options` 引数を使うことができます。
コマンドについて詳しくは、『NetBackup コマンド』マニュアルを参照してください。

vm.conf ファイルの Media Manager ポート設定の更新

`vm.conf` ファイルは Media Manager の接続オプションを指定します。デフォルト接続オプションを上書きする場合、`vm.conf` ファイルを編集する必要があります。NetBackup 管理コンソールはこれらの設定を変更する方法を提供しません。`vm.conf` へのパスは次のとおりです。

- UNIX または Linux の場合、パスは次のとおりです。
`/usr/opensv/volmgr/vm.conf`
- Windows の場合、パスは次のとおりです。

```
install_path%volmgr%vm.conf
```

表 3-12 はポートに影響する `vm.conf` ファイル設定を示します。

表 3-12 ポートの使用に関連する Media Manager 構成の設定

設定	説明
CLIENT_PORT_WINDOW	<p>Media Manager の外部接続に使用される接続元ポートの範囲を指定します。形式は次のとおりです。</p> <pre>CLIENT_PORT_WINDOW = min max</pre> <p>min 引数は最小の送信元ポート番号を定義します。</p> <p>max 引数は最大の送信元ポート番号を定義します。</p> <p>min および max には、0 (ゼロ) を指定するか、1024 ~ 65535 の整数を指定してください。min が 0 であるか、max が min より小さい場合、オペレーティングシステムは送信元ポート番号を判断します。</p> <p>デフォルトでは、<code>CLIENT_PORT_WINDOW = 0 0</code> です。</p> <p>たとえば、次の設定では 3000 から 8000 の範囲の接続元ポートが定義されます。</p> <pre>CLIENT_PORT_WINDOW = 3000 8000</pre>
RANDOM_PORTS	<p>他の NetBackup サーバーと通信するときに、NetBackup がポートか順次選択するか、ランダムに選択するかどうかを指定します。形式は次のとおりです。</p> <pre>RANDOM_PORTS = YES NO</pre> <p><code>RANDOM_PORTS = YES</code> の場合、または <code>RANDOM_PORT</code> エントリがない場合、NetBackup は <code>vm.conf</code> ファイルの <code>CLIENT_PORT_WINDOW</code> 設定によって指定された範囲からランダムなポートを選択します。</p> <p><code>RANDOM_PORTS = NO</code> の場合、NetBackup は範囲内の最大接続元ポート番号を使用して接続しようとします。その接続元ポートが機能しない場合、NetBackup は、次に大きい接続元ポート番号を使用しようとします。ポート番号は、機能する接続元ポート番号を検出するまでリストから選択されます。</p>

NDMP バックアップのポート要件

ネットワークデータ管理プロトコル (NDMP) ストレージユニットバックアップでは、特定のポートがファイアウォール環境で開いている必要があります。ファイアウォールで開く必要のあるポートは、バックアップ形式によって決定されます。

次の表に NDMP バックアップのポート要件を示します。

表 3-13 NDMP バックアップのポート要件

バックアップ形式	説明
ローカル	ローカル操作では、データ管理アプリケーション (DMA) は NDMP サーバーのポート 10000 にアクセスする必要があります。この場合、NDMP サーバーは NDMP テープサーバーであり、NDMP データサーバーでもあります。
3-Way およびリモート NDMP	3-Way およびリモート NDMP では、DMA は NDMP テープサーバーおよび NDMP データサーバーのポート 10000 にアクセスする必要があります。NDMP テープサーバーと NDMP データサーバー間にはファイアウォールは使用できません。データの移動に使用される TCP/IP ポートを制御する必要はないため、ファイアウォールは必要ありません。

UNIX システムでは、NetBackup avrd プロセスは、ネットワーク接続を確認するために NDMP ホストに ping を実行する際、ICMP (Internet Control Message Protocol) を使用します。ping が失敗した場合、NetBackup によって特定のデバイスがスキップされ、ドライブの状態は起動のままになります。

Windows システムでは、NetBackup による NDMP デバイスへの ping は実行されません。NetBackup によって接続が試行されます。ネットワーク接続に問題がある場合、NetBackup はタイムアウトを待機するため、この処理には時間がかかる可能性があります。

サードパーティの製品とともに NetBackup を使う場合の既知のファイアウォールの問題

他社製品と NetBackup 間の通信は未定義ポート経由で発生します。NetBackup はこの通信を制御しません。このため、NetBackup メディアサーバーと次のサードパーティサーバーの間でファイアウォールポートを開く方法がありません。

- 自動カートリッジシステム (ACS)サーバー。リモートプロシージャコールはこの通信を有効にします。共通ポートがありません。
- 富士通ライブラリー管理プログラム機能 (LMF)サーバー。
- テープライブラリの半インチ (TLH) IBM ライブラリマネージャサーバー。
- テープライブラリのマルチメディア (TLM) ADIC DAS/SDLC サーバー。

NetBackup 操作の監査

この章では以下の項目について説明しています。

- [NetBackup の監査について](#)
- [現在の監査設定の表示](#)
- [NetBackup マスターサーバーでの監査の構成](#)
- [監査レポートのユーザーの ID](#)
- [拡張監査について](#)
- [拡張監査の有効化](#)
- [拡張監査の設定](#)
- [拡張監査の無効化](#)
- [ホストプロパティの変更の監査](#)
- [監査記録の保持とバックアップ](#)
- [監査レポートの表示](#)
- [-reason または -r option コマンドラインの使用](#)
- [nbaudit ログの動作](#)
- [監査エラーの監査アラート通知](#)

NetBackup の監査について

監査記録は、NetBackup 環境でユーザーが開始した操作の記録です。基本的に、監査はだれが何をいつ変更したか答えるのに役立つ情報を集めます。NetBackup 操作の監査は次の領域の情報の提供に役立ちます。

概要の追跡	お客様は NetBackup 環境の予想外の変更を調査するときに、監査記録から推測することができます。たとえば、クライアントまたはバックアップバスの付加によりバックアップ時間が大幅に増加したことが分かる場合があります。監査レポートは、ポリシーの変更に対応するためにスケジュールまたはストレージユニットの構成への調節が必要な可能性があることを示すことがあります。
規制コンプライアンス	監査はだれが何をいつ変更したかのレコードを作成します。レコードはサーベンスオクスリー法 (SOX) で必要とされるようなガイドラインに従います。
企業の変更管理	内部変更の管理ポリシーを固守する必要があるお客様のために NetBackup の監査はそのようなポリシーを固守するための方式を提供します。
トラブルシューティング	NetBackup の監査からの情報は NetBackup サポートがお客様のために問題をトラブルシューティングするのに役立ちます。

NetBackup Audit Manager について

NetBackup Audit Manager (nbaudit) はマスターサーバー上で動作し、監査レコードは Enterprise Media Manager (EMM) データベースに保持されます。デフォルトでは、監査は有効にされています。

Audit Manager は監査情報に対する問い合わせおよびレポートのための機構を提供します。たとえば、管理者は、次の条件に基づいて特定の情報を検索できます。

- 処理が実行された日時
- 特定のユーザーが実行した処理
- 特定のコンテンツの領域で実行された処理
- 監査の構成への変更

NetBackup によって監査された処理

nbauditreport コマンドを使用して、または NetBackup OpsCenter で、NetBackup が監査する処理を表示できます。

p.125 の「[監査レポートの表示](#)」を参照してください。

監査が有効な場合、ユーザーが開始した次の処理が NetBackup によって記録されます。

ポリシーの処理	ポリシーの属性、クライアント、スケジュール、バックアップ対象リストの追加、削除、更新。
アクティビティモニターの処理	任意の形式のジョブを取り消すか、中断するか、再開するか、再起動するか、または削除すると、監査レコードが作成されます。

ストレージユニットの処理	<p>ストレージユニットの追加、削除、または更新。</p> <p>メモ: [ストレージライフサイクルポリシー (Storage Lifecycle Policies)]と関連している処理は監査されません。</p>
ストレージサーバーの処理	ストレージサーバーの追加、削除、または更新。
ディスクプールとボリュームプールの処理	ディスクプールまたはボリュームプールの追加、削除、または更新。
(該当する場合) ホストプロパティの処理	ホストプロパティに対する更新。これらの変更を監査するには、 NetBackup アクセス制御 (NBAC) を有効にする必要があります。
カタログ情報	<ul style="list-style-type: none"> ■ イメージの検証および有効期限終了。 ■ フロントエンド使用状況データに送信される読み取り要求。
証明書管理	証明書の作成、取り消し、更新、配備、および特定の証明書エラー。
証明書検証エラー (CVF)	SSL ハンドシェイクエラー、無効化された証明書、またはホスト名の検証エラーが原因で失敗した接続試行。
トークン管理	トークンの作成、削除、クリーンアップ、および特定のトークン発行エラー。
ユーザー管理	拡張監査モードでのユーザーの追加と削除。
保留操作	保留操作の作成、変更および削除。
ホストデータベース	NetBackup ホストデータベース関連の操作。
ログイン試行	NetBackup 管理コンソールと NetBackup API へのログインの成功または失敗。
セキュリティ構成	セキュリティ構成の設定に加えられた変更に関連する情報。
リストアジョブの開始	他の形式のジョブが開始されている場合、 NetBackup では監査が実行されません。たとえば、バックアップジョブが開始されている場合、 NetBackup では監査が実行されません。
NetBackup の監査の有効化または無効化。	
NetBackup Audit Manager (nbaudit) の開始と停止。	監査機能が無効になっていても、 nbaudit manager の起動と停止は常に監査されます。
監査レコードの作成に失敗したユーザー操作	監査が有効な場合、ユーザー操作が監査レコードの作成に失敗すると、監査エラーが nbaudit ログでキャプチャされます。
bp.conf ファイル (UNIX の場合) またはレジストリ (Windows の場合) への変更。	<p>bp.conf ファイルまたはレジストリへの変更を監査するには、NetBackup アクセス制御 (NBAC) を有効にする必要があります。bp.conf ファイルまたはレジストリの手動変更は監査されません。</p> <p>p.124 の「ホストプロパティの変更の監査」を参照してください。</p> <p>p.148 の「NetBackup アクセス制御 (NBAC) の構成」を参照してください。</p>

認証の失敗

- 拡張監査を有効にすると、認証の失敗が監査されます。
p.119 の「[拡張監査について](#)」を参照してください。

NetBackup によって監査されない処理

次の処理は監査されないため、監査レポートに表示されません。

任意の失敗した処理。

NetBackup により、失敗した処理が NetBackup のエラーログに記録されます。失敗した試行で NetBackup のシステム状態が変更されることはないので、失敗した処理は監査レポートに表示されません。

設定変更の影響。

NetBackup の構成への変更の結果は監査されません。たとえば、ポリシーの作成は監査されますが、その作成から生じるジョブは監査されません。

手動で開始されたリストアジョブの完了状態。

リストアジョブの開始は監査されますが、ジョブの完了状態は監査されません。手動で開始されたかどうかにかかわらず、他のどのジョブ形式の完了状態も監査されません。完了の状態はアクティビティモニターに表示されます。

内部的に開始された処理。

NetBackup によって開始された内部処理は監査されません。たとえば、期限切れのイメージのスケジュールされた削除、定時バックアップ、または定期的なイメージデータベースのクリーンアップは監査されません。

ストレージライフサイクルポリシーの処理。 ストレージライフサイクルポリシーと関連している処理は監査されません。

現在の監査設定の表示

現在の監査の構成を表示するためには、NetBackup マスターサーバーの `nbemmcmd` コマンドを使うか、または **OpsCenter** を使って設定を表示してください。

OpsCenter を使って監査を構成する方法については、『[NetBackup OpsCenter 管理者ガイド](#)』を参照してください。

現在の監査の設定を表示する方法

- 1 コマンドプロンプトで、マスターサーバー上の次のディレクトリの `nbemmcmd` コマンドを見つけます。
 - Windows の場合:
`Install_path\Veritas\NetBackup\bin\admincmd`
 - UNIX の場合:

```
/usr/opensv/netbackup/bin/admincmd
```

- 2 次の構文を使って nbemmcmd コマンドを入力します。

```
nbemmcmd -listsettings -machinename masterserver
```

ここでは、*masterserver* が対象のマスターサーバーです。

メモ: オプションでは、大文字と小文字が区別されます。

- 3 出力は多くの設定をリストします。次が含まれます。

- AUDIT="ENABLED"
監査がオンであることを示します。
- AUDIT="DISABLED"
監査がオフであることを示します。
- AUDIT_RETENTION_PERIOD="90"
監査が有効になっている場合に、レコードがこの期間 (日数) 保持されてから削除されることを示します。デフォルトの監査保持期間は 90 日です。0 (ゼロ) という値はレコードが削除されないことを示します。

NetBackup マスターサーバーでの監査の構成

新規インストールでは監査がデフォルトで有効になります。ただし、デフォルトはアップグレードの前の設定によってアップグレード後、有効と無効を切り替えられることがあります。

NetBackup の監査は NetBackup マスターサーバー上または OpsCenter の使用によって直接構成できます。

監査ログの有効化または無効化のマスターサーバー設定、および保持期間の設定は、OpsCenter の[管理 (Manage)]>[ホスト (Hosts)]セクションで構成されます。OpsCenter では、監査ログの有効期限の設定は[設定 (Settings)]>[パージ (Purge)]で構成されます。

詳しくは、『[NetBackup OpsCenter 管理者ガイド](#)』を参照してください。

マスターサーバーで監査を構成するには、`-changesetting` オプションを指定して `nbemmcmd` コマンドを使います。

マスターサーバーで NetBackup の監査を構成する方法

- 1 コマンドプロンプトで、マスターサーバー上の次のディレクトリの `nbemmcmd` コマンドを見つけます。
 - Windows の場合:

```
Install_path¥Veritas¥NetBackup¥bin¥admincmd
```

■ UNIX の場合:

```
/usr/opensv/netbackup/bin/admincmd
```

2 次の構文を使って nbemmcmd コマンドを入力します。

```
nbemmcmd -changesetting -AUDIT DISABLED -machinename masterserver
```

ここでは、-AUDIT DISABLED は示されているマスターサーバーの監査をオフにします。

メモ: オプションでは、大文字と小文字が区別されます。

次の例では server1 に対して監査がオフになります。

次に例を示します。

```
nbemmcmd -changesetting -AUDIT DISABLED -machinename server1
```

- 3 次の構文を使って監査の保持期間を構成します。

```
nbemmcmd -changesetting -AUDIT_RETENTION_PERIOD  
number_of_days -machinename masterserver
```

ここで、*number_of_days* は、監査レポートで監査レコードがどの位保持されるべきであるかを (日数で) 示します。保持期間が示されていない場合、デフォルトの監査保持期間は 90 日です。

メモ: 監査保持期間の値が 0 (ゼロ) の場合は、レコードが削除されないことを示します。

OpsCenter は監査レコードを定期的にダウンロードし、OpsCenter で構成可能な一定期間保持します。マスターサーバーでの監査レコードの保持は、マスターサーバーでコマンドラインを使って監査レポートを表示する場合にのみ必要です。

詳しくは、次の項を参照してください。

p.125 の「[監査記録の保持とバックアップ](#)」を参照してください。

次の例では、ユーザー操作のレコードは 30 日間保持されてから、削除されます。

```
nbemmcmd -changesetting -AUDIT_RETENTION_PERIOD 30  
-machinename server1
```

2 つのオプションは次の例のように 1 つのコマンドラインで組み合わせることができます。

```
nbemmcmd -changesetting -AUDIT ENABLED -machinename server1  
-AUDIT_RETENTION_PERIOD 30
```

- 4 監査情報のレポートを表示するために `nbauditreport` を実行します。

メモ: 旧バージョンのメディアサーバーが 8.0 マスターサーバーに接続すると、`nbauditreport` 操作が失敗します。`nbauditreport` 操作を正常に実行するには、メディアサーバーを 8.0 にアップグレードします。

p.125 の「[監査レポートの表示](#)」を参照してください。

監査レポートのユーザーの ID

監査レポートは特定の処理を実行したユーザーの識別情報をリストします。識別情報は認証されたユーザーのユーザー名、ドメイン、ドメイン形式を含んでいます。

監査レポートに取り込まれるユーザー名は次のように決まります。

- デフォルトでは、ルートまたは管理者ユーザーのみが CLI と NetBackup 管理コンソールを使って NetBackup 操作を行うことができます。したがって、ルートまたは管理者はルートまたは管理者のユーザー名で監査されます。
- 拡張監査または NBAC のいずれかが有効になっている場合、CLI または NetBackup 管理コンソールを使って NetBackup 操作を行ったユーザーの実際の名前が監査レポートに記録されます。
- Web サービスを使って実行される特定のアクションの場合、ユーザーを識別することができません。例: `nbcertcmd -getCertificate`。NetBackup はこれらのアクションを <anonymous> ユーザーによるものと判断します。監査レポートには、そのようなアクションまたはコマンドに対するユーザーとして <anonymous> と表示されます。
- 拡張監査も NBAC も有効になっていないとき、すべてのタスクがルートまたは管理者として監査されます。

p.145 の「[NetBackup アクセス制御 \(NBAC\) の使用について](#)」を参照してください。

p.119 の「[拡張監査について](#)」を参照してください。

拡張監査について

拡張監査を使うと、NetBackup 管理者は他の指定ユーザーに NetBackup 管理者権限を委託できます。したがって、この機能を使うと root ユーザー以外でも NetBackup を管理できます。監査ログには、NetBackup 環境の変更を実行した実際のユーザー情報が記録されます。拡張監査を使えば、監査コンプライアンスの必要条件に重要なユーザーアクティビティに関する主要な情報を組織が追跡しやすくなります。これは高度に制御された企業のユーザーにとって特に役立つ機能です。

メモ: 認証エラーは拡張監査でも監査されます。

デフォルトでは、ルートユーザーまたは管理者のみがコマンドラインインターフェースを使って NetBackup 操作を実行できます。ただし、拡張監査を設定した NetBackup と正しい NetBackup 管理者権限で、コマンドラインインターフェースを使って NetBackup 操作を実行できます。拡張監査はユーザーが管理者でも管理者でなくても適切なアクセス制御を提供しません。

拡張監査は、NetBackup アプライアンスではサポートされていません。

メモ: NBAC と拡張監査は相互に排他的な機能です。

メモ: この時点では、拡張監査サポートは NetBackup ポリシー、ジョブ、ストレージユニット、ディスクプール、ストレージサーバー、カタログ、ホストプロパティなどのユーザー操作、証明書配備、およびトークン生成に使用できるようになります。

次の表に、ユーザー操作を拡張監査で監査する場合のコマンドを示します。

表 4-1 拡張監査をサポートするコマンドとカテゴリ

カテゴリ	コマンド
ポリシー	bpplcatdrinfo, bpplclients, bppldelete, bpplinclude, bpplinfo, bppllist, bpplsched, bpplschedrep, bpplschedwin, bpplvalid, bppolicynew
ジョブ	bpdbjobs
ストレージユニット	bpstuadd, bpstuddel, bpsturep, bpstulist
ディスクプール	nbdevconfig and nbdevquery
ストレージサーバー	nbdevconfig and nbdevquery
カタログ	bpexpdate, bpcatlist, bpimmedia, bpimagelist, bpverify, and nbdeployutil
ホストプロパティ	bpconfig, bpsetconfig, bpgetconfig, nbsetconfig, nbgetconfig, and nbemmcmd
セキュリティトークン	createToken, deleteToken, and cleanupToken
証明書	getCertificate, revokeCertificate, signCertificate, and renewCertificate

拡張監査の有効化

拡張監査を有効にするには、次の手順を実行します。

拡張監査用に NetBackup を設定する方法

- 1 マスターサーバー上で `bpnbaz -SetupExAudit` コマンドを実行します。

メモ: クラスタ化された NetBackup の設定で、NetBackup を構成して拡張監査を有効にするときに、アクティブノードでのみ `bpnbaz -SetupExAudit` コマンドを実行する必要があります。

- 2 NetBackup サービスを再起動します。

p.124 の「[拡張監査の無効化](#)」を参照してください。

p.121 の「[拡張監査の設定](#)」を参照してください。

拡張監査の設定

拡張監査の特定のシナリオでは、いくつかの設定手順を追加で実行する必要があります。これらの手順はサーバーの変更操作を実行するときに適用できます。

- **NetBackup** 管理コンソールからメディアサーバーに接続する場合は、セキュリティ証明書が必須になります。
p.121 の「[拡張監査でのメディアサーバーへの接続](#)」を参照してください。
- マスターサーバーから別のマスターサーバーにサーバーを変更するときに、マスターサーバー上で追加手順を実行する必要があります。
p.121 の「[NetBackup ドメイン間でのサーバー変更](#)」を参照してください。

拡張監査でのメディアサーバーへの接続

拡張監査の場合に、**NetBackup** 管理コンソールを使ってメディアサーバーに接続するには、セキュリティ証明書が必須です。各メディアサーバーの証明書を取得するには、マスターサーバー上で追加の手順を実行する必要があります。詳しくは、次の手順を参照してください。

サーバーのセキュリティ証明書を生成するには

- 1 マスターサーバー上で `bpnbaz -ProvisionCert target.server.com` コマンドを実行します。ここで、`target.server.com` はメディアサーバー名です。

使用例: `acme.domain.mycompany.com` は、サーバー変更を実行する対象となるメディアサーバーです

マスターサーバー上で `bpnbaz -ProvisionCert acme.domain.mycompany.com` コマンドを実行します。

出力は次のとおりです。

```
bpnbaz -ProvisionCert acme.domain.mycompany.com
```

```
Setting up security on target host: acme.domain.mycompany.com
```

```
Certificate deployed successfully
```

```
Operation completed successfully.
```

- 2 証明書を生成した後は、必ずメディアサーバー上でサービスを再起動します。

メモ: セキュリティ証明書は 1 回だけ生成します。

NetBackup ドメイン間でのサーバー変更

拡張監査の場合に、1 つの **NetBackup** ドメインのマスターサーバーまたはメディアサーバーから別の **NetBackup** ドメインのホスト (マスターまたはメディアのサーバーまたはク

クライアント) へのサーバー変更操作を実行するときには、各 NetBackup サーバー上で追加手順を実行する必要があります。また、両方のマスターサーバー上で信頼を設定する必要もあります。


メモ: これらの手順は、1 回だけ実行します。

次の手順では、サーバーを変更し、両方のマスターサーバー上で信頼を設定できます。

マスターからマスターにサーバーを変更するには

- 1 NetBackup Domain 1 と NetBackup Domain 2 という、2 つの NetBackup ドメインがあります。

Master_nbu_dom1 と Master_nbu_dom2 という、2 つのマスターサーバーがあるとします。Master_nbu_dom1 には、Media1_nbu_dom1、Media2_nbu_dom1、MediaN_nbu_dom1 の各メディアサーバーと、クライアントのセットがあります。同様に、Master_nbu_dom2 には、Media1_nbu_dom2、Media2_nbu_dom2、MediaM_nbu_dom2 の各メディアサーバーと、クライアントのセットがあります (イメージを参照)。



ユーザーは、NetBackup Domain 1 のサーバー (マスターまたはメディア) のいずれか (Master_server_nbu_dom1 など) に接続されており、NetBackup Domain 2 のホストのいずれか (Host_nbu_dom2 など) にサーバーを変更する必要があります。両方のマスターサーバー (ここでは Master_nbu_dom1 と Master_nbu_dom2) で

信頼が確立されていることが必要です。Host_nbu_dom2 は、Master_server_nbu_dom1 との信頼を設定する必要があります。

- 2 信頼を設定するには、UNIX と Windows 上でコマンドのセットを呼び出す必要があります。

UNIX および Linux の場合:

```
/usr/opensv/netbackup/sec/at/bin/vssat setuptrust -b  
Master_server_nbu_dom1:1556:nbatd -s high on Host_nbu_dom2.
```

Windows の場合:

```
InstallPath¥Veritas¥NetBackup¥sec¥at¥bin¥vssat.bat
```

- 3 bp.conf ファイルで、Master_server_nbu_dom1 用に Host_nbu_dom2 にサーバーエントリを追加する必要があります。次のコマンドを実行します。

```
SERVER = Master_server_nbu_dom1 /*this should __not__ be the first  
SERVER entry*/
```

NetBackup 管理コンソールを使って対象のマスタサーバーに接続することで、サーバーエントリを追加することもできます。

- 4 NetBackup 管理コンソールまたはリモート Java 管理コンソールを備えたホストは、Master_server_nbu_dom2 の X.509 NBATD 証明書を信頼する必要があります。

信頼は、GUI を使って Master_server_nbu_dom2 マスタサーバーに直接接続することで設定できます。

NetBackup 管理コンソールホストで、/usr/opensv/java/sec/at/bin/vssat setuptrust -b

Master_server_nbu_dom2:1556:nbatd -s high を呼び出すこともできます。

サーバーの変更を NBAC または拡張監査と一緒に使った場合の設定要件

NetBackup アクセス制御または拡張監査が使われる場合にサーバーの変更を実行するには、追加の設定が必要になります。

次の手順では、NBAC または拡張監査がすでに設定されていることを想定しています。

サーバーの変更操作をサポートするための設定: *fromServer* -> *toServer*

- *toServer* のホストプロパティの追加サーバーリストに、*fromServer* を追加します。
- *fromServer* と *toServer* が異なる NetBackup ドメイン (異なるマスタサーバーのメディアサーバー) にある場合:

- *fromServer* と *toServer* のマスターサーバーの間で信頼を設定するために `vssat` コマンドを使います。(p.121 の「[NetBackup ドメイン間でのサーバー変更](#)」を参照してください。手順 2 を参照してください。)
- *fromServer* のマスターサーバーを、*toServer* のホストプロパティの追加サーバーリストに追加します。
- *fromServer* または *toServer* がメディアサーバーの場合:
 - 必要に応じて、`bpnbaz -ProvisionCert` コマンドを使って、セキュリティ (マシン) 証明書を配備します (p.121 の「[拡張監査でのメディアサーバーへの接続](#)」を参照してください。)

追加の設定手順

`auth.conf` ファイルを使う場合:

- 各サーバーの `auth.conf` ファイルに `USER` エントリを追加します。
- NBAC が有効な場合は、各サーバーで `nbsetconfig` を実行して、エントリ `USE_AUTH_CONF_NBAC = YES` を追加します。

リモート管理コンソールを使う場合:

- `vssat` コマンドを使うか、少なくとも 1 度各サーバーに明示的にログインして、各マスターサーバーに信頼を設定します。(p.121 の「[NetBackup ドメイン間でのサーバー変更](#)」を参照してください。手順 2 を参照してください。)

設定後にトラブルシューティングを行う場合は、サーバー通信を検査するために `nslookup` と `bptestnetconn -a -s` を使います。

拡張監査の無効化

拡張監査を有効にすると、`USE_AUTHENTICATION` オプションが **ON** に設定されます。拡張監査を無効にするには、`USE_AUTHENTICATION` オプションを **OFF** に設定する必要があります。次の手順が役立ちます。

拡張監査を無効にするには

- 1 `bpnbaz -DisableExAudit` コマンドを実行します。
- 2 NetBackup サービスを再起動します。

ホストプロパティの変更の監査

管理者が、`bpsetconfig` コマンド、`nbsetconfig` コマンド、[ホストプロパティ (Host Properties)]ユーティリティの同等のプロパティのいずれかを使用すると、NetBackup はホストプロパティの変更を監査します。

監査を実行するには、次の条件を満たす必要があります。

- 環境を NetBackup アクセス制御 (NBAC) 用に構成する必要があります。
- bp.conf ファイルまたはレジストリが変更されるホストは、NetBackup 7.1 以降であること。
- 監査を実行するために、管理者は、bpsetconfig コマンド、nbsetconfig コマンド、[ホストプロパティ (Host Properties)] ユーティリティの同等のプロパティのいずれかを使用する必要があります。bp.conf ファイルまたはレジストリを直接変更した場合、その変更は監査されません。すなわち、bpsetconfig または nbsetconfig なしで行なわれた変更です。
たとえば、bpsetconfig コマンドまたは nbsetconfig コマンドを使ってクライアントをオフラインにすることはできないため、クライアントをオフラインにする操作は監査ログには表示されません。

監査記録の保持とバックアップ

デフォルトでは、監査記録は 90 日間保持されます。デフォルトを変更するには、`-AUDIT_RETENTION_PERIOD` オプションを指定して `nbemmcmd -changesetting` コマンドを使用します。

p.116 の「[NetBackup マスターサーバーでの監査の構成](#)」を参照してください。

構成された保持設定に基づいて、NetBackup の監査サービス (nbaudit) は 12:00 AM (ローカルタイム) に期限切れの監査記録を 24 時間ごとに一度削除します。

監査記録は NetBackup のデータベースの一部分である監査表に保存されます。表は `-AUDIT_RETENTION_PERIOD` に示される期間中保持され、NetBackup カタログバックアップの一部としてバックアップされます。

監査記録がカタログバックアップから欠けていないようにするには、カタログバックアップの間隔を `-AUDIT_RETENTION_PERIOD` と同じかそれより大きくなるように構成します。

NetBackup OpsCenter は EMM データベースから監査記録を定期的にダウンロードします。OpsCenter は、OpsCenter 内で構成されている期間、記録を保持します。従って、NetBackup マスターサーバーの監査記録の保持は、マスターサーバーのコマンドラインを使って監査レポートを表示したい場合にのみ必要です。また、監査記録を OpsCenter からエクスポートすることもできます。

監査レポートの表示

監査レポートを表示するためには、NetBackup マスターサーバーの `nbauditreport` コマンドを使うか、NetBackup OpsCenter を使って設定を表示してください。

OpsCenter では、[監視 (Monitor)]>[監査記録 (Audit Trail)]セクションで監査ログの詳細が提供され、その情報を Excel にエクスポートしたり、pdf ファイルとして保存したりできます。

詳しくは、『Veritas NetBackup OpsCenter 管理者ガイド』を参照してください。

監査が有効な場合、ユーザー操作が監査レコードの作成に失敗すると、監査エラーが nbaudit ログでキャプチャされます。

NetBackup 管理コンソールの[アラート通知 (Alert Notification)]ボタンにより、監査エラーが起きたときに管理者に通知できます。

p.132 の「監査エラーの監査アラート通知」を参照してください。

監査レコードを作成するエラーは実行されたユーザー操作に影響がありません。

ユーザー操作が成功すれば、正常な処理を反映する終了コードが戻ります。処理の監査が失敗した場合、NetBackupの状態コード 108 は戻されます (処理に成功しましたが監査に失敗しました (Action succeeded but auditing failed))。

メモ: NetBackup 管理コンソール (Windows と UNIX (jnbSA)) は監査が失敗したとき、終了状態コード 108 を戻しません。

NetBackup の監査レポートを表示する方法

- 1 コマンドプロンプトで、マスターサーバー上の次のディレクトリの nbauditreport コマンドを見つけます。

- Windows の場合:

```
Install_path\Veritas\NetBackup\bin\admincmd
```

- UNIX の場合:

```
/usr/opensv/netbackup/bin/admincmd
```

- 2 最も簡単な形式では、次の構文を使って nbauditreport コマンドを入力します。

```
nbauditreport
```

nbauditreport は多くのオプションを指定して使うこともできます。

メモ: オプションでは、大文字と小文字が区別されます。

-help

コマンドプロンプトでコマンドの補足情報を表示するために使用します。

-sdate

表示するレポートデータの開始日時を示すために使用します。

<"MM/DD/YY [HH:[MM[:SS]]]">

-edate	表示するレポートデータの終了日時を示すために使用します。
<"MM/DD/YY [HH:[MM[:SS]]]">	
-ctgy POLICY	ポリシーの変更に関連している情報を表示するために -ctgy POLICY を使います。
-ctgy JOB	ジョブに関連している情報を表示するために -ctgy JOB を使います。
-ctgy STU	ストレージユニットに関連する情報を表示するために -ctgy STU を使用します。
-ctgy STORAGESRV	ストレージサーバーに関連する情報を表示するために -ctgy STORAGESRV を使用します。
-ctgy POOL	ストレージプールに関連する情報を表示するために -ctgy POOL を使用します。
-ctgy AUDITCFG	監査の設定変更に関連する情報を表示するために -ctgy AUDITCFG を使います。
-ctgy AUDITSVC	NetBackup の監査サービス (nbaudit) の開始と停止に関する情報を表示するために -ctgy AUDITSVC を使います。
-ctgy BPCONF	bp.conf ファイルの変更に関連する情報を表示するために -ctgy BPCONF を使用します。
-ctgy CERT	証明書配備の変更に関連する情報を表示するために -ctgy CERT を使用します。
-ctgy LOGIN	NetBackup 管理コンソールと NetBackup API のログイン試行に関連する情報を表示するために -ctgy LOGIN を使用します。
-ctgy TOKEN	認証トークンに関連する情報を表示するために -ctgy TOKEN を使用します。
-ctgy SEC_CONFIG	セキュリティ構成の設定に加えられた変更に関連する情報を表示するために -ctgy SEC_CONFIG を使用します。
-ctgy HOLD	保留操作の作成、変更、削除に関連する情報を表示するために -ctgy HOLD を使用します。
-ctgy AZFAILURE	拡張監査が有効になっているときの認証の失敗に関連する情報を表示するために -ctgy AZFAILURE を使用します。

<code>-ctgy CATALOG</code>	イメージの検証および有効期限終了と、フロントエンド使用状況データに送信される読み取り要求に関連する情報を表示するために <code>-ctgy CATALOG</code> を使用します。
<code>-ctgy HOST</code>	NetBackup ホストデータベース関連の操作を表示するために <code>-ctgy HOST</code> を使用します。
<code>-ctgy CONNECTION</code>	切断されたホスト接続に関する情報を表示するには、 <code>-ctgy CONNECTION</code> を使用します。
<code>-ctgy USER</code>	拡張監査モードのユーザーの追加と削除に関する情報を表示するには <code>-ctgy USER</code> を使用します。
<code>-user <username[:domainname]></code>	監査情報を表示するユーザーの名前を指定するために使います。
<code>-fmt SUMMARY</code>	レポート出力形式のオプション (<code>-fmt</code>) が指定されていない場合は、 <code>SUMMARY</code> オプションがデフォルトで使われます。
<code>-fmt DETAIL</code>	<code>-fmt DETAIL</code> オプションは監査情報の総合的なリストを表示します。たとえば、ポリシーが変更されると、属性の名前、古い値と新しい値が一覧表示されます。
<code>-fmt PARSABLE</code>	<code>-fmt PARSABLE</code> オプションは <code>DETAIL</code> レポートと同じセットの情報を解析可能な形式で表示します。レポートは監査レポートデータ間の解析トークンとしてパイプ文字 (<code> </code>) を使います。
<code>[-nottruncate]</code>	レポートの詳細セクションの別々の行に、変更された属性の古い値と新しい値を表示するには、 <code>-nottruncate</code> オプションを使います。 メモ: <code>-nottruncate</code> は <code>-fmt DETAIL</code> オプションと組み合わせた場合にのみ有効です。
<code>[-pagewidth <NNN>]</code>	レポートの詳細セクションのページ幅を設定するために <code>-pagewidth</code> オプションを使います。 メモ: <code>-pagewidth</code> は <code>-fmt DETAIL</code> オプションと組み合わせた場合にのみ有効です。

[`-order`
`<DTU|DUT|TDU|TUD|UDT|UTD>`]

`-order` オプションは `-fmt PARSABLE` でのみ有効です。情報が表示される順序を示すために使います。

次のパラメータを使います。

- D (説明)
- T (タイムスタンプ)
- U (ユーザー)

3 監査レポートは次の詳細を含んでいます。

DESCRIPTION	<p>実行された処理の詳細。詳細には、修正されたオブジェクトに指定された新しい値、および新しく作成されたオブジェクトのすべての属性の新しい値が含まれています。詳細は、削除されたすべてのオブジェクトの ID も含んでいます。</p>
USER	<p>処理を実行したユーザーの識別情報。識別情報は認証されたユーザーのユーザー名、ドメイン、ドメイン形式を含んでいます。</p> <p>p.118 の「監査レポートのユーザーの ID」を参照してください。</p>
TIMESTAMP	<p>処理が実行された時間。時間は協定世界時 (UTC) で示され、秒で示されます。(たとえば、12/06/11 10:32:48。)</p> <p>メモ: SSL ハンドシェークと無効化された証明書が関係する証明書検証エラー (CVF) の場合、タイムスタンプは個々の証明書検証エラーが発生したときではなく、監査レコードがマスターサーバーに送信されたときを示します。CVF 監査レコードには、一定期間の CVF イベントのグループが示されます。レコードの詳細には、期間の開始日時と終了日時、およびその期間に発生した CVF の総数が示されます。</p>
CATEGORY	<p>実行されたユーザー操作のカテゴリ。CATEGORY は、<code>-fmt DETAIL PARSABLE</code> オプションを指定したときのみ表示されます。</p> <p>例は次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ AUDITSVC START、AUDITSVC STOP ■ POLICY CREATE、POLICY MODIFY、POLICY DELETE
ACTION	<p>実行された処理。ACTION は、<code>-fmt DETAIL PARSABLE</code> オプションを指定したときのみ表示されます。</p> <p>例は次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ START、STOP ■ CREATE、MODIFY、DELETE

REASON	<p>処理が実行された理由。変更を作成したコマンドで理由が指定済みの場合に理由が表示されます。bpsetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドは -r オプションを受け入れます。</p> <p>p.130 の「-reason または -r option コマンドラインの使用」を参照してください。</p> <p>理由は、-fmt DETAIL PARSABLE オプションを指定したときのみ表示されます。</p>
DETAILS	<p>すべての変更の詳細。古い値と新しい値をリストします。-fmt DETAIL PARSABLE オプションを指定したときのみ表示されます。</p>

終了状態が出力に表示されたら、NetBackup 管理コンソール (トラブルシュータ)、オンラインヘルプ、または『[状態コードリファレンスガイド](#)』でコードについて調べます。

図 4-1 は server1 で実行された監査レポートのデフォルトの内容を示します。

図 4-1 概略監査レポートの例

```
[root@server1 admincmd]# ./nbauditreport
TIMESTAMP          USER              DESCRIPTION
09/23/2010 14:40:54 root@server1      Policy 'test_pol_1' was created
09/23/2010 14:40:54 root@server1      Schedule 'full' was added to
Policy'test_pol_1'
09/22/2010 17:10:23 root@server1      Audit setting(s) of master server
'server1'were modified

Audit records fetched: 3
```

-reason または **-r option** コマンドラインの使用

多くのコマンドは、処理がなぜ実行されたか示すために管理者が使用できる **-reason** オプションを提供します。監査レポートに理由が表示されます。

-reason の文字列は 512 文字以下である必要があります。文字列が 512 文字を超えると **-reason** オプションを受け入れるコマンドラインはエラーを表示します。

監査の理由は、ダッシュ文字 (-) で始められないことに注意してください。理由に単一引用符 (') は使えません。

次のコマンドは、**-reason** オプション (または bpsetconfig と nbsetconfig の場合には **-r** オプション) を受け入れます。

- bpdjobs
- bpplcatdrinfo
- bpplclients

- bppldelete
- bpplininclude
- bpplinfo
- bpplsched
- bpplschedrep
- bppolicynew
- bpsetconfig

メモ: bpsetconfig と nbsetconfig コマンドは、-reason オプションの代わりに -r オプションを受け入れます。

- bpstuadd
- bpstudel
- bpsturep
- nbdecommission
- nbdevconfig
- nbcertcmd
- nbsetconfig
- vmpool

コマンドの使用について詳しくは、『[NetBackup コマンドリファレンスガイド](#)』を参照してください。

nbaudit ログの動作

nbaudit ログは、次の場所で確認できます。

- Windows の場合:
`Install_path\Veritas\NetBackup\logs\nbaudit`
- UNIX の場合:
`/usr/openv/logs/nbaudit`

監査が有効な場合、ユーザー操作が監査レコードの作成に失敗すると、監査エラーが nbaudit ログでキャプチャされます。


NetBackup 管理コンソールの[アラート通知 (Alert Notification)]ボタンにより、監査エラーが起きたときに管理者に通知できます。

nbaudit サービスは、監査レコードを作成するときに次の方法で動作します。

- 監査レコードは、エントリの詳細を最大 **4096** 文字に制限します。(たとえば、ポリシー名。) 残りの文字は監査データベースに格納されるときに切り捨てられます。
- 監査レコードは、リストイメージ ID を最大 **1024** 文字に制限します。残りの文字は監査データベースに格納されるときに切り捨てられます。
- ロールバック操作は監査されません。
一部の操作は、複数の手順として実行されます。たとえば、MSDP ベースのストレージサーバーの作成は、複数の手順で構成されています。成功したすべての手順が監査されます。いずれかの手順が失敗するとロールバックという結果になります。または、成功した手順を取り消す必要がある場合もあります。監査レコードはロールバック操作についての詳細を含んでいません。

監査エラーの監査アラート通知

アラート通知オプションは **NetBackup** 管理コンソールの下部にあるステータスバーにあります。この設定を行った場合には、このオプションにより、監査処理による監査レコードの作成に失敗したことが示されます。たとえば、ポリシー属性が変更されても、**NetBackup Audit Manager** (nbaudit) は動作していません。




監査アラート通知を設定するには、ステータスバーのアラート通知を右クリックします。

表 4-2 監査のアラート通知の設定

オンにする (Turn on)	[オンにする (Turn on)]に設定されている場合には、次の状況でポップアップメッセージが表示されます。 監査は有効ですが、監査処理は NetBackup 管理コンソールで実行され、監査レコードの作成に失敗しました。 エラーを管理者に通知するポップアップメッセージが表示されます。
点滅	[点滅 (Blink)]に設定されているとき、オプションは監査エラーが発生した場合に点滅します。オプションをクリックして、エラーメッセージを表示します。

オフにする (Turn off)

[オフにする (Turn off)]に設定されているとき、監査エラーの通知は表示されません。オプションは網掛けして表示されます。



メモ: [オフにする (Turn off)]に設定しても、監査が無効になっているわけではありません。監査は続行されますが、NetBackup 管理コンソールの監査エラーメッセージは無効になります。

アクセス制御のセキュリティ

この章では以下の項目について説明しています。

- [NetBackup のアクセス制御について](#)
- [ユーザー管理](#)
- [ユーザー認証](#)
- [Java インターフェース認証でのアクセス制御と拡張監査の影響](#)

NetBackup のアクセス制御について

NetBackup では、次の種類のアクセス制御を提供しています。

- **NetBackup 管理コンソール (デフォルト)。**
アクセス制御は、**NetBackup 管理コンソール**に制限されます。(バックアップ、アーカイブ、およびリストアクライアント、**NetBackup MS SQL Client** などのインターフェースは影響を受けません。) **root** 以外または管理者以外のユーザーは、**NetBackup 管理コンソール**にアクセスできません。アクセス制御はビューベースで、役割ベースではありません。`auth.conf` は、ユーザーがアクセスできる **NetBackup アプリケーション** を定義します。**CLI** を使用して **NetBackup 操作** を実行するには、ユーザーは **root** ユーザーまたは管理者である必要があります。
NetBackup 管理コンソールでのアクセス制御について詳しくは、『NetBackup 管理者ガイド Vol.1』を参照してください。
- **拡張監査**
この機能では、**root** 以外のユーザーや管理者以外のユーザーが、コマンドラインインターフェースまたは **NetBackup 管理コンソール** を使ってすべての **NetBackup 操作** を実行できます。ユーザーは、すべて操作を実行できるか、まったくできないかのいずれかになります。この機能では、役割に基づくアクセス制御は提供されません。
p.119 の「拡張監査について」を参照してください。
- **NetBackup アクセス制御 (NBAC)**

NBAC は、NetBackup で提供されている、役割に基づくアクセス制御です。以下を行う場合に、マスターサーバー、メディアサーバーおよびクライアントのアクセス制御を提供します。

- 1 つのアプリケーションに対して複数レベルの管理者権限を使う場合。バックアップアプリケーションは、オペレータ(ジョブの監視)、または管理者 (NetBackup 認可オブジェクトに対するアクセス、設定、使用を実行するための完全権限を有する)を持つことができます。また、アクセス制御のみ設定できるセキュリティ管理者を持つこともできます。
- システム管理に root 権限または管理者権限が必須とならないように管理者を分離する場合。システムに対する管理者と、アプリケーションに対する管理者を分離できます。
p.145 の「NetBackup アクセス制御 (NBAC) の使用について」を参照してください。

これらアクセス制御の重要な違いを次の表にまとめます。

表 5-1

アクセスおよび監査	NetBackup 管理コンソールと auth.conf	拡張監査	NBAC
NetBackup 管理コンソールを使用できるユーザー	root ユーザーや管理者には、管理コンソールへのフルアクセス権があります。 root 以外のユーザーまたは管理者以外のユーザーは、デフォルトでバックアップ、アーカイブ、およびリストアアプリケーションに限定されています。その他の場合、これらのユーザーは auth.conf ファイルで定義されているアプリケーションにアクセスできます。	root ユーザー、管理者、および NetBackup 管理者には、管理コンソールへのフルアクセス権があります。 root 以外のユーザーまたは管理者以外のユーザーは、デフォルトでバックアップ、アーカイブ、およびリストアアプリケーションに限定されています。	root ユーザーや管理者には、管理コンソールへのフルアクセス権があります。 ユーザーの NBAC グループメンバーシップにより、使用する権限があるアプリケーションが決定されます。
CLI を使用できるユーザー	root ユーザーと管理者には、CLI へのフルアクセス権があります。	root ユーザー、管理者、および NetBackup 管理者には、CLI へのフルアクセス権があります。	root ユーザーまたは管理者には、CLI へのフルアクセス権があります。 NBAC によって権限が付与されたユーザーは CLI を使用できます。 NBAC グループメンバーシップにより、使用する権限があるコマンドが決定されます。
ユーザーの監査方法	root または管理者として	実際のユーザー名を使用	実際のユーザー名を使用

アクセスおよび監査	NetBackup 管理コンソール と auth.conf	拡張監査	NBAC
その他の機能との互換性	拡張監査	NBAC は独立して機能。	NetBackup 管理コンソールと auth.conf 拡張監査は NBAC と互換性があり ません。

さまざまなアクセス制御方式について詳しくは、次のフローチャートを参照してください。

図 5-1 拡張監査が有効化された CLI ユーザーのアクセス制御




図 5-2 拡張監査が有効化された NetBackup-Java ベースのユーザーのアクセス制御




図 5-3 NBAC が有効化された CLI ユーザーのアクセス制御





図 5-4 NBAC が有効化された NetBackup-Java ベースのユーザーのアクセス制御



ユーザー管理

拡張監査用に NetBackup を設定すると、管理者は以下のことが行えるようになります。

- ユーザーに NetBackup 管理者権限を付与したり、取り消したりできます。
- NetBackup 管理者権限を持つユーザーを検出できます。
- NetBackup 管理者権限を持つユーザーを一覧表示できます。

メモ: NetBackup 管理者権限を持つユーザーのみユーザー管理タスクを実行できます。

ユーザー管理タスクを実行するには bpnbaz コマンドを使用します。ユーザーの追加、削除、ルックアップ、リストのコマンドは、次のオプションで実行する必要があります。

```
bpnbaz -[AddUser | DelUser] Domain_Type:Domain_Name:User_Name [-M  
server] [-credfile] [-reason]
```

```
bpnbaz -LookupUser Domain_Type:Domain_Name:User_Name [-M server]  
[-credfile] bpnbaz -ListUsers [-M server] [-credfile]
```

```
bpnbaz -ListUsers Domain_Type:Domain_Name:User_Name [-M server]  
[-credfile] bpnbaz -ListUsers [-M server] [-credfile]
```

次の表で、各コマンドについて説明します。

表 5-2

コマンド	説明	使用例
-AddUser	ユーザーが NetBackup 管理者権限を付与できるようにします。	bpnbaz -AddUser unixpwd:v-123790b.punin.sen.veritas.com:Debbie
-DelUser	ユーザーが NetBackup 管理者権限を取れ消せるようにします。	bpnbaz -DelUser unixpwd:v-123790b.punin.sen.veritas.com:Debbie
-LookupUser	ユーザーが、ユーザーを検索したり、管理者権限を持つユーザーを検出できるようにします。	bpnbaz -LookupUser unixpwd:v-123790b.punin.sen.veritas.com:Debbie
-ListUsers	ユーザーが、NetBackup 管理者権限を持つユーザーを一覧表示できるようにします。	bpnbaz -ListUsers

bpnbaz コマンドについて詳しくは、『[NetBackup コマンドリファレンスガイド](#)』を参照してください。

ユーザー認証

デフォルトでは、**NetBackup** はユーザー認証を委任しません。ただし、**NetBackup** を拡張監査用に設定する場合、マスターサーバーからのユーザー認証が必須になります。

ユーザーは認証のために `bpnbat -login` コマンドを使います。

UNIX ユーザーと Windows ユーザーのログインプロセスは異なります。

UNIX

- `bpnbat -login` コマンドを実行することは、ルートユーザーを除くすべてのユーザーで必須です。

Windows

- 管理者はシングルサインオン (SSO) オプションを介して自動的にログインします。
- 標準ユーザーも SSO オプションを介してログインします。SSO が失敗した場合は、ユーザーが `bpnbat -login` コマンドを実行する必要があります。また、`bpnbat -GetBrokerCert` コマンドを実行して、サーバーとの信頼を確立することもできます。

Java インターフェース認証でのアクセス制御と拡張監査の影響

拡張監査モードを構成すると、コマンドラインと Java インターフェースアクセスは異なる働きをします。`auth.conf` ファイルのエントリは **NetBackup** 管理コンソールのアクセス制御に優先します。

p.141 の「[ユーザー管理](#)」を参照してください。

管理者権限が割り当てられたユーザーは、コマンドラインを使ってすべての監査可能な **NetBackup** 操作を実行できます。ユーザーアクセスについて詳しくは、次の表を参照してください。

表 5-3 ユーザーアクセス

auth.conf エントリ	CLI アクセス	Java インターフェースアクセス
auth.conf ファイルにエントリが存在する	アクセス不可	auth.conf ファイルに指定されたとおりにアクセスする

auth.conf エントリ	CLI アクセス	Java インターフェースアクセス
NetBackup 管理者権限を所有しているが、auth.conf ファイルにエントリが存在しない	完全なアクセス	完全なアクセス
NetBackup 管理者権限を所有し、auth.conf ファイルにエントリも存在する	完全なアクセス	auth.conf ファイルに指定されたとおりにアクセスする
auth.conf ファイルにエントリが存在せず、NetBackup 管理者権限も所有していない	アクセス不可	アクセス不可

NetBackup アクセス制御セキュリティ (NBAC)

この章では以下の項目について説明しています。

- [NetBackup アクセス制御 \(NBAC\) の使用について](#)
- [NetBackup のアクセス管理](#)
- [NBAC \(NetBackup アクセス制御\) 構成について](#)
- [NetBackup アクセス制御 \(NBAC\) の構成](#)
- [マスターおよびメディアサーバーの\[アクセス制御 \(Access Control\)\]ホストプロパティの構成](#)
- [クライアントの\[アクセス制御 \(Access Control\)\]ホストプロパティダイアログボックス](#)
- [アクセス管理のトラブルシューティング](#)
- [アクセス管理ユーティリティの使用](#)
- [NetBackup へアクセス可能なユーザーの決定について](#)
- [NetBackup ユーザーグループの特定のユーザー権限の表示](#)
- [NetBackup アクセス制御 \(NBAC\) のアップグレード](#)
- [NetBackup の古いバージョンがリモートコンピュータにインストールされているルートブローカーを使っている場合の NetBackup のアップグレード](#)

NetBackup アクセス制御 (NBAC) の使用について

NetBackup アクセス制御 (NBAC) は、マスターサーバー、メディアサーバー、クライアントに対して使われる、役割に基づくアクセス制御です。NBAC は、次のことが必要な場合に使うことができます。

- 1 つのアプリケーションに対して複数レベルの管理者権限を使う場合。たとえば、1 つのバックアップアプリケーションに対して、オペレータ (テープのロードとアンロード)、ローカルの管理者 (1 つの施設内でのアプリケーションの管理)、統括的な管理者 (複数のサイトを担当し、バックアップポリシーを決定) を割り当てることができます。この機能はユーザーエラーの防止にもきわめて有効です。経験の浅い管理者に対して特定の操作を制限することにより、不慮の操作ミスが防止されます。
- システム管理にシステムの root 権限が必須とならないように管理者を分離する場合。システムの管理者とアプリケーションの管理者を分離することができます。

次の表は NBAC の注意事項をリストしたものです。

表 6-1 NBAC の注意事項

注意事項または問題	説明または解決
NBAC を構成する前の前提条件	<p>ここでは、NBAC の構成を開始する前に準備しておく役割立つ前提条件を示します。これらの項目によりインストールが簡単になります。このインストールで使う情報は次のリストのとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none">■ マスターサーバーのユーザー名またはパスワード (root 権限または管理者権限)■ マスターサーバーの名前■ マスターサーバーに接続されるすべてのメディアサーバーの名前■ バックアップされるすべてのクライアントの名前■ ホスト名または IP アドレス <p>メモ: ホスト名は有効な IP アドレスに解決可能であることが必要です。</p> <ul style="list-style-type: none">■ ping または traceroute コマンド (ホストに接続可能であることを確認するためのツールの 1 つとして使用)。これらのコマンドを使うことで、ファイアウォールやアクセスを遮断するための他の防御手段を構成していないことが確認できます。

注意事項または問題	説明または解決
マスターサーバー、メディアサーバー、クライアントのアップグレードが必要かどうかについての判断	<p>マスターサーバー、メディアサーバー、クライアントのアップグレードが必要かどうかについては、次に基づいて判断します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ マスターサーバー、メディアサーバー、クライアントのアップグレードによって提供される機能がそれぞれあります。 ■ NetBackup は、上位リビジョンのマスターサーバーおよび下位リビジョンのクライアントとメディアサーバーと連携して動作します。 ■ 機能の内容により配置される内容が決定されます。 ■ 配置は必要に応じて段階的に実行できます。
役割に関する情報	<p>構成において役割を次のように決定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ホストの管理者 (マスターサーバーの root 権限は主席管理者と同等)。 ■ 開始時の役割を決定した後、必要に応じて役割を追加します。
NBAC のライセンスの要件	アクセス制御を有効にする際にライセンスは必要ありません。
NBAC と KMS の権限	<p>通常 NBAC を使って Setupmaster コマンドを実行するとき、NetBackup 関連グループの権限 (たとえば、NBU_Admin と KMS_Admin) が作成されます。デフォルトの root と管理者ユーザーもそれらのグループに追加されます。場合によっては NetBackup がアップグレードされるときに、root と管理者レベルのユーザーが KMS グループに追加されないことがあります。解決するには、root と管理者レベルのユーザーに NBU_Admin と KMS_Admin の権限を手動で付与します。</p>
PBX からの共有セキュリティサービスを解除する間に表示される Windows Server Failover Clustering (WSFC) のエラーメッセージ	<p>WSFC 環境で bpnbaz -UnhookSharedSecSvcsWithPBX <virtualhostname> コマンドを実行することにより、エラーメッセージをトリガできます。ただし共有の認証と認可サービスは、PBX から正常に解除され、エラーは無視できます。</p>
表示される可能性のあるクラスタノードエラー	<p>クラスタ環境で bpnbaz -setupmaster コマンドをローカル管理者として実行するとき、AUTHENTICATION_DOMAIN エントリには他のクラスタノードエントリが含まれない場合があります。そのような場合、これらのエントリはホストプロパティから bp.conf ファイルに手動で追加される必要があります。</p>
カタログリカバリは、NBAC が REQUIRED モードに設定されているとき失敗します	<p>NBAC が REQUIRED モードで実行され、カタログリカバリが実行された場合には、NBAC は PROHIBITED モードから REQUIRED モードにリセットされる必要があります。</p>

注意事項または問題	説明または解決
ポリシーの検証は NBAC モードでは失敗します (つまり USE_VXSS = REQUIRED の場合)	<p>次のいずれかが実行された場合、NBAC 有効化モードでのスナップショットポリシーのバックアップ、リストア、検証は失敗する場合があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 認証済みの原理は NBAC グループから削除されます。 NBU_Users グループ ■ NBU_User グループのバックアップとリストアの権限は削除されました
bpnbaz -setupmaster コマンドはエラー「認可サーバーに接続できません。」で失敗します	<p>管理者以外のユーザーが NetBackup のセキュリティを変更しようとした場合には bpnbaz -setupmaster が失敗します。</p> <p>管理者グループの一員である「管理者」ユーザーのみに NetBackup のセキュリティを修正したり NBAC を有効にする権限があります。</p>
インストール中の認証ブローカー構成の失敗	<p>システムの無効なドメイン名構成により認証ブローカーの構成中に失敗します。</p> <p>この問題を修正するには、bpnbaz -configureauth コマンドを使って認証ブローカーを構成します。</p> <p>bpnbaz コマンドについて詳しくは、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。</p>
以前に拡張監査が有効になっていたシステムで NBAC が有効になっていると、NetBackup の GUI エラーが発生する可能性があります。	<p>NetBackup サーバーを拡張監査から NBAC に切り替えるときは、次のディレクトリでユーザーの名前が付いたすべてのディレクトリが削除されていることを確認してください。</p> <p>Windows の場合: install_path¥NetBackup¥logs¥user_ops</p> <p>UNIX、Linux の場合: /usr/opensv/netbackup/logs/user_ops</p> <p>詳しくは、次のトピックを参照してください。</p> <p>p.170 の『NBAC の問題のトラブルシューティング』を参照してください。</p>

NetBackup のアクセス管理

NetBackup へのアクセス権は、ユーザーグループを定義して、そのグループに権限を明示的に付与することによって制御できます。ユーザーグループを構成し、権限を割り当てることができます。NetBackup 管理コンソールの[アクセス管理 (Access Management)]を選択します。

メモ: NetBackup 管理コンソールが機能するには、ユーザーがシステムにリモートでログインする権限を所有している必要があります。

メモ: アクセス制御が構成されていないメディアサーバーは、ルート以外のユーザーまたは管理者以外のユーザーが管理することはできません。

NBAC (NetBackup アクセス制御) 構成について

メモ: NBAC は NetBackup のインストールの一部としてすでにインストールされています。NBAC の構成のみこのリリースに必要なになります。

NBAC の構成手順は、非 HA 環境の NBAC 構成向けです。NetBackup は、AIX、HP-UX、Linux、Solaris、Windows の環境における広範な HA 環境をサポートします。NBAC の構成は次のとおりです。

- 必要に応じて、マスターサーバーのクラスタを構築します。HA 情報については、レブリケーションとディザスタリカバリに関する『[NetBackup 高可用性の環境管理者ガイド](#)』を参照してください。クラスタに関する情報は、『[NetBackup マスターサーバーのクラスタ化管理者ガイド](#)』を参照してください。
- 提供される手順を使用して操作に関する NBAC を構成します。
p.148 の『[NetBackup アクセス制御 \(NBAC\) の構成](#)』を参照してください。

NetBackup アクセス制御 (NBAC) の構成

メモ: 認証クライアントおよび認可クライアントの手動インストールは、古いメディアサーバーとクライアントホストの場合に実行する必要があります。NetBackup には、認証クライアントと認可クライアントが組み込まれています。認証サーバーと認可サーバーはメディアサーバーとクライアントに必要ありません。

NBAC の構成手順については、次の手順を参照してください。

NetBackup アクセス制御 (NBAC) の構成

- 1 マスターサーバーで NetBackup アクセス制御 (NBAC) を構成します。

p.150 の「[スタンドアロンのマスターサーバーでの NetBackup アクセス制御 \(NBAC\) の構成](#)」を参照してください。

メモ: マスターサーバーは、スタンドアロンモードまたはクラスタでの高可用性構成としてインストールできます。

- 2 メディアサーバーで NBAC を構成します。

p.152 の「[メディアサーバーでの NetBackup アクセス制御 \(NBAC\) の構成](#)」を参照してください。

- 3 クライアントで NBAC を構成します。

p.154 の「[クライアントでのアクセス制御のインストールおよび構成](#)」を参照してください。

NBAC の構成の概要

この項では、bpnbaz コマンドを使って NetBackup アクセス制御 (NBAC) を構成する場合の推奨事項について説明します。このコマンドは、`NETBACKUP_INSTALL_PATH/bin/admincmd` ディレクトリから使用できます。

bpnbaz ユーティリティは、マスターサーバー、メディアサーバーおよびクライアントで NBAC を構成するために必要になります。このツールは、すべての下位バージョンのメディアサーバーやクライアントのホストの NBAC も構成します。bpnbaz コマンドの概略は、次の項を参照してください。p.156 の「[NBAC の構成コマンドの概略](#)」を参照してください。この項では、これらのコマンドの使用法の例を、推奨される使用法の詳細とともに示します。サービスを構成した後は、サーバーとクライアントのそれぞれにおいてサービスを再起動する必要があります。

構成はマスターサーバーから実行されるため、マスターサーバー、メディアサーバー、およびクライアントの間で通信リンクが確実に動作することが必要です。前提条件リストを確認する方法: p.145 の「[NetBackup アクセス制御 \(NBAC\) の使用について](#)」を参照してください。その一覧を確認し、関連するメディアサーバー、クライアント、それらと通信するためのアドレスのすべてをメモしておいてください。

トラブルシューティングの情報については、次の項を参照してください。p.171 の「[NetBackup Authentication and Authorization の構成とトラブルシューティング](#)」を参照してください。トラブルシューティングの初期段階において便利な OS コマンドと NetBackup コマンドがあります。OS コマンドは ping、tracert、および telnet です。NetBackup コマンドは bpcintcmd です。これらのコマンドは、ホストが相互に通信可能であることを確認するために使用します。

スタンドアロンのマスターサーバーでの NetBackup アクセス制御 (NBAC) の構成

次の手順では、単一のコンピュータにインストールされているマスターサーバーで **NetBackup アクセス制御 (NBAC)** を構成する方法について記述します。マスターサーバーには、認証サーバーおよび認可サーバーが必要です。

次の表に、NBAC 構成例のホスト名を示します。

表 6-2 ホスト名の例

ホスト名	Windows	UNIX
マスターサーバー	win_master	unix_master
メディアサーバー	win_media	unix_media
クライアント	win_client	unix_client

次の手順では、スタンドアロンのマスターサーバーでの **NBAC** の構成方法について説明します。

メモ: マスターサーバーで `-setupmaster` を使用して `USE_VXSS = AUTOMATIC` を設定してください。 `USE_VXSS = REQUIRED` がマスターサーバーで設定されている場合にメディアサーバーで **NBAC** を構成しようとすると、**NetBackup** マスターサーバーが `REQUIRED` モードで構成されていることを示すエラーが発生することがあります。モードを `AUTOMATIC` に変更してメディアサーバーの構成を完了してください。

スタンドアロンのマスターサーバーでの NBAC の構成

- 1 すべての **NetBackup** マスターサーバーのインストールまたはアップグレードを実行します。
- 2 `bpbaz -setupmaster` コマンドを実行します。

「y」を入力します。システムは構成情報を集め始めます。それから、システムは認可情報を設定し始めます。
- 3 `bpbaz -setupmaster` コマンドが正常に終了したら、このコンピュータの **NetBackup** サービスを再起動します。
- 4 メディアサーバーの設定に進みます。p.152 の「[メディアサーバーでの NetBackup アクセス制御 \(NBAC\) の構成](#)」を参照してください。

クラスタでの高可用性の NetBackup マスターサーバーのインストール

クラスタで高可用性の NetBackup マスターサーバーをインストールするには次の手順を使うことができます。

NetBackup のインストールとクラスタ化

- 1 NetBackup マスターサーバーをインストールするクラスタシステムを構成します。
- 2 クラスタのすべてのノードに NetBackup マスターサーバーをインストールします。
- 3 NetBackup マスターサーバーをクラスタ化します。

レプリケーションとディザスタリカバリに関する HA の情報は、『[NetBackup 高可用性の環境管理者ガイド](#)』で説明されています。

クラスタに関する情報は、『[NetBackup マスターサーバーのクラスタ化管理者ガイド](#)』を参照してください。

- 4 NBAC を有効化せずに NetBackup ドメイン内で動作することを確認するために、テストバックアップを実行します。

クラスタ化されたマスターサーバーでの NetBackup アクセス制御 (NBAC) の構成

メモ: Windows のクラスタ化環境では、`-setupmaster` の実行後に、パッシブノードの `AUTHENTICATION_DOMAIN` エントリがアクティブノードの名前と同じである場合があります。これは許容されません。パッシブノードでのフェールオーバー後、MFC UI が (`<[local machine name] > ¥[Administrator user]` を使って) 起動されると、認証関連のポップアップエラーメッセージが表示されます。この問題の回避策は `setupmaster` の実行後 (フェールオーバーの前) に、パッシブノードの `AUTHENTICATION_DOMAIN` にローカルノード名を認証ドメインとして追加することです。 `AUTHENTICATION_DOMAIN` の値を更新する前に、`C:¥Program Files¥Veritas¥NetBackup¥bin¥admincmd¥bpgetconfig` コマンドを使って現在の値を取得します。それから `C:¥Program Files¥Veritas¥NetBackup¥bin¥admincmd¥bpsetconfig` コマンドを使って既存のドメインリストに認証ドメインとしてローカルノード名を追加します。 `bpsetconfig` コマンドプロンプトを終了して保存するには、`Ctrl + Z` を押し、`Enter` キーを押します。

メモ: クラスタのアクティブノードで NBAC モードを REQUIRED から PROHIBITED に戻すと、クラスタがエラー状態になることがあります。この問題の回避策は次の操作を実行することです。アクティブノードで `bpclusterutil -disableSvc nbatd` コマンドを実行し、次に `bpclusterutil -disableSvc nbazd` コマンドを実行します。 `bpsetconfig` コマンドを使って `bp.conf` `USE_VXSS=AUTOMATIC` または `REQUIRED` の値を `PROHIBITED` に変更します。アクティブノードで `bpclusterutil -enableSvc nbazd` コマンド、その次に `bpclusterutil -enableSvc nbatd` コマンドを実行して、セキュリティサービスを監視するために NBAC を REQUIRED モードに変更します。

クラスタ化されたマスターサーバーで NetBackup アクセス制御 (NBAC) を構成するには、次の手順を実行します。

クラスタ化されたマスターサーバーでの NetBackup アクセス制御 (NBAC) の構成

- 1 プライマリクラスタノードにログオンします。
- 2 Windows を使用している場合は、コマンドコンソールを開きます。
- 3 UNIX の場合は、ディレクトリを `/usr/opensv/netbackup/bin/admincmd` に変更します。Windows の場合は、ディレクトリを `C:\Program Files\Veritas\NetBackup\bin\admincmd` に変更します。
- 4 アクティブノードで `bpnbaz -setupmaster` を実行します。
- 5 マスターサーバーのコンソール GUI にログオンします。
- 6 NBAC の設定を確実に有効にするために、NetBackup サービスを再起動してください。

メディアサーバーでの NetBackup アクセス制御 (NBAC) の構成

次の手順では、NetBackup 構成内のメディアサーバーで NetBackup アクセス制御 (NBAC) を構成する方法について記述します。これらの手順は、マスターサーバーと同じ場所に配置されていないメディアサーバーに必要です。

メモ: マスターサーバーで `-setupmedia` を使用して `USE_VXSS = AUTOMATIC` を設定してください。 `USE_VXSS = REQUIRED` がマスターサーバーで設定されている場合にメディアサーバーで NBAC を構成しようとすると、NetBackup マスターサーバーが REQUIRED モードで構成されていることを示すエラーが発生することがあります。モードを AUTOMATIC に変更してメディアサーバーの構成を完了してください。

メディアサーバーでのアクセス制御の構成

- 1 マスターサーバーコンピュータにログオンします。
- 2 `bpnbat -login` コマンドを実行します。

コマンドのエラーを防ぐため、必ず `bpnbat -login` コマンドを実行してから `bpnbaz -setupmedia` コマンドを実行してください。

`bpnbaz -setupmedia` コマンドには、いくつかのオプションがあります。

このコマンドは、個別のホストまたは `-all` オプションのいずれかの拡張が指定されていないと動作しません。

p.156 の「NBAC の構成コマンドの概略」を参照してください。

最初に `-dryrun` オプションを使用して、構成のドライランを実行することをお勧めします。このオプションは、`-all` および単一のサーバー構成の両方に使用できます。デフォルトでは、検出されたホストのリストは `SetupMedia.nbac` ファイルに書き込まれます。また、`-out <output file>` オプションを使用して、ユーザー独自の出力ファイル名を指定することもできます。ユーザー独自の出力ファイルを使う場合、`-file` オプションを使って、このファイルを以降の実行に渡す必要があります。ドライランコマンドは、次のように指定します。

```
bpnbaz -SetupMedia -all -dryrun [-out <outfile>] または
```

```
bpnbaz -SetupMedia <media.server.com> -dryrun [-out <outfile>]
```

更新するメディアサーバーがすべてログファイルにある場合、`-dryrun` オプションを使用します。`-all` コマンドを使うことにより、それらすべてを一度に実行することができます。たとえば、次のように使用できます。

```
bpnbaz -SetupMedia -all または
```

```
bpnbaz -SetupMedia -file <progress file>
```

`-all` オプションを使う場合、検出されたすべてのメディアサーバーがコマンドを実行するたびに更新される点に注意してください。選択したメディアサーバーのセットに対してコマンドを実行することもできます。構成するメディアサーバーのホスト名のみをファイルに保持し、`-file` オプションを使用してそのファイルを渡します。この入力ファイルは、`SetupMedia.nbac`、または前述のドライランの際に `-out` オプションで与えたカスタムファイル名になります。たとえば、次のように指定できます。- `bpnbaz -SetupMedia -file SetupMedia.nbac`。

単一のメディアサーバーを構成する場合には、メディアサーバーのホスト名をオプションとして指定します。たとえば、以下を使用します。

```
bpnbaz -SetupMedia <media.server.com>
```

- 3 コマンドが正常に終了したら、ターゲットのメディアサーバーの NetBackup サービスを再起動します。

これより、ターゲットホストで NBAC が設定されます。特定のターゲットホストの構成が完了しなかった場合には、出力ファイルを確認してください。

この手順の後、クライアントホストのアクセス制御の構成に進みます。

p.154 の「[クライアントでのアクセス制御のインストールおよび構成](#)」を参照してください。

クライアントでのアクセス制御のインストールおよび構成

次の手順では、NetBackup 構成内でクライアントに NetBackup アクセス制御をインストールおよび構成する方法について説明します。ターゲットのクライアントは、バージョン 7.1 以上の NetBackup クライアントソフトウェアを実行している必要があります。

クライアントでのアクセス制御のインストールおよび構成

- 1 クライアントマシンのバックアップが現在実行されていないことを確認します。
- 2 UNIX の root ユーザーまたは Windows 管理者としてマスターサーバーマシンにログインします。
- 3 認証デーモン (nbatd) が動作していることを確認します。そうでない場合は、認証デーモンを起動します。
- 4 NBU_INSTALL_PATH/bin ディレクトリに移動します。
- 5 次のコマンドを使用して、NetBackup セキュリティ管理者としてログインします。

メモ: マスターサーバーの UNIX の root ユーザーおよび Windows の管理者がデフォルトの NetBackup セキュリティ管理者です。

```
bpnbat -Login
```

次の情報が表示されます。

```
Authentication Broker [master.server.com is default]:
Authentication port [0 is default]:
Authentication type (NIS, NISPLUS, WINDOWS, vx, unixpwd)
[unixpwd is default]:
Domain [master.server.com is default]:
Login Name [root is default]:
Password:
Operation completed successfully.
```

6 前述のオプションを使用して、bpnbaz -SetupClient を実行します。

このコマンドは、個別のホストまたは -all オプションのいずれかの拡張が指定されていないと動作しない点に注意してください。

p.156 の「NBAC の構成コマンドの概略」を参照してください。

最初にドライランを実行して、すべてのクライアントがマスターサーバーで確認できることを確認します。この処理は、クライアントが多数 (250 超) 存在する場合に使用します。-dryrun オプションは、-all および単一のサーバー構成の両方に使用できます。デフォルトでは、検出されたホストのリストは同じディレクトリの SetupClient.nbac ファイルに書き込まれます。また、-out <output file> オプションを使用して、ユーザー独自の出力ファイル名を指定することもできます。ユーザー独自の出力ファイルを使う場合、-file オプションを使って、このファイルを以降の実行に渡す必要があります。たとえば、次のように使用できます。

```
bpnbaz -SetupClient -all -dryrun [-out <outfile>] または
```

```
bpnbaz -SetupClient <client.host.com> -dryrun [-out <outfile>]
```

ドライランの後、クライアントのホスト名を確認し、-dryrun オプションを使用せずに同じコマンドを実行します。たとえば、次のように使用します。

```
bpnbaz -SetupClient -all または
```

```
bpnbaz -SetupClient -file SetupClient.nbac or bpnbaz -SetupClient  
<client.host.com>
```

-all オプションは、マスターサーバーに既知のクライアントで実行されます。大規模な環境 (クライアントが 250 超) では、すべてのクライアントに対応するのに時間を要することがあります。

-all でクライアントを列挙することにより、すべてのクライアントのクレデンシャルが更新されます。その場合、時間とリソースを要することがあります。クライアントのサブセットを更新する場合には、代わりに -file オプションを使用します。進捗ファイルのすべてのクライアントが正常に構成されるまで、同じコマンドを複数回実行できます。各クライアントの状態は、入力ファイルで更新されます。それぞれの実行で正常に終了したクライアントは、以降の実行ではコメントアウトされます。小さいサブセットが連続した実行ごとに残ります。このオプションは、多数のクライアント (250 超) を追加した場合に使用します。実行時に更新するクライアントを対象にします。

-images オプションに -all を使うと、イメージカタログでクライアントのホスト名が検索されます。そのため、さらに大規模な環境の廃止されたホストを返すことができます。更新する必要があるホストを判別するには、-images オプションを付けて -all -dryrun オプションを実行します。

7 インストールが終了したら、目的のクライアントのクライアントサービスを再起動します。

NetBackup ホットカタログバックアップへの認証データベースおよび認可データベースの追加について

オンラインホットカタログバックアップ方式を使用する NetBackup 環境の場合、NetBackup の認証データベースおよび認可データベースをカタログバックアップに含めるために追加の構成を行う必要はありません。

NBAC の構成コマンドの概略

次の表に、NBAC のクイック構成手順で使用されるコマンドの概略を示します。

コマンドの使用方法的説明では、次の表記規則を使用します。

角カッコ [] 中のコマンドラインの要素は、必要に応じて指定します。

垂直バーまたはパイプ (|) は、選択可能な引数の区切りを示します。たとえば、コマンドの形式が `command arg1|arg2` の場合、変数 `arg1` または `arg2` を選択できます。

表 6-3 NBAC の構成コマンドの概略

コマンド	説明
<code>bpbaz -GetConfiguredHosts [target.server.com [-out file] -all [-outfile] -file progress.file]</code>	<p><code>bpbaz -GetConfiguredHosts</code> コマンドは、ホストの NBAC 状態を取得するために使われます。このコマンドには、<code>-all</code> または <code>target.server.com</code> オプションが必要です。</p> <p>構文は次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none">■ target.server.com は、1 台のターゲットホストの名前です。たとえば、1 台のホストの NBAC 状態を確認する場合にこのオプションを使用します。■ <code>-out</code> オプションは、カスタム出力ファイル名を指定するために使われます。デフォルトでは、出力は <code>SetupMedia.nbac</code> ファイルに書き込まれます。このオプションは、<code>-all</code> および単一のホスト構成オプションに使用できません。■ <code>-all</code> オプションを指定すると、すべてのポリシーが調べられ、一意のホスト名がすべて収集されます。これらのホスト名は、ポリシー内で調べられます。さらに、構成済みのメディアサーバーがすべて収集され、各ホストの NBAC 状態が <code>ConfiguredHosts.nbac</code> ファイルに取得されます。■ <code>-file progress.file</code> は、<code>progress_file</code> から読み取るホスト名を指定する場合に使われるオプションです。このオプションは、<code>progress_file</code> の 1 行ごとにホスト名が 1 つ記述されていることを想定しています。この CLI により、<code>progress_file</code> の NBAC の状態が更新されます。hostname の後に # が付加され、その後に NBAC の状態が続きます。■ <code>target.server.com</code> または <code>-all</code> オプションとともに使う場合、ホストの状態は <code>ConfiguredHosts.nbac</code> ファイルに取得されます。

コマンド	説明
<code>bpnbaz -SetupMaster [-fsa [<domain type>:<domain name>:]<user name>]</code>	<p><code>bpnbaz -SetupMaster</code> コマンドは、NBAC を使用するためのマスターサーバーを設定するために実行します。認可サーバーと認証ブローカーは、マスターサーバーにインストールして実行するように想定されています。</p> <p>NBU 管理者として特定の OS ユーザーをプロビジョニングするには、最初のセキュリティ管理者オプションを指定して <code>bpnbaz -SetupMaster -fsa</code> コマンドを使います。</p> <p>構文は次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none">■ <code>-fsa</code> オプションは、NBU 管理者として特定の OS ユーザーをプロビジョニングするために使われます。このオプションを使用するときに、現在の OS のユーザー識別情報に対するパスワードの入力が求められます。■ <code>domain type</code> は、使用しているネットワークドメインの種類です。たとえば、<code>bpnbaz -SetupMaster -fsa nt:ENTERPRISE:jdoe</code> コマンドは、NBU 管理者として Windows のエンタープライズドメインユーザー <code>jdoe</code> をプロビジョニングします。■ <code>domain name</code> は、使用している特定のドメインの名前です。たとえば、<code>bpnbaz -SetupMaster -fsa jdoe</code> コマンドは、現在のログオンユーザーのドメイン形式 (Windows/UNIXPWD)、ドメイン名を取得し、そのドメインの <code>jdoe</code> ユーザーをプロビジョニングします。■ <code>user name</code> は NBU 管理者として指定している特定の OS ユーザー名です。 <p>メモ: ユーザーは、指定済みのドメインに存在するか検証されます。ログオンしている管理者または <code>root</code> を NBU 管理者としてプロビジョニングする既存の動作は保持されます。</p>

コマンド	説明
<pre>bpnbaz -SetupMedia [media.server.com [-out file] -all [-out file] -file progress.file] [-dryrun] [-disable]</pre>	<p>bpnbaz -SetupMedia コマンドは、NBU_Administrator グループのメンバーがマスターサーバー上で実行します。このコマンドは、bpnbaz -SetupMaster が正常に終了するまで実行しないでください。マスターサーバーとターゲットメディアサーバーシステム間の接続を想定します。このコマンドには、-all または target.server.com オプションが必要です。</p> <p>構文は次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ media.server.com は単一のターゲットホストの名前です。NBAC で使用する単一の追加ホストを追加するにはこのオプションを使用します。 ■ -out オプションは、カスタム出力ファイル名を指定するために使われます。デフォルトでは、出力は SetupMedia.nbac ファイルに書き込まれます。このオプションは、-all および単一のホスト構成オプションに使用できます。 ■ -all を指定すると、すべてのストレージユニットが調べられ、ストレージユニットで見つかった一意のホスト名がすべて収集されます。これらは、ソートした順序で試行できます。結果は進捗ファイルに書き込まれます。 ■ -file progress_file オプションは、一連のメディアサーバーホスト名を持つ入力ファイルを指定する場合に使用します。実行後、各メディアサーバーの状態は進捗ファイルで更新されます。正常に完了したホストは、以降の実行ではコメントアウトされます。このコマンドは、入力ファイルのすべてのメディアサーバーが正常に構成されるまで繰り返すことができます。 ■ -dryrun はメディアサーバー名のリストを生成し、ログに書き込むことができます。このオプションは media.server.com で機能しますが、-all オプションとともに使用することを目的としています。 ■ -disable オプションは、ターゲットホストの NBAC を無効化 (USE_VXSS = PROHIBITED) できます。

コマンド	説明
<pre>bpnbaz -SetupClient [client.server.com [-out file] -all [-images] [-out file] -file progress.file] [-dryrun] [-disable]</pre>	<p>bpnbaz -SetupClient コマンドは、クライアントの NBAC を設定するために使われます。このコマンドは、bpnbaz -SetupMaster コマンドが正常に終了するまで実行しないでください。bpnbaz -SetupClient は、マスターサーバーから実行する必要があります。このコマンドは、マスターサーバーとターゲットクライアントシステムが接続されていることを想定しています。このコマンドには、-all または target.server.com オプションが必要です。</p> <p>構文は次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ client.server.com は、1 台のターゲットホストの名前です。たとえば、NBAC で使用するホストを 1 台追加する場合に、この名前が選択肢となります。 ■ -out オプションは、カスタム出力ファイル名を指定するために使われます。デフォルトでは、出力は SetupClient.nbac ファイルに書き込まれます。このオプションは、-all および単一のホスト構成オプションに使用できます。-out オプションは、カスタム出力ファイル名を指定するために使われます。デフォルトでは、出力は SetupClient.nbac ファイルに書き込まれます。このオプションは、-all および単一のホスト構成オプションに使用できます。 ■ -all オプションを指定すると、すべてのポリシーが調べられ、ポリシー内で見つかった一意のホスト名がすべて収集されます。ポリシーは、ソートした順序で試行されます。結果は進捗ファイルに書き込まれます。 ■ -images オプションを指定すると、一意のホスト名のイメージがすべて検索されます。大規模なカタログが存在する場合には、-dryrun オプションを追加しないかぎり、このオプションは推奨できません。このオプションは、イメージカタログ内に含まれるすべての一意のクライアントに対応します。古いカタログには、膨大な数の廃止されたホストや、新しいマスターに移動されたホスト、名前が変更されたホストが含まれる可能性があります。到達不能なホストへの接続が試行される場合、コマンドの実行時間が長くなる可能性があります。 ■ -dryrun は、クライアント名のリストを生成し、それらをログに書き込むオプションです。この場合、ターゲットシステムの実際の構成は実行されません。 ■ -disable は、ターゲットホストの NBAC を無効化 (USE_VXSS = PROHIBITED) するオプションです。 ■ -file progress.file は、進捗ログに異なるファイル名を指定する場合に使われるオプションです。この CLI より、progress_file からホスト名が読み取られます。状態は、各ホスト名の横に [# separated value] とともに追加されます。正常に完了したホストは、コメントアウトされます。このコマンドは、progress_file のすべてのクライアントが正常に構成されるまで複数回実行することができます。

NetBackup 管理インフラストラクチャと setuptrust コマンドの統合

メモ: これは OpsCenter サーバー名がインストール時に入力されると自動的に実行されます。そうでなければ、NetBackup マスターサーバーに OpsCenter サーバー名を追加するコマンドがあります。これにより、NetBackup 側からの信頼が確立されます。

ベリタス製品管理サーバーは、1 つの製品の管理者が別の製品を管理するための権限を持つように通信する必要があります。この通信により、1 つの管理サーバーのアプリケーション処理が別のサーバーと連携して動作することが保証されます。通信を保証するための 1 つの方法は、ルートブローカーと呼ばれる共通の独立したセキュリティサーバーを使うことです。すべての管理サーバーが共通のルートブローカーを指す場合、各サーバーの権限は共通の証明書に基づきます。通信を保証するためのもう 1 つの方法は、setuptrust コマンドを使うことです。このコマンドは、2 つの管理サーバー間で信頼を確立するために使われます。このコマンドは、別の管理サーバーを信頼する必要がある管理サーバーから発行されます。セキュリティ情報は、そのホストから、信頼の確立を要求しているホストに転送されます。一方向の信頼が確立されます。双方向 (相互) の信頼の設定は、これら 2 つのサーバーのそれぞれが setuptrust コマンドを発行することにより実行されます。たとえば、NetBackup の構成に 1 つの OpsCenter Server (OPS) と 3 つのマスターサーバー (A、B、C) が含まれるとします。それぞれのマスターサーバーは、クライアントおよびメディアサーバーの NBAC ポリシーと管理に接続されています。

最初のステップは、それぞれのマスターサーバー (A、B、C) との信頼を OpsCenter Server (OPS) に設定することです。この信頼は、Veritas OpsCenter Server が、それぞれのマスターサーバー、およびそれぞれのマスターサーバーに接続されたクライアントおよびメディアサーバーから、セキュリティ保護された通信を受け取ることを保証するものです。これらのイベントの順序は次のとおりです。

- OPS がマスターサーバー A との信頼を設定します。
- OPS がマスターサーバー B との信頼を設定します。
- OPS がマスターサーバー C との信頼を設定します。

Veritas OpsCenter が個々のマスターサーバーでアクションを実行するように設定される場合には、それぞれのマスターサーバーから OpsCenter Server (OPS) に対して信頼関係が設定される必要があります。これらのイベントの順序は次のとおりです。この場合、setuptrust コマンドが 6 回実行されます。

- マスターサーバー A が Veritas OpsCenter Server (OPS) との信頼を設定します。
- マスターサーバー B が Veritas OpsCenter Server (OPS) との信頼を設定します。
- マスターサーバー C が Veritas OpsCenter Server (OPS) との信頼を設定します。
- Veritas OpsCenter Server (OPS) がマスターサーバー A との信頼を設定します。
- Veritas OpsCenter Server (OPS) がマスターサーバー B との信頼を設定します。

- Veritas OpsCenter Server (OPS) がマスターサーバー C との信頼を設定します。

メモ: NetBackup と OpsCenter は、自動的に信頼を確立します。以前の NetBackup マスターサーバーの場合には、これらの `setuptrust` 操作を手動で実行することが必要になる場合があります。NetBackup マスターサーバーのインストールの最後に、OpsCenter のホスト名に関する質問があります。それを使って、マスターサーバーは双方向の信頼の設定を開始できます。

`setuptrust` コマンドについて詳しくは、『[NetBackup コマンドリファレンスガイド](#)』で説明しています。p.161 の「[setuptrust コマンドの使用](#)」を参照してください。

setuptrust コマンドの使用

`setuptrust` コマンドは、信頼するブローカーに連絡し、その証明書や詳細を回線を介して取得して、提供された詳細が信頼できる場合に信頼のリポジトリに追加するために使用できます。セキュリティ管理者は、ルート証明書を配布するための次のセキュリティレベルの 1 つを構成できます。

- 高セキュリティ(2): 以前に信頼できないルートがピアから取得されている (つまり、同じシグネチャの証明書がこちらのトラストストアに存在しない) 場合、ユーザーはハッシュを検証するように求められます。
- 中セキュリティ(1): 確認を求めずに、最初の認証ブローカーが信頼されます。以降の認証ブローカーを信頼しようとする、ユーザーは、証明書が信頼済みストアに追加される前に、ハッシュを検証するように求められます。
- 低セキュリティ(0): 確認を求めずに、認証ブローカーの証明書は常に信頼されます。
`vssat CLI` が認証サービスの 'bin' ディレクトリにあります。

`setuptrust` コマンドでは、次の構文を使います。

```
vssat setuptrust --broker <host[:port]> --securitylevel high
```

`setuptrust` コマンドでは、次の引数を使います。

重要な引数は、`broker`、`host`、`port` です。信頼するブローカーのホストとポートを指定します。認証の登録ポートは 2821 です。ブローカーが別のポート番号で構成されている場合には、セキュリティ管理者に情報を問い合わせてください。

マスターおよびメディアサーバーの[アクセス制御 (Access Control)]ホストプロパティの構成


マスターサーバーまたはメディアサーバーの[アクセス制御 (Access Control)]ホストプロパティを構成するには、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)]>[ホストプロ

パティ (Host Properties)]>[マスターサーバー (Master Servers)]または[メディアサーバー (Media Servers)]>[server name]>[アクセス制御 (Access Control)]の順に展開します。

[必須 (Required)]か[自動 (Automatic)]に[NetBackup Product Authentication and Authorization]を設定します。[自動 (Automatic)]は、NBAC がまだ構成されていないホストが構成内に存在する場合を考慮した設定です。他の NetBackup システムとの通信時に、使用可能な接続のうちで最もセキュリティ保護された接続の使用が、サーバーによって試行されます。[自動 (Automatic)]設定は、すべてのクライアントおよびサーバーで NBAC が構成されるまで使用する必要があります。

図 6-1 に、[アクセス制御 (Access Control)]ホストプロパティダイアログボックスを示します。

図 6-1 [アクセス制御 (Access Control)]ホストプロパティダイアログボックス



[自動 (Automatic)] を選択した場合、NetBackup Product Authentication and Authorization を使うために必要なコンピュータドメインを指定できます。そうしない場合は、NetBackup Product Authentication and Authorization の使用が禁止されているコンピュータを指定できます。

[認証ドメイン (Authentication Domain)] タブ

[認証ドメイン (Authentication Domain)] タブは、次の構成を行うために使用します。


- どの認証サーバーでどの認証機構がサポートされているか
- 各ドメインで何をサポートしているか

認証するユーザーのドメインを追加します。

次の例は 6 つの認証ドメインを含んでいます。

 **図 6-2** に、[認証ドメイン (Authentication Domain)] タブを示します。

図 6-2 [認証ドメイン (Authentication Domain)]タブ



メモ: UNIX の認証ドメインを使用する場合は、認証を行ったホストの完全修飾ドメイン名を入力します。

メモ: サポートされる認証形式は、NIS、NISPLUS、WINDOWS、vx、および unixpwd です (デフォルトは unixpwd)。


[認可サービス (Authorization Service)]タブ

メモ: このタブからは変更できません。このタブは読み取り専用です。

[アクセス制御 (Access Control)]ホストプロパティの[認可サービス (Authorization Service)]タブで、ホスト名を参照できます。この情報はすべて読み取り専用であるためグレー表示です。この画面への変更を行うことはできません。

図 6-3 に、[認可サービス (Authorization Service)]タブを示します。

図 6-3 [認可サービス (Authorization Service)]タブ



[ネットワーク属性 (Network Attributes)]タブ

[ネットワーク属性 (Network Attributes)]タブの[アクセス制御 (Access Control)]ホストプロパティを表示します。[ネットワーク (Networks)]リストにマスターサーバーを追加します。それから、[NetBackup Product Authentication and Authorization] を[必須 (Required)]に設定します。


NetBackup マスターサーバーに追加した新しい NetBackup クライアントまたはメディアサーバーごとに、[アクセス制御 (Access Control)]プロパティを構成する必要があります。このプロパティは、各マシンとマスターサーバーの両方で構成します。この構成は、マスターサーバーのホストプロパティで行うことができます。

クライアントの[アクセス制御 (Access Control)]ホストプロパティダイアログボックス

ホストプロパティで NetBackup クライアントを選択します。(マスターサーバーの NetBackup 管理コンソールで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)]>[ホストプロパティ (Host Properties)]>[クライアント (Clients)]を展開してクライアントを選択し、[アクセス制御 (Access Control)]を選択します。)

次の図に、クライアントの[アクセス制御 (Access Control)]ホストプロパティを示します。

図 6-4 クライアントの[アクセス制御 (Access Control)]ホストプロパティ



[必須 (Required)]か[自動 (Automatic)]に[NetBackup Product Authentication and Authorization]を設定します。この例では、[自動 (Automatic)]が選択されています。


クライアントの[認証ドメイン (Authentication Domain)]タブ

ホストプロパティで NetBackup クライアントを選択します。このタブを使用して、コンピュータごとに NetBackup Product Authentication and Authorization の使用を要求または禁止することができます。通信を行う両方のシステムで、設定が一致している必要があります。

[アクセス制御 (Access Control)]ホストプロパティの[認証ドメイン (Authentication Domain)]タブで、クライアントで認証に使用できるドメインのリストを追加します。[検索 (Find)]をクリックすると、利用可能な認証ドメインのリストを取得できます。それから、選択した認証ドメインのリストを作成するために[追加 (Add)]をクリックします。

図 6-5 に[認証ドメイン (Authentication Domain)]タブと、選択した認証ドメインを示します。

図 6-5 クライアントの [認証ドメイン (Authentication Domain)] タブ




クライアントの [ネットワーク属性 (Network Attributes)] タブ

[アクセス制御 (Access Control)] ホストプロパティの [ネットワーク属性 (Network Attributes)] タブで、クライアントで認証に使用できるネットワークのリストを追加します。

図 6-6 にクライアントの [ネットワーク属性 (Network Attributes)] タブを示します。

図 6-6 クライアントの[ネットワーク属性 (Network Attributes)]タブ



アクセス管理のトラブルシューティング

アクセス管理のトラブルシューティングし、特定の処理および機能が正しく行われているかどうかを判断する方法

p.171 の「[NetBackup Authentication and Authorization の構成とトラブルシューティング](#)」を参照してください。

検証項目には次のものが含まれます。

- Windows での検証項目
p.177 の「[Windows での検証項目](#)」を参照してください。
- UNIX での検証項目
p.186 の「[UNIX での検証項目](#)」を参照してください。

- UNIX マスターサーバーが存在する複合環境での検証項目
p.194 の「UNIX マスターサーバーが存在する複合環境での検証項目」を参照してください。
- Windows マスターサーバーが存在する複合環境での検証項目
p.199 の「Windows マスターサーバーが存在する複合環境での検証項目」を参照してください。

NBAC の問題のトラブルシューティング

次の表は NBAC に関連する問題とソリューションをリストしたものです。

表 6-4 NBAC の問題

問題と原因	解決方法
<p>ユーザー主導のバックアップまたはリストアに失敗します</p> <p>ユーザー主導のバックアップまたはリストアに自動モードの NBAC で失敗します。バックアップ、アーカイブおよびリストア インターフェースは、NBAC が構成されている場合、Windows インターフェースに一部のエラーを表示します。</p> <p>NBAC で UNIX マスターサーバーの NetBackup の設定し、最初にインターフェースを設定せずに Windows インターフェースでこのような設定を行う場合は、バックアップまたはリストアに失敗することがあります。その他の原因として、ホームディレクトリに期限切れの証明書があることが考えられます。</p>	<p>設定をサポートするために Windows インターフェースを構成してください。</p> <p>Active Directory のドメインからユーザーを認証するには、認証ブローカーとして機能する Microsoft Windows システムが 1 つ以上存在する必要があります。</p> <p>Windows インターフェースを構成し、Active Directory の既存ユーザーを活用して、主に UNIX/Linux プラットフォーム上の NetBackup 環境を管理、操作、または使用するための手順については、TECH199281 を参照してください。</p> <p>設定を正しく構成した後、bpnbat -logout コマンドを実行し、インターフェースを再起動する前に設定からログアウトしてください。</p>
<p>認証エラーが 116 で発生しました (Authentication failure with error 116)</p> <p>ターゲットホストで NBAC を設定する際に、エラー 116-VxSS 認証 (error 116-VxSS authentication) で認証が失敗します。</p>	<p>NBAC 認証が正しく構成され、ターゲットホストの有効で使用可能なクレデンシャルがあることを確認してください。</p>
<p>NBU_Operator グループの非管理ユーザーがアクセス管理の使用を試みた際にエラーが発生しました (Error when a non-admin user from the NBU_Operator group tries to use Access Management)</p> <p>非管理ユーザーが NBU_Operator グループに追加されました。読み込み、表示、構成権限は、ホストプロパティの構成権限と共に割り当てられます。ただし、ユーザーがアクセス管理ユーティリティを開こうとすると、エラーが表示されます。</p>	<p>NBU_Operator グループのユーザーの権限は制限されています。</p> <p>ユーザーがアクセス管理ユーティリティを使用するには、異なる権限が必要です。必要な権限を取得するには、NBU_Security_Admin グループにユーザーを追加してください。</p> <p>ユーザーグループのについての詳細</p> <p>p.212 の「NetBackup のデフォルトユーザーグループ」を参照してください。</p>

問題と原因	解決方法
<p>認可ファイル (auth.conf) 機能は、NBAC 対応の環境では役に立ちません。デフォルトでは、auth.confファイルは非 NBAC 環境の Java インターフェースのみでサポートされます。</p>	<p>NBAC 対応環境で auth.conf ファイルを機能させるには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用して USE_AUTH_CONF_NBAC エントリを Windows レジストリに追加するか、または bp.conf ファイルを UNIX に追加します。エントリは次のように YES に設定する必要があります。</p> <pre>USE_AUTH_CONF_NBAC = YES</pre> <p>auth.conf ファイルについて詳しくは、『NetBackup 管理者ガイド Vol. 1』を参照してください。</p>
<p>NetBackup サーバーを拡張監査から NBAC に切り替えるときのエラー</p> <p>NetBackup 管理コンソールは、netbackup/logs/user_ops にディレクトリ名としてユーザー名を持つユーザーディレクトリを作成します。拡張監査では、これらのディレクトリはルート権限を使用して実行される NetBackup プロセスによって使用されます。NBAC では、これらのディレクトリはルート権限なしで実行される NetBackup プロセスによって使用されます。</p> <p>次のような場合に NetBackup GUI エラーが発生することがあります。</p> <ul style="list-style-type: none">■ NBAC が有効になっているときに、拡張監査が有効だったときに作成されたユーザーディレクトリがまだ存在する■ どのユーザーにもルート権限がない <p>エラーの例:</p> <ul style="list-style-type: none">■ バックアップ、アーカイブ、およびリストアのインターフェースで、[タスクの進捗 (Task Progress)] タブにジョブが表示されません。■ VMware VM リストアの場合、リカバリ前チェックでエラー 12 がレポートされます。	<div><div>1</div><div>ユーザーが GUI を使用してログオンする各 NetBackup サーバーで、次のディレクトリにあるユーザーディレクトリを削除します。</div><div>Windows の場合:</div><pre>install_path¥NetBackup¥logs¥user_ops</pre><div>UNIX、Linux の場合:</div><pre>/usr/opensv/netbackup/logs/user_ops</pre></div> <div><div>2</div><div>ディレクトリを削除したら、NetBackup GUI を再起動します。</div></div>

NetBackup Authentication and Authorization の構成とトラブルシューティング

次の表に、NetBackup Authentication and Authorization の構成とトラブルシューティングのトピックとヒントを示します。この表示には、いくつかの既知の問題についての情報とそれを解決するためのヒントも含んでいます。

表 6-5

NetBackup Authentication and Authorization の構成とトラブル
シューティングのトピックとヒント

トピック	構成のヒント
マスターサーバー設定の検証	<p>bpnbat -whoami を実行し、コンピュータのクレデンシアルを指定すると、ホストが登録されているドメイン、および証明書に示されているコンピュータの名前が表示されます。</p> <pre>bpnbat -whoami -cf "c:¥program Files¥veritas¥netbackup¥var¥vxss¥credentials¥ master.company.com "Name: master.company.com Domain: NBU_Machines@master.company.com Issued by: /CN=broker/OU=root@master.company.com/O=vx Expiry Date: Oct 31 20:17:51 2007 GMT Authentication method: Veritas Private Security Operation completed successfully.</pre> <p>表示されたドメインが NBU_Machines@master.company.com でない場合、対象の名前 (master) に対して <code>bpnbat -addmachine</code> を実行することを検討してください。NBU_Machines ドメインとして機能するコンピュータ (master) でこのコマンドを実行します。</p> <p>次に、クレデンシアルを配置するマシン上で、<code>bpnbat -loginmachine</code> コマンドを実行します。</p>
ルートクレデンシアルの設定	<p>認証サーバーまたは認可サーバーのいずれかの設定で問題が発生し、アプリケーションでユーザーのクレデンシアルが <code>root</code> であるとエラー表示された場合は、<code>root</code> に対して <code>\$HOME</code> 環境変数が正しく設定されていることを確認します。</p> <p>次のコマンドを実行して、現在の値を検出します。</p> <pre>echo \$HOME</pre> <p>この値は root のホームディレクトリと一致する必要があります。このディレクトリは、通常、<code>/etc/passwd</code> ファイルに存在します。</p> <p><code>root</code> に切り替える場合は、次のコマンドを実行します。</p> <pre>su -</pre> <p>この場合、<code>su</code> とだけ入力するのではなく、<code>root</code> 環境変数を正しく調整する必要があります。</p>

トピック	構成のヒント
期限切れのクレデンシアルメッセージ	<p>クレデンシアルが期限切れであるか、または不正である場合、bpnbaz または bpnbat コマンドの実行時に、次のメッセージが表示されます。</p> <pre>Supplied credential is expired or incorrect. Please reauthenticate and try again.</pre> <p>bpnbat -Login を実行して、期限切れのクレデンシアルを更新します。</p>
有効なデバッグログ	<p>次のログは、NetBackup アクセス制御のデバッグを行う場合に役立ちます。</p> <p>マスター上: admin, bpcd, bprd, bpdbm, bpjobd, bpsched</p> <p>クライアント上: admin, bpcd</p> <p>アクセス制御: nbatd, nbazd.</p> <p>正しいログ記録の説明については、『NetBackup トラブルシューティングガイド』を参照してください。</p>
NetBackup の認証と認可の共有サービスのアンインストール	<p>UNIX の場合:</p> <p>installlics を使用して、認証および認可をアンインストールするオプションを選択します。アンインストール後に、次のディレクトリが空になります。</p> <pre>/opt/VRTSat および /opt/VRTSaz</pre> <pre>/etc/vx/vss</pre> <pre>/var/VRTSat and /var/VRTSaz</pre> <p>Windows の場合:</p> <p>Windows の[コントロールパネル]から[アプリケーションの追加と削除]を使用して、認証および認可をアンインストールします。アンインストール後に、¥Veritas¥Security ディレクトリが空になります。</p>
PBX からの共有 AT の解除	<p>NetBackup がアップグレードされ、NBAC が以前の設定ですでに有効になっている場合は、古い共有 AT を PBX から解除する必要があります。</p> <p>共有 AT を解除するには、次のコマンドを実行します。</p> <p>UNIX プラットフォームでは、/opt/VRTSat/bin/vssat setispbxexchflag --disable を実行します。</p> <p>Windows X86 では、C:¥Program Files¥VERITAS¥Security¥Authentication¥bin¥vssat setispbxexchflag--disable を実行します。</p> <p>Windows X64 では、C:¥Program Files (x86) ¥VERITAS¥Security¥Authentication¥bin¥vssat setispbxexchflag--disable を実行します。</p>

トピック	構成のヒント
クレデンシャルの格納場所	<p>NetBackup Authentication and Authorization のクレデンシャルは次のディレクトリに格納されます。</p> <p>UNIX の場合:</p> <p>ユーザーのクレデンシャル: \$HOME/.vxss</p> <p>コンピュータのクレデンシャル: /usr/openv/var/vxss/credentials/</p> <p>Windows の場合:</p> <p><user_home_dir>%Application Data%VERITAS\VSS</p>
システム時間がアクセス制御に与える影響	<p>クレデンシャルには、作成時間と終了時間が含まれます。コンピュータ間でシステム時間が大きく異なっていると、クレデンシャルが未来に作成されたものと見なされたり、実際よりも早く期限切れと見なされます。システム間の通信で問題が発生した場合は、システム時間の同期化を検討してください。</p>
NetBackup Authentication and Authorization のポート	<p>NetBackup Authentication and Authorization デーモンサービスは旧バージョンのメディアサーバーとクライアントにポート 13783 番と 13722 番を使います。これらのサービスでは PBX 接続が使用されます。</p> <p>次のコマンドで、プロセスが待機していることを確認できます。</p> <p>認証:</p> <p>UNIX の場合</p> <pre>netstat -an grep 13783</pre> <p>Windows の場合</p> <pre>netstat -a -n find "13783"</pre> <p>認可:</p> <p>UNIX の場合</p> <pre>netstat -an grep 13722</pre> <p>Windows の場合</p> <pre>netstat -a -n find "13722"</pre>

トピック	構成のヒント
共有サービスの NetBackup の認証 および認可デーモンの停止	<p>NetBackup Authentication and Authorization Service を停止する場合は、認可を最初に停止し、その後認証を停止します。</p> <p>UNIX の場合、次のコマンドを使用します。</p> <p>認可を停止する場合、次の例に示すように、TERM シグナルを送信します。</p> <pre># ps -fed grep nbazd root 17018 1 4 08:47:35 ? 0:01 ./nbazd root 17019 16011 0 08:47:39 pts/2 0:00 grep nbazd # kill 17018</pre> <p>認証を停止する場合、次の例に示すように、TERM シグナルを送信します。</p> <pre># ps -fed grep nbatd root 16018 1 4 08:47:35 ? 0:01 ./nbatd root 16019 16011 0 08:47:39 pts/2 0:00 grep nbatd # kill 16018</pre> <p>Windows の場合</p> <p>これらのサービスは NetBackup アクティビティモニターに表示されないため、Windows の[サービス]ユーティリティを使用します。</p>
NetBackup にアクセスできない場合	<p>アクセス制御が正しく構成されていないと、NetBackup 管理コンソールにアクセスできない場合があります。</p> <p>アクセスできない場合は、vi を使って bp.conf エントリを参照するか (UNIX)、または regedit を使って次の場所の Windows レジストリを参照します (Windows)。</p> <pre>HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Veritas\NetBackup\ CurrentVersion\config</pre> <p>AUTHORIZATION_SERVICE、AUTHENTICATION_DOMAIN および USE_VXSS エントリが正しく設定されているかどうかを確認します。</p> <p>管理者は、NetBackup アクセス制御の使用を好まない場合や認可ライブラリをインストールしていないことがあります。USE_VXSS エントリが禁止 (Prohibited)]に設定されているか完全に削除されていることを確認します。</p>
メディアサーバーのストレージユニット のバックアップが NBAC 環境で実行 されない	<p>NetBackup ドメインのシステム (マスターサーバー、メディアサーバー、またはクライアント) のホスト名と bp.conf ファイルで指定するホスト名は、同じである必要があります。</p>

トピック	構成のヒント
nbac_cron ユーティリティの使用	<p>nbac_cron.exe ユーティリティを使用して、cron または at ジョブを実行する際の識別情報を作成します。</p> <p>nbac_cron ユーティリティについての詳細</p> <p>p.205 の「nbac_cron ユーティリティについて」を参照してください。</p> <p>nbac_cron.exe は、次の場所に存在します。</p> <p>UNIX の場合、/opt/openv/netbackup/bin/goodies/nbac_cron</p> <p>Windows の場合、 Install_path\Veritas\netbackup\bin\goodies\nbac_cron.exe</p> <p>nbac_cron ユーティリティの使用についての詳細</p> <p>p.206 の「nbac_cron ユーティリティの使用」を参照してください。</p>
Windows でのリカバリ後の NBAC の有効化	<p>Windows でリカバリ後に手動で NBAC を有効にするには次の手順を使います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ AUTHENTICATION_DOMAIN、AUTHORIZATION_SERVICE、USE_VXSS エントリをレジストリに追加します。 ■ NetBackup Authentication and Authorization サービスのサービスの種類を AUTOMATIC に変更します。 ■ NetBackup サービスを再起動します。 ■ nbatd および nbazd サービスが実行されていることを検証します。 <p>メモ: クラスタで bpclusterutil -enableSvc nbatd および bpclusterutil -enable nbazd コマンドを実行します。</p>
クラスタインストールで setupmaster が失敗する	<p>構成ファイルが共有ディスクにあるクラスタインストールの場合には setupmaster が失敗することがある既知の問題があります。</p>
共有セキュリティサービス (vxatd または vxazd) がマスターサーバーとともにクラスタ化されている場合のクラスタの既知の問題	<p>共有セキュリティサービス (vxatd または vxazd) がマスターサーバーとともにクラスタ化されている場合にクラスタに既知の問題があります。bpnbaz -SetupMaster コマンドを実行し、セキュリティ (NBAC) を設定するときに、該当する場合は共有セキュリティサービスのサービスグループを永続的にフリーズするか、サービスをオフラインにします (ただし、共有ディスクはオンラインであることを確認します)。その後、setupmaster コマンドを実行します。</p>
bp.conf ファイルのすべての AUTHENTICATION_DOMAIN エントリが認証ブローカーとしてマスターサーバー仮想名で更新される、NBAC に関するクラスタ化されたマスターサーバーアップグレードの既知の問題	<p>bp.conf ファイルのすべての AUTHENTICATION_DOMAIN エントリが認証ブローカーとしてマスターサーバー仮想名で更新される、NBAC に関するクラスタ化されたマスターサーバーアップグレードの既知の問題があります。マスターサーバー以外の異なる認証ブローカーを示す任意のドメインエントリがある (また、マスターサーバーはそのドメインをサービスしない) 場合は、そのエントリは手動で bp.conf ファイルから削除される必要があります。</p>

トピック	構成のヒント
Windows 2003 のデュアルスタックコンピュータの既知の問題	Windows 2003 のデュアルスタックコンピュータの既知の問題があります。 http://support.microsoft.com/ からの Microsoft 社のパッチ kb/928646 が必要です。
アクセス制御エラーと短いホスト名および長いホスト名に関する既知の問題	アクセス制御に関するエラーを含む既知の問題があります。短いホスト名と長いホスト名を解決することができ、同じ IP アドレスに解決されるかを調べてください。
ブローカーのプロファイルで ClusterName が AT の仮想名に設定されている場合の NBAC に関するクラスタアップグレードの既知の問題	ブローカーのプロファイルで ClusterName が AT の仮想名に設定されている場合の NBAC に関するクラスタアップグレードの既知の問題があります。これは組み込みのブローカーにそのまま移行されます。組み込みのブローカーはプロファイルで UseClusterNameAsBrokerName が 1 に設定されています。ブローカーのドメインマップに要求が送られると、共有 AT の仮想名をブローカー名として使用します。 bpnbaz -GetDomainInfosFromAuthBroker は何も戻しません。アップグレードでは、bp.conf ファイルが NetBackup 仮想名を持つように更新されます。
エラーが発生する可能性のある bpcd の複数インスタンスの既知の問題	bpnbaz -SetupMedia コマンドで、bprd が AT_LOGINMACHINE_RQST プロトコルを使用して宛先フィールドの bpcd と通信する既知の問題があります。bpcd の新しいインスタンスが起動されます。コマンドは、完了後に char アレイを通常のポインタとして解放することを試し、bpcd によってクライアント側にコアダンプを発生させる場合があります。この bpcd インスタンスは一時的に作成されて正常に終了するため、機能は損なわれ不会影响はしません。親 bpcd には影響しません。
共有ドライブの構成ファイルと共有 AT を使用するクラスタに関する既知の問題	共有ドライブの構成ファイルと共有 AT を使用するクラスタに関する既知の問題があります。共有サービスの解除は、この共有ドライブがアクセス可能であるノードでのみ有効になります。解除は残りのノードでは失敗します。つまり、管理を行う bpnbaz -SetupMaster を実行している間は、リモートブローカーの個々の操作が失敗します。手動でパッシブノードを構成する必要があります。各パッシブノードで bpnbaz -SetupMedia を実行します。
NBAZDB をサポートするデータベースユーティリティに関する既知の問題	あるデータベースユーティリティが NBAZDB をサポートし、他のデータベースユーティリティはサポートしない既知の問題があります。 データベースユーティリティ nbdb_backup、nbdb_move、nbdb_ping、nbdb_restore、nbdb_admin は NBAZDB をサポートします。 ユーティリティ nbdb_unload と dbadm は NBAZDB をサポートしません。

Windows での検証項目

次の構成手順は、マスターサーバー、メディアサーバーおよびクライアントでアクセス制御が正しく構成されていることを確認するのに役立ちます。


Windows での検証項目には次のものが含まれます。

- p.178 の「**Windows マスターサーバーでの検証項目**」を参照してください。
- p.182 の「**Windows メディアサーバーでの検証項目**」を参照してください。

- p.184 の「Windows クライアントでの検証項目」を参照してください。

図 6-7 に、Windows システムだけが存在する構成の例を示します。

図 6-7 Windows システムだけが存在する構成の例



Windows マスターサーバーでの検証項目

この項では、次の手順について説明します。

- Windows マスターサーバー設定を検証します。
- 認可の照合が許可されているコンピュータを検証します。
- データベースが正しく構成されていることを検証します。
- nbatd および nbazd プロセスが実行されていることを検証します。
- ホストプロパティが正しく構成されていることを検証します。

次の表に、Windows マスターサーバーでの検証手順を示します。

表 6-6 Windows マスターサーバーでの検証手順

手順	説明
Windows マスターサーバー設定の検証	<p>ホストが登録されているドメイン (プライマリ認証ブローカーが存在する場所) を判断できます。または、証明書に示されているコンピュータの名前を判別することもできます。bpnbat に -whoami を指定して実行し、ホストのクレデンシャルファイルを指定します。サーバークレデンシャルは、c:¥Program Files¥Veritas¥Netbackup¥var¥vxss¥credentials¥... ディレクトリに存在します。</p> <p>例:</p> <pre>bpnbat -whoami -cf "c:¥Program Files¥Veritas¥Netbackup¥var¥vxss¥credentials¥ win_master" Name: win_master.company.com Domain: NBU_Machines@win_master.company.com Issued by: /CN=broker/OU=root@win_master.company.com/ O=vx Expiry Date: Oct 31 20:17:51 2007 GMT Authentication method: Veritas Private Security Operation completed successfully.</pre> <p>表示されたドメインが NBU_Machines@win_master.company.com でない場合、対象の名前 (win_master) に対して bpnbat -addmachine を実行することを検討してください。このコマンドは、NBU_Machines ドメインとして機能する認証ブローカーのコンピュータ (win_master) で実行します。</p> <p>次に、証明書を配置するコンピュータ (win_master) 上で、次のコマンドを実行します。</p> <pre>bpnbat -loginmachine</pre> <p>メモ: ユーザーのクレデンシャルの期限を判断する場合、有効期限がローカル時間ではなく GMT で表示されることに注意してください。</p> <p>メモ: この検証の残りの手順では、コンソールウィンドウからコマンドを実行することを想定しています。また、そのウィンドウから、対象のユーザー識別情報で bpnbat -login が実行されていることを想定しています。このユーザーは、NBU_Security Admin のメンバーであると識別されます。この識別情報は、通常、セキュリティが設定された最初の識別情報です。</p>

手順	説明
認証ブローカーに存在するコンピュータの検証	<p>認証ブローカーに存在するコンピュータを検証するには、管理者グループのメンバーでログオンし、次のコマンドを実行します。</p> <pre>bpnbat -ShowMachines</pre> <p>このコマンドを実行すると、bpnbat -AddMachine を実行したコンピュータが示されます。</p> <p>メモ: ホストがリストに表示されない場合、マスターから bpnbat -AddMachine を実行します。その後、対象のホストから bpnbat -loginMachine を実行します。</p>
認可の照合が許可されているコンピュータの検証	<p>認可の照合が許可されているコンピュータを検証するには、管理者グループのメンバーでログオンし、次のコマンドを実行します。</p> <pre>bpnbaz -ShowAuthorizers</pre> <p>このコマンドを実行すると、win_master および win_media (マスターサーバーおよびメディアサーバー) が認可を照合する権限を所有していることが示されます。両方のサーバーが、同じプライベートドメイン (ドメイン形式 vx)、NBU_Machines@win_master.company.com に対して認証されていることに注意してください。</p> <p>メモ: このコマンドは、ローカル管理者または root ユーザーで実行します。ローカル管理者は、NBU_SecurityAdmin ユーザーグループのメンバーである必要があります。</p> <pre>bpnbaz -ShowAuthorizers ===== Type: User Domain Type: vx Domain:NBU_Machines@win_master.company.com Name: win_master.company.com ===== Type: User Domain Type: vx Domain:NBU_Machines@win_master.company.com Name: win_media.company.com Operation completed successfully.</pre> <p>認可済みコンピュータのリストにマスターサーバーまたはメディアサーバーが表示されない場合、bpnbaz -allowauthorization server_name を実行して、表示されていないコンピュータを追加します。</p>

手順	説明
データベースが正しく構成されていることの検証	<p>データベースが正しく構成されていることを検証するには、<code>bpnbaz -listgroups</code> を実行します。</p> <pre>bpnbaz -listgroups NBU_Operator NBU_Admin NBU_SAN Admin NBU_User NBU_Security Admin Vault_Operator Operation completed successfully.</pre> <p>グループが表示されない場合または <code>bpnbaz -listmainobjects</code> を実行してもデータが戻されない場合は、<code>bpnbaz -SetupSecurity</code> の実行が必要になる場合があります。</p>
<code>nbatd</code> および <code>nbazd</code> プロセスが実行されていることの検証	<p>Windows のタスクマネージャを使用して、指定したホスト上で <code>nbatd.exe</code> および <code>nbazd.exe</code> が実行されていることを確認します。必要に応じて、これらのプロセスを起動します。</p>
ホストプロパティが正しく構成されていることの検証	<p>[アクセス制御 (Access Control)]ホストプロパティで、[NetBackup Product Authentication and Authorization]プロパティが正しく設定されていることを検証します。この設定は、すべてのコンピュータが NetBackup Authentication and Authorization を使うかどうかによって[自動 (Automatic)]または[必須 (Required)]のいずれかにする必要があります。すべてのコンピュータで NetBackup Authentication and Authorization が使用されているわけではない場合は、[自動 (Automatic)]に設定します。</p> <p>また、ホストプロパティは、次のレジストリで USE_VXSS を参照して確認することもできます。</p> <pre>HKEY_LOCAL_MACHINE¥Software¥Veritas¥NetBackup¥CurrentVersion¥config.</pre> <p>図 6-8 に、[認証 (Authentication)]ドメインタブのホストプロパティの設定例を示します。</p> <p>[アクセス制御 (Access Control)]ホストプロパティで、表示された認証ドメインの綴りが正しいこと、およびドメインが適切なサーバー (有効な認証ブローカー) を示していることを確認します。すべてのドメインが Windows ベースである場合、ドメインは、認証ブローカーを実行している Windows コンピュータを示している必要があります。</p>

次の図に、[認証 (**Authentication**)]ドメインタブのホストプロパティの設定を示します。

図 6-8 ホストプロパティの設定

Name	Type	Data
(Default)	REG_SZ	(value not set)
AUTHENTICATION_DOMAIN	REG_MULTI_SZ	CORE7 "ADDED AUTOMATICALLY" WINDOWS core7 0 NBU_HOSTS@core7
AUTHORIZATION_SERVICE	REG_SZ	core7 0
Browser	REG_SZ	core7
Client_Name	REG_SZ	core7
CONNECT_OPTIONS	REG_SZ	localhost 1 0 2
EMMPORT	REG_DWORD	0x00000614 (1556)
EMMSERVER	REG_SZ	core7
Exclude	REG_MULTI_SZ	C:\Program Files\Veritas\NetBackup\bin*.lock C:\Program Files\Veritas\....
HOST_CACHE_TTL	REG_DWORD	0x00000e10 (3600)
Port_BPCD	REG_DWORD	0x000035d6 (13782)
Port_BPRD	REG_DWORD	0x00003598 (13720)
Server	REG_MULTI_SZ	core7
TELEMETRY_UPLOAD	REG_SZ	NO
USE_AUTHENTICATION	REG_SZ	OFF
USE_VXSS	REG_SZ	AUTOMATIC
UUID_core7	REG_SZ	c771edff-aca9-438d-9523-d8280270caf0
VERBOSE	REG_DWORD	0x00000005 (5)
VXDBMS_NB_CONF	REG_SZ	C:\Program Files\Veritas\NetbackupDB\conf
VXDBMS_NB_DATA	REG_SZ	C:\Program Files\Veritas\NetBackupDB\data
VXSS_SERVICE_TYPE	REG_SZ	INTEGRITYANDCONFIDENTIALITY

Windows メディアサーバーでの検証項目

この項では、次の Windows メディアサーバーでの検証手順について説明します。

- メディアサーバーを検証します。
- サーバーが認可データベースにアクセスできることを検証します。
- ライブラリメッセージをロードできない場合

次の表に、Windows メディアサーバーでの検証手順を示します。

表 6-7 Windows メディアサーバーでの検証手順

手順	説明
メディアサーバーの検証	<p>bpnbat -whoami にメディアサーバーのクレデンシャルファイルを指定する -cf を指定して実行し、メディアサーバーを認証する認証ブローカーを判断します。サーバークレデンシャルは、c:¥Program Files¥Veritas¥Netbackup¥var¥vxss¥credentials¥... ディレクトリに存在します。</p> <p>例:</p> <pre>bpnbat -whoami -cf "c:¥Program Files¥Veritas¥Netbackup¥var¥vxss¥credentials¥ win_media.company.com" Name: win_media.company.com Domain: NBU_Machines@win_master.company.com Issued by: /CN=broker/OU=root@win_master.company.com/ O=vx Expiry Date: Oct 31 20:11:40 2007 GMT Authentication method: Veritas Private Security Operation completed successfully.</pre> <p>表示されたドメインが NBU_Machines@win_master.company.com でない場合、対象の名前 (win_media) に対して bpnbat -addmachine を実行することを確認してください。このコマンドは、NBU_Machines ドメインとして機能する認証ブローカーのコンピュータ (win_master) で実行します。</p> <p>次に、証明書を配置するコンピュータ (win_media) 上で、次のコマンドを実行します。</p> <pre>bpnbat -loginmachine</pre>

手順	説明
サーバーが認可データベースにアクセスできることの検証	<p>bpnbaz -ListGroup -CredFile "<i>machine_credential_file</i>"を実行して、メディアサーバーが必要に応じて認可データベースにアクセスできることを確認します。</p> <p>例:</p> <pre>bpnbaz -ListGroup -CredFile "C:¥Program Files¥Veritas¥NetBackup¥var¥vxss¥credentials¥ win_media.company.com" NBU_Operator NBU_Admin NBU_SAN Admin NBU_User NBU_Security Admin Vault_Operator Operation completed successfully.</pre> <p>このコマンドが失敗した場合、認可ブローカーであるマスターサーバー (win_master.company.com) 上で <code>bpnbaz -AllowAuthorization</code> を実行します。</p>
ライブラリメッセージをロードできない場合	<p>メディアサーバーを検証します。また、メディアサーバーが適切なデータベースにアクセスできることを検証します。この検証によって、認証および認可の両方の NetBackup Authentication and Authorization のクライアントライブラリが正しくインストールされていることを間接的に確認できます。ライブラリをロードできないことを示すメッセージが表示され、前述のいずれかの手順が失敗した場合は、認証クライアントライブラリおよび認可クライアントライブラリがインストールされていることを確認します。</p> <p>また、このメディアサーバーの[アクセス制御 (Access Control)]ホストプロパティを表示することによって、認証ドメインが正しいことを検証することもできます。</p>

Windows クライアントでの検証項目

この項では、次の **Windows** クライアントでの検証手順を説明します。

- クライアントのクレデンシャルを検証します。
- 認証クライアントライブラリがインストールされているを検証します。
- 正しい認証ドメインを検証します。

次の表に、**Windows** クライアントでの検証手順を示します。

表 6-8 Windows クライアントでの検証手順

手順	説明
クライアントのクレデンシャルの検証	<p>クライアントのクレデンシャルが、正しいクライアント用であること、および正しいドメインから取得されていることを確認します。bpnbat -whoami にクライアントのクレデンシャルファイルを指定する -cf を指定して実行します。</p> <p>例:</p> <pre>bpnbat -whoami -cf "c:\Program Files\Veritas\Netbackup\var\vxss\credentials\ win_client.company.com " Name: win_client.company.com Domain: NBU_Machines@win_master.company.com Issued by: /CN=broker/OU=root@win_master.company.com/ O=vx Expiry Date: Oct 31 20:11:45 2007 GMT Authentication method: Veritas Private Security Operation completed successfully.</pre> <p>表示されたドメインが NBU_Machines@win_master.company.com でない場合、対象の名前 (win_client) に対して bpnbat -addmachine を実行することを確認してください。このコマンドは、NBU_Machines ドメインとして機能する認証ブローカーのコンピュータ (win_master) で実行します。</p> <p>次に、証明書を配置するコンピュータ (win_client) 上で、次のコマンドを実行します。</p> <pre>bpnbat -loginmachine</pre>
認証クライアントライブラリがインストールされていることの検証	<p>メモ:</p> <p>クライアントで bpnbat -login を実行して、認証クライアントライブラリがインストールされていることを確認します。</p> <pre>bpnbat -login Authentication Broker: win_master Authentication port [Enter = default]: Authentication type (NIS, NIS+, WINDOWS, vx, unixpwd) : WINDOWS Domain: ENTERPRISE Name: Smith Password:Operation completed successfully.</pre> <p>ライブラリがインストールされていない場合は、NetBackup Authentication and Authorization のライブラリがインストールされていないことを示すメッセージが表示されます。この検証は Windows の[プログラムの追加と削除]を参照して行うこともできます。</p>

手順	説明
正しい認証ドメインの検証	[アクセス制御 (Access Control)]ホストプロパティで、または regedit を使用して、クライアントのすべての定義済み認証ドメインが正しいことを確認します。ドメインの綴りが正しいことを確認します。各ドメインに一覧表示された認証ブローカーがそのドメイン形式に対して有効であることを確認します。


UNIX での検証項目

次の手順 (および 次の図) を使用して、UNIX マスターサーバー、メディアサーバーおよびクライアントでアクセス制御が正しく構成されていることを確認します。

- UNIX マスターサーバーの検証
p.187 の「[UNIX マスターサーバーの検証](#)」を参照してください。
- UNIX メディアサーバーの検証
p.190 の「[UNIX メディアサーバーの検証](#)」を参照してください。
- UNIX クライアントの検証
p.192 の「[UNIX クライアントの検証](#)」を参照してください。

次の例は UNIX システムのみを含む構成例を示したものです。

図 6-9 UNIX システムだけが存在する構成の例



UNIX マスターサーバーの検証

UNIX マスターサーバーを検証するには次の手順を使います。

- UNIX マスターサーバー設定を検証します。
- 認可の照合が許可されているコンピュータを検証します。
- データベースが正しく構成されていることを検証します。
- nbatd および nbazd プロセスが実行されていることを検証します。
- ホストプロパティが正しく構成されていることを検証します。

次の表に、UNIX マスターサーバーの検証プロセスを示します。

表 6-9 UNIX マスターサーバーの検証プロセス

プロセス	説明
UNIX マスターサーバー設定の検証	<p>ホストが登録されているドメイン (プライマリ認証ブローカーが存在する場所)、および証明書に示されているコンピュータの名前を判断します。bpnbat に <code>-whoami</code> およびマスターサーバーのクレデンシアルファイルを指定する <code>-cf</code> を指定して実行します。サーバークレデンシアルは <code>/usr/opensv/var/vxss/credentials/</code> ディレクトリに存在します。</p> <p>例:</p> <pre>bpnbat -whoami -cf /usr/opensv/var/vxss/credentials/unix_master.company.com Name: unix_master.company.com Domain: NBU_Machines@unix_master.company.com Issued by: /CN=broker/OU=root@unix_master/O=vx Expiry Date: Oct 31 15:44:30 2007 GMT Authentication method: Veritas Private Security Operation completed successfully.</pre> <p>表示されたドメインが <code>NBU_Machines@unix_master.company.com</code> でない場合、またはファイルが存在しない場合、対象の名前 (<code>unix_master</code>) に対して <code>bpnbat -addmachine</code> を実行することを検討してください。 <code>NBU_Machines</code> ドメインとして機能するコンピュータ (<code>unix_master</code>) でこのコマンドを実行します。</p> <p>次に、証明書を配置するコンピュータ (<code>unix_master</code>) 上で、コマンド <code>bpnbat -loginmachine</code> を実行します。</p> <p>メモ: クレデンシアルの期限が切れているかどうかを判断する場合、有効期限がローカル時間ではなく GMT で表示されることに注意してください。</p> <p>メモ: この検証の残りの手順では、コンソールウィンドウからコマンドを実行することを想定しています。このコンソールウィンドウから、対象のユーザー識別情報で <code>NBU_Security Admin</code> のメンバーである識別情報を使用して <code>bpnbat -login</code> が実行されています。この識別情報は、通常、セキュリティが設定された最初の識別情報です。</p>
認証ブローカーに存在するコンピュータの検証	<p>認証ブローカーに存在するコンピュータを検証するには、管理者グループのメンバーでログオンし、次のコマンドを実行します。</p> <pre>bpnbat -ShowMachines</pre> <p>実行されているコンピュータが次のコマンドで表示されます。</p> <pre>bpnbat -AddMachine</pre>

プロセス	説明
認可の照合が許可されているコンピュータの検証	<p>認可の照合を実行可能なコンピュータを検証するには、認可ブローカーで root ユーザーとしてログインし、次のコマンドを実行します。</p> <pre>bpnbaz -ShowAuthorizers ===== Type: User Domain Type: vx Domain:NBU_Machines@unix_master.company.com Name: unix_master.company.com ===== Type: User Domain Type: vx Domain:NBU_Machines@unix_master.company.com Name: unix_media.company.com Operation completed successfully.</pre> <p>このコマンドを実行すると、unix_master および unix_media が認可を照合する権限を所有していることが示されます。両方のサーバーが、同じ vx (Veritas プライベートドメイン) ドメイン NBU_Machines@unix_master.company.com に対して認証されていることに注意してください。</p> <p>認可済みコンピュータのリストにマスターサーバーまたはメディアサーバーが表示されない場合、bpnbaz -allowauthorization <server_name> を実行して、表示されていないコンピュータを追加します。</p>
データベースが正しく構成されていることの検証	<p>データベースが正しく構成されていることを検証するには、bpnbaz -listgroups を実行します。</p> <pre>bpnbaz -listgroups NBU_Operator NBU_Admin NBU_SAN Admin NBU_User NBU_Security Admin Vault_Operator Operation completed successfully.</pre> <p>グループが表示されない場合または bpnbaz -listmainobjects を実行してもデータが戻されない場合は、bpnbaz -SetupSecurity を実行します。</p>

プロセス	説明
nbatd および nbazd プロセスが実行されて いることの検証	<p>ps コマンドを実行して、指定したホスト上で nbatd および nbazd プロセスが実行されていることを確認します。必要に応じて、これらのプロセスを起動します。</p> <p>例:</p> <pre>ps -fed grep vx root 10716 1 0 Dec 14 ? 0:02 /usr/opensv/netbackup/bin/private/nbatd root 10721 1 0 Dec 14 ? 4:17 /usr/opensv/netbackup/bin/private/nbazd</pre>
ホストプロパティが正しく 構成されていることの 検証	<p>[アクセス制御 (Access Control)]ホストプロパティで、[NetBackup Product Authentication and Authorization]プロパティが正しく設定されていることを検証します。この設定は、すべてのコンピュータが NetBackup Authentication and Authorization を使うかどうかによって[自動 (Automatic)]または[必須 (Required)]のいずれかにする必要があります。すべてのコンピュータで NetBackup Authentication and Authorization が使用されているわけではない場合は、[自動 (Automatic)]に設定します。</p> <p>[アクセス制御 (Access Control)]ホストプロパティで、リスト内の認証ドメインの綴りが正しいことを確認します。また、ドメインが適切なサーバー (有効な認証ブローカー) を示していることを確認します。すべてのドメインが UNIX ベースである場合、ドメインは、認証ブローカーを実行している UNIX マシンを示している必要があります。</p> <p>また、このプロセスは、cat を使用して bp.conf で確認することもできます。</p> <pre>cat bp.conf SERVER = unix_master SERVER = unix_media CLIENT_NAME = unix_master AUTHENTICATION_DOMAIN = company.com "default company NIS namespace" NIS unix_master 0 AUTHENTICATION_DOMAIN = unix_master "unix_master password file" PASSWD unix_master 0 AUTHORIZATION_SERVICE = unix_master.company.com 0 USE_VXSS = AUTOMATIC #</pre>

UNIX メディアサーバーの検証

UNIX メディアサーバーを検証するには次を実行します。

- メディアサーバーを検証します。
- サーバーが認可データベースにアクセスできることを検証します。
- ライブラリメッセージをロードできないことを理解します。

次の表に、UNIX メディアサーバーの検証手順を示します。

表 6-10 UNIX メディアサーバーの検証プロセス

プロセス	説明
メディアサーバーの検証	<p>bpnbat -whoami にメディアサーバーのクレデンシャルファイルを指定する -cf を指定して実行し、メディアサーバーを認証する認証ブローカーを判断します。サーバークレデンシャルは <code>/usr/opensv/var/vxss/credentials/</code> ディレクトリに存在します。</p> <p>例:</p> <pre>bpnbat -whoami -cf /usr/opensv/var/vxss/credentials/unix_media.company.com Name: unix_media.company.com Domain: NBU_Machines@unix_master.company.com Issued by: /CN=broker/OU=root@unix_master.company.com/ O=vx Expiry Date: Oct 31 14:48:08 2007 GMT Authentication method: Veritas Private Security Operation completed successfully.</pre> <p>表示されたドメインが <code>NBU_Machines@unix_master.company.com</code> でない場合、対象の名前 (<code>unix_media</code>) に対して <code>bpnbat -addmachine</code> を実行することを検討してください。このコマンドは、<code>NBU_Machines</code> ドメインとして機能する認証ブローカーのコンピュータ (<code>unix_master</code>) で実行します。</p> <p>次に、証明書を配置するコンピュータ (<code>unix_master</code>) 上で、次のコマンドを実行します。</p> <pre>bpnbat -loginmachine</pre>
サーバーが認可データベースにアクセスできることの検証	<p>メディアサーバーが必要に応じて認可データベースにアクセスできることを確認するために、<code>bpnbaz -ListGroup</code> を実行します。</p> <p>"machine_credential_file"</p> <p>例:</p> <pre>bpnbaz -ListGroup -CredFile /usr/opensv/var/vxss/credentials/unix_media.company.com NBU_User NBU_Operator NBU_Admin NBU_Security Admin Vault_Operator Operation completed successfully.</pre> <p>このコマンドが失敗した場合、認可ブローカーであるマスターサーバー (<code>unix_master</code>) 上で <code>bpnbaz -AllowAuthorization</code> を実行します。<code>root</code> または管理者で実行する必要がありますことに注意してください。</p>

プロセス	説明
ライブラリメッセージをロードできない場合	<p>メディアサーバーを検証します。また、メディアサーバーが適切なデータベースにアクセスできることを検証します。この検証によって、認証および認可の両方の NetBackup Authentication and Authorization のクライアントライブラリが正しくインストールされていることを間接的に確認できます。ライブラリをロードできないことを示すメッセージが表示され、前述のいずれかの手順が失敗した場合、認証および認可クライアントライブラリがインストールされていることを確認します。</p> <p>また、認証ドメインが正しいことを検証することもできます。これを検証するには、このメディアサーバーのアクセス制御ホストプロパティを表示するか、<code>bp.conf</code> ファイルの内容を <code>cat (1) ing</code> コマンドで確認します。</p>

UNIX クライアントの検証

次の手順が UNIX クライアントを検証するために使われます。

- UNIX クライアントのクレデンシャルを検証します。
- 認証クライアントライブラリがインストールされているを検証します。
- 正しい認証ドメインを検証します。

次の表に、UNIX クライアントの検証手順を示します。

表 6-11 UNIX クライアントの検証手順

手順	説明
UNIX クライアントのクレデンシャルの検証	<p>クライアントのクレデンシャルが、正しいクライアント用であること、および正しいドメインから取得されていることを確認します。bpnbat -whoami にクライアントのクレデンシャルファイルを指定する -cf を指定して実行します。</p> <p>例:</p> <pre>bpnbat -whoami -cf /usr/opensv/var/vxss/credentials/unix_client.company.com Name: unix_client.company.com Domain: NBU_Machines@unix_master.company.com Issued by: /CN=broker/OU=root@unix_master.company.com/O=vx Expiry Date: Oct 31 14:49:00 2007 GMT Authentication method: Veritas Private Security Operation completed successfully.</pre> <p>表示されたドメインが NBU_Machines@unix_master.company.com でない場合、対象の名前 (unix_client) に対して bpnbat -addmachine を実行することを検討してください。このコマンドは、NBU_Machines ドメインとして機能する認証ブローカーのコンピュータ (unix_master) で実行します。</p> <p>次に、証明書を配置するコンピュータ (unix_client) 上で、コマンド bpnbat -loginmachine を実行します。</p>
認証クライアントライブラリがインストールされていることの検証	<p>クライアントで bpnbat -login を実行して、認証クライアントライブラリがインストールされていることを確認します。</p> <pre>bpnbat -login Authentication Broker: unix_master.company.com Authentication port [Enter = default]: Authentication type (NIS, NIS+, WINDOWS, vx, unixpwd): NIS Domain: min.com Name: Smith Password: Operation completed successfully.</pre>

手順	説明
正しい認証ドメインの検証	<p>[アクセス制御 (Access Control)]ホストプロパティで、または cat (1) を使用して、クライアントのすべての定義済み認証ドメインが正しいことを確認します。ドメインの綴りが正しいことを確認します。また、各ドメインに一覧表示された認証ブローカーがそのドメイン形式に対して有効であることを確認します。</p> <p>また、このプロセスは、cat (1) を使用して bp.conf で確認することもできます。</p> <pre>cat bp.conf SERVER = unix_master SERVER = unix_media CLIENT_NAME = unix_master AUTHENTICATION_DOMAIN = min.com "default company NIS namespace" NIS unix_master 0 AUTHENTICATION_DOMAIN = unix_master.company.com "unix_master password file" PASSWD unix_master 0 AUTHORIZATION_SERVICE = unix_master.company.com 0 USE_VXSS = AUTOMATIC</pre>


UNIX マスターサーバーが存在する複合環境での検証項目

次の手順は、マスターサーバー、メディアサーバーおよびクライアントが正しく構成されていることを確認するのに役立ちます。これらのマシンは、異機種間で NetBackup アクセス制御を使用する環境用に構成されている必要があります。マスターサーバーは UNIX マシンです。

- 複合環境の UNIX マスターサーバーのマスターサーバーでの検証項目
- 複合環境の UNIX マスターサーバーのメディアサーバーでの検証項目
- 複合環境の UNIX マスターサーバーのクライアントでの検証項目

図 6-10 に、UNIX マスターサーバーが存在する複合構成の例を示します。

図 6-10 UNIX マスターサーバーが存在する複合構成の例



複合環境の UNIX マスターサーバーのマスターサーバーでの検証項目

UNIX マスターサーバーの検証手順については、次の項を参照してください。

p.187 の「UNIX マスターサーバーの検証」を参照してください。

複合環境の UNIX マスターサーバーのメディアサーバーでの検証項目


次の表に、複合環境の UNIX マスターサーバーのメディアサーバーでの検証手順を示します。

表 6-12 複合環境の UNIX マスターサーバーの検証手順

手順	説明
UNIX メディアサーバーの検証	UNIX メディアサーバーの検証手順については、次の項を参照してください。 p.190 の「UNIX メディアサーバーの検証」を参照してください。
Windows メディアサーバーの検証	<p>コンピュータの証明書が、UNIX マスターサーバー (unix_master) に存在するルート認証ブローカーから取得されていることを確認します。</p> <p>表示されない証明書がある場合、次のコマンドを実行して問題を解決します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ルート認証ブローカー上 (この例では unix_master) で bpnbat -addmachine を実行します。 ■ bpnbat -loginmachine (この例では、win_media です。) <p>例:</p> <pre>bpnbat -whoami -cf "C:\Program Files\Veritas\Netbackup\var\vxss\credentials\ win_media.company.com" Name: win_media.company.com Domain: NBU_Machines@unix_master.company.com Issued by: /CN=broker/OU=root@ unix_master.company.com/O=vx Expiry Date: Oct 31 20:11:04 2007 GMT Authentication method: Veritas Private Security Operation completed successfully.</pre>
認可の照合が許可されているメディアサーバーの検証	<p>bpnbaz -listgroups -CredFile を実行して、メディアサーバーが認可の確認を実行できることを確認します。</p> <p>例:</p> <pre>bpnbaz -listgroups -CredFile "C:\Program Files\Veritas\Netbackup\var\vxss\credentials\ win_media.company.com" NBU_User NBU_Operator NBU_Admin NBU_Security Admin Vault_Operator Operation completed successfully.</pre> <p>メディアサーバーの認可の確認が許可されていない場合、マスターサーバー上で、対象のメディアサーバー名に対して bpnbaz -allowauthorization を実行します。</p>

手順	説明
ライブラリメッセージをロードできない場合	<p>Windows メディアサーバーを検証します。また、Windows メディアサーバーで認可の確認が行えることを間接的に検証します。この検証によって、認証および認可の両方の NetBackup Authentication and Authorization のクライアントライブラリが正しくインストールされていることを確認できます。ライブラリをロードできないことを示すメッセージが表示され、前述のいずれかの手順が失敗した場合、認証クライアントライブラリおよび認可クライアントライブラリがインストールされていることを確認します。</p>
認証ドメインの検証	<p>このメディアサーバーの[アクセス制御 (Access Control)]ホストプロパティを表示することによって、認証ドメインが正しいことを検証します。</p> <p>また、regedit (または regedit32) をメディアサーバー上で使用して次の場所まで直接確認できます。</p> <pre>HKEY_LOCAL_MACHINE¥Software¥Veritas¥NetBackup¥CurrentVersion¥config¥AUTHENTICATION_DOMAIN</pre>
クロスプラットフォームの認証ドメイン	<p>複合環境では、適切なドメイン形式が正しい認証ブローカーを指していることを特に注意して確認してください。</p> <p>[認証ドメイン (Authentication Domain)]タブの例は、Windows ブローカーに追加できる利用可能な Windows の認証ドメインを示します。この場合、システムが両方とも Windows ベースであるため、複合環境ではありません。Windows ドメインと UNIX ドメインの組み合わせがある場合は、ブローカーを最も有用な認証ドメインに合わせる必要があります。</p> <p>プラットフォームを最も有用な認証ドメインに一致させる方法の表示については、図 6-11</p>

図 6-11 クロスプラットフォームの認証ドメイン



複合環境の UNIX マスターサーバーのクライアントでの検証項目

UNIX クライアントコンピュータを検証する手順については、次の項を参照してください。

p.192 の「UNIX クライアントの検証」を参照してください。

次の表に、Windows クライアントを検証する手順を示します。

表 6-13 Windows クライアントを検証する手順

手順	説明
Windows クライアントのクレデンシャルの検証	<p>クライアントのクレデンシャルが、正しいクライアント用であること、および正しいドメインから取得されていることを確認します。bpnbat -whoami にクライアントのクレデンシャルファイルを指定する -cf を指定して実行します。</p> <p>例:</p> <pre>bpnbat -whoami -cf "c:\Program Files\Veritas\Netbackup\var\vxss\credentials\ win_client.company.com Name: win_client.company.com Domain: NBU_Machines@unix_master.company.com Issued by: /CN=broker/OU=root@unix_master.company.com/ O=vx Expiry Date: Oct 31 19:50:50 2007 GMT Authentication method: Veritas Private Security Operation completed successfully.</pre>
認証クライアントライブラリがインストールされていることの検証	<p>クライアントで bpnbat -login を実行して、認証クライアントライブラリがインストールされていることを確認します。</p> <p>例:</p> <pre>bpnbat -login Authentication Broker: unix_master.company.com Authentication port [Enter = default]: Authentication type (NIS, NIS+, WINDOWS, vx, unixpwd) : NIS Domain: min.com Name: Smith Password: Operation completed successfully.</pre>
Windows 認証ブローカーの検証	<p>Windows 認証ブローカーが UNIX のメイン認証ブローカーとの相互信頼関係を確立していることを確認します。また、このブローカーが UNIX ブローカーをルートブローカーとして使用していることを確認します。</p>

Windows マスターサーバーが存在する複合環境での検証項目


次の手順は、マスターサーバー、メディアサーバーおよびクライアントが正しく構成されていることを確認するのに役立ちます。これらのマシンは、異機種間で NetBackup アクセ

ス制御を使用する環境用に構成する必要があります。マスターサーバーは **Windows** コンピュータです。

- 複合環境の **Windows** マスターサーバーのマスターサーバーでの検証項目
p.201 の「複合環境の **Windows** マスターサーバーのマスターサーバーでの検証項目」を参照してください。
- 複合環境の **Windows** マスターサーバーのメディアサーバーでの検証項目
p.202 の「複合環境の **Windows** マスターサーバーのメディアサーバーでの検証項目」を参照してください。
- 複合環境の **Windows** マスターサーバーのクライアントでの検証項目
p.204 の「複合環境の **Windows** マスターサーバーのクライアントでの検証項目」を参照してください。

図 6-12 に、**Windows** マスターサーバーを含む構成の例を示します。

図 6-12 Windows マスターサーバーが存在する複合構成の例



複合環境の Windows マスターサーバーのマスターサーバーでの検証項目

複合環境の Windows マスターの検証手順については、次の項を参照してください。

p.178 の「[Windows マスターサーバーでの検証項目](#)」を参照してください。

複合環境の Windows マスターサーバーのメディアサーバーでの検証項目

次の表に、複合環境の Windows マスターサーバーのメディアサーバーでの検証手順を示します。

表 6-14 複合環境の Windows マスターサーバーのメディアサーバーでの検証手順

手順	説明
複合環境の Windows マスターサーバーの Windows メディアサーバーでの検証	Windows メディアサーバーの検証手順については、次の項を参照してください。 p.182 の「 Windows メディアサーバーでの検証項目 」を参照してください。
UNIX メディアサーバーの検証	コンピュータの証明書が、Windows マスターサーバー (win_master) に存在するルート認証ブローカーから発行されていることを確認します。bpnbat -whoami にメディアサーバーのクレデンシャルファイルを指定する -cf を指定して実行し、メディアサーバーを認証する認証ブローカーを判断します。 例: bpnbat -whoami -cf /usr/opensv/var/vxss/credentials/unix_media.company.com Name: unix_media.company.comDomain: NBU_Machines@win_master.company.com Issued by: /CN=broker/OU=root@win_master.company.com/O=vx Expiry Date: Oct 31 14:48:08 2007 GMT Authentication method: Veritas Private Security Operation completed successfully.

手順	説明
サーバーが認可データベースにアクセスできることの検証	<p>メディアサーバーが認可データベースにアクセスできることを確認するには、認可の確認を行う必要があります。bpnbaz -ListGroup -CredFile <code>"/usr/opensv/var/vxss/credentials/<hostname>"</code>を実行します。</p> <p>例:</p> <pre>bpnbaz -ListGroup -CredFile¥ /usr/opensv/var/vxss/credentials/unix_media.company.com NBU_Operator NBU_AdminNBU_SAN Admin NBU_UserNBU_Security Admin Vault_Operator Operation completed successfully.</pre> <p>メディアサーバーの認可の確認が許可されていない場合、マスターサーバー上で、対象のメディアサーバー名に対して bpnbaz -allowauthorization を実行します。</p>
ライブラリメッセージをロードできない場合	<p>メディアサーバーを検証します。また、メディアサーバーが適切なデータベースにアクセスできることを間接的に検証します。この検証によって、認証および認可の両方の NetBackup Authentication and Authorization のクライアントライブラリが正しくインストールされていることを確認できます。ライブラリをロードできないことを示すメッセージが表示され、前述のいずれかの手順が失敗した場合は、認証クライアントライブラリおよび認可クライアントライブラリがインストールされていることを確認します。</p>

手順	説明
クロスプラットフォームの認証ドメイン	<p>また、このメディアサーバーの[アクセス制御 (Access Control)]ホストプロパティを表示することによって、認証ドメインが正しいことを検証することもできます。または、bp.conf ファイルの内容を cat (1) コマンドで確認して検証することもできます。</p> <p>複合環境では、適切なドメイン形式が正しい認証ブローカーを指していることを特に注意して確認してください。</p> <p>次の例では、PASSWD ドメインおよび NIS ドメインが unix_media2.company.com (この例における UNIX 認証ブローカー) を指しています。</p> <pre>cat bp.conf SERVER = win_master.company.com MEDIA_SERVER = unix_media.company.com MEDIA_SERVER = unix_media2.company.com CLIENT_NAME = unix_media AUTHENTICATION_DOMAIN = win_master "win_master domain" WINDOWS win_master.company.com 0 AUTHENTICATION_DOMAIN = enterprise "enterprise domain" WINDOWS win_master.company.com 0 AUTHENTICATION_DOMAIN = unix_media2.company.com "local unix_media2 domain" PASSWD unix_media2.company.com 0 AUTHENTICATION_DOMAIN = min.com "NIS domain" NIS unix_media.company.com 0 AUTHORIZATION_SERVICE = win_master.company.com 0 USE_VXSS = AUTOMATIC</pre>

複合環境の Windows マスターサーバーのクライアントでの検証項目

次の表に、複合環境の Windows マスターサーバーのクライアントでの検証手順を示します。

表 6-15 複合環境の Windows マスターサーバーの検証手順

手順	説明
Windows クライアントのクレデンシャルの検証	<p>Windows クライアントの検証手順については、次の項を参照してください。</p> <p>p.184 の「Windows クライアントでの検証項目」を参照してください。</p>

手順	説明
UNIX クライアントのクレデンシャルの検証	<p>クライアントのクレデンシャルが、正しいクライアント用であること、および正しいドメインから取得されていることを確認します。bpnbat -whoami にクライアントのクレデンシャルファイルを指定する -cf を指定して実行します。</p> <p>例:</p> <pre>bpnbat -whoami -cf ¥ "/usr/opensv/var/vxss/credentials/ unix_client.company.com" Name: unix_client.company.com Domain: NBU_Machines@win_master.company.com Issued by: /CN=broker/OU=root@ win_master.company.com/O=vx Expiry Date: Oct 31 21:16:01 2007 GMT Authentication method: Veritas Private Security Operation completed successfully.</pre>
認証クライアントライブラリがインストールされていることの検証	<p>クライアントで bpnbat -login を実行して、認証クライアントライブラリがインストールされていることを確認します。</p> <pre>bpnbat -login Authentication Broker: unix_media2.company.com Authentication port [Enter = default]: Authentication type (NIS, NIS+, WINDOWS, vx, unixpwd) : NIS Domain: min.com Name: Smith Password: You do not currently trust the server: unix_media2.company.com, do you wish to tr ust it? (y/n): y Operation completed successfully.</pre>
UNIX 認証ブローカーの検証	<p>UNIX の認証ブローカーが、メイン Windows 認証ブローカーとの相互信頼関係を確立していること、またはルートブローカーとして Windows ブローカーを使用していることを確認します。</p>

nbac_cron ユーティリティについて

cron ユーティリティを使うと、NetBackup 操作をスケジュールされたジョブとして実行できます。NBAC が有効になると、これらのジョブは、必要なコマンドを実行する権限がある OS ユーザーというコンテキストで実行できます。nbac_cron.exe ユーティリティを使っ

て、**cron** ジョブまたは **AT** ジョブの実行に必要な資格情報を作成できます。これらの資格情報は、bpnbat ログオンを実行して取得される資格情報と比べて、より長期間有効になります。ここでは、1 年間有効になります。

このユーティリティは次の場所にあります。

```
-/opt/openv/netbackup/bin/goodies/nbac_cron
```

nbac_cron ユーティリティを設定して **cron** ジョブを実行する手順について詳しくは、次のトピックを参照してください。

p.206 の「[nbac_cron ユーティリティの使用](#)」を参照してください。

nbac_cron ユーティリティの使用

次の手順により、**cron** ジョブを実行するためのクレデンシャルを作成できます。

nbac_cron ユーティリティを使用した cron ジョブの実行

- 1 マスターサーバー上で **root** または管理者として **nbac_cron-addCron** コマンドを実行します。

```
root@amp# /usr/openv/netbackup/bin/goodies/nbac_cron -AddCron
```

```
# nbac_cron -AddCron
```

```
This application will generate a Veritas private domain identity  
that can be used in order to run unattended cron and/or at jobs.
```

```
User name to create account for (e.g. root, JSmith etc.): Dan
```

```
Password:*****
```

```
Password:*****
```

```
Access control group to add this account to [NBU_Admin]:
```

```
Do you with to register this account locally for root(Y/N) ? N
```

```
In order to use the account created please login as the OS  
identity that will run the at or cron jobs. Then run nbac_cron  
-setupcron or nbac_cron -setupat. When nbac_cron -setupcron or  
nbac_cron -setupat is run the user name, password and  
authentication broker will need to be supplied. Please make note  
of the user name, password, and authentication broker. You may  
rerun this command at a later date to change the password for an  
account.
```

```
Operation completed successfully.
```

明示的に、ユーザーを追加するアクセス制御グループ (NBU_Operator、Vault_Operator など) を指定しない場合、cron ユーザー (ここでは Dan) が NBU_Admin グループに追加されます。

「Yes」を選択して、ローカルにアカウントを root として登録すると、nbac_cron -SetupCron コマンドは自動的に root として cron_user ユーザーに対して実行されます。root 以外の OS ユーザーとして cron ジョブを実行する場合は、「No」を選択して、手動で nbac_cron -SetupCron コマンドを root 以外の OS ユーザーとして実行する必要があります。

ID は Veritas プライベートドメイン内で生成されます。この ID を cron ジョブの実行に使用できます。

- 2 次に、cron ジョブを実行する必要がある OS ユーザーとして nbac_cron-SetupCron コマンドを実行して、この ID のクレデンシャルを取得します。

```
[dan@amp ~]$ /usr/opensv/netbackup/bin/goodies/nbac_cron -SetupCron

This application will now create your cron and/or at identity.

Authentication Broker: amp.sec.punin.sen.veritas.com

Name: Dan

Password:*****

You do not currently trust the server:
amp.sec.punin.sen.veritas.com, do you wish to trust it? (Y/N): Y

Created cron and/or at account information. To use this account
in your own cron or at jobs make sure that the environment
variable VXSS_CREDENTIAL_PATH is set to
"/home/dan/.vxss/credentials.crat"

Operation completed successfully.
```

「You do not currently trust the server」メッセージは、そのブローカーをまだ信頼できていない場合、1 回だけ表示されます。

クレデンシャルは、ユーザーのホームディレクトリ user/.vxss/credentials.crat に作成されます。クレデンシャルは、生成から 1 年間有効になります。

必要に応じて、次のコマンドによりクレデンシャル情報を確認できます。

```
dan@amp~]$ /usr/opensv/netbackup/bin/bpnbat -whoami -cf
~dan/.vxss/credentials.crat

Name: CronAt_dan

Domain: CronAtUsers@amp.sec.punin.sen.veritas.com

Issued by: /CN=broker/OU=amp.sec.punin.sen.veritas.com
```

```
Expiry Date: Feb 4 13:36:08 2016 GMT
```

```
Authentication method: Veritas Private Domain
```

```
Operation completed successfully.
```

期限切れになる前にクレデンシャルを更新するには、SetupCron の操作 (手順 2) を再実行する必要があります。

- 3 これで、独自の cron ジョブを作成できるようになりました。新しいジョブをスケジュールする前に、VXSS_CREDENTIAL_PATH パスが、作成したクレデンシャルを指していることを確認してください。

アクセス管理ユーティリティの使用

NetBackup のセキュリティ管理者ユーザーグループに割り当てられているユーザーは、NetBackup 管理コンソールの[アクセス管理 (Access Management)]ノードにアクセスできます。他のユーザーグループに割り当てられているユーザーおよび NetBackup 管理者の場合、[アクセス管理 (Access Management)]ノードを参照できます。このノードは NetBackup 管理コンソールに表示されますが、展開できません。

セキュリティ管理者以外のユーザーが[アクセス管理 (Access Management)]を選択しようとすると、エラーメッセージが表示されます。[アクセス管理 (Access Management)]固有のツールバーオプションおよびメニュー項目は、表示されません。

前の手順が正常に完了すると、デフォルトの NetBackup ユーザーグループが、NetBackup 管理コンソールの[アクセス管理 (Access Management)]>[NBU ユーザーグループ (NBU User Groups)]ウィンドウに表示されます。

コマンドラインでグループを表示するには、認可サーバーソフトウェアがインストールされているコンピュータで、bnpnbaz -ListGroup を実行します。

UNIX

bnpnbaz は、/usr/opensv/netbackup/bin/admincmd ディレクトリに存在します。

Windows

bnpnbaz は、Install_path\Veritas\NetBackup\bin\admincmd ディレクトリに存在します。

(bnpnbaz -login を使って、セキュリティ管理者としてログオンしている必要があります。)

```
bnpnbaz -ListGroup
NBU_User
NBU_Operator
NBU_Admin
NBU_Security Admin
Vault_Operator
```



```
NBU_SAN Admin
NBU_KMS Admin
Operation completed successfully.
```

NetBackup のユーザーグループが表示されます。この処理によって、セキュリティ管理者がユーザーグループにアクセスできることを確認します。

NetBackup ヘアアクセス可能なユーザーの決定について

アクセス管理ユーティリティでは、1 つのユーザーグループのみが許可されます。デフォルトでは、NBU_Security Admin ユーザーグループが NetBackup のアクセス管理に関する次の事項を定義します。

- 個々のユーザーの権限。
p.209 の「[個々のユーザー](#)」を参照してください。
- ユーザーグループの作成。
p.210 の「[ユーザーグループ](#)」を参照してください。

まず、ユーザーがアクセスする必要のある NetBackup リソースを決定します。リソースと関連する権限の場合

p.220 の「[NetBackup ユーザーグループの特定のユーザー権限の表示](#)」を参照してください。

セキュリティ管理者は、まず複数のユーザー間の共通点を検討し、次にそれらのユーザーが必要とする権限を付与されたユーザーグループを作成できます。一般に、ユーザーグループは、その役割 (管理者、オペレータ、エンドユーザーなど) に対応します。

次に示す 1 つ以上の条件に基づいたユーザーグループを検討してください。

- 組織内の機能に基づいた単位 (UNIX 管理など)
- NetBackup リソース (ドライブ、ポリシーなど)
- 場所 (西部、東部など)
- 個人の職務 (テープオペレータなど)

権限は、ホストごとの各ユーザーではなく、ユーザーグループ内の各ユーザーに付与されます。ユーザーは付与された権限の範囲内でのみ処理を実行できます。コンピュータ名に基づく制限はありません。

個々のユーザー


NetBackup のアクセス管理ユーティリティでは、OS で定義されている既存のユーザー、グループおよびドメインが使用されます。アクセス管理ユーティリティでは、ユーザーお

よびパスワードのリストが保持されません。セキュリティ管理者がグループのメンバーを定義する場合は、OS の既存のユーザーをユーザーグループのメンバーとして指定します。

認証されたすべてのユーザーは、1 つ以上の認可ユーザーグループに属します。デフォルトでは、すべてのユーザーは、NBU_Users ユーザーグループに属します。このユーザーグループには、認証済みのすべてのユーザーが含まれています。

図 6-13 に、個々の認証済みユーザーを示します。

図 6-13 個々のユーザー



すべての認証済みユーザーは、NBU_Users ユーザーグループの暗黙的なメンバーです。他のすべてのグループには、メンバーを明示的に定義する必要があります。


NetBackup セキュリティ管理者は、他のグループに手動で追加されたメンバーを削除することができます。ただし、NBU_Security Admin グループの事前定義された暗黙的なメンバーを削除することはできません。OS グループおよび OS ユーザーを認可グループに追加することもできます。

ユーザーグループ

NetBackup のアクセス管理を構成する場合、ユーザーグループに権限を割り当て、次にユーザーをユーザーグループに割り当てます。個々のユーザーに権限を直接割り当てるのではなく、グループに権限を割り当てます。

図 6-14 に、ユーザーグループのリストを示します。

図 6-14 ユーザーグループ



インストールが正常に行われると、多くのサイトにおける NetBackup 運用の作業管理を支援するデフォルトユーザーグループが作成されます。ユーザーグループが Access Management > NBU User Groups に表示されます。[アクセス管理 (Access

Management)]の内容は NBU_Security Admin グループのメンバーだけが参照できます。

セキュリティ管理者は、デフォルトの NetBackup ユーザーグループを使うか、またはカスタムユーザーグループを作成できます。

NetBackup のデフォルトユーザーグループ

デフォルトユーザーグループで権限が付与されているユーザーは、ユーザーグループ名と直接関連しています。原則として、認可オブジェクトは、NetBackup 管理コンソールのツリーに表示されるノードと関連しています。

次の表では、NetBackup の各デフォルトユーザーグループについて説明します。

表 6-16 NetBackup のデフォルトユーザーグループ

デフォルトユーザーグループ	説明
オペレータ (NBU_Operator)	<p>NBU_Operator ユーザーグループの主な作業は、ジョブの監視です。たとえば、NBU_Operator ユーザーグループのメンバーがジョブを監視し、問題が発生した場合は、NetBackup 管理者に通知する場合があります。その後、管理者によってその問題が解決されます。多くの場合、デフォルトでは、NBU_Operator ユーザーグループのメンバーは、より大きな問題を解決するために必要な権限を持っていません。</p> <p>NBU_Operator ユーザーグループのメンバーは、テープの移動、ドライブの操作、ロボットのインベントリなどの作業を実行する権限を持ちます。</p>
管理者 (NBU_Admin)	<p>NBU_Admin ユーザーグループのメンバーは、任意の NetBackup 認可オブジェクトに対してアクセス、構成および操作を行うための完全な権限を持ちます。SAN 管理者の場合には、一部例外があります。つまり、メンバーは、[アクセス管理 (Access Management)]以外に管理者が利用可能なすべての権限を持ちます。ただし、このグループのメンバーは、OS に root または管理者としてログオンする必要はありません。</p> <p>メモ: NBU_Admin ユーザーグループのメンバーは[アクセス管理 (Access Management)]の内容を参照できないため、他のユーザーグループに権限を割り当てることはできません。</p>
SAN 管理者 (NBU_SAN Admin)	<p>デフォルトでは、NBU_SAN Admin ユーザーグループのメンバーは、ディスクブールおよびホストプロパティの表示、読み込み、操作および構成を行うための完全な権限を持ちます。これらの権限によって、SAN 環境および NetBackup との関係を構成できます。</p>
ユーザー (NBU_User)	<p>NBU_User ユーザーグループは、付与された権限が最も少ない、NetBackup のデフォルトユーザーグループです。NBU_User ユーザーグループのメンバーは、ローカルホストでファイルのバックアップ、リストアおよびアーカイブだけを実行できます。NBU_User ユーザーグループのメンバーは、NetBackup のクライアントインターフェース (BAR) の機能にアクセスする権限を持ちます。</p>

デフォルトユーザーグループ	説明
セキュリティ管理者 (NBU_Security Admin)	<p>通常、NBU_Security Admin ユーザーグループに属するメンバーは非常に少数です。</p> <p>デフォルトでは、セキュリティ管理者が所有する権限は、[アクセス管理 (Access Management)]でアクセス制御を構成する権限だけです。アクセス制御を構成する権限には、次の権限が含まれます。</p> <ul style="list-style-type: none">■ NetBackup 管理コンソールで[アクセス管理 (Access Management)]の内容を参照する■ ユーザーとユーザーグループを作成、変更および削除する■ ユーザーグループにユーザーを割り当てる■ ユーザーグループに権限を割り当てる
Vault オペレータ (Vault_Operator)	Vault_Operator ユーザーグループは、Vault 処理に必要なオペレータ操作を実行する権限を付与されたデフォルトユーザーグループです。
KMS 管理者 (NBU_KMS Admin)	デフォルトでは、NBU_KMS Admin ユーザーグループのメンバーは、暗号化キーマネージメントプロパティの表示、読み込み、操作および構成を行うための完全な権限を持ちます。これらの権限によって、KMS 環境および NetBackup との関係を構成することができます。
追加ユーザーグループ	セキュリティ管理者 (NBU_Security Admin または同等のグループのメンバー) は、必要に応じてユーザーグループを作成できます。デフォルトユーザーグループは、選択して変更および保存することができます。今後の参照用にデフォルト設定を残しておくために、デフォルトユーザーグループをコピーして、名前を変更してから保存することをお勧めします。

ユーザーグループの構成

セキュリティ管理者は、新しいユーザーグループを作成できます。[アクセス管理 (Access Management)]>[処理 (Actions)]>[新しいグループ (New Group)]を展開するか、または既存のユーザーグループを選択して[アクセス管理 (Access Management)]>[処理 (Actions)]>[新しいグループにコピー (Copy to New Group)]を展開します。

新しいユーザーグループの作成

次の手順に従って、新しいユーザーグループを作成することができます。

新しいユーザーグループを作成する方法

- 1 NBU_Security Admin ユーザーグループ (または同等のユーザーグループ) のメンバーで、[アクセス管理 (Access Management)]>[NBU ユーザーグループ (NBU User Groups)]を展開します。
- 2 [処理 (Actions)]>[新しいユーザーグループにコピー (New User Group)]を選択します。[新しいユーザーグループの追加 (Add New User Group)]ダイアログボックスが表示され、[一般 (General)]タブが開きます。
- 3 新しいグループの名前を[名前 (Name)]フィールドに入力し、次に[ユーザー (Users)]タブをクリックします。
- 4 作成した新しいユーザーグループに割り当てる定義済みユーザーを選択します。次に[割り当て (Assign)]をクリックします。または、グループにすべての定義済みユーザーを割り当てる場合は、[すべて割り当て (Assign All)]をクリックします。[割り当て済みのユーザー (Assigned Users)]リストからユーザーを削除するには、ユーザー名を選択して[削除 (Remove)]をクリックします。
- 5 [アクセス権 (Permissions)]タブをクリックします。
- 6 [リソース (Resources)]リストおよび認可オブジェクトからリソースを選択します。次にそのオブジェクトに対する権限を選択します。
- 7 [OK]をクリックし、ユーザーグループおよびグループ権限を保存します。

既存のユーザーグループのコピーによる新しいユーザーグループの作成

次の手順に従って、既存のユーザーグループのコピーから新しいユーザーグループを作成することができます。

既存のユーザーグループをコピーして新しいユーザーグループを作成する方法

- 1 NBU_Security Admin ユーザーグループ (または同等のユーザーグループ) のメンバーで、[アクセス管理 (Access Management)]>[NBU ユーザーグループ (NBU User Groups)]を展開します。
- 2 [詳細 (Details)]ペインで、既存のユーザーグループを選択します。(NetBackup 管理コンソールの左側のペイン。)
- 3 [処理 (Actions)]>[新しいユーザーグループにコピー (Copy to New User Group)]を選択します。選択したユーザーグループに基づいたダイアログボックスが表示され、[一般 (General)]タブが開きます。
- 4 新しいグループの名前を[名前 (Name)]フィールドに入力し、次に[ユーザー (Users)]タブをクリックします。

- 5 作成した新しいユーザーグループに割り当てる定義済みユーザーを選択します。次に[割り当て (Assign)]をクリックします。または、グループにすべての定義済みユーザーを割り当てる場合は、[すべて割り当て (Assign All)]をクリックします。[割り当て済みのユーザー (Assigned Users)]リストからユーザーを削除するには、ユーザー名を選択して[削除 (Remove)]をクリックします。
- 6 [アクセス権 (Permissions)]タブをクリックします。
- 7 [リソース (Resources)]リストのリソースおよび認可オブジェクトを選択し、次にそのオブジェクトに対する権限を選択します。
- 8 [OK]をクリックし、ユーザーグループおよびグループ権限を保存します。ユーザーグループの新しい名前が詳細ペインに表示されます。

ユーザーグループの名前の変更

一度 NetBackup ユーザーグループを作成すると、ユーザーグループの名前は変更できません。ユーザーグループの名前を直接変更する代わりに、ユーザーグループをコピーして新しい名前を付け、元のグループとメンバーシップが同じであることを確認してから、元の NetBackup ユーザーグループを削除します。

ユーザーグループへの新しいユーザーの追加

[新しいユーザー (New User)]をクリックして[定義されているユーザー (Defined Users)]リストにユーザーを追加します。追加したユーザーの名前が[定義されているユーザー (Defined Users)]リストに表示されます。セキュリティ管理者は、このユーザーをユーザーグループに割り当てることができます。

p.217 の「[ユーザーグループへのユーザーの割り当て](#)」を参照してください。


ユーザーグループおよびユーザーの定義について

NetBackup では、NetBackup のパスワードとプロファイルを使用して NetBackup ユーザーを作成する必要はありません。オペレーティングシステムの既存のユーザーを認証します。

ユーザーは複数のユーザーグループに属することができ、属するグループのアクセス権を組み合わせた権限を持ちます。

図 6-15 に、ユーザーグループの定義を示します。


図 6-15 ユーザーグループの定義



ユーザーは同時に複数のユーザーグループのメンバーになることができますが、**NetBackup** では、ユーザーグループをネストできません。たとえば、ユーザーグループのメンバーは複数のユーザーグループに属することができますが、ユーザーグループは他のユーザーグループに属することはできません。

次の図に、ユーザーグループはネストできないことを示します。

図 6-16 ユーザーグループはネストできない



新しいユーザーとしてのログオン

新しいユーザーとしてログオンするには次の手順を使うことができます。

新しいユーザーとしてログオンする方法


- ◆ [ファイル (File)]>[新しいユーザーとしてログオン (Login as New User)]を展開します (**Windows**)。このオプションはアクセス制御が構成されるコンピュータでのみ利用可能です。これは、最小限の権限で操作を行うという考え方を取り入れる場合に有効です。各ユーザーは、より高度な権限を持つアカウントを使用するように設定を切り替える必要があります。

ユーザーグループへのユーザーの割り当て

次の手順に従って、ユーザーをユーザーグループに割り当てることができます。ユーザーは、既存のネームスペース (NIS、Windows など) から NBU のユーザーグループに割り当てられます。この手順においては、新しいユーザーアカウントは作成されていません。

ユーザーをユーザーグループに追加する方法

- 1 NBU_Security Admin ユーザーグループ (または同等のユーザーグループ) のメンバーで、[アクセス管理 (Access Management)]>[NBU ユーザーグループ (NBU User Groups)]を展開します。
- 2 ユーザーを追加するユーザーグループをダブルクリックします。
- 3 [ユーザー (Users)]タブを選択し、[ユーザーの追加 (Add User)]をクリックします。
次のように表示されます。



- 4 ユーザー名と認証ドメインを入力します。ユーザーのドメイン形式を、[NIS]、[NIS+]、[PASSWD]、[Windows]または[Vx]から選択します。
- 5 ユーザーのドメイン形式を、次のいずれかから選択します。
 - NIS
ネットワーク情報サービス
 - NIS+
ネットワーク情報サービスプラス


- **PASSWD**
認証サーバー上の UNIX パスワードファイル
 - **Windows**
プライマリドメインコントローラまたは Active Directory
 - **Vx**
Veritas プライベートデータベース
- 6** [ユーザー形式 (User Type)]で、ユーザーが個々のユーザーか OS グループかを選択します。
- 7** [OK]をクリックします。名前が[割り当て済みのユーザー (Assigned Users)]リストに追加されます。

認可オブジェクトおよび権限について

通常、認可オブジェクトは、NetBackup 管理コンソールのツリーに表示されるノードと関連しています。

次の図に認可オブジェクトを示します。

図 6-17 認可オブジェクト



「認可オブジェクト (Authorization Objects)」ペインには、権限を付与することが可能な NetBackup オブジェクトが表示されます。

「「DevHost」の権限 (Permissions for "DevHost")」ペインには、選択したユーザーグループに構成されている権限のセットが表示されます。

認可オブジェクトには、次の権限セットのいずれかを付与できます。

- 参照および読み込み

- 操作
- 構成

「[DevHost]の権限 (Permissions for "DevHost")」列に小文字が表示されている場合は、権限セットのすべての権限ではなく、一部の権限を示します。権限はオブジェクトに対して付与されています。

NetBackup ユーザーグループの特定のユーザー権限の表示

各 NBU ユーザーグループに付与される権限は、認可オブジェクトの名前と関連しています。デフォルトの NBU ユーザーグループには、NBU_Operator、NBU_Admin、NBU_SAN Admin、NBU_User、NBU_Security Admin および Vault_Operator が含まれます。

リソース間の相互依存の複雑さのために、場所によってはリソースへのアクセスや単一の権限へのアクセスをマッピングすることは不可能です。アクセス確認の決定をするために評価される必要のある複数の基礎的な権限がリソース間に存在することがあります。このような権限の混在により、リソース権限とリソースアクセス間で何らかの不一致が生じる可能性があります。この潜在的な不一致は、ほとんどの場合読み込み権限に限定されます。たとえば、Security_Admin には、ポリシーの参照や表示の権限がないことがあります。ポリシーはクライアントのセキュリティの構成に必要なクライアント情報を含んでいるため、管理者はポリシーへのアクセス権が必要です。

メモ: 権限の例外がある場合があります。NBU_User、NBU_KMS_Admin、NBU_SAN Admin、Vault_Operator ユーザーは、Java GUI からホストプロパティにアクセスできません。ホストプロパティのデータをフェッチするには、ポリシーオブジェクトにも参照を作ります。この例外は、ホストプロパティにアクセスするためには、ユーザーはポリシーオブジェクトの読み込みまたは参照アクセス権が必要であることを意味します。ポリシーオブジェクトに手動で読み込みアクセス権を与えることで問題を解決します。

メモ: この件について詳しくは、[ベリタスのテクニカルサポートサイト](#)を参照してください。

特定のユーザー権限を表示する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[アクセス管理 (Access Management)]>[NBU ユーザーグループ (NBU User Groups)]を展開します。
- 2 [セキュリティ (Security)]ウィンドウで、NBU_Operator、NBU_Admin、NBU_SAN Admin、NBU_User、NBU_Security Admin または Vault_Operator のいずれかが適切なものをダブルクリックします。

- 3 [NBU_Operator]ウィンドウで、[アクセス権 (Permissions)]タブを選択します。
- 4 [認可オブジェクト (Authorization Objects)]ペインで、必要な認可オブジェクトを選択します。[アクセス権 (Permissions)]ペインはその認可オブジェクトの権限を表示します。

権限の付与

ユーザーグループのメンバーに権限を付与するために次の手順を使うことができます。


権限をユーザーグループのメンバーに付与する方法

- 1 認可オブジェクトを選択します。
- 2 次に、現在選択しているユーザーグループのメンバーに付与する権限のチェックボックスにチェックマークを付けます。

新しいユーザーグループを作成するためにユーザーグループをコピーすると、権限の設定もコピーされます。

次の図に、権限リストの例を示します。

図 6-18 権限リスト



認可オブジェクト

次の表に、NetBackup 管理コンソールの [NBU_Operator] ウィンドウに表示されている順序で認可オブジェクトを示します。

また、これらの表は、次のように、NBU ユーザーグループごとに認可オブジェクトとデフォルトの権限の関係も示します。

- X は、ユーザーグループが対象の動作を実行する権限を所有していることを示します。
- 「---」は、ユーザーグループが対象の動作を実行する権限を所有していないことを示します。

メディアの認可オブジェクトの権限

次の表に、メディアの認可オブジェクトに関連する権限を示します。

表 6-17 メディアの認可オブジェクトの権限

セット	動作	NBU_Operator	NBU_Admin	NBU_SAN Admin	NBU_User	NBU_Security Admin	Vault_Operator	NBU_KMS Admin
参照	参照 (Browse)	X	X	---	---	---	X	---
読み込み	読み込み	X	X	---	---	---	X	---
操作	バーコードの更新	X	X	---	---	---	X	---
	取り出し	X	X	---	---	---	X	---
	移動	X	X	---	---	---	X	---
	割り当て	X	X	---	---	---	X	---
	割り当て解除	X	X	---	---	---	X	---
	データベースの更新	X	X	---	---	---	X	---
構成	新規	---	X	---	---	---	X	---
	削除	---	X	---	---	---	X	---
	期限切れ	---	X	---	---	---	X	---

ポリシーの認可オブジェクトの権限

次の表に、ポリシーの認可オブジェクトに関連する権限を示します。

表 6-18 ポリシーの認可オブジェクトの権限

セット	動作	NBU_Operator	NBU_Admin	NBU_SAN Admin	NBU_User	NBU_Security Admin	Vault_Operator	NBU_KMS Admin
参照	参照 (Browse)	X	X	---	---	---	---	---

セット	動作	NBU_Operator	NBU_Admin	NBU_SAN Admin	NBU_User	NBU_Security Admin	Vault_Operator	NBU_KMS Admin
読み込み	読み込み	X	X	---	---	---	---	---
操作	バックアップ (Back up)	X	X	---	---	---	---	---
構成	有効化	---	X	---	---	---	---	---
	無効化	---	X	---	---	---	---	---
	新規	---	X	---	---	---	---	---
	削除	---	X	---	---	---	---	---

ドライブの認可オブジェクトの権限

次の表に、ドライブの認可オブジェクトに関連する権限を示します。

表 6-19 ドライブの認可オブジェクトの権限

セット	動作	NBU_Operator	NBU_Admin	NBU_SAN Admin	NBU_User	NBU_Security Admin	Vault_Operator	NBU_KMS Admin
参照	参照 (Browse)	X	X	X	---	---	X	---
読み込み	読み込み	X	X	X	---	---	X	---
操作	起動	X	X	---	---	---	---	---
	停止	X	X	---	---	---	---	---
	リセット	X	X	---	---	---	---	---
	割り当て	X	---	---	---	---	---	---
	割り当て解除	X	---	---	---	---	---	---
構成	新規	---	X	---	---	---	---	---
	削除	---	X	---	---	---	---	---

レポートの認可オブジェクトの権限

次の表に、レポートの認可オブジェクトに関連する権限を示します。レポートには、アクセス権限セットだけを指定できます。構成権限セットまたは操作権限セットは指定できません。

表 6-20 レポートの認可オブジェクトの権限

セット	動作	NBU_Operator	NBU_Admin	NBU_SAN Admin	NBU_User	NBU_Security Admin	Vault_Operator	NBU_KMS Admin
参照	参照 (Browse)	---	X	---	---	---	X	---
読み込み	読み込み	---	X	---	---	---	X	---

NBU_Catalog の認可オブジェクトの権限

次の表に、NetBackup カタログの認可オブジェクトに関連する権限を示します。

表 6-21 NBU_Catalog の認可オブジェクトの権限

セット	動作	NBU_Operator	NBU_Admin	NBU_SAN Admin	NBU_User	NBU_Security Admin	Vault_Operator	NBU_KMS Admin
参照 (Browse)	参照 (Browse)	---	X	---	---	---	X	---
読み込み	読み込み	---	X	---	---	---	X	---
操作	バックアップ (Back up)	---	X	---	---	---	---	---
	リストア	---	X	---	---	---	---	---
	検証	---	X	---	---	---	---	---
	複製	---	X	---	---	---	---	---
	インポート	---	X	---	---	---	---	---
	期限切れ	---	X	---	---	---	---	---
		---	X	---	---	---	---	---
構成	新規	---	X	---	---	---	---	---
	削除	---	X	---	---	---	---	---
	構成の読み込み	---	X	---	---	---	---	---
	構成の設定	---	X	---	---	---	---	---

ロボットの認可オブジェクトの権限

次の表に、ロボットの認可オブジェクトに関連する権限を示します。

表 6-22 ロボットの認可オブジェクトの権限

セット	動作	NBU_Operator	NBU_Admin	NBU_SAN Admin	NBU_User	NBU_Security Admin	Vault_Operator	NBU_KMS Admin
参照 (Browse)	参照 (Browse)	X	X	X	---	---	X	---
読み込み	読み込み	X	X	X	---	---	X	---
操作	インベントリ	X	X	---	---	---	X	---
構成	新規	---	X	---	---	---	X	---
	削除	---	X	---	---	---	X	--

ストレージユニットの認可オブジェクトの権限

次の表に、ストレージユニットの認可オブジェクトに関連する権限を示します。

表 6-23 ストレージユニットの認可オブジェクトの権限

セット	動作	NBU_Operator	NBU_Admin	NBU_SAN Admin	NBU_User	NBU_Security Admin	Vault_Operator	NBU_KMS Admin
参照 (Browse)	参照 (Browse)	X	X	---	---	---	---	---
読み込み	読み込み	X	X	---	---	---	---	---
構成	割り当て	---	X	---	---	---	---	---
	新規	---	X	---	---	---	---	---
	削除	---	X	---	---	---	---	---

ディスクプールの認可オブジェクトの権限

次の表に、ディスクプールの認可オブジェクトに関連する権限を示します。

表 6-24 ディスクプールの認可オブジェクトの権限

セット	動作	NBU_Operator	NBU_Admin	NBU_SAN Admin	NBU_User	NBU_Security Admin	Vault_Operator	NBU_KMS Admin
参照 (Browse)	参照 (Browse)	X	X	X	---	---	---	---

セット	動作	NBU_Operator	NBU_Admin	NBU_SAN Admin	NBU_User	NBU_Security Admin	Vault_Operator	NBU_KMS Admin
読み込み	読み込み	X	X	X	---	---	---	---
操作	新規	---	X	X	---	---	---	---
	削除 (Delete)	---	X	X	---	---	---	---
	変更	---	X	X	---	---	---	---
	マウント	---	X	X	---	---	---	---
	マウント解除	---	X	X	---	---	---	---
構成	構成の読み込み	---	X	X	---	---	---	---
	構成の設定	---	---	X	---	---	---	---

バックアップおよびリストアの認可オブジェクトの権限

次の表に、バックアップおよびリストアの認可オブジェクトに関連する権限を示します。

表 6-25 バックアップおよびリストアの認可オブジェクトの権限

セット	動作	NBU_Operator	NBU_Admin	NBU_SAN Admin	NBU_User	NBU_Security Admin	Vault_Operator	NBU_KMS Admin
参照 (Browse)	参照 (Browse)	X	X	X	X	---	---	X
読み込み	読み込み	X	X	X	X	---	---	X
操作	バックアップ (Back up)	X	X	X	X	---	---	X
		X	X	X	X	---	---	X
	リストア	X	X	---	---	---	---	---
	代替クライアント	X	X	---	---	---	---	---
	代替サーバー	X	X	---	---	---	---	---
	管理者アクセス	---	---	---	---	---	---	---
	データベース エージェント	---	---	X	X	---	---	X
	一覧表示							

ジョブの認可オブジェクトの権限

次の表に、ジョブの認可オブジェクトに関連する権限を示します。

表 6-26 ジョブの認可オブジェクトの権限

セット	動作	NBU_Operator	NBU_Admin	NBU_SAN Admin	NBU_User	NBU_Security Admin	Vault_Operator	NBU_KMS Admin
参照 (Browse)	参照 (Browse)	X	X	---	---	---	X	---
読み込み	読み込み	X	X	---	---	---	X	---
操作	一時停止	X	X	---	---	---	X	---
	再開	X	X	---	---	---	X	---
	キャンセル	X	X	---	---	---	X	---
	削除	X	X	---	---	---	X	---
	再起動	X	X	---	---	---	X	---
	新規	X	X	---	---	---	X	---

サービスの認可オブジェクトの権限

次の表に、サービスの認可オブジェクトに関連する権限を示します。

表 6-27 サービスの認可オブジェクトの権限

セット	動作	NBU_Operator	NBU_Admin	NBU_SAN Admin	NBU_User	NBU_Security Admin	Vault_Operator	NBU_KMS Admin
参照 (Browse)	参照 (Browse)	X	X	---	---	---	X	---
読み込み	読み込み	X	X	---	---	---	X	---
操作	停止	X	X	---	---	---	---	---

読み込み権限および表示権限は[デーモン (Daemons)]タブには影響を与えません。この情報はサーバーからユーザーレベルの呼び出しを使用して取得されます。呼び出しは、プロセスタスクリストにアクセスし、すべてのユーザーに対してこの情報が表示するために使用されます。

NBU_Admin ユーザーグループのメンバーではないユーザーが、OS 管理者 (管理者または root) としてログオンしている場合:

- ユーザーは、NetBackup 管理コンソールまたはコマンドラインからサービスを再起動できます。
- ユーザーは、NetBackup 管理コンソールからサービスを停止できます。コマンドラインから停止することはできません。

NBU_Admin ユーザーグループのメンバーでないユーザーが、OS 管理者 (root) としてログオンする場合:ユーザーは、次のコマンドラインからのみデーモンを再起動できます。

```
/etc/init.d/netbackup start
```

NBU_Admin ユーザーグループのメンバーであるユーザーが、OS 管理者 (管理者) としてログオンしていない場合:

- ユーザーは、NetBackup 管理コンソールまたはコマンドラインからサービスを再起動できません。
- ユーザーは、NetBackup 管理コンソールからサービスを停止できません。ただし、コマンドラインを使用してサービスを停止できます。

(bprdqreq -terminate、bpdbm -terminate、stopltid など)

NBU_Admin ユーザーグループのメンバーであるユーザーが、OS 管理者 (root) としてログオンしていない場合:この場合、ユーザーは NetBackup 管理コンソールまたはコマンドラインからデーモンを再起動できません。

ホストプロパティの認可オブジェクトの権限

次の表に、ホストプロパティの認可オブジェクトに関連する権限を示します。

表 6-28 ホストプロパティの認可オブジェクトの権限

セット	動作	NBU_Operator	NBU_Admin	NBU_SAN Admin	NBU_User	NBU_Security Admin	Vault_Operator	NBU_KMS Admin
参照 (Browse)	参照 (Browse)	X	X	X	X	X	X	X
読み込み	読み込み	X	X	X	X	X	X	X
構成	新規	---	X	---	---	---	---	---
	削除	---	X	---	---	---	---	--

ライセンスの認可オブジェクトの権限

次の表に、ライセンスの認可オブジェクトに関連する権限を示します。

表 6-29 ライセンスの認可オブジェクトの権限

セット	動作	NBU_Operator	NBU_Admin	NBU_SAN Admin	NBU_User	NBU_Security Admin	Vault_Operator	NBU_KMS Admin
参照 (Browse)	参照 (Browse)	X	X	X	X	X	X	X
読み込み	読み込み	X	X	X	X	X	X	X
構成	割り当て	---	X	---	---	---	---	---
	新規	---	X	---	---	---	---	---
	削除	---	X	---	---	---	---	---

ボリュームグループの認可オブジェクトの権限

次の表に、ボリュームグループの認可オブジェクトに関連する権限を示します。

表 6-30 ボリュームグループの認可オブジェクトの権限

セット	動作	NBU_Operator	NBU_Admin	NBU_SAN Admin	NBU_User	NBU_Security Admin	Vault_Operator	NBU_KMS Admin
参照 (Browse)	参照 (Browse)	X	X	---	---	---	X	---
読み込み	読み込み	X	X	---	---	---	X	---
構成	新規	---	X	---	---	---	---	---
	削除	---	X	---	---	---	---	---

ボリュームプールの認可オブジェクトの権限

次の表に、ボリュームプールの認可オブジェクトに関連する権限を示します。

表 6-31 ボリュームプールの認可オブジェクトの権限

セット	動作	NBU_Operator	NBU_Admin	NBU_SAN Admin	NBU_User	NBU_Security Admin	Vault_Operator	NBU_KMS Admin
参照 (Browse)	参照 (Browse)	X	X	---	---	---	X	---
読み込み	読み込み	X	X	---	---	---	X	---

セット	動作	NBU_Operator	NBU_Admin	NBU_SAN Admin	NBU_User	NBU_Security Admin	Vault_Operator	NBU_KMS Admin
構成	割り当て	---	X	---	---	---	---	---
	新規	---	X	---	---	---	---	---
	削除	---	X	---	---	---	---	---

デバイスホストの認可オブジェクトの権限

次の表に、デバイスホストの認可オブジェクトに関連する権限を示します。

メモ: DevHost オブジェクトは、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[クレデンシャル (Credentials)] ノードへのアクセスを制御します。

表 6-32 デバイスホストの認可オブジェクトの権限

セット	動作	NBU_Operator	NBU_Admin	NBU_SAN Admin	NBU_User	NBU_Security Admin	Vault_Operator	NBU_KMS Admin
参照 (Browse)	参照 (Browse)	X	X	X	---	---	X	---
読み込み	読み込み	X	X	X	---	---	X	---
操作	停止	X	X	---	---	---	---	---
	同期化	X	X	---	---	---	---	---
構成	新規	---	X	---	---	---	---	---
	削除	---	X	---	---	---	---	---

セキュリティの認可オブジェクトの権限

次の表に、セキュリティの認可オブジェクトに関連する権限を示します。

表 6-33 セキュリティの認可オブジェクトの権限

セット	動作	NBU_Operator	NBU_Admin	NBU_SAN Admin	NBU_User	NBU_Security Admin	Vault_Operator	NBU_KMS Admin
参照 (Browse)	参照 (Browse)	---	---	---	---	X	---	---

セット	動作	NBU_Operator	NBU_Admin	NBU_SAN Admin	NBU_User	NBU_Security Admin	Vault_Operator	NBU_KMS Admin
読み込み	読み込み	---	---	---	---	X	---	---
構成	セキュリティ	---	---	---	---	X	---	---

ファットサーバーの認可オブジェクトの権限

次の表に、ファットサーバーの認可オブジェクトに関連する権限を示します。

表 6-34 ファットサーバーの認可オブジェクトの権限

セット	動作	NBU_Operator	NBU_Admin	NBU_SAN Admin	NBU_User	NBU_Security Admin	Vault_Operator	NBU_KMS Admin
参照 (Browse)	参照 (Browse)	X	X	X	---	---	---	---
読み込み	読み込み	X	X	X	---	---	---	---
構成	変更	---	X	X	---	---	---	---
	SAN 構成の変更	---	---	X	---	---	---	---

ファットクライアントの認可オブジェクトの権限

次の表に、ファットクライアントの認可オブジェクトに関連する権限を示します。

表 6-35 ファットクライアントの認可オブジェクトの権限

セット	動作	NBU_Operator	NBU_Admin	NBU_SAN Admin	NBU_User	NBU_Security Admin	Vault_Operator	NBU_KMS Admin
参照 (Browse)	参照 (Browse)	X	X	X	---	---	---	---
読み込み	読み込み	X	X	X	---	---	---	---
操作	検出	---	X	X	---	---	---	---
構成	変更	---	X	X	---	---	---	---

Vault の認可オブジェクトの権限

次の表に、Vault の認可オブジェクトに関連する権限を示します。

表 6-36 Vault の認可オブジェクトの権限

セット	動作	NBU_Operatr	NBU_Admin	NBU_SAN Admin	NBU_User	NBU_Securly Admin	Vault_Operatr	NBU_KMS Admin
参照 (Browse)	参照 (Browse)	---	X	---	---	---	X	---
読み込み	読み込み	---	X	---	---	---	X	---
操作	コンテナの管理	---	X	---	---	---	X	---
	レポートの実行	---	X	---	---	---	X	---
構成	変更	---	X	---	---	---	---	---
	セッションの実行	---	X	---	---	---	---	---

サーバーグループの認可オブジェクトの権限

次の表に、サーバーグループの認可オブジェクトに関連する権限を示します。

表 6-37 サーバーグループの認可オブジェクトの権限

セット	動作	NBU_Operatr	NBU_Admin	NBU_SAN Admin	NBU_User	NBU_Securly Admin	Vault_Operatr	NBU_KMS Admin
参照 (Browse)	参照 (Browse)	X	X	---	---	---	X	---
読み込み	読み込み	X	X	---	---	---	X	---
構成	新規	---	X	---	---	---	---	---
	削除 (Delete)	---	X	---	---	---	---	---
	変更	---	X	---	---	---	---	---

キー管理システム (kms) グループの認可オブジェクトの権限

次の表では、キー管理システムグループの認可オブジェクトに関連する権限を示します。

表 6-38 キー管理システムグループの認可オブジェクトの権限

セット	動作	NBU_Operator	NBU_Admin	NBU_SAN Admin	NBU_User	NBU_Security Admin	Vault_Operator	NBU_KMS Admin
参照 (Browse)	参照 (Browse)	---	X	---	---	---	---	X
読み込み	読み込み	---	X	---	---	---	---	X
構成	新規	---	---	---	---	---	---	X
	削除 (Delete)	---	---	---	---	---	---	X
	変更	---	---	---	---	---	---	X

NetBackup アクセス制御 (NBAC) のアップグレード

メモ: NBAC が有効になっている場合、NBAC は NetBackup アップグレードの一部としてアップグレードされます。NetBackup のアップグレード方法については、『[NetBackup Upgrade Guide](#)』を参照してください。アップグレードが実行されるときに現在のAT および AZ サービスが動作していることを確認してください。NetBackup がクラスタサーバーで動作している場合は、NetBackup が動作してアップグレードが実行されているアクティブノードで両方のサービスが動作していることを確認してください。

次の手順では、NetBackup アクセス制御 (NBAC) のアップグレード方法について説明します。

NetBackup アクセス制御 (NBAC) のアップグレード

- 1 マスターサーバーで NetBackup を停止します。
- 2 NetBackup をアップグレードします。

メディアサーバーおよびクライアントコンピュータで、NetBackup を停止した後、NetBackup をアップグレードします。共有の認証と認可のパッケージは、メディアサーバーおよびクライアントコンピュータで使われなくなります。これらの製品が他のベリタス製品で使用されていない場合には、これらを削除できます。

NetBackup の古いバージョンがリモートコンピュータにインストールされているルートブローカーを使っている場合の NetBackup のアップグレード

NetBackup の古いバージョンがリモートコンピュータにインストールされているルートブローカーを使っている場合の NetBackup のアップグレードには次の手順を使うことができます。

NetBackup の古いバージョンがリモートコンピュータにインストールされているルートブローカーを使っている場合の NetBackup のアップグレード

- 1 NetBackup にアップグレードする前に、NetBackup サービスを停止し、`USE_VXSS=PROHIBITED`を設定することによって NBAC を無効にします。`USE_VXSS`の新しい値を設定するには、次のコマンドを実行します。それから NetBackup のアップグレードを開始します。

UNIX プラットフォームでは、次のコマンドを使います。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/admincmd/bpsetconfig
bpsetconfig> USE_VXSS=PROHIBITED
bpsetconfig>Ctrl + D (to save and quit).
```

Windows では、次のコマンドを使います。

```
C:\Program Files\Veritas\NetBackup\bin\admincmd\bpsetconfig
bpsetconfig> USE_VXSS=PROHIBITED
bpsetconfig> Ctrl + Z + Enter (to save and quit).
```

- 2 NetBackup のアップグレードが完了したら、NetBackup に付属の `atutil` ツールを使って、リモートルートブローカー (RB) とローカル共有の認証ブローカー (AB) を NetBackup に移行します。
- 3 NetBackup コンピュータからルートブローカーコンピュータに `atutil` ユーティリティをコピーします。

UNIX プラットフォームでは、NetBackup コンピュータからルートブローカーコンピュータに `/usr/opensv/netbackup/sec/at/bin/atutil` ファイルをコピーします。

Windows では、NetBackup コンピュータからルートブローカーコンピュータに `C:\Program Files\Veritas\NetBackup\sec\at\bin\atutil.exe` ファイルをコピーします。

- 4 `atutil` コマンドがコピーされたディレクトリに移動します。次に、`atutil export -r -f <RB output xml file> -p <password>` コマンドを実行してルートブローカーをエクスポートします。
- 5 エクスポートされたファイルを NetBackup コンピュータにコピーします。

- 6 次のコマンドを実行して NetBackup コンピュータにルートブローカーをインポートします。

UNIX プラットフォームでは、`/usr/opensv/netbackup/sec/at/bin/atutil import -z /usr/opensv/var/global/vxss/eab/data/ -f <RB output xml file> -p <password>` を実行します。

Windows では、`C:\Program Files\Veritas\NetBackup\sec\at\bin\atutil import -z C:\Program Files\Veritas\NetBackup\var\global\vxss\ead\data -f <RB output xml file> -p <password>` を実行します。

クラスタコンピュータでは、**-z** オプションは共有ドライブを指す必要があります。

- 7 次のコマンドを実行して R+AB モードで NetBackup Authentication Service を構成します。

UNIX プラットフォームでは、`/usr/opensv/netbackup/sec/at/bin/vssregctl -s -f /usr/opensv/var/global/vxss/eab/data/root/.VRTSat/profile/VRTSatlocal.conf -b "Security\Authentication\Authentication Broker" -k Mode -t int -v 3` を実行します。

Windows では、`C:\Program Files\Veritas\NetBackup\sec\at\bin\vssregctl -s -f C:\Program Files\VERITAS\NetBackup\var\global\vxss\ead\data\systemprofile\VRTSatlocal.conf -b "Security\Authentication\Authentication Broker" -k Mode -t int -v 3` を実行します。

クラスタコンピュータでは、共有ドライブを指すように **-f** オプションを設定します。

- 8 認証サービスを開始するために `USE_VXSS` の値を **AUTOMATIC** に設定します。
`USE_VXSS` の新しい値を設定するには、次のコマンドを実行します。

UNIX プラットフォームの場合、

```
/usr/opensv/netbackup/bin/admincmd/bpsetconfig
bpsetconfig> USE_VXSS=AUTOMATIC
bpsetconfig> Ctrl + D (to save and quit).
```

Windows の場合、

```
C:\Program Files\Veritas\NetBackup\bin\admincmd\bpsetconfig
bpsetconfig> USE_VXSS=AUTOMATIC
bpsetconfig> Ctrl + Z + Enter (to save and quit).
```

- 9 次のコマンドを実行して **NetBackup Authentication Service** を開始します。

UNIX プラットフォームでは、`/usr/opensv/netbackup/bin/nbatd` を実行します。

Windows では、`net start nbatd` を実行します。

- 10 `USE_VXSS` の値を **PROHIBITED** にリセットします。

UNIX プラットフォームでは、手動で `/usr/opensv/netbackup/bp.conf` ファイルを編集し、`USE_VXSS` を **PROHIBITED** に設定します。

Windows では、

`HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Veritas\NetBackup\CurrentVersion\Config` のレジストリエントリを開き、`USE_VXSS` の値を **PROHIBITED** に設定します。

- 11 共有 AB ドメインをエクスポートし、**NetBackup** に次のコマンドを実行することによってインポートします。

UNIX プラットフォームでは、次のコマンドを順次実行します。

```
/usr/opensv/netbackup/sec/at/bin/atutil export -t ab -f
<AB output xml file> -p <password>
/usr/opensv/netbackup/sec/at/bin/atutil import -z
/usr/opensv/var/global/vxss/eab/data/ -f <AB output xml file> -p
<password>.
```

Windows で、次のコマンドを順次実行します。

```
C:\Program Files\Veritas\NetBackup\sec\at\bin\atutil export -t
ab -d broker -f <AB output xml file> -p <password>
C:\Program Files\Veritas\NetBackup\sec\at\bin\atutil import -z
C:\Program Files\Veritas\NetBackup\var\global\vxss\eam\data -f
<AB output xml file> -p <password>
```

クラスタコンピュータでは、**-z** オプションは共有ドライブを指す必要があります。

- 12 次のコマンドを実行して **NetBackup Authentication Service** を開始します。

UNIX プラットフォームでは、`/usr/opensv/netbackup/bin/nbazd -f` を実行します。

Windows では、`net start nbazd` を実行します。

13 共有 AZ サービスにログオンします。

UNIX プラットフォームでは、`/opt/VRTSaz/bin/vssaz login --domain localhost` を実行します。

Windows X86 プラットフォームでは、`C:\Program`

`Files\VERITAS\Security\Authorization\bin\ vssaz login --domain localhost` を実行します。

Windows X64 プラットフォームでは、`C:\Program Files`

`(x86)\VERITAS\Security\Authorization\bin\ vssaz login --domain localhost` を実行します。

14 次のコマンドを使って共有 AZ から NetBackup APS の名前を検索します。

UNIX プラットフォームでは、`/opt/VRTSaz/bin/vssaz listaps` を実行します。

Windows X86 プラットフォームでは、`C:\Program`

`Files\VERITAS\Security\Authorization\bin\ vssaz listaps` を実行します。

Windows X64 プラットフォームでは、`C:\Program Files`

`(x86)\VERITAS\Security\Authorization\bin\ vssaz listaps` を実行します。

15 次のコマンドを実行して共有 AZ から NetBackup リソースの集合をエクスポートします。

UNIX プラットフォームでは、`/opt/VRTSaz/bin/vssaz rcexport --toplevelrcname <NBU APS name>` を実行します。

Windows X86 プラットフォームでは、`C:\Program`

`Files\VERITAS\Security\Authorization\bin\ vssaz rcexport --toplevelrcname <NBU APS name>` を実行します。

Windows X64 プラットフォームでは、`C:\Program Files`

`(x86)\VERITAS\Security\Authorization\bin\ vssaz rcexport --toplevelrcname <NBU APS name>` を実行します。

16 次のコマンドを使って共有 AZ からログアウトします。

UNIX プラットフォームでは、`/opt/VRTSaz/bin/vssaz logout` を実行します。

Windows X86 プラットフォームでは、`C:\Program`

`Files\VERITAS\Security\Authorization\bin\ vssaz logout` を実行します。

Windows X64 プラットフォームでは、`C:\Program Files`

`(x86)\VERITAS\Security\Authorization\bin\ vssaz logout` を実行します。

- 17** 次のコマンドを使って NetBackup の AZ にログインします。

UNIX プラットフォームでは、`/usr/opensv/netbackup/sec/az/bin/vssaz login --domain localhost` を実行します。

Windows では、`C:\Program Files\Veritas\NetBackup\sec\az\bin\ vssaz login --domain localhost` を実行します。

- 18** 次のコマンドを使って共有 AZ から NetBackup に NetBackup リソースの集合をインポートします。

UNIX プラットフォームでは、`/usr/opensv/netbackup/sec/az/bin/vssaz rcimport --location /var/VRTSaz/objdb/export/<OID>/rc_<OID>.xml` を実行します。

Windows X86 プラットフォームでは、`C:\Program Files\Veritas\NetBackup\sec\az\bin\ vssaz rcimport --location C:\Program Files\VERITAS\Security\Authorization\data\objdb\export \<OID>\rc_<OID>.xml` を実行します。

Windows X64 プラットフォームでは、`C:\Program Files\Veritas\NetBackup\sec\az\bin\ vssaz rcimport --location C:\Program Files (x86)\VERITAS\Security\Authorization\data\objdb\export \<OID>\rc_<OID>.xml` を実行します。

- 19** `USE_VXSS = PROHIBITED` モードで NetBackup サービスを再起動します。
- 20** `setupmaster` コマンドを実行します。
- 21** NetBackup サービスを再起動します。

NetBackup のセキュリティ管理

この章では以下の項目について説明しています。

- [NetBackup のセキュリティ証明書の概要](#)
- [NetBackup での安全な通信について](#)
- [セキュリティ管理ユーティリティについて](#)
- [監査イベントについて](#)
- [ホスト管理について](#)
- [グローバルセキュリティ設定について](#)
- [ホスト名ベースの証明書について](#)
- [ホスト ID ベースの証明書について](#)
- [ホスト ID ベースの証明書のトークン管理について](#)
- [ホスト ID ベースの証明書失効リストについて](#)
- [ホスト ID ベースの証明書の無効化について](#)
- [ホスト ID ベースの証明書の削除](#)
- [クラスタ化された NetBackup セットアップでのセキュリティ証明書の配備](#)
- [非武装地帯にある NetBackup クライアントとマスターサーバーの間の HTTP トンネルを介した通信について](#)

NetBackup のセキュリティ証明書の概要

NetBackup はセキュリティ証明書を使用して NetBackup ホストを認証します。セキュリティ証明書は X.509 公開キーインフラストラクチャ (PKI) 標準に適合しています。マスターサーバーは、認証局 (CA) として動作し、ホストに電子証明書を発行します。

NetBackup 8.0 より前で生成されたすべてのセキュリティ証明書は、ホスト名ベースの証明書と呼ばれます。NetBackup は、これらの古い証明書を新しいホスト ID ベースの証明書に置き換える移行を進めています。この移行は今後のリリースで完了し、ホスト名ベース証明書は使用されなくなる予定です。

ただし、移行はまだ完了していないため、NetBackup では一部の操作で過去のホスト名ベースの証明書が引き続き必要になります。以下の表に、ホスト名ベースの証明書が必要なきさまざまな操作を示します。

メモ: すべての NetBackup 8.1 のホストで、ホスト ID ベースの証明書が必要です。

表 7-1 NetBackup 8.1 ホストでのホスト名ベースの証明書要件

操作またはコンポーネント	必要な証明書の種類
NetBackup アクセス制御 (NBAC)	NBAC が有効になっている NetBackup ホストには、ホスト名ベースの証明書が必要です。これらの証明書は NBAC を有効にすると自動的に配備されます。
拡張監査の操作	拡張監査の操作では、ホストにホスト名ベースの証明書が配備されている必要があります。 p.272 の「 ホスト名ベースの証明書の配備 」を参照してください。
クラウドストレージ	NetBackup CloudStore サービスコンテナでは、メディアサーバーにホスト名ベースの証明書がインストールされている必要があります。証明書がインストールされていない場合は、サービスコンテナは起動できません。 p.272 の「 ホスト名ベースの証明書の配備 」を参照してください。 詳しくは、『 NetBackup クラウド管理者ガイド 』を参照してください。

メモ: 環境内で NetBackup 8.1 より前のホストを使用している場合は、ホスト名ベースの証明書要件について、それぞれのバージョンの『NetBackup セキュリティおよび暗号化ガイド』を参照してください。

NetBackup での安全な通信について

このセクションでは、NetBackup ホスト間の安全な通信のために追加されたさまざまな構成オプションについて説明します。

NetBackup 8.1 のホスト同士はセキュアモードでのみ通信できます。NetBackup 8.1 のホストが通信を行うには、認証局 (CA) 証明書とホスト ID ベースの証明書が必要です。

NetBackup では、ホスト通信にトランスポート層セキュリティ (TLS) プロトコルを使用します。このプロトコルでは、各ホストがそのセキュリティ証明書を提示するとともに、認証局 (CA) の証明書に対してピアホストの証明書を検証する必要があります。

詳しくは、安全な通信のための手引き (Read This First for Secure Communications) の文書を参照してください。

<https://www.veritas.com/docs/DOC5332>

NetBackup 管理コンソールの 2 つの新しいノード、[ホスト管理 (Host Management)] と [グローバルセキュリティ設定 (Global Security Settings)] には、安全な通信の設定が提供されています。

p.251 の「[ホスト管理について](#)」を参照してください。

p.252 の「[ホスト ID からホスト名へのマッピングの追加](#)」を参照してください。

p.264 の「[グローバルセキュリティ設定について](#)」を参照してください。

p.264 の「[安全な通信の設定について](#)」を参照してください。

p.268 の「[ディザスタリカバリ設定について](#)」を参照してください。


nbhostmgmt と nbhostidentity の 2 つの新しいコマンドと、nbcertcmd と nbseccmd の機能強化により、証明書の配備とその他のセキュリティ設定を管理するためのオプションが提供されます。

お使いの環境に NetBackup 8.0 以前のホストがある場合に、それらのホストとの安全でない通信を許可することができます。

p.266 の「[8.0 以前のホストとの安全でない通信について](#)」を参照してください。

セキュリティ管理ユーティリティについて

NetBackup 管理コンソールの [セキュリティ管理 (Security Management)] ノードは、NetBackup マスターサーバーの管理者に対してのみ表示されます。(NetBackup アクセス制御の管理者は例外です。この管理者には [セキュリティ管理 (Security Management)] ノードは表示されません。)



[セキュリティ管理 (Security Management)]には、ログイン処理の表示、ホスト ID ベースの証明書の管理、ドメインでの安全な通信の構成を行うための次のユーティリティが含まれています。

- [セキュリティイベント (Security Events)]を使うと、現在の管理者のログインの詳細と、証明書、トークン、ホスト、セキュリティ構成に対して行われたユーザー始動の変更を表示できます。ホスト接続についての詳細を表示することもできます。

[セキュリティイベント (Security Events)]ユーティリティには次のタブがあります。

- [アクセス履歴 (Access History)]タブには、現在のユーザーが実行したログインアクティビティについての詳細が表示されます。この詳細には、成功したログインと失敗したログインの試行と、ユーザーがアクセスを試みたホストについての情報が含まれます。

p.245 の「[ログイン処理について](#)」を参照してください。

[アクセス元 (Accessed from)]フィールドには、ユーザーがログインに使ったコンポーネント (NetBackup 管理コンソールまたは NetBackup API) が表示されます。

メモ: NetBackup では、NetBackup 管理コンソールを使ってログインしているユーザーの監査の詳細を表示するために bprd サービスが実行中である必要があります。

- [監査イベント (Audit Events)]タブには、証明書、ホスト、セキュリティ構成などの、選択した監査カテゴリに従って監査イベントが表示されます。
- [ホスト管理 (Host Management)]ノードを使って、ホスト ID のホスト名へのマッピングの追加または承認、ホストのリセット、ホストへのコメントの追加などの NetBackup ホスト操作を実行します。

p.251 の「[\[ホスト \(Hosts\)\]タブ](#)」を参照してください。

[ホスト管理 (Host Management)]ノードには次のタブがあります。

- [ホスト (Hosts)]タブには、ホスト ID やホスト ID のホスト名へのマッピングなどのホスト情報が表示されます。
- [承認待ちのマッピング (Mappings for Approval)]タブには、承認が必要なホスト ID のホスト名へのマッピングが表示されます。
- 表示、無効化、再発行などの証明書に固有の操作を実行するには、[証明書管理 (Certificate Management)]ノードを使います。

p.276 の「[証明書管理ユーティリティを使ったホスト ID ベースの証明書の発行と配備](#)」を参照してください。

- [証明書管理 (Certificate Management)]には[トークン管理 (Token Management)]ノードがあります。[トークン管理 (Token Management)]ユーティリティを使うと、トークンの作成、削除、表示を行うことができます。

p.297 の「[ホスト ID ベースの証明書のトークン管理について](#)」を参照してください。

- [グローバルセキュリティ設定 (Global Security Settings)]ノードを使って、安全でない通信の有効化、ディザスタリカバリパッケージのパスフレーズ、証明書の配備レベルなどのセキュリティ設定を構成します。

[グローバルセキュリティ設定 (Global Security Settings)]ノードには次のタブがあります。


- [安全な通信 (Secure Communication)]タブには、構成可能な NetBackup のセキュリティ設定があります。
- [ディザスタリカバリ (Disaster recovery)]タブでは、災害発生後にマスターサーバーのホスト ID を取得するために必要なディザスタリカバリパッケージのパスフレーズを設定できます。
- NetBackup アクセス制御 (NBAC) が設定されている場合は、[アクセス管理 (Access Management)]を使います。[アクセス管理 (Access Management)]には、NetBackup

にアクセスできるユーザーと、それらのユーザーが実行できる機能を定義するためのオプションがあります。

p.145 の「[NetBackup アクセス制御 \(NBAC\) の使用について](#)」を参照してください。

ログイン処理について

NetBackup は、ユーザーのアクセス履歴についての情報を取得し、ユーザーのパスワードが期限切れになる時点を追跡します。この情報は、NetBackup 管理コンソールの右上隅にある[最近のログイン処理 (My Recent Login Activity)]ウィンドウに表示されます。



[最近のログイン処理 (My Recent Login Activity)]ウィンドウは、NetBackup 管理コンソールを使い始めると閉じます。

パスワードの期限切れ情報は次のシナリオでは利用できません。

- NetBackup 管理コンソールのシングルサインオン (SSO) 機能を使用してマスターサーバーにリモートログインしている場合
- NetBackup 管理コンソールを使用して UNIX または Linux マスターサーバーにログインしている場合

メモ: ログインとパスワード期限切れの詳細は、NetBackup 管理コンソールに初めて正常にログイン、ログアウトした後のみに表示されます。

ログインの詳細は自動的に更新されません。前回のログイン詳細についての最新情報を表示するには、NetBackup 管理コンソールからログオフして再度ログインする必要があります。

この情報は[アクセス履歴 (Access History)]タブの[セキュリティイベント (Security Events)]にも表示されます。

監査イベントについて

次のセキュリティパラメーターに固有のイベントは、NetBackup 管理コンソールで監査されます。

- 証明書 (Certificate)
- 接続 (Connection)
- ホスト (Host)
- ログイン (Login)
- セキュリティ構成 (Security Configuration)
- トークン (Token)

p.125 の「[監査レポートの表示](#)」を参照してください。

監査イベントの表示

NetBackup は、製品の使用中に発生する多数のイベントを記録します。たとえば、ホストへのセキュリティ証明書の発行、認証トークンの削除、ホスト間の接続の確立が記録されます。

p.248 の「[監査イベントの詳細の表示](#)」を参照してください。

p.248 の「[監査イベントの\[詳細 \(Details\)\]ダイアログボックス](#)」を参照してください。

p.249 の「[監査イベントの状態の表示](#)」を参照してください。

監査イベントを表示するには

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[セキュリティ管理 (Security Management)]、[セキュリティイベント (Security Events)]の順に展開します。
- 2 詳細ペインで[監査イベント (Audit Events)]タブをクリックします。

p.246 の「[\[監査イベント \(Audit Events\)\]タブ](#)」を参照してください。

[監査イベント (Audit Events)]タブ

[監査イベント (Audit Events)]タブには、選択した監査カテゴリに応じて NetBackup イベントが表示されます。NetBackup は、製品の使用中に発生する多数のイベントを記録します。たとえば、ホストへのセキュリティ証明書の発行、認証トークンの削除、ホスト間の接続の確立が記録されます。

次の情報がタブに表示されます。

日付/時刻を選択 (Select Date/Time)	<p>監査イベントを表示する日付範囲 ([開始 (From)] および [終了 (To)] の日付) を選択します。</p> <p>または、[終了 (To)] の日付を選択する代わりに、[現在の日時 (Current Time)] チェックボックスを選択することもできます。指定した日付から現在の日時までに発生した監査イベントが表示されます。</p>
監査カテゴリを選択 (Select Audit Categories)	<p>証明書、接続、ホストなどの監査カテゴリを選択して、レポートペインでそれぞれのイベントを表示します。</p> <p>または、[すべて (All)] チェックボックスを選択して、一度にすべての監査カテゴリを選択することもできます。</p>
状態を表示 (Show Status)	<p>リンクをクリックすると、[選択した監査カテゴリの状態 (Status of Selected Audit Categories)] ポップアップ画面が開きます。このポップアップ画面には、選択したカテゴリごとに取得された監査イベントが表示されます。</p> <p>p.249 の「監査イベントの状態の表示」を参照してください。</p>
デフォルト (Defaults)	<p>日付と監査カテゴリのデフォルト設定を設定するには、このボタンをクリックします。</p>
Fetch Audit Events (監査イベントを取得)	<p>このボタンをクリックすると、選択したカテゴリに応じた監査イベントが表示されます。</p> <p>特定のイベントに関する追加情報を表示するには、レポートペインのテーブルからイベントを選択してダブルクリックします。[詳細 (Details)] ダイアログボックスが開きます。</p> <p>p.248 の「監査イベントの[詳細 (Details)] ダイアログボックス」を参照してください。</p> <p>初期状態では、[監査イベント (Audit Events)] タブにはこれまでに記録されたすべてのカテゴリの監査イベントが表示されます。必要な監査カテゴリを選択し、[監査イベントを取得 (Fetch Audit Events)] ボタンをクリックして (または画面を更新して)、選択したカテゴリの最近のイベントを取得することができます。</p>
日付 (Date)	<p>監査イベントが記録された日時です。</p>
ユーザー (User)	<p>イベントをトリガーしたユーザーです。</p>
カテゴリ (Category)	<p>証明書 (CERT)、ログイン (LOGIN)、セキュリティ構成 (SEC_CONFIG)、またはトークン (TOKEN) などの監査カテゴリです。</p>
処理 (Action)	<p>CREATE (証明書の作成) または MODIFY (セキュリティ構成の変更) などの、ユーザーが行った処理です。</p>
説明	<p>イベントとユーザー処理に関する詳細です。</p>

監査イベントの詳細の表示

このセクションでは、NetBackup 監査イベントの詳細を表示する手順について説明します。

p.246 の「[\[監査イベント \(Audit Events\)\]タブ](#)」を参照してください。

p.246 の「[監査イベントの表示](#)」を参照してください。

監査イベントの詳細を表示するには

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[セキュリティ管理 (Security Management)]、[セキュリティイベント (Security Events)]の順に展開します。
- 2 詳細ペインで[監査イベント (Audit Events)]タブをクリックします。
- 3 レポートペインの表で、詳細を表示する監査イベントをダブルクリックします。[詳細 (Details)]ダイアログボックスが表示されます。

p.248 の「[\[監査イベントの詳細 \(Details\)\]ダイアログボックス](#)」を参照してください。

監査イベントの[詳細 (Details)]ダイアログボックス

[詳細 (Details)]ダイアログボックスには、[監査イベント (Audit Events)]タブで選択した監査イベントに固有の情報が表示されます。

p.246 の「[\[監査イベント \(Audit Events\)\]タブ](#)」を参照してください。

ダイアログボックスには、次の詳細が表示されます。

説明	選択した監査イベントの説明です。
ユーザー (User)	イベントをトリガーしたユーザーです。
日付 (Date)	監査イベントが記録された日時です。
カテゴリ (Category)	証明書 (CERT)、ログイン (LOGIN)、セキュリティ構成 (SEC_CONFIG)、またはトークン (TOKEN) などの監査カテゴリです。
処理 (Action)	CREATE (証明書の作成) または MODIFY (セキュリティ構成の変更) などの、ユーザーが行った処理です。
理由	監査イベントの理由です。

メモ: 接続カテゴリに監査レコードが表示された場合は、必ずレコードの詳細を確認します。このカテゴリの特定のレコードでは、ダイアログボックスに表示される[日付 (Date)]フィールドは、監査レコードがマスターサーバーに送信された日付を示します。必ずしも個々のイベントが行われた日付を示すわけではありません。この種類の監査レコード(証明書検証エラー (CVF) レコードなど) は、一定期間にわたって行われているイベントのグループを表します。監査レコードの詳細には、期間の[イベント開始時間 (Beginning Event Time)]と[イベント終了時間 (Ending Event Time)]、および[イベント数 (Event Count)](その期間に行われたイベントの合計数) が記載されています。

ダイアログボックスに表示されるイベントの監査証跡の詳細は次のとおりです。

属性 (Attribute)	関連付けられている監査イベントの属性です。例: ホスト ID からホスト名へのマッピングが変更された場合、監査証跡の詳細には、次の属性が表示されます。isApproved、isAddedManually、ApprovalState
古い値 (Old Value)	監査イベントに関連付けられている属性の古い値です。
新しい値 (New Value)	属性の新しい値です。

監査イベントの状態の表示

このセクションでは、フェッチして表示する監査イベントの状態を表示する手順について説明します。

p.246 の「[\[監査イベント \(Audit Events\)\]タブ](#)」を参照してください。

p.246 の「[監査イベントの表示](#)」を参照してください。

監査イベントの状態を表示するには

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[セキュリティ管理 (Security Management)]、[セキュリティイベント (Security Events)]の順に展開します。
- 2 詳細ペインで[監査イベント (Audit Events)]タブをクリックします。
- 3 [監査イベント (Audit Events)]タブで、[状態を表示 (Show Status)]リンクをクリックします。[選択した監査カテゴリの状態 (Status of Selected Audit Categories)]ポップアップ画面に次の情報が表示されます。

カテゴリ (Category) 証明書、接続、ホストなどの監査カテゴリです。

状態 (Status) 監査カテゴリごとにフェッチおよび表示されるイベントの状態です。例: 10 個の監査イベントがフェッチされます。

メモ: [監査イベント (Audit Events)]タブには、監査カテゴリごとに最大で 10000 個のイベントが表示されます。レコードの数が指定された日時の最大許容限度を超えると、[選択した監査カテゴリの状態 (Status of Selected Audit Categories)]ポップアップ画面にデータの切り捨てに関するメッセージが表示されます。前のレコードを表示するには、[監査イベント (Audit Events)]タブで[表示日時 (Show Date/Time)]フィルタを変更するか、nbauditreport コマンドを使用します。

nbauditreport コマンドについて詳しくは、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。

<http://www.veritas.com/docs/DOC5332>

[アクセス履歴 (Access History)]タブの監査に関連する問題のトラブルシューティング

NetBackup 管理コンソール、[セキュリティ管理 (Security Management)]、[セキュリティイベント (Security Events)]の[アクセス履歴 (Access History)]タブには、現在のユーザーが実行したログインアクティビティの詳細が表示されます。

[アクセス履歴 (Access History)]タブの[アクセス元 (Accessed from)]フィールドには、ユーザーがログインするために使ったコンポーネント (NetBackup 管理コンソールまたは NetBackup API) が表示されます。

NetBackup では、NetBackup 管理コンソールを使ってログインしているユーザーの監査の詳細を表示するために bprd サービスが実行中である必要があります。

必要な監査記録が[アクセス履歴 (Access History)]タブに表示されない場合は、マスターサーバーで bprd サービスが実行中であることを確認してください。

ホスト管理について

[セキュリティ管理 (Security Management)] > [ホスト管理 (Host Management)] ノードでは、ホスト名をそれぞれのホスト ID にマッピングすることができます。ホスト ID とホスト名間の適切なマッピングは、安全なホストの通信のために重要です。

p.241 の「[NetBackup での安全な通信について](#)」を参照してください。

p.252 の「[ホスト ID からホスト名へのマッピングの追加](#)」を参照してください。

p.262 の「[NetBackup ホスト属性のリセット](#)」を参照してください。

[ホスト (Hosts)] タブ

[ホスト (Hosts)] タブには、次の情報が示されます。

ホスト (Host)	ホストの名前。 メモ: [ホスト管理 (Host Management)] ノードには、ホスト ID を持つホストのみが表示されます。
マッピング済みのホスト名/IP アドレス (Mapped Host Names / IP Addresses)	選択したクライアントのホスト ID にマッピングされているホスト名または IP アドレス。 p.254 の「 [ホストマッピングを追加または削除 (Add or Remove Host Mappings)] ダイアログボックス 」を参照してください。
バージョン (Version)	ホストにインストールされている NetBackup のバージョン。
オペレーティングシステム (Operating System)	ホストにインストールされているオペレーティングシステムのバージョン。
OS 形式 (OS Type)	ホストにインストールされているオペレーティングシステムの形式 (Windows または UNIX)。
CPU アーキテクチャ (CPU Architecture)	ホストで使われている CPU のアーキテクチャ。
安全性 (Secure)	ホストの通信状態が安全かどうかを示されます。 ホストが 8.1 の場合、通信状態は安全であり、ホストは安全に通信できません。
コメント	ホストに対して追加したコメントまたは追加情報。
ハードウェアの説明 (Hardware Description)	ホストで使われているハードウェア。
NetBackup ホスト ID (NetBackup Host ID)	ホストの一意の識別子。

NetBackup EEB (NetBackup EEBs)	NetBackup EEB (Emergency Engineering Binary) がインストールされているかどうかが表示されます。
サーバー (Servers)	ホストに関連付けられている追加のサーバー。
マスターサーバー (Master Server)	ホストに関連付けられているマスターサーバーホスト。
発行日 (Issued On)	ホスト ID ベースの証明書がホストに発行された日付。
最終更新日時 (Last Updated On)	ホスト ID ベースの証明書が更新された日付。

ホスト ID からホスト名へのマッピングの追加

ホストには、ホスト名または IP アドレスが複数関連付けられている場合があります。ホスト間で正常に通信するために、関連するすべてのホスト名および IP アドレスをそれぞれのホスト ID にマッピングする必要があります。

通信中に NetBackup がホスト ID に関連する新しいホスト名または IP アドレスを検出することがあります。このホスト名または IP アドレスは、正常に通信するために、それぞれのホスト ID に自動または手動でマッピングできます。

[セキュリティ管理 (Security Management)]、[グローバルセキュリティ設定 (Global Security Settings)]の順に選択した[安全な通信 (Secure Communication)]タブの[ホスト ID をホスト名に自動的にマッピングする (Automatically map host ID to host names)]オプションが選択されている場合、システムによって検出されたホスト名または IP アドレスが、それぞれのホスト ID に自動的にマッピングされます。

p.268 の「[ホスト ID をホスト名と IP アドレスに自動的にマッピングする](#)」を参照してください。

重要な注意事項

ホスト ID からホスト名へのマッピングに固有の次の注意事項を確認してください。

- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ホストの場合、通信中にシステムによって動的 IP アドレスが検出され、ホスト ID からホスト名へのマッピングとして追加されることがあります。このようなマッピングは削除する必要があります。
- クラスタ設定の場合、ホスト名、仮想名の FQDN (完全修飾ドメイン名) がホスト通信中に検出されます。
- 既存のホスト ID にマッピングされていないホスト名を使用してホストに証明書を再配備すると、新しい証明書が配備され、新しいホスト ID がホストに発行されます。これは、NetBackup により別のホストと見なされるためです。このような状況を回避するには、利用可能なすべてのホスト名を既存のホスト ID にマッピングする必要があります。

特定のホスト ID を対応するホスト名または IP アドレスに手動でマッピングするには、次の手順を使用します。

p.254 の「[ホストマッピングを追加または削除 (Add or Remove Host Mappings)]ダイアログボックス」を参照してください。

p.255 の「ホスト ID からホスト名へのマッピングの削除」を参照してください。

ホスト ID からホスト名へのマッピングを追加するには

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[セキュリティ管理 (Security Management)]、[ホスト管理 (Host Management)]の順に展開します。
- 2 [ホスト (Hosts)]タブの詳細ペインで、変更するホストを右クリックします。
- 3 [ホストマッピングを追加または削除 (Add or Remove Host Mappings)]オプションを右クリックします。
- 4 [ホストマッピングを追加または削除 (Add or Remove Host Mappings)]画面に、選択したクライアントホストのホスト ID が既存のマッピングとともに表示されます。
 [追加 (Add)]をクリックします。
- 5 [マッピングの追加 (Add Mapping)]ダイアログボックスで、次の詳細を入力します。

マッピング名 (Mapping Name) ホスト ID からホスト名へのマッピングを指定します。

メモ: ホスト ID からホスト名へのマッピングでは、大文字と小文字が区別されません。

監査理由 (Audit Reason) このマッピングを監査目的で追加する場合の理由または追加情報を指定します。

保存 (Save) クリックすると、追加したマッピングが保存され、同じホスト ID に対するマッピングの追加が続行されます。

キャンセル (Cancel) クリックすると、変更を保存せずにダイアログボックスを閉じます。

コマンドラインインターフェースを使用してホスト ID からホスト名へのマッピングを追加するには

- 1 次のコマンドを実行して、Web サービスのログインを認証します。

```
bpbnet -login -loginType WEB
```

- 2 次のコマンドを実行して、ホスト ID からホスト名へのマッピングを追加します。

```
nbhostmgmt -add -hostid host_ID -mappingname mapping_name
```

[ホストマッピングを追加または削除 (Add or Remove Host Mappings)] ダイアログボックス

ホストには、ホスト名または IP アドレスが複数関連付けられている場合があります。ホスト間で正常に通信するために、関連するすべてのホスト名および IP アドレスをそれぞれのホスト ID にマッピングする必要があります。

[セキュリティ管理 (Security Management)]、[ホスト管理 (Host Management)]の順に選択して表示される[ホスト (Hosts)]タブで、変更するホストを右クリックし、[ホストマッピングを追加または削除 (Add or Remove Host Mappings)]オプションをクリックしてダイアログボックスを開きます。

システム管理者のみが NetBackup ホストの[ホストマッピングを追加または削除 (Add or Remove Host Mappings)]プロパティにアクセスできます。

p.252 の「[ホスト ID からホスト名へのマッピングの追加](#)」を参照してください。

p.255 の「[ホスト ID からホスト名へのマッピングの削除](#)」を参照してください。

[ホストマッピングを追加または削除 (Add or Remove Host Mappings)]ダイアログボックスには、次のプロパティが含まれています。

NetBackup ホスト ID (NetBackup Host ID)	選択したホストのホスト ID が表示されます。
マッピング済みのホスト名/IP アドレス (Mapped Host Names / IP Addresses)	クライアントホストのホスト ID にマッピングされているホスト名と IP アドレスが一覧表示されます。
自動検出済み (Auto-discovered)	マッピングされたホスト名または IP アドレスが、システムによって自動的に検出されたかどうかを示されます。
作成日時 (Created On)	マッピングが作成された日時です。
最終更新日時 (Last Updated On)	マッピングが最後に更新された日時です。
追加 (Add)	<p>クリックすると、クライアントホストのホスト名マッピングに新しいホスト ID が追加されます。</p> <p>[マッピングの追加 (Add Mapping)]ダイアログボックスが表示されます。</p> <p>p.252 の「ホスト ID からホスト名へのマッピングの追加」を参照してください。</p>

削除 (Remove)	<p>クリックすると、クライアントホストの選択したホスト ID からホスト名へのマッピングが削除されます。</p> <p>[マッピングの削除 (Remove Mapping)] ダイアログボックスが表示されます。</p> <p>p.255 の「ホスト ID からホスト名へのマッピングの削除」を参照してください。</p> <p>メモ: [マッピングの追加 (Add Mapping)] および [マッピングの削除 (Remove Mapping)] ダイアログボックスで実行する操作は、NetBackup データベースを直接更新します。</p>
閉じる (Close)	<p>クリックすると、[ホストマッピングを追加または削除 (Add or Remove Host Mappings)] ダイアログボックスが閉じます。</p>
ヘルプ (Help)	<p>クリックすると、ヘルプが表示されます。</p>

ホスト ID からホスト名へのマッピングの削除

ホスト ID からホスト名へのマッピングを削除するには、次の手順を使用します。

p.254 の「[\[ホストマッピングを追加または削除 \(Add or Remove Host Mappings\)\] ダイアログボックス](#)」を参照してください。

p.252 の「[ホスト ID からホスト名へのマッピングの追加](#)」を参照してください。

ホスト ID からホスト名へのマッピングを削除するには

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[セキュリティ管理 (Security Management)]、[ホスト管理 (Host Management)] の順に展開します。
- 2 詳細ペインの[ホスト (Hosts)]タブで、変更するクライアントホストを右クリックします。
- 3 [ホストマッピングを追加または削除 (Add or Remove Host Mappings)] オプションを右クリックします。
- 4 [ホストマッピングを追加または削除 (Add or Remove Host Mappings)] 画面に、選択したクライアントホストのホスト ID が既存のマッピングとともに表示されます。
- 5 削除するマッピングを選択します。
- 6 [削除]をクリックします。
- 7 監査目的で選択したマッピングを削除する場合は、[マッピングの削除 (Remove Mapping)] ダイアログボックスで監査理由を指定します。
- 8 [はい (Yes)]をクリックします。

コマンドラインインターフェースを使用してホスト ID からホスト名へのマッピングを削除するには

- 1 次のコマンドを実行して、Web サービスのログインを認証します。

```
bpnbat -login -loginType WEB
```

- 2 次のコマンドを実行して、ホスト ID からホスト名へのマッピングを削除します。

```
nbhostmgmt -delete -hostid host_ID-mappingname mapping_name
```

[承認待ちのマッピング (Mappings for Approval)]タブ

[セキュリティ管理 (Security Management)]、[ホスト管理 (Host Management)]の順に選択して表示される[承認待ちのマッピング (Mappings for Approval)]タブを使用して、承認が保留されているホスト ID からホスト名へのマッピングを表示します。

[承認待ちのマッピング (Mappings for Approval)]タブでは、次のオプションを利用できます。

ホスト (Host)	選択したホストの名前です。
自動検出されたマッピング (Auto-discovered Mapping)	通信中にホストに対して検出されたホスト ID からホスト名へのマッピングです。
競合 (Conflict)	マッピングに競合があるかどうかを示されます。たとえば、クラスタ設定では、マッピングをホスト ID 間で共有できます。
検出日時 (Discovered On)	システムによってマッピングが検出された日時です。
NetBackup ホスト ID (NetBackup Host ID)	ホストのホスト ID です。

p.257 の「[自動検出されたマッピングの表示](#)」を参照してください。

p.254 の「[\[ホストマッピングを追加または削除 \(Add or Remove Host Mappings\)\]ダイアログボックス](#)」を参照してください。

メモ: [セキュリティ管理 (Security Management)]、[グローバルセキュリティ設定 (Global Security Settings)]の順に選択した[安全な通信 (Secure Communication)]タブの[ホスト ID をホスト名に自動的にマッピングする (Automatically map host ID to host names)]オプションが選択されている場合、[承認待ちのマッピング (Mappings for Approval)]タブには競合するマッピングのみが表示されます。

p.268 の「[ホスト ID をホスト名と IP アドレスに自動的にマッピングする](#)」を参照してください。

自動検出されたマッピングの表示

通信中に NetBackup がホスト ID に関連する新しいホスト名または IP アドレスを検出することがあります。自動的に検出されたホスト ID からホスト名へのマッピングを表示できます。

p.254 の「[\[ホストマッピングを追加または削除 \(Add or Remove Host Mappings\)\] ダイアログボックス](#)」を参照してください。

自動検出されたホスト ID からホスト名へのマッピングを表示するには

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[セキュリティ管理 (Security Management)]、[ホスト管理 (Host Management)] の順に展開します。
- 2 詳細ペインで、[承認待ちのマッピング (Mappings for Approval)] タブをクリックします。

p.256 の「[\[承認待ちのマッピング \(Mappings for Approval\)\] タブ](#)」を参照してください。

メモ: [セキュリティ管理 (Security Management)]、[グローバルセキュリティ設定 (Global Security Settings)] の順に選択した [安全な通信 (Secure Communication)] タブの [ホスト ID をホスト名に自動的にマッピングする (Automatically map host ID to host names)] オプションが選択されている場合、[承認待ちのマッピング (Mappings for Approval)] タブには競合するマッピングのみが表示されます。

p.268 の「[ホスト ID をホスト名と IP アドレスに自動的にマッピングする](#)」を参照してください。

[マッピングの詳細 (Mapping Details)] ダイアログボックス

[マッピングの詳細 (Mapping Details)] ダイアログボックスを使用して、保留中のホスト ID からホスト名へのマッピングを承認または拒否します。

[セキュリティ管理 (Security Management)]、[ホスト管理 (Host Management)] の順に選択して表示される [承認待ちのマッピング (Mappings for Approval)] タブで、承認または拒否するホスト ID からホスト名へのマッピングを右クリックし、[マッピングの詳細 (Mapping Details)] をクリックしてダイアログボックスを開きます。

p.254 の「[\[ホストマッピングを追加または削除 \(Add or Remove Host Mappings\)\] ダイアログボックス](#)」を参照してください。

p.258 の「[ホスト ID からホスト名へのマッピングの承認](#)」を参照してください。

p.259 の「[ホスト ID からホスト名へのマッピングの拒否](#)」を参照してください。

p.256 の「[\[承認待ちのマッピング \(Mappings for Approval\)\] タブ](#)」を参照してください。

このダイアログボックスでは、次のオプションが利用できます。

ホスト (Host)	マッピングを承認または拒否するホストの名前が表示されます。
マッピング済みのホスト名/IP アドレス (Mapped Host Names / IP Addresses)	ホストに関連付けられている既存のマッピングが一覧表示されます。
NetBackup ホスト ID (NetBackup Host ID)	ホストのホスト ID が表示されます。
マッピングの競合 - ホストと共有されています (Conflict in mapping - Shared with hosts)	<p>メモ: 選択したマッピングがすでに他のホストに関連付けられている場合、この情報が表示されます。</p> <p>この表には、選択したマッピングが共有されているすべてのホストの情報が一覧表示されます。</p> <p>たとえば、クラスタ設定では、複数のホスト ID が同一の仮想名を共有します。</p> <p>ホスト ID にマッピングが追加され、同一のマッピングが別のホスト ID に対して検出された場合、[承認待ちのマッピング (Mappings for Approval)] タブに一覧表示されます。[マッピングの詳細 (Mapping Details)] ダイアログボックスを使用して、このマッピングを承認するか、拒否することができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ [ホスト (Host)]: 選択したマッピングがすでに関連付けられているホストの名前が表示されます。 ■ [NetBackup ホスト ID (NetBackup Host ID)]: 選択したマッピングがすでに関連付けられているホストのホスト ID が表示されます。 <p>p.260 の「共有マッピングまたはクラスタマッピングのシナリオについて」を参照してください。</p>
理由	マッピングを承認または拒否する理由を入力します。
承認 (Approve)	クリックすると、保留中のマッピングが承認されます。
拒否 (Reject)	クリックすると、保留中のマッピングが拒否されます。
閉じる (Close)	クリックすると、変更を保存せずにダイアログボックスを閉じます。
ヘルプ (Help)	クリックすると、ヘルプが表示されます。

ホスト ID からホスト名へのマッピングの承認

このセクションでは、承認を保留しているホスト ID からホスト名へのマッピングを承認するための手順について説明します。

[p.254 の「\[ホストマッピングを追加または削除 \(Add or Remove Host Mappings\)\] ダイアログボックス」](#)を参照してください。

p.259 の「[ホスト ID からホスト名へのマッピングの拒否](#)」を参照してください。

ホスト ID からホスト名へのマッピングを承認するには

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[セキュリティ管理 (Security Management)]、[ホスト管理 (Host Management)]の順に展開します。
- 2 詳細ペインで、[承認待ちのマッピング (Mappings for Approval)]タブをクリックします。
- 3 承認するマッピングを選択し、右クリックします。
- 4 右クリックして表示されたオプションで、[承認 (Approve)]をクリックします。選択したマッピングが承認されます。

または、右クリックして表示されたオプションで、[マッピングの詳細 (Mapping Details)]をクリックします。[マッピングの詳細 (Mapping Details)]ダイアログボックスを使用して、選択したマッピングを承認します。

p.257 の「[\[マッピングの詳細 \(Mapping Details\)\]ダイアログボックス](#)」を参照してください。

ホスト ID からホスト名へのマッピングの拒否

このセクションでは、承認を保留しているホスト ID からホスト名へのマッピングを拒否するための手順について説明します。

p.254 の「[\[ホストマッピングを追加または削除 \(Add or Remove Host Mappings\)\]ダイアログボックス](#)」を参照してください。

p.258 の「[ホスト ID からホスト名へのマッピングの承認](#)」を参照してください。

ホスト ID からホスト名へのマッピングを拒否するには

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[セキュリティ管理 (Security Management)]、[ホスト管理 (Host Management)]の順に展開します。
- 2 詳細ペインで、[承認待ちのマッピング (Mappings for Approval)]タブをクリックします。
- 3 拒否するマッピングを選択し、右クリックします。
- 4 右クリックして表示されたオプションで、[拒否 (Reject)]をクリックします。選択したマッピングが拒否されました。

または、右クリックして表示されたオプションで、[マッピングの詳細 (Mapping Details)]をクリックします。[マッピングの詳細 (Mapping Details)]ダイアログボックスを使用して、選択したマッピングを拒否します。

共有マッピングとクラスタマッピングの追加

特定のシナリオでは、ホスト ID からホスト名へのマッピングがホスト ID 間で共有されます。たとえば、クラスタ設定では、仮想名はすべてのノードで共有されます。マスターサーバーがノードと正常に通信できるように、NetBackup 管理コンソールを使用してこれらの共有マッピングを追加する必要があります。

p.254 の「[\[ホストマッピングを追加または削除 \(Add or Remove Host Mappings\)\]ダイアログボックス](#)」を参照してください。

共有マッピングを追加するには

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[セキュリティ管理 (Security Management)]、[ホスト管理 (Host Management)]の順に展開します。
- 2 [ホスト (Hosts)]タブの詳細ペインで、右クリックしてオプションを表示します。
- 3 右クリックして表示されたオプションで、[共有マッピングとクラスタマッピングの追加 (Add Shared or Cluster Mappings)]を選択します。
- 4 [共有マッピングとクラスタマッピングの追加 (Add Shared or Cluster Mappings)]ダイアログボックスで、共有マッピング名を指定します。

p.261 の「[\[共有マッピングとクラスタマッピングの追加 \(Add Shared or Cluster Mappings\)\]ダイアログボックス](#)」を参照してください。

- 5 指定した共有マッピング名を使用してマッピングするホスト ID を選択します。
- 6 [保存 (Save)]をクリックします。

共有マッピングまたはクラスタマッピングのシナリオについて

次のシナリオでは、ホスト ID からホスト名へのマッピングを複数のホスト間で共有できません。

- 異なるドメインの複数のホストが同一のホスト名を使用する場合
- 同一の仮想名が複数のクラスタノードによって使用されるクラスタ設定内

ただし、関連付けられたホストが同一の通信状態でない (一部が 8.0 以前で安全でない通信を行うことがあり、一部が 8.1 以降で安全な通信を行う) シナリオでは、通信が失敗することがあります。

p.254 の「[\[ホストマッピングを追加または削除 \(Add or Remove Host Mappings\)\]ダイアログボックス](#)」を参照してください。

シナリオ 1: 異なるドメインの複数のホストが同一のホスト名を使用する場合

たとえば、次の例を考えてみます。

- Host1: abc.secure.domain1.com、バージョン: 8.1、ポリシー: P1

- Host2: abc.insecure.domain2.com、バージョン: 7.7.3、ポリシー: P2
- Host1 と Host2 は、ホスト名と同一の名前 (abc) を使用します。セキュリティ管理者が、Host2 の共有マッピングとして abc を追加します。
p.260 の「[共有マッピングとクラスタマッピングの追加](#)」を参照してください。
- 8.0 以前のホストとの安全でない通信が有効になっています。
p.266 の「[8.0 以前のホストとの安全でない通信について](#)」を参照してください。
- Host2 が別のホストとの通信を開始すると、マスターサーバーが Host2 の通信状態 (安全ではない) を検証しますが、Host1 の通信状態 (安全) とは異なります。両方のホストが同一のホスト名を使用していて、通信状態が一致しないため、Host2 との通信が失敗します。
- 推奨: Host2 を 8.1 以降にアップグレードします。

シナリオ 2: 同一の仮想名が複数のクラスタノードによって使用されるクラスタ設定内

たとえば、次の例を考えてみます。

- Host1: abc.secure.domain1.com、アクティブクラスタノード、バージョン: 8.1
- Host2: abc.secure.domain1.com、非アクティブクラスタノード、バージョン: 8.0
- Host1 と Host2 は同一の仮想名 (abc) を使用します。セキュリティ管理者が、Host2 の共有マッピングまたはクラスタマッピングとして abc を追加します。
p.260 の「[共有マッピングとクラスタマッピングの追加](#)」を参照してください。
- 8.0 以前のホストとの安全でない通信が有効になっています。
p.266 の「[8.0 以前のホストとの安全でない通信について](#)」を参照してください。
- Host1 が Host2 にフェールオーバーします。マスターサーバーが Host2 の通信状態 (安全ではない) を検証しますが、Host1 の通信状態 (安全) とは異なります。両方のホストの通信状態が一致しないため、Host2 との通信が失敗します。
- 推奨: Host2 を 8.1 にアップグレードします。
- 回避策: Host1 のホスト ID からホスト名へのマッピング abc を削除します。共有マッピングの場合、関連付けられたホストが同一の通信状態 (安全) でない場合、通信状態が安全でないホストの通信が失敗します。

[共有マッピングとクラスタマッピングの追加 (Add Shared or Cluster Mappings)]ダイアログボックス

このオプションは、共有マッピングまたはクラスタマッピングを追加するために使用します。[セキュリティ管理 (Security Management)]、[ホスト管理 (Host Management)]の順に選択して表示される[ホスト (Hosts)]タブで、[共有マッピングとクラスタマッピングの追加 (Add Shared or Cluster Mappings)]をクリックしてダイアログボックスを開きます。

[共有マッピングとクラスタマッピングの追加 (Add Shared or Cluster Mappings)]ダイアログボックスでは、次のオプションを利用できます。

共有マッピング名またはクラスタの仮想名 (Shared mapping name or virtual name of cluster) 複数のホスト ID で共有する必要があるマッピング名を入力します。

ホストを選択 (Select Hosts) ボタンをクリックすると、すべてのホストが一覧表示されるので、指定したマッピング名でマッピングするホストを選択します。

[ホストを選択 (Select Hosts)]ポップアップ画面には、利用可能なすべてのホストが一覧表示されます。必要なホストを選択して、[リストへの追加 (Add to list)]をクリックします。

選択したホストが[共有マッピングとクラスタマッピングの追加 (Add Shared or Cluster Mappings)]ダイアログボックスのリストに表示されます。

ホスト (Host) 指定した共有名でマッピングするホストの名前です。

NetBackup ホスト ID (NetBackup Host ID) 指定した共有名でマッピングするホストのホスト ID です。

保存 (Save) クリックすると、マッピングが保存されます。

キャンセル (Cancel) クリックすると、変更を保存せずにダイアログボックスを閉じます。

ヘルプ (Help) クリックすると、ヘルプが表示されます。

p.260 の「[共有マッピングとクラスタマッピングの追加](#)」を参照してください。

p.260 の「[共有マッピングまたはクラスタマッピングのシナリオについて](#)」を参照してください。

NetBackup ホスト属性のリセット

特定のシナリオでは、ホスト属性をクリーンアップまたはリセットする必要があります。たとえば、ホストをダウングレードした場合です。

このような場合、ホスト ID からホスト名へのマッピング情報や通信状態などをリセットして、通信が正常に行われるようにする必要があります。

ホスト属性をリセットする前に、次の注意事項を確認してください。

- マスターサーバーが安全でないモードでホストと通信する場合は、ダウングレードしたホストのホスト属性をリセットする必要があります。

- ホスト属性をリセットすると、ホスト ID からホスト名へのマッピング情報や通信状態などがリセットされます。ホスト ID、ホスト名、またはホストのセキュリティ証明書はリセットされません。
- ホストの属性をリセットすると、接続の状態 (安全な状態を示すフラグ) が安全でない状態に設定されます。次回のホスト通信時は、接続の状態が適切に更新されます。
- [ホスト属性をリセット (Reset Host Attributes)] オプションを誤って使用した場合は、bpcd サービスを再起動して変更を元に戻すことができます。それ以外の場合は、24 時間後にホスト属性が適切な値で自動的に更新されます。

p.254 の「[ホストマッピングを追加または削除 (Add or Remove Host Mappings)] ダイアログボックス」を参照してください。

ホスト属性のリセットについて

NetBackup 8.1 マスターサーバーは、すべての 8.1 ホストと安全に通信できます。ただし、8.0 以前のホストと行う通信は安全ではありません。

特定のシナリオでは、NetBackup クライアントを 8.1 から 8.0 以前のバージョンにダウングレードする必要があります。ダウングレード後は、クライアントの通信状態がセキュアモードに設定されているため、マスターサーバーはクライアントと通信できません。ダウングレード後に、通信状態は非セキュアモードに自動的に更新されません。

ホストをリセットするには、次のいずれかのオプションを使用します。

NetBackup 管理コンソールを使用してホストをリセットするには

- 1 [セキュリティ管理 (Security Management)]、[ホスト管理 (Host Management)] の順に展開します。
- 2 [ホスト (Hosts)] タブの詳細ペインで、リセット対象のダウングレードしたホストを右クリックして、[ホスト属性をリセット (Reset Host Attributes)] をクリックします。

メモ: ダウングレードされたホストとの安全でない通信を再開するには、[セキュリティ管理 (Security Management)]、[グローバルセキュリティ設定 (Global Security Settings)] の順に選択した [安全な通信 (Secure Communication)] タブで、[8.0 以前のホストとの安全でない通信を有効にする (Enable insecure communication with 8.0 and earlier hosts)] オプションを選択していることを確認してください。

コマンドラインインターフェースを使用してホスト属性をリセットするには

- 1 次のコマンドを実行して、Web サービスのログインを認証します。

```
bpbnsat -login -loginType WEB
```

- 2 次のコマンドを実行して、ホストをリセットします。

```
nbemmcmd -resethost
```

ホストのコメントの追加または削除

[コメントの追加または編集 (Add or Edit Comment)] ダイアログボックスを使用して、NetBackup ホストに関する追加情報を入力することができます。たとえば、ホストが廃止された場合、廃止された理由といつ廃止されたかを説明するコメントを追加できます。

ホストのコメントを追加または編集するには

- 1 [セキュリティ管理 (Security Management)]、[ホスト管理 (Host Management)] の順に展開します。
- 2 [ホスト (Hosts)] タブの詳細ペインで、追加情報を入力するホストを右クリックして、[コメントの追加または編集 (Add or Edit Comment)] をクリックします。
- 3 [コメントの追加または編集 (Add or Edit Comment)] ダイアログボックスの [コメント (Comment)] ペインに、必要な情報またはコメントを入力します。
[保存 (Save)] をクリックします。

ホストのコメントを削除するには

- 1 [NetBackup の管理 (NetBackup Management)]、[セキュリティ管理 (Security Management)]、[ホスト管理 (Host Management)] の順に展開します。
- 2 [ホスト (Hosts)] タブの詳細ペインで、コメントを削除するホストを右クリックして、[コメントの削除 (Delete Comment)] をクリックします。

グローバルセキュリティ設定について

[セキュリティ管理 (Security Management)]、[グローバルセキュリティ設定 (Global Security Settings)] ノードでは、NetBackup での安全な通信にとって重要なことを設定できます。

p.241 の「[NetBackup での安全な通信について](#)」を参照してください。

p.268 の「[ディザスタリカバリ設定について](#)」を参照してください。

p.264 の「[安全な通信の設定について](#)」を参照してください。

安全な通信の設定について

NetBackup は、ホスト間の安全な通信を構成できる設定を提供します。

表 7-2 安全な通信の設定

設定	説明
NetBackup 8.0 以前のホストとの安全でない通信を有効にする	<p>NetBackup が 8.0 以前のホストと行う通信は安全ではありません。</p> <p>セキュリティ向上のため、すべてのホストを現在のバージョンにアップグレードしてこの設定を無効にします。これにより、NetBackup ホスト間では安全な通信のみが可能になります。</p> <p>デフォルトではこのオプションが選択されているため、NetBackup は、8.0 以前のホストも含め、既存の NetBackup 環境に存在するホストと通信できます。</p> <p>また、このオプションにより、NetBackup 8.1 以前のマスターサーバーと OpsCenter サーバーの間の通信も可能になります。</p> <p>p.266 の「安全でない通信の無効化」を参照してください。</p> <p>p.266 の「8.0 以前のホストとの安全でない通信について」を参照してください。</p> <p>自動イメージレプリケーションを設定した場合、オプションの選択を解除する前に次のことを確認します。</p> <p>イメージのレプリケーション用に指定した信頼できるマスターサーバーが NetBackup 8.0 以降である。</p> <p>詳しくは、『NetBackup 管理者ガイド Vol. 1』を参照してください。</p> <p>http://www.veritas.com/docs/DOC5332</p>
ホスト名に NetBackup ホスト ID を自動的にマッピング	<p>ホストには、ホスト名または IP アドレスが複数関連付けられている場合があります。ホスト間で正常に通信するために、関連するすべてのホスト名および IP アドレスをそれぞれのホスト ID にマッピングする必要があります。</p> <p>通信中に NetBackup がホスト ID に関連する新しいホスト名または IP アドレスを検出することがあります</p> <p>システムで検出されたホスト名または IP アドレスにホスト ID を自動的にマッピングする場合は、このオプションを選択します。</p> <p>デフォルトでは、このオプションは選択されています。</p> <p>セキュリティを強化するには、このオプションを無効にして、NetBackup 管理者がマッピングを手動で確認し、承認できるようにします。</p> <p>p.268 の「ホスト ID をホスト名と IP アドレスに自動的にマッピングする」を参照してください。</p>

設定	説明
証明書配備のセキュリティレベル	<p>証明書の配備方法は、NetBackup のマスターサーバーに構成されているセキュリティレベルに基づいて決定されます。</p> <p>たとえば、セキュリティレベルが[非常に高 (Very High)]に設定されている場合、証明書配備には認証トークンが必要となります。</p> <p>p.279 の「証明書の配備のセキュリティレベルについて」を参照してください。</p> <p>p.280 の「証明書の配備のセキュリティレベルの設定」を参照してください。</p>

安全でない通信の無効化

デフォルトでは、**NetBackup** は 8.0 以前のホストと通信できます。セキュリティ強化のため、すべてのホストを現在のバージョンにアップグレードし、8.0 以前のホストとの通信を無効にしてください。

p.264 の「[安全な通信の設定について](#)」を参照してください。

安全でない通信を無効にするには

- 1 **NetBackup** 管理コンソールで、[セキュリティ管理 (Security Management)]、[グローバルセキュリティ設定 (Global Security Settings)]の順に展開します。
- 2 詳細ペインで[安全な通信 (Secure Communication)]タブをクリックします。
- 3 [8.0 以前のホストとの安全でない通信を有効にする (Enable insecure communication with 8.0 and earlier hosts)]オプションの選択を解除します。
- 4 [保存 (Save)]をクリックします。

メモ: 安全でない通信を無効にするには、すでに確立された安全でない接続を終了させるため、サービスを再起動することをお勧めします。

8.0 以前のホストとの安全でない通信について

NetBackup は 8.0 以前のホストと安全に通信できません。

お使いの環境に **NetBackup** 8.0 以前のホストがある場合に、それらのホストとの安全でない通信を許可するには、**NetBackup** 管理コンソールの[8.0 以前のホストとの安全でない通信を有効にする (Enable insecure communication with 8.0 and earlier hosts)]オプションを使用します。

このオプションは、[セキュリティ管理 (Security Management)]、[グローバルセキュリティ設定 (Global Security Settings)]の順に選択して表示される[安全な通信 (Secure Communication)]タブで利用できます。

また、このオプションにより、NetBackup 8.1 以前のマスターサーバーと OpsCenter サーバーの間の通信も可能になります。

デフォルトでは、安全でない通信は有効になっています。ただし、セキュリティ強化のため、すべてのホストを現在のバージョンにアップグレードし、8.0 以前のホストとの通信を無効にしてください。

p.266 の「安全でない通信の無効化」を参照してください。

p.267 の「複数の NetBackup ドメインの 8.0 以前のホストとの通信について」を参照してください。

メモ: 自動イメージレプリケーションを設定した場合、安全でない通信を無効にする前に、イメージのレプリケーション用に指定した信頼できるマスターサーバーのバージョンが NetBackup 8.0 以降であることを確認します。

p.241 の「NetBackup での安全な通信について」を参照してください。

複数の NetBackup ドメインの 8.0 以前のホストとの通信について

このセクションでは、NetBackup ホストの 1 つが複数のドメインにある場合に、[8.0 以前のホストとの安全でない通信を有効にする (Enable insecure communication with 8.0 and earlier hosts)]オプションがホスト通信に与える影響について説明します。

次のシナリオを検討します。

- ホスト A はバージョン 8.1 であり、M1 および M2 という名前の複数の NetBackup ドメインにあります。
- ホスト B はバージョン 8.0 であり、M3 という名前の NetBackup ドメインにあります。
- [8.0 以前のホストとの安全でない通信を有効にする (Enable insecure communication with 8.0 and earlier hosts)]オプションが、マスターサーバー M1 で選択解除されています。これは、M1 に関連付けられているホストが 8.0 以前のホストと通信できないことを意味します。
- [8.0 以前のホストとの安全でない通信を有効にする (Enable insecure communication with 8.0 and earlier hosts)]オプションが、マスターサーバー M2 で選択されています。これは、M2 に関連付けられているホストが 8.0 以前のホストと通信できることを意味します。
- ホスト A の構成ファイル (UNIX の場合は `bp.conf` ファイル、Windows の場合はレジストリキー)には、マスターサーバーリストの最初のエントリとして「M2」が含まれています。

ホスト A がホスト B との通信を開始すると、ホスト A の構成ファイルに表示される最初のマスターサーバー (M2) の[8.0 以前のホストとの安全でない通信を有効にする (Enable insecure communication with 8.0 and earlier hosts)]オプションのステータスが検証されます。M2 に設定されたオプションに従い、8.0 以前のホストとの通信が許可されます。そのため、ホスト A とホスト B の間の通信が成功します。

ホスト ID をホスト名と IP アドレスに自動的にマッピングする

NetBackup ホスト間で正常に通信するために、関連するすべてのホスト名と IP アドレスをそれぞれのホスト ID にマッピングする必要があります。ホスト ID をそれぞれのホスト名 (および IP アドレス) に自動的にマッピングするか、または NetBackup 管理者がマッピングを確認して承認できるようにするか、選ぶことができます。

p.254 の「[ホストマッピングを追加または削除 (Add or Remove Host Mappings)]ダイアログボックス」を参照してください。

メモ: セキュリティを強化するには、このオプションを無効にして、NetBackup 管理者がマッピングを手動で確認し、承認できるようにします。

ホスト ID をホスト名または IP アドレスに自動的にマッピングするには

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[セキュリティ管理 (Security Management)]、[グローバルセキュリティ設定 (Global Security Settings)]の順に展開します。
- 2 詳細ペインで[安全な通信 (Secure Communication)]タブをクリックします。
- 3 [ホスト ID を自動的にホスト名にマッピングします (Automatically map host ID to host names)]オプションを選択します。
- 4 [保存 (Save)]をクリックします。

p.264 の「安全な通信の設定について」を参照してください。

ディザスタリカバリ設定について

セキュリティ向上のため、各カタログがバックアップされる際にディザスタリカバリパッケージが作成されます。

p.271 の「ディザスタリカバリパッケージ」を参照してください。

ディザスタリカバリパッケージは、各カタログのバックアップの際に作成され、ユーザーが設定するパスフレーズで暗号化されます。災害発生後に NetBackup をマスターサーバーにディザスタリカバリモードでインストールする際は、この暗号化パスフレーズを入力する必要があります。

[ディザスタリカバリ (Disaster Recovery)]タブには以下のオプションが表示されます。

表 7-3 ディザスタリカバリの設定

設定	説明
パスフレーズ	ディザスタリカバリパッケージを暗号化するパスフレーズを入力します。 <ul style="list-style-type: none">■ パスフレーズは 8 ～ 20 文字で指定する必要があります。■ 既存のパスフレーズと新しいパスフレーズは異なっている必要があります。■ パスフレーズでサポートされる文字は、空白、大文字 (A-Z)、小文字 (a-z)、数字 (0-9)、および特殊文字のみです。特殊文字には、次が含まれます。~ ! @ # \$ % ^ & * () _ + - = ` { } [] : ; ' , . / ? < > " p.269 の「ディザスタリカバリパッケージを暗号化するパスフレーズの設定」を参照してください。
パスフレーズの確認	確認のため、パスフレーズを再入力します。

注意: パスフレーズにサポート対象の文字のみが含まれていることを確認します。サポートされていない文字を入力した場合、ディザスタリカバリパッケージのリストア中に問題が発生する可能性があります。パスフレーズは検証されないことがあり、ディザスタリカバリパッケージをリストアできなくなる可能性があります。

ディザスタリカバリパッケージの暗号化パスフレーズを変更する際の注意

- パスフレーズ変更以降のディザスタリカバリパッケージは、ユーザーが設定した新しいパスフレーズで暗号化されます。
- パスフレーズを変更しても、以前のディザスタリカバリのパッケージでは変更されません。新しいディザスタリカバリパッケージのみが新しいパスフレーズに関連付けられます。
- 災害発生後に NetBackup をマスターサーバーにディザスタリカバリモードでインストールする際に入力するパスフレーズは、マスターサーバーのホスト ID のリカバリ元であるディザスタリカバリパッケージのパスフレーズに対応している必要があります。

ディザスタリカバリパッケージを暗号化するパスフレーズの設定

ディザスタリカバリパッケージは、各カタログのバックアップの際に作成され、ユーザーが設定するパスフレーズで暗号化されます。

p.271 の「ディザスタリカバリパッケージ」を参照してください。

ディザスタリカバリパッケージの暗号化パスフレーズの設定および災害後の使用のワークフロー

災害リカバリパッケージのリストアについて理解するには、次のワークフローを確認します。

1. ディザスタリカバリパッケージの暗号化パスフレーズを設定します。
2. カタログポリシーを作成します。

次のシナリオを検討します。

- 以前にパスフレーズを設定したことがない場合、**NetBackup** で新しいカタログバックアップポリシーを構成することはできません。
- カatalogバックアップポリシーを以前のバージョンからアップグレードする場合、パスフレーズを設定するまでカタログのバックアップは失敗します。

メモ: パスフレーズが設定されていても、カタログバックアップが失敗し、状態コード **144** が表示される場合があります。これは、パスフレーズが壊れている可能性があるためです。この問題を解決するには、パスフレーズをリセットする必要があります。

3. 災害発生後に **NetBackup** をマスターサーバーにディザスタリカバリモードでインストールする際は、以前に設定した暗号化パスフレーズを入力します。インストール中、**NetBackup** は、このパスフレーズを使用してディザスタリカバリパッケージを復号し、マスターサーバーの識別情報を再取得します。

注意: 災害発生後に **NetBackup** をマスターサーバーにインストールする際に適切なパスフレーズを入力できない場合、**NetBackup** のすべてのホストにセキュリティ証明書を再配備しなくてはならない場合があります。詳しくは、次の記事を参照してください。

https://www.veritas.com/support/ja_JP/article.000125933

4. マスターサーバーの識別情報が再取得されると、マスターサーバーとメディアサーバーの間で安全な通信が確立し、カタログリカバリを実行できるようになります。
5. カatalogリカバリが正常に完了したら、ディザスタリカバリパッケージのパスフレーズを再度設定する必要があります。これは、パスフレーズがカタログリカバリ中にリカバリされないためです。パスフレーズを設定しない限り、新しい **NetBackup** インスタンスに構成したカタログバックアップは失敗し続けます。

パスフレーズの設定または変更

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[セキュリティ管理]、[グローバルセキュリティ設定]の順に展開します。
- 2 詳細ペインで、[ディザスタリカバリ]タブをクリックします。
p.268 の「[ディザスタリカバリ設定について](#)」を参照してください。
- 3 [パスフレーズ (Passphrase)]および[パスフレーズの確認 (Confirm Passphrase)]にパスフレーズを入力します。

次のパスワードのルールを確認してください。

- 既存のパスフレーズと新しいパスフレーズは異なっている必要があります。
- パスフレーズは 8 ～ 20 文字で指定する必要があります。
- パスフレーズでサポートされる文字は、空白、大文字 (A-Z)、小文字 (a-z)、数字 (0-9)、および特殊文字のみです。特殊文字には、次が含まれます。~ ! @ # \$ % ^ & * () _ + - = ` { } [] | : ; ' , . / ? < > "

注意: サポートされていない文字を入力した場合、ディザスタリカバリパッケージのリストア中に問題が発生する可能性があります。パスフレーズは検証されないことがあり、ディザスタリカバリパッケージをリストアできなくなる可能性があります。

- 4 [保存 (Save)]をクリックします。パスフレーズがすでに設定されている場合、既存のパスフレーズは上書きされます

コマンドラインインターフェースを使用して、パスフレーズを設定または変更するには

- 1 このタスクを実行するためには、NetBackup 管理者が NetBackup Web 管理サービスにログインする必要があります。次のコマンドを使ってログオンします。

```
bpnbat -login -loginType WEB
```

- 2 次のコマンドを実行して、ディザスタリカバリパッケージを暗号化するパスフレーズを設定します。

```
nbseccmd -drpkgpassphrase
```

- 3 パスフレーズを入力します。

パスフレーズがすでに存在する場合、既存のパスフレーズは上書きされます。

ディザスタリカバリパッケージ

セキュリティ向上のため、各カATALOGがバックアップされる際にディザスタリカバリパッケージが作成されます。ディザスタリカバリパッケージには、マスターサーバーホストの識別情報が保存されます。このパッケージは、災害発生後にマスターサーバーの識別情報を

NetBackup に再取得させるために必要です。ホストの識別情報をリカバリすると、カタログリカバリを実行できます。

ディザスタリカバリパッケージには、次の情報が含まれます。

- マスターサーバーと NetBackup CA (認証局) のセキュリティ証明書と秘密鍵
- ドメイン内のホストについての情報
- セキュリティ設定

メモ: カタログバックアップが成功するようにディザスタリカバリパッケージのパスフレーズを設定する必要があります。

p.268 の「[ディザスタリカバリ設定について](#)」を参照してください。

p.269 の「[ディザスタリカバリパッケージを暗号化するパスフレーズの設定](#)」を参照してください。

ホスト名ベースの証明書について

デフォルトでは、インストールの実行中にホスト名ベースの証明書が個別の NetBackup マスターサーバーにプロビジョニングされます。メディアサーバーまたはクライアントでホスト名ベースの証明書をプロビジョニングするには、NetBackup 管理者がマスターサーバー上で bpnbaz コマンドを実行して証明書を他のホストにプッシュします。

p.241 の「[NetBackup のセキュリティ証明書の概要](#)」を参照してください。

ホスト名ベースの証明書の配備

次の手順の 1 つを選択して NetBackup ホストにホスト名ベースのセキュリティ証明書を配備します。NetBackup 管理者のみが証明書を配備できます。

表 7-4 ホスト名ベースの証明書の配備

手順	説明と手順へのリンク
クラスタ内マスターサーバーのホスト名ベースのセキュリティ証明書の配備	この手順では、ホスト名ベースのセキュリティ証明書を NetBackup マスターサーバークラスタ内のすべてのノードに配備します。 「クラスタ内マスターサーバーのホスト名ベースの証明書の配備」

手順	説明と手順へのリンク
メディアサーバーまたはクライアントのホスト名ベースのセキュリティ証明書の配備	<p>この手順では、IP アドレスの検証を使用してターゲットの NetBackup ホストを識別してから証明書を配備します。</p> <p>この手順により、個別のホスト、すべてのメディアサーバー、またはすべてのクライアントに対するホスト名ベースの証明書を配備できます。</p> <p>「メディアサーバーまたはクライアントにホスト名ベースの証明書を配備する」</p>

メモ: ホスト名ベースの証明書の配備は 1 つのホストごとに行う 1 回のみの操作です。ホスト名ベースの証明書が以前のリリースまたは修正プログラムで配備された場合は、再び配備を行う必要はありません。

クラスタ内マスターサーバーのホスト名ベースの証明書の配備

この手順では、ホスト名ベースの証明書をすべてのクラスタノードに配備します。

ホスト名ベースの証明書を配備する前に、次のことを確認します。

- クラスタのすべてのノードにホスト ID ベースの証明書がある
- クラスタ ノードのすべての完全修飾ドメイン名 (FQHN) と短縮名は、それぞれのホスト ID にマッピングされます。
p.252 の「[ホスト ID からホスト名へのマッピングの追加](#)」を参照してください。

クラスタ内の NetBackup マスターサーバーのホスト名ベースのセキュリティ証明書を配備する方法

- 1 マスターサーバークラスタのアクティブノードで次のコマンドを実行します。

Windows の場合: `Install_path¥NetBackup¥bin¥admincmd¥bpnbaz -setupat`

UNIX の場合: `/usr/opensv/netbackup/bin/admincmd/bpnbaz -setupat`

- 2 マスターサーバーのアクティブノードで **NetBackup Service Layer** (nbsl) サービスと、**NetBackup Vault Manager** (nbvault) サービスを再起動します。

メディアサーバーまたはクライアントにホスト名ベースの証明書を配備する

この手順は、同時に多数のホストにホスト名ベースのセキュリティ証明書を配備する場合に適しています。**NetBackup** 配備と同様に通常、この方法はネットワークが安全であることを前提とします。

メディアサーバーまたはクライアントのホスト名ベースのセキュリティ証明書を配備する方法

- 1 環境に応じて、マスターサーバーで次のコマンドを実行します。ホスト名を指定するか、またはすべてのメディアサーバーまたはクライアントへの配備を実行します。

Windows の場合: `Install_path¥NetBackup¥bin¥admincmd¥bpnbaz -ProvisionCert host_name|-AllMediaServers|-AllClients`

UNIX の場合: `/usr/opensv/netbackup/bin/admincmd/bpnbaz -ProvisionCert host_name|-AllMediaServers|-AllClients`

- 2 メディアサーバーで NetBackup Service Layer (nbsl) サービスを再起動します。
ターゲットホストが NetBackup クライアントの場合はどのサービスも再起動する必要はありません。

メモ: ホスト (DHCP) 上で動的 IP を使用する場合は、ホスト名と IP アドレスがマスターサーバーで正しく一覧表示されていることを確認します。これを実行するには、マスターサーバーで次の NetBackup `bpclient` コマンドを実行します。

Windows の場合: `Install_path¥NetBackup¥bin¥admincmd¥bpclient -L -All`

UNIX の場合: `/usr/opensv/netbackup/bin/admincmd/bpclient -L -All`

ホスト ID ベースの証明書について

NetBackup ドメインの各ホストには、ホスト ID または汎用固有識別子 (UUID) として参照される固有の ID が割り当てられます。マスターサーバーが認証局 (CA) になります。マスターサーバーはホストにホスト ID ベースの証明書を割り当て、ホスト情報を `nbdb` データベースに格納します。CA は、証明書 (または無効になった証明書) があるすべてのホスト ID のリストを保持します。ホスト ID はホストを識別するために多くの証明書管理操作で使われます。

ホスト ID はシステムでランダムに生成され、ハードウェアのどのプロパティにも関連付けられません。

NetBackup が、無効化したホスト ID ベースの証明書のリストを示します。

p.301 の「[ホスト ID ベースの証明書失効リストについて](#)」を参照してください。

p.241 の「[NetBackup のセキュリティ証明書の概要](#)」を参照してください。

NetBackup 管理者は証明書の配備と無効化に関連する設定を制御できます。

ホスト ID はホスト名を変更しても変更されません。

ホストが複数の NetBackup ドメインから証明書を取得する場合、そのホストは各 NetBackup ドメインに対応するホスト ID を複数持つことになります。

マスターサーバーをクラスタの一部として構成する場合、クラスタの各ノードが一意のホスト ID を受け取ります。仮想名には、追加のホスト ID が割り当てられます。たとえば、マスターサーバークラスタが N 個のノードで構成される場合、そのマスターサーバークラスタに割り当てられるホスト ID の数は $N + 1$ 個になります。

nbcertcmd コマンドオプションの Web ログインの要件

nbcertcmd コマンドは、ホスト ID ベースの証明書に関連するすべての操作を実行するために使うことができます。ただし、一部の nbcertcmd オプションでは、ユーザーが NetBackup Web 管理サービス (nbwmc) にログインする必要があります。

- NetBackup Web 管理サービスにログインするには、次のコマンドを実行します。

```
bpnbat -login -logintype WEB
```

このアカウントには、NetBackup 管理者権限が必要です。

WEB ログインの例を次に示します。

```
bpnbat -login -LoginType WEB
Authentication Broker: server.domain.com
Authentication port [0 is default]: 0
Authentication type (NIS, NISPLUS, WINDOWS, vx, unixpwd, ldap):
unixpwd
Domain: server.domain.com
Login Name: root
Password: *****
Operation completed successfully.
```

- bpnbat -login -logintype AT コマンドで、NetBackup 認証ブローカー (nbatd) とのセッションを作成します。(NetBackup 認証ブローカーはマスターサーバーである必要はありません。)

メモ: nbcertcmd コマンドを実行する場合、nbatd セッションは不要です。

- WEB または AT のいずれも指定しないと、bpnbat -login により nbatd と nbwmc の両方のログインセッションが作成されます(この処理は、認証ブローカーがマスターサーバーに存在する場合に実行されます)。

メモ: nbwmc サービスはマスターサーバーでのみ実行するため、WEB ログインの認証ブローカーはマスターサーバーです。

次のトピックの手順では、Web ログインが必要かどうかを示します。

『NetBackup コマンドリファレンスガイド』には、各 `nbcertcmd` オプションで必要とされる権限の詳細が示されています。このガイドには、`bpnbat` コマンドの実行についての詳細情報も記載されています。

証明書管理ユーティリティを使ったホスト ID ベースの証明書の発行と配備

ホスト ID ベースの証明書の配備のプロセスは、マスターサーバーで設定されている証明書の配備のセキュリティレベルによって異なります。レベルは、[中 (Medium)]、[高 (High)]、[最高 (Very High)] のいずれかです。デフォルトのセキュリティレベルは[高 (High)]です。

ホスト ID ベースの証明書は、アップグレードまたはインストール時にマスターサーバーに自動的に配備されます。

ホスト ID ベースの証明書は、指紋を確認した後、ホストに配備されます。認証トークンが必要かどうかは、セキュリティレベルによって異なります。

セキュリティレベルによって、認証局 (CA) が NetBackup ホストから証明書要求を受信したときに実行する検査の性質が決まります。お使いの NetBackup 環境のセキュリティ要件に応じて、証明書配備レベルを選択します。

p.279 の「[証明書の配備のセキュリティレベルについて](#)」を参照してください。

一部のシナリオでは、証明書の配備において NetBackup 管理者が管理する認証トークンを使う必要があります。NetBackup 管理者は、これらのトークンを作成して、ローカルホストで証明書の配備を行う個々のホストの管理者と共有します。証明書の配備は容易に実行できるため、NetBackup 管理者の介入なしで複数の NetBackup ホストにわたり柔軟な配備を実施できます。

表 7-5 それぞれの証明書配備レベルまたはシナリオにおける配備要件

証明書配備レベルまたはシナリオ	認証トークンの必要性	ホスト ID ベースの証明書の配備
[最高 (Very High)] の証明書配備レベルの設定	はい。すべての証明書要求において認証トークンが必要です。マスターサーバー管理者はマスター以外のホストで使うトークンを作成します。 p.297 の「 認証トークンの作成 」を参照してください。	マスターサーバー以外のホストのホスト管理者は、マスターサーバー管理者から認証トークンを取得して、ホスト ID ベースの証明書の配備に使用する必要があります。 p.282 の「 ホスト ID ベースの証明書の配備 」を参照してください。

証明書配備 レベルまたは シナリオ	認証トークンの必要性	ホスト ID ベースの証明書の配備
<p>[高 (High)] (デフォルト) の証明書配備 レベルの設定</p>	<p>必要な場合があります。証明書は、マスターサーバーに認識されているホストでトークンを使用せずに配備されます。</p> <p>次のトピックでは、マスターサーバーに認識される意味について説明します。</p> <p>p.279 の「証明書の配備のセキュリティレベルについて」を参照してください。</p> <p>ホストがマスターサーバーに認識されていない場合は、認証トークンを使用して証明書を配備する必要があります。マスターサーバー管理者は、マスターサーバー以外のホストで使うトークンを作成します。</p> <p>p.297 の「認証トークンの作成」を参照してください。</p>	<p>ホスト ID ベースの証明書を配備する場合、追加の操作は不要です。</p> <p>トークンが必要な場合、マスターサーバー以外のホストのホスト管理者は、マスターサーバー管理者からトークンを取得し、これを使用してホスト ID ベースの証明書を配備する必要があります。</p> <p>p.282 の「ホスト ID ベースの証明書の配備」を参照してください。</p>
<p>[中 (Medium)]の 証明書配備レ ベル設定</p>	<p>いいえ。証明書を要求したすべてのホストに、証明書を配備できます。</p> <p>p.281 の「ホスト ID ベースの証明書の自動配備」を参照してください。</p> <p>メモ: 要求したホスト名が証明書要求の発信元の IP と一致することをマスターサーバーが検証できない場合、証明書が配備されないことがあります。</p>	<p>ホスト ID ベースの証明書を配備する場合、追加の操作は不要です。</p> <p>マスターサーバーがホスト名を検証できない場合は、トークンを使用してホスト ID ベースの証明書を配備する必要があります。</p> <p>p.282 の「ホスト ID ベースの証明書の配備」を参照してください。</p>
<p>証明書の再発行</p>	<p>はい。証明書の再発行では常にトークンが必要です。</p>	<p>p.293 の「再発行トークンの作成」を参照してください。</p>
<p>マスターサーバーと直接的に通信できないホスト(この例では非武装地帯 (DMZ) の NetBackup ホスト) です。</p>	<p>はい。NetBackup は、ホストがマスターサーバーと接続されているかどうかを自動的に検出できます。接続されていない場合、NetBackup はメディアサーバーの組み込み HTTP トンネルを使用して、証明書要求をマスターサーバーにルーティングしようとします。</p> <p>p.317 の「非武装地帯にある NetBackup クライアントとマスターサーバーの間の HTTP トンネルを介した通信について」を参照してください。</p>	<p>p.289 の「マスターサーバーと接続されていないクライアントでの証明書の配備」を参照してください。</p>

ホスト ID ベースの証明書の詳細の表示

ホスト ID ベースの各証明書の詳細は NetBackup 管理コンソールまたは nbcertcmd コマンドを使って表示できます。

NetBackup 管理コンソールで証明書の詳細を表示するには

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[セキュリティ管理 (Security Management)]、[証明書管理 (Certificate Management)]の順に展開します。

証明書の詳細が右ペインに表示されます。

1 Host Certificate(s) (1 selected)								Search	▼
Certificate State	Host	Host Type	Issued On	Valid From	Valid Until	Days Remaini...	NetBackup Host ID		
Active	caycevm3...	Server	Sep 12, ...	Sep 12, 201...	Sep 12, 2017 8:5...	363	b9e5a819-547e-4150-91c9-fc48		

- 2 デフォルトでは、ホスト ID は表示されません。(表 7-6 を参照。)

列を表示または非表示にするには、ペインを右クリックして、[列 (Columns)]、[レイアウト (Layout)]の順に選択します。[列のレイアウト (Column Layout)]ダイアログボックスで、表示または非表示にする列を選択します。

表 7-6 証明書の詳細の非表示と表示

列のヘッダー	説明	デフォルトでの表示
証明書の状態 (Certificate State)	証明書の状態 ([有効 (Active)]、[無効化済み (Revoked)]、[期限切れ (Expired)])。	はい
ホスト (Host)	証明書の発行先のホストの名前。	はい
ホストの種類 (Host type)	ホストの種類 (サーバーまたはクライアント)。	はい
発行日 (Issued On)	証明書が発行された日時。	はい
次から有効 (Valid From)	証明書が有効になる日付。	はい
次まで有効 (Valid Until)	証明書が無効になる 1 日前の日付。	はい
有効期限までの残り日数 (Days Remaining Until Expiry)	証明書の期限が切れるまでの日数。	はい
証明書バージョン (Certificate Version)	ホストに配備されているホスト ID ベースの証明書のバージョン。	いいえ
NetBackup ホスト ID (NetBackup Host ID)	ホストに割り当てられた一意の ID。	いいえ
シリアル番号 (Serial Number)	証明書のシリアル番号。	いいえ
無効化の理由 (Reason For Revocation)	証明書の無効化の理由 (管理者が無効化を実行したときにその理由を入力した場合)。	いいえ

列のヘッダー	説明	デフォルトでの表示
最終更新日時 (Last Updated On)	証明書の詳細が最後に更新された日付。	いいえ

nbcertcmd コマンドを使って証明書の詳細を表示するには

- ◆ 他のマスターサーバーからホストに割り当てられたすべてのホスト ID を表示するには、次のコマンドを **NetBackup** ホストで実行します。

```
nbcertcmd -listCertDetails
```

証明書の配備のセキュリティレベルについて

NetBackup には、CA が証明書要求を受信したとき実行される CA 確認の性質を決定する、複数のレベルがあります。これらのレベルによって、CA が **NetBackup** ホストに証明書を発行する前に実行される確認が決まります。また、証明書失効リスト (CRL) がホスト上で更新される頻度も決まります。

p.301 の「[ホスト ID ベースの証明書失効リストについて](#)」を参照してください。

お使いの **NetBackup** 環境のセキュリティ制限と要件に対応する証明書配備レベルを選んでください。

[表 7-7](#) では3つの配備レベルの一覧とその説明が表示されます。

表 7-7 証明書の配備のセキュリティレベルの説明

セキュリティレベル	説明
最高 (Very High)	証明書は、マスターサーバーの指紋を確認した後にインストールする際、または nbcertcmd コマンドにより、ホスト上に配備されます。新しい証明書要求ごとに認証トークンが必要になります。 p.297 の「 認証トークンの作成 」を参照してください。 1 時間ごとに、ホスト上に存在する証明書失効リスト (CRL) が更新されます。 p.301 の「 ホスト ID ベースの証明書失効リストについて 」を参照してください。

セキュリティレベル	説明
高 (High) (デフォルト)	<p>証明書は、マスターサーバーの指紋を確認した後にインストールする際、または <code>nbcertcmd</code> コマンドにより、ホスト上に配備されます。ホストがマスターサーバーにとって既知である場合、認証トークンは不要です。</p> <p>ホストが次のエンティティで見つかる場合、ホストはマスターサーバーに対して既知であると見なされます。</p> <ol style="list-style-type: none">ホストが NetBackup 構成ファイル (Windows レジストリまたは UNIX の <code>bp.conf</code> ファイル) の次のいずれかのオプションにリストされている:<ul style="list-style-type: none">■ APP_PROXY_SERVER■ DISK_CLIENT■ ENTERPRISE_VAULT_REDIRECT_ALLOWED■ MEDIA_SERVER■ NDMP_CLIENT■ SERVER■ SPS_REDIRECT_ALLOWED■ TRUSTED_MASTER■ VM_PROXY_SERVER<p>NetBackup の構成オプションについて詳しくは、『NetBackup 管理者ガイド Vol. 1』を参照してください。</p><code>altnames</code> ファイル (<code>ALT NAMESDB_PATH</code>) にクライアント名としてホストがリストされている。ホストがマスターサーバーの EMM データベースに表示されている。クライアントの少なくとも 1 つのカタログイメージが存在する場合。イメージの経過期間は 6 カ月以下である必要があります。クライアントが少なくとも 1 つのバックアップポリシーにリストされている。クライアントがレガシークライアントである。すなわち、マスターサーバーが[クライアント属性 (Client Attributes)]ホストプロパティを使って追加したクライアント。 <p>p.297 の「認証トークンの作成」を参照してください。</p> <p>4 時間ごとに、ホスト上に存在する証明書失効リスト (CRL) が更新されます。</p> <p>p.301 の「ホスト ID ベースの証明書失効リストについて」を参照してください。</p>
中 (Medium)	<p>証明書は、マスターサーバーの指紋を確認した後にインストールする際、または <code>nbcertcmd</code> コマンドにより、ホスト上に配備されます。マスターサーバーが要求の発信元である IP アドレスにホスト名を解決できる場合、証明書は認証トークンなしで発行されます。</p> <p>8 時間ごとに、ホスト上に存在する証明書失効リスト (CRL) が更新されます。</p> <p>p.301 の「ホスト ID ベースの証明書失効リストについて」を参照してください。</p>

証明書の配備のセキュリティレベルの設定

NetBackup 管理コンソールまたは `nbcertcmd` コマンドを使用して、NetBackup ドメインでの証明書の配備のセキュリティレベルを設定します。

NetBackup 管理コンソールを使って証明書の配備レベルを設定するには

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[セキュリティ管理 (Security Management)]を展開して、次のいずれかを実行します。
 - [証明書管理 (Certificate Management)]に移動します。[処理 (Actions)]メニューから[セキュリティ設定の構成 (Configure Security Settings)]を選択します。
 - [グローバルセキュリティ設定 (Global Security Settings)]に移動します。
- 2 [証明書配備のセキュリティレベル (Security level for certificate deployment)]画面で、インジケータを[最高 (Very High)]、[高 (High)] (デフォルト)、または[中 (Medium)]の 3 つのうちのいずれかにスライドします。
- 3 [OK]をクリックします。

コマンドラインを使って証明書の配置レベルを設定するには

- 1 マスターサーバー管理者は、このタスクを実行するために NetBackup Web 管理サービスにログインしている必要があります。次のコマンドを使用してログインします。

```
bpbndat -login -logintype WEB
```

p.275 の「[nbcertcmd コマンドオプションの Web ログインの要件](#)」を参照してください。

- 2 次のコマンドを実行し、現在のセキュリティレベルを表示します。

```
nbcertcmd -getSecConfig -certDeployLevel -server  
master_server_name
```

- 3 次のコマンドを実行し、セキュリティレベルを変更します。

```
nbcertcmd -setSecConfig -certDeployLevel 0-2 -server  
master_server_name
```

ここで、0 は[最高 (Very High)]、1 は[高 (High)] (デフォルト)、2 は[中 (Medium)]です。

ホスト ID ベースの証明書の自動配備

ホスト ID ベースの証明書は、NetBackup インストールの一環として NetBackup マスターサーバーに自動的に配備されます。

これらの証明書は、証明書配備レベルに応じて他の NetBackup ホストに配備されます(指紋の確認後)。

NetBackup マスターサーバーの認証局 (CA) は、証明書配備レベルとマスターサーバーのホスト情報の検証能力に応じて、証明書の要求を承認または拒否できます。

次のコマンドを使うと、NetBackup ホストに配備された証明書のリストを確認できます。

```
nbcertcmd -listCertDetails
```

証明書の要求が拒否された場合、ホスト管理者は NetBackup 管理者に対して認証トークンの生成と共有を要求して、証明書を手動で配備する必要があります。

p.297 の「[認証トークンの作成](#)」を参照してください。

p.279 の「[証明書の配備のセキュリティレベルについて](#)」を参照してください。

ホスト ID ベースの証明書の配備

証明書配備のセキュリティレベルに応じて、マスター以外のホストは、認証局 (マスターサーバー) からホスト ID ベースの証明書を取得できるようになるために、認証トークンが必要になる場合があります。証明書が自動的に配備されない場合は、管理者が nbcertcmd コマンドを使って NetBackup ホストに手動で証明書を配備する必要があります。

次の項で、配備レベルと、各レベルで認証トークンが必要かどうかについて説明します。

p.279 の「[証明書の配備のセキュリティレベルについて](#)」を参照してください。

トークンが不要の場合の配備

ホスト管理者が、認証トークンを必要とせずに、証明書をマスター以外のホストに配備できるセキュリティレベルでは、次の手順を実行します。

トークンが不要の場合にホスト ID ベースの証明書を生成して配備する方法

- 1 ホスト管理者が、マスターサーバーが信頼できる状態を確立するためにマスター以外のホストで次のコマンドを実行します。

```
nbcertcmd -getCACertificate
```

p.284 の「[マスターサーバー \(CA\) との信頼の設定](#)」を参照してください。

- 2 マスター以外のホストで次のコマンドを実行します。

```
nbcertcmd -getCertificate
```

メモ: 複数の NetBackup ドメインと通信するには、そのホストの管理者が -server オプションを使って各マスターサーバーから証明書を要求する必要があります。

特定のマスターサーバーから証明書を取得するには、次のコマンドを実行します。

```
nbcertcmd -getCertificate -server master_server_name
```

- 3 証明書がホストに配備されていることを検証するには、次のコマンドを実行します。

```
nbcertcmd -listCertDetails
```

トークンが必要な場合の配備

CA からホスト ID ベースの証明書を配備するために認証トークンがホストで必要となるセキュリティレベルでは、次の手順を実行します。

トークンが必要な場合にホスト ID ベースの証明書を生成して配備するには

- 1 操作を続行する前に、ホスト管理者が認証トークン値を CA から取得している必要があります。トークンは各環境のさまざまなセキュリティガイドラインに応じて、電子メール、ファイル、または口頭で管理者に伝えられます。
- 2 マスターサーバーが信頼できる状態を確立するためにマスター以外のホストで次のコマンドを実行します。

```
nbcertcmd -getCACertificate
```

p.284 の「[マスターサーバー \(CA\) との信頼の設定](#)」を参照してください。

- 3 マスター以外のホストで次のコマンドを実行して、メッセージが表示されたらトークンを入力します。

```
nbcertcmd -getCertificate -token
```

メモ: 複数の NetBackup ドメインと通信するには、そのホストの管理者が `-server` オプションを使って各マスターサーバーから証明書を要求する必要があります。

管理者がトークンをファイルで取得した場合、次を入力します。

```
nbcertcmd -getCertificate -file authorization_token_file
```

- 4 証明書がホストに配備されていることを検証するには、次のコマンドを実行します。

```
nbcertcmd -listCertDetails
```

クラスタの証明書を表示するには、`-cluster` オプションを使用します。

証明書の有効期間に対するクロックスキューの意味

マスターサーバーは、証明書を発行するときに、ホストに対する使用有効期間を決定します。マスターサーバーは独自の時刻に基づいて証明書の有効期間を設定し、**Not before** と **Not after** の 2 つのタイムスタンプを記録します。証明書はそれらの 2 つのタイムスタンプ間の期間のみ有効です。

マスターサーバーのクロックと証明書を受信するホストのクロックを同期することで、タイムスタンプに基づいて予期される期間、証明書が有効になります。

ホストは、そのクロックがタイムゾーンの正しい時間に設定されている限り、異なるタイムゾーンに属することができます。一般的に、NetBackup ではネットワークタイムプロトコル (NTP) などのサービスを使って NetBackup ドメインのすべてのホストのすべてのクロックを自動的かつ継続的に同期することが推奨されます。

クロックが同期されていない場合、その差異により次の結果が生じる場合があります。

- ホストのクロックがマスターサーバーよりも進んでいる場合、証明書の有効期間がそのホストで予期される期間よりも短くなります。差異が極端に大きく、クロックが証明書の有効期間を超えてずれている場合は、マスターサーバーが新しい証明書を発行した時点でその証明書が期限切れとして扱われる可能性があります。
- ホストのクロックがマスターサーバーよりも遅れている場合、マスターサーバーによって発行された新しい証明書がホストで利用できない場合があります。これは、ホストがその証明書がまだ有効でないと判断するためです。

マスターサーバーのクロックとホストのクロックが同期しているかどうかを判断するには

- 1 ホストで次のコマンドを実行して、ホストのクロックがマスターサーバーのクロックと同期しているかを判断します。

```
nbcertcmd -checkClockSkew -server master_server_name
```

- 2 このコマンドは次の結果を返します。

- 両方のクロックが同期している場合、次が表示されます。
現在のホストのクロックはマスターサーバーと同期しています。
- 現在のホストのクロックがマスターサーバーより遅れている場合、コマンドはその差異を秒単位で報告します。
現在のホストのクロックはマスターサーバーより 36 秒遅れています。
- 現在のホストのクロックがマスターサーバーより進んでいる場合、コマンドはその差異を秒単位で報告します。
現在のホストのクロックはマスターサーバーより 86363 秒進んでいます。
- このコマンドをマスターサーバーで実行すると、チェックが省略され、次が表示されます。
指定されたサーバーは現在のホストと同じです。クロックスキューチェックはスキップされます。

ホストでのクロックスキューにより証明書の有効期限に関する問題が発生する場合は、必要に応じて修正する処理を行う必要があります。

マスターサーバー (CA) との信頼の設定

各 NetBackup ホストは認証局 (CA) として動作する NetBackup マスターサーバーを信頼する必要があります。信頼はホストがホスト ID ベースの証明書を要求する上で不可欠です。CA 証明書は、ドメイン内の他のホストを認証するために使用可能で、各ホストのトラストストアに格納されています。信頼を設定するときに、マスターサーバーからの証明書の要求も行われます。

p.281 の「[ホスト ID ベースの証明書の自動配備](#)」を参照してください。

ホストのトラストストアへの CA 証明書の追加

`nbcertcmd -listCACertDetails` コマンドを実行して、ホストのトラストストアにある CA 証明書のリストを表示します。出力に、ホストがすでに信頼しているすべてのマスターサーバーが表示されます。

マスターサーバー (CA) との信頼を確立するには

- 1 ホスト管理者は、正当なソースを介して提供されたルート証明書の指紋を保有している必要があります。ほとんどの場合、このソースは電子メール、ファイルまたは内部 Web サイトによって指紋を提供したマスターサーバー管理者です。次の項ではその処理について説明します。

p.286 の「[認証局の指紋の検索と伝達](#)」を参照してください。

- 2 NetBackup ホストから次のコマンドを実行します。

```
nbcertcmd -getCACertificate -server master_server_name
```

- 3 確認出力で、**y** を入力して続行します。

次に例を示します。

```
nbcertcmd -getCACertificate -server master1
Authenticity of root certificate cannot be established.
The SHA1 fingerprint of root certificate is B8:2B:91:E1:4E:78:D2:
25:86:4C:29:C5:92:16:00:8D:E8:2F:33:DD.
```

メモ: 表示される指紋は、ホスト管理者がマスターサーバー管理者から受信したルート証明書の指紋と一致する必要があります。**y** を入力して、ホストのトラストストアに CA 証明書を追加することに合意します。

```
Are you sure you want to continue using this certificate ? (y/n):
y
The validation of root certificate fingerprint is successful.
CA certificate stored successfully.
```

- 4 次に、管理者は次のタスクを実行します。


p.282 の「[ホスト ID ベースの証明書の配備](#)」を参照してください。

NetBackup 管理コンソールのメッセージを介した CA 証明書の追加

NetBackup 管理コンソールと[バックアップ、アーカイブおよびリストア (Backup, Archive, and Restore)]ユーザーインターフェースは、セキュアなチャネルを経由して NetBackup ホスト (マスターサーバー、メディアサーバー、またはクライアント) との通信を行います。NetBackup は、NetBackup 認証局 (CA) により発行される NetBackup ホスト ID ベースまたはホスト名ベースのセキュリティ証明書を使ってこのチャネルをセキュア化します。

ユーザーが NetBackup ホスト上で NetBackup 管理コンソールを実行している場合に、[図 7-1](#) は NetBackup 管理コンソールに表示されます。ユーザーは、NetBackup 管理コンソールを使用してもう 1 つの NetBackup ホスト (ターゲットホスト) への接続を試みます。しかし、ターゲットホストにセキュリティ証明書を発行した CA は、コンソールが起動されたホストのトラストストアにはありません。

図 7-1 認証局 (CA) をトラストストアに追加するかどうかを照会するメッセージ



ダイアログに表示される CA の指紋を検証するには、次の項を参照してください。

p.286 の「[認証局の指紋の検索と伝達](#)」を参照してください。

このメッセージでユーザーが [はい (Yes)] を選択する場合は、コンソールが実行されているホストのトラストストアに CA が追加されます。このホストは、メッセージに示されている CA が署名した証明書を持つすべてのホストを信頼するようになります。

認証局の指紋の検索と伝達


マスターサーバーの管理者は、ホストが CA 証明書をトラストストアに追加できるように、CA 証明書の指紋を検索して、個別のホストの管理者に伝える必要があります。

CA 証明書の指紋を検索するには

- 1 マスターサーバーの管理者は NetBackup 管理コンソールまたはコマンドラインを使って指紋を検索できます。

NetBackup 管理コンソールの使用。

- [セキュリティ管理 (Security Management)]、[証明書管理 (Certificate Management)]の順に展開します。
- [処理 (Actions)]メニューで[認証局を表示 (View Certificate Authority)]を選択します。[認証局の詳細 (Certificate Authority Details)]ダイアログが表示されます。



[フィンガープリントをクリップボードにコピー (Copy Fingerprint to Clipboard)] オプションは、管理者が指紋をホスト管理者に伝えるのに役立ちます。

コマンドラインを使用する場合：

- 次のコマンドをマスターサーバーで実行して、ルート証明書の指紋を表示します。

```
nbcertcmd -listCACertDetails
```

```
Subject Name : /CN=nbatd/OU=root@cayce.rm.com/O=vx
Start Date   : Sep 16 10:37:58 2016 GMT
Expiry Date  : Sep 11 11:52:58 2036 GMT
SHA1 Fingerprint : C3:5E:2E:21:78:DF:47:0D:FF:6A:45:7A:0E:
                  7F:1B:98:B1:F2:92:CA
```

複数の CA 証明書が表示されている場合は、目的のマスターの証明書を識別するために[件名 (Subject Name)]を使用します。

- 2 マスターサーバーの管理者は、指紋をホスト管理者に電子メール、ファイル、または内部 Web サイトを介して伝えます。

ホスト管理者はこの指紋を使って、ホストが `nbcertcmd -getCACertificate` を実行するときに表示される指紋を検証します。

vssat コマンドを使って、CA 証明書の指紋を表示する

vssat コマンドは CA 証明書の指紋を表示するためにも使用できます。次のオプションで vssat を使います。

```
vssat showcred -p nbatd
```

ただし、`nbcertcmd -listCACertDetails` の使用と `vssat` の使用には次の違いがあります。

- vssat は指紋をハッシュとして表示し、コロンをセパレータとして使用しません。
- ホストが複数の認証局を信頼する場合、`nbcertcmd` コマンドはすべての CA 証明書を表示します。[件名 (Subject Name)]には CA の識別情報が表示されます。

証明書の配備の強制実行または上書き

状況によって、`-force` オプションを `nbcertcmd -getCertificate` コマンドで使う必要があります。たとえば、ホストへの証明書の配備を強制実行する場合、または既存のホスト ID ベースの証明書情報を上書きして新しい証明書をフェッチする場合などです。

証明書の配備の強制実行

ホストにホスト ID ベースの証明書がすでに存在するときに、その古い証明書を新しい証明書で上書きする必要があることがあります。この操作は、マスターサーバーが新しいサーバーに交換されたときなどに必要です。クライアントには古いサーバーに対する古い証明書が存在するため、クライアントで `nbcertcmd -getCertificate` コマンドを実行すると、次のエラーで失敗します。

サーバーの証明書はすでに存在します。

既存のホスト ID ベースの証明書情報を上書きして新しい証明書をフェッチするには、次の手順を使います。

ホスト上で証明書の配備を強制実行するには

- ◆ ホスト管理者は、マスター以外のホストで次のコマンドを実行します。

```
nbcertcmd -getCertificate -server master_server_name -force
```

- マスターサーバーのセキュリティ設定に応じて、トークンも指定する必要がある可能性があります。
p.297 の「[認証トークンの作成](#)」を参照してください。
- `-cluster` オプションを使って、クラスタ証明書を配備します。

既存のホスト ID ベースの証明書情報を上書きして、新しい証明書をフェッチする

ホストに証明書が発行されている場合でも、時間の経過に伴い証明書が破損したり、証明書ファイルが削除されていることがあります。

マスター以外のホストの管理者は、次のコマンドを実行して、証明書の状態を確認できます。

```
nbcertcmd -listCertDetails
```

- 証明書が破損している場合は、コマンドは次のエラーにより失敗します。
ローカル証明書ストアから証明書を読み取れませんでした。
- 証明書の詳細が表示されない場合は、証明書は利用できません。

既存のホスト ID ベースの証明書情報を上書きして、新しい証明書をフェッチするには、次の手順を使います。

新しいホスト ID ベースの証明書をフェッチするには

- ◆ ホスト管理者は、マスター以外のホストで次のコマンドを実行します。

```
nbcertcmd -getCertificate -force
```

- マスターサーバーのセキュリティ設定に応じて、トークンも指定する必要がある可能性があります。
p.297 の「[認証トークンの作成](#)」を参照してください。
- `-cluster` オプションを使って、クラスタ証明書を配備します。

マスター以外のホストで NetBackup を再インストールするときのホスト ID ベースの証明書の保持

管理者はホストから NetBackup をアンインストールし、そのホストでクリーンインストールを実行できます。アンインストールと再インストールのプロセスを通してホストの ID を保持するには、次の手順を参照してください。

NetBackup を再インストールするときにホスト ID ベースの証明書を保持するには

- 1 ホストですべての NetBackup サービスを停止します。
- 2 次のディレクトリのバックアップを作成します。

Windows の場合:

```
Install_path¥NetBackup¥var¥VxSS
```

```
Install_path¥NetBackup¥var¥webtruststore
```

UNIX の場合:

```
/usr/opensv/var/vxss
```

```
/usr/opensv/var/webtruststore
```

- 3 NetBackup クラスタサーバーを使っている場合は、次のディレクトリのバックアップも作成します。

```
Shared_disk¥var¥global¥vxss
```

```
Shared_disk¥var¥global¥webtruststore
```

- 4 ホストに NetBackup を再インストールします。
- 5 手順 2 と手順 3 でバックアップを作成したデータをリストアします。

マスターサーバーと接続されていないクライアントでの証明書の配備

NetBackup は、ホストがマスターサーバーと接続されているかどうかを検出できます。接続されていない場合、NetBackup はメディアサーバーの組み込み HTTP トンネルを使用して、自動的にマスターサーバーに接続要求をルーティングしようとします。

NetBackup が自動的にホストとマスターサーバーとの接続を検出できない場合、または接続要求のルーティングに適切なメディアサーバーを見つけることができない場合は、HTTP トンネルオプションを手動で設定する必要があります。

p.317 の「非武装地帯にある NetBackup クライアントとマスターサーバーの間の HTTP トンネルを介した通信について」を参照してください。

マスターサーバーと接続されていないクライアントに証明書を配備する場合は、次のトピックを参照してください。

p.282 の「ホスト ID ベースの証明書の配備」を参照してください。

メモ: 別のホスト経由で要求をルーティングすると、マスターサーバーは証明書要求の真正性を検証できません。そのため、認証トークンが必要になります。

ホスト ID ベースの証明書の有効期限と更新について

NetBackup ホスト ID ベースの証明書は発効日から 1 年で期限切れになります。これらの証明書は期限切れの日の 180 日前に自動的に更新されます。証明書が正常に更新されるまで、証明書の更新要求が定期的送信されます。自動更新では、更新プロセスがユーザーに対して透過的に実行されます。

更新要求は常に既存の証明書を使って認証されます。したがって、更新プロセスは、証明書の配備セキュリティレベルに関係なく、認証トークンの使用を必要としません。

次の手順に示すように、既存の証明書が期限切れになっていない場合、ホスト管理者は手動による更新要求を開始します。

ホスト ID ベースの証明書を手動で更新するには

- ◆ ホスト管理者は、マスター以外のホストで次のコマンドを実行します。

```
nbcertcmd -renewCertificate
```

- プライマリドメイン以外の NetBackup ドメインに対応する証明書は、`-server` オプションを指定することで手動で更新できます。
- NetBackup クラスタサーバーのクラスタ証明書を更新するには、`-cluster` オプションを使います。

証明書が期限切れになると、ホストの管理者は手動で証明書を再発行する必要があります。

p.293 の「ホスト ID ベースの証明書の再発行について」を参照してください。

メディアサーバーおよびクライアントからの重要な証明書とキーの削除

次のシナリオのクローンプロセスで、NetBackup メディアサーバーとクライアントから特定の重要な証明書とキーを削除する場合は、後続のコマンドを使用します。

- アクティブな NetBackup ホストからクローンとして作成された仮想マシンでコマンドを実行する場合
- クローン作成のために仮想マシンのゴールドイメージを作成する前にコマンドを実行する場合

```
nbcertcmd -deleteAllCertificates
```

メモ: このコマンドはメディアサーバーとクライアントでのみ許可されます。このコマンドはマスターサーバーでは許可されません。

この操作により、以下の場所にある当該の重要情報（証明書とキー）が削除またはシュレッドされます。

Windows の場合:

- C:¥Program Files¥Veritas¥NetBackup¥var¥VxSS¥certmapinfo.json
- C:¥Program Files¥Veritas¥NetBackup¥var¥VxSS¥credentials¥<certificate>
例:
C:¥Program Files¥Veritas¥NetBackup¥var¥VxSS¥credentials¥6d92d4dd-ed2d-43de-adb1-bf333aa2cc3c
- C:¥Program Files¥Veritas¥NetBackup¥var¥VxSS¥credentials¥keystore¥PrivKeyFile.pem
(シュレッドされる)
- C:¥Program Files¥Veritas¥NetBackup¥var¥VxSS¥at¥systemprofile¥certstore¥<certificate>
例:
C:¥Program Files¥Veritas¥NetBackup¥var¥VxSS¥at¥systemprofile¥certstore¥9345b05e-lilycl2nb!1556!nbatd! 1556.0
- C:¥Program Files¥Veritas¥NetBackup¥var¥VxSS¥at¥systemprofile¥certstore¥keystore¥PrivKeyFile.pem
(シュレッドされる)
- C:¥Program Files¥Veritas¥NetBackup¥var¥VxSS¥at¥systemprofile¥certstore¥keystore¥PubKeyFile.pem

UNIX の場合:

- /usr/opensv/var/vxss/certmapinfo.json
- /usr/opensv/var/vxss/credentials/<certificate>
例:

- `/usr/opensv/var/vxss/credentials/f4f72ef3-2cfc-42a4-ab5a-65fd09e8b63e`
- `/usr/opensv/var/vxss/credentials/keystore/PrivKeyFile.pem` (シュレッドされる)
- `/var/vxss/at/root/.VRTSat/profile/certstore/<certificate>`
- `/var/vxss/at/root/.VRTSat/profile/certstore/keystore/PubKeyFile.pem`
- `/var/vxss/at/root/.VRTSat/profile/certstore/keystore/PrivKeyFile.pem` (シュレッドされる)

仮想マシンのクローンを作成する前にホストからホスト ID ベースの証明書情報を消去する

仮想マシンのクローンを作成すると、ID が盗まれる危険性が生じます。複数のホストで同一のキーペアを使うべきではありません。この手順では、ホストの各コピーが一意のキーペアと ID を取得することを確実にします。

仮想マシンのクローンの作成が一度のみの操作である場合は、それを行う前に (またはクローン作成するマシンのゴールドイメージを作成する前に) 次の手順を実行します。

クローンを作成する前にホストからホスト ID ベースの証明書を消去するには

- 1 ホストですべての NetBackup サービスを停止します。
- 2 次の場所からすべてのファイルとディレクトリを削除します。

Windows の場合:

```
Install_path¥NetBackup¥var¥VxSS¥at¥*  
Install_path¥NetBackup¥var¥VxSS¥credentials¥*  
Install_path¥NetBackup¥var¥webtruststore¥*
```

UNIX の場合:

```
/usr/opensv/var/vxss/at/*  
/usr/opensv/var/vxss/credentials/*  
/usr/opensv/var/webtruststore/*
```

- 3 次のファイルを削除します。

Windows の場合: `Install_path¥NetBackup¥var¥VxSS¥certmapinfo.json`

UNIX の場合: `/usr/opensv/var/vxss/certmapinfo.json`

- 4 NetBackup クラスタサーバーを使っている場合は、さらに次の手順を実行します。

- 5 次の場所からすべてのファイルとディレクトリを削除します。

```
Shared_disk¥var¥global¥vxss¥at¥*  
Shared_disk¥var¥global¥vxss¥credentials¥*  
Shared_disk¥var¥global¥webtruststore¥*
```

- 6 次のファイルを削除します。

```
Shared_disk¥var¥global¥vxss¥certmapinfo.json
```

- 7 仮想マシンのクローン作成に進みます。

ホスト ID ベースの証明書の再発行について

次の場合は、証明書を再発行する必要があります。

- 証明書が無効化され、後でそのホストを信頼できると再度判断した場合
- 証明書が期限切れになった場合
- 証明書がすでに発行されているホストで **NetBackup** を再インストールした場合
- ホストの名前を変更した場合
- ホストのキーペアが変更された場合

証明書の再発行は、**NetBackup** マスターサーバーにすでに登録されている既存の **NetBackup** ホストの ID を悪意あるユーザーに知られないようにするための 1 つの手段です。セキュリティレベルに関係なく証明書の再発行では常に再発行トークンが必要です。

- **NetBackup** ホストのホスト ID ベースの証明書の再発行は、証明書の初回の配備とは異なります。証明書を再発行するには、次の手順を使います。
p.293 の「[再発行トークンの作成](#)」を参照してください。
- 再発行トークンをいったん取得したら、証明書の再発行プロセスは認証トークンを使った手動による証明書の配備とほぼ同じです。
p.282 の「[ホスト ID ベースの証明書の配備](#)」を参照してください。

マスターサーバーは、証明書の再発行要求を受信すると、該当のホストの以前の有効な証明書すべてを無効化して、必要に応じて新しい証明書を生成します。

再発行トークンの作成

マスター以外のホストがマスターサーバーにすでに登録されているのにそのホスト ID ベースの証明書が有効でなくなっている場合は、ホスト ID ベースの証明書を再発行できます。たとえば、証明書は期限切れ、破棄、消失などの理由で無効になります。

再発行トークンは証明書を再発行するときに使用できるトークンです。このトークンは、元の証明書と同じホスト ID を保持する特殊なトークンです。再発行トークンは特定のホスト

に結び付けられるため、追加のホストの証明書を要求するためにこのトークンを使うことはできません。

NetBackup 管理コンソールを使って再発行トークンを作成するには

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[セキュリティ管理 (Security Management)]、[証明書管理 (Certificate Management)]の順に展開します。
- 2 右ペインで、再発行トークンを必要とするホストを選択します。
- 3 [処理 (Actions)]メニューから[再発行トークンの生成 (Generate Reissue Token)]を選択します。
- 4 [再発行トークンの作成 (Create Reissue Token)]ダイアログで、トークンの名前を入力します。
- 5 [次まで有効 (Valid until)]オプションからトークンが有効期間の日付を選択します。

メモ: ここでは新規トークンを作成するため、[最大許可使用期間 (Maximum Uses Allowed)]設定は利用できません。再発行トークンは、特定のホストで一度だけ使うことができます。

- 6 [理由 (Reason)]フィールドに、再発行トークンの理由を入力します。この理由は監査イベントとしてログに表示されます。
- 7 [作成 (Create)]をクリックします。
- 8 再発行トークンがダイアログに表示されます。[コピー (Copy)]を選択して、トークンの値をクリップボードに保存します。
- 9 マスターホスト以外のホストの管理者にトークンの値を伝えます。トークンの伝達方法は、環境のさまざまなセキュリティ要因によって異なります。トークンは、電子メール、ファイル、または口頭で伝えられます。

マスター以外のホストの管理者は、トークンを配備して別のホスト ID ベースの証明書を取得します。手順について詳しくは次のトピックを参照してください。

p.282 の「[ホスト ID ベースの証明書の配備](#)」を参照してください。

nbcertcmd コマンドを使って再発行トークンを作成するには

- 1 マスターサーバー管理者は、このタスクを実行するために NetBackup Web 管理サービスにログインしている必要があります。次のコマンドを使ってログインします。

```
bpnbat -login -logintype WEB
```

p.275 の「[nbcertcmd コマンドオプションの Web ログインの要件](#)」を参照してください。

- 2 マスターサーバーで次のコマンドのいずれかを実行します。

証明書を再発行する必要があるホスト名を使う場合:

```
nbcertcmd -createToken -name token_name -reissue -host host_name
```

メモ: 証明書を再発行するホストのプライマリ名を指定する必要があります。ホスト用に追加されているホスト ID からホスト名へのマッピングを指定すると、証明書を再発行することができません。

証明書を再発行する必要があるホスト ID を使う場合:

```
nbcertcmd -createToken -name token_name -reissue -hostId host_id
```

追加のパラメータを使って、有効期間と作成の理由を指定することもできます。

名前を変更した NetBackup ホストの証明書を要求するための追加手順

名前を変更した NetBackup ホストの証明書を要求するには、トークンの再発行に加えて、次の手順を実行する必要があります。

ホスト名を変更した後にホストの証明書を要求するには

- 1 マスターサーバーの NetBackup 管理者は、名前変更済みの NetBackup ホストの再発行トークンを生成します。
- 2 NetBackup 管理コンソールを使って、承認されたホスト ID からホスト名へのマッピングの 1 つとして新しいホスト名を追加します。

p.252 の「[ホスト ID からホスト名へのマッピングの追加](#)」を参照してください。

または、nbhostmgmt -add コマンドラインインターフェースオプションを使うこともできます。

bpsetconfig コマンドについて詳しくは、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。

<http://www.veritas.com/docs/DOC5332>

- 3 NetBackup 管理者は、名前変更済みホストのホスト ID ベースの証明書を無効化する必要があります。

p.305 の「[ホスト ID ベースの証明書の無効化](#)」を参照してください。

メモ: 証明書が無効化されたホストは NetBackup Web 管理コンソールサービス (nbwmc) と通信できなくなります。再発行トークンを使って新しい証明書を取得したホストは、再び nbwmc と通信できるようになります。

- 4 証明書を無効にしたら、マスターサーバー以外のホストの管理者は、再発行トークンを使って名前変更済みのホストの証明書を取得する必要があります。

p.282 の「[ホスト ID ベースの証明書の配備](#)」を参照してください。

ホストのキーペアの変更

キーが危殆化した場合や漏洩した場合は、キーペアの変更を検討します。キーペアの変更を行うと、新しいホスト ID ベースとホスト名ベースの両方の証明書が生成されます。

次の手順では、ホストのキーペアの変更と、新しいキーペアを使った新しい証明書の取得について説明します。

この手順をマスターサーバーで実行しないでください。マスターサーバー以外のホストでのみ実行してください。

ホストのキーペアを変更する方法

- 1 NetBackup ホストの管理者は次のディレクトリのバックアップを作成します。

Windows の場合: `Install_path\NetBackup\var\vxss\at\systemprofile`

UNIX の場合: `/usr/opensv/var/vxss/at/root`

- 2 NetBackup ホストの管理者はそのディレクトリをホストから削除します。

- 3 ホスト側で NetBackup サービスを再起動します。

- 4 マスターサーバーの管理者は次の手順を実行します。

- NetBackup Web 管理サービスにログインします。

`bpnbat -login -logintype WEB`

p.275 の「[nbcertcmd コマンドオプションの Web ログインの要件](#)」を参照してください。

- ホスト ID ベースの証明書を無効化します。

`nbcertcmd -revokeCertificate -host host_name`

- キーペアを変更する NetBackup ホストに対して再発行トークンを生成します。

p.293 の「[再発行トークンの作成](#)」を参照してください。

- 新しいホスト名ベースの証明書を配備します。
`bnpbaz -ProvisionCert host_name`
- 5 NetBackup ホストの管理者は、再発行トークンを使って、更新済みのキーペアを含む新しいホスト ID ベースの証明書を配備します。
 次のコマンドを実行して、トークンを直接入力します。
`nbcertcmd -getCertificate -force -token`
 トークンがファイル内にある場合は、次のコマンドを実行します。
`nbcertcmd -getCertificate -force -file /directory/token_file`
- 6 ホストが複数のマスターサーバーを持つ場合は、各マスターサーバーについて手順 4 から始まる操作を繰り返し実行します。
- 7 キーを変更した NetBackup ホストで NetBackup サービスを再起動します。

ホスト ID ベースの証明書のトークン管理について

マスターサーバーの管理者は、[トークン管理 (Token Management)] ユーティリティを使って、次のタスクを実行します。

- 新規認証トークンの作成
 セキュリティレベルに応じて、マスター以外の NetBackup ホストは、ホスト ID ベースの証明書を取得するために認証トークンを必要とする場合があります。マスターサーバーの NetBackup 管理者はトークンを生成し、それをマスターホスト以外のホストの管理者と共有します。その管理者は、マスターサーバーの管理者の立ち会いなしで証明書を配備できます。
 p.297 の「[認証トークンの作成](#)」を参照してください。
- 認証トークンの削除
 p.299 の「[認証トークンの削除](#)」を参照してください。
- 認証トークンの詳細の表示
 p.300 の「[認証トークンの詳細の表示](#)」を参照してください。
- 無効または期限切れの認証トークンのクリーンアップ
 p.300 の「[期限切れの認証トークンとクリーンアップについて](#)」を参照してください。

認証トークンの作成

証明書の配備のセキュリティ設定に応じて、NetBackup ホストは、認証局 (マスターサーバー) からホスト ID ベースの証明書を取得するために認証トークンを必要とする場合があります。

- セキュリティ設定が[最高 (Very High)]の場合、すべての証明書要求でトークンが必要になります。この項で説明している手順を実行します。

- セキュリティ設定が[高 (High)]の場合、マスターサーバーにとって既知であるホストに対して証明書が自動的に配備されます。ホストがマスターサーバーにとって既知でない場合、認証トークンを使用して証明書を配備する必要があります。この場合、この項で説明している手順を実行します。
 マスターサーバーにとって既知の意味については、次の項を参照してください。
 p.279 の「[証明書の配備のセキュリティレベルについて](#)」を参照してください。
- セキュリティ設定が[中 (Medium)]の場合、証明書を必要とするすべてのホストに証明書が自動的に配備されるので、この手順は通常必要ありません。ただし、マスターサーバーは証明書を要求しているホストの IP とホスト名を相互検証できる必要があります。

メモ: マスターサーバーとの接続性がないホストに代わり証明書を要求するには、トークンが必要です。

p.289 の「[マスターサーバーと接続されていないクライアントでの証明書の配備](#)」を参照してください。

メモ: 証明書が紛失、破損、または期限切れのため現時点で有効でない状態の証明書を持つ NetBackup ホストの認証トークンの作成には、この手順を使用しないでください。このような場合は、再発行トークンを使う必要があります。

p.293 の「[ホスト ID ベースの証明書の再発行について](#)」を参照してください。

マスターサーバーの NetBackup 管理者は、NetBackup 管理コンソールまたはコマンドラインを使ってトークンを作成できます。

NetBackup 管理コンソールを使ってトークンを作成するには

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[セキュリティ管理 (Security Management)]、[証明書管理 (Certificate Management)]、[トークン管理 (Token Management)]の順に展開します。
- 2 [処理 (Actions)]メニューで[新規トークン (New Token)]を選択します。
 [トークンの作成 (Create Token)]ダイアログボックスが表示されます。
- 3 分かりやすい一意の名前をトークンに付けて入力します。このフィールドは空白にできません。

たとえば、master_server_1 に属する複数のホストの証明書を要求するトークンを作成し、Token1_MS1 という名前を付けます。[理由 (Reason)]フィールドにトークンに関する説明を入力すると役に立ちます。

- 4 トークンの使用可能回数として、[最大許可使用期間 (Maximum Uses Allowed)] オプションに数を入力します。デフォルトは 1 です。1 つのホストがトークンを 1 回のみ使うことができることを示しています。

複数のホストで同一のトークンを使うには、1 から 99999 までの数値を入力します。たとえば、8 個のホストでトークンを使う場合は 8 を入力します。9 個目のホストがトークンを使おうとしても失敗します。
- 5 [次で有効 (Valid for)] オプションを使って、無効になり使えなくなるまでのトークン使用可能期間を指定します。[次で有効 (Valid for)] 日付以後は、マスターサーバーで別のトークンを生成する必要があります。

1 から 999 時間または 1 から 999 日間で期間を選択します。
- 6 トークンを作成する理由を入力することもできます。この理由は、このダイアログのその他のエントリと共に監査ログに表示されます。
- 7 [作成 (Create)] を選択します。
- 8 新しいトークンがダイアログに表示されます。[コピー (Copy)] を選択して、トークンの値をクリップボードに保存します。
- 9 マスターホスト以外のホストの管理者にトークンの値を伝えます。トークンの伝達方法は、環境のさまざまなセキュリティ要因によって異なります。トークンは、電子メール、ファイル、または口頭で伝えられます。
- 10 マスター以外のホストの管理者は、トークンを使用して認証局からホスト ID ベース証明書を取得します。指示については次の手順を参照してください。

p.282 の「[ホスト ID ベースの証明書の配備](#)」を参照してください。

nbcertcmd コマンドを使ってトークンを作成するには

- ◆ ホストで次のコマンドを実行します。

```
nbcertcmd -createToken -name token_name
```

次に例を示します。

```
nbcertcmd -createToken -name testtoken
```

トークン FCBVYUTDUIELUDOE が正常に作成されました。

追加のパラメータを使って、最大使用数、有効期間、作成の理由を指定できます。

nbcertcmd コマンドについて詳しくは、『[NetBackup コマンドリファレンスガイド](#)』を参照してください。

認証トークンの削除

特定の認証トークンを削除するには、NetBackup 管理コンソールまたはコマンドラインを使います。期限切れになっていない場合や[最大許可使用期間 (Maximum Uses Allowed)] カウントに達していない場合でも、トークンを削除できます。

NetBackup 管理コンソールを使ってトークンを削除するには

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[セキュリティ管理 (Security Management)]、[証明書管理 (Certificate Management)]、[トークン管理 (Token Management)]の順に展開します。
- 2 右ペインで、削除するトークンを選択します。
- 3 [編集 (Edit)]、[削除 (Delete)]の順に選択します。
- 4 確認ダイアログボックスで[はい (Yes)]をクリックして、トークンを削除します。

コマンドラインを使ってトークンを削除するには

- ◆ `nbcertcmd -deleteToken` コマンド (追加のパラメータを含む) を実行します。

認証トークンの詳細の表示

各認証トークンの詳細は NetBackup 管理コンソールに表示するか、コマンドラインから表示できます。

NetBackup 管理コンソールを使ってトークンの詳細を表示するには

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[セキュリティ管理 (Security Management)]、[証明書管理 (Certificate Management)]、[トークン管理 (Token Management)]の順に展開します。
- 2 右ペインに証明書の詳細が表示されます。

2 Token Records (0 selected)						Search	
Token State	Name	Maximum Uses Allowed	Uses Remaining	Valid From	NetBackup Host ID	Time Remaining Until Expiry	
Not Valid	MasterServerInstallationToken_1473830907937	2		1 Sep 14, 2016 10:58:29 AM			
Valid	azaaaa	1		1 Sep 14, 2016 1:30:06 PM		17 hour(s) 46 minute(s)	

nbcertcmd コマンドを使ってトークンの詳細を表示するには

- ◆ マスターサーバーで `nbcertcmd -listToken` コマンド (追加のパラメータを含む) を実行して、トークンの詳細を表示します。

トークンの詳細が表示されます。

期限切れの認証トークンとクリーンアップについて

認証トークンは次のいずれかの (先に発生する) 状況で、期限切れになります。

- 現在の日付と日時の組み合わせがトークンの[次で有効 (Valid For)]の値よりも後の日時である場合。
- [最大許可使用期間 (Maximum Uses Allowed)] 要求にトークンを使用している場合。

期限切れの認証トークンはトークンデータベースに残りますが、証明書の配備要求を認証するために使うことはできません。

期限切れのトークンは個別に削除するか、クリーンアップ操作を使って一度にすべてを削除できます。クリーンアップ操作は、すべての期限切れのトークンをトークンデータベースから削除します。

NetBackup 管理コンソールを使って期限切れの認証トークンをクリーンアップするには

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[セキュリティ管理 (Security Management)]、[証明書管理 (Certificate Management)]、[トークン管理 (Token Management)]の順に展開します。
- 2 [処理 (Actions)]メニューで[クリーンアップ (Cleanup)]を選択します。
- 3 確認ダイアログボックスで[はい (Yes)]をクリックして、すべての期限切れのトークンをクリーンアップし、トークンデータベースから削除します。

コマンドラインを使ってトークンをクリーンアップするには

- ◆ すべての期限切れのトークンを削除するには、`nbcertcmd -cleanupToken` コマンドを使います。

p.299 の「[認証トークンの削除](#)」を参照してください。

ホスト ID ベースの証明書失効リストについて

NetBackup 証明書失効リスト (CRL) は、失効日前に無効化されたホスト ID ベースのデジタルセキュリティ証明書のリストです。無効化された証明書を所有するホストは、信頼されなくなります。

NetBackup 証明書失効リストは、Internet Engineering Task Force が <https://www.ietf.org> の RFC 5280 で公表している証明書失効リストプロファイルに準拠しています。NetBackup 認証局が CRL に署名します。NetBackup マスターサーバーが認証局になります。CRL は公開されており、安全な送信を必要としません。誰でも自由にアクセスできる CRL エンドポイントが開かれています。

すべての NetBackup ホストは、他の NetBackup ホストと通信できるように、有効なセキュリティ証明書と有効な CRL を持つ必要があります。

NetBackup が新しい CRL を生成する頻度

NetBackup マスターサーバーは、次のように新しい CRL を生成します。

- 起動時。
- NetBackup が証明書を無効化してから 5 分以内。NetBackup は、5 分ごとに新しく無効化された証明書を確認します。
- CRL が最後に生成されてから 60 分後。

CRL は 7 日後に期限切れになります。

NetBackup ホストが CRL を取得する頻度

NetBackup ホストがホストにインストールされている場合、NetBackup ホストが CRL を取得します。また、NetBackup ホストは、NetBackup ソフトウェアのアップグレード中に新しい CRL を取得します。

インストールまたはアップグレード後に、各ホストはホストが起動されてから一定の時間間隔で新しい CRL を要求します。(NetBackup はプル方式を使用してホストの CRL を更新します)。次の表に示すように、NetBackup マスターサーバー証明書の配備セキュリティレベルによって時間間隔が決まります。

表 7-8 CRL 更新間隔

セキュリティレベル	CRL 更新間隔
最高 (Very High)	1 時間
高 (High)	4 時間
中 (Medium)	8 時間

p.279 の「[証明書の配備のセキュリティレベルについて](#)」を参照してください。

スケジュール設定された更新間隔の前に新しい CRL を取得できます。

p.302 の「[NetBackup ホストの CRL の更新](#)」を参照してください。

詳細情報

p.241 の「[NetBackup のセキュリティ証明書の概要](#)」を参照してください。

p.274 の「[ホスト ID ベースの証明書について](#)」を参照してください。

p.303 の「[ホスト ID ベースの証明書の無効化について](#)」を参照してください。

NetBackup ホストの CRL の更新

NetBackup ホストの CRL を更新するには、次の手順を使用します。この手順では、NetBackup 認証局から現在の CRL が取得され、ローカルホストにコピーされます。

p.301 の「[ホスト ID ベースの証明書失効リストについて](#)」を参照してください。

NetBackup ホストの CRL を更新するには

- ◆ CRL の更新が必要な NetBackup ホストで、管理者として次のコマンドを実行します。

UNIX の場合: `/usr/opensv/netbackup/bin/nbcertcmd -getCRL [-server master_server_name]`

Windows の場合: `install_path¥NetBackup¥bin¥nbcertcmd -getCRL [-server master_server_name]`

デフォルト以外の NetBackup ドメインから CRL を取得するには、
`-servermaster_server_name` オプションおよび引数を指定します。

ホスト ID ベースの証明書の無効化について

NetBackup デジタルセキュリティ証明書を無効化すると、NetBackup はそのホストの他の証明書を無効化します。NetBackup はホストを信頼しなくなり、他の NetBackup ホストと通信できなくなります。

NetBackup 管理コンソールを使って証明書を無効化する場合は、次のいずれかの理由を選択する必要があります。

変更されたアフィリエーション (Affiliation Changed)	ホストがアフィリエーションを別の NetBackup ドメインに変更した。
CA の危殆化 (CA Compromise)	認証局が危殆化した。
操作の停止 (Cessation of Operation)	ホストが NetBackup ホストではなくなった。NetBackup メディアサーバーまたはクライアントを廃止した場合など。
キーの危殆化 (Key Compromise)	証明書のキーが危殆化した。
優先済み (Superseded)	新しい証明書が無効化される証明書よりも優先される。
指定されていません (Unspecified)	その他の指定されていない理由。セキュリティイベントを調査するときに一時的に権限を一時停止する場合など。

証明書を無効化した後でホストを信頼できると判断した場合は、そのホストに新しい証明書をプロビジョニングします。これは、再発行トークンを使って行います。

p.293 の「[ホスト ID ベースの証明書の再発行について](#)」を参照してください。

メモ: マスターサーバーの証明書は無効化しないでください。無効化すると、NetBackup の動作が停止する可能性があります。

ホストの証明書を無効化した後は、**NetBackup** で次の操作を行うことを検討します。

- バックアップポリシーからホストを削除します。
- **NetBackup** メディアサーバーを無効化します。

悪質な意図を持つ人物が証明書とキーを使うことができないようにするために、**NetBackup** に関連がない操作についても検討する必要があります。

p.301 の「[ホスト ID ベースの証明書失効リストについて](#)」を参照してください。

ホストとマスターサーバー間の信頼の削除

NetBackup ホストはいつでも複数の認証局 (マスターサーバー) を信頼できます。さまざまな理由により、以前に信頼されていたマスターサーバーから信頼を削除することが **NetBackup** ホスト側で必要になる場合があります。

たとえば、**NetBackup** クライアントを別のマスターサーバーに移動する場合は、移動元のマスターサーバーから信頼を削除することを推奨します。セキュリティのベストプラクティスでは、正常に機能するために必要最小限のエンティティを信頼することが推奨されます。さらに、**NetBackup** ホストが特定の **NetBackup** ドメインのホストと通信する必要がなくなった場合に、そのマスターの **CA** 証明書をホストのトラストストアから削除します。

メモ: **CA** 証明書の削除によって、ホストが **CA** から取得したホスト ID ベースまたはホスト名ベースの証明書が削除されることはありません。nbcertcmd -listCertDetails では、引き続きホスト ID ベースの証明書が表示されます。

ホストから **CA** 証明書を削除すると、そのホストは **CA** を信頼しなくなるため、**CA** によって発行されたホスト ID ベースの証明書が自動的に更新されなくなります。最終的に、ホスト ID ベースの証明書は期限切れになります。

ホストとマスターサーバー間の信頼の削除

- 1 マスター以外のホストの管理者は次のコマンドをホストで実行して、マスターサーバーの CA 証明書の指紋を判別します。

```
nbcertcmd -listCACertDetails
```

この出力例では、ホストに 2 つのマスターサーバーからの証明書が存在します。

```
nbcertcmd -listCACertDetails
      Subject Name : /CN=nbatd/OU=root@master1.abc.com/O=vx
      Start Date  : Aug 23 14:16:44 2016 GMT
      Expiry Date  : Aug 18 15:31:44 2036 GMT
      SHA1 Fingerprint : 7B:0C:00:32:96:20:36:52:92:E8:62:F3:56:
74:8B:E3:2E:4F:22:4C

      Subject Name : /CN=nbatd/OU=root@master2.xyz.com/O=vx
      Start Date  : Aug 25 12:09:55 2016 GMT
      Expiry Date  : Aug 20 13:24:55 2036 GMT
      SHA1 Fingerprint : 7A:C7:6E:68:71:6B:82:FD:7E:80:FC:47:F6:
8D:B2:E1:40:69:9C:8C
```

- 2 管理者が 2 番目のマスターサーバーに対する信頼を削除する場合は、ホストで次のコマンドを実行します。

```
nbcertcmd -removeCACertificate -fingerprint 7A:C7:6E:68:71:
6B:82:FD:7E:80:FC:47:F6:8D:B2:E1:40:69:9C:8C
```

コロンを含む、指紋全体を含めます。

警告: このコマンドは、トラストストアから CA 証明書を削除します。トラストストアは NetBackup サービスと NetBackup Web 管理コンソールサービス (nbwebsvc) によって参照されます。

- 3 マスターサーバーの NetBackup 管理コンソールで、証明書の状態が[有効 (Active)]として表示されます。ただし、その証明書は自動的に更新されず、最終的に期限切れになります。NetBackup 管理者は、そのホストを NetBackup ドメインの一部として含めない場合、その証明書を無効にする必要があります。

ホスト ID ベースの証明書の無効化

NetBackup 管理者は、さまざまな状況下でホスト ID ベースの証明書の無効化を検討します。たとえば、管理者がクライアントセキュリティの危殆化を検出した場合、クライアントが廃止された場合、NetBackup がホストからアンインストールされた場合などが該当しま

す。無効化した証明書を使ってマスターサーバー Web サービスと通信することはできません。


p.303 の「[ホスト ID ベースの証明書の無効化について](#)」を参照してください。

セキュリティのベストプラクティスとして、ホストに証明書が配備されているかどうか、ホストから正常に削除されているかどうかに関係なく、すでにアクティブでないホストの証明書を管理者が明示的に無効化することが推奨されます。

メモ: マスターサーバーの証明書は無効化しないでください。無効化すると、NetBackup の動作が停止する可能性があります。

NetBackup 管理コンソールを使ってホスト ID ベースの証明書を無効化するには

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[セキュリティ管理 (Security Management)]、[証明書管理 (Certificate Management)]の順に展開します。
- 2 無効化する証明書を選択します。
- 3 [処理 (Actions)]メニューで[証明書の無効化 (Revoke Certificate)]を選択します。
- 4 ドロップダウンメニューから理由を選択して、[続行 (Continue)]をクリックします。



証明書が無効になります。

- 5 ホストの証明書を無効化した後、NetBackup で次の操作を行います。
 - バックアップポリシーからホストを削除します。
 - NetBackup メディアサーバーを無効化します。

コマンドラインを使ってホスト ID ベースの証明書を無効化するには

- 1 マスターサーバー管理者は、このタスクを実行するために NetBackup Web 管理サービスにログインする必要があります。次のコマンドを使用してログインします。

```
bpnbat -login -logintype WEB
```

p.275 の「[nbcertcmd コマンドオプションの Web ログインの要件](#)」を参照してください。

- 2 次のコマンドのいずれかを実行して、ホスト名またはホスト ID を使って証明書を無効化します。

ホスト名を使う無効化:

```
nbcertcmd -revokeCertificate -host host_name
```

メモ: 証明書を無効化するホストのプライマリ名を指定する必要があります。ホスト用に追加されているホスト ID からホスト名へのマッピングを指定すると、証明書を無効化することができません。

ホスト ID を使う無効化:

```
nbcertcmd -revokeCertificate -hostID host_id
```

追加のパラメータを使って、無効の理由コードとマスターサーバーを指定できます。

- 3 ホストの証明書を無効化した後、NetBackup で次の操作を行います。
 - バックアップポリシーからホストを削除します。
 - NetBackup メディアサーバーを無効化します。

メモ: 証明書を無効化しても、その証明書はマスター以外のホストのローカルストアから削除されません。

NetBackup ホストの証明書の状態の確認

NetBackup ホストの ID ベースの証明書の状態が有効か無効化済みかを確認できます。これは、接続と通信の問題のトラブルシューティングに役立つことがあります。証明書の状態を確認する方法には、次の 3 つの方法があります。

ホスト自体からホスト証明書を
確認する

この方法では、NetBackup `nbcertcmd` コマンドを使用します。

p.308 の「[ホスト自体から証明書の状態を確認する方法](#)」を参照してください。

NetBackup サーバーからホス
ト証明書を確認する

この方法では、NetBackup `bptestbpcd` コマンドを使用しま
す。

p.308 の「[別のホストの証明書が失効している場合に NetBackup
サーバーから確認する方法](#)」を参照してください。

NetBackup 管理コンソールか
らホスト証明書を確認する

p.309 の「[NetBackup 管理コンソールを使用してホストの証明書
を確認する方法](#)」を参照してください。

p.301 の「ホスト ID ベースの証明書失効リストについて」を参照してください。

ホスト自体から証明書の状態を確認する方法

- 1 必要に応じて、NetBackup ホストで最新の証明書失効リストを取得するため、管理者として次のコマンドを実行します。

UNIX の場合: `/usr/opensv/netbackup/bin/nbcertcmd -getCRL [-server master_server_name]`

Windows の場合: `install_path¥NetBackup¥bin¥nbcertcmd -getCRL [-server master_server_name]`

デフォルト以外の NetBackup ドメインから CRL を取得するには、`-servermaster_server_name` オプションおよび引数を指定します。

- 2 NetBackup ホストで、管理者として次のコマンドを実行します。

UNIX の場合: `/usr/opensv/netbackup/bin/nbcertcmd -hostSelfCheck [-cluster] [-server master_server_name]`

Windows の場合: `install_path¥NetBackup¥bin¥nbcertcmd -hostSelfCheck [-cluster] [-server master_server_name]`

必要に応じて、次のオプションのいずれかまたは両方を使用します。

`-cluster` 仮想ホストの証明書を確認するには、NetBackup マスターサーバークラスターのアクティブノードでこのオプションを使用します。

`-server` デフォルト以外のマスターサーバーから証明書を確認するには、**Master_server_name** 引数を指定してこのオプションを使用します。

- 3 コマンドの出力を確認します。出力は、証明書が失効しているかいないかを示します。

別のホストの証明書が失効している場合に NetBackup サーバーから確認する方法

- 1 NetBackup マスターサーバーまたは NetBackup メディアサーバーで管理者として次のコマンドを実行します。

UNIX の場合: `/usr/opensv/netbackup/bin/admincmd/bptestbpcd -host hostname -verbose`

Windows の場合: `install_path¥NetBackup¥bin¥bptestbpcd -host hostname -verbose`

`-host hostname` には、証明書を確認するホストを指定します。

- 2 コマンドの出力を確認します。指定されたホストの証明書が失効している場合、コマンド出力には The Peer Certificate is revoked という文字列が含まれます。コマンド出力にこの文字列が含まれていない場合、証明書は有効です。

NetBackup 管理コンソールを使用してホストの証明書を確認する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[セキュリティ管理 (Security Management)]、[証明書管理 (Certificate Management)]の順に展開します。
- 2 目的のホストの[証明書の状態 (Certificate State)]列で証明書の状態を調べます。

証明書を無効化した NetBackup ホストのリストの取得

無効化された証明書を持つ NetBackup ホストのリストを取得するには、次の手順を使用します。

p.301 の「[ホスト ID ベースの証明書失効リストについて](#)」を参照してください。

無効化された証明書を持つ NetBackup ホストのリストを取得するには

- 1 コマンドウィンドウで、次のようにマスターサーバーの NetBackup Web 管理サービスにログオンします (ログオンアカウントには NetBackup 管理者権限が必要です)。

UNIX の場合: `/usr/opensv/netbackup/bin/bpnbat -login -loginType WEB`

Windows の場合: `install_path¥NetBackup¥bin¥bpnbat -login -loginType WEB`

- 2 次のコマンドを実行して、失効していない証明書のリストを CRL から抽出し、結果を「Revoked」という単語でフィルタリングします。

UNIX の場合: `/usr/opensv/netbackup/bin/nbcertcmd
-listAllDomainCertificates | grep Revoked`

Windows の場合: `install_path¥NetBackup¥bin¥nbcertcmd
-listAllDomainCertificates | findstr Revoked`

ホスト ID ベースの証明書の削除

NetBackup ホストのホスト ID ベースの証明書を手動で削除するには、このトピックを使用します。NetBackup ドメインから別の NetBackup ドメインに NetBackup ホストが移動された場合などの、特定のシナリオで証明書を削除する必要があります。このシナリオでは、現在のホスト ID ベースの証明書を削除する必要があり、ホストに新しいマスターサーバーである新しい認証局 (CA) によって発行された証明書が必要です。

注意: ホスト ID ベースの証明書を手動で削除すると、NetBackup の機能に悪影響を与える可能性があります。

メモ: NetBackup ソフトウェアの削除中に、ホスト ID ベースの証明書が自動的に削除されます。

NetBackup ホストからホスト ID ベースの証明書を削除するには

- 1 関連付けられているすべてのホスト ID ベースの証明書の詳細を表示するには、NetBackup ホストで次のコマンドを実行します。

UNIX の場合: `/usr/opensv/netbackup/bin/nbcertcmd -listCertDetails`

Windows の場合: `install_path¥NetBackup¥bin¥nbcertcmd
 -listCertDetails`

- 2 証明書を削除するには、ホストで次のコマンドを実行します。

UNIX の場合: `/usr/opensv/netbackup/bin/nbcertcmd -deleteCertificate
 -hostid host_ID`

Windows の場合: `install_path¥NetBackup¥bin¥nbcertcmd
 -deleteCertificate -hostid host_ID`

クラスタ設定内のアクティブノードからホスト ID ベースの証明書を削除するには

- 1 関連付けられているすべてのホスト ID ベースの証明書の詳細を表示するには、アクティブノードで次のコマンドを実行します。

UNIX の場合: `/usr/opensv/netbackup/bin/nbcertcmd -listCertDetails
 -cluster`

Windows の場合: `install_path¥NetBackup¥bin¥nbcertcmd
 -listCertDetails -cluster`

- 2 証明書を削除するには、クラスタのアクティブノードで次のコマンドを実行します。

`nbcertcmd -deleteCertificate -hostid host_ID -cluster`

UNIX の場合: `/usr/opensv/netbackup/bin/nbcertcmd -hostid host_ID
 -cluster]`

Windows の場合: `install_path¥NetBackup¥bin¥nbcertcmd -hostid host_ID
 -cluster`

クラスタ化された NetBackup セットアップでのセキュリティ証明書の配備

この項では、クラスタ化された NetBackup セットアップへのホスト名ベースとホスト ID ベースの証明書の配備についての情報を示します。

NetBackup クラスタについて詳しくは、『NetBackup マスターサーバーのクラスタ化管理者ガイド』を参照してください。

<http://www.veritas.com/docs/DOC5332>

NetBackup クラスタでのホスト ID ベースの証明書の配備について

クラスタ化された NetBackup マスターサーバーセットアップでは、ホスト ID ベースの証明書は次のように配備されます。

- 各クラスタノードに対して 1 つの証明書。証明書は各ノードのローカルディスク上にあります。
- 仮想名に対して 1 つの証明書。証明書はクラスタの共有ディスク上にあります。

たとえば、次の例を考えてみます。

クラスタのセットアップが 4 つのノードで構成される場合、5 つのホスト ID ベースの証明書が配備されます。4 つのノードと、マスターサーバーの仮想名に使われる共有ディスクのそれぞれに 1 つの証明書が配備されます。

メモ: NetBackup では、マスターサーバーのみをクラスタ化できます。

NetBackup クラスタでのホスト名ベースの証明書の配備について

クラスタ化された NetBackup マスターサーバーセットアップでは、ホスト名ベースの証明書は次のように配備されます。

- 各クラスタノードに対して 1 つの証明書。証明書は各ノードのローカルディスク上にあります。
- 各ノードに対して仮想名の 1 つの証明書。証明書は各ノードのローカルディスク上にあります。

p.272 の「[ホスト名ベースの証明書の配備](#)」を参照してください。

クラスタ化された NetBackup ホストでのホスト ID ベースの証明書の配備について

クラスタノードでの証明書配備に関する次のシナリオを確認します。

- NetBackup の新規インストールの場合、アクティブノードに証明書が自動的に配備されます。すべての非アクティブノードでは、証明書を手動で配備する必要があります。
- ディザスタリカバリの場合は、アクティブノードの証明書も非アクティブノードの証明書もリカバリされません。災害後にディザスタリカバリモードで NetBackup をインストールした後、すべてのノードに証明書を手動で配備する必要があります。

p.316 の「[ディザスタリカバリインストール後にクラスタマスターサーバーで証明書を生成する](#)」を参照してください。

メモ: アップグレードの場合、アクティブ ノードと非アクティブ ノードにすでに証明書が配備されていることがあります。クラスタノードに証明書が配備されているかどうかを確認できます。

p.315 の「[クラスタ化された NetBackup セットアップで証明書の詳細を表示する](#)」を参照してください。

p.312 の「[アクティブなマスターサーバーノードでのホスト ID ベースの証明書の配備](#)」を参照してください。

p.312 の「[非アクティブなマスターサーバーノードでのホスト ID ベースの証明書の配備](#)」を参照してください。

アクティブなマスターサーバーノードでのホスト ID ベースの証明書の配備

NetBackup のインストール時に、ホスト ID ベースの証明書がアクティブなマスターサーバーノードとその仮想名に配備されます。アクティブ ノードの証明書はローカルディスクに配備されます。仮想名の証明書は共有ディスクに配備されます。

非アクティブなマスターサーバーノードでのホスト ID ベースの証明書の配備

インストール時に、非アクティブ ノードに証明書は配備されません。インストール後に、すべての非アクティブ ノードに証明書を手動で配備する必要があります。

p.312 の「[クラスタノードでのホスト ID ベースの証明書の配備](#)」を参照してください。

クラスタノードでのホスト ID ベースの証明書の配備

すべての非アクティブ ノードでは、証明書を手動で配備する必要があります。

場合によっては、アクティブ ノードにもホスト ID ベースの証明書を手動で配備する必要があります。

マスターサーバーのクラスタノードに、ホスト ID ベースの証明書を手動で配備する方法

◆ マスターサーバーのクラスタノードで次のコマンドを実行します。

- `nbcertcmd -getCACertificate`
- `nbcertcmd -getCertificate -file authorization_token_file]`

p.297 の「[ホスト ID ベースの証明書のトークン管理について](#)」を参照してください。

クラスタ化された NetBackup セットアップでホスト ID ベースの証明書を無効化する

NetBackup 管理者は、さまざまな状況下でホスト ID ベースの証明書の無効化を検討します。たとえば、管理者がクライアントセキュリティの危殆化を検出した場合、クライアントが廃止された場合、NetBackup がホストからアンインストールされた場合などが該当します。証明書が無効化されているホストは、他のホストと通信できません。各 NetBackup ホストは、正常に通信するために有効なセキュリティ証明書と有効な証明書失効リスト (CRL) が必要です。

p.301 の「[ホスト ID ベースの証明書失効リストについて](#)」を参照してください。

NetBackup 管理者は、NetBackup ドメインの任意のホストでクラスタノードまたは仮想名の証明書を無効化できます。

証明書を無効化するときは、それが適切な証明書であることを確認します。

証明書を無効化した後に、新しいホスト ID ベースの証明書の配備が必要な場合があります。クラスタノードで再発行トークンを作成し、再発行トークンを使用して新しい証明書を配備します。

p.314 の「[クラスタ化された NetBackup セットアップの再発行トークンの作成](#)」を参照してください。

p.314 の「[再発行トークンを使用して、クラスタ化された NetBackup セットアップでホスト ID ベースの証明書を配備する](#)」を参照してください。

クラスタノードで証明書を無効化するには

- 1 NetBackup Web 管理サービスにログインします。

```
bpnbat -login -logintype WEB
```

p.275 の「[nbcertcmd コマンドオプションの Web ログインの要件](#)」を参照してください。

- 2 次のコマンドを実行して、クラスタノードの証明書を無効化します。

```
nbcertcmd -revokeCertificate -host host_name
```

p.305 の「[ホスト ID ベースの証明書の無効化](#)」を参照してください。

仮想名の証明書を無効化するには

- 1 NetBackup Web 管理サービスにログインします。

```
bpnbat -login -logintype WEB
```

- 2 次のコマンドを実行して、仮想名のホスト ID ベースの証明書を無効化します。

```
nbcertcmd -revokeCertificate -host virtual_name
```

p.305 の「[ホスト ID ベースの証明書の無効化](#)」を参照してください。

再発行トークンを使用して、クラスタ化された NetBackup セットアップで ホスト ID ベースの証明書を配備する

ホスト ID ベースの証明書を無効化した後に、再発行トークンを使って、クラスタ化された NetBackup セットアップに新しいホスト ID ベースの証明書を配備できます。

p.314 の「[クラスタ化された NetBackup セットアップの再発行トークンの作成](#)」を参照してください。

クラスタノードに新しいホスト ID ベースの証明書を配備するには

- ◆ 次のコマンドを実行して、再発行トークンを使ってクラスタノードに新しいホスト ID ベースの証明書を配備します。

```
nbcertcmd -getCertificate -file reissue_token_file -force
```

仮想マシンの新しいホスト ID ベースの証明書を配備するには

- ◆ 次のコマンドを実行して、再発行トークンを使って仮想名の新しい証明書を配備します。

```
nbcertcmd -getCertificate -file reissue_token_file_virtual -force  
-cluster
```

クラスタ化された NetBackup セットアップの再発行トークンの作成

場合によっては、ホストに証明書を再発行する必要があります。たとえば、ホストの証明書が無効化された場合に、ホストに新しい証明書を再発行する必要があります。

p.314 の「[再発行トークンを使用して、クラスタ化された NetBackup セットアップでホスト ID ベースの証明書を配備する](#)」を参照してください。

新しい証明書をホストに再発行するには、再発行トークンが必要です。

p.297 の「[ホスト ID ベースの証明書のトークン管理について](#)」を参照してください。

クラスタノードの再発行トークンを作成する方法

- 1 次のコマンドを実行して、NetBackup Web 管理サービスにログインします。

```
bpnbat -login -logintype WEB
```

p.275 の「[nbcertcmd コマンドオプションの Web ログインの要件](#)」を参照してください。

- 2 次のコマンドを実行して、必要なクラスタノードの再発行トークンを作成します。

```
nbcertcmd -createToken -name token_name -reissue -host host_name
```

p.293 の「[再発行トークンの作成](#)」を参照してください。

仮想名の再発行トークンを作成する方法

- 1 次のコマンドを実行して、NetBackup Web 管理サービスにログインします。

```
bpnbat -login -logintype WEB
```

p.275 の「[nbcertcmd コマンドオプションの Web ログインの要件](#)」を参照してください。

- 2 次のコマンドを実行して、仮想名の再発行トークンを作成します。

```
nbcertcmd -createToken -name token_name_virtual -reissue -host  
virtual_name
```

p.293 の「[再発行トークンの作成](#)」を参照してください。

クラスタ化された NetBackup セットアップでホスト ID ベースの証明書を更新する

クラスタノードと仮想名のホスト ID ベースの証明書は自動的に更新されます。これらの証明書は期限切れの日の 180 日前に自動的に更新されます。

必要な場合は、証明書を手動で更新することもできます。

p.290 の「[ホスト ID ベースの証明書の有効期限と更新について](#)」を参照してください。

クラスタノードの証明書を手動で更新するには

- ◆ ノードの証明書の更新を行うクラスタノードから次のコマンドを実行します。

```
nbcertcmd -renewCertificate
```

仮想名の証明書を手動で更新するには

- ◆ 仮想名の証明書の手動更新を行うアクティブノードで次のコマンドを実行します。

```
nbcertcmd -renewCertificate -cluster
```

クラスタ化された NetBackup セットアップで証明書の詳細を表示する

クラスタノードまたは仮想名の証明書の詳細を表示するには、次のコマンドを実行します。

クラスタノードの証明書の詳細を表示するには

- ◆ クラスタノードで次のコマンドを実行します。

```
nbcertcmd -listCertDetails
```

p.277 の「[ホスト ID ベースの証明書の詳細の表示](#)」を参照してください。

仮想名の証明書の詳細を表示するには

- ◆ 仮想名の証明書の詳細を表示するアクティブノードで次のコマンドを実行します。

```
nbcertcmd -listCertDetails -cluster
```

```
C:\Program Files\Veritas\NetBackup\bin>nbcertcmd -listCertDetails -cluster
Master Server : ha-w12-uc-c2-nb
Host ID : caaf54b9-f47d-4a68-9462-72a2a5d34e9a
Issued By : /CN=broker/OU=root@ha-w12-uc-c2-nb/O=ux
Serial Number : 0x5e1c576b0000000f
Expiry Date : Sep 13 12:38:30 2017 GMT
SHA1 Fingerprint : 44:A6:0D:56:30:E2:25:A1:FB:32:47:73:D3:6E:F8:00:C3:1C:DB:25
Operation completed successfully.
```

p.277 の「[ホスト ID ベースの証明書の詳細の表示](#)」を参照してください。

クラスタ化された NetBackup セットアップからの CA 証明書の削除

クラスタ化されたセットアップから CA (認証局) 証明書を削除するには、次のコマンドを実行します。

注意: マスターサーバーノードから CA 証明書を削除すると、NetBackup の機能に悪影響を及ぼす場合があります。

クラスタノードから CA 証明書を削除するには

- 1 クラスタノードで次のコマンドを実行して、CA 証明書の指紋を表示します。

```
nbcertcmd -listCACertDetails
```

- 2 次のコマンドを実行し、適切な指紋を指定して CA 証明書を削除します。

```
nbcertcmd -removeCACertificate -fingerprint fingerprint
```

仮想名の CA 証明書を削除するには

- 1 アクティブノードで次のコマンドを実行して、仮想名の CA 証明書の指紋を表示します。

```
nbcertcmd -listCACertDetails -cluster
```

- 2 アクティブノードで次のコマンドを実行して、適切な指紋を指定して仮想名の CA 証明書を削除します。nbcertcmd -removeCACertificate -fingerprint

```
fingerprint_virtual -cluster
```

ディザスタリカバリインストール後にクラスタマスターサーバーで証明書を生成する

クラスタ化されたマスターサーバーのディザスタリカバリが完了した後は、アクティブノードとすべての非アクティブノードで証明書を生成する必要があります。この手順は、クラスタのバックアップとリストアを成功させるために必須です。

ディザスタリカバリの後に各クラスターノードでローカル証明書を生成するインストール

1 すべての非アクティブノードをクラスターに追加します。

クラスターのすべてのノードが現在クラスターの一部ではない場合、最初にこれらをクラスターに追加します。このプロセスについて詳しくは、オペレーティングシステムのクラスターの手順を参照してください。

サポート対象のクラスター技術に関する詳細情報を参照できます。『Veritas NetBackup マスターサーバーのクラスター化管理者ガイド』を参照してください。

<http://www.veritas.com/docs/DOC5332>

2 nbccertcmd コマンドを実行し、認証局の証明書を格納します。

UNIX の場合: `/usr/opensv/netbackup/bin/nbccertcmd -getCACertificate`

Windows の場合: `install_path\Veritas\NetBackup\bin\nbccertcmd -getCACertificate`

3 以下に示す bpnbat コマンドを使用し、必要な変更を許可します。認証ブローカーを求めるメッセージが表示されたら、ローカルノード名ではなく仮想サーバー名を入力します。

`bpnbat -login -loginType WEB`

4 nbccertcmd コマンドを使用して再発行トークンを作成します。**hostname** は、ローカルノード名です。コマンドを実行すると、トークン文字列値が表示されます。各クラスターノードには一意の再発行トークンが必要です。

`nbccertcmd -createtoken -name token_name -reissue -host hostname`

5 nbccertcmd コマンドとともに再発行トークンを使用して、ホスト証明書を格納します。このコマンドでは、トークン文字列値が求められます。nbccertcmd -createToken コマンドから入手したトークン文字列値を入力します。

`nbccertcmd -getCertificate -token`

詳細情報を参照できます。『Veritas NetBackup セキュリティおよび暗号化ガイド』で、マスターサーバーノードでの証明書の配備に関するセクションを参照してください。

p.271 の「ディザスタリカバリパッケージ」を参照してください。

非武装地帯にある NetBackup クライアントとマスターサーバーの間の HTTP トンネルを介した通信について

NetBackup の配備設定では、特定の Web ポートのみを介して通信が行われる非武装地帯 (DMZ) にクライアントコンピュータを置くことができます。


すべての NetBackup クライアントは、セキュリティ証明書を配備し、ピアを認証して接続を保護するために、マスターサーバーの Web 管理サービスと通信できる必要があります。

す。たとえば、NetBackup クライアントは、マスターサーバーに証明書を配備するために要求を送信します。これは、NetBackup の安全な通信のために不可欠です。DMZ 設定では、クライアントは Web サービス要求をマスターサーバーに直接送信できない場合があります。この場合、NetBackup クライアントは HTTP CONNECT プロキシ方式によって、メディアサーバー上の HTTP トンネルに接続要求と Web サービス要求を送信します。HTTP トンネルは接続要求を受け入れ、Web サービス要求をマスターサーバーに転送します。

HTTP トンネリング機能により、DMZ の NetBackup クライアントが Web サービス要求をマスターサーバーに送信できます。NetBackup メディアサーバーは、Web サービス要求を NetBackup クライアントからマスターサーバーに転送する HTTP トンネルを形成します。また、Web サービス通信では SSL (Secure Socket Layer) が使用されます。

メモ: メディアサーバーのポート番号 1556 は、Web サービス要求を送信するために NetBackup クライアントからアクセスできる必要があります。

図 7-2 DMZ 設定での NetBackup クライアントとマスターサーバーの通信



単一ドメインまたはマルチドメイン環境で、DMZ の NetBackup クライアントがマスターサーバーへの Web サービス接続要求の送信を試みるときは、次の特定の順序に従います。

表 7-9 接続要求を送信するための順序

順序	説明
1. NetBackup クライアントが、マスターサーバーへの接続要求の直接送信を試みます。	DMZ では、Web サービス接続要求が成功しない可能性があります。
2. 直接接続に失敗すると、クライアントは HTTP トネリングを使用して Web サービス接続要求をマスターサーバーに送信するようにメディアサーバーが指定されているかどうかを確認します。	<p>NetBackup クライアントが Web サービス接続の送信に使用できる優先メディアサーバーを定義できます。</p> <p>Windows クライアントのレジストリまたは UNIX クライアントの <code>bp.conf</code> ファイルに <code>WEB_SERVER_TUNNEL</code> オプションを追加します。</p> <p>詳しくは、『NetBackup 管理者ガイド Vol. 1』で NetBackup クライアントの <code>WEB_SERVER_TUNNEL</code> オプションに関するセクションを参照してください。</p> <p>http://www.veritas.com/docs/DOC5332</p>
3. メディアサーバーが指定されていない場合、クライアントは NetBackup 構成で利用可能なメディアサーバーのリストを参照し、それらを使用して Web サービス接続要求を送信します。	NetBackup クライアントは、以前に成功した接続に基づいて自動的に更新されるメディアサーバーのリストを含む、内部キャッシュファイル (<code>websvctunnels.cache</code>) を保持します。このキャッシュファイルは、Windows と UNIX の両方で <code>bp.conf</code> ファイルと同じ場所にあります。

追加情報

- HTTP トンネル機能の構成のために、次の追加オプションを使用できます。
 - `WEB_SERVER_TUNNEL_USE`: このオプションを NetBackup クライアントで使用することで、HTTP トンネルを使用してデフォルトの通信の動作を構成できます。
 - `WEB_SERVER_TUNNEL_ENABLE`: デフォルトでは、HTTP トンネルはメディアサーバーで有効になっています。このオプションをメディアサーバーで使用して、HTTP トンネル機能を無効にすることができます。

詳しくは、『NetBackup 管理者ガイド Vol. 1』を参照してください。

<http://www.veritas.com/docs/DOC5332>
- NetBackup クライアント構成にドメイン内のメディアサーバーに関する情報が含まれていない場合は、マスターサーバーで `nbsetconfig` コマンドを実行します。Windows クライアント上のレジストリまたは UNIX クライアント上の `bp.conf` ファイルには、クラ

クライアントが接続要求および Web サービス要求を送信するために選択したマスターサーバーおよびメディアサーバーが含まれています。

- DMZ の NetBackup クライアントで `nbcertcmd -getCertificate` コマンドを使用すると、次のいずれかのエラーが表示される場合があります。
 - 終了状態 5955: ホスト名がマスターサーバーに認識されていません。(EXIT STATUS 5955: The host name is not known to the master server.)
 - 終了状態 5954: ホスト名を要求元ホストの IP アドレスに解決することができませんでした。(EXIT STATUS 5954: The host name could not be resolved to the requesting host's IP address.)

マスターサーバーは、HTTP トンネルの IP アドレスと証明書を要求するホストの ID を照合できないため、トークンを使用してセキュリティ証明書を配備します。

- HTTP トンネルを使用して証明書要求をマスターサーバーに送信する場合、NetBackup 監査レポートはメディアサーバーをユーザーとしてリストします。

格納データの暗号化セキュリティ

この章では以下の項目について説明しています。

- 格納データの暗号化に関する用語
- 格納データの暗号化に関する注意事項
- 暗号化セキュリティについて考慮する際の質問
- 暗号化オプションの比較
- NetBackup クライアントの暗号化について
- クライアントでの標準暗号化の構成
- クライアントでのレガシー暗号化の構成
- メディアサーバーの暗号化

格納データの暗号化に関する用語

次の表では、格納データの暗号化に関する用語について説明します。

表 8-1 格納データの暗号化に関する用語

用語	説明
AES (Advanced Encryption Standard)	DES に代わる同期暗号化アルゴリズムを指定します。
非同期暗号化	公開鍵と秘密鍵の両方を使用する暗号化アルゴリズムが含まれます。
DES (Data Encryption Standard)	1970 年代から 1998 年までのデータ同期暗号化の一般的な規格を指定します。

用語	説明
初期化ベクター	暗号化アルゴリズムの事前準備に使われるシード値を指定します。この事前準備は、複数のデータファイルの暗号化に同じ鍵を使用する場合に現れるパターンを、分岐にくくするために行われます。これらのファイルは同じパターンで始まります。
公開鍵暗号化	非同期暗号化を使います。
同期暗号化	暗号化と復号化の両方に同じ鍵を使用する暗号化アルゴリズムが含まれます。鍵のサイズが同じ場合、同期暗号化は非同期暗号化よりも高速で安全です。

格納データの暗号化に関する注意事項

次の表では、格納データの暗号化に関する制限事項について説明します。

表 8-2 格納データの暗号化に関する制限事項

制限事項	説明
データの暗号化によるコンピュータのパフォーマンスへの影響	データ圧縮アルゴリズムと同様、暗号化アルゴリズムでは CPU に高い負荷がかかります。コンピュータのハードウェア (専用または共有のいずれか) を追加せずにデータを圧縮すると、コンピュータと NetBackup のパフォーマンスに影響します。
データの圧縮はデータの暗号化より先に実行する必要がある	データの圧縮アルゴリズムでは、データを圧縮するためにデータのパターンが検索されます。暗号化アルゴリズムでは、データにスクランブルがかけられ、パターンが削除されます。このため、データの圧縮を行う場合はデータの暗号化手順の前に行う必要があります。
暗号化アルゴリズムの選択	多くの暗号化アルゴリズムおよび関連する鍵のサイズがあります。データの暗号化には、どれを使用すればよいでしょうか。AES (Advanced Encryption Standard) はデータの暗号化規格であり、128、192 または 256 ビットの暗号化鍵がサポートされます。
推奨される鍵のサイズ	有効な最大の鍵サイズを選択してください。通常、鍵のサイズが大きいと、鍵サイズが小さい場合よりもデータをより安全に、長期間保護できます。AES は最良の選択の 1 つです。3 つの鍵長 (128、192、256 ビット) がすべてサポートされているため、安全であると考えられています。

制限事項	説明
暗号化ソリューションの FIPS 認定	<p>米国政府による使用には FIPS 認定が必要ですが、暗号化ソリューションを評価する唯一の条件にしないでください。</p> <p>次に示す他の事項も考慮して決定する必要があります。</p> <ul style="list-style-type: none">■ FIPS 認定は、名前の付いた製品にのみ適用されます。さらに、製品の使用が、製品の評価時に提示される「FIPS Security Policy」文書に適合する場合にのみ適用されます。製品の将来のバージョンおよび標準外の使用については、検証の認定が適用されない可能性があります。■ AES のようなアルゴリズムのセキュリティ保護は、その動作の難解さによるものではありません。セキュリティ保護は、不明な暗号化鍵の推測の困難さによって行われます。何年もの精密な調査と専門家による評価によって、AES の実装は十分なものになりました。実際に、AES に対して、特定の鍵とデータセットを入力するテストが行われ、予測される出力が検証されています。■ データの暗号化は自動車のセキュリティによく似ています。問題の多くは鍵の消失または置き間違いに関連するもので、ロックの異常に関連する問題ではありません。■ 誤用によって問題が発生する可能性が高いため、暗号化製品の操作性も考慮の対象にする必要があります。 <p>操作性の考慮事項には次のものがあります。</p> <ul style="list-style-type: none">■ 暗号化の製品との統合■ 暗号化のビジネスプロセスとの統合■ 暗号化鍵の適切な粒度■ リカバリの可能性
暗号化鍵の適切な粒度	<p>暗号化鍵の適切な粒度は、家のセキュリティを例に使用すると最も分かりやすくなります。家の鍵が 1 つだけの場合は便利です。車庫、玄関口、裏口すべてに同じ鍵を使用して入ることができます。このセキュリティは、鍵の安全性が低下する (たとえば、鍵が盗まれる) までは効果的です。鍵の安全性が低下した場合は、この鍵を使用するすべてのロックを取り替える必要があります。極端な例では、家のすべての引き出しと戸棚に対してそれぞれの鍵を持っている人もいます。この場合、鍵を紛失しても 1 つのロックを取り替えるだけで済みます。</p> <p>適切な解決方法は、これらの 2 つの例の中間にあります。ビジネスプロセスの観点から、安全性の低下した鍵または消失した鍵に対する耐性を理解する必要があります。鍵を消失した場合は、その鍵で暗号化されたすべてのデータが失われます。鍵の安全性が低下した場合は、その鍵で暗号化されたすべてのデータを復号化し、再び暗号化してセキュリティ保護する必要があります。</p>

暗号化セキュリティについて考慮する際の質問

暗号化のセキュリティについて考慮する前に、次の質問について考えておく必要があります。

答えは、ユーザー固有の暗号化の要件によって次のように異なります。

- どのようにして最適な暗号化を選択するか。
- なぜ暗号化セキュリティを使用するのか。
- 可能性のある内部の攻撃に対してどのような保護が必要なのか。
- 可能性のある外部の攻撃に対してどのような保護が必要なのか。
- どの領域の **NetBackup** を暗号化セキュリティで保護するのか。
- 暗号化セキュリティの動作を示す **NetBackup** アーキテクチャの図を作成する必要があるか。
- どのような暗号化セキュリティの配置ユースケースを採用するか。

暗号化オプションの比較

次の **NetBackup** オプションは、格納データの暗号化に関するものです。

- 標準暗号化を使用した **NetBackup** クライアントの暗号化
- レガシー暗号化を使用した **NetBackup** クライアントの暗号化
- メディアサーバーの暗号化
- サードパーティの暗号化装置とハードウェアデバイス

次の表は利用可能な暗号化オプションとそれぞれの長所と短所を示します。

表 8-3 暗号化オプションの比較

暗号化オプション	長所	短所
クライアントの暗号化、標準暗号化 p.330の「 クライアントでの標準暗号化の構成 」を参照してください。	<ul style="list-style-type: none">■ 暗号化鍵はクライアントコンピュータに存在し、NetBackup 管理者によって制御されない。■ NetBackup マスターサーバーおよびメディアサーバーに影響を与えずに配置することができる。■ クライアントごとに配置することができる。	<ul style="list-style-type: none">■ クライアントの暗号化鍵は、各クライアントが一意の暗号化鍵と個別の暗号化鍵を持つ必要のある環境には適さない。■ クライアント上で実行される暗号化および圧縮は、クライアントのパフォーマンスに影響を与える可能性がある。
クライアントの暗号化、レガシー暗号化 p.337の「 クライアントでのレガシー暗号化の構成 」を参照してください。	長所は、標準暗号化を使用したクライアントの暗号化と同じ。	短所は、標準暗号化を使用したクライアントの暗号化と同じ。

暗号化オプション	長所	短所
p.348 の「メディアサーバーの暗号化」を参照してください。	<ul style="list-style-type: none">■ クライアントコンピュータのパフォーマンスに影響を与えない。■ マスターサーバーまたはメディアサーバーに鍵が集中される。	<ul style="list-style-type: none">■ マスターサーバーまたはメディアサーバーに鍵が集中される。■ 鍵の粒度の詳細についてオプションが制限される。■ NetBackup 構成と操作が密接に統合されていない。■ メディアサーバー上で実行される暗号化および圧縮は、メディアサーバーのパフォーマンスに影響を与える可能性がある。
サードパーティの暗号化装置とハードウェアデバイス	<ul style="list-style-type: none">■ ハードウェアが追加されるため、パフォーマンスへの影響がほとんど、またはまったくない。■ 通常、NIST FIPS 140 で認定されている。	<ul style="list-style-type: none">■ ベリタスでは、これらのソリューションの一部がテストされている。保証または廃棄に対するテストは行われていない。また、特定のソリューションに対するテストも行われていない。このテストでは、基本的な機能が、特定のバージョンの NetBackup での使用に対して検証されている。■ NetBackup 構成、操作または診断が密接に統合されていない。■ 装置またはデバイスごとにディザスタリカパリのシナリオが提供されている。

NetBackup クライアントの暗号化について

NetBackup クライアントの暗号化オプションは次の場合に最適です。

- クライアントが圧縮と暗号化の際の CPU 負荷を処理できる場合
- クライアントでデータの暗号化鍵の制御を保持する場合
- NetBackup と暗号化をできるだけ密接に統合する必要がある場合
- ユーザーごとに暗号化が必要な場合

暗号化セキュリティのインストール前提条件

暗号化バックアップには、NetBackup サーバーおよびクライアントのインストールに含まれる NetBackup Encryption ソフトウェアが必要です。暗号化を使うためには、有効なライセンスが必要です。NetBackup のライセンスの管理について詳しくは、『[NetBackup 管理者ガイド Vol. 1](#)』を参照してください。

『[NetBackup 管理者ガイド Vol. 1](#)』

NetBackup Encryption の構成が可能なプラットフォームのリストについては、『[NetBackup リリースノート](#)』を参照してください。

暗号化を使用したバックアップの実行について

次のようにして、暗号化を使用したバックアップを実行できます。

- バックアップの暗号化の選択
p.326 の「[バックアップの暗号化の選択について](#)」を参照してください。
- 標準暗号化を使用したバックアップ処理
p.327 の「[標準暗号化を使用したバックアップ処理](#)」を参照してください。
- レガシー暗号化を使用したバックアップ処理
p.327 の「[レガシー暗号化を使用したバックアップ処理](#)」を参照してください。

バックアップの暗号化の選択について

バックアップを開始すると、サーバーは、バックアップを暗号化する必要があるかどうかをポリシー属性によって判別します。その後、サーバーは、クライアント上で `bpcd` に接続してバックアップを開始し、バックアップ要求で暗号化ポリシー属性を渡します。

クライアントは、次のようにして、暗号化ポリシー属性をクライアントの構成の `CRYPT_OPTION` と比較します。

- ポリシー属性が **yes** で、`CRYPT_OPTION` が **REQUIRED** または **ALLOWED** である場合、クライアントは暗号化されたバックアップを実行します。
- ポリシー属性が **yes** で、`CRYPT_OPTION` が **DENIED** である場合、クライアントはバックアップを実行しません。
- ポリシー属性が **no** で、`CRYPT_OPTION` が **ALLOWED** または **DENIED** である場合、クライアントは暗号化されていないバックアップを実行します。
- ポリシー属性が **no** で、`CRYPT_OPTION` が **REQUIRED** である場合、クライアントはバックアップを実行しません。

次の表に、それぞれの状況で実行されるバックアップ形式を示します。

表 8-4 実行されるバックアップ形式

CRYPT_OPTION	暗号化ポリシー属性あり	暗号化ポリシー属性なし
REQUIRED	暗号化する	なし
ALLOWED	暗号化する	暗号化しない
DENIED	なし	暗号化しない

p.327 の「[標準暗号化を使用したバックアップ処理](#)」を参照してください。

p.328 の「[NetBackup 標準暗号化を使用したリストア処理](#)」を参照してください。

p.327 の「[レガシー暗号化を使用したバックアップ処理](#)」を参照してください。

p.329 の「[NetBackup レガシー暗号化を使用したリストア処理](#)」を参照してください。

標準暗号化を使用したバックアップ処理

標準バックアップを暗号化する場合の前提条件は、次のとおりです。

- **メモ:** NetBackup 7.5 以降のバージョンでは、暗号化ソフトウェアは、NetBackup UNIX サーバーおよびクライアントのインストール時に自動的にインストールされます。

鍵ファイルが存在する必要があります。サーバーまたはクライアントから `bkeyutil` コマンドを実行すると、鍵ファイルが作成されます。

- クライアントが含まれる NetBackup ポリシーで、暗号化属性が選択されている必要があります。

前提条件が満たされると、次のようにバックアップが実行されます。

- クライアントは、鍵ファイルから最新の鍵を取得します。
バックアップされる各ファイルについて、次の処理が実行されます。
 - クライアントは、暗号化 tar ヘッダーを作成します。tar ヘッダーには、NetBackup によって暗号化に使用された鍵および暗号のチェックサムが含まれます。
 - クライアントは、CRYPT_CIPHER 構成エントリで定義された暗号を使用して、鍵で暗号化されたファイルデータを書き込みます。(デフォルトの暗号は AES-128-CFB です。)

メモ: ファイルデータだけが暗号化されます。ファイル名および属性は暗号化されません。

- サーバー上のバックアップイメージには、バックアップが暗号化されているかどうかを示すフラグが含まれます。

レガシー暗号化を使用したバックアップ処理

レガシーバックアップを暗号化する場合の前提条件は、次のとおりです。

- 暗号化ソフトウェアには、次のように適切な DES ライブラリが含まれる必要があります。
 - 40 ビット DES 暗号化の場合、DES ライブラリは、`libvdes40.suffix` です。suffix は `so`、`sl` または `dll` で、クライアントプラットフォームによって異なります。

- 56 ビット DES 暗号化の場合、DES ライブラリは、libvdes56.suffix です。suffix は so、sl または dll で、クライアントプラットフォームによって異なります。

メモ: 暗号化ソフトウェアは、NetBackup UNIX サーバーおよびクライアントのインストール時に自動的にインストールされます。

- 鍵ファイルは、CRYPT_KEYFILE 構成オプションで指定したとおりに存在する必要があります。サーバーの場合は bpinst コマンド、クライアントの場合は bpkeyfile コマンドを実行して NetBackup パスフレーズを指定した場合に、鍵ファイルが作成されます。
- クライアントが含まれる NetBackup ポリシーで、暗号化属性を選択する必要があります。

前提条件が満たされ、バックアップが暗号化される場合に、次の操作が行われます。

- クライアントは、鍵ファイルから最新のデータを取得し、現在の時間 (バックアップ時間) と結合して DES 鍵を生成します。40 ビット DES の場合、鍵の 16 ビットは常に 0 (ゼロ) に設定されます。

各バックアップファイルについて、次の処理が実行されます。

- クライアントは、暗号化 tar ヘッダーを作成します。tar ヘッダーには、NetBackup によって暗号化に使用された DES のチェックサムが含まれます。
- クライアントは、DES 鍵で暗号化されたファイルデータを書き込みます。ファイルデータのみが暗号化されます。ファイル名および属性は暗号化されません。
- サーバーは、クライアントからファイル名、属性およびデータを読み込んで、サーバー上のバックアップイメージにそれらを書き込みます。サーバーは、データの暗号化または復号化を行いません。サーバー上のバックアップイメージには、バックアップ時間およびバックアップが暗号化されているかどうかを示すフラグが含まれます。

NetBackup 標準暗号化を使用したリストア処理

標準暗号化が使用されたバックアップをリストアする場合の前提条件は、次のとおりです。

- 暗号化ソフトウェアは、クライアント上にコピーする必要があります。

メモ: 暗号化ソフトウェアは、NetBackup UNIX サーバーおよびクライアントのインストール時に自動的にインストールされます。

- 鍵ファイルが存在している必要があります。サーバーまたはクライアントから bpkeyutil コマンドを実行すると、鍵ファイルが作成されます。

リストアが実行されると、サーバーはバックアップが暗号化されているかどうかをバックアップイメージによって判別します。その後、サーバーは、クライアント上の `bpcd` に接続してリストアを開始します。サーバーは、リストア要求の暗号化フラグをクライアントに送信します。

バックアップが正しく実行された場合、リストアは次のように行われます。

- サーバーは、リストアされるクライアントにファイル名、属性および暗号化されたファイルデータを送信します。
- クライアントは、暗号化 `tar` ヘッダーを読み込むと、ヘッダーのチェックサムと鍵ファイル内の鍵のチェックサムを比較します。1 つの鍵のチェックサムがヘッダーのチェックサムと一致する場合、**NetBackup** では鍵を使用してファイルデータが復号化されます。ヘッダーに定義されている暗号が使用されます。
- 鍵および暗号が利用可能な場合、ファイルは復号化され、リストアされます。鍵または暗号が利用できない場合、ファイルはリストアされずに、エラーメッセージが生成されます。

NetBackup レガシー暗号化を使用したリストア処理

レガシー暗号化が使用されたバックアップをリストアする場合の前提条件は、次のとおりです。

- レガシー暗号化ソフトウェアは、クライアント上にコピーする必要があります。

メモ: 暗号化ソフトウェアは、**NetBackup UNIX** サーバーおよびクライアントのインストール時に自動的にインストールされます。

- 暗号化ソフトウェアには、**40** ビット **DES** ライブラリが含まれる必要があります。**40** ビット **DES** ライブラリの名前は、`libvdes40.suffix` です。`suffix` は `so`、`sl` または `dll` で、クライアントプラットフォームによって異なります。
- **CRYPT_STRENGTH** 構成オプションが **DES_56** に設定されている場合、暗号化ソフトウェアには **56** ビット **DES** ライブラリが含まれている必要があります。**56** ビット **DES** ライブラリの名前は、`libvdes56.suffix` です。`suffix` は `so`、`sl` または `dll` で、クライアントプラットフォームによって異なります。
- 鍵ファイルは、**CRYPT_KEYFILE** 構成オプションで指定したとおりに存在する必要があります。サーバーの場合は `bpinst` コマンド、クライアントの場合は `bpkeyfile` コマンドを実行して **NetBackup** パスフレーズを指定した場合に、鍵ファイルが作成されます。

サーバーは、バックアップが暗号化されているかどうかをバックアップイメージによって判別します。その後、サーバーは、クライアント上の `bpcd` に接続してリストアを開始します。

サーバーは、リストア要求のバックアップイメージから暗号化フラグおよびバックアップ時間をクライアントに送信します。

前提条件が満たされると、次の操作が行われます。

- サーバーは、リストアされるクライアントにファイル名、属性および暗号化されたファイルデータを送信します。
- クライアントは、鍵ファイルのデータを取得し、バックアップ時間と結合して、1 つ以上の 40 ビット DES 鍵を生成します。56 ビット DES ライブラリが利用可能な場合、クライアントは、1 つ以上の 56 ビット DES 鍵も生成します。
- クライアントは、暗号化 tar ヘッダーを読み込むと、ヘッダーのチェックサムと DES 鍵のチェックサムを比較します。DES 鍵のチェックサムがヘッダーのチェックサムと一致する場合、NetBackup では DES 鍵を使用してファイルデータが復号化されます。

DES 鍵が利用可能な場合、ファイルは復号化され、リストアされます。DES 鍵が利用できない場合、ファイルはリストアされずに、エラーメッセージが生成されます。

クライアントでの標準暗号化の構成

このトピックでは NetBackup 標準暗号化を構成する方法について説明します。

次の構成オプションは、UNIX クライアント上の `bp.conf` ファイル、または Windows クライアント上のレジストリ内に存在します。

構成オプションは次のとおりです。

- CRYPT_OPTION
- CRYPT_KIND
- CRYPT_CIPHER

また、NetBackup 管理コンソールを使用して、サーバーからオプションを構成することもできます。これらのオプションは、[クライアントプロパティ (Client Properties)] ダイアログボックスの [暗号化 (Encryption)] タブに表示されます。

詳しくは『[NetBackup 管理者ガイド Vol. 1](#)』を参照してください。

標準暗号化の構成オプションの管理

次の表に、NetBackup クライアントの標準暗号化に関連する 3 つの構成オプションを示します。

これらのオプションが、クライアントに適切な値に設定されていることを確認します。

表 8-5 暗号化に関連する 3 つの構成オプション

オプション	値	説明
CRYPT_OPTION = <i>option</i>		NetBackup クライアントに、暗号化オプションを定義します。 <i>option</i> に指定可能な値は、次のとおりです。
	denied DENIED	クライアントが暗号化されたバックアップを許可しないように設定します。サーバーが暗号化されたバックアップを要求すると、エラーであると判断されます。
	allowed ALLOWED	(デフォルト値)クライアントが暗号化されたバックアップまたは暗号化されないバックアップを許可するように指定します。
	required REQUIRED	クライアントが暗号化されたバックアップを要求するように設定します。サーバーが暗号化されないバックアップを要求すると、エラーであると判断されます。
CRYPT_KIND = <i>kind</i>		NetBackup クライアントに、暗号化の種類を定義します。 <i>kind</i> には、次のオプション値いずれかを設定できます。
	NONE	標準暗号化またはレガシー暗号化のどちらも、クライアント上では構成されません。
	STANDARD	標準の暗号に基づき、128 ビット暗号化または 256 ビット暗号化を使用するように指定します。このオプションは、標準暗号化をクライアント上で構成する場合のデフォルト値です。
	LEGACY	40 ビット DES または 56 ビット DES 暗号化のレガシー暗号化を使用するように指定します。
CRYPT_CIPHER = <i>cipher</i>		使用する暗号の形式を定義します。これは、次のオプション値のいずれかに設定できます。
	AES-128-CFB	128 ビット AES。これはデフォルト値です。
	BF-CFB	128 ビット Blowfish
	DES-EDE-CFB	2 つの鍵の Triple DES
	AES-256-CFB	256 ビット AES

NetBackup 暗号化鍵ファイルの管理

このトピックは NetBackup 暗号化鍵ファイルを管理する方法を記述します。

メモ: クラスタ内のすべてのノードで同じ鍵ファイルを使用する必要があります。

bpkeyutil コマンドを実行すると、**NetBackup Encryption** クライアント上に暗号を使用した暗号化鍵ファイルおよびパスフレーズが設定されます。

- **Windows** クライアントの場合、コマンドのフルパスは次のとおりです。

```
install_path¥NetBackup¥bin¥bpkeyutil
```

- **UNIX** クライアントの場合、コマンドのフルパスは次のとおりです。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/bpkeyutil
```

クライアントのパスフレーズを追加するためのプロンプトが表示されます。

NetBackup では、指定したパスフレーズを使用して、鍵ファイルが次のように作成されます。

- 次の 2 つのアルゴリズムを組み合わせ、パスフレーズから **256** ビット鍵が作成されます。
 - セキュアハッシュアルゴリズム (SHA1)
 - メッセージダイジェストアルゴリズム (MD5)
- **NetBackup** の秘密鍵と **128** ビット AES アルゴリズムを使用して、鍵が暗号化されます。
- この鍵は、クライアント上の鍵ファイルに格納されます。
- 実行時、鍵およびランダム初期化ベクターを使用して、クライアントデータが暗号化されます。初期化ベクターは、バックアップイメージのヘッダーに格納されます。

以前のパスフレーズは、これらのパスフレーズを使用して暗号化されたバックアップのリストアを許可する鍵ファイルでは利用可能な状態のままです。

注意: 古いパスフレーズも含め、パスフレーズを控えておく必要があります。クライアントの鍵ファイルが破損または消失した場合、鍵ファイルを再作成するために以前のすべてのパスフレーズが必要になります。鍵ファイルがないと、パスフレーズによって暗号化されたファイルをリストアすることはできません。

クライアントマシンの管理者に対してだけ、鍵ファイルのアクセスを可能にする必要があります。

UNIX クライアントの場合、次のことを確認する必要があります。

- 所有者が **root** ユーザーである。
- アクセス権モード設定が **600** である。

- ファイルは NFS マウントが可能なファイルシステムには存在しない。

サーバーからの標準暗号化の構成について

サーバーから `bpkeyutil` コマンドを実行して、多くの NetBackup クライアントを暗号化用に構成できます。

前提条件は次のとおりです。

- NetBackup クライアントソフトウェアは、NetBackup Encryption をサポートするプラットフォーム上で実行されている必要があります (『[NetBackup リリースノート](#)』を参照してください)。
- NetBackup クライアントは、必要な NetBackup バージョンを実行している必要があります。

クライアントでの暗号化鍵ファイルの作成について

クライアントで暗号化鍵ファイルを作成するには、次のガイドラインを使います。

- サーバーがクラスタ内にあり、暗号化クライアントでもある場合、クラスタ内のすべてのノードは同じ鍵ファイルを持つ必要があります。
- `bpkeyutil` コマンドを実行すると、各 NetBackup Encryption クライアント上に暗号を使用した暗号化鍵ファイルおよびパスフレーズが設定されます。
 - Windows サーバーの場合、コマンドのフルパスは次のとおりです。

```
install_path\NetBackup\bin\bpkeyutil
```

- UNIX サーバーの場合、コマンドのフルパスは次のとおりです。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/bpkeyutil
```

鍵ファイルの作成

各暗号化クライアントに対して、次のコマンドを実行します。

```
bpkeyutil -clients client_name
```

クライアントの鍵ファイルに追加する新しいパスフレーズを入力するプロンプトが表示されます。

複数のクライアントで同じパスフレーズを使用するよう設定するには、次のようにカンマで区切られたクライアント名のリストを指定します。

```
bpkeyutil -clients client_name1,client_name2,...,client_namen
```

鍵ファイルの作成には、指定したパスフレーズが使用されます。

NetBackup では、指定したパスフレーズを使用して、鍵ファイルが次のように作成されます。

- 次の 2 つのアルゴリズムを組み合わせ、パスフレーズから 256 ビット鍵が作成されます。
 - セキュアハッシュアルゴリズム (SHA1)
 - メッセージダイジェストアルゴリズム (MD5)
- NetBackup の秘密鍵と 128 ビット AES アルゴリズムを使用して、鍵が暗号化されます。
- この鍵は、クライアント上の鍵ファイルに格納されます。
- 実行時、鍵およびランダム初期化ベクターを使用して、クライアントデータが暗号化されます。初期化ベクターは、バックアップイメージのヘッダーに格納されます。

以前のパスフレーズは、これらのパスフレーズで暗号化されたバックアップのリストア用のファイルでは利用可能な状態のままです。

注意: 新しいパスフレーズか以前に使用されたパスフレーズかどうかにかかわらず、パスフレーズが安全で取得可能であることを確認する必要があります。クライアントの鍵ファイルが破損または消失した場合、鍵ファイルを再作成するために以前のすべてのパスフレーズが必要になります。鍵ファイルがないと、パスフレーズによって暗号化されたファイルをリストアすることはできません。

クライアントマシンの管理者に対してだけ、鍵ファイルのアクセスを可能にする必要があります。UNIX クライアントの場合、次のことを確認する必要があります。

- 所有者が **root** ユーザーである。
- アクセス権モード設定が **600** である。
- ファイルは **NFS** マウントが可能なファイルシステムには存在しない。

鍵ファイルのリストアの推奨する実施例

暗号化されたバックアップに利用可能な鍵ファイルがない場合でも、鍵ファイルをリストアできることがあります。

鍵ファイルのパスフレーズを保護するための手作業による保存

手作業による保存は、鍵ファイルのパスフレーズを保護する最も安全な方法です。

bpkeyutil コマンドを使用してフレーズを追加する際に、次のように手作業による保存を実行します。

- フレーズを紙に書きます。

- 紙を封筒に入れて封印します。
- 安全な場所に封筒を保管します。

鍵ファイルを消失した場合、後で暗号化されたバックアップからリストアするには、次の手順を実行します。

- **NetBackup** を再インストールします。
- `bpkeyutil` コマンドを実行し、安全な場所からパスフレーズを取り出して新しい鍵ファイルを作成します。

鍵ファイルの自動バックアップ

自動バックアップはセキュリティが低い方法ですが、鍵ファイルのバックアップコピーを確実に保存できます。

この方法では、暗号化されていないポリシーを作成して、鍵ファイルをバックアップする必要があります。鍵ファイルが消失した場合、暗号化されていないバックアップから鍵ファイルをリストアできます。

この方法の問題点は、クライアントの鍵ファイルが、異なるクライアントによってリストアされることです。

鍵ファイルをクライアントへのバックアップに含める場合、鍵ファイルのパス名をクライアントのインクルードリストに追加します。

リダイレクトリストアでは、リストアを実行するために特別な構成の変更が必要です。

暗号化されたバックアップファイルの、異なるクライアントへのリストア

次に、リダイレクトリストアの手順について説明します。

暗号化されたバックアップを異なるクライアントにリストアする方法

- 1 サーバーは、リダイレクトリストアを実行できる必要があります。また、ユーザーはリダイレクトリストアを実行するために認証されている必要があります。

リダイレクトリストアについて詳しくは、『[NetBackup 管理者ガイド Vol. 1](#)』を参照してください。

- 2 暗号化されたバックアップが作成されたときに、他のクライアントで使用されたパスフレーズを取得します。このパスフレーズがないと、ファイルをリストアすることはできません。

両方のクライアントで同じパスフレーズが使用されている場合は、手順 5 に進んでください。

- 3 現在の鍵ファイルを保存するために、鍵ファイルを移動するか、ファイル名を変更します。

- 4 bpkeyutil コマンドを実行して他のクライアントに一致する鍵ファイルを作成します。
bpkeyutil プロセスでパスフレーズを入力するように求められたら、他のクライアントのパスフレーズを指定します。

- 5 他のクライアントにファイルをリストアします。

暗号化されたファイルをクライアントからリストアしたら、手順 4 で作成した鍵ファイルの名前を変更するか、ファイルを削除します。

次に、元の鍵ファイルを元の場所または元の名前に戻します。鍵ファイルを元の場所および元の名前に戻さないと、暗号化されたバックアップをリストアできない場合があります。

クライアントでの標準暗号化の直接的な構成について

次の項で説明するとおり、クライアントで直接 NetBackup Encryption を構成することもできます。

- ポリシーでの標準暗号化属性の設定
p.336 の「[ポリシーでの標準暗号化属性の設定](#)」を参照してください。
- サーバーからのクライアントの暗号化設定の変更
p.336 の「[NetBackup サーバーからのクライアントの暗号化設定の変更](#)」を参照してください。

ポリシーでの標準暗号化属性の設定

次のように、NetBackup ポリシーに暗号化属性を設定する必要があります。

- この属性を設定した場合、NetBackup サーバーは、ポリシーで定義された NetBackup クライアントに暗号化されたバックアップの実行を要求します。
- この属性を設定していない場合、NetBackup サーバーは、そのポリシー内で定義されている NetBackup クライアントに暗号化されたバックアップの実行を要求しません。

NetBackup 管理コンソールでポリシーの[属性 (Attributes)]タブを使用して、ポリシーの暗号化属性を設定または設定解除することができます。

ポリシーの設定について詳しくは、『[NetBackup 管理者ガイド Vol. 1](#)』を参照してください。

NetBackup サーバーからのクライアントの暗号化設定の変更

NetBackup サーバー上の[クライアントプロパティ (Client Properties)]ダイアログボックスから、NetBackup クライアントの暗号化設定を変更することができます。

NetBackup サーバーからクライアントの暗号化設定を変更する方法

- 1 サーバー上で NetBackup 管理コンソールを開きます。
- 2 [ホストプロパティ (Host Properties)]>[クライアント (Clients)]を展開します。
- 3 [クライアント (Clients)]リストで、変更するクライアントの名前をダブルクリックします。
[クライアントプロパティ (Client Properties)]ウィンドウが表示されます。
- 4 [プロパティ (Properties)]>[暗号化 (Encryption)]を展開してそのクライアントの暗号化設定を表示します。

[暗号化 (Encryption)]ペインの設定に対応する構成オプションについては、次の項を参照してください。

p.330 の「[標準暗号化の構成オプションの管理](#)」を参照してください。

設定について詳しくは、ウィンドウの[ヘルプ (Help)]ボタンをクリックするか、または『[NetBackup 管理者ガイド Vol. 1](#)』を参照してください。

クライアントでのレガシー暗号化の構成

このトピックは NetBackup レガシー暗号化の構成を説明します。

構成オプションは、UNIX クライアント上の `bp.conf` ファイル、または Windows クライアント上のレジストリ内に存在します。

オプションは次のとおりです。

- CRYPT_OPTION
- CRYPT_STRENGTH
- CRYPT_LIBPATH
- CRYPT_KEYFILE

また、NetBackup 管理コンソールを使用して、サーバーからオプションを構成することもできます。これらのオプションは、[クライアントプロパティ (Client Properties)]ダイアログボックスの[暗号化 (Encryption)]タブに表示されます。

詳しくは『[NetBackup 管理者ガイド Vol. 1](#)』を参照してください。

`bpinst -LEGACY_CRYPT` コマンドに `CRYPT_OPTION` および `CRYPT_STRENGTH` オプションを設定することができます。それぞれの構成オプションと同等のオプションは、`-crypt_option` および `-crypt_strength` です。

クライアントからのレガシー暗号化の構成について

次の表は NetBackup クライアントのレガシー暗号化関連の構成オプションを含んでいます。これらのオプションが、クライアントに適切な値に設定されていることを確認します。こ

これらのオプションは、サーバーからクライアント名に対して `bpinst -LEGACY_CRYPT` コマンドを実行して設定します。

表 8-6 レガシー暗号化構成オプション

オプション	値	説明
<code>CRYPT_OPTION = オプション</code>		NetBackup クライアントに、暗号化オプションを定義します。 <i>option</i> に指定可能な値は、次のとおりです。
	<code>denied DENIED</code>	クライアントが暗号化されたバックアップを許可しないように設定します。サーバーが暗号化されたバックアップを要求すると、エラーであると判断されます。
	<code>allowed ALLOWED</code>	(デフォルト値) クライアントが暗号化されたバックアップまたは暗号化されないバックアップを許可するように指定します。
	<code>required REQUIRED</code>	クライアントが暗号化されたバックアップを要求するように設定します。サーバーが暗号化されないバックアップを要求すると、エラーであると判断されます。
<code>CRYPT_KIND = kind</code>		NetBackup クライアントに、暗号化の種類を定義します。 <i>kind</i> に指定可能な値は、次のとおりです。
	<code>NONE</code>	標準暗号化またはレガシー暗号化のどちらも、クライアント上では構成されません。
	<code>LEGACY</code>	レガシーの 40 ビット DES または 56 ビット DES 暗号化形式を指定します。このオプションは、レガシー暗号化形式がクライアント上で構成されている場合および標準暗号化形式が構成されていない場合のデフォルトです。
	<code>STANDARD</code>	128 ビット暗号化または 256 ビット暗号化のいずれかの暗号化形式を指定します。
<code>CRYPT_STRENGTH = strength</code>		NetBackup クライアントに、暗号化の強度を定義します。 <i>strength</i> に指定可能な値は、次のとおりです。
	<code>des_40 DES_40</code>	(デフォルト値) 40 ビット DES 暗号化を指定します。
	<code>des_56 DES_56</code>	56 ビット DES 暗号化を指定します。
<code>CRYPT_LIBPATH = directory_path</code>		NetBackup クライアントに、暗号化ライブラリを含むディレクトリを定義します。 <i>install_path</i> は NetBackup がインストールされるディレクトリで、デフォルトでは <code>C:\¥VERITAS</code> です。
	<code>/usr/opensv/lib/</code>	UNIX システムでのデフォルト値。

オプション	値	説明
	<code>install_path¥NetBackup¥bin¥</code>	Windows システムのデフォルト値
<code>CRYPT_KEYFILE = file_path</code>		NetBackup クライアントに、暗号化鍵を含むファイルを定義します。
	<code>/usr/opensv/netbackup/ keyfile</code>	UNIX システムでのデフォルト値。
	<code>install_path¥NetBackup¥ bin¥keyfile.dat</code>	Windows システムのデフォルト値。

レガシー暗号化鍵ファイルの管理

このトピックでは、レガシー暗号化鍵ファイルの管理について説明します。

メモ: クラスタ内のすべてのノードで同じ鍵ファイルを使用する必要があります。

暗号化バックアップおよびリストアを実行する **NetBackup** クライアントごとに鍵ファイルが必要です。鍵ファイルには、クライアントがバックアップを暗号化するための **DES** 鍵の生成に使用するデータが含まれます。

鍵ファイルを管理するには、クライアントで `bpkeyfile` コマンドを実行します。詳しくは、『[NetBackup コマンドリファレンスガイド](#)』で `bpkeyfile` コマンドの説明を参照してください。

鍵ファイルが存在しない場合、最初に、鍵ファイルを作成する必要があります。鍵ファイルを作成するには、サーバーからクライアント名に対して `bpinst -LEGACY_CRYPT` コマンドを実行して、パスフレーズを設定します。

ファイル名は、次に示すように、**CRYPT_KEYFILE** 構成オプションで指定したファイル名と同じであることが必要です。

- **Windows** クライアントの場合、デフォルトの鍵ファイル名は次のとおりです。

```
install_path¥NetBackup¥bin¥keyfile.dat
```

- **UNIX** クライアントの場合、デフォルトの鍵ファイル名は次のとおりです。

```
/usr/opensv/netbackup/keyfile
```

NetBackup では、鍵ファイルのパスフレーズを使用して **DES** 鍵が生成され、**DES** 鍵を使用して鍵ファイルが暗号化されます。

通常、NetBackup アプリケーションにハードコードされている鍵ファイルのパスフレーズを使います。ただし、セキュリティを高めるため、ユーザー独自の鍵ファイルパスフレーズを使用することも可能です。

p.346 の「UNIX 版クライアントのレガシー鍵ファイルの追加によるセキュリティの向上」を参照してください。

メモ: 独自の鍵ファイルパスフレーズを使用しない場合には、新しい鍵ファイルパスフレーズを入力しないでください。代わりに、鍵ファイルの標準パスフレーズを使用して、新しい NetBackup パスフレーズを入力します。

使用する NetBackup パスフレーズを決定する必要があります。NetBackup パスフレーズは、鍵ファイルに格納するデータを生成するために使用します。そのデータは、バックアップを暗号化するための DES 鍵の生成に使用します。

鍵ファイルの標準パスフレーズで暗号化された UNIX クライアントでデフォルトの鍵ファイルを作成するには、次のようなコマンドを入力します。

```
bpkeyfile /usr/opensv/netbackup/keyfile
Enter new keyfile pass phrase: (standard keyfile pass phrase)
Re-enter new keyfile pass phrase: (standard keyfile pass phrase)
Enter new NetBackup pass phrase: *****
Re-enter new NetBackup pass phrase: *****
```

新しい NetBackup パスフレーズは頻繁に入力する必要があります。古いパスフレーズに関する情報は鍵ファイルに保存されています。この方法では、古いパスフレーズから生成された DES 鍵で暗号化された任意のデータをリストアすることができます。新しい NetBackup パスフレーズを入力するには、bpkeyfile コマンドに **-change_netbackup_pass_phrase** (または **-cnpp**) オプションを使用します。

Windows クライアントで、新しい NetBackup パスフレーズを入力する場合は、次の例のようなコマンドを入力します。

```
bpkeyfile.exe -cnpp install_path¥NetBackup¥bin¥keyfile.dat
Enter old keyfile pass phrase: (standard keyfile pass phrase)
Enter new NetBackup pass phrase: *****
Re-enter new NetBackup pass phrase: *****
```

注意: 新しいパスフレーズか以前に使用されたパスフレーズかどうかにかかわらず、パスフレーズが安全で取得可能であることを確認する必要があります。クライアントの鍵ファイルが破損または消失した場合、鍵ファイルを再作成するために以前のすべてのパスフレーズが必要になります。鍵ファイルがないと、パスフレーズによって暗号化されたファイルをリストアすることはできません。

クライアントマシンの管理者に対してだけ、鍵ファイルのアクセスを可能にする必要があります。

UNIX クライアントの場合、次のことを確認する必要があります。

- 所有者が **root** ユーザーである。
- アクセス権モード設定が **600** である。
- ファイルは **NFS** マウントが可能なファイルシステムには存在しない。

ご使用の鍵ファイルをバックアップするかどうかを検討する必要があります。暗号化されたバックアップの場合、鍵ファイルがクライアント上にすでに存在すると、鍵ファイルのリストアップだけが実行されるため、このようなバックアップは効果的ではありません。代わりに、クライアントの鍵ファイルに対して、暗号化しないバックアップを行う **NetBackup** ポリシーを設定することができます。このポリシーは鍵ファイルの緊急リストアップが必要な場合に有効です。ただし、この方法では、クライアントの鍵ファイルが異なるクライアント上にリストアップされます。

鍵ファイルのバックアップを行わない場合、鍵ファイルのパス名をクライアントのエクスクルーードリストに追加します。

サーバーからのレガシー暗号化の構成について

サーバーから **bpinst** コマンドを実行して、多くの **NetBackup** クライアントを暗号化用に構成できます。

この方法の前提条件は次のとおりです。

- **NetBackup** クライアントソフトウェアは、**NetBackup Encryption** をサポートするプラットフォーム上で実行されている必要があります。
サポートされるプラットフォームについて詳しくは、『**NetBackup** リリースノート UNIX、Windows および Linux』を参照してください。
- **NetBackup** クライアントは、必要な **NetBackup** バージョンを実行している必要があります。
- クラスタサーバーが **NetBackup Encryption** のクライアントである場合、クラスタ内のすべてのノードが同じ鍵ファイルを持っていることを確認します。

bpinst コマンドは、サーバー上の **NetBackup** の **bin** ディレクトリに次のようにロードされます。

- **Windows** サーバーの場合、**bin** ディレクトリは次のとおりです。

```
install_path¥NetBackup¥bin
```

- **UNIX** サーバーの場合、**bin** ディレクトリは次のとおりです。

```
/usr/opensv/netbackup/bin
```

bpinst コマンドで利用可能なオプションについて詳しくは、『[NetBackup コマンドリファレンスガイド](#)』で bpinst コマンドの説明を参照してください。

bpinst の使用法の例

p.342 の「[クライアントへのレガシー暗号化構成のプッシュインストールについて](#)」を参照してください。

p.343 の「[クライアントへのレガシー暗号化パスフレーズのプッシュインストールについて](#)」を参照してください。

通常、bpinst コマンドでクライアント名を指定します。ただし、**-policy_names** オプションを指定した場合、代わりにポリシー名を指定する必要があります。このオプションは、指定したポリシーのすべてのクライアントに影響します。

クライアントへのレガシー暗号化構成のプッシュインストールについて

NetBackup クライアントで暗号化に関連する構成を設定するには、次に示すように bpinst コマンドで **-crypt_option** および **-crypt_strength** オプションを使用します。

- **-crypt_option** オプションは、クライアントが暗号化されたバックアップを拒否する (**denied**) か、暗号化されたバックアップを許可する (**allowed**) か、または暗号化されたバックアップを要求する (**required**) かを指定します。
- **-crypt_strength** オプションは、クライアントが暗号化されたバックアップに使用する DES 鍵の長さ (40 または 56) を指定します。

暗号化クライアントソフトウェアをインストールし、56 ビットの DES 鍵で暗号化されたバックアップを要求するには、サーバーから次のコマンドを実行します。

```
bpinst -LEGACY_CRYPT -crypt_option required -crypt_strength des_56  
¥  
-policy_names policy1 policy2
```

例では、コマンドが長いので UNIX の継続文字 (¥) を使用しています。40 ビットの DES 鍵で暗号化されたバックアップまたは暗号化されていないバックアップのいずれかを許可するには、次のコマンドを実行します。

```
bpinst -LEGACY_CRYPT -crypt_option allowed -crypt_strength des_40 ¥  
  
client1 client2
```

クラスタ環境では、次の操作を実行できます。

- アクティブノードから、クライアントに構成をプッシュインストールします。
- クライアントのリストには、仮想名ではなく各ノードのホスト名を指定します。

メモ: `bp.conf` 内のマスターサーバーの `USE_VXSS` 設定は、`AUTOMATIC` に設定する必要があります。この設定は、**NBAC** が有効化されたマスターから、**NetBackup** が前にインストールされていないホストにプッシュする場合に使用します。この設定は、**NBAC** で `bp.conf` 内のマスターサーバー設定 `USE_VXSS` が有効化されていない場合にも使用します。

クライアントへのレガシー暗号化パスフレーズのプッシュインストールについて

NetBackup クライアントへパスフレーズを送信するには、`bpinst` コマンドの `-passphrase_prompt` オプションまたは `-passphrase_stdin` オプションを使用します。**NetBackup** クライアントは、パスフレーズを使用して、鍵ファイルのデータを作成または更新します。

鍵ファイルには、次に示すように、クライアントがバックアップを暗号化するための **DES** 鍵の生成に使用するデータが含まれます。

- `-passphrase_prompt` オプションを使用すると、0 文字から 62 文字のパスフレーズを入力するプロンプトが表示されます。パスフレーズを入力しても、文字は表示されません。確認のために、パスフレーズを再入力するためのプロンプトがもう一度表示されます。
- `-passphrase_stdin` オプションを使用すると、標準入力 (STDIN) に、0 文字から 62 文字のパスフレーズを 2 回入力する必要があります。通常、`-passphrase_prompt` オプションは `-passphrase_stdin` オプションよりセキュリティが高いのですが、シェルスクリプトで `bpinst` を使用する場合には `-passphrase_stdin` の方が便利です。

NetBackup サーバーから標準入力で、`client1` という名前のクライアントへのパスフレーズを入力するには、次のようにコマンドを入力します。

```
bpinst -LEGACY_CRYPT -passphrase_stdin client1 <<EOF
This pass phase is not very secure
This pass phase is not very secure
EOF
```

NetBackup サーバーから、`client2` という名前のクライアントへのパスフレーズを入力するには、次のようにコマンドを入力します。

```
bpinst -LEGACY_CRYPT -passphrase_prompt client2
Enter new NetBackup pass phrase: *****
Re-enter new NetBackup pass phrase: *****
```

新しいパスフレーズは頻繁に入力する必要があります。**NetBackup** クライアントは、鍵ファイルに古いパスフレーズの情報を保存します。古いパスフレーズから生成された **DES** 鍵で暗号化されたデータをリストアすることができます。

注意: 新しいパスフレーズか以前に使用されたパスフレーズかどうかにかかわらず、パスフレーズが安全で取得可能であることを確認する必要があります。クライアントの鍵ファイルが破損または消失した場合、鍵ファイルを再作成するために以前のすべてのパスフレーズが必要になります。鍵ファイルがないと、パスフレーズによって暗号化されたファイルをリストアすることはできません。

多くのクライアントに対して、同じパスフレーズを使用するかどうかを決定する必要があります。1 回の `bpinst` コマンドで、各クライアントにパスフレーズを指定できるため、同じパスフレーズを使用することをお勧めします。同じパスフレーズを使用する場合、クライアント間でリダイレクトリストアを行うこともできます。

メモ: リダイレクトリストアを回避する場合、クライアントごとに別の `bpinst` コマンドを入力して異なるパスフレーズを指定する必要があります。

クラスター環境の場合、次の操作を実行できます。

- アクティブノードから、クライアントに構成をプッシュインストールします。
- クライアントのリストには、仮想名ではなく各ノードのホスト名を指定します。

メモ: `bp.conf` 内でのマスターサーバーの `USE_VXSS` 設定は、`AUTOMATIC` に設定する必要があります。この設定は、NBAC が有効化されたマスターから、NetBackup が前にインストールされていないホストにプッシュする場合に使用します。この設定は、NBAC で `bp.conf` 内のマスターサーバー設定 `USE_VXSS` が有効化されていない場合にも使用します。

別のクライアントで作成されたレガシー暗号化が使用されたバックアップのリストア

サーバーでリダイレクトリストアを実行できる場合、ユーザーはリダイレクトリストアを実行するために認証されている必要があります。

リダイレクトリストアについて詳しくは、『[NetBackup 管理者ガイド Vol 1](#)』を参照してください。

異なるクライアントで作成された、暗号化されたバックアップをリストアする方法

- 1 暗号化されたバックアップが作成されたときに、他のクライアントで使用されたパスフレーズを取得します。このパスフレーズがないと、ファイルをリストアすることはできません。

両方のクライアントで同じパスフレーズが使用されている場合は、手順 4 に進んでください。

- 2 現在の鍵ファイルを保存するために、鍵ファイルを移動するか、ファイル名を変更します。
- 3 `bpkeyfile` コマンドを実行して他のクライアントに一致する鍵ファイルを作成します。`bpkeyutil` プロセスでパスフレーズを入力するように求められたら、他のクライアントのパスフレーズを指定します。

```
bpkeyfile -change_key_file_pass_phrase key_file_path
```

`key_file_path` は、クライアント上の新しい鍵ファイルのパスです。この鍵ファイルは他のクライアントの鍵ファイルと一致します。

コマンドを入力した後、`bpkeyfile` ではクライアントのパスフレーズ (手順 1 で取得) を入力するプロンプトが表示されます。

`bpkeyfile` コマンドについて詳しくは、『[NetBackup コマンドリファレンスガイド](#)』を参照してください。

- 4 他のクライアントにファイルをリストアします。

暗号化されたファイルをクライアントからリストアしたら、手順 3 で作成した鍵ファイルの名前を変更するか、ファイルを削除します。

次に、元の鍵ファイルを元の場所または元の名前に戻します。鍵ファイルを元の場所および元の名前に戻さないと、暗号化されたバックアップをリストアできない場合があります。

ポリシーでのレガシー暗号化属性の設定について

次に示す動作に基づいて、**NetBackup** ポリシーに暗号化属性を設定する必要があります。

- この属性を設定した場合、**NetBackup** サーバーは、ポリシーで定義された **NetBackup** クライアントに暗号化されたバックアップの実行を要求します。
- この属性を設定していない場合、**NetBackup** サーバーは、そのポリシー内で定義されている **NetBackup** クライアントに暗号化されたバックアップの実行を要求しません。

NetBackup 管理コンソールでポリシーの[属性 (Attributes)]タブを使用して、ポリシーの暗号化属性を設定または設定解除することができます。

ポリシーの設定について詳しくは、『[NetBackup 管理者ガイド Vol. 1](#)』を参照してください。

また、`bpinst` コマンドを実行して、**NetBackup** ポリシーの暗号化属性を設定または設定解除することもできます。この方法は、複数のポリシーに対して属性を設定または設定解除する場合に便利です。

たとえば、**NetBackup** サーバーから、`policy1` および `policy2` に対して暗号化属性を設定するには、次のようにコマンドを入力します。

```
bpinst -LEGACY_CRYPT -policy_encrypt 1 -policy_names policy1 policy2
```

パラメータ 1 は暗号化属性を設定します (0 は設定を解除します)。

サーバーからのクライアントのレガシー暗号化設定の変更

NetBackup サーバー上の [クライアントプロパティ (Client Properties)] ダイアログボックスから、**NetBackup** クライアントの暗号化設定を変更することができます。

NetBackup サーバーからクライアントの暗号化設定を変更する方法

- 1 サーバーの **NetBackup** 管理コンソールで、[ホストプロパティ (Host Properties)] > [クライアント (Clients)] を展開します。
- 2 [クライアント (Clients)] リストで、変更するクライアントの名前をダブルクリックします。[クライアントプロパティ (Client Properties)] ダイアログボックスが表示されます。
- 3 [プロパティ (Properties)] ペインで、[暗号化 (Encryption)] をクリックして、クライアントの暗号化設定を表示します。

設定について詳しくは、ダイアログボックスの [ヘルプ (Help)] オプションをクリックするか、または『[NetBackup 管理者ガイド Vol. 1](#)』を参照してください。

UNIX 版クライアントのレガシー鍵ファイルの追加によるセキュリティの向上

この項は、UNIX 版 **NetBackup** クライアントだけに適用されます。セキュリティを強化する機能は、Windows クライアントでは利用できません。

メモ: 鍵ファイルのセキュリティを強化する機能は、クラスタ内で使用しないことをお勧めします。

暗号化クライアントの鍵ファイルは、鍵ファイルのパスフレーズから生成された DES 鍵を使用して暗号化されます。デフォルトでは、鍵ファイルは、**NetBackup** にハードコードされている鍵ファイルの標準パスフレーズから生成された DES 鍵を使って暗号化されません。

鍵ファイルの標準パスフレーズを使用すると、暗号化されていないバックアップおよびリストアを実行するのとはほぼ同じ方法で暗号化バックアップおよびリストアの自動実行が可能になります。

ただし、認証されていないユーザーがクライアントの鍵ファイルへのアクセス権を取得した場合、この方法では問題が発生する可能性があります。認証されていないユーザーはバックアップに使用する暗号化鍵を解読できるようになり、鍵ファイルを使用して、クライアントの暗号化されたバックアップをリストアできる場合があります。このような理由から、クライアントの管理者だけが鍵ファイルにアクセスできるようにする必要があります。

特別な保護用に、鍵ファイルを暗号化するための DES 鍵の生成に鍵ファイルの独自のパスフレーズを使用できます。認証されていないユーザーがこの鍵ファイルへのアクセス権を取得しても、リストアすることはより困難になります。

鍵ファイルの独自のパスフレーズを使用すると、バックアップおよびリストアは自動化されなくなります。鍵ファイルの独自のパスフレーズを使用した場合、UNIX 版 NetBackup クライアントでは、次のことが行われます。

クライアント上でバックアップまたはリストアを開始するために、NetBackup サーバーはクライアント上の bpcd デーモンに接続して、要求を作成します。

暗号化されたバックアップまたはリストアを実行するには、bpcd は鍵ファイルを復号化して読み込む必要があります。

鍵ファイルの標準パスフレーズが使用されている場合、bpcd は鍵ファイルを自動的に復号化できます。

ユーザー独自の鍵ファイルパスフレーズが使用されている場合、bpcd では自動的に鍵ファイルは復号化されません。また、デフォルトの bpcd は使用できません。特別なパラメータを使用して bpcd を開始してください。p.347 の「[bpcd -keyfile コマンドの実行](#)」を参照してください。

メモ: クラスタ環境では、1 つのノードの鍵ファイルを変更した場合、すべてのノードの鍵ファイルを同じように変更する必要があります。

bpcd -keyfile コマンドの実行

この項では、bpcd コマンドをスタンドアロンプログラムとして実行する方法について説明します。

bpcd をスタンドアロンプログラムとして実行する方法

- 1 次の例のように bpkeyfile コマンドで `-change_key_file_pass_phrase` (または `-ckfpp`) オプションを使用し、鍵ファイルのパスフレーズを変更します。

```
bpkeyfile -ckfpp /usr/opensv/netbackup/keyfile
Enter old keyfile pass phrase: (standard keyfile pass phrase)
Enter new keyfile pass phrase: (standard keyfile pass phrase)
*****
Re-enter new keyfile pass phrase: (standard keyfile pass
phrase) *****
```

Enter キーを押すと、NetBackup で鍵ファイルの標準パスフレーズが使用されます。

- 2 bpcd -terminate コマンドを実行して、既存の bpcd を停止します。
- 3 -keyfile オプションを指定して bpcd コマンドを起動します。プロンプトが表示されたら、鍵ファイルの新しいパスフレーズを入力します。

```
bpcd -keyfile
Please enter keyfile pass phrase: *****
```

bpcd はバックグラウンドで実行され、NetBackup サーバーからの要求を待ちます。

bpkeyfile コマンドに `-ckfpp` オプションを指定すると、鍵ファイルのパスフレーズをいつでも変更できます。新しい鍵ファイルのパスフレーズは、次に bpcd を起動したときに有効になります。

バックアップを暗号化するための DES 鍵の生成に使用する NetBackup パスフレーズを変更することもできます。bpkeyfile コマンドに `-cnpp` オプションを指定して、このパスフレーズをいつでも変更できます。ただし、新しい NetBackup パスフレーズは、現行の bpcd プロセスを終了して、bpcd を再起動したときに有効になることに注意してください。

UNIX クライアントでの bpcd の終了

UNIX クライアントで bpcd を終了するには、bpcd -terminate コマンドを使用します。

メディアサーバーの暗号化

NetBackup メディアサーバーの暗号化は次の場合に最適です。

- メディアサーバーで圧縮と暗号化の負荷を処理できる場合
- NetBackup 管理者が大まかな鍵管理を集中的に行う場合
- NetBackup 操作の密接な統合が必要でない場合

メディアサーバー暗号化オプションの管理についての情報は、[ベリタスサポートサイト](#)の次の文書に記載されています。

『NetBackup Media Server Encryption Option 管理者ガイド』

『NetBackup Media Server Encryption Option リリースノート』

格納するデータのキーマネージメントサービス

この章では以下の項目について説明しています。

- [FIPS \(連邦情報処理標準\)](#)
- [FIPS 対応 KMS について](#)
- [キーマネージメントサービス \(Key Management Service: KMS\) の概要](#)
- [KMS のインストール](#)
- [KMS の構成](#)
- [暗号化への KMS の使用について](#)
- [KMS データベースの要素](#)
- [コマンドラインインターフェース \(CLI\) コマンド](#)
- [KMS のトラブルシューティング](#)

FIPS (連邦情報処理標準)

FIPS(連邦情報処理標準)には米国連邦政府とカナダ政府のコンピュータシステムに対するセキュリティと相互運用性の必要条件が定義されています。FIPS 140-2 標準には暗号化モジュールのセキュリティ必要条件が明記されています。対称キー暗号化と非対称キー暗号化、メッセージ認証、ハッシュの承認済みセキュリティ機能について説明しています。

FIPS 140-2 標準とその検証プログラムについて詳しくは、<http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp> で、米国標準技術研究所 (NIST) とカナダの通

信セキュリティ機構 (CSEC) の暗号化モジュール検証プログラム Web サイトを参照してください。

NetBackup 暗号化モジュールが FIPS によって検証されました。NetBackup KMS では NetBackup 暗号化モジュールが使用され、FIPS モードで操作できるようになりました。

p.351 の「FIPS 対応 KMS について」を参照してください。

FIPS 対応 KMS について

NetBackup KMS は FIPS モードに対応できるようになりました。このモードでは、作成する暗号化キーが常に FIPS 承認になります。FIPS 設定はデフォルトでは有効です。

新しいキーを作成すると、常に新しいキーとともに Salt が生成されます。キーのリカバリには Salt 値の指定が必須です。

たとえば、次の例を考えてみます。hrs09to12hrs は、NetBackup の旧バージョンを使用して作成されたキーです。

Key Group Name : ENCR_Monday

Supported Cipher : AES_256

Number of Keys : 8

Has Active Key : Yes

Creation Time : Wed Feb 25 22:46:32 2015

Last Modification Time: Wed Feb 25 22:46:32 2015

Description : -

Key Tag :

5e16a6ea988fc8ec7cc9bdbbc230811b65583cdc0437748db4521278f9c1bbdf9

Key Name : hrs09to12hrs

Current State : ACTIVE

Creation Time : Wed Feb 25 22:50:01 2015

Last Modification Time: Wed Feb 25 23:14:18 2015

Description : active

キー hrs09to12hrs がキーグループ ENCR_Monday から新しいキーグループ ENCR_77 に移動します。

```
C:\Program Files\Veritas\NetBackup\bin\admincmd>nbkmsutil -modifykey  
-keyname hrs09to12hrs -kname ENCR_Monday -move_to_kname ENCR_77
```

Key details are updated successfully

ここで、ENCR_77 キーグループのすべてのキーのリストを表示してください。新しいキー Fips77 は FIPS 承認済みになりますが、旧バージョンの NetBackup を使って作成された hrs09to12hrs は FIPS 承認済みにはなっていません。

```
C:\Program Files\Veritas\NetBackup\bin\admincmd>nbkmsutil -listkeys  
-kname NCR_77
```

Key Group Name : ENCR_77 Supported

Cipher : AES_256

Number of Keys : 2

Has Active Key : Yes

Creation Time : Thu Feb 26 04:44:12 2015

Last Modification Time: Thu Feb 26 04:44:12 2015

Description : -

Key Tag :

5e16a6ea988fc8ec7cc9bdbbc230811b65583cdc0437748db4521278f9c1bbdf9

Key Name : hrs09to12hrs

Current State : ACTIVE

Creation Time : Wed Feb 25 22:50:01 2015

Last Modification Time: Thu Feb 26 04:48:17 2015

Description : active

FIPS Approved Key : No

Key Tag :

4590e304aa53da036a961cd198de97f24be43b212b2a1091f896e2ce3f4269a6

Key Name : Fips77

Current State : INACTIVE

Creation Time : Thu Feb 26 04:44:58 2015

Last Modification Time: Thu Feb 26 04:48:17 2015

Description : active

FIPS Approved Key : Yes

Salt : 53025d5710ab36ac1099194fb97bad318da596e27fdfe1f2

Number of Keys: 2

新しいキー Fips77 は FIPS 承認済みになり、Salt 値も有します。

FIPS コンプライアンス付き KMS は次のプラットフォームでサポートされます。

- MS Windows Server 2012
- Linux.2.6.16 x86-64 Suse-10
- Linux.2.6.18 x86-64 RHEL-5
- HP-UX IA-64 11.31
- AIX 5.3 TL12 SP2
- AIX 5.3 TL12 SP2

キーマネージメントサービス (Key Management Service: KMS) の概要

NetBackup キーマネジメントサービス (KMS) 機能は NetBackup Enterprise Server と NetBackup サーバソフトウェアの一部として含まれています。この機能を使うために追加のライセンスは必要ありません。KMS は NetBackup で実行される、マスターサーバベースの対称キー管理サービスです。KMS は、T10 規格に準拠するテープドライブの対称暗号化キーを管理します。KMS は、ボリュームプールベースのテープ暗号化を使用するように設計されています。KMS は、組み込みのハードウェア暗号化機能を持つテープハードウェアで使用されます。組み込みの暗号化機能を持つテープドライブの例は、IBM ULTRIUM TD4 カートリッジドライブです。KMS は NetBackup AdvancedDisk ストレージソリューションと関連付けられるディスクボリュームでも使われます。KMS はクラウドストレージプロバイダと一緒に実行します。KMS は、Windows および UNIX 上で実行されます。KMS では、パスワードからキーが生成されるか、または自動的にキーが生成されます。KMS 操作は KMS コマンドラインインターフェース (CLI) またはクラウドストレージサーバーの構成ウィザード (KMS をクラウドストレージプロバイダと一緒に使用する場合) によって実行します。CLI オプションは、nbms および nbmkmsutil の両方で利用可能です。

KMS は、既存の NetBackup 操作システム管理に与える影響を最小限に留めながら、将来キーマネージメントサービスを拡張するための基盤を提供します。

KMS の注意事項

次の表に、KMS の機能および使用に関する注意事項を示します。

表 9-1 KMS の機能および使用に関する注意事項

注意事項	説明
新しい NBKMS サービス	nbkms サービスはメディアサーバーの BPTM プロセスに暗号化キーを提供する、マスターサーバベースのサービスです。

注意事項	説明
新しい nbkmsutil KMS 構成ユーティリティ	セキュリティ上の理由のため、KMS 構成ユーティリティは、root または管理者としてマスターサーバーからのみ実行可能です。
NetBackup の大幅な変更	<p>次の処理を可能にするために、NetBackup の変更が必要でした。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ボリュームプール名で ENCR_ 接頭辞を使用できるようにするため。 ■ キーマネージメントサービスと通信するため。 ■ 暗号化が埋め込まれた T10 / SCSI 規格のテープドライブをサポートするため。 ■ NetBackup イメージ情報への暗号化キータグの追加を通知するように NetBackup GUI および CLI を変更 bpimmedia および bpimagelist が変更されました。 ■ この NetBackup リリースのリカバリ能力および使用しやすさを強化 すべての暗号化キーをパスフレーズを使って生成することをお勧めします。パスフレーズを入力すると、キーマネージメントシステムによって、そのパスフレーズから再作成可能な暗号化キーが作成されます。
KMS のインストールおよび配置の決定	<p>次に KMS の配置について決定する必要のある事項を示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ KMS のランダムに生成されたキーまたはパスフレーズで生成されたキーのどちらを選択するか ■ NBAC の配置を含めるかどうか
KMS のセキュリティ	既存の NetBackup サービスに追加されるセキュリティ上の問題はありません。
暗号形式	<p>KMS では、次の暗号形式がサポートされています。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ AES_128 ■ AES_192 ■ AES_256 (デフォルトの暗号)
KMS のリカバリ能力	KMS を使って、すべての暗号化キーをパスフレーズから生成できます。これらのパスフレーズを記録して、NetBackup の KMS 全体を再作成するために後で使うことができます。

注意事項	説明
KMS ファイル	<p>次のような KMS に関連する KMS ファイルがあり、キーに関する情報が維持されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ キーファイルまたはキーデータベース データ暗号化キーが含まれます。キーファイルは、<code>/opt/opensv/kms/db/KMS_DATA.dat</code> にあります。 ■ ホストマスターキー AES 256 を使用して <code>KMS_DATA.dat</code> キーファイルを暗号化および保護する暗号化キーが含まれます。ホストマスターキーは、<code>/opt/opensv/kms/key/KMS_HMKF.dat</code> にあります。 ■ キーの保護キー AES 256 を使用して <code>KMS_DATA.dat</code> キーファイルの個々のレコードを暗号化および保護する暗号化キーです。キーの保護キーは、<code>/opt/opensv/kms/key/KMS_KPKF.dat</code> にあります。現在は、すべてのレコードを暗号化するために同じキーの保護キーが使用されます。 ■ KMS ファイルのバックアップ KMS ファイルをバックアップする場合には、推奨される方法に従ってください。 KMS データベースファイルを置くテープは、HMK ファイルおよび KPK ファイルを置くテープと別にします。すると、暗号化のテープにアクセスするためには、両方のテープが必要となります。 また、KMS のデータファイルのバックアップを、NetBackup の通常の処理とは別に行うという方法もあります。これらのファイルを、別々の CD、DVD、または USB ドライブにコピーできます。 パスフレーズで生成された暗号化キーを使って手動で KMS を再構築することもできます。暗号化キーはすべてパスフレーズで生成できます。暗号化キーのパスフレーズのすべてを記録している場合には、書き留めた情報から KMS を手動で再作成することができます。生成した暗号化キーが数個しかない場合は、この処理には時間はかかりません。
キーレコード	<p>キーレコードには多数のフィールドが含まれますが、主要なレコードは、暗号化キー、暗号化キータグおよびレコードの状態です。また、キーレコードにはいくつかのメタデータも含まれます。</p> <p>これらのキーレコードは次のように定義されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 暗号化キー このキーは、テープドライブに指定されます。 ■ 暗号化キータグ このタグは、暗号化キーの識別子です。 ■ レコードの状態 各キーレコードには状態があります。状態は、<code>prelive</code>、<code>active</code>、<code>inactive</code>、<code>deprecated</code> および <code>terminated</code> です。 ■ メタデータ メタデータには、論理名、作成日、変更日および説明が含まれます。

注意事項	説明
キーグループ	<p>キーグループはキーレコードの論理名および論理グループです。作成されるすべてのキーレコードはグループに属する必要があります。キーグループには、常に active 状態のキーレコードを 1 つだけ含めることができます。NetBackup は 100 のキーグループをサポートします。キーグループごとに 10 個の暗号化キーのみが許可されます。</p>
テープドライブおよびメディアの機能	<p>ドライブ、テープおよび NetBackup の機能は、ドライブの暗号化が正常に行われるようにすべて適合している必要があります。多数のドライブが T10 規格に準拠しています。対応しているテープドライブ (T10 規格に準拠) のうちよく知られているものには、LTO-4、LTO-5、LTO-6、IBM TS1120/30/40、Oracle T10000B/C などがあります。</p> <p>読み取りおよび書き込みのために旧バージョンの LTO ドライブを実行することはできませんが、データを暗号化することはできません。たとえば、LTO2 メディアを使用している場合、LTO4 ドライブでデータを読み取ることはできませんが、暗号化されていない形式でも暗号化されている形式でも書き込みはできません。</p> <p>暗号化を設定する際は、これらのドライブおよびメディアの問題を常に把握しておくことが必要です。暗号化が可能なドライブが必要なだけでなく、メディアをグループ化して暗号化を実行できるようにする必要があります。後で復号化するために、テープは復号化が可能なドライブに配置する必要があります。</p> <p>メディアとテープドライブの相互操作性の概要については、表 9-2を参照してください。詳しくは、ベンダー固有のユーザーガイドを参照することをお勧めします。</p> <p>詳しくは、記事「HOWTO56305」を参照してください。</p>
KMS と NBAC	<p>KMS を NBAC とともに使用する場合には、このマニュアルのさまざまな項で、必要に応じて説明されています。詳しくは、NetBackup の NBAC のマニュアルを参照してください。</p>
KMS と HA クラスタ	<p>KMS を HA クラスタとともに使用する場合には、このマニュアルのさまざまな項で、必要に応じて説明されています。詳しくは、NetBackup の HA のマニュアルを参照してください。</p>
KMS ログ	<p>サービスは新しい統合ログ機能を使用し、OID 286 が割り当てられています。 nbkmsutil コマンドは従来のログ機能と、ファイル <code>/usr/opensv/netbackup/logs/admin/*.log</code> にあるログを使用します。</p>
クラウドと KMS	<p>KMS をクラウドプロバイダとともに使用することについては、このマニュアルのさまざまな項で、必要に応じて説明されています。詳しくは、『NetBackup クラウド管理者ガイド』を参照してください。</p>
AdvancedDisk と KMS	<p>KMS を AdvancedDisk ストレージとともに使用することについては、このマニュアルのさまざまな項で、必要に応じて説明されています。詳しくは、『NetBackup AdvancedDisk ストレージソリューションガイド』を参照してください。</p>

注意事項	説明
NBAC と KMS の権限	通常 NBAC を使って Setupmaster コマンドを実行するとき、NetBackup 関連グループの権限 (たとえば、NBU_Admin と KMS_Admin) が作成されます。デフォルトの root と管理者ユーザーもそれらのグループに追加されます。場合によっては NetBackup がアップグレードされるときに、root と管理者レベルのユーザーが KMS グループに追加されないことがあります。解決するには、root と管理者レベルのユーザーに NBU_Admin と KMS_Admin の権限を手動で付与します。

表 9-2 暗号化のメディアサポート

メディア (Media)	LTO4 テープドライブ	LTO5 テープドライブ	LTO6 テープドライブ
LTO-2 メディア	読み取り専用暗号化サポート無し	サポートされない	サポートされない
LTO-3 メディア	読み書き暗号化サポートなし	読み取り専用暗号化サポート無し	サポートされない
LTO-4 メディア	読み書き暗号化有効	読み書き暗号化有効	読み取り専用暗号化有効
LTO-5 メディア	サポートされない	読み書き暗号化有効	読み書き暗号化有効
LTO-6 メディア	サポートされない	サポートされない	読み書き暗号化有効

KMS の操作原理

KMS は、暗号化可能なテープドライブと連携して動作します。KMS は、システム管理の観点から NetBackup の使用が複雑にならないような方法で、NetBackup に統合されています。KMS は、組み込みの暗号化機能を使用して、テープドライブに暗号化キーマネージメントを提供します。これらのテープドライブは、SCSI 規格に準拠します。SCSI コマンドによって、テープドライブでの暗号化が可能になります。NetBackup は、ボリュームグループ名を使用してこの機能へアクセスします。

暗号化テープへの書き込みの概要

BPTM は、名前に ENCR_ の接頭辞が付いたボリュームグループからのテープへの書き込み要求およびテープの使用要求を受け取ります。ENCR_ 接頭辞は、テープに書き込まれる情報が暗号化されることを BPTM に通知するシグナルです。

BPTM は KMS と通信し、ボリュームグループ名に一致する名前のキーグループの暗号化キーを要求します。

KMS は、BPTM に暗号化キーおよびキー識別子 (暗号化キータグとも呼ばれる) を戻します。

BPTM は、ドライブを暗号化モードにして、キータグおよび識別子タグをドライブに登録します。この処理はすべて、SCSI 仕様に追加されている SCSI セキュリティプロトコルの in/out コマンドを使用して行われます。


バックアップは通常どおりに処理されます。

バックアップが完了すると、BPTM はキーおよびタグをドライブから登録解除し、ドライブを通常モードに設定し直します。

この後、BPTM は NetBackup イメージレコードカタログにタグを記録します。

図 9-1 に、処理の流れを示します。

図 9-1 暗号化テープへの書き込み処理の流れ



暗号化テープの読み取りの概要

テープの読み取りが行われ、イメージが暗号化されているテープの領域が検出されると、BPTM は使用されているタグを特定し、KMS はそのレコードおよびキーを BPTM にロードします。それから BPTM はドライブにキーを提供し、テープの読み取りが通常どおりに行われます。

KMS の用語

表 9-3 に KMS に関連する用語の定義を示します。

表 9-3 一般的な KMS の用語の定義

用語	定義
コマンドラインインターフェース (Command line interface: CLI)	CLI では、指定されたコマンドラインから nbkmsutil コマンドを使用して、KMS の機能を操作できます。CLI を使用して、新しいキーグループの作成、新しいキーの作成、キーグループ属性の変更、キー属性の変更、キーグループの詳細の取得を実行できます。キーの詳細の取得、キーグループの削除、キーの削除、キーのリカバリ、ホストマスターキーの変更、ホストマスターキー ID の取得を実行することもできます。さらに、キーの保護キーの変更、キーの保護キー ID の取得、キーストアの統計の取得、KMS データベースの静止、KMS データベースの静止解除を実行できます。
ホストマスターキー (Host Master Key: HMK)	ホストマスターキーには、AES 256 を使用して KMS_DATA.dat キーファイルを暗号化および保護する暗号化キーが含まれます。ホストマスターキーは、/opt/openv/kms/key/KMS_HMKF.dat にあります。
キー (Key)	キーとは、データの暗号化および復号化に使用される暗号化キーです。
キーグループレコード (Key group record: KGR)	キーグループレコードには、キーグループの詳細が含まれます。
キーマネージメントサービス (Key Management Service: KMS)	キーマネージメントサービス (KMS) は、マスターサーバーベースの対称キー管理サービスであり、対称暗号化キーを管理します。T10 規格 (LTO4) に準拠しているテープドライブのキーが管理されます。KMS は /usr/openv/netbackup/bin/nbkms にあります。
キーレコード (Key record: KR)	キーレコードには、暗号化キーの詳細が含まれます。
KMS データベース (KMS database)	KMS データベースには、データ暗号化キーが含まれます。
キーの保護キー (Key Protection Key: KPK)	キーの保護キーとは、AES 256 を使用して KMS_DATA.dat キーファイルの個々のレコードを暗号化および保護する暗号化キーです。キーの保護キーは kms/key/KMS_KPKF.dat にあります。現在は、すべてのレコードを暗号化するために同じキーの保護キーが使用されます。
キーファイル (キーデータベース) (Key file (key database))	キーファイルまたはキーデータベースには、データ暗号化キーが含まれます。キーファイルは、/opt/openv/kms/db/KMS_DATA.dat にあります。

用語	定義
キーグループ (Key group)	キーグループとはキーレコードの論理名および論理グループです。キーグループには、常に active 状態のキーレコードを 1 つだけ含めることができます。100 のキーグループがサポートされます。
キーレコード (Key record)	キーレコードには、暗号化キー、暗号化キータグおよびレコードの状態が含まれます。その他の有効なメタデータ (論理名、作成日、変更日、説明など) も含まれます。
キーレコードの状態 (Key record states)	<p>キーレコードの状態を次に示します。</p> <ul style="list-style-type: none">■ prelive。キーレコードは作成されていますが、使用されていません。■ active。キーレコードは、バックアップおよびリストアの両方で暗号化および復号化に使用できます。■ inactive。キーレコードは暗号化には使用できませんが、リストア中に復号化のみに使用できます。■ deprecated。キーレコードは暗号化または復号化には使用できません。■ terminated。キーレコードは使用できませんが、削除できます。■ キーストア (Keystore)。キーストアとはデータ暗号化キーを保持するファイルです。■ パスフレーズ。パスフレーズとはユーザー指定のランダムな文字列です。暗号化キーを作成するためのシードです。パスフレーズを使って、またはパスフレーズを使わずに、HMK、KPK および暗号化キーを作成することを選択できます。 <p>メモ: 将来的な使用に備え、すべてのパスフレーズを記録し、安全な場所に保管しておいてください。</p> <p>パスフレーズを使うと、明らかな利点があります。キーのセキュリティ強度が向上します。また、キーを紛失した場合も、元のキーの作成時に使ったパスフレーズを提供することにより、キーを再生成できます。</p>
静止 (Quiesce)	静止とは、KMS データベースを読み取り専用管理者モードに設定することです。静止は、KMS データベースファイルの一貫性のあるコピーのバックアップを作成するために必要です。
タグ (Tag)	タグとは、キーストア内の個々のキーまたはキーグループを特定するために使用される一意の識別子 (UUID) です。

KMS のインストール

次の手順では、KMS のインストール方法について説明します。

メモ: クラウドストレージ環境での KMS 構成について詳しくは、『[NetBackup クラウド管理者ガイド](#)』を参照してください。

KMS サービスは nbkms と呼ばれます。

サービスは、データファイルが設定されるまで実行されないため、KMS を使用しない環境への影響は最小限に留められます。

KMS をインストールする方法

- 1 nbkms -createemptydb コマンドを実行します。
- 2 ホストマスターキー (HMK) のパスフレーズを入力します。また、Enter キーを押して、ランダムに生成されるキーを作成することもできます。
- 3 HMK の ID を入力します。この ID には、HMK を特定するのに使用する、わかりやすい任意の ID を指定できます。
- 4 キーの保護キー (KPK) のパスフレーズを入力します。
- 5 KPK の ID を入力します。この ID には、KPK を特定するのに使用する、わかりやすい任意の ID を指定できます。

ID を入力して Enter キーを押すと、KMS サービスが起動します。

- 6 次のコマンドを実行してサービスを起動します。

```
nbkms
```

- 7 次のように grep コマンドを使用してサービスが起動していることを確認します。

```
ps -ef | grep nbkms
```

- 8 キーグループを作成します。キーグループ名はボリュームプール名に一意に一致する必要があります。すべてのキーグループ名には接頭辞 `ENCR_` が付いている必要があります。

メモ: クラウドストレージでキーマネージメントを使用する場合、キーグループ名に `ENCR_` 接頭辞は必要ありません。

(クラウド以外のストレージ) キーグループを作成するには、次のコマンド構文を使用します。

```
nbkmsutil -createkg -kgname ENCR_volumepoolname
```

`ENCR_` 接頭辞は重要です。**BPTM** は `ENCR_` 接頭辞を含むボリュームプール要求を受け取る場合に、そのボリュームプール名を **KMS** に渡します。**KMS** はそれがボリュームプールと完全に一致するかを判別し、そのグループからバックアップ用に **active** キーレコードを取得します。

クラウドストレージキーグループを作成するには、次のコマンド構文を使用します。

```
nbkmsutil -createkg -kgname cloud_provider_URL:volume_name
```

- 9 `-createkey` オプションを使用してキーレコードを作成します。

```
nbkmsutil -createkey -kgname ENCR_volumepool -keyname keyname -activate -desc "message"
```

キー名およびキーメッセージは任意です。これらは、キーを表示するときにこのキーを特定するのに役立ちます。

`-activate` オプションは、**prelive** 状態をスキップしてこのキーを **active** として作成します。

- 10 スクリプトでパスフレーズを求められたら、パスフレーズを再入力します。

次の例では、キーグループは `ENCR_pool1` と呼ばれ、キー名は `Q1_2008_key` です。説明部分はこのキーが 1 月、2 月、3 月用のキーであることを示します。

```
nbkmsutil -createkey -kgname ENCR_pool1 -keyname Q1_2008_key -activate -desc "key for  
Jan, Feb, & Mar"
```

- 11 同じコマンドを使用して別のキーレコードを作成できます。別のキー名および説明にすると、キーレコードの区別に役立ちます。

```
nbkmsutil -createkey -kgname ENCR_pool1 -keyname Q2_2008_key -activate -desc "key for Apr, May, & Jun"
```

メモ: コマンド `nbkmsutil -kgname name -activate` を使用して複数のキーレコードを作成すると、最後のキーのみが **active** に保たれます。

- 12 あるキーグループ名に属するすべてのキーを表示するには、次のコマンドを使用します。

```
nbkmsutil -listkeys -kgname keyname
```

メモ: `nbkmsutil -listkeys` コマンドの出力の記録を保管しておくことをお勧めします。キーをリカバリする必要がある場合、出力に表示されるキータグが必要です。

次のコマンドと出力では、この手順の例が使用されています。

```
# nbkmsutil -listkeys -kgname ENCR_pool1
Key Group Name      : ENCR_pool1
Supported Cipher    : AES_256
Number of Keys      : 2
Has Active Key      : Yes
Creation Time       : Thu Aug  8 16:23:06 2013
Last Modification Time: Thu Aug  8 16:23:06 2013
Description         : -
  Key Tag           : 825784185f87145c368c54e919908905a45f79927cb733337a53e9b174bbe046
  Key Name          : Q2_2013_key
  Current State     : ACTIVE
  Creation Time     : Thu Aug  8 16:25:19 2013
  Last Modification Time: Thu Aug  8 16:25:19 2013
  Description       : key for Apr, May, & Jun
  FIPS Approved Key : No
  Key Tag           : f63af53ead99920e98f3e0f4a586afccf32e79e75240e65499d1cd0cbd7c7fdd
  Key Name          : Q1_2013_key
  Current State     : INACTIVE
  Creation Time     : Thu Aug  8 16:25:03 2013
  Last Modification Time: Thu Aug  8 16:25:19 2013
  Description       : key for Jan, Feb, & March
  FIPS Approved Key : No
Number of Keys: 2
```

p.364 の「[HA クラスタに使用する KMS のインストールについて](#)」を参照してください。
p.364 の「[KMS の NBAC との使用](#)」を参照してください。

KMS の NBAC との使用

KMS の導入をサポートするために、次の変更が NBAC に加えられました。

- 新しい認可オブジェクト KMS の追加
- 新しい NetBackup ユーザーグループ NBU_KMS Admin の追加

KMS オブジェクトに対してユーザーが所有する権限によって、KMS 関連の実行可能なタスクが異なります。

表 9-4 に、各 NetBackup ユーザーグループのデフォルトの KMS 権限を示します。

表 9-4 NetBackup ユーザーグループのデフォルトの KMS 権限

セット	動作	NBU_ User	NBU_ Operator	NBU_ Admin	NBU_ Security Admin	Vault_ Operator	NBU_ SAN Admin	NBU_ KMS Admin
参照 (Browse)	参照 (Browse)	---	---	X	---	---	---	X
読み込み	読み込み	---	---	X	---	---	---	X
構成	新規	---	---	---	---	---	---	X
構成	削除	---	---	---	---	---	---	X
構成	変更	---	---	---	---	---	---	X

前述の KMS 権限に加えて、NBU_KMS 管理グループはその他の認可オブジェクトに関する次の権限も所有しています。

- BUAndRest は参照、読み取り、バックアップ、リストア、表示権限を所有
- HostProperties は参照、読み取り権限を所有
- License は参照、読み取り権限を所有

HA クラスタに使用する KMS のインストールについて

通常の NetBackup 環境では、一部のオプションパッケージのみがインストール、ライセンス付与または構成されていることがあります。このような状況では、これらのオプション製品に付随するサービスが常に有効でない場合があります。このため、これらのサービスはデフォルトでは監視されず、サービスに障害が発生しても NetBackup はフェールオーバーされません。将来、オプション製品のインストール、ライセンス取得および構成が行われると、そのサービスに障害が発生した場合に NetBackup をフェールオーバーするようにサービスを手動で構成できます。この項では、クラスタを監視するよう手動で KMS を設定する手順を説明します。

クラスタでの KMS サービスの有効化

監視可能なサービスのリストに KMS サービスを追加し、クラスタで KMS サービスを有効にできます。

クラスタで KMS サービスを有効にする方法

- 1 クラスタのアクティブ ノードで、コマンドプロンプトを開きます。

- 2 次の場所にディレクトリを変更します。

Windows の場合:<NetBackup_install_path>%NetBackup%bin

UNIX の場合:/usr/openv/netbackup/bin

- 3 次のコマンドを実行します。

Windows の場合:bpclusterutil -addSvc "NetBackup Key Management Service"

UNIX の場合:bpclusterutil -addSvc nbkms

- 4 オプション製品固有の手順に従って、製品を有効にします。NetBackup キーマネジメントサービスの場合、コマンドを実行してデータベースを作成し、サービスを起動します。

KMS サービスの監視の有効化

KMS サービスの監視を有効にし、サービスに障害が発生したときに NetBackup をフェールオーバーすることができます。

KMS サービスの監視を有効にし、サービスに障害が発生したときに NetBackup をフェールオーバーする方法

- 1 クラスタのアクティブ ノードで、コマンドプロンプトを開きます。

- 2 次の場所にディレクトリを変更します。

Windows の場合:<NetBackup_install_path>%NetBackup%bin

UNIX の場合:/usr/openv/netbackup/bin

- 3 次のコマンドを実行します。

Windows の場合:bpclusterutil -enableSvc "NetBackup Key Management Service"

UNIX の場合:bpclusterutil -enableSvc nbkms

KMS サービスの監視の無効化

KMS サービスの監視を無効にすることができます。

KMS サービスの監視を無効にする方法

- 1 クラスタのアクティブノードで、コマンドプロンプトを開きます。
- 2 次の場所にディレクトリを変更します。

Windows の場合: `<NetBackup_install_path>%NetBackup%bin`

UNIX の場合: `/usr/opensv/netbackup/bin`

- 3 次のコマンドを実行します。

Windows の場合: `bpclusterutil -disableSvc "NetBackup Key Management Service"`

UNIX の場合: `bpclusterutil -disableSvc nbkms`

監視対象リストからの KMS サービスの削除

KMS サービスを、監視可能なサービスのリストから削除できます。

監視対象サービスのリストから KMS サービスを削除する方法

- 1 前述の手順を使用して、オプション製品のサービスの監視を無効にします。
- 2 オプション製品固有の手順に従って、製品を削除します。
- 3 クラスタのアクティブノードで、コマンドプロンプトを開きます。
- 4 次の場所にディレクトリを変更します。

Windows の場合: `<NetBackup_install_path>%NetBackup%bin`

UNIX の場合: `/usr/opensv/netbackup/bin`

- 5 次のコマンドを実行します。

Windows の場合: `bpclusterutil -deleteSvc "NetBackup Key Management Service"`

UNIX の場合: `bpclusterutil -deleteSvc nbkms`

KMS の構成

KMS の構成は、キーデータベース、キーグループおよびキーレコードの作成によって行います。その後、KMS と連携するように NetBackup を構成します。

KMS を構成して初期化する方法

- 1 キーデータベース、ホストマスターキー (HMK) およびキーの保護キー (KPK) を作成します。
- 2 ボリュームプールと一致するキーグループを作成します。
- 3 **active** キーレコードを作成します。

キーデータベースの作成

空のキーデータベースを作成するには、次の手順を使用します。キーデータベースは、`-createemptydb` オプションを指定してサービス名を起動すると作成されます。この処理は、既存のキーデータベースの有無をチェックし、存在しないことを確認してから作成を開始します。KMS の初期化時に、2 つの保護キーを作成する必要があります。ホストマスターキー (HMK) とキーの保護キー (KPK) です。

すべての KMS キーの作成操作と同様に、これらのキーの作成に関しても次のオプションが用意されています。

- パスフレーズによって生成されたキー
- ランダムに生成されたパスフレーズ

各キーに関連付けられる論理 ID の入力を求められます。この操作が終了すると、キーデータベースおよび保護キーが作成されます。

Windows システムの場合は、これらを次のファイルで確認できます。

```
¥Program Files¥Veritas¥kms¥db¥KMS_DATA.dat
¥Program Files¥Veritas¥kms¥key¥KMS_HMKF.dat
¥Program Files¥Veritas¥kms¥key¥KMS_HKPKF.dat
```

UNIX システムの場合は、これらを次のファイルで確認できます。

```
/opt/openssl/kms/db/KMS_DATA.dat
/opt/openssl/kms/key/KMS_HMKF.dat
/opt/openssl/kms/key/KMS_HKPKF.dat
```

メモ: Windows では、次の `nbkms` コマンドは `C:¥Program Files¥Veritas¥NetBackup¥bin` ディレクトリから実行されます。

キーデータベースを作成する方法

- 1 次のコマンドを実行します。

```
nbkms -createemptydb.
```

- 2 ホストマスターキーのパスフレーズを入力するか、または **Enter** キーを押してランダムに生成されたキーを使います。次のプロンプトでパスフレーズを再入力します。
- 3 **HMK ID** を入力します。この ID は **HMK** に関連付けられ、後でこの特定のキーの確認に使用できます。
- 4 キーの保護キーのパスフレーズを入力するか、または **Enter** キーを押してランダムに生成されたキーを使います。次のプロンプトでパスフレーズを再入力します。
- 5 **KPK ID** を入力します。この ID は **KPK** に関連付けられ、後でこの特定のキーの確認に使用できます。
- 6 **KPK ID** に 10 と入力します。

キーグループとキーレコードについて

キーグループはキーレコードの論理コレクションで、1 つのレコードだけが **active** 状態になります。

キーグループの定義は、次の情報で構成されています。

- 名前
キーグループに付ける名前。キースタ内で一意である必要があります。キーグループの名前の変更は、新しい名前がキースタ内で一意であれば可能です。
- タグ
一意のキーグループ識別子 (変更不可)。
- 暗号
サポートされている暗号。このキーグループに属するキーは、すべてこの暗号に基づいて作成されます (変更不可)。
- 説明
任意の説明 (変更可能)。
- 作成時刻 (Creation Time)
このキーグループの作成日時 (変更不可)。
- 最終変更日時
変更可能な属性を最後に変更した日時 (変更不可)。

キーグループの作成について

暗号化を設定する最初の手順は、キーグループを作成することです。

次の例では、キーグループ `ENCR_mygroup` を作成しています。

```
nbkmsutil -createkg -kgname ENCR_mygroup
```

メモ: このバージョンの KMS では、作成するグループの名前 (たとえば、`mygroup`) に接頭辞 `ENCR_` を付けることが重要です。

キーレコードの作成について

次の手順は、**active** キーレコードの作成です。キーレコードは **prelive** 状態で作成してから、**active** 状態に移すことができます。または、キーレコードは **active** 状態で直接作成することもできます。

キーレコードは、次の重要な情報で構成されています。

- 名前
キーに付ける名前。キーグループ内で一意である必要があります。キーの名前の変更は、新しい名前がキーグループ内で一意であれば可能です。
- キータグ
一意のキー識別子 (変更不可)。
- キーグループタグ
このキーが属している一意のキーグループ識別子 (変更不可)。
- 状態 (State)
キーの現在の状態 (変更可能)。
- 暗号化キー
バックアップまたはリストアデータの暗号化または復号化に使用されるキー (変更不可)。
- 説明
任意の説明 (変更可能)。
- 作成時刻 (Creation Time)
キーの作成日時 (変更不可)。
- 最終変更日時
変更可能な属性を最後に変更した日時 (変更不可)。

キーレコードには次の状態があります。

- **prelive**。レコードは作成されていますが、使用されていないことを示します。
- **active**。レコードおよびキーが暗号化と復号化に使用されることを示します。
- **inactive**。レコードおよびキーを暗号化に使用できないことを示します。ただし、復号化には使用できます。

- **deprecated**。レコードは暗号化または復号化には使用できないことを示します。
- **terminated**。レコードを削除できることを示します。

キーレコードの状態の概要

キーレコードの状態には、**prelive**、**active**、**inactive**、**deprecated** および **terminated** があります。キーレコードの状態は、キーレコードのライフサイクルに準拠しています。いったんキーが **active** 状態になると (すなわち、暗号化に使用するように設定されると)、キーはライフサイクルを通じて、適切な順序で遷移する必要があります。適切な順序とは、ある状態からその隣接した状態に移ることです。キーは、いずれかの状態を省略して遷移することはできません。


active 状態と **terminated** 状態の間では、前後いずれかの方向に一度に 1 つの状態だけ遷移できます。この範囲以外の状態の場合、移行の方向は一方向のみです。削除されたキーレコードはリカバリできません (パスフレーズを使って作成されていない場合)。また、**active** 状態のキーを **prelive** 状態に戻すことはできません。

メモ: キーは、**prelive** 状態または **active** 状態のいずれかで作成できます。**active** キーレコードは、バックアップとリストアの両方の操作で使用できます。**inactive** キーは、リストア操作でのみ使用できます。**deprecated** キーは、使用できません。キーレコードが **deprecated** 状態のときに、そのキーレコードを使用してバックアップまたはリストアを実行しようすると失敗する可能性があります。**terminated** 状態にあるキーレコードは、システムから削除できます。

次の図に、**prelive** 状態または **active** 状態のキーを作成する処理の流れを示します。

図 9-2

キーの作成の状態



キーレコードの状態に関する注意事項

キーレコードの状態に関して次の注意事項に従ってください。

- キーレコードの状態の遷移は明確に定義されているため、キーレコードを削除するにはこれらの状態をすべて経由する必要があります。
- キーレコードを **active** に設定すると、**active** 状態のキーレコードはそのグループに対して **inactive** 状態になります。1 つのグループに存在可能な **active** レコードは 1 つだけです。
- **deprecated** 状態は、キーを保存し、キーの使用を制限する場合に便利です。管理者としてキーのセキュリティが低下したと判断した場合は、そのキーをシステムから削除せずに手動でユーザーによるそのキーの使用を一時停止できます。そのキーレコードを **deprecated** 状態に設定すると、この **deprecated** キーを使用してバックアップまたはリストアを試みたユーザーにはエラーが表示されるようになります。
- キーレコードの削除は、キーを誤って削除する可能性を減らすために 2 つの手順で構成されています。まず、**deprecated** キーを **terminated** に設定する必要があります。その後、そのキーレコードを削除できます。**terminated** キーレコードのみを削除できます (**prelive** 状態のキーを除く)。
- 使用前にキーレコードを作成しておく場合には、**prelive** 状態を使用できます。

キーレコードの **prelive** 状態

prelive 状態で作成したキーは、**active** にすることも、削除することもできます。

prelive 状態は、次の場合に使用できます。

- KMS 管理者が、システムに影響を与えずにキーレコードの作成をテストする場合。レコードが正しく作成されたら、そのレコードを **active** 状態にできます。正しく作成されていなかった場合、そのレコードを削除できます。
- KMS 管理者がキーレコードを作成しておいて、そのレコードを将来のある時点で **active** 状態にする場合。これは、レコードを **active** に設定する操作を、KMS キーストアのバックアップ後(またはパスメーズの記録後)まで延期する場合などです。または、レコードを **active** に設定する操作を、将来のある時点に延期する場合もあります。

prelive 状態のキーレコードは、**active** にすることも、システムから削除することもできます。

キーレコードの **active** 状態

active キーレコードは、データの暗号化および復号化に使用できます。必要に応じて、**active** キーレコードを **inactive** にすることもできます。**active** 状態は、最も重要な 3 つのデータ管理状態のうちの 1 つです。他の 2 つの重要なデータ管理状態は、**inactive** 状態および **deprecated** 状態です。

キーレコードは、**prelive** 状態を省略して直接 **active** 状態で作成できます。**active** 状態のキーレコードは、**active** のままにするか、**inactive** に変更できます。**active** レコードを **prelive** 状態に戻すことはできません。

キーレコードの **inactive** 状態

inactive キーレコードは、データの復号化に使用できます。必要に応じて、**inactive** キーレコードを再度 **active** にすることも、**deprecated** 状態に移行させることも可能です。**inactive** 状態は、最も重要な 3 つのデータ管理状態のうちの 1 つです。他の 2 つの重要なデータ管理状態は、**active** 状態および **deprecated** 状態です。

inactive 状態のキーレコードは、**inactive** のままにするか、**active** または **deprecated** に変更できます。

キーレコードの **deprecated** 状態

deprecated キーレコードは、データの暗号化または復号化に使用できません。必要に応じて、**deprecated** 状態のキーレコードを **inactive** または **terminated** にすることが可能です。**deprecated** 状態は、最も重要な 3 つのデータ管理状態のうちの 1 つです。他の 2 つの重要なデータ管理状態は、**active** 状態および **inactive** 状態です。

deprecated 状態は、次の場合に使用できます。

- キーの使用を追跡または規制する必要がある場合、**deprecated** キーが適切な状態に変更されないかぎり、このキーの使用を試みても失敗する可能性があります。
- 今後キーが必要になることはないが、念のために **terminated** 状態に設定しない場合。
deprecated 状態のキーレコードは、**deprecated** のままにするか、**inactive** または **terminated** に変更できます。

キーレコードの **terminated** 状態

terminated 状態は、**deprecated** 状態のキーレコードを削除する場合の 2 番目の手順、つまり安全のための手順となります。**terminated** キーレコードは、必要に応じて **deprecated** 状態に移すか、最終的に再度 **active** 状態まで戻すことができます。**terminated** キーレコードは、**KMS** から削除することもできます。

注意: キーを削除する前に、このキーで暗号化された有効なイメージが存在しないことを確認してください。

terminated 状態のキーレコードは、**terminated** のままにするか、**deprecated** に変更するかまたは物理的に削除することができます。

KMS データベースファイルのバックアップについて

KMS データベースのバックアップでは、**KMS** ファイルもバックアップされます。

KMS ユーティリティには、データベースファイルの静止オプション、つまり任意のユーザーによるデータファイルの変更を一時的に禁止するオプションがあります。バックアップを目的として **KMS_DATA.dat**、**KMS_HMKF.dat** および **KMS_KPKF.dat** ファイルを別の場所にコピーする計画の場合は、静止オプションを実行することが重要です。

静止中は、**NetBackup** によってこれらのファイルに対する書き込みアクセスは排除され、読み込みアクセスのみが許可されます。

nbkmsutil -quiescedb を実行すると、静止成功に関するメッセージと、未処理のコール数を示すメッセージが戻されます。この未処理のコール数は、カウントされます。ファイルの未処理の要求数に対して、ファイルにカウントが設定されます。

静止後、そのファイルを別のディレクトリの場所にコピーすることでバックアップを実行できます。

ファイルをコピーした後、**nbkmsutil -unquiescedb** を使用して **KMS** データベースファイルの静止を解除できます。

未処理の静止要求カウントが **0** になると、**KMS** は **KMS_DATA.dat**、**KMS_HMKF.dat**、**KMS_KPKF.dat** ファイルの変更が可能なコマンドを実行できるようになります。これらのファイルに対する書き込みアクセスが再び可能になります。

すべてのデータファイルのリストアによる KMS のリカバリについて

KMS_DATA.dat、KMS_HMKF.dat および KMS_KPKF.dat ファイルのバックアップコピーを作成済みである場合は、これら 3 つのファイルをリストアするだけです。その後 nbkms サービスを起動すると、KMS システムが起動し、再び動作します。

KMS データファイルのみのリストアによる KMS のリカバリ

KMS データファイル kms/db/KMS_DATA.dat のバックアップコピーは、パスフレーズを使って KMS_HMKF.dat と KMS_KPKF.dat ファイルを再生成することで、リストアできます。したがって、ホストマスターキーおよびキーの保護キーのパスフレーズを書き留めてある場合は、これらのファイルを再生成するコマンドを実行できます。システムからパスフレーズの入力を求められ、ここで入力したパスフレーズが元々入力してあったものと一致すると、ファイルをリセットできます。

KMS データファイルのみのリストアによって KMS をリカバリする方法

- 1 nbkms -resetkpk コマンドを実行します。
- 2 nbkms -resethmk コマンドを実行します。
- 3 nbkms サービスを起動します。

データ暗号化キーの再生成による KMS のリカバリ

データ暗号化キーの再生成を行うことで、完全な KMS データベースを再生成できます。目的は、新しい空の KMS データベースを作成し、個々のすべてのキーレコードを再度登録することです。

データ暗号化キーの再生成によって KMS をリカバリする方法

- 1 次のコマンドを実行して、空の KMS データベースを作成します。

```
nbkms -createemptydb
```

同じホストマスターキーおよびキーの保護キーを使用する必要はありません。新しいキーを選択できます。

- 2 nbkmsutil -recoverkey コマンドを実行し、キーグループ、キー名およびタグを指定します。

```
nbkmsutil -recoverkey -kgname ENCR_pool1 -keyname Q1_2008_key  
-tag  
d5a2a3df1a32eb61aff9e269ec777b5b9092839c6a75fa17bc2565f725aafe90
```

キーの作成時に nbkmsutil -listkey コマンドの出力の電子コピーを保持しなかった場合は、64 文字すべてを手動で入力する必要があります。

- 3 プロンプトでパスフレーズを入力します。以前に入力した元のパスフレーズと、正確に一致する必要があります。

メモ: 入力したタグがすでに KMS データベースに存在する場合は、そのキーを再作成することはできません。

- 4 リカバリしたキーがバックアップに使用するキーである場合、次のコマンドを実行してキーを **active** にします。

```
nbkmsutil -modifykey -kgname ENCR_pool1 -keyname Q1_2008_key  
-state active
```

-recoverkey オプションによってキーレコードは **inactive** 状態になり、**inactive** 状態で KMS データベースに登録されます。

- 5 このキーレコードが今後使用されない予定のものである場合は、次のコマンドを実行します。

```
nbkmsutil -modifykey -kgname ENCR_pool1 -keyname Q1_2008_key  
-state deprecated
```

KMS データファイルのバックアップに関する問題

通常の NetBackup テープまたはカタログバックアップで KMS データファイルをバックアップする場合、問題が生じる可能性があります。

注意: KMS データファイルは、NetBackup カatalogバックアップに含まれていません。

KPK、HMK およびキーファイルがカタログバックアップに含まれている場合、そのカタログバックアップテープを紛失すると、キーにアクセスするために必要なデータがすべてそのテープに含まれているため、キーストアのセキュリティが低下します。

たとえば、同じトランスポートトラックで運ばれるカタログバックアップテープとデータテープを両方一緒に紛失した場合は、重大な問題が生じる可能性があります。両方のテープを一緒に紛失した場合は、最初からこのテープを暗号化していなかったのと大差ありません。

カタログの暗号化も良いソリューションとはいえません。KPK、HMK およびキーファイルをカタログバックアップに含めて、そのカタログバックアップ自体を暗号化することは、車内に鍵を残したままロックするのと同じです。このような問題を防止するために、KMS は NetBackup の別のサービスとして確立されており、KMS ファイルは NetBackup ディレクトリとは別のディレクトリに保存されます。ただし、KMS データファイルをバックアップするためのソリューションは存在します。

KMS データベースファイルのバックアップソリューション

KMS データファイルをバックアップする最良のソリューションは、通常の NetBackup プロセス以外でバックアップするか、パスフレーズで生成された暗号化キーを使って手動で KMS を再構築することです。暗号化キーはすべてパスフレーズで生成できます。したがって、パスフレーズをすべて記録してある場合は、書き留めてある情報から KMS を手動で再作成することができます。KMS をバックアップする方法の 1 つは、別の CD、DVD または USB ドライブに KMS の情報を配置することです。

キーレコードの作成

次の手順は、パスフレーズを使って、**prelive** 状態を省略して **active** 状態のキーを作成してキーレコードを作成する方法を示します。

メモ: すでに **active** キーが存在するグループにキーを追加しようとすると、既存のキーは自動的に **inactive** 状態になります。

キーレコードと **active** 状態のキーを作成する方法

- 1 キーレコードを作成するには、次のコマンドを入力します。

```
nbkmsutil -createkey -usepphrase -kgname ENCR_mygroup -keyname  
my_latest_key -activate -desc "key for Jan, Feb, March data"
```

- 2 パスフレーズを入力します。

主要グループからのキーのリスト

次の手順を使用して、特定のキーグループで作成したすべてのキーまたは選択したキーをリストします。

キーグループのキーのリストを作成する方法

- ◆ キーグループのキーのリストを作成するには、次のコマンドを入力します。

```
nbkmsutil -listkeys -kgname ENCR_mygroup
```

デフォルトでは、nbkmsutil によって詳細形式のリストが出力されます。次に、詳細形式ではないリストの出力を示します。

```
KGR ENCR_mygroup AES_256 1 Yes 134220503860000000
```

```
134220503860000000 -
```

```
KR my_latest_key Active 134220507320000000 134220507320000000  
key for Jan, Feb, March data
```

```
Number of keys: 1
```


次のオプションで特定のキーグループのすべてのキーまたは特定のキーグループの特定のキーをリストできます。

```
# nbkmsutil -listkeys -all | -kgname <key_group_name> [ -keyname  
<key_name> | -activekey ]  
  
[ -noverbose | -export ]
```

-all オプションですべてのキーグループのすべてのキーをリストします。キーは詳細な形式でリストに登録済みです。

-kgname オプションは指定されたキーグループからのキーをリストします。

-keyname オプションは指定されたキーグループから特定のキーをリストします。ただし、**-kgname** オプションと一緒に使用する必要があります。

-activekey オプションは、指定されたキーグループ名からアクティブなキーをリストします。ただし、-kgname オプションと一緒に使用する必要があります。

メモ: -activekey オプションと -keyname オプションは互いに排他的です。

-noverbose オプションは、フォーマットされた形式 (非可読形式) でキーとキーグループの詳細をリストします。デフォルトは、詳細 (**verbose**) リストです。

-export オプションは、**key_file** が必要とする出力を生成します。(key_file は、nbkmsutil -export -path <key_container_path > -key_file ファイルで使用されます。別の **key_file** の出力を使用できます。

次のコマンドを実行して、特定のキーグループからすべてのキーをリストします。

```
nbkmsutil -listkeys -kgname <key_group_name>
```

次のコマンドを実行して、特定のキーグループから特定のキーをリストします。

```
nbkmsutil -listkeys -kgname <key_group_name> -keyname <key_name>
```

次のコマンドを実行して、すべてのグループからすべてのキーをリストします。

```
nbkmsutil -listkeys -all
```

次のコマンドを実行して、特定のキーグループからすべてのキーをリストします。

```
nbkmsutil -listkeys -kgname <key_group_name>
```

次のコマンドを実行して、特定のキーグループからアクティブなキーをリストします。

```
nbkmsutil -listkeys -kgname <key_group_name> -activekey
```

KMS と連携するための NetBackup の構成

KMS と連携するための NetBackup の構成について、次のトピックで説明します。

- NetBackup が KMS からキーレコードを取得する
p.378 の「[NetBackup および KMS のキーレコード](#)」を参照してください。
- NetBackup で暗号化を使用するように設定する
p.378 の「[テープ暗号化を使用するための Netbackup の設定例](#)」を参照してください。

NetBackup および KMS のキーレコード

KMS と連携するための NetBackup の構成の最初の手順は、NetBackup でサポートされる暗号化可能なテープドライブと、必要なテープメディアをセットアップすることです。

2 番目の手順は、通常どおり NetBackup を構成することです。ただし、暗号化可能なメディアを、KMS を構成したときに作成したキーグループと同じ名前のボリュームプール内に配置する必要がある点が異なります。

メモ: キーマネージメント機能では、キーグループ名と NetBackup ボリュームプール名が同一で、両方の名前に接頭辞 ENCR_ が付いている必要があります。この構成方法により、NetBackup のシステム管理インフラストラクチャに大幅な変更を行わなくても、暗号化サポートが利用可能になっています。

テープ暗号化を使用するための Netbackup の設定例

次の例では、暗号化用に作成した 2 つの NetBackup ボリュームプールを設定します (接頭辞 ENCR_ を付ける)。

次の図に示す NetBackup 管理コンソールには、KMS を使用するための適切な命名規則が適用された 2 つのボリュームプールが表示されています。

図 9-3 KMS を使用するための 2 つのボリュームプールの設定が表示された NetBackup 管理コンソール





図 9-4 に、ボリュームプール ENCR_testpool を使用するよう構成された NetBackup ポリシーを示します。これは、以前に構成したキーグループと同じ名前です。

図 9-4 KMS のボリュームプールが表示された NetBackup の[ポリシーの変更 (Change Policy)] ダイアログボックス



NetBackup イメージが暗号化されると、キータグが記録され、イメージと関連付けられます。この情報は、NetBackup 管理コンソールのレポートで確認するか、または `bpimmedia` および `bpimagelist` コマンドの出力で確認できます。

暗号化への KMS の使用について

KMS は、暗号化テープバックアップの実行、暗号化テープバックアップの確認、およびキーの管理に使用できます。以降の項では、これらの各シナリオの例を示します。

- 暗号化テープバックアップの実行例
p.381 の「[暗号化テープバックアップの実行例](#)」を参照してください。
- 暗号化バックアップの確認例
p.382 の「[暗号化バックアップの確認例](#)」を参照してください。
- KMS 暗号化イメージのインポートについて
p.381 の「[KMS 暗号化イメージのインポートについて](#)」を参照してください。

KMS 暗号化イメージのインポートについて

KMS 暗号化イメージのインポートは、2 フェーズの操作です。フェーズ 1 では、メディアヘッダーと各フラグメントのバックアップヘッダーが読み込まれます。このデータは暗号化されていません。ただし、バックアップヘッダーには、フラグメントファイルデータが KMS で暗号化されているかどうかを示されています。要するに、フェーズ 1 ではキーは必要ありません。

フェーズ 2 では、カタログ .f ファイルが再構築され、このファイルに暗号化データを読み込むように要求されます。key-tag (SCSI 用語では KAD) は、ハードウェアによってテープに保存されます。NBU/BPTM は、key-tag をドライブから読み込み、キーの照合用にこれを KMS に送信します。KMS にキーがある場合は、フェーズ 2 の処理で引き続き暗号化データが読み込まれます。KMS にキーがない場合には、KMS がキーを再作成するまでデータは読み込み可能になりません。このときにパスフレーズが重要になります。


キーを破壊していない場合、これまでに使用されたすべてのキーが KMS に含まれており、任意の暗号化されたテープをインポートできます。キーストアを DR サイトに移動すれば、再作成する必要はありません。

暗号化テープバックアップの実行例

暗号化テープバックアップを実行するには、キークラウドと同じ名前のボリュームプールから取得するように設定されたポリシーが必要です。

[図 9-5](#) に、ボリュームプール ENCR_pool1 を使用するように設定した NetBackup ポリシーを示します。

図 9-5 KMS のボリュームプール ENCR_pool1 が表示された NetBackup の[ポリシーの変更 (Change Policy)]ダイアログボックス



暗号化バックアップの確認例

NetBackup による暗号化テープバックアップの実行時に[メディア上のイメージ (Images on Media)]を表示すると、レコードとともに登録される暗号化キータグが表示されます。このキータグによって、テープに書き込まれた内容が暗号化されたことがわかります。この暗号化キータグは、データの暗号化に使用されたキーを一意に識別するものです。レポートを実行してポリシー列を下まで読むと、特定のテープ上のすべての内容が暗号化されているかどうかを確認できます。

KMS データベースの要素

KMS データベースは、次の 3 つのファイルで構成されています。

- キーストアファイル (KMS_DATA.dat)。すべてのキーグループおよびキーレコードと、一部のメタデータが含まれています。
- KPK ファイル (KMS_KPKF.dat)。キーストアファイルに格納されるキーレコードの暗号テキスト部分の暗号化に使用される KPK が含まれています。
- HMK ファイル (KMS_HMKF.dat)。キーストアファイルの内容全体の暗号化に使用される HMK が含まれています。キーストアファイルのヘッダーは例外です。キーストアファイルのヘッダーには、暗号化されない KPK ID および HMK ID のような一部のメタデータが含まれています。

空の KMS データベースの作成

空の KMS データベースは、コマンド `nbkms -createemptydb` を実行して作成できます。

このコマンドでは、次の情報の入力が必要です。

- HMK パスフレーズ (ランダムな HMK の場合は何も指定しません)
- HMK ID
- KPK パスフレーズ (ランダムな KPK の場合は何も指定しません)
- KPK ID

KMS データベースのバックアップとディザスタリカバリの手順は、次に示すように、KPK および HMK がランダムに生成された場合とパスフレーズで生成された場合で異なります。

HMK と KPK をランダムに生成した場合のリカバリ方法

- 1 バックアップからキーストアファイルをリストアします。
- 2 コマンド `nbkms -info` を実行して、このキーストアファイルの復号化に必要な KPK および HMK の KPK ID および HMK ID を確認します。この出力では、このキーストアファイルの HMK および KPK がランダムに生成されたことも示されているはずです。
- 3 セキュリティ保護されたバックアップから、この HMK ID に対応する HMK ファイルをリストアします。
- 4 セキュリティ保護されたバックアップから、この KPK ID に対応する KPK ファイルをリストアします。

KPK ID および HMK ID の重要性

キーストアファイルの内容を解読するには、そのジョブを実行する正しい **KPK** と **HMK** を識別することが重要です。識別は、**KPK ID** および **HMK ID** で行うことができます。これらの ID はキーストアファイルのヘッダーに暗号化されずに格納されているため、キーストアファイルにアクセスしかできない場合でも特定することができます。ディザスタリカバリの実行を可能にするために、一意の ID を選択し、ID とパスフレーズおよびファイルの関連付けを記憶しておくことが重要です。

HMK および KPK の定期的な更新について

HMK と **KPK** は、**KMS CLI** の `modifyhmk` と `modifykpk` オプションを使って定期的に更新できます。この操作では、新しいパスフレーズと ID の入力を求められ、その後 **KPK/HMK** が更新されます。更新のたびに、ランダムベースの **KPK/HMK** にするか、パスフレーズベースの **KPK/HMK** にするかを選択できます。

メモ: **HMK** および **KPK** の変更時には `-usephrase` オプションを使って、今後のリカバリ時に既知のパスフレーズの使用が求められるようにすることが推奨されます。`-nopphrase` オプションを使った場合は、**KMS** で未知のランダムパスフレーズが生成され、今後の必要なリカバリが実行できなくなる可能性があります。

KMS キーストアおよび管理者キーのバックアップ

重要な **KMS** データファイルは、キーデータベース **KMS_DATA.dat**、ホストマスターキー **KMS_HMKF.dat** およびキーの保護キー **KMS_HKPKF.dat** のコピーを作成することでバックアップできます。

Windows の場合、これらのファイルは次の場所にあります。

```
%Program Files%\Veritas\kms\db\KMS_DATA.dat
%Program Files%\Veritas\kms\key\KMS_HMKF.dat
%Program Files%\Veritas\kms\key\KMS_KPKF.dat
```

UNIX の場合、これらのファイルは次の場所にあります。

```
/opt/opensv/kms/db/KMS_DATA.dat
/opt/opensv/kms/key/KMS_HMKF.dat
/opt/opensv/kms/key/KMS_KPKF.dat
```

コマンドラインインターフェース (CLI) コマンド

以下の項では、次のコマンドラインインターフェース (CLI) について説明します。

- CLI の使用方法のヘルプ

- p.386 の「[CLI の使用方法のヘルプ](#)」を参照してください。
- 新しいキーグループの作成
 - p.386 の「[新しいキーグループの作成](#)」を参照してください。
- 新しいキーの作成
 - p.386 の「[新しいキーの作成](#)」を参照してください。
- キーグループの属性の変更
 - p.387 の「[キーグループの属性の変更](#)」を参照してください。
- キーの属性の変更
 - p.388 の「[キーの属性の変更](#)」を参照してください。
- キーグループの詳細の取得
 - p.388 の「[キーグループの詳細の取得](#)」を参照してください。
- キーの詳細の取得
 - p.389 の「[キーの詳細の取得](#)」を参照してください。
- キーグループの削除
 - p.390 の「[キーグループの削除](#)」を参照してください。
- キーの削除
 - p.390 の「[キーの削除](#)」を参照してください。
- キーのリカバリ
 - p.390 の「[キーのリカバリ](#)」を参照してください。
- ホストマスターキー (HMK) の変更
 - p.395 の「[ホストマスターキー \(HMK\) の変更](#)」を参照してください。
- ホストマスターキー (HMK) ID の取得
 - p.395 の「[ホストマスターキー \(HMK\) ID の取得](#)」を参照してください。
- キーの保護キー (KPK) の変更
 - p.395 の「[キーの保護キー \(KPK\) の変更](#)」を参照してください。
- キーの保護キー (KPK) ID の取得
 - p.395 の「[キーの保護キー \(KPK\) ID の取得](#)」を参照してください。
- キーストアの統計の取得
 - p.396 の「[キーストアの統計の取得](#)」を参照してください。
- KMS データベースの静止
 - p.396 の「[KMS データベースの静止](#)」を参照してください。
- KMS データベースの静止解除
 - p.396 の「[KMS データベースの静止解除](#)」を参照してください。

CLI の使用方法のヘルプ

CLI の使用方法のヘルプを取得するには、**NetBackup** キーマネジメントサービス (KMS) ユーティリティのコマンド (`nbkmsutil` コマンド) を、組み込みの引数を指定して使用します。

個別のオプションに関するヘルプを表示するには、`nbkmsutil -help -option` を使用します。

```
# nbkmsutil -help
nbkmsutil [ -createkg ] [ -createkey ]
[ -modifykg ] [ -modifykey ]
[ -listkgs ] [ -listkeys ]
[ -deletekg ] [ -deletekey ]
[ -modifyhmk ] [ -modifykpk ]
[ -gethmkid ] [ -getkpkid ]
[ -quiescedb ] [ -unquiescedb ]
[ -recoverkey ]
[ -ksstats ]
[ -help ]
```

新しいキーグループの作成

新しいキーグループを作成するには、**NetBackup** キーマネジメントサービス (KMS) ユーティリティのコマンド (`nbkmsutil` コマンド) を、組み込みの引数を指定して使用します。

```
# nbkmsutil -help -createkg
nbkmsutil -createkg -kgname <key_group_name>
[ -cipher <type> ]
[ -desc <description> ]
```

メモ: デフォルトの暗号は `AES_256` です。

<code>-kgname</code>	新しいキーグループの名前を指定します (キーストア内で一意である必要があります)。
<code>-cipher</code>	このキーグループでサポートされる暗号形式を指定します。

新しいキーの作成

新しいキーを作成するには、**NetBackup** キーマネジメントサービス (KMS) ユーティリティのコマンド (`nbkmsutil` コマンド) を、組み込みの引数を指定して使用します。

```
# nbkmsutil -help -createkey
nbkmsutil -createkey [ -nopphrase ]
-keyname <key_name>
-kgname <key_group_name>
[ -activate ]
[ -desc <description> ]
```

メモ: デフォルトのキーの状態は **prelive** です。

-nopphrase	パスフレーズを使わずにキーを作成します。このオプションを指定しない場合は、ユーザーはパスフレーズの入力を求められます
-keyname	新しいキーの名前を指定します (このキーが属するキーグループ内で一意である必要があります)。
-kgname	新しいキーが追加される、既存のキーグループの名前を指定します。
-activate	キーの状態を active に設定します (デフォルトのキーの状態は prelive です)。

メモ: このリリースからパスフレーズを使用して新しいキーを作成するときに **salt** が生成されます。キーを回復する場合は、システムから **salt** とパスフレーズおよびキータグを入力するように求めるメッセージが表示されます。

キーグループの属性の変更

キーグループの属性を変更するには、**NetBackup** キーマネージメントサービス (KMS) ユーティリティのコマンド (**nbkmsutil** コマンド) を、組み込みの引数を指定して使用します。

```
# nbkmsutil -help -modifykg
nbkmsutil -modifykg -kgname key_group_name
[ -name <new_name_for_the_key_group> ]
[ -desc <new_description> ]
```

-kgname	変更するキーグループの名前を指定します。
-name	キーグループの新しい名前を指定します (キーストア内で一意である必要があります)。

キーの属性の変更

キーの属性を変更するには、**NetBackup** キーマネージメントサービス (KMS) ユーティリティのコマンド (nbkmsutil コマンド) を、組み込みの引数を指定して使用します。

```
# nbkmsutil -help -modifykey
nbkmsutil -modifykey -keyname <key_name>
-kgname <key_group_name>
[ -state <new_state> | -activate ]
[ -name <new_name_for_the_key> ]
[ -desc <new_description> ]
[ -move_to_kgname <key_group_name> ]
```

メモ: -state オプションと -activate オプションは互いに排他的です。

-keyname	変更するキーの名前を指定します。
-kgname	このキーが属するキーグループの名前を指定します。
-name	キーの新しい名前を指定します (キーグループ内で一意である必要があります)。
-state	キーの新しい状態を指定します (有効なキーの状態の遷移順序を参照してください)。
-activate	キーの状態を active に設定します。
-desc	キーに新しい説明を追加します。
move_to_kgname	キーの移動先のキーグループの名前を指定します。

キーグループの詳細の取得

キーグループの詳細を取得するには、**NetBackup** キーマネージメントサービス (KMS) ユーティリティのコマンド (nbkmsutil コマンド) を、組み込みの引数を指定して使用します。

```
# nbkmsutil -help -listkgs
nbkmsutil -listkgs [ -kgname <key_group_name> |
-cipher <type> |
-emptykgs |
-noactive ]
[ -noverbose ]
```

メモ: デフォルトでは、すべてのキーグループがリストに表示されます。オプションを指定しない場合、すべてのキーグループの詳細が戻されます。

-kgname	キーグループの名前を指定します。
-cipher	特定の暗号形式をサポートするすべてのキーグループの詳細を取得します。
-emptykgs	キーのないすべてのキーグループの詳細を取得します。
-noactive	active キーが存在しないすべてのキーグループの詳細を取得します。
-noverbose	フォーマットされたフォーム形式 (読みやすい形式ではない) で詳細を出力します。デフォルトは、詳細 (verbose) 形式です。出力は読みやすい形式で表示されます。

-export オプションは、**key_file** が必要とする出力を生成します。**key_file** は、nbkmsutil -export -path <key_container_path> -key_file ファイルで使用されます。出力は別の **key_file** に使用できます。

```
# nbkmsutil -listkeys -all | -kgname <key_group_name>
[ -keyname <key_name> | -activekey ]
[ -noverbose | -export ]
```

キーの詳細の取得

キーの詳細を取得するには、**NetBackup** キーマネジメントサービス (**KMS**) ユーティリティのコマンド (nbkmsutil コマンド) を、組み込みの引数を指定して使用します。

```
#nbkmsutil -help -listkeys
nbkmsutil -listkeys -kgname <key_group_name>
[ -keyname <key_name> | -activekey ]
[ -noverbose ]
```

-kgname	キーグループ名を指定します。キーグループに属するすべてのキーの詳細が戻されます。
-keyname	特定のキーグループに属する特定のキーの詳細を取得します。
-activekey	特定のキーグループの有効なキーの詳細を取得します。
-noverbose	フォーマットされたフォーム形式 (読みやすい形式ではない) で詳細を出力します。デフォルトは、詳細 (verbose) 形式です。出力は読みやすい形式で表示されます。

キーグループの削除

キーグループを削除するには、**NetBackup** キーマネージメントサービス (KMS) ユーティリティのコマンド (`nbkmsutil` コマンド) を、組み込みの引数を指定して使用します。

メモ: 空のキーグループのみを削除できます。

```
# nbkmsutil -help -deletekg
nbkmsutil -deletekg -kgname <key_group_name>
```

`-kgname` 削除するキーグループの名前を指定します。空のキーグループのみを削除できます。

空のキーグループのみを `-deletekg` オプションで削除できます。しかし、キーグループを空でなくても強制的に削除することもできます。強制的にキーグループを削除するには、次のコマンドを実行します。

```
# nbkmsutil -deletekg -kgname <key_group_name> -force
```

キーの削除

キーを削除するには、**NetBackup** キーマネージメントサービス (KMS) ユーティリティのコマンド (`nbkmsutil` コマンド) を、組み込みの引数を指定して使用します。

```
# nbkmsutil -help -deletekey
nbkmsutil -deletekey -keyname <key_name>
-kgroupname <key_group_name>
```

メモ: `prelive` または `terminated` のいずれかの状態のキーを削除できます。

`-keyname` 削除するキーの名前を指定します (削除するには、キーの状態が `prelive` または `terminated` のいずれかである必要があります)。

`-kgname` このキーが属するキーグループの名前を指定します。

キーのリカバリ

キーをリカバリするには、**NetBackup** キーマネージメントサービス (KMS) ユーティリティのコマンド (`nbkmsutil` コマンド) を、組み込みの引数を指定して使用します。

```
# nbkmsutil -help -recoverkey
nbkmsutil -recoverkey -keyname <key_name>
-kgroupname <key_group_name>
```

```
-tag <key_tag>  
[ -desc <description> ]
```

メモ: キーの状態は **inactive** に設定されます。

バックアップデータの暗号化に使用したキーが失われ、そのコピーも入手できない場合、リストアが失敗することがあります。このようなキーは、元のキーの属性(タグおよびパスフレーズ)がわかれば、リカバリ(再作成)できます。

-keyname	リカバリ(再作成)するキーの名前を指定します。
-kgname	このキーが属するキーグループの名前を指定します。
-tag	元のキーを識別するタグを指定します(同じタグを使用する必要があります)。

メモ: ユーザーは、正しいキーを取得するために正しいパスフレーズの入力を求められます(システムは入力されたパスフレーズの有効性を検証しません)。

メモ: このリリースから、キーを回復するときは必ずシステムから **salt** を入力するように求めるメッセージが表示されます。**salt** はこのバージョンの **KMS** でパスフレーズ派生キー用に生成されます。旧バージョンの **KMS** で生成されたキーを回復するには、**salt** フィールドを空白のままにしてください。

KMS データベースからのキーのエクスポートと KMS データベースへのキーのインポートについて

キーのエクスポートおよびインポートにより、同じキーセットを使用する複数の **NetBackup** ドメインを迅速に同期化したり、キーセットをドメイン間で迅速に移動したりできます。この機能は、ディザスタリカバリにより発生する別の **NetBackup** ドメインでのリストアに特に役立ちます。

キーのエクスポート

-export コマンドにより、キーおよびキーグループをドメイン間でエクスポートできます。キーおよびキーグループのエクスポートについて重要な情報を次の一覧に示します。

- キーは必ず、所属するキーグループに基づいてエクスポートされます。
- キーとキーグループは、キーマネジメントサービス(**KMS**)ユーティリティ(**nbkmsutil**)が実行されるホスト上の暗号化キーコンテナ(ファイル)でエクスポートされます。キーコンテナはパスフレーズで保護されます。

メモ: キーおよびキーグループをインポートするとき、同じパスフレーズを使用する必要があります。

- エクスポート内容の指定には、特定のキーグループを選択する方法、またはキーを選択してエクスポートする方法があります。

次のように `-export` コマンドを使用します。

```
nbkmsutil -export -path <secure_key_container>
```

```
[ -key_groups <key_group_name_1 ...> | -key_file <key_file_name> ]
```

デフォルトでは、キーストア全体がエクスポートされます。

`-path` コマンドは、安全なキーコンテナが格納される完全修飾パスを指定します。

`-key_groups` コマンドは、キーグループ名をスペースで区切って指定します。

`-key_file` コマンドは、特定形式でエクスポートするキーをリストで示すファイルパスです。

`<key_group_name>/<key_name>` コマンドでは、キーを選択してエクスポートできます。特定のグループのすべてのキーをエクスポートする場合は、「*」を使用できます。

```
<key_group_name>/*
```

`nbkmsutil -listkeys -export` コマンドを使って、このオプションに必要とされる形式で出力を生成できます。詳しくは、`nbkmsutil -listkeys -export` を参照してください。

キーのリスト作成の詳細:

p.376 の「[主要グループからのキーのリスト](#)」を参照してください。

メモ: `-key_groups` コマンドと `-key_file` コマンドは相互に排他的です。

次のコマンドを実行すると、キーストア全体がエクスポートされます。

```
nbkmsutil -export -path <secure_key_container>
```

次のコマンドを実行すると、選択したキーグループがエクスポートされます。

```
nbkmsutil -export -path
```

```
<secure_key_container> -key_groups
```

```
<key_group_name_1 key_group_name_2 ...>
```

次のコマンドを実行すると、選択したキーがエクスポートされます。

```
nbkmsutil -export -path
```



```
<secure_key_container> -key_file
```

```
<key_file_name>
```

エクスポート時における一般的なエラーのトラブルシューティング

キーおよびキーグループをエクスポートする場合に発生する一連のエラー。この項は、このようなエラーをトラブルシューティングするのに役立ちます。

- 指定したキーコンテナがホスト上にすでに存在していた場合、エクスポートは失敗します。
別のキーコンテナファイルを指定してから、エクスポート操作を再度実行してください。
- 正しくないキーまたはキーグループ名を指定した場合も、エクスポートは失敗します。
キーまたはキーグループ名を訂正し、再度エクスポートを実行してください。

キーのインポート

-import コマンドにより、キーおよびキーグループをドメイン間でインポートできます。
キーおよびキーグループのインポートについて重要な情報を次の一覧に示します。

- キーおよびキーグループをインポートする場合、エクスポート中に作成されたキーコンテナファイルが必要です。また、エクスポート中に使われた同じパスフレーズも必要です。
- キーのインポートはアトミック操作です。操作中にエラーが発生した場合、すべての更新が元に戻されます。
- 部分的なインポートはサポートされません。
- インポート出力のプレビューが利用可能です。-preview コマンドを実行すると、インポート結果がプレビューされます。
- インポート操作には 2 つのモードがあります。-preserve_kgname コマンドを含んでいるモード、-preserve_kgname コマンドを含まないモードがあります。
デフォルトでは、キーグループは次の名前形式でインポートされます。

```
< Original_Kgname_<timestamp> >
```


明示的に <-preserve_kgname> オプションを指定することにより、キーグループ名を保持することができます。
- 同じキータグのキーまたは同じキーのある重複キーはインポートされません。
- インポートでは、キーグループのマージをサポートしません。

ただし、<-preserve_kgname> コマンドを使用しなければ、キーをマージして、キーグループとしてインポートできます。nbkmsutil -modifykey -keyname <key_name> -kgname <key_group_name> コマンドを実行すると、現在のグループから目的のグループにキーを移動できます。

キーの移動についての詳細:

p.388 の「[キーの属性の変更](#)」を参照してください。

キーグループに同じキーまたは同じキータグを持つキーが含まれている場合、これらはインポート中無視されます。キーおよびキーグループをインポートするには、次のコマンドを実行します。

```
# nbkmsutil -import -path <secure_key_container>
```

```
[-preserve_kgname]
```

```
[ -desc <description> ]
```

```
[ -preview ]
```

-preserve_kgname コマンドは、インポート中、キーグループ名を保持します。

-desc <description> コマンドは、インポート中、キーグループと関連付けられる説明になります。

-preview コマンドは、インポート結果のプレビューを表示します。

-preserve_kgname を使用するインポート操作は次のように実行します。

```
nbkmsutil -import -path
```

```
<secure_key_container>
```

```
[-preserve_kgname]
```

-preserve_kgname とともに -import コマンドを実行すると、キーコンテナから元のキーグループ名を使ったインポートが試みられます。同じ名前のキーグループが存在すれば、インポート操作は失敗します。

-preserve_kgname なしのインポート操作は次のように実行します。

```
nbkmsutil -import -path
```

```
<secure_key_container>
```

-preserve_kgname なしで -import コマンドを実行すると、キーグループはインポートされますが、キーグループ名は、タイムスタンプなどが接尾語として使用されることにより変更されます。名前が変更されるキーグループは、必ず一意の名前になります。

インポート時における一般的なエラーのトラブルシューティング

キーおよびキーグループをインポートする場合に発生する一連のエラー。この項は、このようなエラーをトラブルシューティングするのに役立ちます。

- [-preserve_kgname] オプションでキーグループをインポートしようとしていて、そのグループが **KMS** にすでに存在していた場合、インポート操作全体が失敗します。既存のキーグループを削除するか、名前を変更して、または [-preserve_kgname] オプションを除外してから、インポート操作を再度実行してください。

- **NetBackup KMS** には、100 キーグループという制限が存在します。各グループには、30 キーという制限が存在します。100 を超えるキーグループをインポートすると、操作が失敗します。
不要な既存のキーグループを削除して、インポート操作を再実行する必要があります。

ホストマスターキー (HMK) の変更

ホストマスターキーを変更するには、**NetBackup** キーマネジメントサービス (KMS) ユーティリティのコマンド (`nbkmsutil` コマンド) を、組み込みの引数を指定して使用します。

HMK は、キーストアの暗号化に使用します。現在の HMK を変更するには、オプションのシードまたはパスフレーズを指定する必要があります。また、その指定されたパスフレーズを連想できるような ID (HMK ID) を指定する必要もあります。パスフレーズと HMK ID は、どちらも対話形式で読み込まれます。

```
# nbkmsutil -help -modifyhmk
nbkmsutil -modifyhmk [ -nopphrase ]
```

ホストマスターキー (HMK) ID の取得

HMK ID を取得するには、**NetBackup** キーマネジメントサービス (KMS) ユーティリティのコマンド (`nbkmsutil` コマンド) を、組み込みの引数を指定して使用します。これにより、HMK ID が戻されます。

```
# nbkmsutil -help -gethmkid
nbkmsutil -gethmkid
```

キーの保護キー (KPK) ID の取得

KPK ID を取得するには、**NetBackup** キーマネジメントサービス (KMS) ユーティリティのコマンド (`nbkmsutil` コマンド) を、組み込みの引数を指定して使用します。このコマンドにより、現在の KPK ID が戻されます。

```
# nbkmsutil -help -getkpkid
nbkmsutil -getkpkid
```

キーの保護キー (KPK) の変更

キーの保護キーを変更するには、**NetBackup** キーマネジメントサービス (KMS) ユーティリティのコマンド (`nbkmsutil` コマンド) を、組み込みの引数を指定して使用します。

KPK は、KMS キーの暗号化に使用します。現在、KPK はキーストアごとに存在します。現在の KPK を変更するには、オプションのシードまたはパスフレーズを指定する必要があります。

あります。また、その指定されたパスフレーズを連想できるような ID (KPK ID) を指定する必要があります。パスフレーズと KPK ID は、どちらも対話形式で読み込まれます。

```
# nbkmsutil -help -modifykpk
nbkmsutil -modifykpk [ -nopphrase ]
```

キーストアの統計の取得

キーストアの統計を取得するには、**NetBackup** キーマネージメントサービス (KMS) ユーティリティのコマンド (nbkmsutil コマンド) を、組み込みの引数を指定して使用します。

このコマンドでは、次のキーストアの統計が戻されます。

- キーグループの総数
- キーの総数
- 未処理の静止要求

```
# nbkmsutil -help -ksstats
nbkmsutil -ksstats [ -noverbose ]
```

KMS データベースの静止

KMS データベースを静止するには、**NetBackup** キーマネージメントサービス (KMS) ユーティリティのコマンド (nbkmsutil コマンド) を、組み込みの引数を指定して使用します。

このコマンドは、**KMS** に静止要求を送信します。コマンドが正常に実行されると、現在の未処理の静止カウントが戻されます (複数のバックアップジョブが **KMS** データベースを静止させる場合があるため)。

```
# nbkmsutil -help -quiescedb
nbkmsutil -quiescedb
```

KMS データベースの静止解除

KMS データベースを静止解除するには、**NetBackup** キーマネージメントサービス (KMS) ユーティリティのコマンド (nbkmsutil コマンド) を、組み込みの引数を指定して使用します。

このコマンドは、**KMS** に静止解除要求を送信します。コマンドが正常に実行されると、現在の未処理の静止数が返されます。カウントが 0 (ゼロ) の場合は、**KMS** データベースが完全に静止解除されていることを意味します。

```
# nbkmsutil -help -unquiescedb
nbkmsutil -unquiescedb
```

キーの作成オプション

NetBackup KMS 機能を使用する場合は、必ず `kms/db` および `kms/key` ディレクトリのバックアップが作成されます。保護キーおよびキーデータベースは 2 つの別個のサブディレクトリに存在しており、バックアップコピーの作成時にこれらを容易に分けられるようになっています。

メモ: これらのファイルは、サイズが小さい点、変更頻度が低い点、およびそれ自体が暗号化される NetBackup テープには含めてはならないという点から、バックアップメディアに手でコピーする必要があります。

メモ: このバージョンの KMS で推奨されるキーの作成方法は、常にパスフレーズからキーを作成することです。このようなキーには、保護キー (ホストマスターキーおよびキーの保護キー) と、キーレコードに関連付けられているデータ暗号化キーの両方が含まれます。キーの作成に使うパスフレーズは、リカバリで使うことができるように、記録し、保管しておくことをお勧めします。

KMS システムでランダムな暗号化キーの生成を許可するとより強力なソリューションが得られますが、この使用方法ではキーストアおよび保護キーのすべてのコピーが失われた場合または破損した場合にリカバリできなくなるため、お勧めしません。

KMS のトラブルシューティング

KMS のトラブルシューティングを開始するには、次の手順を使用します。

KMS のトラブルシューティングを開始する方法

- 1 発生したエラーコードおよび説明を特定します。
- 2 KMS が実行されているかどうかを判別し、次の KMS データファイルが存在することを確認します。

```
kms/db/KMS_DATA.dat  
kms/key/KMS_HMKF.dat  
kms/key/KMS_KPKF.dat
```

このファイルが存在しない場合は、KMS は構成されていないか、または構成が削除されています。ファイルが存在しない場合は、ファイルに何が発生したかを特定します。KMS が構成されていない場合、nbkms サービスは実行されません。KMS が実行されていないか、または構成されていない場合は、NetBackup 操作には影響を及ぼしません。これまでボリュームプール名に ENCR_ の接頭辞を使用していた場合は、この名前を変更する必要があります。ENCR_ は現在 NetBackup で特別な意味を持ちます。

3 KMS 構成情報を取得します。

コマンド `nbkmsutil -listkgs` を実行して、キーグループのリストを取得します。
コマンド `nbkmsutil -listkeys -kgname key_group_name` を実行して、キーグループのすべてのキーのリストを取得します。

4 VxUL OID 286 および BPTM ログを介して、KMS ログなどの操作ログ情報を取得します。

5 ログ情報を評価します。KMS エラーは BPTM に戻されます。

6 KMS ログに記録されている KMS エラーを評価します。

バックアップが暗号化されていない問題の解決方法

テープバックアップが暗号化されていない場合、次の解決方法を検討します。

- 暗号化キータグフィールドがイメージレコードに設定されていないことを確認し、バックアップが暗号化されていないことを確認します。
- キーグループ名とボリュームプール名が完全に一致することを確認します。
- キーグループに **active** 状態のキーレコードがあることを確認します。

その他の KMS 以外の構成オプションでは、次の点に注目してください。

- 従来のメディア管理に関するすべての項目が適切に構成されていることを確認します。
- NetBackup ポリシーが適切なボリュームプールからテープを取得していることを確認します。
- 暗号化が可能なテープドライブで、暗号化が可能なメディアが利用可能であることを確認します。たとえば、LTO4 メディアが LTO4 テープドライブにインストールされていることを確認します。

リストアが復号化されない問題の解決方法

暗号化されたテープのリストアが復号化されていない場合は、次の解決方法を検討します。

- イメージレコードの暗号化キータグフィールドを参照して、元のバックアップイメージが最初から暗号化されていたことを確認します。
- 同じ暗号化キータグフィールドを持つキーレコードが、リストアをサポートするレコードの状態であることを確認します。これらの状態には、**active** 状態または **inactive** 状態があります。
- キーレコードが適切な状態でない場合は、キーを **inactive** 状態に戻します。

その他の KMS 以外の構成ソリューションのオプションを次のように検討します。

- ドライブおよびメディアが暗号化をサポートしていることを確認します。
- 読み取り中の暗号化されたメディアが、暗号化が可能なテープドライブにあることを確認します。

トラブルシューティングの例 - active キーレコードが存在しない場合のバックアップ

次の例は、**active** キーレコードが存在しない場合にバックアップを試行したときの結果を示します。

図 9-6 に、キーレコードのリストを示します。これらのうち 3 つのキーグループは ENCR_mygroup で、ボリュームグループ名が同じです。Q2_2008_key という名前のキーグループは **active** でした。コマンドシーケンスの終わりでは、Q2_2008_key キーグループの状態が **inactive** に設定されます。

図 9-6 キーレコードのリスト

```
fel (root) [385]: nbkmsutil -listkeys -kgname ENCR_mygroup
Key Group Name      : ENCR_mygroup
Supported Cipher    : AES_256
Number of Keys      : 3
Has Active Key      : Yes
Creation Time       : Sat Mar 15 10:45:55 2008
Last Modification Time: Sat Mar 15 10:45:55 2008
Description         : -
  Key Tag          : cf7ac430d8795a9b39e703821371ed10be6ec80eab72d89aef6f8a791fc2460d
  Key Name         : Q2_2008_key
  Current State    : Active
  Creation Time    : Sat Mar 15 11:02:46 2008
  Last Modification Time: Sat Mar 15 11:02:46 2008
  Description      : key for Apr, May, & Jun
  Key Tag          : d5a2a3df1a32eb61aff9e269ec777b5b9092839c6a75fa17bc2565f725aafe90
  Key Name         : Q1_2008_key
  Current State    : Inactive
  Creation Time    : Sat Mar 15 10:46:51 2008
  Last Modification Time: Sat Mar 15 10:46:51 2008
  Description      : Key for Jan, Feb, & March
  Key Tag          : d5a2a3df1a32eb61aff9e269ec777b5b9092839c6a75fa17bc2565f725aafe91
  Key Name         : test
  Current State    : Inactive
  Creation Time    : Sat Mar 15 13:12:25 2008
  Last Modification Time: Sat Mar 15 13:12:25 2008
  Description      : -
Number of Keys: 3
fel (root) [383]: nbkmsutil -modifykey -keyname Q2_2008_key -kgname ENCR_mygroup -state
Inactive
Key details are updated successfully
```

図 9-7 に、再作成されたキーレコードのリストを示します。Q2_2008_key の状態が **inactive** と表示されるのがわかります。

図 9-7 active キーグループが変更された状態のキーレコードのリスト

```

fel (root) [384]: nbkmsutil -listkeys -kname ENCR_mygroup
Key Group Name      : ENCR_mygroup
Supported Cipher    : AES_256
Number of Keys      : 3
Has Active Key      : No
Creation Time       : Sat Mar 15 10:45:55 2008
Last Modification Time: Sat Mar 15 10:45:55 2008
Description         : -
  Key Tag           : d5a2a3df1a32eb61aff9e269ec777b5b9092839c6a75fa17bc2565f725aafe90
  Key Name          : Q1_2008_key
  Current State     : Inactive
  Creation Time     : Sat Mar 15 10:46:51 2008
  Last Modification Time: Sat Mar 15 10:46:51 2008
  Description       : Key for Jan, Feb, & March
  Key Tag           : d5a2a3df1a32eb61aff9e269ec777b5b9092839c6a75fa17bc2565f725aafe91
  Key Name          : test
  Current State     : Inactive
  Creation Time     : Sat Mar 15 13:12:25 2008
  Last Modification Time: Sat Mar 15 13:12:25 2008
  Description       : -
  Key Tag           : cf7ac430d8795a9b39e703821371ed10be6ec80eab72d89aef6f8a791fc2460d
  Key Name          : Q2_2008_key
  Current State     : Inactive
  Creation Time     : Sat Mar 15 11:02:46 2008
  Last Modification Time: Mon Mar 17 13:53:33 2008
  Description       : key for Apr, May, & Jun

Number of Keys: 3

```

active キーがない場合のバックアップへの影響を考えてみます。

図 9-8 に BPTM ログの出力を示します。BPTM ログのエラーコード 1227 内にメッセージが記録されます。

図 9-8 bptm コマンドの出力

```

14:29:16.381 [19978] <2> manage_drive_attributes: MediaPool [ENCR_mygroup], MediaLabel [MEDIA=JRO111;]
14:29:16.384 [19978] <2> manage_drive_attributes: encryption status: nexus scope 0, key scope 0
14:29:16.384 [19978] <2> manage_drive_attributes: encryp mode 0x0, decryp mode 0x0, algorithm index 0, key instance 0
14:29:16.384 [19978] <2> KMCLIB::kmsGetKeyAndKad: Entering function...(KMCLib.cpp:583)
14:29:16.384 [19978] <2> KMCLIB::GetQueryableFacetInstance: Entering function...(KMCLib.cpp:207)
14:29:16.384 [19978] <2> KMCLIB::InitOrb: Entering function...(KMCLib.cpp:158)
14:29:16.385 [19978] <2> Orb::init: Created anon service name: NB 19978 1536015948517350 (Orb.cpp:600)
14:29:16.385 [19978] <2> Orb::init: endpointvalue is : pbxiop://1556:NB 19978 1536015948517350 (Orb.cpp:618)
14:29:16.385 [19978] <2> Orb::init: initializing ORB kmslib with: kmslib -ORBSvcConfDirective "-ORB DottedDecimalAddresses 0" -ORBSvcConfDirective "static PBXIOP_Factory" -ORBSvcConfDirective "static EndpointSelectorFactory" -ORBSvcConfDirective "static Resource_Factory -ORBProtocolFactory PBXIOP_Factory" -ORBSvcConfDirective "static Resource_Factory -ORBProtocolFactory IIOP_Factory" -ORBSvcConfDirective "static PBXIOP_Evaluator_Factory -orb kmslib" -ORBSvcConfDirective "static Resource_Factory -ORBConnectionCacheMax 1024" -ORBEndpoint pbxiop://1556:NB 19978 1536015948517350 -ORBSvcConf /dev/null -ORBSvcConfDirective "static ServerStrategyFactory -ORBMaxRecvGIOPPayloadSize 268435456" (Orb.cpp:725)
14:29:16.406 [19978] <2> vnet_cached_gethostbyname: vnet hosts.c.307: found host in cache: felix.min.veritas.com
14:29:16.406 [19978] <2> vnet_cached_gethostbyaddr_rnl: vnet hosts.c.506: found IP in cache: 127.0.0.1
14:29:16.460 [19978] <2> db_error_add_to_file: dberror.c:midnite = 1205730000
14:29:16.461 [19978] <16> get_encryption_key: NBKMS failed with error status: Key group does not have an active key (1227)
14:29:16.462 [19978] <2> send_MDS_msg: MEDIADB 1 42 JRO111 4000007 *NULL* 6 1205781805 1205782033 1206991633 0 64 2 2 1 4 0 8193 1024 0 8 0

```


[ジョブの詳細 (Job Details)] ダイアログボックスには、詳細な状態が表示されます。失敗の内容と状態の詳細を示すメッセージを確認できます。以前の診断の情報と合わせて、特定の問題を判別することや、発生した問題が何に関連しているかを特定することができます。

トラブルシューティングの例 - 不適切なキーレコード状態でのリストア

次の例は、不適切な状態のキーレコードを使用したリストアを示します。

図 9-9 は、必要なレコードが **deprecated** に設定されていることを示します。次にリストを示します。同じコマンドを使用して、状態が **inactive** から **deprecated** に変更されています。

図 9-9 deprecated キーグループを含むキーレコードのリスト

```
fel (root) [426]: !385
nbkmsutil -listkeys -kgname ENCR_mygroup

Key Group Name      : ENCR_mygroup
Supported Cipher    : AES_256
Number of Keys      : 3
Has Active Key      : No
Creation Time       : Sat Mar 15 10:45:55 2008
Last Modification Time: Sat Mar 15 10:45:55 2008
Description         : -

Key Tag   : d5a2a3df1a32eb61aff9e269ec777b5b9092839c6a75fa17bc2565f725aafe90
Key Name  : Q1_2008_key
Current State : Inactive
Creation Time : Sat Mar 15 10:46:51 2008
Last Modification Time: Sat Mar 15 10:46:51 2008
Description : Key for Jan, Feb, & March

Key Tag   : d5a2a3df1a32eb61aff9e269ec777b5b9092839c6a75fa17bc2565f725aafe91
Key Name  : test
Current State : Inactive
Creation Time : Sat Mar 15 13:12:25 2008
Last Modification Time: Sat Mar 15 13:12:25 2008
Description : -

Key Tag   : cf7ac430d8795a9b39e703821371ed10be6ec80eab72d89aef6f8a791fc2460d
Key Name  : Q2_2008_key
Current State : Deprecated
Creation Time : Sat Mar 15 11:02:46 2008
Last Modification Time: Mon Mar 17 14:52:59 2008
Description : key for Apr, May, & Jun

Number of Keys: 3
```

図 9-10 は、bptm ログの出力に 1242 エラーが戻されていることを示します。

図 9-10 1242 エラーを含む bptm ログの出力

```
14:53:48.782 [21109] <2> io_read_back_header: drive index 0, reading backup header
14:53:48.791 [21109] <2> io_position_for_read: successfully positioned JRO111 to file number 3
14:53:48.796 [21109] <2> io_position_for_read: next block encryption status: LON 0x0000000000000009, algorithm
index 1, encryption status 0x6
14:53:48.796 [21109] <2> io_position_for_read: Kad type 0x0, kad length 32 Kad
[cf7ac430d8795a9b39e703821371ed10be6ec80eab72d89aef6f8a791fc2460d]
14:53:48.796 [21109] <2> KMSCLIB::kmsGetKeyAndKadByKeyTag: Entering function...(KMSCLib.cpp:655)
14:53:48.796 [21109] <2> KMSCLIB::GetQueryableFacetInstance: Entering function...(KMSCLib.cpp:207)
14:53:48.796 [21109] <2> KMSCLIB::InitOrb: Entering function...(KMSCLib.cpp:158)
14:53:48.797 [21109] <2> Orb::init: Created anon service name: NB_21109_1537488329610200(Orb.cpp:600)
14:53:48.798 [21109] <2> Orb::init: endpointvalue is : pbxiop://1556:NB_21109_1537488329610200(Orb.cpp:618)
14:53:48.798 [21109] <2> Orb::init: initializing ORB kmslib with: kmslib -ORBSvcConfDirective "-
ORBDottedDecimalAddresses 0" -ORBSvcConfDirective "static PBXIOP_Factory '" -ORBSvcConfDirective "static
EndpointSelectorFactory '" -ORBSvcConfDirective "static Resource_Factory '-ORBProtocolFactory PBXIOP_Factory'" -
ORBSvcConfDirective "static Resource_Factory '-ORBProtocolFactory IIOP_Factory'" -ORBSvcConfDirective "static
PBXIOP_Evaluator_Factory '-orb kmslib'" -ORBSvcConfDirective "static Resource_Factory '-ORBConnectionCacheMax 1024
'" -ORBEndpoint pbxiop://1556:NB_21109_1537488329610200 -ORBSvcConf /dev/null -ORBSvcConfDirective "static
Server_Strategy_Factory '-ORBMaxRecvGIOPPayloadSize 268435456'"(Orb.cpp:725)
14:53:48.818 [21109] <2> vnet_cached_gethostbyname: vnet_hosts.c.307: found host in cache: felix.min.veritas.com
14:53:48.818 [21109] <2> vnet_cached_gethostbyaddr_rnl: vnet_hosts.c.506: found IP in cache: 127.0.0.1
14:53:48.842 [21109] <2> db_error_add_to_file: dberrorq.c:midnite = 1205730000
14:53:48.844 [21109] <16> get_encryption_key: NBRMS failed with error status: Operation not allowed for key record
in this state (1242)
```

キーと証明書の再生成

この章では以下の項目について説明しています。

- [キーと証明書の再生成について](#)
- [NetBackup 認証ブローカーのキーと証明書の再生成](#)
- [ホスト ID のキーと証明書の再生成](#)
- [Web サービスのキーと証明書の再生成](#)
- [nbcertservice のキーと証明書の再生成](#)
- [tomcat のキーと証明書の再生成](#)
- [JWT キーの再生成](#)
- [NetBackup ゲートウェイ証明書の再生成](#)
- [Web トラストストア証明書の再生成](#)
- [VMware vCenter プラグイン証明書の再生成](#)
- [OpsCenter 管理者コンソールのセッション証明書の再生成](#)
- [OpsCenter のキーと証明書の再生成](#)
- [NetBackup 暗号化キーファイルの再生成](#)

キーと証明書の再生成について

キーと証明書の一部は、**NetBackup** サービスを再起動するだけで再作成できます。キーまたは証明書に関連するエラーが発生した場合は、ベストプラクティスとして、**NetBackup** サービスを再起動し、キーまたは証明書が再作成されるかどうかを確認します。キーまたは証明書が作成されない場合は、次のセクションに記載されている手順に進みます。

NetBackup 認証ブローカーのキーと証明書の再生成

次の手順に従って、NetBackup 認証ブローカーの以下を再生成します。

- マスターサーバーとメディアサーバーの公開鍵と秘密鍵
- メディアサーバーとクライアントの証明書

NetBackup 認証ブローカーのキーと証明書を再生成するには

- 1 NetBackup 認証サービスを再起動します。サービスが実行中であることを確認します。

- 2 次のコマンドを実行します。

```
bpnbaz -ConfigureAuth
```

プロンプトに **y** と入力します。

コマンドについて詳しくは『Veritas NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。

- 3 すべての NetBackup サービスを再起動します。サービスを再起動する前に、ジョブが実行されていないことを確認します。

サービスの再起動について詳しくは『Veritas NetBackup 管理者ガイド Vol.1』を参照してください。

ホスト ID のキーと証明書の再生成

マスターサーバー、メディアサーバー、クライアントでホスト ID の公開鍵、秘密鍵、証明書を再生成するには:

- ホストのキーペアを変更します。
キーペアの変更を行うと、新しいホスト ID ベースとホスト名ベースの両方の証明書が生成されます。
p.296 の「[ホストのキーペアの変更](#)」を参照してください。

Web サービスのキーと証明書の再生成

次の手順に従って、マスターサーバーで Web サービスの公開鍵と証明書を再生成します。

Web サービスのキーと証明書を再生成するには

- 1 セキュリティ証明書を生成します。次のコマンドを実行します。

- Windows

```
set WEBSVC_PASSWORD=<Password of User>
```

```
nbcertconfig -t -user <User Name>
```

- UNIX

```
export WEBSVC_PASSWORD=<Password of User>
nbcertconfig -t -user <User Name>
```

- 2 Web サービスのユーザーと Web サービスについて NetBackup 認証サービスを構成します。次のコマンドを実行します。

```
nbcertconfig -u -user <username>
nbcertconfig -m -user <username>
```

- 3 NetBackup 認証サービスを再起動します。

nbcertservice のキーと証明書の再生成

次の手順に従って、マスターサーバーで nbcertservice のキーと証明書を再生成します。

nbcertservice のキーと証明書を再生成するには

- 1 ユーザー名を含む古いフォルダを削除します。
- 2 セキュリティ証明書を生成します。次のコマンドを実行します。

- Windows

```
set WEBSVC_PASSWORD=<Password of User>
nbcertconfig -u -user <User Name>
```

- UNIX

```
export WEBSVC_PASSWORD=<Password of User>
nbcertconfig -u -user <User Name>
```

tomcat のキーと証明書の再生成

次の手順に従って、マスターサーバーで tomcat の公開鍵、秘密鍵、証明書を再生成します。

メモ: jkskey は、tomcat によって使われるキーストアを復号するキーであり、カタログバックアップの一部としてバックアップされます。再生成する必要はありません。

tomcat のキーと証明書を再生成するには

- 1 セキュリティ証明書を生成します。次のコマンドを実行します。
- Windows

```
set WEBSVC_PASSWORD=<Password of User>  
nbcertconfig -t -user <User Name>
```

- UNIX

```
export WEBSVC_PASSWORD=<Password of User>  
nbcertconfig -t -user <User Name>
```

- 2 tomcatcreds フォルダに、keystore と credentials ファイルとは別のその他のファイルを再生成します。次のコマンドを実行します。

- Windows

```
c:¥ProgramFiles¥Veritas¥NetBackup¥wmc¥bin¥install>configurecerts.bat
```

- UNIX

```
/usr/opensv/wmc/bin/install/configurecerts
```

JWT キーの再生成

マスターサーバーで JWT の公開鍵と秘密鍵を再生成するには:

- NetBackup 管理者コンソールを閉じ、すべての NetBackup サービスを再起動します。
サービスの再起動について詳しくは『Veritas NetBackup 管理者ガイド Vol.1』を参照してください。

NetBackup ゲートウェイ証明書の再生成

マスターサーバーで nbgateway 証明書を再生成するには:

- すべての NetBackup サービスを再起動します。
サービスの再起動について詳しくは『Veritas NetBackup 管理者ガイド Vol.1』を参照してください。

Web トラストストア証明書の再生成

マスターサーバーとメディアサーバーで Web トラストストア証明書を再生成するには、次のコマンドを実行します。

```
nbcertcmd -getCACertificate
```

プロンプトに y と入力します。

コマンドについて詳しくは『Veritas NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。

VMware vCenter プラグイン証明書の再生成

次の手順に従って、マスターサーバーで vCenter プラグイン証明書を再生成します。

VMware vCenter プラグイン証明書を再生成するには

- 1 既存の証明書をリストし、既存のエントリの無効な証明書を識別します。次のコマンドを実行します。
 - Windows
C:¥Program
Files¥Veritas¥NetBackup¥wmc¥bin¥install¥manageClientCerts.bat
-list
 - UNIX
/usr/openv/wmc/bin/install/manageClientCerts -list
- 2 無効な証明書を削除します。次のコマンドを実行します。
 - Windows
C:¥Program
Files¥Veritas¥NetBackup¥wmc¥bin¥install¥manageClientCerts.bat
-delete
 - UNIX
/usr/openv/wmc/bin/install/manageClientCerts -delete
- 3 新しい証明書を生成します。次のコマンドを実行します。
 - Windows
C:¥Program
Files¥Veritas¥NetBackup¥wmc¥bin¥install¥manageClientCerts.bat
-create <master_server_name>
 - UNIX
/usr/openv/wmc/bin/install/manageClientCerts -create
<master_server_name>
- 4 新しく作成された証明書を vCenter プラグインに登録します。
詳しくは『VMware vCenter の VeritasNetBackup プラグインガイド』を参照してください。

OpsCenter 管理者コンソールのセッション証明書の再生成

マスターサーバーでセッション証明書を再生成するには:

- NetBackup 管理者コンソールを閉じ、すべての NetBackup サービスを再起動します。
サービスの再起動について詳しくは『Veritas NetBackup 管理者ガイド Vol.1』を参照してください。

OpsCenter のキーと証明書の再生成

次の手順に従って、OpsCenter のキーと証明書を再生成します。

OpsCenter のキーと証明書を再生成するには

- 1 認証を再構成します。OpsCenter サーバーで次のコマンドを実行します。

```
OpsCenter_install_path¥server¥bin¥stopAt
```

```
OpsCenter_install_path¥server¥bin¥configureAt
```

```
OpsCenter_install_path¥server¥bin¥startAt
```

- 2 OpsCenter サービスを再起動します。OpsCenter サーバーで次のコマンドを実行します。

```
OpsCenter_install_path¥server¥bin>opsadmin.bat stop
```

```
OpsCenter_install_path¥server¥bin>opsadmin.bat start
```

OpsCenter コマンドについて詳しくは『Veritas NetBackup for OpsCenter 管理者ガイド』を参照してください。

NetBackup 暗号化キーファイルの再生成

NetBackup 暗号化キーファイルを再生成するには、次のコマンドを実行します。

```
bpkeyutil -clients client_name1,client_name2,...,client_namen
```

パスフレーズを入力するプロンプトが表示されたら、最初に保存したパスフレーズを入力します。

キーファイルについて詳しくはp.333の「クライアントでの暗号化鍵ファイルの作成について」を参照してください。を参照してください。

bpkeyutilを使用してこのタスクを実行するには、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。

NetBackup Web サービス アカウント

この章では以下の項目について説明しています。

- [NetBackup Web サービスアカウントについて](#)
- [Web サービスユーザーアカウントの変更](#)

NetBackup Web サービスアカウントについて

NetBackup 8.0 より、NetBackup マスターサーバーには、重要なバックアップ操作をサポートするための構成済み Web サーバーが含まれます。この Web サーバーは、権限が制限されているユーザーアカウント要素の下で動作します。これらのユーザーアカウント要素は、各マスターサーバー（またはクラスタ化されたマスターサーバーの各ノード）で利用できる必要があります。

NetBackup には、NetBackup マスターサーバーのインストールの一環として、Web サービスのアカウント情報が必要です。

インストール前にこのアカウントを構成する方法と、インストール後にこのアカウントを変更する方法について、詳しい説明が利用できます。

Web サーバーのユーザーとグループを作成する方法については、『NetBackup インストールガイド』を参照してください。

p.410 の「[Web サービスユーザーアカウントの変更](#)」を参照してください。

メモ: セキュリティ上の理由から、Web サーバーのユーザーまたはグループに管理者権限またはスーパーユーザー権限を与えないでください。

Web サービスユーザーアカウントの変更

Web サービスユーザーアカウントの変更をサポートするには、ユーティリティスクリプト `wmcUtils` を使用します。このユーティリティスクリプトは、Web サービスのユーザーとグループが存在するかどうかを検証しません。このユーティリティを使用する前に、Web サービスのユーザーとグループが存在し、ユーザーがグループの一部であることを確認する必要があります。Web サービスユーザーアカウントを変更するときは、次の点を考慮してください。

- 使用環境で Windows ドメインユーザーを使用している場合は、`DOMAIN¥USER` 形式を使用します。
- Windows プラットフォームでクラスタ環境を使用する場合、NetBackup Web サービスユーザーアカウントは `DOMAIN` ユーザーである必要があります。(例: `AD ユーザー`)
- クラスタ化されていない環境を使用する場合、NetBackup Web サービスユーザーはローカルユーザーまたはドメインユーザーにできます。
- Linux または UNIX プラットフォームでクラスタ環境を使用する場合、NetBackup Web サービスユーザーはローカルユーザーにできます。また、このグループはローカルグループにすることもできます。NetBackup Web サービスユーザーは、クラスタのすべてのノードで同じ名前と `UID` を持つ必要があります。同様に、グループもクラスタのすべてのノードで同じ名前と `GID` を持つ必要があります。クラスタ環境では、ドメインユーザー (例: `NIS`) を使用することを推奨します。

メモ: `wmcUtils` ユーティリティスクリプトを実行するために、ログオンしたユーザーを使用しないでください。`my_domain¥my_user` として環境にログインしている場合は、このアカウントを使用して NetBackup Web 管理コンソールサービスを実行することはできません。NetBackup はこのシナリオをサポートしていません。

Windows 上で Web サービスユーザーアカウントを変更するには

- 1 コマンドプロンプトを起動します。
- 2 ディレクトリを `install_path¥wmc¥bin¥install` に変更します。
- 3 `wmcUtils.bat -changeUser` を実行して Web サービスユーザーを変更します。

例: (`nbwebsvc1` は Web サービスユーザーで、`nbwebgrp1` は `nbwebsvc1` がメンバーであるユーザーグループです)


```
wmcUtils.bat -changeUser nbwebsvc1 nbwebgrp1
```


`wmcUtils.bat` ユーティリティスクリプトについて詳しくは、`wmcUtils.bat -help` オプションを使用してください。
- 4 (該当する場合)クラスタ環境を使用する場合は、アクティブノードと非アクティブノードで `wmcUtils.bat -changeUser` を実行します。

- 5 スクリプトによりプロンプトが表示されたら、Web サービスのユーザーパスワード (例: nbwebsvc1) を入力します。

正しいパスワードが入力されると、NetBackup Web 管理コンソールサービスが再開されます。正しくないパスワードを入力すると、NetBackup Web 管理コンソールサービスが開始される前に[ログオン失敗 (Logon failure)]エラーが表示されます。

- 6 Web サービスユーザーが変更されたことを確認するには、
`install_path¥bin¥nbcertcmd.exe -ping` が機能することを確認します。

メモ: wmcUtils.bat ユーティリティスクリプトの出力が nbwmc_support.log に取得されます。このログは `install_path¥wmc¥webserver¥logs¥nbwmc_support.log` にあります。

Linux または UNIX 上で Web サービスユーザーアカウントを変更するには

- 1 シェルを開きます。
- 2 ディレクトリを `/usr/opensv/wmc/bin/install` に変更します。
- 3 `wmcUtils -changeUser` を実行して Web サービスユーザーを変更します。

例: (nbwebsvc1 は Web サービスユーザーで、nbwebgrp1 は nbwebsvc1 がメンバーであるユーザーグループです)

```
usr/opensv/wmc/bin/install/wmcUtils -changeUser nbwebsvc1 nbwebgrp1
```

wmcUtils ユーティリティスクリプトについて詳しくは、`wmcUtils -help` オプションを使用してください。

- 4 (該当する場合) クラスタ環境を使用する場合は、アクティブノードと非アクティブノードで `wmcUtils.bat -changeUser` を実行します。
- 5 スクリプトによりプロンプトが表示されたら、Web サービスのユーザーパスワード (例: nbwebsvc1) を入力します。

正しいパスワードが入力されると、NetBackup Web 管理コンソールサービスが再開されます。正しくないパスワードを入力すると、NetBackup Web 管理コンソールサービスが開始される前に[ログオン失敗 (Logon failure)]エラーが表示されます。
- 6 Web サービスユーザーが変更されたことを確認するには、
`/usr/opensv/netbackup/bin/nbcertcmd -ping` が機能することを確認します。

メモ: wmcUtils ユーティリティスクリプトの出力が nbwmc_support.log に取得されます。このログは `/usr/opensv/wmc/webserver/logs/nbwmc_support.log` にあります。

記号

40 ビット DES 鍵
ライブラリ 327、329

56 ビット DES 鍵
ライブラリ 330

8.0 以前のホストとの安全でない通信 266

アクセス制御 (Access Control)。「NetBackup アクセス制御 (NBAC)」を参照

アップグレードと監査の構成 116

アラート通知 126

インストール
KMS 360

カタログ
バックアップ、監査レコードの保持 125
ホスト ID ベース証明書の配備での役割 280

カタログバックアップ
ディザスタリカバリパッケージ 272

キー
再生成 403

キーの保護キー (Key Protection Key: KPK) 361

キーペア、変更 296

キーマネージメントサービス (KMS)
インストール 360

クラスタからの CA 証明書の削除 316

クラスタでのセキュリティ証明書の配備 310

クラスタでのホスト ID ベースの証明書の更新 315

クラスタでホスト ID ベースの証明書を配備する 314

クラスタのホスト ID ベースの証明書を無効化する 313

クラスタの再発行トークンの作成 314

クラスタの証明書の詳細を表示する 315

クラスターノードでのホスト ID ベースの証明書の配備 312

クラスタマッピングの追加 261

サーバーからのレガシー暗号化
構成 341

サーバーからの標準暗号化
構成 333

サーバーの変更 (Change Server) 123

サービスの認可オブジェクト
権限 228

サービススオクスリー法 (SOX) 113

セキュリティ
NetBackup
すべて 35

セキュリティ (Security) 242

セキュリティイベントユーティリティ
アクセス履歴タブ 243

セキュリティ管理ユーティリティ 242

セキュリティ証明書 121、124
失効リスト 301
無効化について 303
認証局の検証 285

ディザスタリカバリパッケージ 272

デフォルト
ポート番号
NetBackup 97

トラブルシューティング
Authentication and Authorization 171

トークン
作成 297
再発行 293
削除 299
最大許可使用期間 (Maximum Uses Allowed) オプション 294、299～300
次で有効 (Valid for) オプション 299～300
詳細の表示 300

トークン管理 244

ネットワークタイムプロトコル (NTP) 283

ファイアウォールについての注意事項 103

ファイアウォール接続オプション
Media Manager 109

フィンガープリントをクリップボードにコピーオプション 287

ホスト
リセット 262

ホスト ID からホスト名へのマッピング 254
削除 255
承認 257
拒否 257
追加 253
[承認待ちのマッピング (Mappings for Approval)]
タブ 256

ホスト ID ベースの証明書
NetBackup を再インストールするときの保持 289

- クライアントがマスターサーバーに接続できないとき
 - の配備 277
- クローン作成前のホストからの消去 292
- トークンなしの配備 282
- トークンを使った配備 283
- 再発行 293
- 削除 309
- 強制実行または上書き 288
- 有効期限と更新 290
- 自動配備 281
- 配備 274
- ホスト ID ベースの証明書の再発行 293
- ホスト ID ベースの証明書の更新 290
- ホストのコメントの削除 264
- ホストのコメントの編集 264
- ホストのコメントの追加 264
- ホストのリセット 262
 - 「ホスト情報のクリーンアップ」も参照
- ホストマスターキー (Host Master Key: HMK) 361
- ホスト名ベースの証明書
 - 配備 272～273
- ホスト名ベースの証明書要件 241
- ホスト管理 251
- ポート
 - 構成 107
 - 認可 174
 - 認証 174
- ポートの使用に関連する Media Manager 構成の設定
 - vm.conf 109
- ポート番号
 - HTTPS 105
 - NetBackup のデフォルト 97
 - OpsCenter の主要コンポーネント 103
 - バックアップ製品とアーカイブ製品 104
- マスターサーバーおよびメディアサーバー上の NBAC
 - 単一のデータセンター 50
 - 複数のデータセンター 77
- マスターサーバー設定
 - 検証 172
- マッピングの詳細 257
- マニュアル
 - HTTPS ポート 106
- リストア
 - 概要 (レガシー) 330
- リストア処理
 - NetBackup レガシー暗号化 329
 - NetBackup 標準暗号化 328
- ルート証明書の指紋 285、287
- レガシー暗号化
 - バックアップ処理 327
- レガシー暗号化用の tar ヘッダー 328、330
- レポート
 - nbauditreport 125
 - 監査イベントの場合 125
- 公開キーインフラストラクチャ (PKI) 標準 241
- 共有マッピングとクラスタマッピングの追加 261
- 共有マッピングの追加 261
- 再生成
 - キー 403
 - 証明書 403
- 再発行トークン 297
- 削除
 - ホスト ID からホスト名へのマッピング 255
 - ホスト ID ベースの証明書 309
- 動的ホスト構成プロトコル (DHCP) 274
- 単一のデータセンター
 - すべてへの NBAC の使用 54
 - マスターサーバーおよびメディアサーバーでの NBAC の使用 50
- 外部接続ポート
 - EMM サーバー 100
- 大文字と小文字の区別
 - コマンド構文で 116～117、126
- 安全でない通信の無効化 266
- 復号化
 - 概要 (レガシー) 330
 - 概要 (標準) 328
- 承認
 - ホスト ID からホスト名へのマッピング 257
- 拒否
 - ホスト ID からホスト名へのマッピング 257
- 拡張監査 134、241
 - NBAC への切り替え 171
 - サーバーの変更を使うための設定 123
 - メディアサーバーへの接続 121
 - 構成 121
- 指紋、検索 286
- 暗号化
 - tar ヘッダー
 - レガシー 328
 - レガシー
 - tar ヘッダー 330
 - リストア的前提条件 329
 - 前提条件 327
 - 属性 328
 - 概要 (レガシー) 330
 - 概要 (標準) 328

- 標準
 - tar ヘッダー 329
 - 最大許可使用期間 (Maximum Uses Allowed) オプション 294、299～300
 - 概要
 - レガシーのリストア 330
 - 構成
 - クラスタ (レガシー) 341
 - サーバーからのレガシー暗号化 341
 - サーバーからの標準暗号化 333
 - ポート 107
 - 暗号化用のクライアント
 - サーバーから (標準) 333
 - 標準暗号化用の tar ヘッダー 329
 - 権限
 - サービスの認可オブジェクト 228
 - 次で有効 (Valid for) オプション 299～300
 - 発信ポート
 - Java サーバー 101
 - 管理コンソール 101
 - 監査
 - アップグレード後の構成 116
 - アラート通知 126
 - レポート 126、129
 - 有効化 116
 - 概要 113
 - 現在の設定の表示 115
 - 監査イベント 246
 - 監査イベントの状態 249
 - 監査イベントの詳細 248
 - 監査サービス (nbaudit) 113～114、125
 - 監査レポートのユーザーの ID 118
 - 管理コンソール
 - 発信ポート 101
 - 自動バックアップ
 - 鍵ファイル 335
 - 表示
 - 監査イベント 246
 - 監査イベントの状態 249
 - 監査イベントの詳細 248
 - 複数のデータセンター
 - すべてへの NBAC の使用 83
 - マスターサーバーおよびメディアサーバーでの
 - NBAC の使用 77
 - 証明書
 - クロック同期の重要性 283
 - 再生成 403
 - 再発行 277
 - 失効リスト 301
 - 無効化について 303
 - 詳細の表示 277
 - 配備 272
 - 証明書についてのクロックの同期 283
 - 証明書の配備のセキュリティレベル 276、279～280
 - 証明書失効リスト
 - CA からの手動での CRL の取得 302
 - 概要 301
 - 無効化されたホストのリストの取得 309
 - 証明書が失効しているかどうかの確認 307
 - 認可ポート 174
 - 認証ポート 174
 - 認証局 (CA) 241、274、276、282、284～285
 - 追加
 - ホスト ID からホスト名へのマッピング 253
 - 鍵ファイル 328～329
 - レガシー 328
 - 自動バックアップ 335
 - [アクセス管理 (Access Management)]ユーティリティ 245
 - [クライアント属性 (Client Attributes)]ホストプロパティ 280
 - [セキュリティイベント (Security Events)]ユーティリティ
 - [アクセス履歴 (Access History)]タブ 243
 - [ホスト (Hosts)]タブ 251
 - [ホスト管理 (Host Management)]ノード 251
- ## A
- ALLOWED (暗号化オプション) 331、338
 - Audit Manager 113、125
 - auth.conf 124、134、142、171
 - Authentication and Authorization
 - トラブルシューティング 171
- ## B
- bp.conf ファイル
 - 変更の監査 114
 - bp.conf ファイル
 - 変更の監査 124
 - ポートの使用法の設定 108
 - bpcd 329～330
 - 終了 348
 - bpclient コマンド
 - 指定 109
 - bpinst コマンド 328～329
 - bpinst コマンド
 - 暗号化属性の設定 (レガシー) 346
 - クライアントへの構成のプッシュインストール (レガシー) 342

bpkeyfile コマンド

概要 (標準) 328～329

bpkeyfile コマンド

change_netbackup_pass_phrase オプション 340

鍵ファイルの管理 (レガシー) 339

鍵ファイルのパスフレーズの変更 348

bpkeyutil コマンド

標準リストアの概要 328

bpkeyutil コマンド

概要 327

鍵ファイルの管理 332

鍵ファイルの作成 333

パスフレーズの追加 332

リダイレクトリストア 336、345

C

CA 証明書 284

cnpp オプション 340

CRL。「証明書失効リスト」を参照

CRYPT_KEYFILE オプション 328～329

CRYPT_STRENGTH オプション 329

CRYPT_CIPHER オプション 331

CRYPT_KEYFILE オプション 339

CRYPT_KIND オプション 331、338

CRYPT_LIBPATH オプション 338

CRYPT_OPTION 326、331、338、342

CRYPT_STRENGTH オプション 338、342

CRYPT オプション 346

D

DENIED (暗号化オプション) 331、338

DES

標準暗号化用の鍵のチェックサム 327

鍵のチェックサム 328～330

DES 鍵のチェックサム

説明

レガシーのリストア 330

レガシー暗号化 328

標準リストア 329

DES 鍵のチェックサム

説明

標準暗号化 327

DevHost の認可オブジェクト

権限 231

E

EMM サーバー

外部接続ポート 100

EMM データベース

ホスト ID ベース証明書の配備での役割 280

監査レコードの格納 118、125

Enterprise Media Manager (EMM)

データベース 113

F

FIPS (連邦情報処理標準) 351

FIPS (連邦情報処理標準) 350

H

hotfix 273

I

ICMP

NDMP の ping 110

J

Java サーバー

発信ポート 101

K

KMS 暗号化イメージ

インポート 381

KMS からのキーのエクスポート 391

KMS 管理者アクセス制御ユーザグループ 213

KMS キーストアと管理者キー

バックアップ 384

kms グループの認可オブジェクト

権限 233

KMS サービス

監視 365

監視対象リスト 366

クラスタでの有効化 365

KMS サービスの監視 365

KMS データファイル

バックアップソリューション 376

バックアップの問題 375

KMS データベース (KMS database)

静止 396

静止解除 396

空のデータベースの作成 383

KMS データベースファイル

バックアップ 373

KMS データベースファイルのバックアップ 373

KMS のリカバリ 374

KMS へのキーのインポート 391

M

Media Manager

ファイアウォール接続オプション 109

Media Manager 構成

ランダムポートの割り当て 107

Media Server Encryption Option (MSEO)

セキュリティ 29

単一のデータセンター 45

MSEO (Media Server Encryption Option)

複数のデータセンターの使用 66

N

NBAC

マスター、メディアサーバーおよび GUI のセキュリティ 32

拡張監査からの切り替え 171

nbac_cron ユーティリティ 176

nbac_cron.exe 176

nbaudit (NetBackup の監査サービス) 113~114、125、127

nbauditreport 118、126

nbaudit ログ 131

NBSL (NetBackup Service Layer) 106

NBU_Admin アクセス制御ユーザーグループ 212

NBU_Catalog の認可オブジェクト

権限 225

NBU_KMS Admin アクセス制御ユーザーグループ 213

NBU_Operator アクセス制御ユーザーグループ 212

NBU_Security Admin アクセス制御ユーザーグループ 213

NBU_User アクセス制御ユーザーグループ 212

NBU のセキュリティ

ワークグループ 38

NDMP

ファイアウォール環境における 110

NDMP の ping

ICMP 110

NetBackup

hotfix 273

アクセスの決定 209

セキュリティ

実装レベル 15

セキュリティの実装形式 25

セキュリティの脆弱性 27

ポート 95

コンポーネント

セキュリティで使用 19

セキュリティ

すべて 35

NetBackup API 243

NetBackup Audit Manager 113、125

NetBackup CloudStore Service Container 241

NetBackup Request デーモン (BPRD) 244、250

NetBackup Service Layer (NBSL) 273~274

NetBackup Vault Manager (nbvault) 273

NetBackup Web サービスアカウント 409

NetBackup Web 管理コンソールサービス

(nbwebsvc) 305

NetBackup Web 管理コンソールサービス (nbwmc) 275

NetBackup アクセス制御 (NBAC) 114、134。

「NetBackup アクセス制御 (NBAC)」を参照

nbac_cron ユーティリティ 176

nbac_cron.exe 176

およびセキュリティ証明書 241

コンポーネント 19

サーバーの変更を使うための設定 123

使用 145

[アクセス管理 (Access Management)] ユーティリティの使用 245

NetBackup アクセス制御 (NBAC)

構成 148

NetBackup レガシー暗号化

リストア処理 329

NetBackup 標準暗号化

リストア処理 328

NetBackup アクセス制御 (NBAC) 125。「NetBackup アクセス制御 (NBAC)」を参照

構成 148~152、156、234

個々のユーザー 209

デフォルトユーザーグループ 212

ユーザーグループ 210

KMS 管理者 213

SAN 管理者 212

Vault オペレータ 213

オペレータ 212

管理者 212

構成 213

セキュリティ管理者 213

デフォルトユーザー 212

ユーザーグループの名前の変更 215

NetBackup クライアントの暗号化 325

NetBackup セキュリティ

標準 28

NetBackup とキーレコード

KMS 378

NetBackup のアクセス管理

管理 147

NetBackup の構成
KMS との連携 377

O

OpsCenter 113、115～116、118、125

P

passphrase_prompt オプション 343
passphrase_stdin オプション 343

R

REQUIRED (暗号化オプション) 331、338

S

setuptrust コマンド 160
setuptrust コマンド 161
SNMP ポート 106

U

UNIX クライアント
レガシー鍵ファイルのセキュリティ 346
USE_AUTH_CONF_NBAC 171

V

Vault_Operator アクセス制御ユーザーグループ 213
Vault オペレータアクセス制御ユーザーグループ 213
Vault の認可オブジェクト
権限 233
vm.conf
ポートの使用に関連する Media Manager 構成の設定 109
VxSS 認可ポート 174
VxSS 認証ポート 174

W

Windows
クライアントでの検証項目 184
検証項目 177
マスターサーバーでの検証項目 178
メディアサーバーでの検証項目 182

あ

アクセス管理
トラブルシューティング 169
[アクセス管理 (Access Management)] ユーティリティ 208

アクセス制御 (Access Control)
ホストプロパティ 161
アクセス制御のインストール
クライアント 154
アクセス制御の構成
クライアント 154
アップグレード
NetBackup アクセス制御 (NBAC) 234
アラート通知 131～132
暗号化
KMS の使用 381
tar ヘッダー
標準 327
暗号化の有無 (標準) 327
インストールの前提条件 325
鍵ファイル (レガシー) 347
鍵を含むファイル (レガシー) 339
強度
定義 (レガシー) 338
許可
拒否。「必要」を参照
クライアントでの管理 (標準) 330
クライアントでの構成 (標準) 336
構成オプション (レガシー) 338
種類
定義 (標準) 331
定義 (レガシー) 338
セキュリティの質問 323
属性
設定 336
ポリシー属性 326
設定方法 336、345
ライセンスの確認 325
ライブラリ
定義 (レガシー) 338
[暗号化 (Encryption)] 属性
ポリシー 345
暗号化オプション
比較 324
暗号化鍵ファイル
クライアントでの作成 333
暗号化されたバックアップ
リストア (標準) 335
リストア (レガシー) 345
暗号化されたバックアップファイル
異なるクライアントへのリストア 335
暗号化属性 336、345
暗号化属性の設定
ポリシー 336

- 暗号化テープ
 - 書き込み 357
 - 読み取り 358
 - 暗号化テープの読み取り 358
 - 暗号化テープへの書き込み 357
 - 暗号化バックアップ
 - 実行 326
 - 暗号化バックアップの確認 382
 - 暗号化、標準
 - クライアント 330
 - 暗号化、レガシー
 - 構成 337
 - 暗号形式 354
 - インストール
 - KMS 364
 - クライアントへの構成のプッシュインストール (レガシー) 342
 - クライアントへのパスフレーズのプッシュインストール (レガシー) 343
 - インストールの前提条件
 - 暗号化 325
 - インポート
 - KMS 暗号化イメージ 381
 - 上書きまたは変更
 - ポート番号 95
 - オフライン
 - クライアントの設定 125
 - オペレータアクセス制御ユーザーグループ 212
 - オペレーティングシステム
 - セキュリティ 27
- ## か
- 外部接続ポート
 - クライアント 101
 - マスターサーバー 98
 - メディアサーバー 99
 - 概要
 - 標準暗号化を使用したバックアップ 327
 - 鍵
 - キーグループのリスト 376
 - 削除 390
 - 詳細 389
 - リカバリ 390
 - 鍵ファイル 327
 - bpkeyutil コマンド 332
 - 暗号化 (レガシー) 339
 - 管理パスフレーズによる暗号化 (標準) 332
 - 管理パスフレーズによる暗号化 (レガシー) 347
 - 管理 (標準) 331
 - クラスタ内 (標準) 332
 - クラスタ内 (レガシー) 339、346～347
 - 作成 (標準) 333
 - 作成 (レガシー) 339
 - 説明 (レガシー) 343
 - 定義 (レガシー) 339
 - パスフレーズ (レガシー) 348
 - バックアップ (レガシー) 341
 - リダイレクトリストア (標準) 336、345
 - 鍵ファイルの管理 (レガシー) 339
 - 鍵ファイルのパスフレーズの保護
 - 手作業による保存 334
 - 鍵ファイルのリストア
 - 推奨する実施例 334
 - 拡張監査
 - 概要 119
 - サーバー間の信頼の設定 122
 - 無効化 124
 - 有効化 120
 - ユーザー管理 141
 - ユーザー認証 142
 - 格納データの暗号化
 - 注意事項 322
 - 用語 321
 - 監査
 - アラート通知 131～132
 - 管理
 - NetBackup 暗号化鍵ファイル 331
 - NetBackup のアクセス管理 147
 - 暗号化用のクライアント
 - クライアントから (標準) 330
 - 鍵ファイル (標準) 331
 - 標準暗号化の構成オプション 330
 - レガシー暗号化鍵ファイル 339
 - 管理者アクセス制御ユーザーグループ 212
 - キー
 - 作成 386
 - 企業レベル
 - セキュリティ 17
 - キーグループ
 - 削除 390
 - 作成 368、386
 - 詳細 388
 - 定義 368
 - キーグループの属性
 - 変更 387
 - キースタの統計 396
 - キーデータベース、作成 367

- キーの作成
 - オプション 397
- キーの属性
 - 変更 388
- キーの保護キー (Key Protection Key: KPK) 359、367、384、395
- キーマネージメントサービス (Key Management Service: KMS)
 - NBAC の使用 364
 - NetBackup とキーレコード 378
 - 暗号化への使用 381
 - 概要 353
 - 操作原理 357
 - データベースの要素 383
- キーマネージメントサービス (KMS)
 - インストール 364
 - 構成 366、377
 - 注意事項 353
 - トラブルシューティング 397
 - 用語 359
 - リカバリ 374
- キーレコード
 - 作成 369、376
- キーレコードの状態
 - active 372
 - deprecated 372
 - inactive 372
 - prelive 372
 - terminated 373
 - 概要 370
 - 注意事項 371
- クライアント
 - オフラインの設定 125
 - 外部接続ポート 101
 - 標準暗号化の構成 330
 - レガシー暗号化の構成 337
- クライアント側の暗号化
 - セキュリティ 30
 - 単一のデータセンター 48
 - 複数のデータセンター 72
- クライアント属性の設定によるポートの使用の構成
 - bpclient コマンド 109
- クライアントの暗号化設定
 - 変更 336
- クライアントのレガシー暗号化設定
 - 変更 346
- クラス
 - 「ポリシー」を参照 336、345
- クラスタ環境
 - 鍵ファイルの管理 (標準) 332
 - 鍵ファイルの管理 (レガシー) 339
 - 鍵ファイルのセキュリティの強化 (レガシー) 347
 - 構成のプッシュインストール (レガシー) 342
 - ソフトウェアのプッシュインストール (標準) 344
- クラスタでの有効化
 - KMS サービス 365
- 権限
 - DevHost の認可オブジェクト 231
 - kms グループの認可オブジェクト 233
 - NBU_Catalog の認可オブジェクト 225
 - Vault の認可オブジェクト 233
 - サーバーグループの認可オブジェクト 233
 - ジョブの認可オブジェクト 228
 - ストレージユニットの認可オブジェクト 226
 - セキュリティの認可オブジェクト 231
 - ディスクプールの認可オブジェクト 226
 - ドライブの認可オブジェクト 224
 - バックアップおよびリストアの認可オブジェクト 227
 - ファットクライアントの認可オブジェクト 232
 - ファットサーバーの認可オブジェクト 232
 - 付与 221
 - ホストプロパティの認可オブジェクト 229
 - ポリシーの認可オブジェクト 223
 - ボリュームグループの認可オブジェクト 230
 - ボリュームプールの認可オブジェクト 230
 - メディアの認可オブジェクト 223
 - ライセンスの認可オブジェクト 229
 - レポートの認可オブジェクト 224
 - ロボットの認可オブジェクト 225
- 検証手順
 - UNIX 186～187、190、192、194～195
 - Windows 177～178、182、184、199、201～202、204
- 更新
 - HMK と KPK 384
- 構成
 - 暗号化用のクライアント
 - クライアントから (標準) 336
 - サーバーから (レガシー) 342
 - オプション (レガシー) 338
 - クライアントへのプッシュインストール (レガシー) 342
 - クラスタ (標準) 333
- コマンドラインインターフェース (CLI)
 - 使用 384
 - 使用方法のヘルプ 386

さ

削除

- キー 390
- キーグループ 390

作成

- 新しいキー 386
- 新しいキーグループ 386
- 新しいユーザーグループ 213～214
- 鍵ファイル 333
- キーグループ 368
- キーデータベース 367
- キーレコード 369、376
- 空の KMS データベース 383

サーバーグループの認可オブジェクト

- 権限 233

実行

- bpkeyfile コマンド 347
- 暗号化バックアップ 326

実装されるすべてのセキュリティ

- 単一のデータセンター 58

指定

- bpclient コマンド 109

ジョブの認可オブジェクト

- 権限 228

推奨する実施例

- 鍵ファイルのリストア 334

ストレージユニットの認可オブジェクト

- 権限 226

すべてに NBAC を使用

- セキュリティ 34

すべての NetBackup セキュリティ

- 複数のデータセンター 88

すべてに NBAC を使用

- 単一のデータセンター 54
- 複数のデータセンター 83

世界レベル

- セキュリティ 16

世界レベル、企業レベルおよびデータセンターレベルの統合 24

セキュリティ

- Media Server Encryption Option (MSEO) 29
- オペレーティングシステム 27
- 企業レベル 17
- クライアント側の暗号化 30
- 実装レベル 15
- すべてに NBAC を使用 34
- 世界レベル 16
- データセンターレベル 19

セキュリティ管理者アクセス制御ユーザーグループ 213

セキュリティの実装形式

- NetBackup 25

セキュリティの脆弱性

- NetBackup 27

セキュリティの認可オブジェクト

- 権限 231

た

代替クライアントへのリストア (「リダイレクトリストア」を参照) 335、345

単一のデータセンター

- Media Server Encryption Option (MSEO) の使用 45

クライアント側の暗号化の使用 48

すべてのセキュリティが実装された状態 58

標準の NetBackup の使用 42

注意事項

- 格納データの暗号化 322

重複排除ホスト

- ファイアウォール 102

重複排除ポートの使用

- 概要 102

ディスクフルの認可オブジェクト

- 権限 226

データセンター

- 単一 38

- 複数 38

データセンターレベル

- セキュリティ 19

データベースの要素

- KMS 383

テープ暗号化、NetBackup の設定 378

デフォルトユーザーアクセス制御ユーザーグループ 212

デフォルトユーザーグループ 212

ドライブの認可オブジェクト

- 権限 224

トラブルシューティング

- active キーレコードが存在しない場合のバックアップ 399

- KMS 397

- アクセス管理 169

- 不適切なキーレコード状態でのリストア 401

な

認可オブジェクト 222

[認可サービス (Authorization Service)] タブ 165

認証オブジェクトと権限 218

[認証ドメイン (Authentication Domain)] タブ 163、167

[ネットワーク属性 (Network Attributes)]タブ 166、168

は

パスフレーズ

- 鍵ファイルの暗号化 (レガシー) 340、347
- クライアントへのプッシュインストール (レガシー) 343
- リダイレクトリストア (標準) 335
- リダイレクトリストア (レガシー) 345

バックアップ

- KMS キーストアと管理者キー 384
- 暗号化されていない、解決方法 398
- 暗号化の選択 326

バックアップおよびリストアの認可オブジェクト
権限 227

比較

- 暗号化オプション 324

標準

- NetBackup セキュリティ 28

標準暗号化

- バックアップ処理 327

標準暗号化用の tar ヘッダー 327

標準的な NetBackup

- 複数のデータセンターの使用 62

ファイアウォール環境

- NDMP 110

ファイアウォールと重複排除ホスト 102

ファイアウォールの問題

- 他の製品とともに NetBackup を使用した場合 111

ファットクライアントの認可オブジェクト

- 権限 232

ファットサーバーの認可オブジェクト

- 権限 232

復号化

- 鍵ファイル (レガシー) 347

複合化されないリストア、解決方法 398

複数のデータセンター

- MSEO (Media Server Encryption Option) の使用 66

クライアント側の暗号化の使用 72

- すべての NetBackup セキュリティの使用 88

標準の NetBackup の使用 62

プッシュインストール

- クライアントの構成 (レガシー) 342
- クライアントのパスフレーズ (レガシー) 343
- クライアントへのレガシー暗号化パスフレーズ 343

別のクライアントで作成されたレガシー暗号化が使用されたバックアップ

- リストア 344

変更

クライアントのレガシー暗号化設定 346

サーバーからのクライアントの暗号化設定 336

ホストプロパティ

アクセス制御 (Access Control) 161、166

[認証サービス (Authorization Service)]タブ 165

[認証ドメイン (Authentication Domain)]タブ 163

[ネットワーク属性 (Network Attributes)]タブ 166

ホストプロパティの認可オブジェクト

権限 229

ホストマスターキー (HMK)

変更 395

ホストマスターキー (Host Master Key: HMK) 367、384、395

ポート

NetBackup 95

概要 95

ポートの使用法

重複排除 102

ポートの使用法の設定

bp.conf 108

ポート番号

上書きまたは変更について 95

ポリシーの認可オブジェクト

権限 223

ボリュームグループの認可オブジェクト

権限 230

ボリュームプールの認可オブジェクト

権限 230

ま

マスターサーバー

外部接続ポート 98

マスター、メディアサーバーおよび GUI のセキュリティ

NBAC 32

無効化

ランダムポートの割り当て 107

メディアサーバー

外部接続ポート 99

メディアサーバーの暗号化 348

メディアの認可オブジェクト

権限 223

や

ユーザーグループ 210

KMS 管理者 213

SAN 管理者 212

Vault オペレータ 213

- 新しいユーザーの追加 215
- オペレータ 212
- 管理者 212
- 作成 213
 - 既存のユーザーグループのコピー 214
- セキュリティ管理者 213
- 定義 215
- デフォルトユーザー 212
- 特定のユーザー権限の表示 220
- 名前の変更 215
- ユーザーの割り当て 217
- ユーザーグループへの新しいユーザーの追加 215
- ユーザーの割り当てユーザーグループ 217
- 用語
 - 格納データの暗号化 321

ら

- ライセンスの認可オブジェクト
 - 権限 229
- ライブラリ
 - 暗号化の定義 (レガシー) 338
- ランダムポートの割り当て
 - Media Manager 構成における 107
 - 無効化 107
- リカバリ
 - KMS 374
 - キー 390
- リストア
 - 別のクライアントで作成されたレガシー暗号化が使用されたバックアップ 344
- リダイレクトリストア
 - 暗号化されたバックアップファイル 335
 - 回避 (レガシー) 344
 - 他のクライアントのバックアップ (標準) 335
 - 他のクライアントのバックアップ (レガシー) 345
 - レガシー暗号化が使用されたバックアップ 344
- 例
 - NetBackup でテープ暗号化を使用するように設定する 378
 - 暗号化テープバックアップの実行 381
 - 暗号化バックアップの確認 382
- レガシー暗号化
 - 管理 339
 - クライアントからの構成 337
- レガシー暗号化構成
 - クライアントへのプッシュインストール 342
- レガシー暗号化構成オプション
 - 管理 337

- レガシー暗号化構成のプッシュインストール
 - クライアント 342
- レガシー暗号化属性
 - ポリシーでの設定 345
- レガシー暗号化パスフレーズ
 - クライアントへのプッシュインストール 343
- レガシー鍵ファイルのセキュリティ
 - UNIX クライアントの場合 346
- レジストリ (registry)
 - 変更の監査 124
- レポートの認可オブジェクト
 - 権限 224
- ログオン新しいユーザー 216
- ロボットの認可オブジェクト
 - 権限 225

わ

- ワークグループ
 - NBU のセキュリティ 38
 - NetBackup の使用 39

記号

40 ビット DES 鍵
ライブラリ 327、329

56 ビット DES 鍵
ライブラリ 330

8.0 以前のホストとの安全でない通信 266

アクセス制御 (Access Control)。「NetBackup アクセス
制御 (NBAC)」を参照

アップグレードと監査の構成 116

アラート通知 126

インストール
KMS 360

カタログ
バックアップ、監査レコードの保持 125
ホスト ID ベース証明書の配備での役割 280

カタログバックアップ
ディザスタリカバリパッケージ 272

キー
再生成 403

キーの保護キー (Key Protection Key: KPK) 361

キーペア、変更 296

キーマネージメントサービス (KMS)
インストール 360

クラスタからの CA 証明書の削除 316

クラスタでのセキュリティ証明書の配備 310

クラスタでのホスト ID ベースの証明書の更新 315

クラスタでホスト ID ベースの証明書を配備する 314

クラスタのホスト ID ベースの証明書を無効化する 313

クラスタの再発行トークンの作成 314

クラスタの証明書の詳細を表示する 315

クラスターノードでのホスト ID ベースの証明書の配備 312

クラスタマッピングの追加 261

サーバーからのレガシー暗号化
構成 341

サーバーからの標準暗号化
構成 333

サーバーの変更 (Change Server) 123

サービスの認可オブジェクト
権限 228

サービスオクスリー法 (SOX) 113

セキュリティ
NetBackup
すべて 35

セキュリティ (Security) 242

セキュリティイベントユーティリティ
アクセス履歴タブ 243

セキュリティ管理ユーティリティ 242

セキュリティ証明書 121、124
失効リスト 301
無効化について 303
認証局の検証 285

ディザスタリカバリパッケージ 272

デフォルト
ポート番号
NetBackup 97

トラブルシューティング
Authentication and Authorization 171

トークン
作成 297
再発行 293
削除 299
最大許可使用期間 (Maximum Uses Allowed) オ
プション 294、299～300
次で有効 (Valid for) オプション 299～300
詳細の表示 300

トークン管理 244

ネットワークタイムプロトコル (NTP) 283

ファイアウォールについての注意事項 103

ファイアウォール接続オプション
Media Manager 109

フィンガープリントをクリップボードにコピーオプション 287

ホスト
リセット 262

ホスト ID からホスト名へのマッピング 254
削除 255
承認 257
拒否 257
追加 253
[承認待ちのマッピング (Mappings for Approval)]
タブ 256

ホスト ID ベースの証明書
NetBackup を再インストールするときの保持 289

- クライアントがマスターサーバーに接続できないとき
 - の配備 277
- クローン作成前のホストからの消去 292
- トークンなしの配備 282
- トークンを使った配備 283
- 再発行 293
- 削除 309
- 強制実行または上書き 288
- 有効期限と更新 290
- 自動配備 281
- 配備 274
- ホスト ID ベースの証明書の再発行 293
- ホスト ID ベースの証明書の更新 290
- ホストのコメントの削除 264
- ホストのコメントの編集 264
- ホストのコメントの追加 264
- ホストのリセット 262
 - 「ホスト情報のクリーンアップ」も参照
- ホストマスターキー (Host Master Key: HMK) 361
- ホスト名ベースの証明書
 - 配備 272～273
- ホスト名ベースの証明書要件 241
- ホスト管理 251
- ポート
 - 構成 107
 - 認可 174
 - 認証 174
- ポートの使用に関連する Media Manager 構成の設定
 - vm.conf 109
- ポート番号
 - HTTPS 105
 - NetBackup のデフォルト 97
 - OpsCenter の主要コンポーネント 103
 - バックアップ製品とアーカイブ製品 104
- マスターサーバーおよびメディアサーバー上の NBAC
 - 単一のデータセンター 50
 - 複数のデータセンター 77
- マスターサーバー設定
 - 検証 172
- マッピングの詳細 257
- マニュアル
 - HTTPS ポート 106
- リストア
 - 概要 (レガシー) 330
- リストア処理
 - NetBackup レガシー暗号化 329
 - NetBackup 標準暗号化 328
- ルート証明書の指紋 285、287
- レガシー暗号化
 - バックアップ処理 327
- レガシー暗号化用の tar ヘッダー 328、330
- レポート
 - nbauditreport 125
 - 監査イベントの場合 125
- 公開キーインフラストラクチャ (PKI) 標準 241
- 共有マッピングとクラスタマッピングの追加 261
- 共有マッピングの追加 261
- 再生成
 - キー 403
 - 証明書 403
- 再発行トークン 297
- 削除
 - ホスト ID からホスト名へのマッピング 255
 - ホスト ID ベースの証明書 309
- 動的ホスト構成プロトコル (DHCP) 274
- 単一のデータセンター
 - すべてへの NBAC の使用 54
 - マスターサーバーおよびメディアサーバーでの NBAC の使用 50
- 外部接続ポート
 - EMM サーバー 100
- 大文字と小文字の区別
 - コマンド構文で 116～117、126
- 安全でない通信の無効化 266
- 復号化
 - 概要 (レガシー) 330
 - 概要 (標準) 328
- 承認
 - ホスト ID からホスト名へのマッピング 257
- 拒否
 - ホスト ID からホスト名へのマッピング 257
- 拡張監査 134、241
 - NBAC への切り替え 171
 - サーバーの変更を使うための設定 123
 - メディアサーバーへの接続 121
 - 構成 121
- 指紋、検索 286
- 暗号化
 - tar ヘッダー
 - レガシー 328
 - レガシー
 - tar ヘッダー 330
 - リストア的前提条件 329
 - 前提条件 327
 - 属性 328
 - 概要 (レガシー) 330
 - 概要 (標準) 328

標準
 tar ヘッダー 329
 最大許可使用期間 (Maximum Uses Allowed) オプション 294、299～300
 概要
 レガシーのリストア 330
 構成
 クラスタ (レガシー) 341
 サーバーからのレガシー暗号化 341
 サーバーからの標準暗号化 333
 ポート 107
 暗号化用のクライアント
 サーバーから (標準) 333
 標準暗号化用の tar ヘッダー 329
 権限
 サービスの認可オブジェクト 228
 次で有効 (Valid for) オプション 299～300
 発信ポート
 Java サーバー 101
 管理コンソール 101
 監査
 アップグレード後の構成 116
 アラート通知 126
 レポート 126、129
 有効化 116
 概要 113
 現在の設定の表示 115
 監査イベント 246
 監査イベントの状態 249
 監査イベントの詳細 248
 監査サービス (nbaudit) 113～114、125
 監査レポートのユーザーの ID 118
 管理コンソール
 発信ポート 101
 自動バックアップ
 鍵ファイル 335
 表示
 監査イベント 246
 監査イベントの状態 249
 監査イベントの詳細 248
 複数のデータセンター
 すべてへの NBAC の使用 83
 マスターサーバーおよびメディアサーバーでの
 NBAC の使用 77
 証明書
 クロック同期の重要性 283
 再生成 403
 再発行 277
 失効リスト 301

無効化について 303
 詳細の表示 277
 配備 272
 証明書についてのクロックの同期 283
 証明書の配備のセキュリティレベル 276、279～280
 証明書失効リスト
 CA からの手動での CRL の取得 302
 概要 301
 無効化されたホストのリストの取得 309
 証明書が失効しているかどうかの確認 307
 認可ポート 174
 認証ポート 174
 認証局 (CA) 241、274、276、282、284～285
 追加
 ホスト ID からホスト名へのマッピング 253
 鍵ファイル 328～329
 レガシー 328
 自動バックアップ 335
 [アクセス管理 (Access Management)] ユーティリティ 245
 [クライアント属性 (Client Attributes)] ホストプロパティ 280
 [セキュリティイベント (Security Events)] ユーティリティ
 [アクセス履歴 (Access History)] タブ 243
 [ホスト (Hosts)] タブ 251
 [ホスト管理 (Host Management)] ノード 251

A

ALLOWED (暗号化オプション) 331、338
 Audit Manager 113、125
 auth.conf 124、134、142、171
 Authentication and Authorization
 トラブルシューティング 171

B

bp.conf ファイル
 変更の監査 114
 bp.conf ファイル
 変更の監査 124
 ポートの使用法の設定 108
 bpcd 329～330
 終了 348
 bpclient コマンド
 指定 109
 bpinst コマンド 328～329
 bpinst コマンド
 暗号化属性の設定 (レガシー) 346
 クライアントへの構成のプッシュインストール (レガ
 シー) 342

bpkeyfile コマンド

概要 (標準) 328～329

bpkeyfile コマンド

change_netbackup_pass_phrase オプション 340

鍵ファイルの管理 (レガシー) 339

鍵ファイルのパスフレーズの変更 348

bpkeyutil コマンド

標準リストアの概要 328

bpkeyutil コマンド

概要 327

鍵ファイルの管理 332

鍵ファイルの作成 333

パスフレーズの追加 332

リダイレクトリストア 336、345

C

CA 証明書 284

cnpp オプション 340

CRL。「証明書失効リスト」を参照

CRYPT_KEYFILE オプション 328～329

CRYPT_STRENGTH オプション 329

CRYPT_CIPHER オプション 331

CRYPT_KEYFILE オプション 339

CRYPT_KIND オプション 331、338

CRYPT_LIBPATH オプション 338

CRYPT_OPTION 326、331、338、342

CRYPT_STRENGTH オプション 338、342

CRYPT オプション 346

D

DENIED (暗号化オプション) 331、338

DES

標準暗号化用の鍵のチェックサム 327

鍵のチェックサム 328～330

DES 鍵のチェックサム

説明

レガシーのリストア 330

レガシー暗号化 328

標準リストア 329

DES 鍵のチェックサム

説明

標準暗号化 327

DevHost の認可オブジェクト

権限 231

E

EMM サーバー

外部接続ポート 100

EMM データベース

ホスト ID ベース証明書の配備での役割 280

監査レコードの格納 118、125

Enterprise Media Manager (EMM)

データベース 113

F

FIPS (連邦情報処理標準) 351

FIPS (連邦情報処理標準) 350

H

hotfix 273

I

ICMP

NDMP の ping 110

J

Java サーバー

発信ポート 101

K

KMS 暗号化イメージ

インポート 381

KMS からのキーのエクスポート 391

KMS 管理者アクセス制御ユーザーグループ 213

KMS キーストアと管理者キー

バックアップ 384

kms グループの認可オブジェクト

権限 233

KMS サービス

監視 365

監視対象リスト 366

クラスタでの有効化 365

KMS サービスの監視 365

KMS データファイル

バックアップソリューション 376

バックアップの問題 375

KMS データベース (KMS database)

静止 396

静止解除 396

空のデータベースの作成 383

KMS データベースファイル

バックアップ 373

KMS データベースファイルのバックアップ 373

KMS のリカバリ 374

KMS へのキーのインポート 391

M

Media Manager

ファイアウォール接続オプション 109

Media Manager 構成

ランダムポートの割り当て 107

Media Server Encryption Option (MSEO)

セキュリティ 29

単一のデータセンター 45

MSEO (Media Server Encryption Option)

複数のデータセンターの使用 66

N

NBAC

マスター、メディアサーバーおよび GUI のセキュリティ 32

拡張監査からの切り替え 171

nbac_cron ユーティリティ 176

nbac_cron.exe 176

nbaudit (NetBackup の監査サービス) 113~114、125、127

nbauditreport 118、126

nbaudit ログ 131

NBSL (NetBackup Service Layer) 106

NBU_Admin アクセス制御ユーザーグループ 212

NBU_Catalog の認可オブジェクト

権限 225

NBU_KMS Admin アクセス制御ユーザーグループ 213

NBU_Operator アクセス制御ユーザーグループ 212

NBU_Security Admin アクセス制御ユーザーグループ 213

NBU_User アクセス制御ユーザーグループ 212

NBU のセキュリティ

ワークグループ 38

NDMP

ファイアウォール環境における 110

NDMP の ping

ICMP 110

NetBackup

hotfix 273

アクセスの決定 209

セキュリティ

実装レベル 15

セキュリティの実装形式 25

セキュリティの脆弱性 27

ポート 95

コンポーネント

セキュリティで使用 19

セキュリティ

すべて 35

NetBackup API 243

NetBackup Audit Manager 113、125

NetBackup CloudStore Service Container 241

NetBackup Request デモン (BPRD) 244、250

NetBackup Service Layer (NBSL) 273~274

NetBackup Vault Manager (nbvault) 273

NetBackup Web サービスアカウント 409

NetBackup Web 管理コンソールサービス

(nbwebsvc) 305

NetBackup Web 管理コンソールサービス (nbwmc) 275

NetBackup アクセス制御 (NBAC) 114、134。

「NetBackup アクセス制御 (NBAC)」を参照

nbac_cron ユーティリティ 176

nbac_cron.exe 176

およびセキュリティ証明書 241

コンポーネント 19

サーバーの変更を使うための設定 123

使用 145

[アクセス管理 (Access Management)] ユーティリティの使用 245

NetBackup アクセス制御 (NBAC)

構成 148

NetBackup レガシー暗号化

リストア処理 329

NetBackup 標準暗号化

リストア処理 328

NetBackup アクセス制御 (NBAC) 125。「NetBackup アクセス制御 (NBAC)」を参照

構成 148~152、156、234

個々のユーザー 209

デフォルトユーザーグループ 212

ユーザーグループ 210

KMS 管理者 213

SAN 管理者 212

Vault オペレータ 213

オペレータ 212

管理者 212

構成 213

セキュリティ管理者 213

デフォルトユーザー 212

ユーザーグループの名前の変更 215

NetBackup クライアントの暗号化 325

NetBackup セキュリティ

標準 28

NetBackup とキーレコード

KMS 378

NetBackup のアクセス管理

管理 147

NetBackup の構成
KMS との連携 377

O

OpsCenter 113、115～116、118、125

P

passphrase_prompt オプション 343
passphrase_stdin オプション 343

R

REQUIRED (暗号化オプション) 331、338

S

setuptrust コマンド 160
setuptrust コマンド 161
SNMP ポート 106

U

UNIX クライアント
レガシー鍵ファイルのセキュリティ 346
USE_AUTH_CONF_NBAC 171

V

Vault_Operator アクセス制御ユーザーグループ 213
Vault オペレータアクセス制御ユーザーグループ 213
Vault の認可オブジェクト
権限 233
vm.conf
ポートの使用に関連する Media Manager 構成の設定 109
VxSS 認可ポート 174
VxSS 認証ポート 174

W

Windows
クライアントでの検証項目 184
検証項目 177
マスターサーバーでの検証項目 178
メディアサーバーでの検証項目 182

あ

アクセス管理
トラブルシューティング 169
[アクセス管理 (Access Management)] ユーティリティ 208

アクセス制御 (Access Control)
ホストプロパティ 161
アクセス制御のインストール
クライアント 154
アクセス制御の構成
クライアント 154
アップグレード
NetBackup アクセス制御 (NBAC) 234
アラート通知 131～132
暗号化
KMS の使用 381
tar ヘッダー
標準 327
暗号化の有無 (標準) 327
インストールの前提条件 325
鍵ファイル (レガシー) 347
鍵を含むファイル (レガシー) 339
強度
定義 (レガシー) 338
許可
拒否。「必要」を参照
クライアントでの管理 (標準) 330
クライアントでの構成 (標準) 336
構成オプション (レガシー) 338
種類
定義 (標準) 331
定義 (レガシー) 338
セキュリティの質問 323
属性
設定 336
ポリシー属性 326
設定方法 336、345
ライセンスの確認 325
ライブラリ
定義 (レガシー) 338
[暗号化 (Encryption)] 属性
ポリシー 345
暗号化オプション
比較 324
暗号化鍵ファイル
クライアントでの作成 333
暗号化されたバックアップ
リストア (標準) 335
リストア (レガシー) 345
暗号化されたバックアップファイル
異なるクライアントへのリストア 335
暗号化属性 336、345
暗号化属性の設定
ポリシー 336

- 暗号化テープ
 - 書き込み 357
 - 読み取り 358
 - 暗号化テープの読み取り 358
 - 暗号化テープへの書き込み 357
 - 暗号化バックアップ
 - 実行 326
 - 暗号化バックアップの確認 382
 - 暗号化、標準
 - クライアント 330
 - 暗号化、レガシー
 - 構成 337
 - 暗号形式 354
 - インストール
 - KMS 364
 - クライアントへの構成のプッシュインストール (レガシー) 342
 - クライアントへのパスフレーズのプッシュインストール (レガシー) 343
 - インストールの前提条件
 - 暗号化 325
 - インポート
 - KMS 暗号化イメージ 381
 - 上書きまたは変更
 - ポート番号 95
 - オフライン
 - クライアントの設定 125
 - オペレータアクセス制御ユーザーグループ 212
 - オペレーティングシステム
 - セキュリティ 27
- ## か
- 外部接続ポート
 - クライアント 101
 - マスターサーバー 98
 - メディアサーバー 99
 - 概要
 - 標準暗号化を使用したバックアップ 327
 - 鍵
 - キーグループのリスト 376
 - 削除 390
 - 詳細 389
 - リカバリ 390
 - 鍵ファイル 327
 - bpkeyutil コマンド 332
 - 暗号化 (レガシー) 339
 - 管理パスフレーズによる暗号化 (標準) 332
 - 管理パスフレーズによる暗号化 (レガシー) 347
 - 管理 (標準) 331
 - クラスタ内 (標準) 332
 - クラスタ内 (レガシー) 339、346～347
 - 作成 (標準) 333
 - 作成 (レガシー) 339
 - 説明 (レガシー) 343
 - 定義 (レガシー) 339
 - パスフレーズ (レガシー) 348
 - バックアップ (レガシー) 341
 - リダイレクトリストア (標準) 336、345
 - 鍵ファイルの管理 (レガシー) 339
 - 鍵ファイルのパスフレーズの保護
 - 手作業による保存 334
 - 鍵ファイルのリストア
 - 推奨する実施例 334
 - 拡張監査
 - 概要 119
 - サーバー間の信頼の設定 122
 - 無効化 124
 - 有効化 120
 - ユーザー管理 141
 - ユーザー認証 142
 - 格納データの暗号化
 - 注意事項 322
 - 用語 321
 - 監査
 - アラート通知 131～132
 - 管理
 - NetBackup 暗号化鍵ファイル 331
 - NetBackup のアクセス管理 147
 - 暗号化用のクライアント
 - クライアントから (標準) 330
 - 鍵ファイル (標準) 331
 - 標準暗号化の構成オプション 330
 - レガシー暗号化鍵ファイル 339
 - 管理者アクセス制御ユーザーグループ 212
 - キー
 - 作成 386
 - 企業レベル
 - セキュリティ 17
 - キーグループ
 - 削除 390
 - 作成 368、386
 - 詳細 388
 - 定義 368
 - キーグループの属性
 - 変更 387
 - キースタの統計 396
 - キーデータベース、作成 367

- キーの作成
 - オプション 397
- キーの属性
 - 変更 388
- キーの保護キー (Key Protection Key: KPK) 359、367、384、395
- キーマネージメントサービス (Key Management Service: KMS)
 - NBAC の使用 364
 - NetBackup とキーレコード 378
 - 暗号化への使用 381
 - 概要 353
 - 操作原理 357
 - データベースの要素 383
- キーマネージメントサービス (KMS)
 - インストール 364
 - 構成 366、377
 - 注意事項 353
 - トラブルシューティング 397
 - 用語 359
 - リカバリ 374
- キーレコード
 - 作成 369、376
- キーレコードの状態
 - active 372
 - deprecated 372
 - inactive 372
 - prelive 372
 - terminated 373
 - 概要 370
 - 注意事項 371
- クライアント
 - オフラインの設定 125
 - 外部接続ポート 101
 - 標準暗号化の構成 330
 - レガシー暗号化の構成 337
- クライアント側の暗号化
 - セキュリティ 30
 - 単一のデータセンター 48
 - 複数のデータセンター 72
- クライアント属性の設定によるポートの使用の構成
 - bpclient コマンド 109
- クライアントの暗号化設定
 - 変更 336
- クライアントのレガシー暗号化設定
 - 変更 346
- クラス
 - 「ポリシー」を参照 336、345
- クラスタ環境
 - 鍵ファイルの管理 (標準) 332
 - 鍵ファイルの管理 (レガシー) 339
 - 鍵ファイルのセキュリティの強化 (レガシー) 347
 - 構成のプッシュインストール (レガシー) 342
 - ソフトウェアのプッシュインストール (標準) 344
- クラスタでの有効化
 - KMS サービス 365
- 権限
 - DevHost の認可オブジェクト 231
 - kms グループの認可オブジェクト 233
 - NBU_Catalog の認可オブジェクト 225
 - Vault の認可オブジェクト 233
 - サーバーグループの認可オブジェクト 233
 - ジョブの認可オブジェクト 228
 - ストレージユニットの認可オブジェクト 226
 - セキュリティの認可オブジェクト 231
 - ディスクプールの認可オブジェクト 226
 - ドライブの認可オブジェクト 224
 - バックアップおよびリストアの認可オブジェクト 227
 - ファットクライアントの認可オブジェクト 232
 - ファットサーバーの認可オブジェクト 232
 - 付与 221
 - ホストプロパティの認可オブジェクト 229
 - ポリシーの認可オブジェクト 223
 - ボリュームグループの認可オブジェクト 230
 - ボリュームプールの認可オブジェクト 230
 - メディアの認可オブジェクト 223
 - ライセンスの認可オブジェクト 229
 - レポートの認可オブジェクト 224
 - ロボットの認可オブジェクト 225
- 検証手順
 - UNIX 186～187、190、192、194～195
 - Windows 177～178、182、184、199、201～202、204
- 更新
 - HMK と KPK 384
- 構成
 - 暗号化用のクライアント
 - クライアントから (標準) 336
 - サーバーから (レガシー) 342
 - オプション (レガシー) 338
 - クライアントへのプッシュインストール (レガシー) 342
 - クラスタ (標準) 333
- コマンドラインインターフェース (CLI)
 - 使用 384
 - 使用方法のヘルプ 386

さ

削除

- キー 390
- キーグループ 390

作成

- 新しいキー 386
- 新しいキーグループ 386
- 新しいユーザーグループ 213～214
- 鍵ファイル 333
- キーグループ 368
- キーデータベース 367
- キーレコード 369、376
- 空の KMS データベース 383

サーバーグループの認可オブジェクト

- 権限 233

実行

- bpkeyfile コマンド 347
- 暗号化バックアップ 326

実装されるすべてのセキュリティ

- 単一のデータセンター 58

指定

- bpclient コマンド 109

ジョブの認可オブジェクト

- 権限 228

推奨する実施例

- 鍵ファイルのリストア 334

ストレージユニットの認可オブジェクト

- 権限 226

すべてに NBAC を使用

- セキュリティ 34

すべての NetBackup セキュリティ

- 複数のデータセンター 88

すべてに NBAC を使用

- 単一のデータセンター 54
- 複数のデータセンター 83

世界レベル

- セキュリティ 16

世界レベル、企業レベルおよびデータセンターレベルの統合 24

セキュリティ

- Media Server Encryption Option (MSEO) 29
- オペレーティングシステム 27
- 企業レベル 17
- クライアント側の暗号化 30
- 実装レベル 15
- すべてに NBAC を使用 34
- 世界レベル 16
- データセンターレベル 19

セキュリティ管理者アクセス制御ユーザーグループ 213

セキュリティの実装形式

- NetBackup 25

セキュリティの脆弱性

- NetBackup 27

セキュリティの認可オブジェクト

- 権限 231

た

代替クライアントへのリストア (「リダイレクトリストア」を参照) 335、345

単一のデータセンター

- Media Server Encryption Option (MSEO) の使用 45

クライアント側の暗号化の使用 48

すべてのセキュリティが実装された状態 58

標準の NetBackup の使用 42

注意事項

- 格納データの暗号化 322

重複排除ホスト

- ファイアウォール 102

重複排除ポートの使用

- 概要 102

ディスクフルの認可オブジェクト

- 権限 226

データセンター

- 単一 38
- 複数 38

データセンターレベル

- セキュリティ 19

データベースの要素

- KMS 383

テープ暗号化、NetBackup の設定 378

デフォルトユーザーアクセス制御ユーザーグループ 212

デフォルトユーザーグループ 212

ドライブの認可オブジェクト

- 権限 224

トラブルシューティング

- active キーレコードが存在しない場合のバックアップ 399

KMS 397

アクセス管理 169

不適切なキーレコード状態でのリストア 401

な

認可オブジェクト 222

[認可サービス (Authorization Service)] タブ 165

認証オブジェクトと権限 218

[認証ドメイン (Authentication Domain)] タブ 163、167

[ネットワーク属性 (Network Attributes)]タブ 166、168

は

パスフレーズ

- 鍵ファイルの暗号化 (レガシー) 340、347
- クライアントへのプッシュインストール (レガシー) 343
- リダイレクトストア (標準) 335
- リダイレクトストア (レガシー) 345

バックアップ

- KMS キーストアと管理者キー 384
- 暗号化されていない、解決方法 398
- 暗号化の選択 326

バックアップおよびリストアの認可オブジェクト
権限 227

比較

- 暗号化オプション 324

標準

- NetBackup セキュリティ 28

標準暗号化

- バックアップ処理 327

標準暗号化用の tar ヘッダー 327

標準的な NetBackup

- 複数のデータセンターの使用 62

ファイアウォール環境

- NDMP 110

ファイアウォールと重複排除ホスト 102

ファイアウォールの問題

- 他の製品とともに NetBackup を使用した場合 111

ファットクライアントの認可オブジェクト

- 権限 232

ファットサーバーの認可オブジェクト

- 権限 232

復号化

- 鍵ファイル (レガシー) 347

複合化されないリストア、解決方法 398

複数のデータセンター 38

- MSEO (Media Server Encryption Option) の使用 66

- クライアント側の暗号化の使用 72

- すべての NetBackup セキュリティの使用 88

- 標準の NetBackup の使用 62

プッシュインストール

- クライアントの構成 (レガシー) 342
- クライアントのパスフレーズ (レガシー) 343
- クライアントへのレガシー暗号化パスフレーズ 343

別のクライアントで作成されたレガシー暗号化が使用されたバックアップ

- リストア 344

変更

クライアントのレガシー暗号化設定 346

サーバーからのクライアントの暗号化設定 336

ホストプロパティ

アクセス制御 (Access Control) 161、166

[認証サービス (Authorization Service)]タブ 165

[認証ドメイン (Authentication Domain)]タブ 163

[ネットワーク属性 (Network Attributes)]タブ 166

ホストプロパティの認可オブジェクト

権限 229

ホストマスターキー (HMK)

変更 395

ホストマスターキー (Host Master Key: HMK) 367、384、395

ポート

NetBackup 95

概要 95

ポートの使用法

重複排除 102

ポートの使用法の設定

bp.conf 108

ポート番号

上書きまたは変更について 95

ポリシーの認可オブジェクト

権限 223

ボリュームグループの認可オブジェクト

権限 230

ボリュームプールの認可オブジェクト

権限 230

ま

マスターサーバー

外部接続ポート 98

マスター、メディアサーバーおよび GUI のセキュリティ

NBAC 32

無効化

ランダムポートの割り当て 107

メディアサーバー

外部接続ポート 99

メディアサーバーの暗号化 348

メディアの認可オブジェクト

権限 223

や

ユーザーグループ 210

KMS 管理者 213

SAN 管理者 212

Vault オペレータ 213

- 新しいユーザーの追加 215
- オペレータ 212
- 管理者 212
- 作成 213
 - 既存のユーザーグループのコピー 214
- セキュリティ管理者 213
- 定義 215
- デフォルトユーザー 212
- 特定のユーザー権限の表示 220
- 名前の変更 215
- ユーザーの割り当て 217
- ユーザーグループへの新しいユーザーの追加 215
- ユーザーの割り当てユーザーグループ 217
- 用語
 - 格納データの暗号化 321

ら

- ライセンスの認可オブジェクト
 - 権限 229
- ライブラリ
 - 暗号化の定義 (レガシー) 338
- ランダムポートの割り当て
 - Media Manager 構成における 107
 - 無効化 107
- リカバリ
 - KMS 374
 - キー 390
- リストア
 - 別のクライアントで作成されたレガシー暗号化が使用されたバックアップ 344
- リダイレクトリストア
 - 暗号化されたバックアップファイル 335
 - 回避 (レガシー) 344
 - 他のクライアントのバックアップ (標準) 335
 - 他のクライアントのバックアップ (レガシー) 345
 - レガシー暗号化が使用されたバックアップ 344
- 例
 - NetBackup でテープ暗号化を使用するように設定する 378
 - 暗号化テープバックアップの実行 381
 - 暗号化バックアップの確認 382
- レガシー暗号化
 - 管理 339
 - クライアントからの構成 337
- レガシー暗号化構成
 - クライアントへのプッシュインストール 342
- レガシー暗号化構成オプション
 - 管理 337

- レガシー暗号化構成のプッシュインストール
 - クライアント 342
- レガシー暗号化属性
 - ポリシーでの設定 345
- レガシー暗号化パスフレーズ
 - クライアントへのプッシュインストール 343
- レガシー鍵ファイルのセキュリティ
 - UNIX クライアントの場合 346
- レジストリ (registry)
 - 変更の監査 124
- レポートの認可オブジェクト
 - 権限 224
- ログオン新しいユーザー 216
- ロボットの認可オブジェクト
 - 権限 225

わ

- ワークグループ
 - NBU のセキュリティ 38
 - NetBackup の使用 39