

CLUSTERPRO® X
for Windows SAP NetWeaver

システム構築ガイド

2018.8.27
第2版

CLUSTERPRO

改版履歴

版数	改版日付	内 容
1	2018/4/17	新規作成
2	2018/8/27	<p>同梱のスクリプトについての説明を追加 対象読者と目的 12.01において NetWeaver 7.4 に対応 SAP 連携コネクタの動作確認を行った SAP カーネルバージョンを追加 1.2 動作環境 SAP カーネルバージョンが 745 Patch800、749、753 ご利用の場合の 注意事項を追加 7.2.1 SAP プロファイルの設定</p>

© Copyright NEC Corporation 2018. All rights reserved.

免責事項

本書の内容は、予告なしに変更されることがあります。

日本電気株式会社は、本書の技術的もしくは編集上の間違い、欠落について、一切責任をおいません。また、お客様が期待される効果を得るために、本書に従った導入、使用および使用効果につきましては、お客様の責任とさせていただきます。

本書に記載されている内容の著作権は、日本電気株式会社に帰属します。本書の内容の一部または全部を日本電気株式会社の許諾なしに複製、改変、および翻訳することは禁止されています。

商標情報

CLUSTERPRO® は、日本電気株式会社の登録商標です。

EXPRESSCLUSTER® は、日本電気株式会社の登録商標です。

SAP NetWeaver、および本文書に記載されたその他の SAP の製品やサービス、並びにそれらの個々のロゴは、ドイツ及びその他の国における SAP SE（又は SAP の関連会社）の商標若しくは登録商標です。

Amazon Web Services およびすべての AWS 関連の商標、ならびにその他の AWS のグラフィック、ロゴ、ページヘッダー、ボタンアイコン、スクリプト、サービス名は、米国および／またはその他の国における、AWS の商標、登録商標またはトレードドレスです。

Microsoft、Windows、Azure、Azure DNS は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

本書に記載されたその他の製品名および標語は、各社の商標または登録商標です。

目次

はじめに	vi
対象読者と目的	vi
本書の構成	vi
本書の表記規則	vii
関連資料	viii
CLUSTERPRO マニュアル	viii
SAP NetWeaver ドキュメント	viii
本書で用いる用語	ix
セクション I クラスタシステムの概要	11
第 1 章 SAP NW クラスタ概要	13
1.1. 機能概要	13
1.2. 動作環境	18
1.3. 構築手順	18
1.4. SAP NW 用データベース	18
第 2 章 OS インストールと基本設定	19
第 3 章 ディスクとネットワークの設定	21
3.1. 共有ディスクの設定	21
3.2. ネットワークの設定	21
セクション II CLUSTERPRO / SAP NW のインストール	23
第 4 章 CLUSTERPRO の事前設定	25
4.1. CLUSTERPRO のインストール	25
4.2. ライセンスの登録	26
4.3. クラスタの作成	26
4.4. フェイルオーバグループの作成	26
4.5. グループリソースの追加	27
4.6. フェイルオーバグループ間の依存関係設定	28
第 5 章 SAP NW 環境設定	29
5.1. インストールの準備	30
5.2. OS ユーザとグループの作成	30
5.3. ASCS インスタンスのホスト名向けのレジストリの変更	31
5.4. ASCS インスタンスをインストール(Node#1)	32
5.5. sapstartsrv 定義の追加(Node#2)	33
5.6. ERS インスタンスのインストール(Node#1 / Node#2)	34
5.7. データベースインスタンスのインストール(Node#1)	36
5.8. PAS インスタンスのインストール(Node#1)	37
5.9. AAS インスタンスのインストール(Node#2)	38
5.10. DA インスタンスのインストール(Node#1 および Node#2)	39
5.11. シンボリックリンクの追加	40
5.12. SAP ライセンス登録	40
5.13. SAP サービスの設定変更	40
5.14. SAP インスタンスの自動起動の抑制	41

5.15. ERS インスタンスの自動停止の有効化	41
5.16. SAP エンキューラバの開始パラメータの変更	42
第 6 章 CLUSTERPRO の設定	43
6.1. リソースの設定	43
6.1.1. ASCS リソースの設定	43
6.1.2. ERS1 (Node#1)リソースの設定	44
6.1.3. ERS2 (Node#2)リソースの設定	44
6.1.4. PAS リソースの設定	44
6.1.5. AAS リソースの設定	44
6.1.6. DA1 (Node#1)リソースの設定	44
6.1.7. DA2 (Node#2)リソースの設定	45
6.1.8. hostexec1 (Node#1)リソースの設定	45
6.1.9. hostexec2 (Node#2)リソースの設定	45
6.1.10. Exclusive1 (Node#1)リソースの設定	45
6.1.11. Exclusive2 (Node#2)リソースの設定	45
6.2. モニタリソースの設定	46
6.2.1. カスタム監視リソースの追加	46
6.2.2. SAP NW インスタンスサービス監視モニタリソースの設定	46
6.2.3. ディスク TUR 監視リソースの追加	47
6.2.4. CIFS 監視リソースの追加	47
第 7 章 連携コネクタ	49
7.1. 連携コネクタのインストール	49
7.2. 連携コネクタの有効化	50
7.2.1. SAP プロファイルの設定	50
7.2.2. SAP NW ユーザへの管理者権限の付与	51
7.3. 設定ファイル	52
7.3.1. 設定項目	52
7.4. ログファイル	54
7.4.1. ログファイル	54
7.4.2. ログのフォーマット	54
7.4.3. エラーメッセージ一覧	55
セクション III その他	59
第 8 章 SAP NW のアップデート	61
第 9 章 注意・制限事項	63

はじめに

本書は、SAP NetWeaver を、CLUSTERPRO によるクラスタ構成を構築し、動作させるための手順を説明したものです。

対象読者と目的

本書は、クラスタシステムに関して、システムを構築する管理者、およびユーザサポートを行うシステムエンジニア、保守員を対象にしています。

本書では、CLUSTERPRO 環境下での動作確認が取れたソフトウェアを紹介しています。ここで紹介するソフトウェアや設定例は、あくまで参考情報として提供するものであり、各ソフトウェアの動作保証をするものではありません。

同梱のスクリプトはフェイルオーバを実現するためのサンプルスクリプトです。

サンプルスクリプトはあらゆる SAP のプロセスを監視対象としておりません。

サンプルスクリプトの内容をご確認の上、使用環境や監視対象に合わせて調整してください。

本書の構成

本書は、以下の 2 つのドキュメントで構成されています。

『CLUSTERPRO X for Windows SAP NetWeaver システム構築ガイド』

『CLUSTERPRO X for Windows SAP NetWeaver 設定例』

本書の表記規則

本書では、注意すべき事項、重要な事項および関連情報を以下のように表記します。

注: は、重要ではあるがデータ損失やシステムおよび機器の損傷には関連しない情報を表します。

重要: は、データ損失やシステムおよび機器の損傷を回避するために必要な情報を表します。

関連情報: は、参照先の情報の場所を表します。

また、本書では以下の表記法を使用します。

表記	使用方法	例
[] 角かっこ	コマンド名の前後 画面に表示される語(ダイアログボックス、メニューなど)の前後	[スタート]をクリックします。 [プロパティ]ダイアログ ボックス
コマンドライン中の [] 角かっこ	かっこ内の値の指定が省略可能であることを示します。	clpstat -s [-h host_name]
モノスペース フォント (courier)	パス名、コマンドライン、システムからの出力(メッセージ、プロンプトなど)、ディレクトリ、ファイル名、関数、パラメータ	C:\¥Program Files¥CLUSTERPRO
モノスペース フォント太字 (courier)	ユーザが実際にコマンドプロンプトから入力する値を示します。	以下を入力します。 clpcl -s -a
モノスペース フォント (courier) 斜体	ユーザが有効な値に置き換えて入力する項目	clpstat -s [-h host_name]

関連資料

CLUSTERPRO マニュアル

CLUSTERPRO のマニュアルは、以下の 4 つに分類されます。

『CLUSTERPRO X スタートアップガイド』(Getting Started Guide)

CLUSTERPRO を使用するユーザを対象読者とし、製品概要、動作環境、アップデート情報、既知の問題などについて記載します。

『CLUSTERPRO X インストール & 設定ガイド』(Installation and Configuration Guide)

CLUSTERPRO を使用したクラスタシステムの導入を行うシステムエンジニアと、クラスタシステム導入後の保守・運用を行うシステム管理者を対象読者とし、CLUSTERPRO を使用したクラスタシステム導入から運用開始前までに必須の事項について説明します。実際にクラスタシステムを導入する際の順番に則して、CLUSTERPRO を使用したクラスタシステムの設計方法、CLUSTERPRO のインストールと設定手順、設定後の確認、運用開始前の評価方法について説明します。

『CLUSTERPRO X リファレンスガイド』(Reference Guide)

管理者、および CLUSTERPRO を使用したクラスタシステムの導入を行うシステムエンジニアを対象とし、CLUSTERPRO の運用手順、各モジュールの機能説明、メンテナンス関連情報およびトラブルシューティング情報等を記載します。『インストール & 設定ガイド』を補完する役割を持ちます。

『CLUSTERPRO X 統合 WebManager 管理者ガイド』(Integrated WebManager Administrator's Guide)

CLUSTERPRO を使用したクラスタシステムを CLUSTERPRO 統合 WebManager で管理するシステム管理者、および統合 WebManager の導入を行うシステムエンジニアを対象読者とし、統合 WebManager を使用したクラスタシステム導入時に必須の事項について、実際の手順に則して詳細を説明します。

SAP NetWeaver ドキュメント

以下の URL より、SAP NetWeaver が対応しているデータベースおよび OS 種別ごとの Master Guide、Installation Guide 等のダウンロードが可能です。

<http://service.sap.com/installnw74/>
<http://service.sap.com/installnw75/>

SAP NOTE

#1680045: Release Note for Software Provisioning Manager 1.0
#1710950: Inst. SAP Systems Based on NW 7.1 and higher: Windows
#0066971: Supported SAP GUI platforms
#1732161: SAP Systems on Windows Server 2012 (R2)
#0019466: Downloading SAP kernel patches
#0174911: Determining the hardware key (customer key)
#0181543: License key for high availability environment
#0870871: License key installation
#1031096: Installing Package SAPHOSTAGENT
#1788704: sapstartsrv registration in \$(DIR_GLOBAL)
#1841837: Support details for NEC EXPRESSCLUSTER Support on SAP NetWeaver Systems
#2182373: NEC EXPRESSCLUSTER X: Rolling Kernel Switch in HA environments
#2109662: Windows returns wrong IP address as source IP
#2384179: SAP Systems on Windows Server 2016

注：本書記載の関連資料および URL は、予告無く変更される可能性があります。

本書で用いる用語

本書で用いる用語について説明します。

用語	説明
本製品	CLUSTERPRO X for Windows SAP NetWeaver
システム構築ガイド	CLUSTERPRO X for Windows SAP NetWeaver システム構築ガイド
設定例	CLUSTERPRO X for Windows SAP NetWeaver 設定例
連携コネクタ	本製品に同梱する SAP と連携するコネクタ
SAP NW	SAP NetWeaver の略
ASCS	ABAP SAP Central Services の略
ERS	Enqueue Replication Server の略
PAS	Primary Application Server の略
AAS	Additional Application Server の略
DA	Diagnostics Agent の略
Exclusive	ASCS/ERS インスタンス排他制御用フェイルオーバグループ

セクション I クラスタシステムの概要

- ・ 第1章 SAP NW クラスタ概要
- ・ 第2章 OS インストールと基本設定
- ・ 第3章 ディスクとネットワークの設定

第1章 SAP NW クラスタ概要

1.1. 機能概要

SAP NW と CLUSTERPRO を連携させることで、以下の構成のクラスタを構築することができます。

CLUSTERPRO による SAP NW クラスタ構成

以下のコンポーネントを独立した Active-Standby のフェイルオーバグループとして CLUSTERPRO へ設定し、障害発生時に現用系ノードから待機系ノードへフェイルオーバすることで SAP NW 環境の可用性を向上させます。

- ABAP SAP Central Services Instance(以降、ASCS)

以下のコンポーネントは各ノードで動作する Single Server 構成のフェイルオーバグループとして設定します。

- Enqueue Replication Server Instance(以降、ERS)
- Primary Application Server Instance(以降、PAS)
- Additional Application Server Instance(以降、AAS)
- Diagnostics Agent(以降、DA)
- saphostexec




図 1.1 SAP NW クラスタ構成

フェイルオーバグループ間の依存関係

SAP NW コンポーネントの起動・停止には、順序関係が存在します。

CLUSTERPRO では、起動・停止の順序をフェイルオーバグループ間の依存関係として設定することにより、SAP NW コンポーネントの起動・停止の順序を制御します。

CLUSTERPRO による SAP NW 監視

SAP NW クラスタシステムでは、CLUSTERPRO が持つ監視機能に加えて、SAP をサポートしている監視パッケージおよび SAP NW 固有の監視機能を使用して、SAP NW コンポーネントの応答異常/ハングアップの監視を行います。

SAP NW / CLUSTERPRO 連携イメージ

SAP NWに対するユーザの操作要求は、連携コネクタ(clp_shi_connector)を経由して CLUSTERPRO に通知されます。これにより、CLUSTERPRO で構成したクラスタを SAP NW から操作することが可能です。




図 1.2 連携イメージ

CLUSTERPRO による ASCS インスタンスおよび ERS インスタンスの排他制御のイメージ

CLUSTERPRO は以下の制御を行うことで、SAP NW で要求される ASCS インスタンスと ERS インスタンスの排他起動を実現します。

1. ASCS インスタンスと ERS インスタンスを異なるノードで起動させます。ERS インスタンスは、1 つのノードでのみ起動させます。ERS インスタンスが起動していない全てのノードで、排他制御用のフェイルオーバーグループを起動させます。




図 1.3 クラスタ起動時

ASCS インスタンスのフェイルオーバを CLUSTERPRO は以下の動作で実現します。

2. ASCS インスタンスを ERS インスタンスが起動しているノードにフェイルオーバさせます。




図 1.4 ASCS インスタンスフェイルオーバ時

3. ASCS インスタンスフェイルオーバ後、ASCS インスタンスによって ERS インスタンスは自動停止します。




図 1.5 ERS インスタンス停止時

4. ERS インスタンスの自動停止後、CLUSTERPRO は以下の動作を行います。ASCS インスタンスのフェイルオーバ先ノードで排他制御用のフェイルオーバグループを起動させます。ASCS インスタンスのフェイルオーバ先ノードと異なるノードでERS インスタンスを起動させます。ERS インスタンス起動ノードで排他制御用のフェイルオーバグループを停止させます。




図 1.6 他ノードでの ERS インスタンス起動時

CLUSTERPRO による ASCS インスタンスと ERS インスタンスの排他制御は、3 ノード以上でも同様に機能します。

ERS インスタンスの手動操作に関する注意事項

1. ERS インスタンスは、ASCS インスタンスで管理しているロック情報をレプリケートするためのインスタンスです。冗長化のために、ASCS インスタンスが動作していないノードで ERS インスタンスを動作させる必要があります。手動の操作であっても、ERS インスタンスを ASCS インスタンスが動作しているノードで起動しないでください。また、ERS インスタンスを同時に 2 ノード以上で起動しないでください。
2. ERS インスタンスが動作するノードが停止後、クラスタ復帰した際、ERS インスタンス用フェイルオーバグループは自動起動しません。ノードが正常に動作していることを確認した上で、ERS インスタンス用フェイルオーバグループを手動で再起動してください。

1.2. 動作環境

SAP 連携コネクタの動作確認を行った OS および SAP NW のバージョン情報を下記に提示します。

x86_64

NW Version	SAP カーネルバージョン	CLUSTERPRO Version	OS	クラスタ構成
7.4	742 745	11.32~	Microsoft Windows Server 2012 Microsoft Windows Server 2012 R2	SAN 接続、共有ディスク型 ミラーディスク型
7.5	745 749	11.33~	Microsoft Windows Server 2012 Microsoft Windows Server 2012 R2	SAN 接続、共有ディスク型 ミラーディスク型
		11.35~	Microsoft Windows Server 2016	SAN 接続、共有ディスク型 ミラーディスク型

NW Version	SAP カーネルバージョン	CLUSTERPRO Version	OS	クラスタ構成
7.4	745 749 753	12.01~	Microsoft Windows Server 2012 Microsoft Windows Server 2012 R2 Microsoft Windows Server 2016	SAN 接続、共有ディスク型 ミラーディスク型
7.5	745 749 753	12.00~	Microsoft Windows Server 2012 Microsoft Windows Server 2012 R2 Microsoft Windows Server 2016	SAN 接続、共有ディスク型 ミラーディスク型

SAP NW のハードウェア要件およびソフトウェア要件は、SAP NW のドキュメントを参照してください。

1.3. 構築手順

SAP NW クラスタの構築の流れは以下のようになります。

- (1) Windows OS のインストールおよび基本設定
- (2) ディスクとネットワークの設定
- (3) CLUSTERPRO のインストール
- (4) CIFS リソースおよびフローティング IP を持つノードのクラスタ構築
- (5) SAP NW のインストール
- (6) CLUSTERPRO の設定

1.4. SAP NW 用データベース

SAP NW は、SAP HANA、SAP MaxDB、IBM DB2、Oracle、Microsoft SQL Server などのデータベースに対応しています。本書では、これらのデータベースが可用性を持つ構成で構築済みであることを前提にしています。CLUSTERPRO 環境下でのデータベース構築については、関連する CLUSTERPRO のソフトウェア構築ガイドを参照してください。ソフトウェア構築ガイドは以下の URL からダウンロード可能です。

<http://jpn.nec.com/clusterpro/clp/manual.html>

本書では、以降、可用性を持つデータベース構成を「データベース」と表記します。

第2章 OS インストールと基本設定

Node#1 および Node#2 での SAP NW をインストールに伴う事前設定およびインストールが必要なソフトウェアについては、SAP NW の Installation Guide を参照してください。

OS に関する SAP NOTE は、以下を参照してください。

Microsoft Windows Server 2012

#1730102: Release Restrictions for SAP NetWeaver 7.4
#1732161: SAP Systems on Windows Server 2012 (R2)
#0855498: Installation Prerequisite Checker
#2109662: Windows returns wrong IP address as source IP

Microsoft Windows Server 2016

#2384179: SAP Systems on Windows Server 2016

本書での設定例については、別冊『設定例』の 1.3 節「OS の設定例」を参照してください。

第3章 ディスクとネットワークの設定

CLUSTERPRO では、共有ディスクやミラーディスクを使用してクラスタを構築することができます。本書では、Node#1 を現用系ノード、Node#2 を待機系ノードとし、共有可能なファイルシステムとして共有ディスクを利用した構成で説明します。

3.1. 共有ディスクの設定

SAP NW をインストールする前に、各ノードからアクセス可能な共有ディスクの設定が必要です。

本書では、フェイルオーバの際にディスクの切り替えを CLUSTERPRO のディスクリソースで行う設定をします。

詳細については、別冊『設定例』の 1.1 節「共有ディスク」を参照してください。

3.2. ネットワークの設定

SAP NW をインストールする前に、以下のフローティング IP の割り当てが必要です。

また、ASCS インスタンス用のフローティング IP に関連付けされたホスト名を、名前解決できるようにしておく必要があります。

以下、2 つのフローティング IP アドレスを用意してください。

- ・ CLUSTERPRO の WebManager 用フローティング IP
- ・ ASCS インスタンス用フローティング IP

詳細については、別冊『設定例』の 1.2 節「フローティング IP」を参照してください。

AWS や Microsoft Azure などのクラウド環境上にクラスタを構築する場合は、フローティング IP リソースの代わりに AWS 仮想 IP リソースや Azure DNS リソースなどを使用してください。なお、AWS 仮想 IP リソースなどによる ASCS インスタンス用の仮想 IP に関連付けされたホスト名を、名前解決できるようにしておく必要があります。

セクション II CLUSTERPRO / SAP NW のインストール

- 第4章 CLUSTERPRO の事前設定
- 第5章 SAP NW 環境設定
- 第6章 CLUSTERPRO の設定
- 第7章 連携コネクタ

第4章 CLUSTERPRO の事前設定

CLUSTERPRO の環境構築は、『インストール & 設定ガイド』を参照してください。

以下の順で、2 ノードで構成されたクラスタ環境を構築します。

SAP NW をインストールする前に、CLUSTERPRO のインストールが完了して、CIFS リソースおよびフローティング IP を持つクラスタを構築し、CLUSTERPRO を起動しておく必要があります。

SAP NW をインストールするための事前準備

- ・ CLUSTERPRO のインストール
- ・ ライセンスの登録
- ・ クラスタ構成情報の作成
 - クラスタの作成
 - フェイルオーバグループの作成
 - グループリソースの追加
- ・ フェイルオーバグループ間の依存関係の設定

本書での設定例については、別冊『設定例』の 2.1 節「CLUSTERPRO 設定例」を参照してください。

上記作業の後、「第 5 章 SAP NW 環境設定」-「第 6 章 CLUSTERPRO の設定」の順で作業を進めます。

4.1. CLUSTERPRO のインストール

各ノード(Node#1 および Node#2)に本製品をインストールします。

CLUSTERPRO のインストール方法については、以下のドキュメントを参照してください。

『インストール & 設定ガイド』

- ・ 「CLUSTERPRO をインストールする」

CLUSTERPRO のインストール後、連携コネクタをインストールしてください。SAP 連携コネクタの媒体(*clp_shi_connector.zip*)を展開し、以下のファイルをコピーします。

```
<Zip フォルダ>¥clp_shi_connector¥bin¥clp_shi_connector.exe  
→ C:¥Program Files¥CLUSTERPRO¥bin¥clp_shi_connector.exe  
<Zip フォルダ>¥clp_shi_connector¥bin¥clp_shi_rsc.exe  
→ C:¥Program Files¥CLUSTERPRO¥bin¥clp_shi_rsc.exe  
<Zip フォルダ>¥ clp_shi_connector¥etc¥clp_shi_connector.conf  
→ C:¥Program Files¥CLUSTERPRO¥etc¥clp_shi_connector.conf
```

4.2. ライセンスの登録

CLUSTERPRO を利用可能な状態にするには、ライセンスの登録が必要です。

ライセンスの登録方法については、以下のドキュメントを参照してください。

『インストール & 設定ガイド』

- ・「ライセンスを登録する」

本製品は、以下のライセンスが含まれています。

ライセンス製品名
CLUSTERPRO X for Windows
CLUSTERPRO X Database Agent for Windows
CLUSTERPRO X System Resource Agent for Windows

4.3. クラスタの作成

CLUSTERPRO WebManager(以降、WebManager)からクラスタを作成します。

クラスタの作成方法については、以下のドキュメントを参照してください。

『インストール & 設定ガイド』

- ・「クラスタ構成情報を作成する」-「クラスタの作成」

共有ディスクを接続する HBA を WebManager または Builder から設定してください。

詳細については、以下のドキュメントを参照してください。

『リファレンスガイド』

- ・「Builder の機能」-「Servers プロパティ」-「HBA タブ」

4.4. フェイルオーバグループの作成

WebManager から、各ノードが属するフェイルオーバグループを作成します。

フェイルオーバグループの作成方法については、以下のドキュメントを参照してください。

『インストール & 設定ガイド』

- ・「クラスタ構成情報を作成する」-「フェイルオーバグループの作成」

ここでは、以下のフェイルオーバグループを作成します。

- ・ ASCS インスタンス用
- ・ ERS1 インスタンス用
- ・ ERS2 インスタンス用
- ・ PAS インスタンス用
- ・ AAS インスタンス用
- ・ DA1 インスタンス用
- ・ DA2 インスタンス用

- hostexec1 用
- hostexec2 用
- Exclusive1 用
- Exclusive2 用

Node#1 の ERS を「ERS1」、DA を「DA1」、saphostexec を「hostexec1」、Exclusive を「Exclusive1」とします。

Node#2 の ERS を「ERS2」、DA を「DA2」、saphostexec を「hostexec2」、Exclusive を「Exclusive2」とします。

注: フェイルオーバグループ名に半角空白を含まないように設定してください。

ERS インスタンス用フェイルオーバグループの起動属性には、「手動起動」を設定してください。
その他のフェイルオーバグループの起動属性には、「自動起動」を設定してください。

ASCS インスタンスおよび ERS インスタンスの排他制御用フェイルオーバグループ名は、以下のように、全てのノードで共通のフェイルオーバグループ名と、末尾に連続した番号(1、2、...)を付けて設定してください。

末尾の番号は、ERS1 インスタンス、ERS2 インスタンスをインストールしたノードの順に、1、2、...と設定してください。

<共通のフェイルオーバグループ名><番号>

本書での設定例

Exclusive-Group1 (Node#1)
Exclusive-Group2 (Node#2)

注: ASCS インスタンスおよび ERS インスタンスの排他制御用フェイルオーバグループ名が命名規則に従っていない場合、排他制御を正常に実施できなくなります。

ASCS インスタンスおよび ERS インスタンスの排他制御については、1.1 節「機能概要」の「CLUSTERPRO による ASCS インスタンスおよび ERS インスタンスの排他制御のイメージ」を参照してください。

4.5. グループリソースの追加

前節で作成したフェイルオーバグループに、「フローティング IP リソース」、「ディスクリソース」、「CIFS リソース」を追加してください。

グループリソースの追加方法については、以下のドキュメントを参照してください。

『リファレンスガイド』

- ・ 「フローティング IP リソースを理解する」
- ・ 「ディスクリソースを理解する」
- ・ 「CIFS リソースを理解する」

ここでは、各フェイルオーバグループに以下のグループリソースを追加します。


ASCS インスタンス用グループ	<ul style="list-style-type: none">・ フローティング IP リソースを追加し、3.2 節で設定した IP アドレスを割り当てます。・ ディスクリソースを追加します。・ CIFS リソースを追加します。
------------------	---

本書での設定例については、別冊『設定例』の2.1節「CLUSTERPRO 設定例」を参照してください。

4.6. フェイルオーバグループ間の依存関係設定

フェイルオーバグループの依存関係を設定します。

SAP NW の各インスタンス依存関係(起動順序)を以下に示します。



インスタンスを停止する場合は、上記の逆の順序で停止する必要があります。

注: 1.4節に記載のとおり、データベースが構築済みであることが上記の依存関係の前提条件です。データベースが使用可能になっていない場合、以降の手順は実施できません。

注: DA および hostexec については依存関係の設定をしません。

CLUSTERPRO での依存関係の設定方法については、以下のドキュメントを参照してください。

『リファレンスガイド』

- ・「グループの起動、停止待ち合わせ設定を理解する」
- ・「グループリソースの依存関係設定を理解する(グループリソース共通)」

第5章 SAP NW 環境設定

第5章～第7章で使用する用語を以下に示します。

用語	説明
SID	SAP System ID
DASID	Diagnostics Agent System ID
INO	インスタンス番号

SAP NW のプロダクトファイルのインストール先のパスおよびインストール方法は、使用するシステム構成により変わることがあります。

SAP NW の環境構築については、以下のドキュメントを参照してください。

Master Guide

- [“Master Guide for SAP NetWeaver 7.4”](#)
- [“Master Guide for SAP NetWeaver 7.5”](#)

Installation Guide

以下の URL より、SAP NW が対応している、データベースおよび OS 種別ごとの Installation Guide がダウンロードできます。

<http://service.sap.com/installnw74/>
<http://service.sap.com/installnw75/>

詳細については、使用環境に合ったガイドを参照してください。

下記の順で SAP NW の環境構築を行います。

- (1) インストールの準備(5.1 節)
- (2) OS ユーザとグループの作成(5.2 節)
- (3) ASCS インスタンスのホスト名向けのレジストリ変更(エラー! 参照元が見つかりません。節)
- (4) Node#1 で ASCS インスタンスをインストール(5.4 節)
- (5) Node#2 で ASCS 用 sapstartsrv 定義の追加(5.5 節)
- (6) Node#1/Node#2 で ERS1/ ERS2 インスタンスをインストール(5.6 節)
- (7) Node#1 で データベースインスタンスをインストール(5.7 節)
- (8) Node#1 で PAS インスタンスをインストール(5.8 節)
- (9) Node#2 で AAS インスタンスをインストール(5.9 節)
- (10) DA インスタンスのインストール(Node#1 および Node#2)(5.10 節)
- (11) Node#1/Node#2 でシンボリックリンクの追加(5.11 節)
- (12) SAP ライセンス登録(5.12 節)
- (13) SAP サービスの設定変更(5.13 節)
- (14) SAP インスタンスの自動起動の抑制(5.14 節)
- (15) ERS インスタンスの自動停止の有効化(5.15 節)
- (16) SAP エンキューサーバの開始パラメータの変更(5.16 節)

5.4 節～5.10 節が Node#1/Node#2 への SAP NW のインストール

5.11 節が Node#1/Node#2 へのシンボリックリンクの追加

5.12 節が SAP ライセンス登録

5.13 節が SAP サービスの設定変更

5.14 節が SAP インスタンスの自動起動の抑制

5.15 節が ERS インスタンスの自動停止の有効化

5.16 節が SAP エンキュー・サーバの開始パラメータの変更

本書でのインスタンス名、インスタンス番号の設定例については、別冊『設定例』の 1.4 節「SAP NW 設定例」を参照してください。

注：SAP NW インスタンスのインスタンス番号は、クラスタノード全体で一意になるように設定してください。重複する番号を持つ SAP NW インスタンスがあると、SAP NW インスタンスの起動・停止を正常に制御できなくなります。

SAP NW のアップデート手順については「第8章 SAP NW のアップデート」を参照してください。

5.1. インストールの準備

SAP NW をインストールする前に、CLUSTERPRO を起動し「フローティング IP リソース」および「CIFS リソース」を Node#1 でアクティブにしておく必要があります。

また、SAP NW のインストールに使用するコマンド「sapinst」の保存場所は、使用環境およびインストール媒体(DVD-ROM またはダウンロードしたファイル)によって異なります。


5.2. OS ユーザとグループの作成

この作業は Node#1 および Node#2 で実施します。

sapinst を実行します。

```
> sapinst
```

ソフトウェアプロビジョニングツールで、[Generic Installation Options] → <使用しているデータベース> → [Preparations] → [Operating System Users and Groups]を選択し、OS ユーザとグループを作成します。



本書では、SID と DBSID を NEC、Software の選択を ABAP のみとしています

SID	DBSID	Based On As
NEC	NEC	ABAP

5.3. ASCS インスタンスのホスト名向けのレジストリの変更

ASCS インスタンスのホスト名向けのレジストリ変更を行います。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
DisableStrictNameChecking (DWORD 値)
値: 0x1

例:

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\LanmanServer\Parameters]  
"DisableStrictNameChecking"=dword:00000001
```

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\MSV1_0
BackConnectionHostNames (複数行文字列値)

値:

```
<ASCS_Hostname (shortname)>  
<ASCS_Hostname (FQDN)>
```

- ※ <ASCS_Hostname (shortname)> の部分には、ASCS インスタンス用フローティング IP と関連付けされたホスト名を shortname で入力します。
- ※ <ASCS_Hostname (FQDN)> の部分には、ASCS インスタンス用フローティング IP と関連付けされたホスト名を FQDN で入力します。
- ※ shortname と FQDN の間を改行で区切ります。

例:



HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa
DisableLoopbackCheck (DWORD 値)
値: 0x1

例:

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ Lsa]  
" DisableLoopbackCheck " =dword:00000001
```

5.4. ASCS インスタンスをインストール(Node#1)


この作業は Node#1 で実施します。

環境変数 SAPINST_USE_HOSTNAME に ASCS インスタンス用フローティング IP と関連付けされたホスト名を指定し、sapinst を実行します。

```
> sapinst SAPINST_USE_HOSTNAME=<ASCS_Hostname>
```

注: <ASCS_Hostname> には、ASCS インスタンス用フローティング IP と関連付けされたホスト名を入力します。

ソフトウェアプロビジョニングツールで、<インストール対象の SAP NW> → <使用しているデータベース> → [SAP Systems] → [Application Server ABAP] → [Distributed System] → [ASCS Instance]を選択し、ASCS をインストールします。



このインストールで設定した ACSC の SID(SAP System ID)と INO(インスタンス番号)は、6.1.1 節 (ASCS)で使用します。

本書では、SID と INO を以下のように設定します。

インスタンス	SID	INO	インスタンス名
ASCS	NEC	10	ASCS10

5.5. sapstartsrv 定義の追加(Node#2)

この作業は Node#2 で実施します。

手順1. Node#1 側の C:\Windows\System32\drivers\etc\services ファイルを、Node#2 側にコピーします。

このファイルには、以下のようにインストール時のパラメータに応じたポート番号定義が設定されています。クラスタを構成する各ノードで共有されている必要があります。

```
:  
saphostctrl    1128/tcp      # SAPHostControl over SOAP/HTTP  
saphostctrl    1128/udp      # SAPHostControl over SOAP/HTTP  
saphostctrls   1129/tcp      # SAPHostControl over SOAP/HTTPS  
saphostctrls   1129/udp      # SAPHostControl over SOAP/HTTPS  
sapmsNEC       3610/tcp      # SAP System Message Server Port  
sapdp00        3200/tcp      # SAP System Dispatcher Port  
sapdp01        3201/tcp      # SAP System Dispatcher Port  
sapdp02        3202/tcp      # SAP System Dispatcher Port  
:
```

手順2. Node#2 に ASCS10 用 sapstartsrv 定義を追加します。

Node#1 側のサービス定義を参照し、Node#2 側に sapstartsrv 用のサービスを追加します。
サービス定義を確認するには以下のコマンドを使用します。

```
C:\>sc qc SAP<SID>_<INO>  
[SC] QueryServiceConfig SUCCESS  
  
SERVICE_NAME: SAP<SID>_<INO>  
TYPE          : 10  WIN32_OWN_PROCESS  
START_TYPE    : 3   DEMAND_START  
ERROR_CONTROL : 1   NORMAL  
BINARY_PATH_NAME : "S:\usr\ap\<SID>\ASCS<INO>\sapstartsrv.exe"  
pf="\\<ASCS_Hostname>\sapmnt\<SID>\SYS\profile\<SID>_ASCS<INO>_<ASCS_Hostname>"  
LOAD_ORDER_GROUP :  
TAG          : 0  
DISPLAY_NAME  : SAP<SID>_<INO>  
DEPENDENCIES : RPCSS  
               : LanmanServer  
SERVICE_START_NAME : AD\SAPService<SID>
```

注: <SID>および<INO>には、ASCS インスタンスの SID と INO を入力します。<ASCS_Hostname> には、ASCS インスタンス用フローティング IP と関連付けされたホスト名を入力します。

表示された定義を参照し、Node#2 側で以下のコマンドを実行し、Node#1 と同じサービス定義を Node#2 にも追加します。

```
C:>sc create SAP<SID>_<INO>
binpath= "&S:usr\ap<SID>\ASCS<INO>\exe\apstartsrv.exe"
pf=&"<ASCS_Hostname>\apmnt<SID>\SYS\profile<SID>_ASCS<INO>_<ASCS_Hostname>" type= own start= demand depend= "RPCSS/LanmanServer"
obj= AD\APService<SID> password= "*****"
[SC] CreateService SUCCESS
```

注: <SID>および<INO>には、ASCS インスタンスの SID と INO を入力します。<ASCS_Hostname> には、ASCS インスタンス用フローティング IP と関連付けされたホスト名を入力します。

参考:<http://support.microsoft.com/kb/251192/ja>


5.6. ERS インスタンスのインストール(Node#1 / Node#2)

この作業は Node#1 および Node#2 で実施します。

sapinst を実行します。

```
> sapinst
```

ソフトウェアプロビジョニングツールで、<インストール対象の SAP NW> → <使用しているデータベース> → [Additional SAP System Instances] → [Enqueue Replication Server Instance]を選択し、ERS をインストールします。



このインストールで設定した ERS の SID(SAP SID)とインスタンス番号は、6.1.2 節(ERS1)、6.1.3 節(ERS2)で使用します。

本書では、SID と INO を以下のように設定します。

インスタンス	SID	INO	インスタンス名
ERS1	NEC	21	ERS21
ERS2	NEC	22	ERS22


5.7. データベースインスタンスのインストール(Node#1)

この作業は Node#1 で実施します。

sapinst を実行します。

```
> sapinst
```

ソフトウェアプロビジョニングツールで、<インストール対象の SAP NW> → <使用しているデータベース> → [SAP Systems] → [Application Server ABAP] → [Distributed System] → [Database Instance]を選択し、データベースインスタンスをインストールします。



このインストールで設定した DBSID(Database ID)は、『設定例』-「第3章 同梱スクリプト」3.1節、3.2節で使用します。

本書では、DBSID を以下のように設定します。

データベース	DBSID
SQL Server	NEC


5.8.PAS インスタンスのインストール(Node#1)

この作業は Node#1 で実施します。

sapinst を実行します。

```
> sapinst
```

ソフトウェアプロビジョニングツールで、<インストール対象の SAP NW> → <使用しているデータベース> → [SAP Systems] → [Application Server ABAP] → [Distributed System] → [Primary Application Server Instance]を選択し、PAS インスタンスをインストールします。



このインストールで設定した PAS の SID(SAP SID)とインスタンス番号は、6.1.4 節で使用します。
DA の DASID(Diagnostics Agent System ID)とインスタンス番号は、6.1.6 節(DA1)で使用します。

本書では、SID と INO を以下のように設定します。

インスタンス	SID	INO	インスタンス名
PAS	NEC	31	DVEBMGS31
DA1	DAA	97	SMDA97

注: SAP Software Provisioning Manager (SWPM)のバージョンによっては、PAS インスタンスをインストールするときに DA インスタンス(Diagnostics Agent)がインストールされない可能性があります。DA インスタンスがこの手順でインストールされなかった場合は、後述の手順に従って手動でインストールしてください。


5.9. AAS インスタンスのインストール(Node#2)

この作業は Node#2 で実施します。

`sapinst` を実行します。

```
> sapinst
```

ソフトウェアプロビジョニングツールで、<インストール対象の SAP NW> → <使用しているデータベース> → [SAP Systems] → [Application Server ABAP] → [High-Availability System] → [Additional Application Server Instance]を選択し、AAS インスタンスをインストールします。



このインストールで設定した AAS の SID(SAP System ID)と INO(インスタンス番号)は、6.1.5 節で使用します。

DA の DASID(Diagnostics Agent System ID)と INO(インスタンス番号)は、6.1.7 節(DA2)で使用します。

本書では、SID と INO を以下のように設定します。

インスタンス	SID	INO	インスタンス名
AAS	NEC	32	D32
DA2	DAA	96	SMDA96

注: SAP Software Provisioning Manager (SWPM)のバージョンによっては、AAS インスタンスをインストールするときに DA インスタンス(Diagnostics Agent)がインストールされない可能性があります。DA インスタンスがこの手順でインストールされなかった場合は、後述の手順に従って手動でインストールしてください。

5.10. DA インスタンスのインストール(Node#1 および Node#2)


この作業は Node#1 および Node#2 で実施します。

注:ここで説明している作業は、5.8 節および 5.9 節に記載のとおり、sapinst コマンドで PAS インスタンスまたは AAS インスタンスをインストールする際、DA インスタンスをインストールできなかった場合に実行してください。DA インスタンスがインストール済みの場合は、この作業を省略し次の手順に進んでください。

sapinst を実行します。

```
> sapinst
```

ソフトウェアプロビジョニングツールで、[Diagnostics in SAP Solution Manager] → <インストール対象の Diagnostics Agent>を選択し、DA インスタンスをインストールします。



本書では、SID と INO を以下のように設定します。

インスタンス	SID	INO	インスタンス名
DA1	DAA	97	SMDA97
DA2	DAA	96	SMDA96

5.11. シンボリックリンクの追加

この作業は Node#1/Node#2 で実施します。
以下のように、シンボリックリンクを追加します。

詳細については、SAP NW の Installation Guide を参照してください。

本書での設定例を以下に示します。

```
> mklink /d C:\usr\sap\NEC\SYS \\\sapmnt\NEC\SYS  
> mklink /d C:\usr\sap\trans \\\sapmnt\trans
```

注: <ASCS_Hostname> には、ASCS インスタンス用フローティング IP と関連付けされたホスト名を入力します。

5.12. SAP ライセンス登録

SAP ライセンスの登録方法については、SAP NW の Installation Guide を参照してください。

5.13. SAP サービスの設定変更

この作業は、Node#1/Node#2 で実施します。

SAP の各プロセスは CLUSTERPRO から起動するため、スタートアップの種類を手動に変更します。

1. サービス ([スタート]ボタン → [コントロールパネル] → [管理ツール] → [サービス]) を起動します。
2. 下記のサービスについて、[スタートアップの種類] が[自動]になっている場合は、[プロパティ]を開き、[スタートアップの種類]を[手動]に変更します。

SAPHostControl
SAPHostExec
SAP<SID>_<INO>
SAP<DASID>_<INO>

5.14. SAP インスタンスの自動起動の抑制

この作業は Node#1 および Node#2 で実施します。

SAP インターフェースによる ERS インスタンスと DA インスタンスの自動起動を抑制するために、これらのインスタンスのプロファイルの記述を変更します。

ERS インスタンスのプロファイルは以下にあります。

```
<共有ディスク>:¥usr¥sap¥<SID>¥SYS¥profile¥<SID>_ERS<INO>_<ホスト名>
```

DA インスタンスのプロファイルは以下にあります。

```
C:¥usr¥sap¥<DASID>¥SYS¥profile¥<DASID>_SMDA<INO>_<ホスト名>
```

各プロファイルの `Autostart` の値を 0 に変更します。

```
Autostart=0
```

5.15. ERS インスタンスの自動停止の有効化

この作業は Node#1 および Node#2 で実施します。

ASCS インスタンスが ERS インスタンスが動作しているノードへフェイルオーバした際の、ERS インスタンスの自動停止を有効化するために、ERS インスタンスのプロファイルの記述を変更します。

ERS インスタンスのプロファイルは以下にあります。

```
<共有ディスク>:¥usr¥sap¥<SID>¥SYS¥profile¥<SID>_ERS<INO>_<ホスト名>
```

プロファイルの `enqueue/enrep/poll_interval` の値を 0 に変更します。

```
enqueue/enrep/poll_interval=0
```

各プロファイルに `enqueue/enrep/hafunc_implementation = script` を追加します。

```
enqueue/enrep/hafunc_implementation = script
```

プロファイルの `Restart_Program_03 = local $_ER pf=$_PFL NR=$_SCSID` の行をコメントアウトします。

プロファイルに `Start_Program_03 = local $_ER pf=$_PFL NR=$_SCSID` を追加します。

```
#Restart_Program_03 = local $_ER pf=$_PFL NR=$_SCSID  
Start_Program_03 = local $_ER pf=$_PFL NR=$_SCSID
```

5.16. SAP エンキューーサーバの開始パラメータの変更

この作業は Node#1 で実施します。

エンキューーサーバ(ASCS の一部)の適切な障害検出およびスイッチオーバのために、ASCS インスタンスプロファイルの以下のパラメータを変更します。

ASCS インスタンスのプロファイルは以下にあります。

```
<共有ディスク>:¥usr¥sap¥<SID>¥SYS¥profile¥<SID>_ASCS<INO>_<ホスト名>
```

プロファイルの `Restart_Program_03 = local ${_EN} pf=${_PFL}` の行をコメントアウトします。
プロファイルに `Start_Program_03 = local ${_EN} pf=${_PFL}` を追加します。

```
#Restart_Program_03 = local ${_EN} pf=${_PFL}  
Start_Program_03 = local ${_EN} pf=${_PFL}
```

第6章 CLUSTERPRO の設定

6.1. リソースの設定

4.4 節で作成したフェイルオーバグループに、EXEC リソースを追加します。

各インスタンスの起動・停止を制御するため、EXEC リソースを設定します。

各種 SAP インスタンスの起動・停止を制御するスクリプトを提供しております。

本スクリプトを用いて各 SAP インスタンスの起動・停止を制御するには、EXEC リソースを設定する必要があります。

なお、起動・停止を制御するスクリプトは、リソース名をキーにして制御を行うため、制御対象に合わせてリソース名を設定する必要があります。

以下の文字列をリソース名に含むように設定します。

instance_<SID>_<INO>

<>内は以下を示しています。

SID:SAP System ID

INO:インスタンス番号

注:リソース名に半角空白を含まないように設定してください。

注:リソース名が命名規則に従っていない場合、SAP NW インスタンスの起動・停止を正常に制御できなくなります。

本書での設定例については、別冊『設定例』の 2.1 節「CLUSTERPRO 設定例」と 3.1 節「スクリプトリソース」を参照してください。

スクリプトリソースに設定するスクリプトは、本製品のインストールメディアに同梱されています。

注:同梱のスクリプトは、使用環境に合わせて修正してください。

EXEC リソースの追加方法については、以下のドキュメントを参照してください。

『リファレンスガイド』

- ・「スクリプトリソースを理解する」

6.1.1. ASCS リソースの設定

ASCS 用のフローティング IP を設定しているグループに以下の 2 つのスクリプトリソースを追加します。

- ・ SAP サービスを制御するスクリプトリソースを追加
- ・ SAP インスタンスを起動するスクリプトリソースを追加

※5.4 節で設定した SID(SAP System ID)と INO(インスタンス番号)をリソース名に含むように設定します。

本書での例 script-ASCS-SAP-instance_NECK_10

6.1.2. ERS1 (Node#1)リソースの設定

ERS1 用グループに以下の 2 つのスクリプトリソースを追加します。

- ・ SAP サービスを制御するスクリプトリソースを追加
 - ・ SAP インスタンスを起動するスクリプトリソースを追加
- ※5.6 節で設定した SID(SAP System ID)と INO(インスタンス番号)をリソース名に含むように設定します。
- 本書での例 script-ERS1-SAP-instance_NE_21

6.1.3. ERS2 (Node#2)リソースの設定

ERS2 用グループに以下の 2 つのスクリプトリソースを追加します。

- ・ SAP サービスを制御するスクリプトリソースを追加
 - ・ SAP インスタンスを起動するスクリプトリソースを追加
- ※5.6 節で設定した SID(SAP System ID)と INO(インスタンス番号)をリソース名に含むように設定します。
- 本書での例 script-ERS2-SAP-instance_NE_22

6.1.4. PAS リソースの設定

PAS 用グループに以下の 2 つのスクリプトリソースを追加します。

- ・ SAP サービスを制御するスクリプトリソースを追加
 - ・ SAP インスタンスを起動するスクリプトリソースを追加
- ※5.8 節で設定した SID(SAP System ID)と INO(インスタンス番号)をリソース名に含むように設定します。
- 本書での例 script-PAS-SAP-instance_NE_31

6.1.5. AAS リソースの設定

AAS 用グループに以下の 2 つのスクリプトリソースを追加します。

- ・ SAP サービスを制御するスクリプトリソースを追加
 - ・ SAP インスタンスを起動するスクリプトリソースを追加
- ※5.9 節で設定した SID(SAP System ID)と INO(インスタンス番号)をリソース名に含むように設定します。
- 本書での例 script-AAS-SAP-instance_NE_32

6.1.6. DA1 (Node#1)リソースの設定

DA1 用グループに以下の 2 つの EXEC リソースを追加します。

- ・ SAP サービスを制御するスクリプトリソースを追加
 - ・ SAP インスタンスを起動するスクリプトリソースを追加
- ※5.8 節で設定した DASID(Diagnostics Agent System ID)と INO(インスタンス番号)をリソース名に含むように設定します。
- 本書での例 script-DA1-instance_DAA_97

6.1.7. DA2 (Node#2) リソースの設定

DA2 用グループに以下の 2 つの EXEC リソースを追加します。

- ・ SAP サービスを制御するスクリプトリソースを追加
- ・ SAP インスタンスを起動するスクリプトリソースを追加
※5.9 節で設定した DASID(Diagnostics Agent System ID)とINO(インスタンス番号)をリソース名に含むように設定します。
本書での例 script-DA2-instance_DAA_96

6.1.8. hostexec1 (Node#1) リソースの設定

hostexec1 用グループに以下のスクリプトリソースを追加します。

- ・ saphostexec を制御するスクリプトリソースを追加

6.1.9. hostexec2 (Node#2) リソースの設定

hostexec2 用グループに以下のスクリプトリソースを追加します。

- ・ saphostexec を制御するスクリプトリソースを追加

6.1.10. Exclusive1 (Node#1) リソースの設定

- ・ グループリソースは追加しません

6.1.11. Exclusive2 (Node#2) リソースの設定

- ・ グループリソースは追加しません

本書の設定例の詳細については、別冊『設定例』-2.1 節「CLUSTERPRO 設定例」と 3.1 節「スクリプトリソース」を参照してください。

注: SAP NW インスタンスの起動・停止を制御するスクリプトリソースは、命名規則に従ったリソース名を設定してください。リソース名が命名規則に従っていない場合、SAP NW インスタンスの起動・停止を正常に制御できなくなります。

6.2. モニタリソースの設定

前項で作成したグループリソースに、以下のモニタリソースを追加してください。

- ・ カスタム監視リソース
- ・ ディスク TUR 監視リソース
- ・ CIFS 監視リソース

本書の設定例の詳細については、別冊『設定例』の 2.1 節「CLUSTERPRO 設定例」と 3.2 節「カスタム監視リソース」を参照してください。

カスタム監視リソースに設定するスクリプトは、本製品のインストールメディアに同梱されています。

注: 同梱のスクリプトは、使用環境に合わせて修正してください。

6.2.1. カスタム監視リソースの追加

カスタム監視リソースの追加方法については、以下のドキュメントを参照してください。

『リファレンスガイド』

- ・ 「カスタム監視リソースを理解する」

6.2.1.1. SAP NW インスタンス監視モニタリソースの設定

SAP NW インスタンスは、カスタム監視リソースを使用して監視します。

本製品に同梱のスクリプトをカスタム監視リソースへ設定し、以下のインスタンスを監視します。

- ・ ASCS
- ・ ERS1
- ・ ERS2
- ・ PAS
- ・ AAS
- ・ DA1
- ・ DA2

6.2.2. SAP NW インスタンスサービス監視モニタリソースの設定

SAP NW インスタンスサービスは、カスタム監視リソースを使用して監視します。

本製品に同梱のスクリプトをカスタム監視リソースへ設定し、以下のインスタンスサービスを監視します。

- ・ ASCS
- ・ ERS1
- ・ ERS2
- ・ PAS
- ・ AAS
- ・ DA1
- ・ DA2
- ・ hostexec1
- ・ hostexec2

6.2.3. ディスク TUR 監視リソースの追加

本書で説明している共有ディスクの監視には、ディスク TUR 監視リソースを使用します。

ディスク TUR 監視リソースの追加方法については、以下のドキュメントを参照してください。

『リファレンスガイド』

- ・ 「ディスク TUR 監視リソースを理解する」

本リソースはディスクリソースを追加した時に自動的に登録されます。各ディスクリソースに対応するディスク TUR 監視リソースが自動登録されます。

ディスク TUR 監視リソースには既定値が設定されているので、必要があれば適切な値に変更してください。

注:本リソースは、SCSI の Test Unit Ready をサポートしていないディスクおよびディスクインターフェース (HBA) では使用できません。ハードウェアが Test Unit Ready をサポートしている場合でも、ドライバがサポートしていない場合があるため、ドライバの仕様も合わせて確認してください。

6.2.4. CIFS 監視リソースの追加

ASCS 用の CIFS リソースを追加します。

CIFS 監視リソースの追加方法については、以下のドキュメントを参照してください。

『リファレンスガイド』

- ・ 「CIFS 監視リソースを理解する」

注:本監視リソースは CIFS リソースを追加した時に自動的に登録されます。各 CIFS リソースに対応する CIFS 監視リソースが自動登録されます。

注:アクセスチェックを行う場合、チェック方法として指定したアクセスが監視対象の CIFS リソースでローカルシステムアカウントに対して許可されている必要があります。

第7章 連携コネクタ


7.1. 連携コネクタのインストール

この作業は、Node#1 および Node#2 で実施します。

連携コネクタはインストールメディアの以下に格納しています。

```
<media>:¥Windows¥<CLUSTERPRO バージョン>¥common¥tools¥x64\clp_shi_connector.zip
```

zip ファイルを任意のフォルダに解凍してください。zip ファイルのファイル構成を以下に示します。



解凍した連携コネクタを CLUSTERPRO のインストールフォルダの以下にコピーしてください。

```
C:\Program Files\CLUSTERPRO\bin\clp_shi_connector.exe
C:\Program Files\CLUSTERPRO\bin\clp_shi_rsc.exe
C:\Program Files\CLUSTERPRO\etc\clp_shi_connector.conf
```

7.2. 連携コネクタの有効化

この作業は、Node#1 および Node#2 で実施します。

連携コネクタを使うために以下の設定をします。

7.2.1. SAP プロファイルの設定

連携コネクタを有効化し CLUSTERPRO と連携するためには、SAP インスタンスのデフォルトプロファイル (DEFAULT.PFL) および各 SAP インスタンスのインスタンスプロファイルに以下の記述を追加します。

本書での設定例を以下に示します。

デフォルトプロファイルのパスと設定例

```
<共有ディスク>:usr\sap\<SID>\SYS\profile\DEFAULT.PFL
service/halib_cluster_connector = C:\Program Files\CLUSTERPRO\bin\clp_shi_connector.exe
```

ASCS インスタンスのインスタンスプロファイルのパスと設定例

```
<共有ディスク>:usr\sap\<SID>\SYS\profile\<SID>_ASCS<INO>_<ASCS_Hostname>
service/halib = <sharedisk>:usr\sap\<SID>\ASCS<INO>\exe\saphascriptco.dll
```

注: <ASCS_Hostname> には、ASCS インスタンス用フローイング IP と関連付けされたホスト名を入力します。

ERS インスタンスのインスタンスプロファイルのパスと設定例

```
<共有ディスク>:usr\sap\<SID>\SYS\profile\<SID>_ERS<INO>_<ホスト名>
service/halib = C:\usr\sap\<SID>\ERS<INO>\exe\saphascriptco.dll
```

PAS インスタンスのインスタンスプロファイルのパスと設定例

```
<共有ディスク>:usr\sap\<SID>\SYS\profile\<SID>_DVEBMGS<INO>_<ホスト名>
service/halib = C:\usr\sap\<SID>\DVEBMGS<INO>\exe\saphascriptco.dll
```

AAS インスタンスのインスタンスプロファイルのパスと設定例

```
<ディスク>:usr\sap\<SID>\SYS\profile\<SID>_D<INO>_<ホスト名>
service/halib = C:\usr\sap\<SID>\D<INO>\exe\saphascriptco.dll
```

DA インスタンスのインスタンスプロファイルのパスと設定例

```
c:\usr\sap\<DASID>\SYS\profile\<DASID>_SMDA<INO> <ホスト名>
service/halib = c:\usr\sap\<DASID>\SYS\exe\uc\NTAMD64\saphascriptco.dll
service/halib_cluster_connector = C:\Program Files\CLUSTERPRO\bin\clp_shi_connector.exe
```

注:

SAP カーネルバージョンが 745 Patch800、749、753 を使用する場合、sapcontrol の実行、または SAP 管理コンソールからの操作において、SAP 連携コネクタが起動できません。

CLUSTERPRO X からの操作に関しては問題なく SAP 連携コネクタが起動します。

sapcontrol や SAP 管理コンソールからの操作を行う場合はアップデートモジュールを適用してください。

アップデートモジュールはサポートポータルから取得可能です(X 3.3 用コンテンツ ID: 9010107717、X 4.0 用コンテンツ ID: 9010107718)。

デフォルトプロファイル、DA インスタンスのインスタンスプロファイルのパラメータ halib_cluster_connector はパッチ適用後、以下のように設定してください。

```
service/halib_cluster_connector =
C:\Program Files\CLUSTERPRO\bin\clp_shi_connector_wrapper.bat
```

※上記内容は実際には 1 行で記述してください。

適用後、本アップデートモジュールの動作を一時的に停止させる場合は、

```
clp_shi_connector_wrapper.bat 中の
set SYS_ROOT=C:\Windows
```

の前の行に

```
set USE_SETENV=no
```

を追加してください。

本アップデートモジュールの動作を再開させる場合は、以下のいずれかを実施してください。


- ◆ set USE_SETENV=yes に変更
 - ◆ USE_SETENV パラメータを削除
-

注: 設定変更後に SAP の各サービスの再起動が必要です。クラスタの再起動等を行ってください。

7.2.2. SAP NW ユーザへの管理者権限の付与

連携コネクタを実行可能にするには、SAP NW のユーザ(SAP_<SID>_GlobalAdmin、SAP_<DASID>_LocalAdmin)に、以下のレジストリに対するフルコントロールアクセス権限を追加します。

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NEC\CLUSTERPRO
```



注: SAP NW と CLUSTERPRO を正常に連携させるため、SAP NW のインストールで自動作成されたグループに指定したレジストリに対するフルコントロール権限を設定してください。SAP NW のユーザにレジストリのフルコントロール権限を付与しない場合、SAP NW インスタンスの起動・停止を正常に制御できなくなります。

7.3. 設定ファイル

ここでは、連携コネクタの設定ファイルについて説明します。

連携コネクタの設定ファイルは以下にあります。テキストエディタで編集してください。

```
C:\Program Files\CLUSTERPRO\etc\clp_shi_connector.conf
```

7.3.1. 設定項目

連携コネクタは、以下のファイルのパラメータを変更することで、ログレベル、ログサイズ、SAP インターフェースからの起動・停止要求を拒否するグループリソースの設定が可能です。

注: 設定ファイルは半角文字のみ使用可能です。

設定項目は key=value の形式です。

複数指定できない key が複数指定されている場合は、一番後の設定値が有効になります。

有効な key 以外で始まる行、空行は、無視されます。

key、value の前後の空白、タブは、無視されます。

1 行の長さは 1023 バイトまでです。

設定ファイルが存在しない場合、または設定値が無効な値の場合は、既定値で動作します。

パラメータ名	設定値	説明
LOGLEVEL	ERROR WARNING INFO TRACE (既定値:INFO)	出力するログのレベルを設定します。 ERROR: エラーレベル、情報レベルのログを出力します。 WARNING: 警告レベル、情報レベルのログを出力します。 INFO: 情報レベルのログを出力します。 TRACE:

		内部トレース、情報レベルのログを出力します。
LOGSIZE	1~2147483647 (既定値:1000000)	ログサイズを設定します。単位はバイトです。 現在のログファイルのサイズが設定されたログサイズを上回った際に、ログローテーションを行います。 ログファイルの世代は2世代(現在のログと1世代前のログ)です。
REFUSE_START_GROUP_RESOURCE	CLUSTERPRO のグループリソース名 (既定値:なし)	設定値(CLUSTERPRO のグループリソース名)として、SAP インターフェースからの起動要求を拒否したい SAP インスタンスを制御するスクリプトリソース名を設定します。 複数のグループリソース名を設定する場合は、REFUSE_START_GROUP_RESOURCE を複数設定してください。
REFUSE_STOP_GROUP_RESOURCE	CLUSTERPRO のグループリソース名 (既定値:なし)	設定値(CLUSTERPRO のグループリソース名)として、SAP インターフェースからの停止要求を拒否したい SAP インスタンスを制御するスクリプトリソース名を設定します。 複数のグループリソース名を設定する場合は、REFUSE_STOP_GROUP_RESOURCE を複数設定してください。
GVI_CHECKCOUNT	1~60 (既定値:30)	クラスタ起動時に CLUSTERPRO が製品情報の取得を試行する回数を設定します。製品情報取得の間隔は、後述の GVI_CHECK_INTERVAL で設定します。 実行回数が設定値以下でも、処理が成功した時点で製品情報取得は終了します。
GVI_CHECKINTERVAL	1~60 (既定値:10)	CLUSTERPRO が製品情報取得を実行する間隔を秒単位で設定します。情報取得を行う回数が1回の場合(GVI_CHECKCOUNT=1)、本パラメータの値は無視されます。
FRA_CHECKCOUNT	1~60 (既定値:30)	Rolling Kernel Switch 実行時に、グループリソースの状態を確認する回数を設定します。状態確認の間隔は、後述の FRA_CHECK_INTERVAL で設定します。 実行回数が設定値以下でも、処理が成功した時点で状態確認は終了します。
FRA_CHECKINTERVAL	1~60 (既定値:10)	グループリソースの状態確認を実行する間隔を秒単位で設定します。状態確認を行う回数が1回の場合(FRA_CHECKCOUNT=1)、本パラメータの値は無視されます。

注:システムの負荷によっては、クラスタ起動時の CLUSTERPRO による製品情報の取得および Rolling Kernel Switch 実行時のグループリソースの状態確認はタイムアウトで失敗することがあります。このよう の場合は、GVI および FRA パラメータで各処理の試行回数と間隔を調整してください。

注:REFUSE_START_GROUP_RESOURCE、REFUSE_STOP_GROUP_RESOURCE については、SAP の起動・停止を CLUSTERPRO 経由による制御だけとし、SAP インターフェースからの起動・停止要求を拒否するように設定したい場合に設定してください。

設定例は以下のとおりです。以下では、ログレベルを INFO、ログサイズを 1000000 バイト、ASCS、ERS1、ERS2、PAS、AAS について SAP インターフェースから起動・停止を拒否するように設定しています。

LOGLEVEL=INFO

```

LOGSIZE=1000000
REFUSE_START_GROUP_RESOURCE=script-ASCS-SAP-instance_NEC_10
REFUSE_START_GROUP_RESOURCE=script-ERS1-SAP-instance_NEC_21
REFUSE_START_GROUP_RESOURCE=script-ERS2-SAP-instance_NEC_22
REFUSE_START_GROUP_RESOURCE=script-PAS-SAP-instance_NEC_31
REFUSE_START_GROUP_RESOURCE=script-AAS-SAP-instance_NEC_32
REFUSE_STOP_GROUP_RESOURCE=script-ASCS-SAP-instance_NEC_10
REFUSE_STOP_GROUP_RESOURCE=script-ERS1-SAP-instance_NEC_21
REFUSE_STOP_GROUP_RESOURCE=script-ERS2-SAP-instance_NEC_22
REFUSE_STOP_GROUP_RESOURCE=script-PAS-SAP-instance_NEC_31
REFUSE_STOP_GROUP_RESOURCE=script-AAS-SAP-instance_NEC_32

```

7.4. ログファイル

ここでは、連携コネクタのログファイルについて説明します。

CLUSTERPRO のログ情報については、以下のドキュメントを参照してください。

『リファレンスガイド』

- ・「セクション III メンテナンス情報」

7.4.1. ログファイル

連携コネクタのログファイルは以下に出力されます。

```

C:\Program Files\CLUSTERPRO\log\clp_shi_connector0.log
C:\Program Files\CLUSTERPRO\log\clp_shi_connector1.log

```

常に clp_shi_connector0.log が現在のログファイル、clp_shi_connector1.log が 1 世代前のログファイルとなります。

7.4.2. ログのフォーマット

連携コネクタのログのフォーマットを以下に示します。

ログフォーマット

```

yyyy/MM/dd HH:mm:ss.SSS LEVEL[P:PID][T:THREADID] __FILE__:__LINE__ FUNCTION MESSAGE

```

7.4.3. エラーメッセージ一覧

連携コネクタがログファイルに出力するエラーメッセージを以下に示します。

メッセージ	説明	対処
GetModuleFileName() failed. (%1)	GetModuleFileName() が失敗しました。(%1:エラーコード)	CLUSTERPRO が正しくインストールされているか確認してください。
%1 does not exist. (%2)	設定ファイルが存在しません。(%1:ファイルパス、%2:エラーコード)	C:\Program Files\CLUSTERPRO\etc\clp_shi_connector.conf が存在することを確認してください。
fopen() failed (errno=%1).	ファイルオープンに失敗しました。(%1:エラーコード)	下記が考えられます。確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> 設定ファイルに対する SAPservice<SID> のアクセス権がありません。 ファイルシステムが破損しています。
fclose() failed (errno=%1).	ファイルクローズに失敗しました。(%1:エラーコード)	ファイルシステムが破損していないか確認してください。
Length of line exceeds maximum length. see line %1	行が長すぎます。(%1:行番号)	設定ファイルの該当行を確認してください。
Value of LOGLEVEL is false. see line %1	LOGLEVEL の値が不正です。(%1:行番号)	設定ファイルの該当行を確認してください。
LOGSIZE is not in the setting range. see line %1	LOGSIZE の値が範囲外です。(%1:行番号)	設定ファイルの該当行を確認してください。
Value of LOGSIZE is false. see line %1	LOGSIZE の値が不正です。(%1:行番号)	設定ファイルの該当行を確認してください。
The number of REFUSE_START_GROUP_RESOURCE exceeds the maximum number. see line %d	REFUSE_START_GROUP_RESOURCE の数が多すぎます。(%1:行番号)	設定ファイルの該当行を確認してください。
The number of REFUSE_STOP_GROUP_RESOURCE exceeds the maximum number. see line %d	REFUSE_STOP_GROUP_RESOURCE の数が多すぎます。(%1:行番号)	設定ファイルの該当行を確認してください。
Hyphen could not be used at beginning and end of group resource name. see line %d	ハイフン(-)はグループリソース名の先頭と末尾には使用できません。(%1:行番号)	設定ファイルの該当行を確認してください。
Length of group resource name exceeds the maximum length. see line %d	グループリソース名が長すぎます。(%1:行番号)	設定ファイルの該当行を確認してください。
Invalid character is used in group resource name. see line %d	グループリソース名に無効な文字が使用されています。(%1:行番号)	設定ファイルの該当行を確認してください。
Failed to get module file path.	モジュールのパスの取得に失敗しました。	CLUSTERPRO が正しくインストールされているか確認してください。
Failed to combine path.	パスの結合に失敗しました。	CLUSTERPRO が正しくインストールされているか確認してください。
Invalid options.	連携コネクタのオプションが無効です。	usage を参考に、オプションを正しく指定してください。

メッセージ	説明	対処
Module not found.	モジュールが見つかりません。	CLUSTERPRO が正しくインストールされているか確認してください。
Cluster commands are not installed correctly. (%1)	CLUSTERPRO が正しくインストールされていません。(%1:エラーコード)	CLUSTERPRO が正しくインストールされているか確認してください。
Error during detection of cluster status. (%1)	クラスタの状態の検出中にエラーが発生しました。(%1:エラーコード)	CLUSTERPRO が正しくインストールされているか、クラスタ構成情報が正しいか確認してください。
Cluster commands are installed correctly but cluster framework is not running. (%1)	CLUSTERPRO は正しくインストールされていますが、クラスタが起動していません。(%1:エラーコード)	クラスタを起動してください。
Failed to initialize apicl. (%1)	apicl の初期化に失敗しました。(%1:エラーコード)	CLUSTERPRO が正しくインストールされているか確認してください。
Failed to connect to the server. (%1)	サーバへの接続に失敗しました。(%1:エラーコード)	クラスタ構成情報が正しいか確認してください。
Failed to get group resource status. (%1: %2)	グループリソースの状態の取得に失敗しました。(%1:エラーコード、%2: グループリソース名)	クラスタ構成情報が正しいか、グループリソース名が命名規約に沿っているか確認してください。
Group resource status is abnormal. (status: %1)	グループリソースの状態が異常です。(%1:状態)	クラスタ構成情報が正しいか確認してください。
Failed to get server names. (%1)	サーバ名の取得に失敗しました。(%1:エラーコード)	クラスタ構成情報が正しいか確認してください。
Failed to get hostname. (%1)	ホスト名の取得に失敗しました。(%1:エラーコード)	クラスタ構成情報が正しいか確認してください。
Failed to get cluster group names. (%1)	グループ名の取得に失敗しました。(%1:エラーコード)	クラスタ構成情報が正しいか確認してください。
Cluster group does not exist.	グループが存在しません。	クラスタ構成情報が正しいか確認してください。
Failed to get group resource names. (%1)	グループリソース名の取得に失敗しました。(%1:エラーコード)	クラスタ構成情報が正しいか、グループリソース名が命名規約に沿っているか確認してください。
Failed to get cluster group status. (%1: %2)	グループの状態の取得に失敗しました。(%1:エラーコード、%2: グループ名)	クラスタ構成情報が正しいか確認してください。
Failed to start group resource %1. (%2)	グループリソースの起動に失敗しました。(%1:グループリソース名、%2: エラーコード)	システム高負荷、メモリ不足、またはOSのリソース不足が考えられます。確認してください。
Start action to group resource %1 was canceled because this group resource is specified in REFUSE_START_GROUP_RESOURCE.	グループリソースが REFUSE_START_GROUP_RESOURCE で指定されているため、グループリソースの起動がキャンセルされました。(%1:グループリソース名)	なし。
Failed to start group resource %1 because group resource is not OFFLINE.	グループリソースがオフラインになつていないため、グループリソースの起動に失敗しました(%1:グループリソース名)	グループリソースの状態を確認してください。

メッセージ	説明	対処
Failed to stop group resource %1. (%2)	グループリソースの停止に失敗しました。（%1：グループリソース名、%2:エラーコード）	システム高負荷、メモリ不足、またはOSのリソース不足が考えられます。確認してください。
Stop action to group resource %1 was canceled because this group resource is specified in REFUSE_STOP_GROUP_RESOURCE.	グループリソースがREFUSE_STOP_GROUP_RESOURCEで指定されているため、グループリソースの停止がキャンセルされました。（%1:グループリソース名）	なし。
Failed to stop group resource %s because group resource is not ONLINE.	グループリソースがオンラインになつていないため、グループリソースの停止に失敗しました。（%1:グループリソース名）	グループリソースの状態を確認してください。
Failed to create cluster resource name. (res: %1)	グループリソース名の生成に失敗しました。（%1:グループリソース名）	クラスタ構成情報が正しいか、グループリソース名が命名規約に沿っているか確認してください。
Failed to create cluster resource name. (SID: %1, INO: %2)	グループリソース名の生成に失敗しました。（%1:SAP System ID、%2:インスタンス番号）	クラスタ構成情報が正しいか、グループリソース名が命名規約に沿っているか確認してください。
Failed to get resource status. (%1: %2)	グループリソースの状態の取得に失敗しました。（%1:エラーコード、%2:グループリソース名）	クラスタ構成情報が正しいか、グループリソース名が命名規約に沿っているか確認してください。
Not found resource name. (name: %1)	グループリソース名が見つかりません。（%1:グループリソース名）	クラスタ構成情報が正しいか、グループリソース名が命名規約に沿っているか確認してください。
Not found ONLINE server index.	起動中のサーバインデックスが見つかりません。	クラスタ構成情報が正しいか確認してください。
Resource %s is not ONLINE.	グループリソースがオンラインではありません。（%1:グループリソース名）	グループリソースの状態を確認してください。
Failed to get all server status. (%1)	全サーバの状態の取得に失敗しました。（%1:エラーコード）	クラスタ構成情報が正しいか確認してください。
Failed to open output file. (filename: %1)	出力ファイルのオープンに失敗しました。（%1:出力ファイル）	下記が考えられます。確認してください。 <ul style="list-style-type: none">設定ファイルに対するSAPservice<SID>のアクセス権がありません。ファイルシステムが破損しています。
Failed to write file. (filename: %1, message; %2:%3:%4:)	ファイルの書き込みに失敗しました。（%1:出力ファイル、%2:グループリソース名、%3:グループ名、%4:現在のノード）	ディスク空き容量不足が考えられます。確認してください。
Failed to write file. (filename: %1, message; <separate>)	ファイルの書き込みに失敗しました。（%1:出力ファイル）	ディスク空き容量不足が考えられます。確認してください。
Failed to write file. (filename: %1, message; %2)	ファイルの書き込みに失敗しました。（%1:出力ファイル、%2:現用系ノード）	ディスク空き容量不足が考えられます。確認してください。

メッセージ	説明	対処
Failed to write file. (filename: %1, message; %2:%3:%4:%5:)	ファイルの書き込みに失敗しました。 (%1:出力ファイル、%2:SAP System ID、%3:インスタンス番号、%4:グループリソース名、%5:グループ名)	ディスク空き容量不足が考えられます。確認してください。
Failed to open log file. (%1, %2)	ログファイルのオープンに失敗しました。(%1:エラーコード、%2:ログファイル)	下記が考えられます。確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ログファイルに対する SAPservice<SID>のアクセス権がありません。 ファイルシステムが破損しています。
Failed to set the file pointer to the end of log file. (%1)	ファイルポインタの末尾への移動に失敗しました。(%1:エラーコード)	ファイルシステムの破損が考えられます。確認してください。
Failed to rotate logfile.	ログローテートに失敗しました。	下記が考えられます。確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ログファイルに対する SAPservice<SID>のアクセス権がありません。 ファイルシステムが破損しています。
Failed to get log file size. (%1)	ログファイルのサイズの取得に失敗しました。(%1:エラーコード)	下記が考えられます。確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ログファイルに対する SAPservice<SID>のアクセス権がありません。 ファイルシステムが破損しています。
Failed to delete old log file. (%1)	古いログファイルの削除に失敗しました。(%1:エラーコード)	下記が考えられます。確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ログファイルに対する SAPservice<SID>のアクセス権がありません。 ファイルシステムが破損しています。 古いログファイルがロックされています。
Failed to rename log file. (%1)	ログファイルのリネームに失敗しました。(%1:エラーコード)	下記が考えられます。確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ログファイルに対する SAPservice<SID>のアクセス権がありません。 ファイルシステムが破損しています。 古いログファイルが存在しています。 現在のログファイルがロックされています。

セクション III その他

- 第8章 SAP NW のアップデート
- 第9章 注意・制限事項

第8章 SAP NW のアップデート

SAP NW のアップデートを行うには、Software Update Manager (以降、SUM と表記) を使用してください。SUM を使ったアップデートは SAP インスタンスの再起動を伴うため、SAP コンポーネントが稼動している状態を維持しようとする CLUSTERPRO の動作に干渉する可能性があります。CLUSTERPRO に対する干渉を回避するためには、SUM によって再起動される SAP の全コンポーネントに対する CLUSTERPRO の監視機能を一時停止します。

CLUSTERPRO の監視機能を一時停止するには、以下の 2 通りの方法があります。

- ・ クラスタ全体を一時停止する
- ・ 関係するインスタンスやサービスに対するモニタリソースを一時停止する

クラスタもしくはモニタリソースの一時停止中に、SUM を使ってアップデートを実行してください。アップデートが完了したら、一時停止したクラスタもしくはモニタリソースを再開してください。

クラスタやモニタリソースの一時停止・再開方法については、以下のドキュメントを参照してください。

『リファレンスガイド』

- ・ 「第 1 章 WebManager の機能」—「WebManager から実行できる操作」

第9章 注意・制限事項

- グループ起動/停止の注意事項
『リファレンスガイド』の「グループリソースの詳細」-「グループとは？」-「グループの起動待ち合わせ、停止待ち合わせについて」および、「注意事項」を参照してください。
- 半角空白文字の使用制限について
ノード名、フェイルオーバグループ名、グループリソース名には半角空白を含まないでください。半角空白が含まれた場合、SAP NW インスタンスの起動・停止を正常に制御できなくなります。
- フェイルオーバグループの命名規則について
ASCS/ERS インスタンスの排他制御用フェイルオーバグループは、命名規則に従ったフェイルオーバグループ名を設定してください。フェイルオーバグループ名が命名規則に従っていない場合、ASCS/ERS インスタンスの排他制御を正常に実施できなくなります。
- スクリプトリソースの命名規則について
SAP NW インスタンスの起動・停止を制御するスクリプトリソースは、命名規則に従ったリソース名を設定してください。リソース名が命名規則に従っていない場合、SAP NW インスタンスの起動・停止を正常に制御できなくなります。
- SAP NW のインスタンス番号について
SAP NW インスタンスのインスタンス番号は、クラスタノード全体でユニークになるように設定してください。重複する番号を持つ SAP NW インスタンスがあると、SAP NW インスタンスの起動・停止を正常に制御できなくなります。
- ERS インスタンスの手動操作について
ERS インスタンスは ASCS インスタンスからロック情報をレプリケートするためのインスタンスです。冗長化のために、ASCS インスタンスが動作するノードとは異なるノードで ERS インスタンスを動作させる必要があります。
手動の操作であっても ERS インスタンスを ASCS インスタンスが動作しているノードで起動しないでください。
また、ERS インスタンスを同時に 2 ノード以上で起動しないでください。
- 1 ノードのみ回復した場合について
ERS インスタンスが動作するノードが回復しクラスタに加わる場合、ERS インスタンス用フェイルオーバグループは自動起動しません。
ノードが正常に動作していることを確認した上で、ERS インスタンス用フェイルオーバグループを手動で再起動してください。
ASCS インスタンスが動作していたノードが破損し、その後回復した場合、そのノード上で<共有ディスク>:¥sapmnt ディレクトリが共有中であると表示される可能性があります。しかし、実際には同ディレクトリに対する共有は、ノード破損によって ASCS フェイルオーバグループがフェイルオーバした先のノード上で有効となっているため、回復したノード上での共有はアクセス不可です。このアクセス不可状態の共有を手動で削除する必要があります。削除しない場合、このノードに対する ASCS フェイルオーバグループのフェイルバックは失敗します。
- 仮想コンピュータ名リソースの使用制限について
本製品では仮想コンピュータ名リソースを使用しないでください。仮想コンピュータ名を使用した場合、SAP NW インスタンスの起動・停止を正常に制御できなくなります。
- ASCS 用のディスクリソースをフェイルオーバや停止する際に、WerbManager に以下の警告メッセージが表示される場合がありますが、無視してください。

種類：警告

モジュール名：sdfunc

イベント ID：3201

メッセージ：ディスク%1 の切断を再実行中です。ディスクが使用中の可能性があります。
確認してください。