

NetBackup™ Web UI クラウ ド管理者ガイド

リリース 10.4.0.1

VERITAS™

最終更新日: 2024-07-11

法的通知と登録商標

Copyright © 2024 Veritas Technologies LLC. All rights reserved.

Veritas、Veritas ロゴ、NetBackup は、Veritas Technologies LLC または関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。その他の会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

この製品には、Veritas 社がサードパーティへの帰属を示す必要があるサードパーティ製ソフトウェア（「サードパーティ製プログラム」）が含まれる場合があります。サードパーティプログラムの一部は、オープンソースまたはフリーソフトウェアライセンスで提供されます。本ソフトウェアに含まれる本使用許諾契約は、オープンソースまたはフリーソフトウェアライセンスでお客様が有する権利または義務を変更しないものとします。このVeritas製品に付属するサードパーティの法的通知文書は次の場所で入手できます。

<https://www.veritas.com/about/legal/license-agreements>

本書に記載されている製品は、その使用、コピー、頒布、逆コンパイルおよびリバースエンジニアリングを制限するライセンスに基づいて頒布されます。Veritas Technologies LLC からの書面による許可なく本書を複製することはできません。

本書は、現状のままで提供されるものであり、その商品性、特定目的への適合性、または不侵害の暗黙的な保証を含む、明示的あるいは暗黙的な条件、表明、および保証はすべて免責されるものとします。ただし、これらの免責が法的に無効であるとされる場合を除きます。Veritas Technologies LLC およびその関連会社は、本書の提供、パフォーマンスまたは使用に関連する付随的または間接的損害に対して、一切責任を負わないものとします。本書に記載の情報は、予告なく変更される場合があります。

ライセンスソフトウェアおよび文書は、FAR 12.212 に定義される商用コンピュータソフトウェアと見なされ、Veritasがオンプレミスまたはホスト型サービスとして提供するかを問わず、必要に応じて FAR 52.227-19「商用コンピュータソフトウェア - 制限される権利 (Commercial Computer Software - Restricted Rights)」、DFARS 227.7202「商用コンピュータソフトウェアおよび商用コンピュータソフトウェア文書 (Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation)」、およびそれらの後継の規制に定める制限される権利の対象となります。米国政府によるライセンス対象ソフトウェアおよび資料の使用、修正、複製のリース、実演、表示または開示は、本使用許諾契約の条項に従ってのみ行われるものとします。

Veritas Technologies LLC
2625 Augustine Drive
Santa Clara, CA 95054

<http://www.veritas.com>

テクニカルサポート

テクニカルサポートはグローバルにサポートセンターを管理しています。すべてのサポートサービスは、サポート契約と現在のエンタープライズテクニカルサポートポリシーに応じて提供されます。サポート内容およびテクニカルサポートの利用方法に関する情報については、次の Web サイトにアクセスしてください。

<https://www.veritas.com/support>

次の URL で Veritas Account の情報を管理できます。

<https://my.veritas.com>

現在のサポート契約についてご不明な点がある場合は、次に示すお住まいの地域のサポート契約管理チームに電子メールでお問い合わせください。

世界共通 (日本を除く)

CustomerCare@veritas.com

日本

CustomerCare_Japan@veritas.com

マニュアル

マニュアルの最新バージョンがあることを確認してください。各マニュアルには、2 ページ目に最終更新日が記載されています。最新のマニュアルは、Veritas の Web サイトで入手できます。

<https://sort.veritas.com/documents>

マニュアルに対するご意見

お客様のご意見は弊社の財産です。改善点のご指摘やマニュアルの誤謬脱漏などの報告をお願いします。その際には、マニュアルのタイトル、バージョン、章タイトル、セクションタイトルも合わせてご報告ください。ご意見は次のアドレスに送信してください。

NB.docs@veritas.com

次の Veritas コミュニティサイトでマニュアルの情報を参照したり、質問したりすることもできます。

<http://www.veritas.com/community/>

Veritas Services and Operations Readiness Tools (SORT)

Veritas SORT (Service and Operations Readiness Tools) は、特定の時間がかかる管理タスクを自動化および簡素化するための情報とツールを提供する Web サイトです。製品によって異なりますが、SORT はインストールとアップグレードの準備、データセンターにおけるリスクの識別、および運用効率の向上を支援します。SORT がお客様の製品に提供できるサービスとツールについては、次のデータシートを参照してください。

https://sort.veritas.com/data/support/SORT_Data_Sheet.pdf

目次

第 1 章

クラウド資産の管理と保護	7
クラウド資産の保護について	8
制限事項および考慮事項	10
Snapshot Manager を NetBackup で構成します。	10
Snapshot Manager の追加	11
Snapshot Manager のクラウドプロバイダの追加	12
メディアサーバーと Snapshot Manager の関連付け	17
Snapshot Manager の資産の検出	18
Snapshot Manager の有効化または無効化	19
(オプション) Snapshot Manager 拡張機能の追加	19
クラウド資産のインテリジェントグループの管理	20
クラウドインテリジェントグループの考慮事項	20
クラウド資産用インテリジェントグループの作成	21
クラウド資産用インテリジェントグループの削除	25
クラウド資産またはクラウド資産用インテリジェントグループの保護	25
クラウド資産またはインテリジェントグループの保護のカスタマイズまたは編集	28
クラウド資産またはインテリジェントグループの保護の削除	28
クラウド資産のクリーンアップ	29
クラウド資産のフィルタ処理	30
AWS と Azure の政府向けクラウドサポート	32
リソースグループを使用した Microsoft Azure リソースの保護について	33
開始する前に	34
制限事項および考慮事項	34
リソースグループの構成と結果について	34
リソースグループの権限のトラブルシューティング	38
クラウド作業負荷のための NetBackup アクセラレータ	38
NetBackup アクセラレータが仮想マシンと連携する仕組み	39
仮想マシンのアクセラレータ強制再スキャン (スケジュールの属性)	40
アクセラレータバックアップおよび NetBackup カタログ	41
バックアップジョブ詳細ログのアクセラレータメッセージ	41
保護計画を使用したクラウド作業負荷のバックアップスケジュールの構成	42
クラウド作業負荷のバックアップオプション	45

スナップショットレプリケーション	47
AWS スナップショットレプリケーションの構成	47
AWS スナップショットレプリケーションの使用	50
アカウントのレプリケーションのサポートマトリックス	52
アプリケーションの整合性スナップショットを使用したクラウド内アプリケーションの保護	54
VMware へのリカバリのための AWS VM または Azure VM の保護	56
PaaS 資産の保護	56
PaaS 資産を保護するための前提条件	56
ネイティブクライアントユーティリティのインストール	59
インスタントアクセス用のストレージサーバーの構成	67
Amazon RDS SQL Server データベースの資産を保護するための前提条件	68
さまざまな配備のストレージの構成	69
PaaS 作業負荷の増分バックアップについて	70
PaaS 作業負荷のアーカイブ REDO ログのバックアップについて	71
PaaS 作業負荷の自動イメージレプリケーションについて	72
制限事項および考慮事項	72
PaaS 資産の検出	81
PaaS 資産の表示	83
PaaS のクレデンシャルの管理	83
データベースに適用されているクレデンシャル名の表示	83
データベースへのクレデンシャルの追加	83
PaaS 資産への保護の追加	91
今すぐバックアップの実行	91
第 2 章 クラウド資産のリカバリ	93
クラウド資産のリカバリ	93
クラウド資産のロールバックリカバリの実行	102
VMware への AWS VM または Azure VM のリカバリ	102
VMware にリカバリされたクラウド VM のリカバリ後の考慮事項	104
クラウド VM から VMware へのイメージのリカバリ手順	104
PaaS 資産のリカバリ	108
RDS 以外の PaaS 資産のリカバリ	108
Redshift クラスターのリカバリ	109
RDS ベースの PaaS 資産のリカバリ	110
Azure 保護対象資産のリカバリ	111
AdvancedDisk からの複製イメージのリカバリ	113

第 3 章	個別リストアの実行	115
	個別リストアについて	115
	サポート対象の環境リスト	116
	サポートされているファイルシステムのリスト	117
	開始する前に	118
	制限事項および考慮事項	120
	クラウド仮想マシンからのファイルとフォルダのリストア	123
	クラウド仮想マシンでのボリュームのリストア	127
	LVM を含むボリュームリストア後の手順の実行	128
	トラブルシューティング	130
第 4 章	クラウド資産の保護とりカバリのトラブルシューティング	136
	クラウドの作業負荷の保護に関する問題のトラブルシューティング	136
	エラーコード 9855: 資産 <asset_name> のスナップショットのエクスポート 中のエラー	141
	スナップショットからのバックアップジョブに予想より長い時間がかかる	141
	Snapshot Manager が Ubuntu ホストに配備されている場合、接続の問題 によりスナップショットからのバックアップジョブが失敗する	141
	NetBackup UI でのエラーのあいまいさの排除	142
	PaaS の作業負荷の保護とりカバリに関する問題のトラブルシューティング	142
	Amazon Redshift の問題のトラブルシューティング	148

クラウド資産の管理と保護

この章では以下の項目について説明しています。

- クラウド資産の保護について
- 制限事項および考慮事項
- Snapshot Manager を NetBackup で構成します。
- クラウド資産のインテリジェントグループの管理
- クラウド資産またはクラウド資産用インテリジェントグループの保護
- クラウド資産のクリーンアップ
- クラウド資産のフィルタ処理
- AWS と Azure の政府向けクラウドサポート
- リソースグループを使用した Microsoft Azure リソースの保護について
- クラウド作業負荷のための NetBackup アクセラレータ
- 保護計画を使用したクラウド作業負荷のバックアップスケジュールの構成
- クラウド作業負荷のバックアップオプション
- スナップショットレプリケーション
- AWS スナップショットレプリケーションの構成
- AWS スナップショットレプリケーションの使用
- アカウントのレプリケーションのサポートマトリックス
- アプリケーションの整合性スナップショットを使用したクラウド内アプリケーションの保護
- VMware へのリカバリのための AWS VM または Azure VM の保護

- PaaS 資産の保護

クラウド資産の保護について

NetBackup を使用して、クラウド内の作業負荷を保護できるようになりました。クラウドデータ保護フレームワークは、Snapshot Manager インフラを利用して、クラウドプロバイダのより迅速な拡大を促進します。NetBackup 8.3 以降、Snapshot Manager は AWS、Azure、Azure Stack Hub、GCP、および 10.4 以降の OCI クラウドの資産の保護もサポートするようになりました。

次の表では、タスクについて説明します。

表 1-1 クラウド資産に対する保護の構成

タスク	説明
開始する前に、適切なアクセス権があることを確認します。	クラウド資産を Web UI で管理して保護するには、作業負荷管理者の役割または同様のアクセス権が必要です。NetBackup セキュリティ管理者は、個々の資産レベル、アカウントまたはサブスクリプションレベル、あるいはクラウドプロバイダレベルで、役割のアクセス権を管理できます。 『NetBackup Web UI 管理者ガイド』を参照してください。 メモ: ホストアプリケーションの管理には、[資産の管理 (Manage Assets)]と[保護計画の管理 (Manage Protection Plans)]の権限が必要です。
Snapshot Manager の配備	環境に Snapshot Manager をインストールします。 p.11 の「Snapshot Manager の追加」を参照してください。 Snapshot Manager と NetBackup の制限事項を確認します。 p.10 の「制限事項および考慮事項」を参照してください。
	NetBackup で Snapshot Manager を登録します。 『NetBackup Snapshot Manager インストールおよびアップグレードガイド』を参照してください。
構成の追加	すべてのサポート対象クラウドプロバイダが、Web UI に表示されます。 必要なクラウドプロバイダに対して、クラウドアカウントを追加 (クラウドプラグインを構成) する必要があります。プロバイダごとに複数の構成を作成できます。 p.12 の「Snapshot Manager のクラウドプロバイダの追加」を参照してください。

タスク	説明
資産の検出	<p>NetBackup で構成されているクラウドアカウントに関するクラウド資産を NetBackup が取得します。資産は、NetBackup の資産 DB に入力されます。</p> <p>デフォルトで、資産の検出は2時間ごとに行われますが、これは構成可能です。</p> <p>アプリケーションの場合は、15分から45分の間で検出間隔を設定できます。</p> <p>p.18 の「Snapshot Manager の資産の検出」 を参照してください。</p>
保護計画の作成	<p>保護計画を作成します。保護計画を使用して、バックアップの開始時間帯をスケジュール設定します。</p> <p>『NetBackup Web UI 管理者ガイド』 を参照してください。</p> <p>スナップショットレプリケーションの保護計画を構成することもできます。p.47 の「AWS スナップショットレプリケーションの構成」 を参照してください。</p>
仮想マシン、アプリケーション、またはボリュームの保護の選択	<p>各クラウドプロバイダについて、検出済み資産のリストが表示されます。保護計画に資産を追加します。</p> <p>『NetBackup Web UI 管理者ガイド』 を参照してください。</p> <p>アプリケーションの整合性スナップショットを使用してアプリケーションの保護を選択することもできます。p.54 の「アプリケーションの整合性スナップショットを使用したクラウド内アプリケーションの保護」 を参照してください。</p>
クラウド資産のリカバリ	<ul style="list-style-type: none">■ リカバリポイントを使用して資産をリカバリできます。 p.93 の「クラウド資産のリカバリ」 を参照してください。 p.93 の「クラウド資産のリカバリ」 を参照してください。 p.102 の「クラウド資産のロールバックリカバリの実行」 を参照してください。■ また、nbcloudrestore CLI ユーティリティを使用して、資産をリストアすることもできます。 メモ: リストアに bprestore CLI を使用しないでください。 『NetBackup コマンドリファレンスガイド』 を参照してください。
トラブルシューティング	<p>p.136 の「クラウドの作業負荷の保護に関する問題のトラブルシューティング」 を参照してください。</p>

制限事項および考慮事項

クラウド作業負荷を保護するときは、次の点を考慮してください。

- Snapshot Manager ホストエントリとそれに関連付けられているプラグインの削除は NetBackup でサポートされていません。
NetBackup に構成されているプラグインを削除した場合、そのプラグインに関連付けられている Snapshot Manager イメージはリカバリできません。
- Snapshot Manager の機能について詳しくは、『NetBackup Snapshot Manager インストールおよびアップグレードガイド』を参照してください。
- 以前にインストールした Snapshot Manager がある場合、Snapshot Manager サーバーを再インストールせずに、アップグレードすることをお勧めします。
Snapshot Manager サーバーを再インストールした場合は、Snapshot Manager サーバーを再構成して、保護関連のすべての手順を実行する必要があります。
- デフォルトでは、Snapshot Manager はポート 443 で構成されます。
- Snapshot Manager サーバーが追加されると、ホストマシンは IPv6 アドレスを使用してクラウド上の資産を検出しようとします。アプリケーションは、IPv6 アドレスがホストで検出された場合はこのアドレスを使用するように構成されています。IPv6 アドレスが検出されなかった場合は、IPv4 アドレスが使用されます。
- Snapshot Manager では、拡張監査はサポートされません。このため、root 以外の NetBackup 管理者権限を使用して Snapshot Manager を追加または更新する場合、監査中にユーザーは root として表示されます。
- CloudFormation テンプレートを使用して Snapshot Manager を配備する場合、コマンドを使用して Snapshot Manager ノードにオンホストエージェントを登録するときに使用する IP アドレスは、パブリック IP ではなくプライベート IP である必要があります。

メモ: Veritas では、クラウド資産グループのスナップショットジョブからのバックアップを実行するために使用される NetBackup プライマリサーバーでスワップ領域を有効にすることをお勧めします。スワップ領域の推奨サイズは、システムメモリの 1.5 倍以上です。スワップ領域を有効にできない状況では、より大きなメモリ構成のシステムを使用することをお勧めします。

Snapshot Manager を NetBackup で構成します。

NetBackup Web UI を使用して Snapshot Manager を追加できます。8.3 以降、Snapshot Manager は Amazon Web Services、Azure、Azure Stack、GCP、およびバージョン 10.4 以降の OCI クラウドのクラウド資産を検出できるようになりました。

次の重要な点に注意してください。

- 複数の Snapshot Manager を NetBackup プライマリサーバーに関連付けることができます。ただし、1 つの NetBackup プライマリサーバーに関連付けることができる Snapshot Manager は 1 つだけです。
- Snapshot Manager インターフェースで操作しなくとも、Snapshot Manager を管理し、NetBackup Web UI、REST API、CLI から資産の検出を制御できるようになりました。
- スナップショットジョブからのバックアップでは、Snapshot Manager に関連付けられたメディアサーバーの代わりに NetBackup メディアストレージに関連付けられたサーバーが使用されます。Snapshot Manager 関連のすべての操作を円滑に進めるには、NetBackup メディアストレージに関連付けられたサーバーを Snapshot Manager サーバーに接続する必要があります。

次の表では、基になるタスクについて説明します。

表 1-2 Snapshot Manager の構成

タスク	説明
Snapshot Manager の追加	p.11 の「 Snapshot Manager の追加 」を参照してください。
クラウドプロバイダの追加	Snapshot Manager の資産を検出するには、クラウドプロバイダを追加する必要があります。p.12 の「 Snapshot Manager のクラウドプロバイダの追加 」を参照してください。
Snapshot Manager の資産の検出	Snapshot Manager の資産を検出できます。p.18 の「 Snapshot Manager の資産の検出 」を参照してください。
メディアサーバーの関連付け	メディアサーバーにスナップショットをオフロードしてワークフローをリストアするには、メディアサーバーを Snapshot Manager に関連付ける必要があります。p.17 の「 メディアサーバーと Snapshot Manager の関連付け 」を参照してください。

Snapshot Manager の追加

NetBackup Web UI を使用して Snapshot Manager を追加できます。

メモ: スナップショットからのバックアップを許可するには、Snapshot Manager と NetBackup サーバー間に双方向の接続が必要です。

Snapshot Manager を追加するには

- 1 左側で[作業負荷 (Workloads)]、[クラウド (Cloud)]の順に選択します。
- 2 [Snapshot Manager]タブをクリックします。
- 3 [追加 (Add)]をクリックします。
- 4 [Snapshot Manager]フィールドに次のいずれかを入力します。
 - Snapshot Manager のホスト名または IP アドレス。
ホスト名または IP アドレスは、Snapshot Manager のインストール中に Snapshot Manager を構成する際に指定したものと同じである必要があります。
 - DNS サーバーが構成されている場合、Snapshot Manager の FQDN を入力します。
- 5 [ポート (Port)]フィールドに Snapshot Manager のポート番号を入力します。
ポートのデフォルト値は 443 です。
- 6 [保存 (Save)]をクリックします。

Snapshot Manager のクラウドプロバイダの追加

AWS (アマゾンウェブサービス)、GCP (Google Cloud Platform)、Microsoft Azure、Microsoft Azure Stack Hub、OCI (Oracle Cloud Infrastructure) プロバイダ上の資産を保護できます。9.0 以降、Snapshot Manager は、アマゾンウェブサービスおよび Microsoft Azure の米国政府機関向けクラウドの作業負荷を検出できます。

Snapshot Manager のクラウドプロバイダを追加するには

- 1 左側で[作業負荷 (Workloads)]、[クラウド (Cloud)]の順に選択します。
- 2 [プロバイダ (Providers)]タブをクリックするか、構成を追加するクラウドプロバイダの下にある[追加 (Add)]をクリックします。
- 3 [構成の追加 (Add configuration)]ペインの[構成名 (Configuration Name)]フィールドに値を入力します。
- 4 優先する Snapshot Manager を選択します。

5 必要な詳細情報を入力します。

クラウドプロバイダ	パラメータ	説明
Microsoft Azure	クレデンシャルの種類: アプリケーションサービスプリンシパル	
	テナント ID (Tenant ID)	アプリケーションを作成した AAD ディレクトリの ID。
	クライアント ID (Client ID)	アプリケーション ID。
	シークレットキー (Secret Key)	アプリケーションのシークレットキー。
	クレデンシャルタイプ: システム管理 ID	Azure の Snapshot Manager ホストでシステム管理 ID を有効にします。
		メモ: システム管理 ID に役割を割り当てます。
	クレデンシャルタイプ: ユーザー管理 ID	
	クライアント ID (Client ID)	Snapshot Manager ホストに接続されているユーザー管理 ID の ID。
	次のパラメータは、上記のすべてのクレデンシャルタイプに適用されます。	
	リージョン (Regions)	クラウド資産を検出する 1 つ以上の地域。
		メモ: 行政クラウドを設定する場合は、US Gov アリゾナ、US Gov テキサス、または US Gov バージニアを選択します。
	リソースグループの接頭辞 (Resource Group prefix)	リソースグループ内のすべてのリソースを追加するために使用する文字列。
	接頭辞が付いたリソースグループが見つからない場合でも資産を保護 (Protect assets even if prefixed Resource Groups are not found)	このチェックボックスにチェックマークを付けるかどうかによって、資産がどのリソースグループにも関連付けられていない場合に、その資産を保護するかどうかを決めます。

クラウドプロバイダ	パラメータ	説明
Microsoft Azure Stack Hub	AAD を使用: Azure Stack Hub Resource Manager エンドポイントの URL (Azure Stack Hub Resource Manager endpoint URL)	次の形式のエンドポイント URL により、Snapshot Manager は Azure リソースに接続できます。 <code>https://management.<location>.<FQDN></code>
	テナント ID (Tenant ID)	アプリケーションを作成した AAD ディレクトリの ID。
	クライアント ID (Client ID)	アプリケーション ID。
	シークレットキー (Secret Key)	アプリケーションのシークレットキー。
	認証リソースの URL (省略可能) (Authentication Resource URL (optional))	認証トークンの送信先の URL。
	ADFS を使用: Azure Stack Hub Resource Manager エンドポイントの URL (Azure Stack Hub Resource Manager endpoint URL)	Snapshot Manager を Azure リソースに接続できるようにする、次の形式のエンドポイント URL。 <code>https://management.<location>.<FQDN></code>
	テナント ID (Tenant ID)	アプリケーションを作成した AAD ディレクトリの ID。
	クライアント ID (Client ID)	アプリケーション ID。
	シークレットキー (Secret Key)	アプリケーションのシークレットキー。
	認証リソースの URL (省略可能) (Authentication Resource URL (optional))	認証トークンの送信先の URL。

クラウドプロバイダ	パラメータ	説明
Amazon AWS	アクセスキー (Access key)	アクセスキー ID をシークレットアクセスキーと共に指定すると、AWS APIとの通信が Snapshot Manager に許可されます。
	シークレットキー (Secret Key)	アプリケーションのシークレットキー。
<p>メモ: Snapshot Manager が IAM で構成されている場合、[アクセスキー (Access Key)]と[シークレットキー (Access Key)]オプションは利用できません。</p>		
Google Cloud Platform	リージョン (Regions)	クラウド資産を検出する1つ以上の AWS リージョン。
	VPC エンドポイント (VPC Endpoint)	ゾーンが指定されていない、AWS STS (セキュリティトークンサービス) エンドポイントサービスの最初の DNS 名。
	プロジェクト ID (Project ID)	リソースの管理元であるプロジェクトの ID。project_id として JSON ファイルに記載されています。
	クライアントの電子メール (Client Email)	クライアント ID の電子メールアドレス。client_email として JSON ファイルに記載されています。
	秘密鍵 (Private Key)	秘密鍵。private_key として JSON ファイルに記載されています。
	リージョン (Regions)	メモ: この鍵は引用符なしで入力する必要があります。鍵の先頭または末尾にスペースや改行文字を入力しないでください。
<p>プロバイダが動作する領域のリスト。</p>		

クラウドプロバイダ	パラメータ	説明
Oracle Cloud Infrastructure	クレデンシャルタイプ: API キー ユーザー OCID (User OCID)	クレデンシャルを生成するユーザーの OCID。
	テナンシー (Tenancy)	OCI アカウントのテナント ID。
	指紋 (Fingerprint)	クレデンシャルの生成中に取得した指紋。
	秘密鍵 (Private Key)	クレデンシャルの生成中に取得した秘密鍵。
	リージョン (Regions)	クラウド資産を検出する1つ以上の OCI のリージョン。
	クレデンシャルタイプ: IAM	NetBackup Snapshot Manager は、動的グループに含まれている必要があり、その動的グループには十分な権限が必要です。

6 [構成の追加 (Add Configuration)] ペインで、接続と認証の詳細を入力します。

7 [保存 (Save)] をクリックします。

クラウドプロバイダの資産が自動的に検出されます。

AWS の構成の IAM ロール

Snapshot Manager をクラウドに配備している場合、AWS の構成で認証に IAM ロールを使用するように構成できます。

p.12 の [「Snapshot Manager のクラウドプロバイダの追加」](#) を参照してください。

先に進む前に、IAM ロールが AWS 内で構成されていることを確認します。詳しくは、『NetBackup Snapshot Manager インストールおよびアップグレードガイド』を参照してください。

サポートされる IAM ロールの実装は次のとおりです。

- ソースアカウント: この場合、保護が必要なクラウド資産は Snapshot Manager と同じ AWS アカウントにあります。したがって、AWS のアカウント ID とロール名が AWS クラウドで認識されるため、必要な作業は領域の選択だけです。
- クロスアカウント: この場合、保護が必要なクラウド資産は Snapshot Manager とは別の AWS アカウントにあります。したがって、それらの資産に Snapshot Manager からアクセスできるように、領域に加えてターゲットアカウントとターゲットロール名の詳細を入力する必要があります。

ソースとターゲットアカウント間で信頼関係を確立する必要があります。たとえば、プラグインの構成に使用する役割の ARN が次の場合:

`arn:aws:iam::935923755:role/TEST_IAM_ROLE`

プラグインを構成するには、ARN の最後の部分の名前 `TEST_IAM_ROLE` を指定します。

詳しくは、Amazon ウェブサービスのマニュアルで、IAM ロールを使用した AWS アカウントへのアクセスに関する情報を参照してください。

OCI の構成の IAM ロール

Snapshot Manager をクラウドに配備している場合、認証に IAM ロールを使用するよう OCI を構成できます。

p.12 の「[Snapshot Manager のクラウドプロバイダの追加](#)」を参照してください。

先に進む前に、IAM ロールが OCI 内で構成されていることを確認します。詳しくは、『NetBackup Snapshot Manager インストールおよびアップグレードガイド』を参照してください。

OCI は、IAM ロールのソースアカウントの実装をサポートします。この場合、保護が必要なクラウド資産は Snapshot Manager と同じ OCI アカウントにあります。したがって、OCI のアカウント ID とロール名が OCI クラウドで認識されるため、必要な作業は領域の選択だけです。

メディアサーバーと Snapshot Manager の関連付け

メディアサーバーを使用して、スナップショットをオフロードし、クラウドのジョブをリストアできます。この機能を有効にするには、1つ以上のメディアサーバーを Snapshot Manager に関連付ける必要があります。スナップショットまたはリストアジョブを実行するには、メディアサーバーがアクティブな状態になっている必要があります。Snapshot Manager と関連付けるメディアサーバーは、NetBackup プライマリサーバーにも関連付ける必要があります。ただし、検出ジョブは NetBackup プライマリサーバーでのみ実行されます。

メディアサーバーと Snapshot Manager を関連付けるには

- 1 左側で[作業負荷 (Workloads)]、[クラウド (Cloud)]の順に選択します。
- 2 [Snapshot Manager]タブをクリックします。
- 3 Snapshot Manager の横のメニューで[詳細設定 (Advanced settings)]をクリックします。
- 4 [メディアサーバー (Media server)]タブで、Snapshot Manager と関連付ける1つ以上のメディアサーバーを選択します。
- 5 [保存 (Save)]をクリックします。

Snapshot Manager の資産の検出

Snapshot Manager を使用してクラウドプロバイダを構成すると、自動検出がトリガされ、クラウドから資産が検出されます。定期検出で、NetBackup は 2 時間ごとに Snapshot Manager から資産データを、Snapshot Manager は 1 時間ごとにクラウドプロバイダ構成から資産データを取得します。Snapshot Manager を無効にすると、そのサーバーに関する連付けられているすべての資産は保護されなくなり、NetBackup と同期しなくなります。

必要に応じて、個々のクラウドプロバイダ構成の [検出(Discover)] オプションを使用してクラウド資産の検出を手動でトリガしたり、Snapshot Manager で検出をトリガして、Snapshot Manager で利用可能な資産データをフェッチしたりもできます。

最初の完全検出後に、NetBackup は構成済みの Snapshot Manager に対して資産の増分検出を定期的に実行します。前回の検出と今回の検出の間に発生した資産の追加、削除、修正などの変更のみを検出します。

メモ: 正確に増分を検出し、検出の問題を回避するため、NetBackup プライマリサーバーと Snapshot Manager 上で、これらのサーバーが配置されているタイムゾーンに従って時刻が正しく設定されていることを確認します。

次の手順では、Snapshot Manager レベルで検出を実行する方法について説明します。これはクラウドから資産を検出するのではなく、Snapshot Manager からの特定時点のデータをフェッチするだけです。

Snapshot Manager の資産を検出するには

- 1 左側で [作業負荷 (Workloads)]、[クラウド (Cloud)] の順に選択します。
- 2 [Snapshot Manager] タブをクリックします。
- 3 Snapshot Manager の横のメニューで [検出 (Discover)] をクリックします。

次の手順では、構成レベルで検出を実行する方法について説明します。これは資産の詳細検出をトリガし、クラウド内の資産の追加、変更、削除を検出した資産の特定時点の状態をフェッチします。

クラウドプロバイダ構成の資産を検出するには

- 1 左側で [作業負荷 (Workloads)]、[クラウド (Cloud)] の順に選択します。
- 2 [Snapshot Manager] タブをクリックします。
- 3 クラウドプロバイダを表示する Snapshot Manager の IP またはホスト名をクリックします。
- 4 構成を表示するプロバイダのタブをクリックします。
- 5 構成名の横にあるメニューで [検出 (Discover)] をクリックします。

メモ: クラウドプロバイダ構成における検出が 30 分を超えると、最初の検出操作がタイムアウトします。ただし、後続の操作が続行され、NetBackup 資産は Snapshot Manager の資産と同期されます。

Snapshot Manager の自動検出の間隔を変更

自動検出オプションを表示、追加、変更するには、nbgetconfig コマンドと nbsetconfig コマンドを使用します。例:

CLOUD_AUTODISCOVERY_INTERVAL = 秒数

詳しくは『[NetBackup 管理者ガイド Vol. 1](#)』を参照してください。

Snapshot Manager の有効化または無効化

必要に応じて、Snapshot Manager を有効または無効にできます。Snapshot Manager を無効にすると、資産の検出または保護計画の割り当てを行えなくなります。

Snapshot Manager を有効化または無効化するには

- 1 左側で[作業負荷 (Workloads)]、[クラウド (Cloud)]の順に選択します。
- 2 [Snapshot Manager]タブをクリックします。
- 3 Snapshot Manager の状態に基づいて、[有効化 (Enable)]または[無効化 (Disable)]を選択します。

メモ: Snapshot Manager を無効化すると、関連付けられている資産の保護がそのサーバーで失敗するようになります。その場合は、保護計画から資産をサブスクライブ解除するか、保留中の SLP 操作をキャンセルして、無効化中のジョブの失敗を回避します。

(オプション) Snapshot Manager 拡張機能の追加

Snapshot Manager 拡張機能の目的は、パフォーマンス容量がピーク時に Snapshot Manager サーバー上で多数の要求を同時に実行するため、Snapshot Manager ホストの容量を拡大縮小させることです。要件に応じて、1つ以上の Snapshot Manager 拡張機能をオンプレミスまたはクラウドにインストールし、ホストに余分な負荷をかけることなくジョブを実行できます。拡張機能によって、Snapshot Manager ホストの処理容量を増加できます。

Snapshot Manager 拡張機能では、Snapshot Manager ホストと同等以上の構成が可能です。

サポート対象の Snapshot Manager 拡張機能の環境:

- オンプレミスの VM ベースの拡張機能
- 管理対象 Kubernetes クラスタを備えたクラウドベースの拡張機能

『NetBackup Snapshot Manager インストールおよびアップグレードガイド』の「Snapshot Manager 拡張機能の配備」の章を参照してください。

クラウド資産のインテリジェントグループの管理

問い合わせと呼ばれるフィルタのセットに基づいて、インテリジェントクラウド資産グループを定義して、資産のダイナミックグループを作成および保護できます。NetBackupは問い合わせに基づいてクラウド仮想マシン、アプリケーション、およびPaaS 資産を選択し、それらをグループに追加します。インテリジェントグループでは、資産の環境内の変更が自動的に反映されるため、環境内で資産を追加または削除しても、グループ内の資産のリストを手動で修正する必要がないことに注意してください。

インテリジェントクラウド資産グループに保護計画を適用すると、今後資産環境が変更された場合に、問い合わせ条件を満たすすべての資産が自動的に保護されます。

メモ: インテリジェントグループの作成、更新、削除は、管理が必要なクラウド資産に対する必要な RBAC 権限が役割に付与されている場合にのみ実行できます。NetBackup セキュリティ管理者は、特定のアカウントまたはサブスクリプションに関連付けられている資産タイプ (VM、PaaS、アプリケーション、ボリューム、ネットワーク) またはクラウドプロバイダレベルで、アクセス権を付与できます。『NetBackup Web UI 管理者ガイド』を参照してください。

クラウドインテリジェントグループの考慮事項

クラウドインテリジェントグループを作成する前に、次の点を考慮します。

- インテリジェントグループフィルタに指定する値では、大文字と小文字が区別されます。
- [状態 (Status)] 属性は、[ジョブの状態 (State)] から導出されます。[状態 (Status)] 属性に条件フィルタを追加するには、[フィルタ (Filter)] ドロップダウンから [ジョブの状態 (State)] を選択します。
- インテリジェントグループのアカウント ID オプション:
 - [アカウント ID (Account ID)] リストの [すべてのアカウント (All Accounts)] オプションは、NetBackup のデフォルトのクラウド管理者ロールで使用できます。
 - [アカウント ID (Account ID)] リストの [すべてのアカウント (All Accounts)] オプションは、1 つまたは複数のクラウドサービスプロバイダに対して [すべてのクラウド資産 (All cloud assets)] 権限を持つ NetBackup のカスタムロールで使用できます。
 - アカウントまたはサブスクリプションの明示的な資産アクセス権限があるカスタムロールでは、[すべてのアカウント (All Accounts)] オプションを使用できません。

PaaS インテリジェントグループの考慮事項

- 資産でサポートされているバックアップ形式に基づいて、異なる保護計画に資産をサブスクライブできます。ただし、増分スケジュールを含む保護計画には、AWS RDS Oracle 資産を含むインテリジェントグループをサブスクライブできません。
- [サービス形式 (Service type)] ドロップダウンには、検出された資産に関係なく、プロバイダで利用可能なサービスの種類が表示されます。
- PaaS 資産のインテリジェントグループは、Azure、AWS、GCP 資産の保護をサポートします。
- インテリジェントグループは、Redshift クラスタではサポートされません。ただし、Redshift データベース資産のインテリジェントグループはサポートされます。
- Azure SQL Server と Azure Managed Instance のタグの処理:
 - SQL Server では、タグがデータベースレベルでコピーされるときに、「Server」キーワードがタグの接頭辞として追加されます。
 - Azure Managed Instance では、タグがデータベースレベルでコピーされるときに、「Instance」キーワードがタグの接頭辞として追加されます。
 - 他の作業負荷のタグには接頭辞は追加されません。

クラウド資産用インテリジェントグループの作成

クラウド資産用にインテリジェントグループを作成するには

- 1 左側で[作業負荷 (Workloads)]、[クラウド (Cloud)]の順に選択します。
- 2 [インテリジェントグループ (Intelligent groups)] タブ、[+ 追加 (+ Add)] の順に選択します。
- 3 グループの名前と説明を入力します。
- 4 クラウドプロバイダ、アカウント ID、領域を選択します。


メモ: 領域が指定されていない場合、検出されたすべての領域の資産にクラウドインテリジェントグループフィルタが適用されます。

- 5 [資産タイプ (Asset type)] を選択します。
- 6 その後、次のいずれかを実行します。
 - [選択したタイプの資産をすべて含める (Include all assets of the selected type)] を選択します。
このオプションでは、デフォルトの問い合わせを使用して、保護計画の実行時にすべての資産をバックアップ対象として選択します。

- 特定の条件を満たす資産のみを選択するには、独自の問い合わせを作成します。[条件の追加 (Add condition)]をクリックします。
- 7** 条件を追加するには、ドロップダウンを使用してキーワードと演算子を選択し、値を入力します。

p.23の「[クラウド資産用インテリジェントグループ作成のための問い合わせオプション](#)」を参照してください。

問い合わせの効果を変更するには、[+ 条件 (+ Condition)]をクリックし、[AND]または[OR]をクリックして、キーワード、演算子、条件の値を選択します。例:



この例では、OR を使用して問い合わせの範囲を絞り込みます。表示名に cp が含まれ、eng という名前のタグを持つ実行状態の VM のみが選択されます。

メモ: タグ名では特殊文字「<」はサポートされていません。この文字が存在すると、資産グループの作成は失敗します。

メモ: NetBackup の既知の制限事項 - スペースや特殊文字 ((,), &, ¥, /, ", [,], {, }, :など) を含む資産タグ名 (クラウドプロバイダから参照) を含む問い合わせを作成すると、後でパラメータを編集するために問い合わせを編集できません。この制限により、インテリジェントグループの正常な作成と、そのグループへの保護計画の適用が妨げられることはあります。この制限の影響を受けるのは、問い合わせの編集機能のみです。

この問題を回避するには、指定された特殊文字がタグ名に含まれていないことを確認し、新しいタグ名を使用して新しい問い合わせを作成します。

条件にサブクエリーを追加することもできます。[+ サブクエリー (+ Sub-query)]をクリックし、[AND]または[OR]をクリックしてから、サブクエリーの条件のキーワード、演算子、値を選択します。

8 問い合わせをテストするには、[プレビュー (Preview)]をクリックします。

問い合わせベースの選択処理は動的です。仮想環境の変更は、保護計画の実行時に問い合わせが選択する資産に影響する可能性があります。その結果、保護計画が後で実行された時に問い合わせが選択する資産が、プレビューに現在表示されているものと同一でなくなる可能性があります。

メモ: [インテリジェントグループ (Intelligent groups)]で問い合わせを使用する場合、問い合わせ条件に英語以外の文字が含まれていると、NetBackup Web UI に、問い合わせに一致する正確な資産のリストが表示されないことがあります。

任意の属性に `not equals` フィルタ条件を使用すると、属性に値が存在しない (`null`) 資産を含む資産が戻されます。`tag` などの複数値の属性では、属性値のうち少なくとも 1 つに一致しないと資産は戻されません。

メモ: [プレビュー (Preview)]をクリックするかグループを保存した場合、グループの資産を選択するときに、問い合わせオプションでは大文字と小文字が区別されます。[仮想マシン (Virtual machines)]で、グループに選択されていない VM をクリックすると、[インテリジェントグループ (Intelligent groups)]フィールドは `none` になります。

9 グループを保護計画に追加せずに保存するには、[追加 (Add)]をクリックします。

グループを保存して保護計画をグループに適用するには、[追加と保護 (Add and protect)]をクリックします。計画を選択し、[保護 (Protect)]をクリックします。

クラウド資産用インテリジェントグループ作成のための問い合わせオプション

メモ: 属性値は、クラウドプロバイダのポータルに表示される値と正確に一致しない場合があります。個々の資産について、資産の詳細ページまたはクラウドプロバイダの API レスポンスを参照できます。

表 1-3 問い合わせキーワード

キーワード	説明
(すべての値で大文字と小文字が区別されます)	
<code>displayName</code>	資産の表示名。
<code>state</code>	たとえば、実行中、停止などです。
<code>tag</code>	分類のために資産に割り当てられたラベル。

キーワード	説明 (すべての値で大文字と小文字が区別されます)
instanceType / machineType / vmSize	クラウドプロバイダの選択に応じて、資産のインスタンス、マシンの種類、または VM のサイズ。たとえば、t2.large、t3.large、b2ms、d2sv3 などです。
parentEntityName	資産の親エンティティの名前。
parentEntityType	資産の親エンティティのエンティティ型。
resourceGroup	資産のリソースグループ。
entityType	資産のエンティティ型。
shape	OCI の VM のサイズ。 たとえば、VM.Standard.E4.Flex、VM.Standard.E5.Flex などです。
compartmentId	資産の compartmentId。OCI は、compartmentId を使用して、クラウドリソースを編成および分離します。

表 1-4 問い合わせ演算子

演算子	説明
Starts with	文字列の先頭に値が出現する場合に一致します。
Ends with	文字列の末尾に値が出現する場合に一致します。
Contains	入力した値が文字列のどこにある場合でも一致します。
=	入力した値にのみ一致します。
!=	入力した値と等しくない任意の値と一致します。

メモ: インテリジェントグループの作成後、そのクラウドプロバイダの選択は編集できませんが、必要に応じて名前と説明を編集し、問い合わせを修正できます。

クラウド資産用インテリジェントグループの削除

クラウド資産用インテリジェントグループを削除するには

- 1 左側で[作業負荷 (Workloads)]、[クラウド (Cloud)]の順に選択します。
- 2 [インテリジェントグループ (Intelligent groups)]タブでインテリジェントグループを見つけます。
- 3 グループが保護されていない場合は、グループを選択して[削除 (Delete)]をクリックします。
- 4 グループが保護されている場合は、グループをクリックし、下にスクロールして[保護の削除 (Remove protection)]をクリックします。
- 5 次に、[インテリジェントグループ (Intelligent groups)]タブでこのグループを選択し、[削除 (Delete)]をクリックします。

クラウド資産またはクラウド資産用インテリジェントグループの保護

クラウド作業負荷に対してクラウドプロバイダ固有の保護計画を作成できます。その後、クラウドプロバイダに関連付けられている資産をプロバイダ固有の保護計画にサブスクライプできます。

メモ: 以前に異なるクラウドプロバイダの資産に適用された保護計画がある場合、自動的に新しいプロバイダ固有の形式に変換されます。この変換は NetBackup 9.1 へのアップグレード後に行われます。たとえば、Google Cloud と AWS クラウドの資産を 1 つの保護計画にサブスクライプしていた場合、保護計画が分割されます。保護計画は、プロバイダごとに 2 つの個別の保護計画に分割されます。

p.26 の「[NetBackup 9.1 以降へのアップグレード後の保護計画の変換](#)」を参照してください。。

次の手順を使用して、クラウド VM、アプリケーション、ボリューム、またはインテリジェントグループを保護計画にサブスクライプします。保護計画に資産をサブスクライプするときに、定義済みのバックアップ設定を資産に割り当てます。

メモ: 自分に割り当てられている RBAC の役割によって、管理する資産と、使用する保護計画にアクセスできるようにする必要があります。

クラウド資産またはインテリジェントグループを保護するには

- 1 左側で[作業負荷 (Workloads)]、[クラウド (Cloud)]の順に選択します。
- 2 [仮想マシン (Virtual machine)]タブ、[アプリケーション (Applications)]タブ、[ボリューム (Volumes)]タブ、または[インテリジェントグループ (Intelligent groups)]タブで、資産または資産グループにチェックマークを付けて[保護の追加 (Add protection)]をクリックします。
- 3 保護計画を選択し、[次へ (Next)]をクリックします。
- 4 次の設定を調整できます。
 - スケジュールと保持 (Schedules and retention)
 - ストレージオプション (Storage options)
Web UI のストレージオプションについて詳しくは、[『NetBackup Web UI 管理者ガイド』](#)の「ストレージの構成」セクションを参照してください。
 - バックアップオプション (Backup options)
- 5 [保護 (Protect)]をクリックします。

即時保護のための[今すぐバックアップ (Backup now)]オプション

スケジュール設定された保護計画とは別に、[今すぐバックアップ (Backup now)]オプションを使用して資産をすぐにバックアップし、計画外の状況に対して保護することもできます。

- 1 クラウド資産またはインテリジェントグループを選択し、[今すぐバックアップ (Backup now)]をクリックします。
- 2 次に、適用する保護計画を選択します。資産の特定のクラウドプロバイダに関連する保護計画のみが、オプションとして表示されます。
- 3 [バックアップの開始 (Start Backup)]をクリックします。
バックアップジョブがトリガれます。これは[アクティビティモニター (Activity Monitor)]ページで追跡できます。

詳しくは、[『NetBackup Web UI 管理者ガイド』](#)を参照してください。

NetBackup 9.1 以降へのアップグレード後の保護計画の変換

古い保護計画の新しい形式への自動変換について、次の点に注意してください。

- NetBackup 9.1 以降へのアップグレード後に資産の移行が完了すると、保護計画の変換が開始されます。
- 資産がサブスクライブされていない古い保護計画は、新しい形式に変換されません。これらは手動で削除できます。
- 変換前または変換中

- すべての資産は古い保護計画からサブスクライブ解除され、変換された保護計画にサブスクライブされます。
 - 新しい資産は古い保護計画にサブスクライブできません。
 - [今すぐバックアップ (Backup now)]操作は古い計画では失敗します。
 - 古い保護計画のカスタマイズまたは編集はできません。
- 正常に変換された後
- 古い保護計画を使用して1つのクラウドプロバイダのみの資産を保護していた場合、新しい計画は変換時に同じ名前と資産のサブスクリプションを保持します。
 - 古い保護計画を使用して複数のクラウドプロバイダの資産を保護していた場合、古い保護計画の名前は以前と同じ名前が保持されます。保護計画名が更新され、変換時にいづれか1つのクラウドプロバイダの資産のサブスクリプションが保持されます。
古い計画の一部だったその他のクラウドプロバイダについては、変換時に新しい保護計画が作成され、それぞれのプロバイダの資産のみがその保護計画にサブスクライブされます。新しい計画の名前は<old_plan_name>_<cloud_provider>の形式です。
 - したがって、Web UI の[保護計画 (Protection Plans)]メニューに以前よりも多くの計画が表示される場合があります。
 - 成功メッセージは次のように通知に表示されます。
「新しい形式に変換中に保護計画 <protectionPlanName> が作成されました。
(The protection plan <protectionPlanName> created during conversion to new format.)」
「保護計画 <protectionPlanName> を新しい形式に正常に変換しました。
(Successfully converted the protection plan <protectionPlanName> to the new format.)」
その後、変換された保護計画の管理と適用を通常どおり開始できます。

エラーシナリオ

保護計画の変換中または変換後にエラーシナリオがどのように処理されるのかについては、次を参照してください。また、エラーアラートの通知を確認し、必要な処理を実行します。

- 一部の資産は、古い保護計画からのサブスクライブ解除に失敗することがあります。その場合、正常にサブスクライブ解除された資産の変換が続行されます。失敗した資産の変換プロセスは、4時間ごとに再試行されます。
- 変換後、一部の資産は新しい計画に自動的に再サブスクライブされない場合があります。その場合、変換済みの保護計画にそれらの資産を手動でサブスクライブする必要があります。

- 新しい変換済みの保護計画に必要なアクセス権を割り当てる際に、エラーが発生する可能性があります。その場合、アクセス権を手動で割り当てる必要があります。

クラウド資産またはインテリジェントグループの保護のカスタマイズまたは編集

スケジュールバックアップの時間帯や他のオプションなど、保護計画の特定の設定を編集できます。

クラウド資産の保護計画をカスタマイズまたは編集するには

- 左側で[作業負荷 (Workloads)]、[Cloud]の順にクリックします。
- [仮想マシン (Virtual machine)]タブ、[アプリケーション (Applications)]タブ、[ボリューム (Volumes)]タブ、または[インテリジェントグループ (Intelligent groups)]タブで、保護をカスタマイズする資産をクリックします。
- [保護のカスタマイズ (Customize protection)]、[続行 (Continue)]の順にクリックします。
- 次の1つ以上の設定を調整できます。
 - スケジュールと保持 (Schedules and retention)
バックアップの開始時間帯を変更します。
 - バックアップオプション (Backup options)
Google Cloud 資産の地域別スナップショットを有効または無効にするか、Azure および Azure Stack Hub 資産のスナップショットの宛先リソースグループを指定または変更します。

クラウド資産またはインテリジェントグループの保護の削除

保護計画からクラウド資産のサブスクライプを解除できます。資産のサブスクライプが解除されると、バックアップは実行されなくなります。

クラウド資産の保護を削除するには

- 左側で[作業負荷 (Workloads)]、[クラウド (Cloud)]の順に選択します。
- [仮想マシン (Virtual machine)]タブ、[アプリケーション (Applications)]タブ、[ボリューム (Volumes)]タブ、または[インテリジェントグループ (Intelligent groups)]タブで、保護を削除する資産をクリックします。
- [保護の削除 (Remove protection)]、[はい (Yes)]の順にクリックします。

クラウド資産のクリーンアップ

クラウド資産のクリーンアップは、クリーンアップサイクル中に自動的に実行されるか、次の基準に基づいて手動で実行します。

- クラウド資産のアクティブな保護計画がない。
- 過去 30 日間 (クリーンアップ期間) に資産が検出されていない。
- リカバリポイントが存在しない。
- 資産は削除対象としてマークされている (資産は Snapshot Manager で削除されます)。

クリーンアップ期間を更新し、`bp.conf` ファイルで特定のフィルタ基準を資産に対して指定することで、このクラウド資産のクリーンアップの基準を強化できます。次のパラメータは `bp.conf` ファイルで構成する必要があります。

- CLOUD.CLEANUP_AGE_MINUTES
- CLOUD.CLEANUP_FILTER

例:

```
/usr/openv/netbackup/bin/nbsetconfig

nbsetconfig> CLOUD.CLEANUP_AGE_MINUTES = 180

nbsetconfig> CLOUD.CLEANUP_FILTER = provider eq 'aws'

nbsetconfig>
```

次の例に示すように、ユーザーは次の要求本文で名前付き問い合わせ `cleanup-assets` を使用して POST 問い合わせを手動で実行してから、POST レスポンスで取得した問い合わせ ID を使用して GET を実行することもできます。

```
{
    "data": {
        "type": "query",
        "attributes": {
            "queryName": "cleanup-assets",
            "workloads": ["cloud"],
            "parameters": {
                "cleanup_age_minutes": 180
            },
            "filter": "provider eq 'aws'"
        }
    }
}
```

クラウド資産のフィルタ処理

属性に基づいてカスタムフィルタを定義できます。NetBackupでは、このフィルタを使用して、資産を[仮想マシン (Virtual machines)]、[アプリケーション (Applications)]、[PaaS]、[ボリューム (Volumes)]の各タブに一覧表示できます。

フィルタを作成するには

- 1 左側で[作業負荷 (Workloads)]、[クラウド (Cloud)]の順に選択します。
- 2 [仮想マシン (Virtual machines)]、[アプリケーション (Applications)]、[PaaS]、または[ボリューム (Volumes)]タブで、画面の右上にある[フィルタ (Filter)]アイコンをクリックします。
[フィルタの作成 (Create filter)]オプションが表示されます。
- 3 [フィルタの作成 (Create filter)]オプションをクリックして、カスタムフィルタを属性に基づいて定義し、資産を[仮想マシン (Virtual machines)]、[アプリケーション (Applications)]、[PaaS]、または[ボリューム (Volumes)]タブに一覧表示します。
- 4 フィルタを作成するには、次のパラメータの詳細を入力します。


パラメータ	説明
名前 (Name)	フィルタの名前。
説明 (Description)	フィルタの説明を記入します。
問い合わせ (Query)	特定の条件を満たす資産のみを選択するには、独自の問い合わせを作成します。

5 特定の条件を満たす資産のみを選択するには、独自の問い合わせを作成します。そのためには、[+ 条件 (+ condition)]をクリックします。

6 条件を追加するには、ドロップダウンを使用してキーワードと演算子を選択し、値を入力します。

p.23の「[クラウド資産用インテリジェントグループ作成のための問い合わせオプション](#)」を参照してください。

問い合わせの効果を変更するには、[+ 条件 (+ Condition)]をクリックし、[AND]または[OR]をクリックして、キーワード、演算子、条件の値を選択します。例:



この例では、AND を使用して問い合わせの範囲を絞り込みます。表示名に aws が含まれ、名前が cloudpoint で、実行状態の資産のみが選択されます。

条件にサブクエリーを追加することもできます。[+ サブクエリー (+ Sub-query)]をクリックし、[AND]または[OR]をクリックしてから、サブクエリーの条件のキーワード、演算子、値を選択します。

フィルタを作成するための問い合わせオプション

メモ: 属性値は、クラウドプロバイダのポータルに表示される値と正確に一致しない場合があります。個々の資産について、資産の詳細ページまたはクラウドプロバイダの API レスポンスを参照できます。

表 1-5 問い合わせキーワード

キーワード	説明
(すべての値で大文字と小文字が区別されます)	
Server type	サーバーの種類。

キーワード	説明 (すべての値で大文字と小文字が区別されます)
Instance ID	クラウドプロバイダの選択に応じて、資産のインスタンス ID。
Instance name	クラウドプロバイダの選択に応じて、資産のインスタンス名。
Name	資産の表示名。
Provider	資産のクラウドプロバイダ名。
Region	資産のクラウドプロバイダの地域名。
構成 ID (Config ID)	資産の構成 ID。
データベースサービス (Database service)	資産のデータベースサービス。
削除済み (Deleted)	削除された資産。
エンティティのタイプ (Entity type)	資産のエンティティタイプ。
サービスドメイン (Service domain)	資産のサービスドメイン。
Snapshot Manager	資産が登録される Snapshot Manager のインスタンス。

表 1-6 問い合わせ演算子

演算子	説明
Starts with	文字列の先頭に値が出現する場合に一致します。
Ends with	文字列の末尾に値が出現する場合に一致します。
Contains	入力した値が文字列のどこにある場合でも一致します。
=	入力した値にのみ一致します。
!=	入力した値と等しくない任意の値と一致します。

AWSとAzureの政府向けクラウドサポート

8.3 以降、Snapshot Manager は、Amazon Web Services および Microsoft Azure の米国政府機関向けクラウドの作業負荷を検出できます。Snapshot Manager が NetBackup に追加された後、NetBackup によって作業負荷を保護できます。NetBackup は、AWS と Azure の米国政府向けクラウドの作業負荷に Snapshot Manager を配備するための、IPv6 サポートを含む規制要件に準拠しています。

AWS または Azure 米国政府向けクラウドを構成すると、指定した地域に基づいてクラウド資産を検出する AWS および Azure エージェントサービスが作成されます。検出された資産は NetBackup に表示されます。現在は、選択した地域とマッピングされたエンドポイントの作業負荷のみが検出および保護されます。同じ Snapshot Manager ホストで、パブリッククラウドと政府向けクラウドの組み合わせは使用できません。

プラグインの資産の操作が進行中にクラウドプラグインを更新すると、エラーが発生することがあります。

Snapshot Manager は、次の GovCloud (米国) 地域をサポートします。

クラウドプロバイダ	GovCloud (米国) 地域
Amazon Web Services	<ul style="list-style-type: none">■ us-gov-east-1■ us-gov-west-1
Microsoft Azure	<ul style="list-style-type: none">■ US Gov アリゾナ■ US Gov テキサス■ US Gov バージニア

メモ: PaaS 資産は政府向けクラウドをサポートしません。

AWS と Microsoft Azure の構成について詳しくは、p.12 の [「Snapshot Manager のクラウドプロバイダの追加」](#) を参照してください。

リソースグループを使用した Microsoft Azure リソースの保護について

NetBackup では、保護された仮想マシンとボリュームを含むすべてのリソースグループに対して、ピアリソースグループのスナップショットの保存先を定義できます。

Microsoft Azure のすべてのリソースは、1 つのリソースグループに関連付けられます。スナップショットが作成されると、そのスナップショットはリソースグループに関連付けられます。また、各リソースグループは 1 つの地域に関連付けられます。次を参照してください。

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-resource-manager/management/manage-resource-groups-portal>

Snapshot Manager は、スナップショットを作成して、次の条件に該当する場合でも、リソースが属するリソースグループにスナップショットを配置します。

- リソースグループの接頭辞を指定しない
- ピアリソースグループが作成されていない

- スナップショットの作成を許可している

リソースに関連付けられているリソースグループとは別のリソースグループにスナップショットを配置するように設定できます。ただし、次の重要な点に注意してください。

- ピアリソースグループは、リソースのリソースグループの地域と同じ地域に存在する必要があります。
- ピアリソースグループが見つからない場合、スナップショットの作成が成功したか失敗したかは、構成によって決定されます。

この機能を有効にするには、ピアリソースグループを作成する必要があります。Snapshot Manager はその後、リソースに関連付けられているリソースグループの接頭辞を追加します。スナップショットが作成されると、リソースが関連付けられているリソースグループの接頭辞とリソースグループに基づいてピアリソースグループ名が生成されます。

メモ: 保護計画の作成時に、既存のピアリソースグループにスナップショットを直接関連付けられるようになりました。ただし、このセクションで説明する接頭辞を指定してピアリソースグループを定義する機能はまだ存在します。

保護計画の作成手順について詳しくは、『NetBackup Web UI 管理者ガイド』で完全な手順を参照してください。

開始する前に

- ピアリソースグループは、リソースグループを使用して保護されているリソースで利用可能である必要があります。
- 接頭辞が指定されている場合、プラグイン構成の地域は別の構成と重複しないようにする必要があります。

制限事項および考慮事項

- リソースグループ名には英数字、ピリオド、アンダースコア、ハイフン、または丸カッコのみを指定できます。
- 接頭辞の長さは 89 文字未満にする必要があります。
- Azure 構成では、リソースグループの命名規則で許可されていない文字は使用できません。

リソースグループの構成と結果について

次の表に、仮想マシンとリソースグループの設定シナリオ、リソースの構成、結果の一覧を示します。

表 1-7 構成と結果

リソースグループの接頭辞 (Resource Group prefix)	[接頭辞が付いたリソースグループが見つからない場合でも資産を保護 (Protect assets even if prefixed Resource Groups are not found)] チェックボックス		結果
指定されていない	選択しない		<p>NetBackup は、リソースのリソースグループに新しく作成されたスナップショットを関連付けます。</p>
指定	選択しない		<p>次の条件を満たしている場合、NetBackup は新しいスナップショットを作成し、そのスナップショットをピアリソースグループに関連付けます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ピアリソースグループが作成されます。 ■ ピアリソースグループは、リソースグループと同じ地域に存在する必要があります。 <p>条件を満たしていないと、スナップショットジョブは失敗します。</p>
指定	選択済み		<p>次の条件を満たしている場合、NetBackup は新しいスナップショットを作成し、そのスナップショットをピアリソースグループに関連付けます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ピアリソースグループが作成されます。 ■ ピアリソースグループは、リソースグループと同じ地域に存在する必要があります。 <p>ピアリソースグループが作成されていない、または別の地域に存在する場合、新しく作成されたスナップショットは、保護されているリソースのリソースグループに関連付けられます。</p>

リソースグループの構成の例

次の表に、リソースグループの構成の例を示します。

表 1-8 構成例

条件	構成	結果
<ul style="list-style-type: none"> ■ OS とすべてのディスクが、同じリソースグループに存在する。 ■ ピアリソースグループには正しく名前が付けられている。 ■ ピアリソースは、リソースのリソースグループと同じ地域に配置されている。 	<ul style="list-style-type: none"> ■ リソースグループの接頭辞の値が指定されている。 ■ [接頭辞が付いたリソースグループが見つからない場合でも資産を保護 (Protect assets even if prefixed Resource Groups are not found)] チェックボックスにチェックマークが付いている。 	スナップショットはピアリソースグループで作成されます。
<ul style="list-style-type: none"> ■ OS とすべてのディスクが、個別のリソースグループに存在する。 ■ ピアリソースグループには正しく名前が付けられている。 ■ ピアリソースは、リソースのリソースグループと同じ地域に配置されている。 	<ul style="list-style-type: none"> ■ リソースグループの接頭辞の値が指定されている。 ■ [接頭辞が付いたリソースグループが見つからない場合でも資産を保護 (Protect assets even if prefixed Resource Groups are not found)] チェックボックスにチェックマークが付いている。 	スナップショットはピアリソースグループで作成されます。
<ul style="list-style-type: none"> ■ OS とすべてのディスクが、同じリソースグループに存在する。 ■ ピアリソースグループは、リソースのリソースグループとは異なる地域に作成されている。 	<ul style="list-style-type: none"> ■ リソースグループの接頭辞の値が指定されている。 ■ [接頭辞が付いたリソースグループが見つからない場合でも資産を保護 (Protect assets even if prefixed Resource Groups are not found)] チェックボックスにチェックマークが付いている。 	スナップショットはピアリソースグループではなく、元のリソースグループで作成されます。
<ul style="list-style-type: none"> ■ OS とすべてのディスクが、同じリソースグループに存在する。 ■ ピアリソースグループが作成されていない。 	<ul style="list-style-type: none"> ■ リソースグループの接頭辞の値が指定されている。 ■ [接頭辞が付いたリソースグループが見つからない場合でも資産を保護 (Protect assets even if prefixed Resource Groups are not found)] チェックボックスにチェックマークが付いている。 	スナップショットはピアリソースグループではなく、元のリソースグループで作成されます。

条件	構成	結果
<ul style="list-style-type: none"> ■ OS とすべてのディスクが、個別のリソースグループ RG1 と RG2 に存在する。 ■ ピアリソースグループ RG1 は、リソースと同じ地域に配置されている。 ■ ピアリソースグループ RG2 が作成されていない。 	<ul style="list-style-type: none"> ■ リソースグループの接頭辞の値が指定されている。 ■ [接頭辞が付いたリソースグループが見つからない場合でも資産を保護 (Protect assets even if prefixed Resource Groups are not found)] チェックボックスにチェックマークが付いている。 	スナップショットは、RG1 のピアリソースグループと元のリソースグループ RG2 で作成されます。
<ul style="list-style-type: none"> ■ OS とすべてのディスクが、同じリソースグループに存在する。 ■ ピアリソースグループには正しく名前が付けられている。 ■ ピアリソースグループは、リソースのリソースグループとは異なる地域に配置されている。 	<ul style="list-style-type: none"> ■ リソースグループの接頭辞の値が指定されている。 ■ [接頭辞が付いたリソースグループが見つからない場合でも資産を保護 (Protect assets even if prefixed Resource Groups are not found)] チェックボックスにチェックマークが付いていない。 	スナップショットは作成されず、ジョブは失敗します。
<ul style="list-style-type: none"> ■ OS とすべてのディスクが、同じリソースグループに存在する。 ■ ピアリソースグループが作成されていない。 	<ul style="list-style-type: none"> ■ リソースグループの接頭辞の値が指定されている。 ■ [接頭辞が付いたリソースグループが見つからない場合でも資産を保護 (Protect assets even if prefixed Resource Groups are not found)] チェックボックスにチェックマークが付いていない。 	スナップショットは作成されず、ジョブは失敗します。

条件	構成	結果
<ul style="list-style-type: none"> ■ OS とすべてのディスクが、個別のリソースグループ RG1 と RG2 に存在する。 ■ RG1 と RG2 のピアリソースグループ、snapRG1 と snapRG2 が異なる地域に存在する。 ■ ピアリソースグループ snapRG1 が、リソースグループ RG1 と同じ地域に配置されている。 ■ ピアリソースグループ snapRG2 が、リソースグループ RG2 と異なる地域に配置されている。 	<ul style="list-style-type: none"> ■ リソースグループの接頭辞の値が指定されている。 ■ [接頭辞が付いたリソースグループが見つからない場合でも資産を保護 (Protect assets even if prefixed Resource Groups are not found)] チェックボックスにチェックマークが付いていない。 	スナップショットは作成されず、ジョブは失敗します。

リソースグループの権限のトラブルシューティング

リソースグループに適切な権限が割り当てられていない場合、リソースグループに関連付けられている Azure リソースのスナップショットの作成が失敗します。

回避方法:

この問題を解決するには、次の手順を実行します。

1. <https://portal.azure.com/#blade/HubsExtension/BrowseResourceGroups> に移動します。
2. スナップショットで使用するリソースグループをクリックします。
3. [Access control (IAM)] をクリックします。
4. [Add Role Assignment] をクリックします。
5. [Role] として [Owner]、[Assign Access to] に [User] を選択し、Application (API呼び出しのため、Snapshot Manager 用に作成) を選択します。
6. 保存し、再度バックアップを試行します。

クラウド作業負荷のための NetBackup アクセラレータ

NetBackup アクセラレータはクラウドのバックアップにかかるバックアップ時間を減らします。NetBackup は、仮想マシン内で行われた変更を識別するために参照スナップショットを使用します。変更されたデータブロックだけが、I/O およびバックアップ時間を大幅に減らすために NetBackup メディアサーバーに送信されます。メディアサーバーは以前の

バックアップデータと新しいデータを組み合わせ、完全な仮想マシンファイルが含まれている NetBackup の従来の完全なイメージを生成します。

NetBackup は、AWS、Azure、および Azure Stack の作業負荷のためのアクセラレータ バックアップをサポートします。

メモ: アクセラレータは、変更頻度が高くない仮想マシンデータに使うのが最適です。

アクセラレータには次の利点があります。

- 従来のバックアップより完全バックアップを速く実行できます。バックアップホストとサーバーの間に、コンパクトなバックアップストリームを作成するので、ネットワーク回線容量が少なくてすみます。アクセラレータはバックアップのために変更されたデータブロックだけを送信します。その後、NetBackup は変更されたブロックデータが含まれている NetBackup の完全な従来のイメージを生成します。
- アクセラレータバックアップは Granular Recovery Technology (GRT) をサポートします。
- Snapshot Manager の I/O を減らします。
- Snapshot Manager の CPU 負荷を減らします。

NetBackup アクセラレータが仮想マシンと連携する仕組み

Azure と Azure Stack のバックアップの場合、アクセラレータは、アクセラレータがサポートするストレージ形式 (MSDP、OpenStorage、CloudStorage、MSDP-C (Azure および AWS) など) を選択すると有効になります。

NetBackup アクセラレータは、各仮想マシンのバックアップストリームとバックアップイメージを次のように作成します。

- 仮想マシンに以前のバックアップがない場合、NetBackup は完全バックアップを実行します。
- 次回のバックアップで、NetBackup は、前回のバックアップ以降変更されたデータを識別します。変更されたブロックとヘッダー情報のみが、完全 VM バックアップを作成するためにバックアップに含まれます。変更されたブロックは、前回の参照スナップショットと現在のスナップショットを比較して識別されます。保護計画で [バックアップのみを保持 (Keep backup only)] または [スナップショットの有効期限が近いときにのみバックアップを開始 (Initiate backup only when the snapshot is about to expire)] オプションを選択すると、スナップショットは、次回のバックアップが完了するまでアクセラレータ用に保持されます。
- バックアップホストは、仮想マシンで変更されたブロック、前回のバックアップ ID、変更されていないブロックのデータエクステント (ブロックオフセットとサイズ) で構成される tar のバックアップストリームをメディアサーバーに送信します。

- メディアサーバーは仮想マシンにより変更されたブロック、バックアップ ID および変更されていないブロックのデータエクステントに関する情報を読み込みます。メディアサーバーは、読み込んだバックアップ ID とデータエクステントから、既存のバックアップにあるその他仮想マシンデータの場所を特定します。
- メディアサーバーはストレージサーバーを次のもので構成される新しく完全なイメージを生成するために指示します。それは、新しく変更されたブロックとストレージサーバーに存在する既存の変更されていないブロックです。ストレージサーバーは既存のブロックに書き込むのではなく、イメージにリンクすることができます。
- Microsoft Azure は、200 を超える後続の増分スナップショットを許可しません。保護計画で [バックアップとともにスナップショットを保持 (Keep snapshot along with backup)] オプションを選択し、200 を超える増分スナップショットが作成されるようにスナップショットの保持期間を指定すると、アクセラレータの代わりに完全バックアップが実行されます。アクセラレータのメリットを得るため、スナップショットの保持期間を適正に保つことをお勧めします。
- 2 回のアクセラレータバックアップの間で VM に新しいディスクが追加されるなどにより、VM の構成が変更された場合は、そのディスクの完全バックアップが実行され、既存のディスクに対してはアクセラレータバックアップが実行されます。

仮想マシンのアクセラレータ強制再スキャン (スケジュールの属性)

アクセラレータ強制再スキャンは、**ForcedRescan** コマンドを手動で実行することで発生するバックアップイメージの破損の問題を防ぐのに役立ちます。[アクセラレータ強制再スキャン (Accelerator forced rescan)]を使用すると、仮想マシンのすべてのデータがバックアップされます。このバックアップは、ポリシーの最初のアクセラレータバックアップに似ています。したがって、強制再スキャンジョブの場合、アクセラレータの最適化の割合は 0 です。バックアップの所要時間は、アクセラレータを使わない場合の完全バックアップの所要時間とほぼ同様です。

強制再スキャンによって安全性が強化され、次回のアクセラレータバックアップの基準が確立されます。また、ステージング領域内のデータのチェックサム検証の失敗など、潜在的な損害から保護されます。

強制再スキャンを使用する場合の推奨事項:

- オフになっている VM の強制再スキャンをトリガしないでください。
- ストレージの場所のメモリが一杯になると、UI に通知が表示されます。ストレージの場所で十分なメモリを利用できる場合にのみ、強制再スキャンを開始します。

NetBackup は、保護対象の VM ごとに「**ForcedRescan**」という名前のスケジュールを作成します。手動で強制再スキャンを実行してバックアップをトリガするには、コマンドプロンプトまたは Linux 端末で次のコマンドを実行します。

```
bpbackup -i -p <policy_name> -s ForcedRescan
```

例: bpbackup -i -p msdp_10mins_FRS+5d990ab5-f791-474f-885a-ae0c30f31c98
-s ForcedRescan

ポリシー名は、関連する保護計画から Web UI を介して取得できます。

アクセラレータバックアップおよび NetBackup カタログ

アクセラレータを使用しても、NetBackup カタログのサイズに影響はありません。アクセラレータを使用する完全バックアップでは、アクセラレータなしで同じデータを完全バックアップする場合と同じカタログサイズになります。これは、増分バックアップでも同様です。アクセラレータを使用するとき、アクセラレータなしの同じバックアップより大きいカタログ領域を必要としません。

バックアップジョブ詳細ログのアクセラレータメッセージ

仮想マシンを最初にバックアップするときは、そのバックアップにアクセラレータは使用されません。[ジョブの詳細 (Job Details)] ログには次のメッセージが表示されます。

```
Jul 21, 2021 1:55:52 PM - Info bpbrm (pid=78332) accelerator enabled
Jul 21, 2021 1:55:53 PM - Info bpbrm (pid=78332) There is no
complete backup image match with track journal, a regular full
backup will be performed.
```

..

```
Jul 21, 2021 1:56:11 PM - Info bpbkar (pid=1301) accelerator sent
402666496 bytes out of 402664960 bytes to server, optimization 0.0%
```

それ以降の仮想マシンのバックアップでアクセラレータを使う場合は、次のメッセージがジョブ詳細のログに表示されます。

```
Jul 21, 2021 2:01:33 PM - Info bpbrm (pid=79788) accelerator enabled
```

..

```
Jul 21, 2021 2:02:00 PM - Info bpbkar (pid=1350) accelerator
sent 1196032 bytes out of 402664960 bytes to server, optimization
99.7%
```

このメッセージはアクセラレータの主要トレースです。この例では、アクセラレータはバックアップデータの 99.7 % 削減に成功しました。

保護計画を使用したクラウド作業負荷のバックアップスケジュールの構成

Azure、Azure Stack、AWS、OCI、GCP のクラウド作業負荷の保護計画を作成する際、[バックアップスケジュールの追加 (Add backup schedule)]ダイアログの[属性 (Attributes)]タブでバックアップスケジュールを追加できます。

保護計画の作成方法について詳しくは、『NetBackup Web UI 管理者ガイド』の「保護計画の管理」のセクションを参照してください。

クラウド作業負荷にバックアップスケジュールを追加するには

- 1 左側で[保護 (Protection)]、[保護計画 (Protection plans)]、[追加 (Add)]の順にクリックします。
- 2 [基本プロパティ (Basic properties)]で、[名前 (Name)]と[説明 (Description)]を入力し、[作業負荷 (Workload)]ドロップダウンリストから[クラウド (Cloud)]を選択します。
- 3 ドロップダウンリストからクラウドプロバイダを選択し、[次へ (Next)]をクリックします。[スケジュール (Schedules)]で、[スケジュールの追加 (Add schedule)]をクリックします。
[バックアップスケジュールの追加 (Add backup schedule)]タブで、バックアップとスナップショットを保持するためのオプションを構成できます。
- 4 (Azure SQL Server、GCP SQL Server、SQL Managed Instance PaaS 資産の場合のみ。) 保護計画に対して[PaaS 資産のみを保護 (Protect PaaS assets only)]を選択した場合、[バックアップ形式 (Backup type)]に[増分バックアップ (Incremental backup)]または[完全 (Full)]を選択します。増分バックアップ形式の場合、NetBackup で最初の完全バックアップが実行された後で実行されるすべてのバックアップでは、データベース内の増分の変更のみがキャプチャされます。この機能により、バックアップパフォーマンスが大幅に向こ上します。スキーマが変更された場合、増分バックアップから完全バックアップに戻り、アクティビティモニターにこのアクティビティが通知されます。
ポリシーで、増分バックアップより長い保持期間を完全バックアップに割り当ててください。完全なリストアを行うには、前回の完全バックアップ、およびそれ以降のすべての差分増分バックアップが必要です。増分バックアップの前に完全バックアップの期限が切れると、すべてのファイルをリストアできない場合があります。p.70 の「[PaaS 作業負荷の増分バックアップについて](#)」を参照してください。
- 5 [反復 (Recurrence)]ドロップダウンから、バックアップの頻度を指定します。
- 6 [スナップショットとバックアップのオプション (Snapshot and backup options)]で、次の操作のいずれかを実行します。
 - スナップショットとバックアップの両方を保持するには、[バックアップとともにスナップショットを保持 (Keep snapshot along with backup)]オプションを選択し

ます。[スナップショットの保持期間 (Keep snapshot for)]と[バックアップの保持期間 (Keep backup for)]ドロップダウンを使用して、スナップショットとバックアップの両方の保持期間を指定します。[バックアップ形式 (Backup type)]ドロップダウンから[完全 (Full)]を選択します。保持されたスナップショットが期限切れになる直前にバックアップジョブを開始するには、[スナップショットの有効期限が近いときにのみバックアップを開始 (Initiate backup only when the snapshot is about to expire)]オプションを選択します。

(Amazon RDS Oracle 資産の場合のみ) 保護計画の[PaaS 資産のみを保護 (Protect PaaS assets only)]オプションを選択した場合は、バックアップ形式を[完全 (Full)]、[差分増分 (Differential incremental)]、または[アーカイブ REDO ログ (Archived REDO Log)]として選択できます。

増分とアーカイブ REDO ログのバックアップ形式の場合、NetBackup は、最初の完全バックアップを実行し、その後増分とアーカイブで実行されるすべてのバックアップでは、データベース内の変更がキャプチャされます。この機能により、バックアップパフォーマンスが大幅に向上がります。

増分スケジュールを持つ複数の保護計画は使用しないでください。また、アーカイブログスケジュールの間隔が 24 時間を超える保護計画は使用しないでください。リストアを正常に行うには、NetBackup では前回の完全バックアップ、それ以降のすべての増分バックアップおよびそれ以降のすべてのアーカイブバックアップが必要です。増分バックアップまたはアーカイブバックアップの前に完全バックアップの期限が切れると、すべてのファイルをリストアできない場合があります。

- スナップショットのみを保持するには、[スナップショットのみを保持 (Keep snapshot only)]オプションを選択します。[スナップショットの保持期間 (Keep snapshot for)]ドロップダウンを使用して、スナップショットの保持期間を指定します。
 - (オプション) Amazon AWS としてプロバイダを選択し、上記の 2 つのオプションのいずれかを選択してスナップショットの保持を選択した場合、この時点でスナップショットのレプリケーションを構成できます。クラウドスナップショットのレプリケーションについて詳しくは、p.47 の「[AWS スナップショットレプリケーションの構成](#)」を参照してください。
 - [スナップショットレプリケーションを有効にする (Enable Snapshot replication)]を選択します。
 - 表内で、レプリケートするスナップショットについて[地域 (Region)]、[AWS アカウント (AWS Account)]、[保持期間 (Retention period)]の順に選択します。

メモ: 構成したレプリケーションコピーの数が、[スケジュール (Schedules)]タブの [スケジュールと保持 (Schedules and retention)] 表にある[スナップショットレプリカ (Snapshot replicas)]列に表示されます。

- バックアップのみを保持するには、[バックアップのみを保持 (Keep backup only)]オプションを選択します。バックアップの直後にスナップショットが期限切れになります。[バックアップの保持期間 (Keep backup for)]ドロップダウンを使用して、バックアップの保持期間を指定します。[バックアップ形式 (Backup type)]ドロップダウンから[完全 (Full)]を選択します。

7 『NetBackup Web UI 管理者ガイド』の「保護計画の管理」のセクションにある説明に従って、[開始時間帯 (Start window)]タブでスケジュールの作成を続行します。

さまざまなバックアップオプションでの個別リカバリの可用性

ファイルまたはフォルダオプションの個別リカバリの可用性は、作業負荷に対して選択するさまざまなバックアップオプションによって異なります。

- [バックアップとともにスナップショットを保持 (Keep snapshot with backup)]オプションを選択すると、個別リカバリを利用できます。
- [スナップショットのみを保持 (Keep snapshot only)]オプションを選択すると、個別リカバリを利用できます。
- [バックアップのみを保持 (Keep backup only)]オプションを選択すると、個別リカバリを利用できます。

バックアップジョブとスナップショットジョブの間のインデックス付け処理

- NetBackup は、スナップショットジョブからのバックアップ中に、スナップショットからの VxMS (Veritas Mapping Service) ベースのインデックス付け処理、およびインラインインデックス処理を実行します。ファイルのインデックス付け処理は、Snapshot Manager の地域および場所とは関係なく行えます。VxMS ベースのインデックス付けは現在、GCP、AWS、Azure、Azure Stack Hub クラウドでサポートされています。
- インデックス付け処理は、実際のバックアップジョブまたはスナップショットジョブ中に実行されますが、[ファイルまたはフォルダの個別リカバリの有効化 (Enable granular recovery for files or folders)]オプションを使用すると、個々のファイルやフォルダのリカバリをスナップショットおよびバックアップコピーからのみ実行できます。
- VM 資産のスナップショットが作成されると、各資産の「スナップショットからのインデックス」ジョブがトリガされます。インデックス付けジョブの詳細は、アクティビティモニターで確認できます。
- VxMS のデバッグログとクラウドコネクタのデバッグログは、Snapshot Manager の `/cloudpoint/openv/dm/datamover.<datamover-id>/netbackup/logs` フォルダにあります。
- `/etc/fstab`と同じマウントパスを使用してファイルとフォルダにインデックス付けるには、Linux サーバーの `/etc/fstab` ファイルにデバイスパスではなく UUID ファイルシステムに基づくエントリが必要です。デバイスパスは、Linux がシステムブート中にデバイスを検出する順序によって変わる場合があります。

メモ: VM が接続状態ではない場合、VM のバックアップは続行し、バックアップジョブは部分的に成功とマークされます。この場合、VM が接続されていないとインデックス処理を利用できないので、個々のファイルまたはフォルダをリストアできません。

クラウド作業負荷のバックアップオプション

メモ: 接続された VM の場合、ファイルシステム整合スナップショットが試行されます。接続された VM が後で停止した場合、アプリケーションはエラー状態になり、ファイルシステム整合スナップショットの代わりにクラッシュ整合スナップショットが作成されます。ジョブモニターおよびログを参照して、作成されたスナップショットがクラッシュ整合スナップショットであるかファイルシステム整合スナップショットであるかを確認できます。

GCP の地域別スナップショット

保護計画の作成中に、GCP 作業負荷の地域別スナップショットを有効にできます。

地域別スナップショットオプションが有効になっている場合、資産が存在するのと同じ地域にスナップショットが作成されます。それ以外の場合、スナップショットは複数の地域の場所に作成されます。

Azure および Azure Stack Hub のスナップショットの宛先リソースグループ

Azure または Azure Stack Hub の保護計画の作成時に、スナップショットの宛先ピアリソースグループを指定できます。接頭辞を指定してピアリソースグループを定義する以前の機能はまだ存在しますが、保護計画の作成時に既存のピアリソースグループにスナップショットを直接関連付けられるようになりました。

保護計画の作成時に、クラウドプロバイダに Microsoft Azure または Azure Stack Hub を選択した場合は、[スナップショットの宛先リソースグループを指定する(Specify snapshot destination resource group)]を選択して、資産が存在するのと同じ地域内の特定のピアリソースグループにスナップショットを関連付けることができます。次に、スナップショットの宛先の構成、サブスクリプション、リソースグループを選択します。

スナップショットは、次の優先順位で、宛先リソースグループの 1 つに保存されます。

- 保護計画で指定された宛先リソースグループ
- プラグインの構成で指定されている、接頭辞が付いたリソースグループ (Azureのみ)
- 資産が存在するリソースグループ (宛先リソースグループまたは接頭辞が付いたリソースグループが NetBackup で指定されていない場合)

選択したディスクのバックアップからの除外

GCP を含むすべてのサポート対象クラウドベンダーに適用されるバックアップとスナップショットから一部のディスクを除外するように保護計画を構成できます。これにより、バックアップする必要がない冗長なディスクイメージが作成されないようにし、処理するデータ量を減らすことでバックアップを高速化できます。

AWS、Azure、Azure Stack Hub、または GCP クラウドの保護計画を作成する場合、[選択したディスクをバックアップから除外 (Exclude selected disks from backups)] オプションを選択して、バックアップイメージに含めないディスクを指定できます。除外する対象には、すべての非ブートディスクか、対応するクラウドプロバイダーアカウントで、特定のタグが関連付けられているディスクを選択できます。

メモ: ディスク除外オプションが有効になっている保護計画は、クラウド VM タイプの資産と VM インテリジェントグループにのみ適用できます。

その後、[リカバリポイント (Recovery Points)] タブから VM をリストアする際に、[ディスクのインクルード (Includes disks)] 列を参照して、バックアップイメージに含める、または除外するディスクのリストを表示できます。

手順について詳しくは、『NetBackup Web UI 管理者ガイド』で、保護計画の作成に関する情報を参照してください。

注意:

- LVM の場合、一部のディスクを除外すると、システムが正常にブートしないことがあります。
- サポートされていないファイルシステムがディスクに構成されている場合に、そのディスクをスナップショットから除外します。サポートされていないファイルシステムを含むディスクは除外されるため、スナップショットは引き続きクラッシュ整合スナップショットとなります。
- ディスクを除外するには、/etc/fstab ファイルにスナップショットを作成する前に、データディスクに `nofail` フラグを付ける必要があります。これが必要なのは、(ボリュームを別のインスタンスに移動した後など) このボリュームが接続されていないインスタンスを再ブートする場合です。`nofail` マウントオプションを使用すると、ボリュームのマウント時にエラーが発生してもインスタンスをブートできます。詳しくは、/etc/fstab ファイル内の次のエントリ例を参照してください。
例: `UUID=aebf131c-6957-451e-8d34-ec978d9581ae /data xfs defaults,nofail 0 2`
- クラウドプロバイダからタグへの変更が行われた場合は、資産が正しく検出されていることを確認してください。資産に対してポリシーの実行がスケジュールされると、検出されたデータのみに従ってディスクが除外されます。スナップショットの作成中にタグを接続した場合、NetBackup はそのタグを除外の対象として考慮しません。検出が完了すると、次の保護サイクル時に考慮されます。

- 英語以外のロケールの OS では、保護計画でタグベースの除外を選択した場合、ディスクタグに英語以外の文字が含まれていても、ディスクの除外は想定どおりに機能します。ただし、ディスクの除外が正しく考慮されるため、機能への影響はありませんが、英語以外の文字のタグは job(try) ログと監査ログに正しくキャプチャされない場合があります。

スナップショットレプリケーション

スナップショットのレプリケートとは、スナップショットのコピーを別の場所に保存することを意味します。AWS では、別の場所に次のいずれかを指定できます。

- 同じアカウント内の異なる地域。
- 別のアカウント内の同じ地域。
- 別のアカウント内の異なる地域。

たとえば、AWS クラウド管理者が資産を地域 X に所有しているとします。これらの資産のスナップショットも地域 X に格納されます。ただし、保護レベルを高めるために、スナップショットを同じアカウント内の地域 Y にレプリケートしたり、別のアカウント内の地域 X または Y にレプリケートしたりすることもできます。NBU Snapshot Manager の用語では、元の場所 (X) がレプリケーションソース、スナップショットがレプリケートされる場所 (Y) がレプリケーション先となります。

レプリケーションは 3 つの手順で実行されます。このメカニズムは内部で処理されるため、プロセス全体がユーザーに対して完全に透過的です。

- スナップショットを共有します (クロスアカウントにレプリケートする場合のみ)。詳しくは、AWS のマニュアルの「[スナップショットの共有](#)」セクションを参照してください。
- スナップショットをコピーします。詳しくは、AWS のマニュアルの「[CopySnapshot](#)」セクションを参照してください。
- スナップショットの共有を解除します (クロスアカウントにレプリケートする場合のみ)。

AWS スナップショットレプリケーションの構成

スナップショットをレプリケートするための要件

- 暗号化されていないスナップショットのレプリケート
ソースとターゲットのアカウントまたはリージョンが、NetBackup Snapshot Manager の AWS クラウドプロバイダを使用して構成されていることを確認します。暗号化されていないスナップショットのレプリケートには、追加の要件はありません。
- AWS KMS を使用した、暗号化されていないスナップショットのレプリケート
ソースとターゲットのアカウントまたはリージョンが、NetBackup Snapshot Manager の AWS クラウドプロバイダを使用して構成されていることを確認します。

さらに、暗号化されたスナップショットをクロスアカウントにレプリケートするには、元の場所の暗号化 CMK キーをターゲットアカウントと共有する必要があります（この共有 KMS キーは、ターゲットアカウントでスナップショットをコピーするときに暗黙的に使用され、コピーされたスナップショットは別のキーによってレプリケートできます）。ソースとターゲットの両方の場所に同じ名前の暗号化キー（KMS キー）が必要です。つまり、（AWS の観点から）同じキーエイリアスが必要です。同じ名前の暗号化キーがターゲットにない場合、レプリケートされたスナップショットはターゲットの場所のデフォルトの KMS キーを使用して暗号化されます。

- クロスアカウントレプリケーションの権限

クロスアカウントレプリケーションの場合、スナップショットソース領域の AWS アカウント（ソース AWS アカウント）に関連付けられている AWS IAM ユーザーまたはロールには、次の権限が必要です。

- EC2 インスタンスに対する `ModifySnapshotAttribute` および `CopySnapshot`。

- 元のスナップショットの暗号化に使用された KMS キーに対する `DescribeKey` および `ReEncrypt`。

クロスアカウントレプリケーションの場合、スナップショットレプリケーションターゲット領域の AWS アカウント（ターゲット AWS アカウント）に関連付けられている AWS IAM ユーザーまたはロールには、次の権限が必要です。

- 元のスナップショットの暗号化に使用された KMS キーに対する `CreateGrant`、`DescribeKey`、および `Decrypt`。

- 元のスナップショットの `CopySnapshot` 操作の実行中に使用された KMS 暗号化キーに対する `CreateGrant`、`Encrypt`、`Decrypt`、`DescribeKey`、`GenerateDataKeyWithoutPlainText`。

AWS クラウド資産のスナップショットをプライマリの場所からリモートやセカンダリの場所にレプリケートできます。Snapshot Manager は、領域間およびアカウント間のレプリケーションをサポートしています。スナップショットレプリケーションを使用すると、次を実現できます。

- 長期保持および監査要件のため、異なる宛先でクラウド資産のコピーを維持する
- 領域の停止が発生した場合、別の領域からレプリケートされたコピーからクラウド資産をリカバリする
- ユーザーアカウントが危険化された場合、別のアカウントからレプリケートされたコピーからクラウド資産をリカバリする

構成

スナップショットレプリケーションを構成するには、次の情報を確認します。

- スナップショットレプリケーションは保護計画の作成時に構成できます。『[NetBackup™ Web UI バックアップ管理者ガイド](#)』を参照してください。

- クロスアカウントレプリケーションでは、ソースアカウントとターゲットアカウント間で信頼関係を確立する必要があります。詳しくは、Amazon ウェブサービスのマニュアルで、AWS アカウント間の IAM ロールの使用に関する情報を参照してください。

注意事項

クラウドスナップショットレプリケーションを構成する場合は、次の点を考慮します。

- 複数のスケジュールを構成しても、構成済みの宛先領域のレプリケーションがすべてのスケジュールに適用されます。
- クラウドスナップショットレプリケーションは Amazon クラウドプロバイダでのみサポートされています。

資産の保護条件

クラウドスナップショットレプリケーションのために構成されている保護計画にクラウド資産を追加する前に、次の点を考慮します。

- 異なる領域にスナップショットをレプリケートする保護計画に、資産を追加する必要があります。
たとえば、領域「aws_account_1-us-east-1」に属する資産は、同じ領域「aws_account_1-us-east-1」にレプリケートする保護計画にサブスクライブできません。
- 資産は同じ領域内の別のアカウントにレプリケートできます。
たとえば、領域「aws_account_1-us-east-1」に属する資産は、同じ領域にある別のアカウント「aws_account_2-us-east-1」にレプリケートする保護計画にサブスクライブできます。
- Snapshot Manager で検出された資産は、同じ Snapshot Manager で検出された領域にレプリケートする必要があります。
たとえば、Snapshot Manager「CP1」で検出された資産は、Snapshot Manager「CP2」によって検出された領域にレプリケートする保護計画にはサブスクライブできません。
- クラウドスナップショットレプリケーション用に構成された保護計画にサブスクライブできるのは、Amazon 資産のみです。

同時スナップショットレプリケーションの管理

パフォーマンスを向上させるため、同時スナップショットレプリケーションの数を調整できます。Amazon 社では、単一宛先領域に対する同時スナップショットレプリケーションの実行について、資産タイプごとに異なる制限があります。たとえば、RDS は 5、EBS は 5、EC2 は 50 に制限されています。詳しくは、Amazon ウェブサービスのマニュアルで、スナップショットのコピーに関する情報を参照してください。

NetBackup では、この制限は `bp.conf` ファイルの次のパラメータを使用して定義されます。

MAX_CLOUD_SNAPSHOT_REPLICATION_JOBS_PER_DESTINATION
デフォルト値は 5 です。

AWS スナップショットレプリケーションの使用

このセクションでは、AWS スナップショットレプリケーション機能を使用してスナップショットのレプリカを作成し、必要に応じてレプリケートされたスナップショットをリストアする方法について説明します。これらの手順について詳しくは、『NetBackup Snapshot Manager インストールおよびアップグレードガイド』と『NetBackup Web UI 管理者ガイド』の該当箇所を参照してください。

スナップショットレプリケーションの作成

このセクションでは、ターゲット領域でスナップショットレプリカを作成するためにソース領域を構成する方法について説明します。

レプリカを作成するには

- 1 Web UI に Snapshot Manager (CP1) を追加します。
[p.11 の「Snapshot Manager の追加」](#) を参照してください。
- 2 レプリケーションのソース領域とターゲット領域に AWS プラグインを追加します。
- 3 保護計画を作成し、[領域 (Region)] と [アカウント (Account)] を選択します。
[p.42 の「保護計画を使用したクラウド作業負荷のバックアップスケジュールの構成」](#) を参照してください。
- 4 OnHost エージェントを使用して、アプリケーションの整合性ゲスト VM に接続して設定します。
- 5 スナップショットベースのバックアップを開始し、保護計画を使用してスナップショットをレプリケートします。
- 6 スナップショットとレプリカコピーのリカバリポイントを確認します。

ターゲット領域でのスナップショットレプリカからのリストア

ソース領域で障害が発生した場合は、スナップショットレプリカを作成したターゲット領域から、この領域に属する VM をリストアできます。ソース領域が停止しているため、まずはターゲット領域で VM をリストアする必要があります。

メモ: フェイルオーバーした領域で代替の Snapshot Manager によって検出されたレプリカから、単一のファイルまたはフォルダはリストアできません。

ターゲット領域でのリストア

- 1 ソース領域で、サーバー CP1 を Web UI から無効にします。
p.19 の「[Snapshot Manager の有効化または無効化](#)」を参照してください。
- 2 ターゲット領域で、新しい Snapshot Manager (CP2) を Web UI から登録します。
- 3 ターゲット領域とアカウントにのみ AWS プラグインを追加します。検出の完了を待ちます。
- 4 VM をリストアするには、次の手順を実行します。
 - NetBackup Web UI にサインインします。
 - 左側で[作業負荷 (Workloads)]、[クラウド (Cloud)]の順に選択します。[仮想マシン (Virtual machines)]タブで、リカバリするコンピュータをクリックします。
 - [リカバリポイント (Recovery points)]タブをクリックします。イメージの一覧で、必要な[レプリカ (Replica)]イメージの前にある[リストア (Restore)]をクリックし、[仮想マシンのリストア (Restore virtual machine)]をクリックします
 - VM の表示名を変更するには、新しい名前を入力します。
 - サブネット (VPC があるサブネットバス) を選択します。
p.93 の「[クラウド資産のリカバリ](#)」を参照してください。
- 5 リモートアクセスを有効にするため、リストアされた VM に適切なセキュリティグループを追加します。
- 6 リストアされた VM から Snapshot Manager エージェントをアンインストールして再インストールし、新しい CP2 サーバーに Snapshot Manager エージェントを登録します。
- 7 AWS プロバイダコンソールから詳細検出を実行します。
- 8 リストアされた VM を保護するための新しい保護計画を作成します。スナップショットベースのバックアップを開始します。

ターゲット領域からソース領域へのリストア

ソース領域がオンラインに戻ったら、ターゲット領域からソース領域に VM をリストアできます。

ソース領域へのリストア

- 1 CP2 の AWS プラグインを編集し、ソース領域を追加します。
- 2 ソース領域にスナップショットレプリカを作成するための新しい保護計画を作成します。
- 3 スナップショットベースのバックアップを開始して、レプリケートします。
- 4 Web UI で CP2 サーバーを無効にします。p.19 の「[Snapshot Manager の有効化または無効化](#)」を参照してください。

- 5 CP1 サーバーを有効にして、AWS プロバイダコンソールから詳細検出を開始します。
- 6 ターゲット領域から VM の完全リストアを実行します。
- 7 リストアされた VM へのリモートアクセスを有効にするため、適切なセキュリティグループを追加します。
- 8 リストアされた VM から Snapshot Manager エージェントをアンインストールして再インストールします。次に、Snapshot Manager エージェントを CP1 サーバーに登録します。
- 9 AWS コンソールから詳細検出を実行します。
- 10 既存の保護計画を使用して、新しくリストアされた VM を保護します。

アカウントのレプリケーションのサポートマトリックス

表 1-9 同じアカウントのレプリケーションのサポートマトリックス

資産タイプ	ソース資産(地域 X)	ソーススナップショット(地域 X)	レプリケートされたスナップショット(地域 Y)
EBS ポリューム、EC2 インスタンス、RDS/Aurora	非暗号化	非暗号化	非暗号化
	デフォルトの AWS KMS キーを使用して暗号化された接続済みディスク。	デフォルトの AWS KMS キーを使用して暗号化された接続済みディスク。	デフォルトの AWS KMS キーを使用して暗号化された接続済みディスク。
	AWS KMS CMK キー(エイリアス ABC)を使用して暗号化。	AWS KMS CMK キー(エイリアス ABC)を使用して暗号化。	名前付きの AWS KMS CMK キー(エイリアス ABC)が存在する場合はそのキーを使用して暗号化、それ以外の場合はデフォルトの AWS KMS キーを使用して暗号化。

表 1-10 同じ地域内にある異なるアカウントのレプリケーションのサポートマトリックス

資産タイプ	ソース資産 (アカウント A、地域 X)	ソーススナップショット (アカウント A、地域 X)	レプリケートされたスナップショット (アカウント B、地域 Y)
EBS ボリューム、EC2 インスタンス、RDS/Aurora	非暗号化	非暗号化	非暗号化
	デフォルトの AWS KMS キーを使用して暗号化。	デフォルトの AWS KMS キーを使用して暗号化。	サポートされない
	AWS KMS CMK キー (とエイリアス ABC) を使用して暗号化。	AWS KMS CMK キー (とエイリアス ABC) を使用して暗号化。	名前付きの AWS KMS CMK キー (とエイリアス ABC) が存在する場合はそのキーを使用して暗号化、それ以外の場合にはデフォルトの AWS KMS キーを使用して暗号化。

表 1-11 異なる地域内にある異なるアカウントのレプリケーションのサポートマトリックス

資産タイプ	ソース資産 (アカウント A、地域 X)	ソーススナップショット (アカウント A、地域 X)	レプリケートされたスナップショット (アカウント B、地域 Y)
EBS ボリューム、EC2 インスタンス	非暗号化	非暗号化	非暗号化
	デフォルトの AWS KMS キーを使用して暗号化。	デフォルトの AWS KMS キーを使用して暗号化。	サポートされない
	AWS KMS CMK キー (とエイリアス ABC) を使用して暗号化。	AWS KMS CMK キー (とエイリアス ABC) を使用して暗号化。	名前付きの AWS KMS CMK キー (とエイリアス ABC) が存在する場合はそのキーを使用して暗号化、それ以外の場合にはデフォルトの AWS KMS キーを使用して暗号化。

資産タイプ	ソース資産 (アカウント A、地域 X)	ソーススナップショット (アカウント A、地域 X)	レプリケートされたスナップショット (アカウント B、地域 Y)
RDS	非暗号化	非暗号化	非暗号化
	デフォルトの AWS KMS キーを使用して暗号化。	デフォルトの AWS KMS キーを使用して暗号化。	サポートされない
	デフォルトの AWS KMS キーを使用して暗号化。	デフォルトの AWS KMS キーを使用して暗号化。	サポートされない
Aurora	非暗号化	非暗号化	サポートされない
	デフォルトの AWS KMS キーを使用して暗号化。	デフォルトの AWS KMS キーを使用して暗号化。	サポートされない
	デフォルトの AWS KMS キーを使用して暗号化。	デフォルトの AWS KMS キーを使用して暗号化。	サポートされない

アプリケーションの整合性スナップショットを使用したクラウド内アプリケーションの保護

クラウドの VM に配備されているアプリケーションのアプリケーション整合性 (ポイントインタイム) スナップショットを取得できます。これにより、アプリケーションの指定した時点へのリカバリを実行できます。

これらの作業負荷については、元の場所および代替の場所へのリストアを実行できます。

代替の場所へのリストアを行う場合、次の点を考慮してください。

- MS SQL の作業負荷を代替の場所にリストアする場合、ターゲットホストを検出する必要がありますが、アプリケーションの状態が接続状態または構成済みであってはいけません。
- Oracle の作業負荷を代替の場所にリストアする場合、ターゲットホストを検出する必要がありますが、そのアプリケーションの状態が接続状態または構成済みであってはいけません。

開始する前に

データベースのスナップショットの準備が整っていることを確認します。詳しくは、[Veritas Snapshot Manager のマニュアル](#)で、プラグイン構成の注意事項を参照してください。

アプリケーションの指定した時点へのリカバリを構成するには

- 1 アプリケーションのホストである仮想マシンに接続します。
 - クラウド資産が検出されたら、[仮想マシン (Virtual Machines)]タブに移動します。
 - アプリケーションがホストされている仮想マシンを選択します。右上の[クレデンシャルの管理 (Manage credentials)]をクリックします。
 - クレデンシャルを入力します。VMのクレデンシャルが構成されていない場合は、クレデンシャルを構成する必要があります。『Web UI 管理者ガイド』の「クレデンシャルの管理」の章を参照してください。
 - 仮想マシンが接続されると、仮想マシンの状態が[接続状態 (Connected)]に更新されます。
- 2 アプリケーションがホストされている仮想マシンを選択します。右上の[アプリケーションの構成 (Configure application)]をクリックします。
- 3 処理が完了すると、アプリケーションの状態が[構成済み (Configured)]に更新されます。
- 4 次回の検出後に、アプリケーションが[アプリケーション (Applications)]タブに表示されます。
- 5 保護計画を適用します。『NetBackup Web UI バックアップ管理者ガイド』を参照してください。

仮想マシンのクレデンシャルを編集または更新するには

- 1 [仮想マシン (Virtual Machines)]タブに移動します。
- 2 クレデンシャルを更新する仮想マシンを選択します。右上の[クレデンシャルの管理 (Manage credentials)]をクリックします。
- 3 クレデンシャルを更新します。

アプリケーションの構成を編集または更新するには

- 1 [アプリケーション (Applications)]タブに移動します。
- 2 更新するアプリケーションを選択します。右上の[構成の編集 (Edit configuration)]をクリックします。
- 3 クレデンシャルを更新し、[構成 (Configure)]をクリックします。

VMwareへのリカバリのための AWS VM または Azure VM の保護

NetBackupでは、AWS VMとAzure VMを保護し、保護されたVMをオンプレミスのVMware VMとしてリストアできます。このセクションでは、その考慮事項と前提条件について説明します。

- NetBackupは、GlacierまたはArchiveモードを使用しない、MSDPストレージサーバーとMSDPクラウドのAWS EC2 VMまたはAzure VMからのバックアップイメージのリカバリをサポートします。
- ソースVMのサポート対象オペレーティングシステム:
 - Windows Server 2022シリーズ
 - RHEL 9.x
 - SUSE 15SP5: AWSプロバイダのソースVMの場合は、HVM AMIから作成する必要があります。NetBackupはARM形式のVM変換をサポートしません。
- ソースVMのネットワークインターフェースでDHCPを使用し、ブート時に有効にする必要があります。
- ソースVMプラットフォームがLinuxの場合は、/etc/fstabで使用されるUUID Linux VMである必要があります。ソースVMプラットフォームがWindowsの場合には、Cドライブのpagefileを有効にします。

PaaS 資産の保護

[アプリケーション (Applications)]タブにはPaaS RDS資産が表示され、[PaaS]タブにはRDS PaaS以外の資産が表示されます。この2つのタブでPaaS資産を表示、保護、リカバリできます。

PaaS 資産を保護するための前提条件

NetBackupでは、さまざまな資産について、さまざまなクラウドプラットフォームでPaaS資産を検出、保護、リストアできます。このセクションでは、サポート対象のプラットフォームとデータベースについて説明します。

サポート対象のクラウドプロバイダ

NetBackupでは、次のクラウドプロバイダを使用してPaaS資産を保護できます。

- Microsoft Azure
- AWS
- GCP

プロバイダごとのサポート対象データベース

次の表に、クラウドプロバイダごとのサポート対象データベースを示します。

表 1-12 PaaS でサポートされるデータベース

プロバイダ	サポート対象データベース
Microsoft Azure	PostgreSQL、SQL Managed Instance、SQL、MariaDB、Azure Cosmos DB for NoSQL、Azure Cosmos DB for MongoDB、および MySQL。 次のコンポーネントはサポートされません。 Azure SQL - エラスティックプール Azure SQL Managed Instance - Azure Arc Azure Cosmos DB for MongoDB vCore Azure PostgreSQL - HyperScale (Citus) サーバーグループと Azure Arc 対応 PostgreSQL HyperScale
AWS	RDS SQL、RDS PostgreSQL、RDS MySQL、RDS MariaDB、RDS Aurora MySQL、RDS Aurora PostgreSQL、Amazon RDS for Oracle、Amazon Redshift、および DynamoDB。
GCP	Cloud SQL for PostgreSQL、Cloud SQL for SQL Server、および Cloud SQL for MySQL

サポート対象プラットフォーム

このセクションでは、プライマリサーバーおよびメディアサーバーのサポート対象プラットフォームについて説明します。

表 1-13 PaaS のサポート対象プラットフォーム

NetBackup サーバー	サポート対象プラットフォーム
プライマリ	RHEL、SUSE、Windows
メディア	RHEL
ストレージサーバー	基になる MSDP ブロックストレージまたは MSDP クラウドストレージ STU のユニバーサル共有

必要なクラウドプロバイダ権限

クラウドプロバイダの追加に使用するクレデンシャルには、『NetBackup Snapshot Manager インストールおよびアップグレードガイド』に記載されている必要なアクセス権および権限が割り当てられている必要があります。

サポート対象ポート

各 PaaS データベースでサポートされるポートを次に示します。AWS RDS の作業負荷では、デフォルトポートとともにカスタムポートがサポートされることに注意してください。

表 1-14 PaaS のサポート対象ポート

データベース PaaS の 作業負荷	サポート対象ポート
Azure SQL Server	1433
Azure SQL 管理対象イン スタンス	1433
Azure MySQL	3306
Azure PostgreSQL	5432
Azure MariaDB	3306
GCP PostgreSQL	5432
GCP MySQL	3306
AWS DynamoDB	なし
AWS RDS PostgreSQL	5432
AWS RDS MySQL	3306
AWS MariaDB	3306
AWS RDS AuroraDB Postgres	5432
AWS RDS AuroraDB MySQL	3306
AWS RDS SQL Server	1433
Amazon RDS for Oracle	1521
Azure Cosmos DB for NoSQL	443
Azure Cosmos DB for MongoDB	10255
GCP SQL Server ポート	1433
Amazon Redshift	5439

MySQL データベースのバイナリログの有効化

- AWS の場合は、次を参照してください:
<https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/rds-mysql-functions/>
- Azure の場合、リンクの説明に従って、パラメータ log_bin_trust_function_creators の値を 1 に設定します:
<https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/mysql/single-server/how-to-server-parameters>
- GCP の場合は、次の手順を実行します。
 - インスタンスを開いて [Edit] をクリックします。
 - [Flags] セクションまで下方向にスクロールします。
 - フラグを設定するには、[Add item] をクリックし、ドロップダウンメニューから log_bin_trust_function_creators フラグを選択し、フラグの値をオンに設定します。
 - [Save] をクリックして、変更を保存します。[Overview] ページの [Flags] で変更を確認できます。

Kubernetes でのバックアップリストアの有効化

AKS と EKS の配備でバックアップリストア操作を実行する前に、プライマリサーバー ポッドの `bp.conf` ファイルで `MEDIA_SERVER_POD_CIDR` パラメータを構成する必要があります。メディアサーバーポッドを配備するサブネットとして値を指定します。カンマ区切り値を使用できます。次に例を示します。

```
MEDIA_SERVER_POD_CIDR=10.0.0.0/8, 10.0.0.0/16
```

ネイティブクライアントユーティリティのインストール

BYO (build-your-own) セットアップを使用する場合、PaaS 作業負荷を機能させるには、NetBackup 環境にネイティブクライアントユーティリティをインストールする必要があります。権限のないユーザー（またはサービスユーザー）アカウントを使用するように BYO 設定が構成されている場合、ネイティブクライアントユーティリティに必要な実行権限が NetBackup サービスユーザーにあることを確認します。

AKS (Azure Kubernetes Services) または EKS (Elastic Kubernetes Services) での NetBackup 配備の場合、ネイティブクライアントユーティリティは NetBackup メディアサーバー、プライマリサーバー、およびデータムーバーコンテナイメージの一部としてパッケージ化されています。これらのために手動インストールは必要ありません。

クラウドプロバイダ内のデータベースにアクセスするために、ファイアウォール、セキュリティグループ、DNS の設定などのネットワーク設定が適切に構成されていることを確認します。

NetBackup 10.4 以降、DBPaaS エージェントとネイティブクライアントユーティリティは、サービスユーザーが構成されている場合はサービスユーザーで実行されます。

メモ: これらのパッケージのいずれかがメディアサーバーにすでにインストールされている場合、インストールする新しいバージョンのパッケージとの競合を避けるため、そのパッケージを削除します。

MySQL クライアントユーティリティのインストール

メモ: MySQL クライアントユーティリティの推奨バージョンは 8.0.34 です。

RPM のダウンロード場所 <https://downloads.mysql.com/archives/community/>

インストールするには、端末で次のコマンドを実行します。

- 1 rpm -ivh mysql-community-common-<version_no>.x86_64.rpm
- 2 rpm -ivh mysql-community-client-plugins-<version_no>.x86_64.rpm
- 3 rpm -ivh mysql-community-libs-<version_no>.x86_64.rpm
- 4 rpm -ivh mysql-community-client-<version_no>.x86_64.rpm

メモ: MySQL によって報告されているバグがあるため、MySQL クライアントユーティリティ 8.0.32 バージョンは使用しないでください。

sqlpackage クライアントユーティリティのインストール

メモ: sqlpackage クライアントユーティリティの推奨バージョンは 19.2 (ビルド: 162.0.52) です。

ダウンロード場所 <https://docs.microsoft.com/ja-jp/sql/tools/sqlpackage-download?view=sql-server-ver15>

https://packages.microsoft.com/rhel/7/prod/msodbcsql17-17.9.1.1-1.x86_64.rpm

https://packages.microsoft.com/rhel/7/prod/unixODBC-2.3.7-1.rh.x86_64.rpm

インストールするには、端末で次のコマンドを実行します。

- 1 cd ~
- 2 mkdir sqlpackage

```
3  unzip ~/Downloads/sqlpackage-linux-<version string>.zip -d
   ~sqlpackage
4  echo "export PATH=$PATH:$HOME/sqlpackage"">> ~/.bashrc
5  chmod a+x ~/sqlpackage/sqlpackage
6  source ~/.bashrc
```

メモ: sqlpackage がデフォルトのパス変数として追加されていることを確認します。sqlpackage が見つからないことを通知するエラーが引き続き発生する場合は、メディアサーバーで NetBackup サービスを再起動します。

```
7  sqlpackage
8  rpm -ivh unixODBC-2.3.7-1.rh.x86_64.rpm
9  rpm -ivh msodbcsql17-17.10.2.1-1.x86_64.rpm
```

RHEL 9 ユーザーは、次の追加手順を実行します。

- 1 次のリンクから Microsoft.NETCore.App.Runtime.linux-x64 をダウンロードします。
<https://www.nuget.org/api/v2/package/Microsoft.NETCore.App.Runtime.linux-x64/6.0.10>
ファイル microsoft.netcore.app.runtime.linux-x64.6.0.10.nupkgを見つけています。
- 2 7zip のような解凍ツールを使用してファイルを抽出します。
- 3 移動先:
microsoft.netcore.app.runtime.linux-x64.6.0.10.nupkg\$\runtimes\$\linux-x64\$\lib\$\net6.0\$\
- 4 そこから、System.Security.Cryptography.X509Certificates.dll ファイルを、**sqlpackage** クライアントユーティリティタスクのインストールの手順 2 で作成した ~/sqlpackage フォルダにコピーします。

10.1.1 NetBackup のセットアップで 10.1 メディアサーバーを外部メディアサーバーとして接続する場合、10.1 メディアサーバーで次の手順を実行します。

BYO NetBackup セットアップの場合:

- 次のコマンドを実行します。
mkdir -p <backup and restore ushare export path>
- /etc/nfsmount.conf ファイルで、NFS の Defaultvers 値を確認します。
 - Defaultvers の値が nfs3 の場合、nolock オプションを使用してバックアップをマウントし、ushare パスをリストアします。例: mount <ushare mount path> <ushare export path> -o nolock

- Defaultvers が nfs4 の場合、nolock オプションを使用せずにバックアップをマウントし、ushare パスをリストアします。

AKS 環境と EKS 環境に配備された NetBackup の場合:

- 次のコマンドを実行します。
`mkdir -p <backup and restore ushare export path>`
- /etc/nfsmount.conf ファイルで、NFS の Defaultvers 値を確認します。
 - Defaultvers の値が nfs3 の場合、nolock オプションを使用してバックアップをマウントし、ushare パスをリストアします。例: `mount <ushare mount path> <ushare export path> -o nolock`
 - Defaultvers の値が nfs4 の場合、nolock オプションを使用せずに v4 バージョンのバックアップをマウントし、ushare パスをリストアします。

PostgreSQL クライアントユーティリティのインストール

PostgreSQL クライアントユーティリティの推奨バージョンは 15.3 です。

ダウンロード場所	RHEL 7	https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/15/redhat/rhel-7-x86_64/
	RHEL 8	https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/15/redhat/rhel-8-x86_64/
	RHEL 9	https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/15/redhat/rhel-9-x86_64/

インストールするには、端末で次のコマンドを実行します。

- 1 `rpm -ivh postgresql15-libs-15.3-1PGDG.rhel7.x86_64.rpm`
- 2 `rpm -ivh postgresql15-15.3-1PGDG.rhel7.x86_64.rpm`

メモ: RHEL 8 と 9 上の `postgresql15-15.3-1PGDG.rhel8.x86_64.rpm` には、`lz4` 圧縮パッケージと `libicu` が必要です。

MongoDB クライアントユーティリティのインストール

MongoDB クライアントユーティリティの推奨バージョンは 100.7.3 です。

ダウンロード場所	RHEL 7	https://fastdl.mongodb.org/tools/db/mongodb-database-tools-rhel70-x86_64-100.7.3.rpm
	RHEL 8	https://fastdl.mongodb.org/tools/db/mongodb-database-tools-rhel80-x86_64-100.7.3.rpm
	RHEL 9	https://fastdl.mongodb.org/tools/db/mongodb-database-tools-rhel90-x86_64-100.7.3.rpm

インストールするには、端末で次のコマンドを実行します。

```
rpm -ivh mongodb-database-tools-rhel70-x86_64-100.7.3.rpm
```

Amazon RDS for Oracle クライアントユーティリティのインストール

Amazon RDS for Oracle クライアントユーティリティの推奨バージョンは、21.11.0.0.0-1.el8 です。

ダウンロード場所	https://download.oracle.com/otn_software/linux/instantclient/211100/basic/instantclient21.11.0.0.0-1.el8.x64.rpm
	https://download.oracle.com/otn_software/linux/instantclient/211100/odbc/instantclient21.11.0.0.0-1.el8.x64.rpm

インストールするには、端末で次のコマンドを実行します。

- 1 c. yum install unixODBC
- 2 rpm -ivh oracle-instantclient-basic-21.10.0.0.0-1.el8.x86_64.rpm
- 3 d. rpm -ivh oracle-instantclient-odbc-21.10.0.0.0-1.el8.x86_64.rpm

EFS ユーティリティのインストールと権限の構成

EFS ユーティリティをインストールするには

- 1 AWS のマニュアルの次のページにアクセスします。

<https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/installing-amazon-efs-utils.html>

- 2 次のセクションを参照してください:「OpenSUSE または SLES 以外の Amazon Linux、Amazon Linux 2、Linux ディストリビューションで RPM amazon-efs-utils パッケージとしてビルドおよびインストールするには」。
- 3 stunnel バージョン 5 をインストールします。
- 4 地域を /etc/amazon/efs/efs-utils.conf から RDS インスタンス地域に変更します。

EFS と AWS でのリストアマウントパスの構成

バックアップを実行する前に、Amazon EFS (Elastic File System) を構成する必要があります。

- EFS を構成するには、次のナレッジベースの記事を参照してください。
https://www.veritas.com/support/ja_JP/article.100059038
- リストア用のマウントパスを構成するには、次のナレッジベースの記事を参照してください。
https://www.veritas.com/support/ja_JP/article.100059039

NetBackup の AWS アクセス権の構成

AWS でバックアップとリストアを実行するために NetBackup で必要な権限があります。権限を構成するには、AWS IAM の役割を作成し、NetBackup で必要な権限を役割に割り当てます。IAM の役割の作成方法について詳しくは、次のリンクの AWS のマニュアルを参照してください。

<https://docs.aws.amazon.com/iam/index.html>

必要な権限:

```
efsdescribemounttarget:  
{  
    "Version": "2012-10-17",  
    "Statement": [  
        {  
            "Sid": "VisualEditor0",  
            "Effect": "Allow",  
            "Action": [  
                "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",  
                "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",  
            ],  
            "Resource": [  
                "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:access-point/*",  
                "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*"  
            ]  
        }  
    ]  
}  
  
rdsdescribeoptiongroup  
{  
    "Version": "2012-10-17",  
    "Statement": [  
        {  
            "Sid": "VisualEditor0",  
            "Effect": "Allow",  
            "Action": [  
                "rds>CreateOptionGroup",  
                "rds:ModifyDBInstance",  
                "rds:ModifyOptionGroup",  
                "s3:*"  
            ],  
            "Resource": "*"  
        }  
    ]  
}
```

```
        ]
    }

AmazonRDSReadOnlyAccess: (AWS Managed)
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "rds:Describe*",
                "rds>ListTagsForResource",
                "ec2:DescribeAccountAttributes",
                "ec2:DescribeAvailabilityZones",
                "ec2:DescribeInternetGateways",
                "ec2:DescribeSecurityGroups",
                "ec2:DescribeSubnets",
                "ec2:DescribeVpcAttribute",
                "ec2:DescribeVpcs"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "cloudwatch:GetMetricStatistics",
                "cloudwatch>ListMetrics",
                "cloudwatch:GetMetricData",
                "logs:DescribeLogStreams",
                "logs:GetLogEvents",
                "devops-guru:GetResourceCollection"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Action": [
                "devops-guru:SearchInsights",
                "devops-guru>ListAnomaliesForInsight"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "ForAllValues:StringEquals": {
```

```
        "devops-guru:ServiceNames": [
            "RDS"
        ],
    },
    "Null": {
        "devops-guru:ServiceNames": "false"
    }
}
]
}
```

Redshift スナップショットと信頼関係には、次の権限が必要です。

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "redshift>ListDatabases",
                "redshift>DescribeClusters",
                "redshift>CreateTags",
                "redshift>CreateClusterSnapshot",
                "redshift>DescribeClusterSnapshots",
                "redshift>DeleteClusterSnapshot",
                "redshift>DescribeClusterSubnetGroups",
                "redshift>RestoreFromClusterSnapshot",
                "ec2>DescribeInternetGateways",
                "ec2>DescribeAddresses",
                "ec2>DescribeAvailabilityZones",
                "ec2>DescribeVpcs",
                "ec2>DescribeAccountAttributes",
                "ec2>DescribeSubnets",
                "ec2>DescribeSecurityGroups",
                "iam:GetRole"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

最小の信頼関係エンティティ:

```
{  
    "Version": "2012-10-17",  
    "Statement": [  
        {  
            "Effect": "Allow",  
            "Principal": {  
                "Service": [  
                    "redshift.amazonaws.com",  
                    "ec2.amazonaws.com"  
                ]  
            },  
            "Action": "sts:AssumeRole"  
        }  
    ]  
}
```

インスタンスアクセス用のストレージサーバーの構成

インスタンスアクセスをサポートするためにストレージサーバーに必要な構成を次に示します。

- 1** NFS と NGINX がインストールされていることを確認します。
- 2** NGINX バージョンは、対応する正式な RHEL バージョンのリリースと同じである必要があります。対応する RHEL yum ソース (EPEL) からインストールします。
- 3** policycoreutils と policycoreutils-python パッケージが同じ RHEL yum ソース (RHEL サーバー) からインストールされていることを確認します。次のコマンドを実行します。

- semanage port -a -t http_port_t -p tcp 10087
- setsebool -P httpd_can_network_connect 1

- 4** どのマウントポイントも、ストレージサーバーの /mnt フォルダを直接マウントしていないことを確認します。マウントポイントをサブフォルダのみにマウントします。
- 5** 次のコマンドを使用して、selinux の logrotate 権限を有効にします。

```
semanage permissive -a logrotate_t
```

Amazon RDS SQL Server データベースの資産を保護するための前提条件

RDS SQL 資産を保護するには、オプショングループのネイティブなバックアップリストアのオプションを有効にする必要があります。

このオプショングループは、*AWSBackupServiceRolePolicyForRestores/Backup* ポリシーが関連付けられている IAM ロールの一部である必要があります。

オプショングループを作成するには:

- 1 AWS ポータルで、IAM に移動し、新しいロールを作成します。
- 2 次の権限を割り当てます。
 - AWSBackupServiceRolePolicyForRestores
 - AWSBackupServiceRolePolicyForBackup
 - sqlNativeBackup
- 3 [RDS]、[Option groups] の順に選択します。次を実行します。

メモ: RDS SQL Server のオプショングループにネイティブなバックアップリストアのオプションを追加する最新の手順については、AWS のマニュアルを参照してください。

- グループを作成します(名前: **SqlServerBackupRestore**、説明: **xxx**、エンジン: データベースエンジンを選択、メジャーエンジンのバージョン: DB インスタンスのバージョンを選択)。
- [Create] をクリックします。
- 作成したグループをクリックして編集します。次を実行します。
 - [Add option] をクリックします。
 - **SQLSERVER_BACKUP_RESTORE** オプションを選択します。
 - 前の手順で作成した IAM ロールを選択します。
 - 即時変更をスケジュール設定するには、[Immediately] を選択します。
- 4 [RDS]、[Databases] の順に選択し、インスタンスを選択します。次を実行します。
 - [Modify] をクリックします。
 - 前の手順で作成したオプショングループを選択します。
 - [Next] をクリックします。
 - サービスの停止時間を避けるため、[Apply immediately] を選択します。

- [Modify DB instance]をクリックして変更を適用します。
- SQL Management Studio からデータベースに接続している場合は、終了してから再度接続します。

Amazon RDS SQL Server データベースの資産を保護するためのバケットを使用するには:

10.2 より前のバージョンの NetBackup の場合:

- 1 NetBackup AWS S3 バケットを netbackup-<AWS_ACCOUNT_IDENTIFIER>として作成します。
- 2 同じ規則のバケットがすでに存在する場合、NetBackup はそれを使用します。

10.2 以降のバージョンの NetBackup の場合:

- ◆ バケットがない場合は、netbackup-<AWS_ACCOUNT_IDENTIFIER>-region という規則に従ってバケットが自動的に作成されます。

さまざまな配備のストレージの構成

このセクションでは、さまざまな NetBackup 配備のストレージを構成する方法について説明します。

MSDP クラウド配備の場合

MSDP ストレージターゲットはメディアサーバーを使用します。ネイティブクライアントユーティリティをメディアサーバーにインストールし、そのメディアサーバーを PaaS 作業負荷に接続します。

MSDP クラウドボリュームストレージの場合、NetBackup はユニバーサル共有アクセラレータを使用して、DMC (データムーバーコンテナ) を介して PaaS 資産を保護します。

ユニバーサル共有アクセラレータは、DMC 内に一時メタデータを格納するための永続的なストレージとして、最小 500 GB のストレージ領域を必要とします。このストレージパスは、MSDP ストレージサーバーで使用されているものと同じである必要があります。

Kubernetes の配備の場合

次の場合を検討します。

- ディスクベースのストレージクラスと削除ポリシーのストレージクラスを使用して永続ボリューム要求を作成し、ストレージパスのコンテナに接続します。
- デフォルトのストレージサイズが 600 Gi のストレージのデフォルトストレージクラスを使用することをお勧めします。ストレージクラスまたはストレージサイズを変更するには、次のように Kubernetes 配備の pdconf 構成マップを更新する必要があります。

```
STORAGE_CLASS=<disk-based storage class>
STORAGE_SIZE=<pv size>
```

VM ベースの BYO 配備の場合

次の場合を検討します。

- NetBackup Snapshot Manager のパス :/datamover_storage に 600 GB のストレージがある新しいディスクをマウントします。
- 各datamoverコンテナは、マウントされたディスクパスにディレクトリを作成し、ストレージパスとして symlink を作成します。このパスは、datamoverコンテナ内にストレージパスとして表示されます。このパスは、ユニバーサル共有アクセスレーティ操作の一時ストレージの MSDP ストレージパスと同じです。

配備で利用可能な十分なストレージ領域がない場合は、ストレージ要件を上書きできます。次を実行します。

1. /cloudpoint/openv/netbackup/vpfs_override_parameters.json に移動します。
2. CloudCacheSize パラメータを、利用可能なストレージサイズ (GB 単位) で更新します。

```
{
  "DataTransferManagementOptions": {
    "CloudCacheSize": 200
  }
}
```

PaaS 作業負荷の増分バックアップについて

NetBackup は、Azure SQL Server、Azure SQL Managed Instance、AWS RDS Oracle、GCP SQL Server の作業負荷の差分増分バックアップをサポートします。増分バックアップでは、NetBackup のバックアップ処理時間が大幅に短縮されます。この方式で、NetBackup は最後の完全バックアップ以降に変更されたデータだけをバックアップします。

差分増分バックアップは、Azure SQL Server、GCP SQL Server、AWS RDS Oracle、Azure SQL Managed Instance で変更データキャプチャ機能が有効になっている作業負荷でのみサポートされます。

PaaS 作業負荷の増分バックアップを使用する場合のガイドライン:

- ポリシーで、増分バックアップより長い保持期間を完全バックアップに割り当ててください。完全なリストアを行うには、前回の完全バックアップ、およびそれ以降のすべて

の差分増分バックアップが必要です。増分バックアップの前に完全バックアップの期限が切れると、すべてのファイルをリストアできない場合があります。

- 完全バックアップと増分バックアップには 1 つのストレージを使用します。
- 増分バックアップの長期コピーは作成しないでください。
- ランダム増分バックアップイメージを期限切れにしないでください。期限切れになると、データ損失のためにアプリケーションの不整合が発生する可能性があります。
NetBackup は、前回の完全バックアップと、後続のすべての増分バックアップに依存します。
- 複製中に、完全バックアップのコピーと増分バックアップのコピーがターゲットストレージに複製されていることを確認します。以前の完全イメージまたは増分イメージのいずれかが失われると、データが失われる可能性があります。
- インポート中に、完全バックアップのコピーとすべての増分バックアップのコピーと一緒にインポートされていることを確認します。以前の依存する完全イメージまたは増分イメージのいずれかが失われると、エラーが発生する可能性があります。
- 差分増分バックアップは、**RDS** によってスキーマの変更が管理されている場合にのみ、**AWS RDS Oracle** でサポートされます。

PaaS 作業負荷のアーカイブ REDO ログのバックアップについて

NetBackup は、**AWS RDS Oracle** 作業負荷のアーカイブログのバックアップをサポートします。アーカイブバックアップにより、完全バックアップと増分バックアップの処理時間が大幅に短縮されます。

この方式で、**NetBackup** は最後の完全または増分バックアップ以降に変更されたデータをバックアップします。

PaaS 作業負荷のアーカイブログバックアップを使用する場合のガイドライン:

- 保護計画では、アーカイブログのバックアップ間隔を 24 時間より短いままでおくことをお勧めします。
- ポリシーの作成時に、完全バックアップまたは増分バックアップには、アーカイブログバックアップより長い保持期間を割り当てます。完全なリストアを行うには、前回の完全バックアップ、それ以降のすべての増分バックアップ、およびそれ以降のすべてのアーカイブログバックアップが必要です。完全バックアップの期限が、それ以降のバックアップの前に切れると、すべてのファイルをリストアできない場合があります。
- 完全バックアップ、増分バックアップ、およびアーカイブバックアップには单一のストレージを使用します。
- ランダムアーカイブバックアップイメージを期限切れにしないでください。期限切れになると、データ損失のためにアプリケーションの不整合が発生する可能性があります。
NetBackup は、リストアを正常に実行するために、前回の完全バックアップと、後続のすべての増分バックアップおよびアーカイブバックアップに依存します。

PaaS 作業負荷の自動イメージレプリケーションについて

NetBackup は、ローカルまたはクラウドでホストされているターゲット LSU への AIR (自動イメージレプリケーション) をサポートします。LSU のターゲットドメインには、1 対 1 の AIR モデルを使用する標準ストレージクラスまたは階層が必要です。

現在サポートされている PaaS の作業負荷:

- Amazon RDS PostgreSQL
- Amazon RDS Aurora PostgreSQL
- Azure SQL Database
- Azure SQL Managed Instance

保護計画を使用して AIR を構成できます。保護計画にスケジュールを追加するときに、[このバックアップをレプリケートする (Replicate this backup)] オプションを選択します。保護計画のスケジュールで AIR が有効になっている場合は、その保護計画のすべてのスケジュールで有効にすることをお勧めします。

制限事項および考慮事項

PaaS 作業負荷を保護するときは、次の点を考慮してください。

すべてのデータベース

- RHEL 7.x 用の NetBackup Snapshot Manager の配備は、DBPaaS 資産の保護ではサポートされません。
- Flex Appliance と Flex Scale の NetBackup の配備では、PaaS の作業負荷はサポートされません。
- データベースについてはバックアップリストアはサポートされないため、NetBackup への接続にはクライアント証明書の使用が必須です。
- AWS RDS の作業負荷インスタンスを除き、他のすべての作業負荷インスタンスはデフォルトポートのみをサポートします。カスタムポートはサポートされません。
- 「#」と「/」の文字を含むデータベース名は、バックアップおよびリストア操作ではサポートされていません。また、データベース名はクラウドベンダーが推奨する命名規則に従う必要があります。
- サーバーまたはデータベースのパスワードでは「;」はサポートされません。
- 7 ビット以外の ASCII 文字を使用したデータベースのバックアップおよびリストアは、Windows を実行する、または 10.1.1 より古い旧バージョンのメディアサーバーを含むプライマリサーバーではサポートされません。
- サポート対象のストレージサーバーに PaaS バックアップイメージを複製できます。ただし、リストアを開始する前に、ユニバーサル共有が有効な MSDP サーバーにイメ

ジを複製して戻す必要があります。p.113の「[AdvancedDiskからの複製イメージのリカバリ](#)」を参照してください。

- NetBackup 10.3 では、管理対象 ID データベース認証を使用して、サポート対象の Azure PaaS データベースのバックアップとリストアを実行できます。これは、MariaDB サーバー用の Azure データベースではサポートされません。この機能には、バージョン 10.2 以上のメディアサーバーが少なくとも 1 台必要です。
- Azure データベースの認証がすべてのメディアサーバーで機能するためには、ユーザーが割り当てた管理対象 ID を使用することをお勧めします。メディアサーバーまたは vm-scale-set (AKS/EKS) に関連付けられた、システムが割り当てた管理対象 ID を持つデータベースユーザーは、他のメディアサーバーや他の vm-scale-set (AKS/EKS) のメディアでは機能しません。
- Azure Managed Identity は、異なるテナントまたは同じテナントのサブスクリプション間ではサポートされません。
- PaaS 資産の場合、リカバリログは[リカバリ (Recovery)]、[ジョブ ID (JobID)]、[ログ (Logs)]では利用できません。リカバリログは、アクティビティモニターまたは[リスト アクティビティ (Restore activity)]タブの資産の詳細で表示できます。
- PaaS 資産のリストア操作には、ストレージサーバーの表示権限が必要です。ストレージサーバーのバージョンが 10.2 より古い場合、ストレージサーバーの表示権限とともに、Ushare に対する表示および作成権限が追加で必要です。
ログオンしたユーザーにストレージサーバーの表示権限がない場合、NetBackup はリストア中に既存の UShare をフェッチしようとします。Ushare が存在しない場合、NetBackup ではリストア時に dbpaasrestore という名前で新しく作成されます。NetBackup は、リカバリジョブを後で開始します。

PostgreSQL の場合

- セキュリティ権限のリストアはサポートされていません。
- リストア時には、-no-owner オプションと -no-privileges オプションを使用できます。リストア後、バックアップ時に取得されたメタデータは、Web UI の進捗ログのリストアアクティビティで所有者または ACL として表示されます。
- リストア先に所有者または役割が存在しない場合、リストアは失敗しません。
- リストア後は、リストア先インスタンスに対して NetBackup で指定されたクレデンシャルに従って、データベースに役割が関連付けられます。
- ユーザーは、リストア後にデータベースの所有権を変更する必要があります。
- クラウドプロバイダの制限により、单一サーバーと柔軟なサーバーとの間の Azure Postgres データベースリストアはサポートされません。
- リストアワークフローのデータベース名では、次の文字はサポートされていません: `、@、¥、[、]、!、#、%、^、..、&、*、(、)、<、>、?、/、।、}、{、~、:、"、;、+、=、-。

- PostgreSQL サーバーの作成後に新しいユーザーを追加する場合、大文字のユーザー名はサポートされていません。
- (RDS と Azure PostgreSQL のみ) データベースインスタンスで構成されている SCRAM 認証はサポートされません。

AWS RDS PostgreSQL および AWS Aurora PostgreSQL の場合

- バックアップリストアには、NetBackup バージョン 10.4 以上とローカル LSU を搭載したメディアサーバーが必要です。
- バックアップイメージにマテリアライズドビューが含まれている場合は、リストア後にマテリアライズドビューを手動で更新する必要があります。マテリアライズドビューを更新するには、次の記事を参照してください:
https://www.veritas.com/support/en_US/article.100062910
- リストアに使用されるユーザークレデンシャルが IAM ユーザーのものである場合、データベースオブジェクトはソースデータベースと同じ所有権でリストアされます。
- オブジェクトの所有権と権限はリストアされません。次のシナリオでは、リストアに使用するユーザーは、リストアされたすべてのデータベースオブジェクトの所有者になります。
 - リストアされたユーザークレデンシャルがユーザー名とパスワードの場合。
 - バックアップイメージがバージョン 10.4 より前の NetBackup バージョンで作成されている場合。

AWS DynamoDB の場合

- 地域とアカウントの代替リストアはサポートされていません。
- 別のプライマリサーバーからインポートされたイメージからのリストアは、NetBackup REST API を使用した場合にのみサポートされます。
- リストア中の S3 からのインポート機能は、メディアバージョン 10.3.1 以降でサポートされます。この機能を使用すると、テーブルの書き込み容量を消費することなく、より高速なリストアが可能になります。
- S3 からのインポート機能は、ローカルセカンダリインデックスのリストアをサポートしません。この機能はデフォルトで有効です。
- ローカルセカンダリインデックスをリストアするには、[ローカルセカンダリインデックスを含める (Include local secondary indexes)] オプションを選択します。これによりテーブルの書き込み容量が消費され、リストアに時間がかかることがあります。

AWS RDS SQL の場合

- クレデンシャルの検証では、IAM は AWS RDS SQL ではサポートされません。ユーザー名およびパスワード方式を使用できます。

- Amazon RDS のデータ管理タイプのみがサポートされます。データ管理タイプ RDS カスタムは、AWS RDS SQL インスタンスエディションではサポートされません。
- FILESTREAM ファイルグループを含むデータベースはリストアできません。
- 既存のデータベースと同じ名前のデータベースをリストアすることはできません。データベース名は一意である必要があります。
- 特定の RDS SQL インスタンスに対して、最大で 2 つのバックアップまたはリストアタスクを同時に実行できます。
- RDS SQL は、最大 16 TB のデータベースのネイティブリストアをサポートします。SQL Server Express Edition では 10 GB のデータベースのみをリストアできます。
- メンテナンス期間中、または Amazon RDS SQL がデータベースのスナップショットを作成中の場合、ネイティブバックアップはサポートされません。ネイティブバックアップタスクは、RDS の日単位のバックアップ処理時間帯と重なるとキャンセルされます。
- TDE が有効なデータベースの代替の場所へのリストアを実行するには、ソース RDS SQL インスタンスの TDE 証明書がターゲット RDS SQL インスタンスに存在する必要があります。
- TDE 対応データベースのネイティブバックアップを作成できますが、これらのバックアップをオンプレミスデータベースにリストアすることはできません。

MySQL の場合

- 10.2 より前のバージョンで取得されたバックアップで、ダンプファイルに CREATE DEFINER 文が含まれている場合、リストア操作にはスーパーユーザー権限が必要です。
- バージョン 10.3 以降で取得されたバックアップを、10.2 より前のバージョンを使用してリストアすることはできません。
- GCP MySQL 作業負荷に対してサーバーレベルで SSL 接続のみが適用されている場合、バックアップとリストアはサポートされません。
- MySQL のバージョンの互換性に応じて、MySQL データベースをバックアップインスタンスとは MySQL バージョンが異なる代替インスタンスにリストアできます。

GCP SQL Server の場合

- 読み取り専用データベースのバックアップとリストアはサポートされません。
- プロバイダクレデンシャルは、データベースのクレデンシャルとしてではなく、完全バックアップおよびリストア用に検証されます。
- シングルユーザー モードデータベースのバックアップとリストアはサポートされません。
- 1 つの操作が進行中の場合、後続のジョブはキュー内で待機します。実行中のジョブの完了に時間がかかると、キュー内のジョブがタイムアウトして失敗する場合があります。

GCP SQL Server を使用した増分バックアップの場合

- DML 変更後の増分バックアップは、CDC がテーブルで有効になった後にテーブルの名前を変更すると失敗することがあります。回避策として、名前を変更したテーブルを参照するオブジェクトを手動で修正する必要があります。たとえば、トリガで参照されているテーブルの名前を変更した場合、そのトリガを変更して新しいテーブル名を含める必要があります。この Azure マニュアルのリンクを参照して、名前を変更する前にテーブルの依存関係を一覧表示します。
- バイナリまたはイメージデータがあるデータベースのバックアップリストアはサポートされません。Cloud SQL Server での一括挿入には、GCP が許可しない sysadmin 権限が必要です。
- 異なるストレージサーバーで増分バックアップを複製している間に、NetBackup は同じリカバリポイントに対して異なるコピー番号を生成します。以前の完全バックアップとその他の増分バックアップがない増分コピーをリストアしようとすると、リストアは失敗する場合があります。
- 複数のメディアサーバーがある場合、増分バックアップはバージョン 10.3 以降でのみ実行できます。
- システムデータベースと CDC スキーマがバックアップされ、ターゲットデータベースにリストアされます。
- CDC 保持期間は、増分バックアップ間隔のスケジュールに使用される期間よりも長く設定する必要があります。
- 複数のテーブルを持つデータベースの増分バックアップでは、複数のテーブルに対する CDC 有効化に時間がかかるため、バックアップに時間がかかる場合があります。
- Web および Express のデータベースエディションでは、増分バックアップはサポートされません。
- CDC という名前のカスタムスキーマまたはユーザーがデータベースに存在する場合、CDC を有効にしようとすると失敗します。
- アプリケーションの一貫性を確保するために、NetBackup は、前回の完全バックアップと、後続のすべての増分バックアップに依存します。ランダムなバックアップイメージが期限切れになると、データ損失のためにアプリケーションの不整合が発生する可能性があります。
- CDC には、Standard または Enterprise エディションの SQL Server が必要です。データベースが KEEP_CDC オプションを使用して Standard または Enterprise 以外のエディションに接続またはリストアされている場合、バックアップは失敗します。エラーメッセージ 932 が表示されます。

Azure SQL と SQL Managed Instance の場合

- メディアサーバーとして使用される Azure VM は、Azure 管理対象インスタンスと同じ Vnet に存在する必要があります。または、メディアサーバーと SQL 管理対象イン

スタンスが異なる Vnet に存在する場合は、両方の Vnet がピア接続されてデータベースインスタンスにアクセスする必要があります。

- データベースまたはリソースグループに読み取りロックが設定されていると、バックアップは失敗します。
- NetBackup は、Azure SQL の指定した時点のリカバリポイントを使用して保護対象の SQL インスタンスに一時データベースを作成し、バックアップの目的で一貫したステージングデータベースを読み取り専用で保持します。NetBackup では、一時データベースに対応するためにインスタンスに追加の領域が必要です。一時データベースのサイズは、保護対象のデータベースと同じです。
- データベースまたはリソースグループに削除ロックが設定されていると、バックアップは部分的に成功します。
NetBackup は、バックアップの完了後に一時データベースのクリーンアップを実行します。サーバーに存在するデータベースまたはリソースグループに削除ロックが設定されている場合、NetBackup は一時データベースを削除できず、結果的にバックアップは部分的に成功します。これらの古い一時データベースが Azure Managed Instance の領域を占有し、インスタンスの領域が不足すると、それ以降バックアップエラーが発生する可能性があります。このような場合は、このインスタンスで NetBackup バックアップジョブが実行されていないときに、一時データベースを手動でクリーンアップします。
- Azure SQL Server または Azure Managed Instance のデータベースをリストアするには、ターゲットサーバーの AAD 管理者権限を割り当てる必要があります。リストアする前に、次のいずれかに権限を割り当てます。
 - システムまたはユーザーが管理するメディアサーバーの ID。
 - NetBackup メディアが配備される vm-scale-set (AKS または EKS の配備の場合)。

Azure SQL Server と SQL Managed Instance の増分バックアップの場合

- CDC(変更データキャプチャ)は、S3以上のデータベース層でのみ有効にできます。サブコア(Basic, S0, S1, S2)の Azure SQL Server データベースと SQL Managed Instance データベースは CDC ではサポートされません。
- テーブルの列が暗号化されているデータベースでは、バックアップまたはリストアの問題が発生する場合があります。回避策として、Microsoft 社はこの問題に対処するために Publish/Extract コマンドを使用することを提案しています。
- テーブルに blob データがあるデータベースのリストアが失敗する場合があります。
- 異なるストレージサーバーで増分バックアップを複製するために、NetBackup は同じリカバリポイントに対して異なるコピー番号を生成します。完全バックアップまたはその他の増分バックアップの以前の参照がない増分コピーをリストアしようとすると、リストアは失敗します。

メモ: Azure SQL Server の増分バックアップはバージョン 10.2 以降の NetBackup メディアサーバーでのみ実行できます。Azure SQL Managed Instance の増分バックアップはバージョン 10.3 以降の NetBackup メディアサーバーでのみ実行できます。

- クラウドサービスに使用されるユーザー ID には、CDC を有効または無効にする権限が必要です。この権限がないと、次のようなエラーが表示されます。

```
3842: "Failed to enable CDC"  
and  
3844: "Failed to disable CDC"
```

- cdc という名前のカスタムスキーマまたはユーザーがデータベースに存在する場合、CDC を有効しようとすると失敗します。cdc という用語は、システムで使用するために予約されています。
- 最初の完全バックアップを作成する前に作成された CDC スキーマを持つデータベースでは、スキーマはバックアップまたはリストアされません。
- Standard または Enterprise 以外のエディションにリストアする場合、CDC には SQL Server Standard エディションまたは Enterprise エディションが必要なため、処理はブロックされます。エラーメッセージ 932 が表示されます。
- BLOB データテーブルを使用してデータベースをバックアップしないでください。テーブルに BLOB データが含まれている場合、バックアップは成功する場合がありますが、リストアは失敗します。
- リストア中、Azure SQL Server または Azure SQL Managed Instance データベースの暗号化設定が保持されない場合があります (*Is_encryption=0*)。

Azure Cosmos DB for MongoDB の場合

- アカウントが vCore クラスタを使用して構成されている場合、検出、保護、リストアはサポートされません。
- アカウントにカスタマイズキーが構成されている場合、バックアップとリストアはサポートされません。
- NetBackup は、Azure Cosmos DB for MongoDB バージョン 3.2 をサポートしません。
- [既存のデータベースを上書き (Overwrite existing database)] オプションはサポートされていません。
- データベースの命名規則:
 - データベース名の長さは、3 文字から 63 文字にする必要があります。

- データベース名では、#、/、?、&、<、>、=、}、\$、{、]、[、"、'、..、¥以外のすべての文字がサポートされています。

Azure Cosmos DB for NoSQL の場合

- アカウントにカスタマイズキーが構成されている場合、バックアップとリストアはサポートされません。
- Azure Cosmos DB for MongoDB バージョン 3.2 の保護はサポートされません。
- [既存のデータベースを上書き (Overwrite existing database)]オプションはサポートされていません。
- データベースの命名規則:
 - データベース名の長さは、3 文字から 63 文字にする必要があります。
 - データベース名では、#、/、?、&、<、>、=、}、\$、{、]、[、"、'、..、¥以外のすべての文字がサポートされています。

Amazon RDS for Oracle の場合

- 完全、差分増分、およびアーカイブ REDO ログのタイプの保護について、バックアップとリストアがサポートされます。
- Oracle 21c と 19c CDB がサポートされます。19c の非 CDB バージョンもサポートされます。
- マルチテナントおよびシングルテナントのコンテナデータベースを含む CDB データベースと、非 CDB データベースがサポートされます。
- Oracle Enterprise Edition と Standard Edition がサポートされます。
- バックアップとリストアはどちらもステージングパスとして S3 でサポートされます。
- バックアップとリストアは、TDE が有効な RDS Oracle インスタンスまたは読み取りレプリカではサポートされません。
- クレデンシャルの検証では、IAM は AWS RDS Oracle ではサポートされません。ユーザー名およびパスワード方式を使用できます。
- RDS Oracle に接続されているオプショングループには、同じデータベースエンジンバージョンと同じデータベースエンジン名が必要です。
- リストアは、[インスタントアクセスデータベース (Instant access database)]タブからの手動リカバリを含む、S3 ステージングパスのみを使用してサポートされます。
- Amazon RDS のデータ管理タイプのみがサポートされます。データ管理タイプ RDS カスタムはサポートされません。
- S3 統合が構成されていないか S3 構成が失敗した場合、EFS が構成されていれば、バックアップは 19c バージョンでのみ EFS にフォールバックされます。

EFS を削除する前に、その EFS の EFS ID エントリをオプショナルループから削除したことを確認します。

- アーカイブログのバックアップを実行する前に、保護計画の保持期間を設定します。次のナレッジベースの記事を参照してください:
https://www.veritas.com/support/ja_JP/article.100059038
- データの一貫性を維持するために、インスタンスの RDS rman API を使用して外部バックアップを作成しないでください。
- リカバリスクリプトは EC2 またはオンプレミス VM をサポートします。
- NetBackup では、次の 3 つの場合に完全バックアップが実施されます。
 - バックアップがキャンセルされたか、失敗した場合。NetBackup は、以前の DBPaaS の状態ファイルのフラグを保持して、このようなイベントを追跡します。
 - 最初のバックアップを増分またはアーカイブログのバックアップとしてスケジュール設定する場合。
 - 複数の増分バックアップまたはアーカイブバックアップを実行する場合は、しきい値を超えます。しきい値は、増分バックアップおよびアーカイブバックアップのリカバリポイント数を参照します。

Amazon Redshift データベースの場合

- Redshift データベースの代替領域または代替アカウントへのリストアはサポートされません。
- 現在、FIPS は Redshift データベースではサポートされていません。
- ユーザーデータベースのみが保護されます。システムデータベースは表示または保護されません。
- 別のプライマリサーバーからインポートされたイメージからのリストアは、NetBackup REST API を使用した場合にのみサポートされます。
- Redshift クラスタのみがサポートされます。サーバーレス Redshift はサポートされません。
- データベースバックアップを開始する前に、Redshift クラスタが利用可能な状態である必要があります。
- 二重引用符を使用し、大文字と小文字を区別する名前を持つテーブル名はリストアされません。
- リストア中のファイル数は、バックアップファイルの合計数より 1 つ少ないファイルを示すことがあります。
- 空のテーブルを持つデータベースのバックアップは作成しないことをお勧めします。
- NetBackup は、クラッシュ整合の Redshift データ保護を提供します。バックアップを作成する前に、アクティビティの種類とアプリケーション要件を考慮して、アプリケー

ションがバックアップ操作でチェックポイントまたは静止する必要があるかどうかを判断します。

Amazon Redshift クラスタの場合

- プライマリ、メディア、およびスナップショット管理サーバーをサポートする最小バージョンは NetBackup 10.5 です。
- 現在、FIPS は Redshift クラスタではサポートされていません。
- AWS Secrets Manager のクレデンシャルを使用して作成された Redshift クラスタはサポートされません。
- Redshift クラスタの代替領域または代替アカウントへのリストアはサポートされません。
- クラスタスナップショットをトリガする前に、Redshift クラスタが利用可能な状態である必要があります。
- クラスタのリストアジョブは、ジョブがまだ進行中であっても、成功したとアクティビティモニターにすぐに表示される場合があります。AWS コンソールで、クラスタのリストアジョブの実際の状態を監視してください。
- Redshift クラスタあたりの手動スナップショットの最大数は 20 です。
- リストア中、リストアされたクラスタの PubliclyAccessible プロパティが False に設定されます。これは、必要に応じて、リストア後に手動で変更できます。
- リストアの進行中は、Redshift クラスタのスナップショットイメージに対し、NetBackup イメージを有効期限切れにしないでください。リストアの進行中に、自動化されたイメージの有効期限切れジョブが実行されると、AWS ポータルからのスナップショットのクリーンアップは失敗します。
- NetBackup アクティビティモニターには、次のスナップショットパラメータの値は表示されません: 転送済みのバイト数、書き込み済みのファイル、現在のファイル、残りのファイル数の概算、概算ファイル数。

PaaS 資産の検出

NetBackup では、PaaS データベース資産を検出、保護、リストアできます。Microsoft Azure がバックアップする Azure SQL データベースおよび Azure SQL 管理対象データベースの資産を検出およびリストアできます。サポートされるバックアップモードは、指定した時点のバックアップと長期保持用バックアップです。

メモ: NetBackup Snapshot Manager (以前は CloudPoint) をバージョン 10.0 から 10.1 にアップグレードした場合。カスタム役割を持つすべてのユーザーの PaaS 資産は [PaaS] タブで削除済みとしてマークされます。資産にはリカバリポイントが表示されず、同じ名前の新しい資産が表示されます。古い資産は、後続のスケジュール済み資産のクリーンアップ後に [PaaS] タブから削除されます (デフォルトの期間は 30 日)。この問題を回避するには、すべての新しい資産の権限を既存の RBAC の役割に再割り当てるか、新しいカスタム役割を作成します。詳しくは、『NetBackup Web UI 管理者ガイド』を参照してください。

メモ: Snapshot Manager のクラウドプラグイン構成を Azure サービスプリンシパルから Azure 管理 ID に変更した場合、以前に検出された PaaS 資産の状態は削除済みとして表示されます。NetBackup Snapshot Manager は、削除された資産を 24 時間ごとに除去します。スケジュールされたクリーンアップの前にバックアップまたはリカバリを実行する場合は、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。

PaaS 資産を検出するには:

- 1 Snapshot Manager を追加します。p.11 の [「Snapshot Manager の追加」](#) を参照してください。
- 2 Microsoft Azure、GCP、または AWS をプロバイダとして追加します。p.12 の [「Snapshot Manager のクラウドプロバイダの追加」](#) を参照してください。
- 3 検出を実行します。p.18 の [「Snapshot Manager の資産の検出」](#) を参照してください。

検出が完了すると、[クラウド (Cloud)] 作業負荷の [PaaS] タブで、検出されたすべての資産を検索できます。

検出されたすべての AWS RDS 資産は、[アプリケーション (Applications)] タブに表示されます。RDS インスタンスは、プロバイダによるスナップショットベースのバックアップおよび NetBackup によって管理されるバックアップをサポートします。

NetBackup は、[PaaS] タブに一覧表示されているすべての資産を管理および保護できます。また、Azure SQL データベースおよび Azure SQL 管理対象データベースの資産は、Microsoft Azure でバックアップできます。

メモ: 同じ名前の PaaS 資産を定期的に作成および削除しているときに、検出後に PaaS 資産を削除すると、次回の定期的な検出が実行されるまで、Web UI には古いデータが表示されます。

PaaS 資産の表示

PaaS 資産を表示するには:

- 1 左側で[作業負荷 (Workloads)]、[クラウド (Cloud)]の順に選択します。
- 2 [PaaS]タブに、利用可能な資産が表示されます。RDS 資産は[アプリケーション (Applications)]タブに表示されます。

表示された資産では、[保護の追加 (Add protection)]、[今すぐバックアップ (Backup now)]、[クレデンシャルの管理 (Manage credential)]といった操作を実行できます。

DynamoDB 資産と Amazon Redshift 資産の場合、[クレデンシャルの管理 (Manage credentials)]オプションは利用できません。

削除された資産の場合は、クレデンシャルのみを管理できます。

PaaS のクレデンシャルの管理

[クラウド (Cloud)]作業負荷の[PaaS]と[アプリケーション (Applications)]タブに一覧表示されているデータベースにクレデンシャルを追加できます。NetBackup の中央の[クレデンシャル管理 (Credential management)]コンソールから PaaS のクレデンシャルを追加、編集、削除できます。DynamoDB や Amazon Redshift などの一部の作業負荷は、NetBackup を介したクレデンシャル管理をサポートせず、プロバイダのクレデンシャルを活用します。

データベースに適用されているクレデンシャル名の表示

[PaaS]タブの[クレデンシャル名 (Credential name)]列に、データベース用に構成された名前付きクレデンシャルを表示できます。特定の資産に対してクレデンシャルが構成されていない場合は、このフィールドは空白です。

PaaS データベースのクレデンシャルを表示するには:

- 1 左側で[作業負荷 (Workloads)]、[クラウド (Cloud)]、[PaaS]タブの順に選択します。
- 2 データベース一覧表の上の[列を表示または非表示 (Show or hide columns)]をクリックします。
- 3 [クレデンシャル名 (Credential name)]を選択し、クレデンシャル名の列を表示します。

データベースへのクレデンシャルの追加

[PaaS]タブに一覧表示されているデータベースのクレデンシャルを追加または変更できます。

クレデンシャルを追加または変更するには

- 1 左側で[作業負荷 (Workloads)]、[クラウド (Cloud)]の順にクリックします。
[PaaS]タブに、利用可能な資産が表示されます。RDS 資産は[アプリケーション (Applications)]タブに表示されます。
- 2 テーブルでデータベースを選択し、[クレデンシャルの管理 (Manage credentials)]をクリックします。
- 3 検証ホストを選択します。検証ホストは、PaaS 作業負荷と接続している RHEL メディアサーバー、または NetBackup Snapshot Manager である必要があります。NetBackup Snapshot Manager を使用すると、Snapshot Manager ホストに datamover コンテナが追加されます。
既存のクレデンシャルを追加することも、データベースの新しいクレデンシャルを作成することもできます。
 - アカウントの既存のクレデンシャルを選択するには、[既存のクレデンシャルから選択 (Select from existing credentials)]オプションを選択し、下のテーブルから必要なクレデンシャルを選択して[次へ (Next)]をクリックします。
 - アカウントの新しいクレデンシャルを追加するには、[クレデンシャルを追加 (Add credentials)]を選択して[次へ (Next)]をクリックします。新しいクレデンシャルの [クレデンシャル名 (Credential name)]、[タグ (Tag)]、[説明 (Description)]を入力します。[サービスクレデンシャル (Service credentials)]で次の手順を実行します。
 - AWS IAM、Azure のシステム管理認証とユーザー管理認証を使用するには、[役割ベースのデータベース認証 (サポート対象のデータベースサービスに適用可能)(Role based database authentication (Applicable for supported database service))]を選択します。
 - Amazon RDS 資産に対してのみ[IAM データベース認証 (Amazon RDS のみに適用可能)(IAM database authentication (Applicable for Amazon RDS only))]を選択し、[データベースユーザー名 (Database user name)]を指定します。
[p.86 の「IAM データベースユーザー名の作成」](#)を参照してください。

メモ: Snapshot Manager が、必要な権限が付与された IAM ロールを持つクラウドに配備されている場合は、メディアサーバーと同じクラウド環境に配備し、同じ IAM ロールを割り当てる必要があります。そうしないと、AWS 資産のバックアップジョブが失敗します。

メモ: メディアサーバーまたは NetBackup Snapshot Manager インスタンスでインスタンスマタデータサービス (IMDsv2) が有効になっている場合、ホストしている VM の *HttpPutResponseHopLimit* パラメータが 2 に設定されていることを確認します。*HttpPutResponseHopLimit* パラメータの値が 2 に設定されていない場合、VM に作成されたメディアサーバーまたは NetBackup Snapshot Manager コンテナからマタデータを取得する AWS 呼び出しが失敗します。IMDsv2 サービスについて詳しくは、Amazon のマニュアルの「[IMDSv2 の使用](#)」を参照してください。

- 必要に応じて、「Azure システム管理 ID 認証 (Azure System Managed Identity authentication)」または「Azure ユーザー管理 ID 認証 (Azure User Managed Identity authentication)」を選択します。データベースのユーザー名を入力し、「次へ (Next)」をクリックします。
管理 ID 認証を使用してバックアップおよびリストア操作を実行するには、ソースデータベースサーバーとターゲットデータベースサーバーに AAD 管理者を構成する必要があります。
p.88 の「[システムまたはユーザー管理 ID のユーザー名の作成](#)」を参照してください。

メモ: 必要な権限を持つ管理 ID が関連付けられてクラウドに Snapshot Manager が配備されている場合は、メディアサーバーに同じ ID を関連付けます。AKS と EKS の配備では、VM スケールセットに同じ管理 ID を関連付けます。

- 「[パスワード認証 (Password authentication)]」を選択し、データベースサーバーのユーザー名とパスワードを指定します。
AWS RDS Oracle を使用している場合は、AWS RDS Oracle マルチテナント配備アーキテクチャを使用するために、ユーザー名を *username@tenantdbname* の形式にする必要があります。
Azure Cosmos DB for NoSQL を使用している場合は、次の手順を実行します。
 - ユーザー名は、Azure ポータルの「[設定]」、「[キー]」、「[URI]」で確認できる「[アカウント URI]」です。
 - パスワードは、Azure ポータルの「[設定]」、「[キー]」、「[主キー]」または「[2 次キー]」の順に選択して確認できる「[主キー]」または「[2 次キー]」です。
 - 読み取りキーはバックアップのみを取ることができます。読み書き可能なキーを使用してデータベースをリストアすることをお勧めします。
- Azure Cosmos DB for MongoDB を使用している場合は、次の手順を実行します。

- ユーザー名は、Azure ポータルの「設定」、「接続文字列」、「URI」で確認できるアカウント名です。

- パスワードは、Azure ポータルの「設定」、「キー」、「主キー」または「[2 次キー]」の順に選択して確認できる「主キー」または「[2 次キー]」です。

- 読み取りキーはバックアップのみを取ることができます。読み書き可能なキーを使用してデータベースをリストアすることをお勧めします。

[次へ (Next)]をクリックします。

- クレデンシャルへのアクセス権を付与する役割を追加します。役割に新しい権限を追加する方法:

- [追加 (Add)]をクリックします。
- 役割を選択します。
- 役割に付与するクレデンシャル権限を選択します。
- [保存 (Save)]をクリックします。

4 [次へ (Next)]をクリックしてクレデンシャルの作成を終了します。

クレデンシャルについて、およびクレデンシャルを編集または削除する方法について詳しくは、『NetBackup Web UI 管理者ガイド』を参照してください。

IAM データベースユーザー名の作成

IAM ユーザー名を作成するには:

1 RDS DB インスタンスで IAM DB 認証を有効にします。

2 マスターログイン (rds_iam) を使用してデータベースユーザーを作成します。

- MySQL の場合、マスターログイン (rds_iam) を使用してユーザー名を作成します。

- mysql --protocol=tcp --host=instance_fqdn --user=admin -p --port=3306
- CREATE USER iamuser IDENTIFIED WITH AWSAuthenticationPlugin as 'RDS';
- GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, RELOAD, PROCESS, REFERENCES, INDEX, ALTER, SHOW DATABASES, LOCK TABLES, CREATE VIEW, SHOW VIEW, CREATE ROUTINE, ALTER ROUTINE, EVENT, TRIGGER ON *.* ''@'%';

- PostgreSQL の場合、サーバー上でユーザーを作成します。

- psql -h instance_fqdn -U postgres

- CREATE USER iamuser WITH LOGIN;

- GRANT rds_iam TO iamuser;
- ALTER ROLE iamuser WITH LOGIN CREATEDB;
- GRANT rds_superuser TO iamuser;

3 NetBackup メディアサーバーに割り当てられている IAM ロールに、RDS ポリシーを割り当てます。

詳しくは、最新バージョンの『NetBackup Snapshot Manager インストールおよびアップグレードガイド』の「NetBackup Snapshot Manager に必要な AWS アクセス権」セクションを参照してください。

データベースユーザーの権限の構成

MySQL の場合

マスターログインを使用してデータベースユーザーを作成し、次の権限を付与します。

- mysql --protocol=tcp --host=instance_fqdn --user=admin -p --port=3306
- CREATE USER dbuser IDENTIFIED BY '<password>';
- GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, RELOAD, PROCESS, REFERENCES, INDEX, ALTER, SHOW DATABASES, LOCK TABLES, CREATE VIEW, SHOW VIEW, CREATE ROUTINE, ALTER ROUTINE, EVENT, TRIGGER ON *.* TO `dbuser`@'%' WITH GRANT OPTION;

PostgreSQL の場合

サーバーの下にデータベースユーザーを作成し、次の権限を付与します。

- psql -h instance_fqdn -U postgres
- CREATE USER dbuser WITH PASSWORD '<password>' CREATEDB;
- (AWS RDS PostgreSQL の場合) GRANT rds_superuser TO dbuser;
- (AZURE PostgreSQL の場合) GRANT azure_pg_admin TO dbuser;
- (GCP PostgreSQL の場合) GRANT cloudsqldbsuperuser TO dbuser;

SQL Server の場合

サーバーの下にデータベースユーザーを作成し、次の権限を付与します。

- サーバーにログインを作成します。
CREATE LOGIN dbuser WITH PASSWORD='<password>'
- サーバーでデータベースのユーザーを作成します。
 - CREATE USER [dbuser] FOR LOGIN [dbuser]
 - ALTER ROLE [db_owner] ADD MEMBER [dbuser]

メモ: データベースユーザーは、どのデータベース拒否の役割にも含まれていない必要があります。例: db_denydatareader および db_denydatawriter。

システムまたはユーザー管理 ID のユーザー名の作成

Azure SQL Server と Managed Instance の場合

次の構成のいずれかを実行します。

管理対象 ID ユーザーを AAD 管理者として構成します。

- SQL Server または Managed Instance で AAD 管理者を設定します。
- [Settings]、[Azure Active Directory]、[Set admin] の順に移動します。システム割り当てまたはユーザー割り当ての管理対象 ID を検索して設定し、保存します。

メモ: システム割り当ての管理対象 ID と AAD 管理者の権限を構成したメディアサーバーのみが、バックアップリストアを実行できます。

SSMS クライアントを使用して、データベースに管理対象 ID ユーザーを作成します。

- ユーザーを作成するために SQL Server 用 AAD 管理者を設定するには、[Settings]、[Active Directory admin]、[Set admin] の順に移動します。ユーザー用に Active Directory を選択して保存します。
- SQL データベースまたは管理対象データベースにログインして、そのデータベースの下にユーザーを作成します。

```
CREATE USER [<managed_identity>] FROM EXTERNAL PROVIDER;
ALTER ROLE db_owner ADD MEMBER [<managed_identity>];
```

- SQL Server でそのユーザーのログイン権限を指定し、次のコマンドを実行します。

```
# CREATE USER [<managed_identity>] FROM EXTERNAL PROVIDER;
# ALTER ROLE loginmanager ADD MEMBER [<managed_identity>];
```

メモ: システムで割り当てられた管理対象 ID を使用して、データベースと通信するすべてのメディアサーバーのユーザーを作成する必要があります。

メモ: データベースをリストアするには、ターゲットサーバーで管理対象 ID ユーザーを AAD 管理者として構成する必要があります。

MySQL の場合

- MySQL サーバーの AAD 管理者を構成するには、ユーザーを作成します。[Settings]、[Active Directory admin]、[Set admin]の順に移動します。Active Directory ユーザーを選択して保存します。
- Azure CLI を使用して管理対象 ID のクライアント ID を取得します。次のコマンドを実行します。

```
# az ad sp list --display-name <managed_identity> --query [*].appId  
--out tsv
```

- Azure CLI を使用して、ログオンのためのアクセストークンを生成します。次のコマンドを実行します。

```
# az account get-access-token --resource-type oss-rdbms
```

- AAD 管理ユーザーとアクセストークンを使用してログオンします。次のコマンドを実行します。

```
# mysql -h <server name> --user <user name>  
--enable-cleartext-plugin --password=<token>
```

- 管理対象 ID ユーザーを作成し、権限を付与します。次のコマンドを実行します。

```
# SET aad_auth_validate_oids_in_tenant = OFF;  
# CREATE AADUSER '<db_user>' IDENTIFIED BY  
'<Generated_client_id>';  
# GRANT USAGE, DROP, SELECT, CREATE, SHOW VIEW, EVENT, LOCK  
TABLES , ALTER, CREATE VIEW, INSERT, REFERENCES, ALTER ROUTINE,  
PROCESS ON *.* TO '<db_user>'@'%'
```

PostgreSQL の場合

- PostgreSQL サーバーの AAD 管理者を構成するには、ユーザーを作成します。[Settings]、[Active Directory admin]、[Set admin]の順に移動します。Active Directory ユーザーを選択して保存します。
- 管理対象 ID のクライアント ID を取得します。

```
# az ad sp list --display-name <managed_identity> --query  
[*].appId --out tsv
```

- ログインに必要なアクセストークンを生成します。次のコマンドを実行します。

```
# az account get-access-token --resource-type oss-rdbms
```

- 生成されたトークンのパスワードをエクスポートします。次のコマンドを実行します。

```
# export PGASSWORD=<token>
```

- AAD 管理ユーザーとアクセストークンを使用してログインします。次のコマンドを実行します。

```
# psql "host=<host name> port=5432 dbname=<dbname> user=<user name> sslmode=require"
```

- ユーザーを作成し、権限を付与するには、次のコマンドを実行します。

```
# SET aad_auth_validate_oids_in_tenant = OFF;
# CREATE ROLE <db_user> WITH LOGIN PASSWORD '<client_id>' IN
ROLE azure_ad_user;
# GRANT azure_pg_admin TO <db_user>;
# ALTER USER smipguser CREATEDB;
# ALTER USER smipguser Replication;
```

メモ: MySQL Flexible Server ではユーザー管理 ID のみがサポートされます。
PostgreSQL Flexible Server では、管理対象 ID のサポートは利用できません。

Azure Cosmos DB for NoSQL の場合

1. Azure ポータルにログオンします。
2. Cosmos DB 組み込みデータコントリビュータの役割を管理対象 ID に割り当てるには、次のコマンドを実行します。

```
# az cosmosdb sql role assignment create -a <Account_Name> -g
<Resource_Group_Name> -s "/" -p <Object_ID/Principle_ID> -d
00000000-0000-0000-000000000002
```

以下はその説明です。

- *Account_Name* は、Azure Cosmos アカウント名です。
- *Resource_Group_Name* は、アカウントのリソースグループ名です。
- *Object_ID/Principle_ID* は、管理対象 ID オブジェクトまたはプリンシパル ID です。
- 00000000-0000-0000-000000000002 は、Cosmos DB 組み込みデータコントリビュータの役割 ID です。

PaaS 資産への保護の追加

PaaS 資産を検出したら、[クラウド (Cloud)] 作業負荷の [アプリケーション (Applications)] タブまたは [PaaS] タブで保護を追加できます。

PaaS 資産に保護を追加するには

- 1 左側で [作業負荷 (Workloads)]、[クラウド (Cloud)] の順にクリックします。
- 2 AWS RDS でサポートされているデータベース資産を保護するには、[アプリケーション (Applications)] タブをクリックします。その他の PaaS 資産の場合は、[PaaS] タブをクリックします。
- 3 保護する資産にクレデンシャルがあるかどうかを確認します。

[p.83 の「データベースに適用されているクレデンシャル名の表示」](#) を参照してください。。

[クレデンシャル名 (Credential name)] 列が空の場合、資産にクレデンシャルを割り当てる必要があります。

[p.83 の「データベースへのクレデンシャルの追加」](#) を参照してください。

- 4 資産に保護を追加するには、資産を選択して [保護の追加 (Add protection)] をクリックします。
ほとんどの操作を実行できるようにするには、資産にクレデンシャルが割り当てられている必要があります。たとえば、資産の保護計画への割り当て、今すぐバックアップの実行などが該当します。
- 5 保護計画を選択し、[次へ (Next)] をクリックします。
- 6 構成の設定を確認し、[保護する (Protect)] をクリックします。

Redshift クラスタ資産は、保護計画を使用して保護されません。ポリシーを使用して保護できます。

今すぐバックアップの実行

このオプションを使用すると、選択した資産のワンタイムバックアップを作成できます。このバックアップは、今後のバックアップ、またはスケジュールバックアップには影響しません。

次の点に注意してください。

- Azure SQL データベース、GCP SQL Server、および AWS RDS Oracle の増分バックアップの場合、バックアップ形式が差分増分の保護計画で資産が保護されている場合でも、NetBackup は完全バックアップを実行します。
- アーカイブ REDO ログ形式のスケジュールの場合、NetBackup は、保護計画で指定した内容に関係なく、今すぐバックアップの完全バックアップを実行します。

- Redshift クラスタ資産の場合、今すぐバックアップオプションは利用できません。ボリュームの手動バックアップを使用してバックアップを開始できます。

今すぐバックアップを実行するには

- 1 左側で[作業負荷 (Workloads)]、[クラウド (Cloud)]の順にクリックします。

AWS RDS でサポートされているデータベース資産をバックアップするには、[アプリケーション (Applications)]タブをクリックします。その他の PaaS 資産の場合は、[PaaS]タブをクリックします。

メモ: ユーザーが作成したデータベースを表示して保護できます。システムデータベースのバックアップとリストアを実行するには、クラウドプロバイダのスーパーユーザー権限が必要であるため、システムデータベースは表示および保護されません。

- 2 資産を選択し、[保護の追加 (Add protection)]をクリックします。

- 3 必要な保護計画を選択し、[バックアップの開始 (Start backup)]をクリックします。

バックアップジョブの状態は、アクティビティモニターに表示されます。

データベースエージェントは、メディアサーバー (AKS および EKS 環境で NetBackup が配備されている場合はコンテナ) 内からデータベースにアクセスし、メディアサーバー (バックアップホスト) 上のユニバーサル共有パスの NFS マウントを実行します。

メモ: .

メモ:

クラウド資産のリカバリ

この章では以下の項目について説明しています。

- [クラウド資産のリカバリ](#)
- [クラウド資産のロールバックリカバリの実行](#)
- [VMware への AWS VM または Azure VM のリカバリ](#)
- [PaaS 資産のリカバリ](#)

クラウド資産のリカバリ

スナップショットコピー、レプリカコピー、バックアップコピー、または複製コピーから、AWS、Azure、Azure Stack、OCI、GCP VM の資産をリストアできます。AWS EC2 VM または Azure VM からオンプレミスの VMware VM にバックアップイメージをリストアすることもできます。

VM のリストア中、**NetBackup** には、元のバックアップまたはスナップショットコピーの特定のパラメータを変更するためのオプションが表示されます。これには、VM 表示名の変更、VM の電源オプションの変更、リストア時のタグ関連付けの削除、代替ネットワークへのリストアなどのオプションが含まれます。また、代替構成、異なるゾーン、異なるサブスクリプションに VM を、異なるリソースグループに VM またはディスクをリストアできます。

- GCP の場合: ファイアウォールルールを選択します。
- Azure の場合: ネットワークセキュリティグループを選択します。
- AWS の場合: セキュリティグループを選択します。
- OCI の場合: ネットワークセキュリティグループを選択します。

VM のリカバリ前チェックについて

リカバリ前チェックは、リストアを開始する前に、リストアが失敗する可能性を示します。リカバリ前チェックでは、次の項目が確認されます。

- サポート対象の文字の使用と表示名の長さ
 - 宛先ネットワークの存在
 - VM とディスクに対して選択したリソースグループの存在
 - ソース VM スナップショットの存在 (スナップショットからのリストアに適用可能)
 - ファイル /cloudpoint/azurestack.conf に追加されたステージング場所の存在 (Azure Stack のバックアップからのリストアに適用可能)
 - 同じ表示名を持つ VM の存在
 - Snapshot Manager との接続とクラウドクレデンシャルの検証
 - 選択した暗号化キーの有効性。

クラウド資産のリストアでサポートされるパラメータ

次の表に、異なるクラウドプロバイダの資産をリストアする際に変更できるさまざまなパラメータの概略を示します。

表 2-1 Azure、Azure Stack、GCP、AWS のスナップショットとバックアップ
コピーでサポートされるパラメータ

	スナップショットコピー	バックアップコピー
メーダ	Azure Stack と AWS	Azure Stack と AWS
VMの表示	Y	Y
名を変更する		
VMの電源状態を変更する	Y	Y
タグの関連付けを削除する	Y	Y

異なる ネット ワーク にリス トアす る	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
サブス クリプ ション ID		Y	Y	Y			
リソー スグ ル一 ブを 変更 する	Y	Y		Y	Y		
VMの 領域 を変 更す る		Y	Y	Y			
プロバ イダの 構成 を変 更す る		Y	Y				
ディス クのリ ソース グ ル一 ブを 変更 する	Y	Y		Y	Y		
ゾー ン/可 用性ド メイン	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

セキュ	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
リティ								
グ								
ルー								
プ、								
ファイ								
ア								
ウォー								
ル								
ルー								
ル、								
ネット								
ワーク								
セキュ								
リティ								
グ								
ルー								
プ								
ディス	Y							
クの暗		Y	Y	Y				
号化								
の編								
集								

仮想マシンのリカバリ

VM をリカバリするには

- 1 左側で[作業負荷 (Workloads)]、[クラウド (Cloud)]の順に選択します。
- 2 [仮想マシン (Virtual Machines)]タブをクリックします。
対応するカテゴリで検出されたすべてのクラウド資産が表示されます。
- 3 リカバリする保護された資産をダブルクリックします。
- 4 [リカバリポイント (Recovery points)]タブをクリックします。
利用可能なイメージが、それぞれのバックアップタイムスタンプと一緒に一覧表示されます。AWS の作業負荷については、レプリカとバックアップイメージが表示されます (利用可能な場合)。
- 5 [コピー (Copies)]列で、リカバリするコピーをクリックします。バックアップ、スナップショット、レプリカのコピーを表示できます (利用可能な場合)。[リカバリ (Recover)]をクリックします。リストアするコピーを選択しない場合は、プライマリコピーが選択されます。
- 6 [仮想マシンのリストア (Restore Virtual Machine)]をクリックします。
- 7 リカバリターゲットのページで、次の操作を行います。

バックアップコピーをリストアする場合は、必要に応じてこれらのパラメータの値を変更します。

- [構成 (Configuration)]: 代替構成にリストアするには、ドロップダウンから構成を選択します。
- [領域 (Region)]: 代替領域にリストアするには、ドロップダウンから領域を選択します。
- [サブスクリプション (Subscription)]: 代替サブスクリプションにリストアするには、ドロップダウンからサブスクリプションを選択します(Azure および Azure Stack のみ)。
- [リソースグループ (Resource group)]: 代替リソースグループにリストアするには、検索アイコンをクリックし、[リソースグループの選択 (Select resource group)]ダイアログで、必要なリソースグループを選択します(Azure および Azure Stack のみ)。
- [表示名 (Display name)]: 表示名を変更するには、このフィールドに新しい表示名を入力します。指定した表示名は、リカバリ前チェックで検証されます。

メモ: AWS および OCI の作業負荷を除き、表示名に特殊文字「` ~ ! @ # \$ % ^ & * () = + _ { } ¥¥ | ; : ' ¥" , < > / ? . "」は使用できません。

スナップショットのコピーをリストアする場合は、[リソースグループ (Resource group)]と[表示名 (Display name)]のみを指定します。

スナップショットまたはバックアップコピーからの VM のリストア時に、次のように、個々のディスクまたはすべてのディスクから同時に暗号化キーを選択できます。

- [ボリューム (Volume)]を選択し、[暗号化キーを編集する (Edit the encryption key)]オプションをクリックします。
- 必要な [暗号化の種類 (Encryption type)]を選択します。
- 必要な暗号化の [キー (Key)]を選択し、[保存 (Save)]をクリックします。

8 [次へ (Next)]をクリックします。

9 [リカバリオプション (Recovery Options)]ページで、次の操作を行います。

- バックアップコピーをリストアする場合、別のゾーンにリストアするには、[ゾーン (Zone)]または[可用性ドメイン (Availability domain)]を選択します。そのゾーンで利用可能なネットワークを選択するには、[ネットワーク構成 (Network configuration)]の近くにある検索アイコンをクリックし、リカバリするターゲットネットワークを選択します。

次を選択することも可能です。

- GCP の場合: ファイアウォールルール

- Azure の場合: ネットワークセキュリティグループ
 - AWS の場合: セキュリティグループ
 - OCI の場合: ネットワークセキュリティグループ
 - (GCP の場合のみ) スナップショットコピーをリストアする場合、別の領域にリストアするには[領域 (Region)]を選択します。そのゾーンで利用可能なネットワークを選択するには、[ネットワーク構成 (Network configuration)]にある検索アイコンをクリックし、リカバリするターゲットネットワークを選択します。リストには、そのゾーンで利用可能なネットワークが表示されます。
 - スナップショットコピーをリストアする場合、別のゾーンにリストアするには、[ゾーン (Zone)]または[可用性ドメイン (Availability domain)]を選択します。そのゾーンで利用可能なネットワークを選択するには、[ネットワーク構成 (Network configuration)]にある検索アイコンをクリックし、リカバリするターゲットネットワークを選択します。リストには、そのゾーンまたは可用性ドメインで利用可能なネットワークが表示されます。
- AWS、Azure、OCI、GCP クラウドプロバイダにセキュリティグループ、ネットワークセキュリティグループ、ファイアウォールルールをそれぞれ選択することもできます。

[詳細 (Advanced)] セクションで、次の操作を行います。

- リカバリ後に VM の電源をオンのままにするには、「リカバリ後に電源をオン (Power on the VM after recovery)」を選択します。
- バックアップまたはスナップショットの作成時に資産に関連付けられているタグを削除するには、「タグの関連付けを削除する (Remove tag associations)」を選択します。

メモ: [タグの関連付けを削除する (Remove tag associations)]オプションを選択しない場合は、資産のタグ値のカンマの前後にスペースを含められません。資産のリストア後、タグ値のカンマの前後のスペースが削除されます。たとえば、タグ名 `created_on` の値 `Fri, 02-Apr-2021 07:54:59 PM, EDT` は、`Fri,02-Apr-2021 07:54:59 PM,EDT` に変換されます。手動でタグ値を編集し、スペースを元に戻せます。

メモ: ゾーンに[なし (None)]を選択した場合、VM はどのゾーンにも配置されません。ネットワークセキュリティグループ、セキュリティグループ、またはファイアウォールルールに[なし (None)]を選択すると、リストアされた VM にセキュリティルールは適用されません。

10 [次へ (Next)]をクリックします。リカバリ前チェックが開始されます。このステージでは、すべてのリカバリパラメータを検証し、エラー (存在する場合) が表示されます。リカバリを開始する前にエラーを修正できます。

11 [リカバリの開始 (Start recovery)]をクリックします。

[リストアアクティビティ (Restore activity)]タブには、ジョブの進捗状況が表示されます。

リカバリの状態コードについて詳しくは、NetBackup 管理者に問い合わせるか、次の場所から入手できる『NetBackup 状態コードリファレンスガイド』を参照してください。

<http://www.veritas.com/docs/000003214>

アプリケーションとボリュームの元の場所へのリカバリ

GCP では、アップグレード前に作成されたスナップショットをリストアすると、ソースディスクが存在しない場合は、デフォルトのリストアされたディスクである pd 標準が作成されます。

アプリケーションとボリュームを元の場所にリカバリするには

1 左側で[作業負荷 (Workloads)]、[クラウド (Cloud)]の順に選択します。

2 [アプリケーション (Applications)]タブまたは[ボリューム (Volumes)]タブをクリックします。

対応するカテゴリで検出されたすべてのクラウド資産が表示されます。

3 リカバリする保護された資産をダブルクリックします。

4 [リカバリポイント (Recovery points)]タブをクリックします。カレンダービューで、バックアップが発生した日付をクリックします。

利用可能なイメージが、それぞれのバックアップタイムスタンプと一緒に一覧表示されます。

5 望ましいリカバリポイントの右上で、[元の場所 (Original location)]を選択します。

6 [リカバリの開始 (Start recovery)]をクリックします。

7 左側の[アクティビティモニター (Activity monitor)]をクリックして、ジョブ状態を表示します。

アプリケーションとボリュームの代替の場所へのリカバリ

注意事項

- AWS 内の暗号化された VM を代替の場所にリストアする場合、レプリケーション元とレプリケーション先の領域で鍵ペアの名前が同じである必要があります。同じでない場合は、レプリケーション元の領域の鍵ペアと一貫性がある新しい鍵ペアをレプリケーション先の領域で作成してください。

アプリケーションとボリュームを代替の場所にリカバリするには

- 1 左側で[作業負荷 (Workloads)]、[クラウド (Cloud)]の順に選択します。
- 2 [アプリケーション (Applications)]タブまたは[ボリューム (Volumes)]タブをクリックします。
対応するカテゴリで検出されたすべてのクラウド資産が表示されます。
- 3 リカバリする保護された資産をダブルクリックします。
- 4 [リカバリポイント (Recovery points)]タブをクリックします。カレンダービューで、バックアップが発生した日付をクリックします。
利用可能なイメージが、それぞれのバックアップタイムスタンプと一緒に一覧表示されます。
- 5 望ましいリカバリポイントの右上で、[代替の場所 (Alternate location)]を選択します。
- 6 クラウド資産をリストアする場所を選択します。
- 7 [リカバリの開始 (Start recovery)]をクリックします。
- 8 左側の[アクティビティモニター (Activity monitor)]をクリックして、ジョブ状態を表示します。

メモ: (Azure クラウドに該当) ADE が有効な VM の代替の場所へのアプリケーションリストアはサポートされません。

読み取り専用ボリュームを伴う GCP VM のリカバリシナリオ

次の表は、NetBackup が、読み取り専用ボリュームがある GCP VM のリストアまたはリカバリをどのように処理するかを示しています。

表 2-2 読み取り専用 GCP VM のリカバリシナリオ

シナリオ	処理
クラウド作業負荷にある[ボリューム (Volumes)]タブで、接続された読み取り専用ディスクのスナップショットからボリュームをリストアします。	リストア時に、ディスクは元の場所または代替の場所に読み取り書き込みモードで接続されます。
クラウド作業負荷にある[仮想マシン (Virtual machines)]タブで、クラッシュ整合スナップショットから読み取り専用ディスクのある VM をリストアします。	このような VM を元の場所または代替の場所にリストアする際、読み取り専用ディスクが読み取り/書き込みモードでリストアされます。

シナリオ	処理
クラウド作業負荷にある[仮想マシン (Virtual machines)]タブで、アプリケーション整合スナップショットから読み取り専用ディスクのある VM をリストアします。	<p>読み取り専用ディスクは複数の VM に接続できますが、NetBackup は 1 つの VM でのみ検出します。</p> <p>Windows VM の場合、スナップショットは次のような VSS エラーで失敗します。</p> <p>失敗: flexsnap.GenericError: スナップショットの作成に失敗しました (エラー: 選択したボリュームの VSS スナップショットの作成に失敗しました。) (Failure: flexsnap.GenericError: Failed to take snapshot (error: Failed to create VSS snapshot of the selected volumes.))</p> <p>Linux VM の場合、ディスクが検出された VM についてはスナップショットが成功することもありますが、それ以外の VM では依存関係が見つからないために失敗します。エラーの例:</p> <pre>linear_flow。フロー: ホスト linux-1 (len=4) のスナップショット (test-win) の作成は ['snap_google-gcepd-us-west-2-b-7534340043 132122994'] を必要としますが、他のエンティティは上記の要件を生成しません¥n MissingDependencies (linear_flow.Flow: create snapshot (test-win) of host linux-1(len=4) requires ['snap_google-gcepd-us-west 2-b-7534340043 132122994'] but no other entity produces said requirements¥n MissingDependencies)</pre> <p>上記の場合、Linux VM についてスナップショットが成功すると、読み取り専用ディスクは読み取り/書き込みモードでリストアされます。</p>

(GCP のみ) autoDelete ディスクサポートを使用した仮想マシンとボリュームのリストア

ソース VM のスナップショットまたはスナップショットからのバックアップを作成するときに、ディスクに関する追加情報が保存されます。autoDelete フラグによって、VM を削除するときにディスクを削除するかどうかが決まります。そのため、スナップショットまたはスナップショットからのバックアップから新しい VM が作成された場合、ディスクがソース VM として設定されます。

次に例を示します。

ソース VM:

Disk1: autoDelete は true に設定されています (ソース VM が削除され、autoDelete が true に設定されている場合、ディスクは自動的に削除される)。

Disk2: autoDelete は false に設定されています。

リストアされた VM:

Disk1_suffix: autoDelete は true に設定されています。

Disk2_suffix: autoDelete は false に設定されています。

クラウド資産のロールバックリカバリの実行

クラウド資産のロールバックリカバリでは、元の資産の既存のデータが上書きされます。仮想マシンのリストアとは異なり、ロールバックリストアはリストアされるイメージの新しいコピーを作成せず、ソースの既存のデータを置換します。

メモ: スナップショットレプリカはロールバックをサポートしません。また、Azure Stack、OCI、および GCP の作業負荷はロールバックリストアをサポートしません。

クラウド資産のロールバックリカバリを実行するには

- 1 左側で[作業負荷 (Workloads)]、[クラウド (Cloud)]の順に選択します。
- 2 [仮想マシン (Virtual Machines)]をクリックします。
対応するカテゴリで検出されたすべてのクラウド資産が表示されます。
- 3 リカバリする保護された資産をダブルクリックします。
- 4 [リカバリポイント (Recovery points)]タブをクリックします。利用可能なイメージが、それぞれのバックアップタイムスタンプと一緒に一覧表示されます。[コピー (Copies)]列で、リカバリするスナップショットをクリックします。[リカバリ (Recover)]、[ロールバックリストア (Rollback restore)]をクリックします。
- 5 [リカバリの開始 (Start recovery)]をクリックします。既存のデータが上書きされます。
- 6 左側で[アクティビティモニター (Activity monitor)]、[ジョブ (Jobs)]の順にクリックして、ジョブ状態を表示します。

VMware への AWS VM または Azure VM のリカバリ

NetBackup では、AWS EC2 VM または Azure VM からオンプレミスの VMware VM に、クラウドベースのバックアップイメージをリストアできます。

前提条件

- リカバリホストは RHEL プラットフォームで実行する必要があります。リカバリホストのバージョンについては、Enterprise Server と Server 10.0 - 10.x.x OS のソフトウェア互換性リストで、VMware の互換性に関するセクションを参照してください。

- VMをリカバリする場合、VMwareのサポート対象のトランスポートモードはNDBです。
- 変換されたVMには、VMwareサーバーの既存のVMでは使用されていない、別のVM名を使用することをお勧めします。

VMwareにクラウドVMをリカバリするには:

- 1 左側で[作業負荷(Workloads)]、[クラウド(Cloud)]の順に選択します。
- 2 [仮想マシン(Virtual Machines)]タブをクリックします。
- 3 リカバリする保護された資産をダブルクリックし、[リカバリポイント(Recovery points)]タブをクリックします。
利用可能なイメージが、それぞれのバックアップタイムスタンプと一緒に一覧表示されます。
- 4 [コピー(Copies)]列で、リカバリするコピーをクリックします。バックアップイメージのみをリカバリできます。
- 5 コピーの行の省略記号メニュー(3つのドット)をクリックし、[仮想マシンのリストア(Restore Virtual Machine)]をクリックします。
- 6 リカバリターゲットのページで、次の操作を行います。
 - [プロバイダ(Provider)]をVMwareとして選択します。
 - [表示名(Display name)]: 表示名を変更するには、このフィールドに新しい表示名を入力します。
 - [ESXiサーバーまたはクラスタ(ESXi server or cluster)]: VMが存在するESXiサーバーまたはクラスタを選択します。
 - [フォルダ(Folder)]: VMを含むフォルダを指定します。
 - [リソースプールまたはvApp(Resource pool or vApp)]: VMのリソースプールを指定します。
 - [データストアまたはデータストアクラスタ(Datastore or datastore cluster)]: VMのデータストアおよびディスクを指定します。
 - [ネットワーク構成(Network configuration)]: ESXiサーバーのネットワークインターフェイスを選択します。
- 7 [次へ(Next)]をクリックします。
- 8 [リカバリオプション(Recovery options)]ページで、次の操作を行います。
 - [リカバリホスト(Recovery host)]: リカバリの実行に使用するホストを選択します。
 - [リカバリ後に電源をオン(Power on after recovery)]: (オプション)リカバリ後にVMの電源をオンのままにする場合に選択します。

- [CPU数 (CPU number)]: 変換されたVMのCPU数を指定します。
 - [メモリサイズ (GB)(Memory size (GB))]: 変換されたVMのメモリサイズを指定します。
- 9 [次へ (Next)]をクリックします。パラメータを確認して[リカバリの開始 (Start recovery)]をクリックします。
- [リストアアクティビティ (Restore activity)]タブには、ジョブの進捗状況が表示されます。

VMwareにリカバリされたクラウドVMのリカバリ後の考慮事項

リストアされたVMの考慮事項:

- これらは、リカバリされたVMのデフォルト構成の一部です。VMを使用する前に手動による修正が必要になる場合があります。
 - デフォルトのブート構成はEFIです。
 - デフォルトのディスクコントローラはSCSIです。
 - デフォルトのネットワークアダプタの種類はVMXNET 3です。
 - デフォルトのOSの種類はx64です。
- Azureの第1世代のVMの場合、「VMオプション」のブート構成をBIOSに変更する必要があります。また、ディスクコントローラを「IDE」に変更します。詳しくは、Azureのマニュアルを参照してください。

<https://docs.azure.cn/ja-jp/virtual-machines/generation-2?view=azs-2102>

バックアップされたクラウドVMの前提条件と考慮事項については、p.56の「[VMwareへのリカバリのためのAWS VMまたはAzure VMの保護](#)」を参照してください。。

クラウドVMからVMwareへのイメージのリカバリ手順

このセクションでは、さまざまな種類のクラウドVMをVMwareにリカバリするために実行する必要がある手順の概要について説明します。ソースVMの完全バックアップをMSDPストレージサーバーに実行したことを確認します。p.25の「[クラウド資産またはクラウド資産用インテリジェントグループの保護](#)」を参照してください。

バックアップされたクラウドVMの前提条件と考慮事項について詳しくは、p.56の「[VMwareへのリカバリのためのAWS VMまたはAzure VMの保護](#)」を参照してください。。

AWSからVMwareへのイメージのリカバリ

Windows Server 2022

バックアップされたクラウドイメージの前提条件:

- DHCPを使用するようにネットワークインターフェースを変更し、ブート時に有効にします。
- バックアップ前にローカル管理者を作成します。

Windows 2022 VM イメージを VMware にリカバリするには:

- 1 NetBackupを使用してイメージをリカバリします。p.102の「[VMwareへのAWS VMまたはAzure VMのリカバリ](#)」を参照してください。
- 2 VMwareサーバーにログオンし、変換されたVM設定を編集します。[VMオプション(VM Options)]ページで、[ブートオプション(Boot Options)]をクリックし、[ファームウェア(Firmware)]をBIOSに変更します。
- 3 変換されたVMにRDP経由でログオンするためにIPアドレスを取得します。

RHEL 9.x

バックアップされたクラウドイメージの前提条件:

- DHCPを使用するようにネットワークインターフェースを変更し、ブート時に有効にします。
- リカバリされたVMにログオンするための新しいユーザーを作成します。

RHEL 9.x VM イメージを VMware にリカバリするには:

- 1 NetBackupを使用してイメージをリカバリします。p.102の「[VMwareへのAWS VMまたはAzure VMのリカバリ](#)」を参照してください。
- 2 VMwareサーバーにログオンし、変換されたVM設定を編集します。[VMオプション(VM Options)]ページで、[ブートオプション(Boot Options)]をクリックし、[ファームウェア(Firmware)]をBIOSに変更します。
- 3 変換されたVMにSSH経由でログオンするためにIPアドレスを取得します。

SUSE 15SP5

バックアップされたクラウドイメージの前提条件:

- DHCPを使用するようにネットワークインターフェースを変更し、ブート時に有効にします。
- リカバリされたVMにログオンするための新しいユーザーを作成します。

SUSE 15SP5 VM イメージを VMware にリカバリするには

- 1 NetBackupを使用してイメージをリカバリします。p.102の「[VMwareへのAWS VMまたはAzure VMのリカバリ](#)」を参照してください。
- 2 変換されたVMにSSH経由でログオンするためにIPアドレスを取得します。

Azure から VMware へのイメージのリカバリ

Windows 2022

バックアップされたクラウドイメージの前提条件:

- DHCPを使用するようにネットワークインターフェースを変更し、ブート時に有効にします。

Windows 2022 VM イメージを VMware にリカバリするには:

- 1 NetBackupを使用してイメージをリカバリします。p.102の「[VMwareへのAWS VMまたはAzure VMのリカバリ](#)」を参照してください。
- 2 Windows 2022 Gen 1の場合、VMwareサーバーにログオンし、変換されたVM設定を編集します。[VMオプション(VM Options)]ページで、[ブートオプション(Boot Options)]をクリックし、[ファームウェア(Firmware)]を[BIOS]に変更します。
- 3 変換されたVMにRDP経由でログオンするためにIPアドレスを取得します。

RHEL 9.x

バックアップされたクラウドイメージの前提条件:

- ソースVMにVMW_PVSCSIドライバが必要です。ドライバがすでに存在するかどうかを確認するには、次のコマンドを実行します。

```
lsinitrd | grep -i vmw_pvscsi
```

ドライバをインストールするには、次の手順を実行します。

- initramfsをバックアップするには、次のコマンドを1つずつ実行します。

```
cd /boot  
cp initramfs-`uname -r`.img initramfs-`uname -r`.img.bak
```

- dracut.confファイルを開くには、次のコマンドを実行します。

```
vi /etc/dracut.conf
```

#add_drivers+=" 行のコメントを解除します。値「vmw_pvscsi」を行に追加し、既存のモジュールをスペースで区切れます。次に例を示します。

```
# additional kernel modules to the default.  
add_drivers+="vmw_pvscsi"
```

- 新しいモジュールを含む、新しい初期ramdiskイメージを作成するには、次を実行します。

```
dracut -f -v -N
```

- 次のコマンドのいずれかを実行して、新しい初期 ramdisk イメージに新しいモジュールが存在するかどうかを確認します。

```
lsinitrd | grep -i vmw_pvscsi  
lsinitrd -f /boot/initramfs-`uname -r`.img | grep -i vmw_pvscsi
```
- リカバリされた VM にログオンするための新しいユーザーを作成します。
- DHCP を使用するようにネットワークインターフェースを変更し、ブート時に有効にします。

RHEL 9.x VM イメージを VMware にリカバリするには:

- 1 NetBackup を使用してイメージをリカバリします。p.102 の「[VMwareへのAWS VMまたはAzure VMのリカバリ](#)」を参照してください。
- 2 RHEL Gen 1 の場合、VMware サーバーにログオンし、変換された VM 設定を編集します。[VM オプション (VM Options)] ページで、[ブートオプション (Boot Options)] をクリックし、[ファームウェア (Firmware)] を [BIOS] に変更します。
- 3 変換された VM に SSH 経由でログオンするために IP アドレスを取得します。

SUSE 15SP5

バックアップされたクラウドイメージの前提条件:

- DHCP を使用するようにネットワークインターフェースを変更し、ブート時に有効にします。
- リカバリされた VM にログオンするための新しいユーザーを作成します。

SUSE 15SP5 VM イメージを VMware にリカバリするには

- 1 NetBackup を使用してイメージをリカバリします。p.102 の「[VMwareへのAWS VMまたはAzure VMのリカバリ](#)」を参照してください。
- 2 ソース VM に既存の vmw_pvscsi ドライバがない場合は、VMware サーバーにログオンし、変換された VM 設定を編集します。[仮想ハードウェア (Virtual Hardware)] ページで [ハードディスク (Hard disk)] をクリックし、[仮想デバイスノード (Virtual Device Node)] を [IDE] に変更します。
- 3 SUSE 15SP5 Gen 1 の場合、VMware サーバーにログオンし、変換された VM 設定を編集します。[VM オプション (VM Options)] ページで、[ブートオプション (Boot Options)] をクリックし、[ファームウェア (Firmware)] を [BIOS] に変更します。
- 4 変換された VM に SSH 経由でログオンするために IP アドレスを取得します。

PaaS 資産のリカバリ

PaaS 資産は[クラウド (Cloud)]作業負荷の下に一覧表示されます。[アプリケーション (Applications)]タブから Amazon RDS 資産をリストアできます。他のすべての PaaS 資産は、[PaaS]タブからリストアできます。Azure 資産のリカバリフローは、NetBackup で保護されているか Azure で保護されているかによって異なります。

NetBackup 10.3 以降で、MySQL データベースのデータまたはスキーマとメタデータを個別にリストアできます。メタデータのリストアにはスーパーユーザーの権限が必要で、バージョン 10.2 以降のメディアサーバーが少なくとも 1 台必要です。

メモ: MySQL のリストアでは、admin または root ユーザーの権限がない場合は、リストア権限に加えて表示権限が必要です。

PaaS 資産はリカバリ中にインスタントアクセスをサポートします。インスタントアクセスにより、データへの高速アクセスが可能になり、全体的なリカバリ時間が短縮されます。

メモ: アクティビティモニターで PaaS リストアジョブを表示している間、フィールド[転送済みのバイト数 (Bytes transferred)]および[残りのバイト数の概算 (Estimated bytes remaining)]は正しい情報を示さないことがあります。[書き込み済みのファイル (Files written)]の数で正しい状態と NetBackup ログを確認できます。

RDS 以外の PaaS 資産のリカバリ

RDS 以外の PaaS 資産は、[クラウド (Cloud)]作業負荷の[PaaS]タブからリストアできます。

RDS 以外の PaaS 資産をリストアするには:

- 1 左側で、[作業負荷 (Workloads)]の[クラウド (Cloud)]をクリックし、[PaaS]タブをクリックします。リカバリする資産の名前をクリックします。
- 2 Azure 資産の[リカバリポイント (Recovery points)]タブをクリックし、さらに [NetBackup 管理対象 (NetBackup managed)]を選択します。
利用可能なリカバリポイントがテーブルに表示されます。
- 3 リカバリするイメージの行で、[リカバリ (Recover)]をクリックします。
- 4 [名前 (Name)]フィールドには、デフォルトでは資産の元の名前が表示されます。フィールドの名前は変更できます。この名前は後で変更できません。
- 5 (任意) [ターゲットインスタンス (Target instance)]フィールドでは、デフォルトで、資産のソースインスタンスが選択されています。別のインスタンスにリストアするには、必要なインスタンスを選択します。[ターゲットインスタンス (Target instance)]は、DynamoDB 資産では利用できません。

- 6 (オプション。MySQL データベースの場合のみ。) ビュー、トリガ、ストアプロシージャなどのメタデータをリストアするには、[メタデータのリストア (Restore metadata)]を選択します。
- 7 (オプション。MySQL データベースの場合のみ。) リストアのターゲットインスタンスクリデンシャルの場合:
 - すでにインスタンスに関連付けられているクレデンシャルを使用するには、[すでに関連付けられているクレデンシャルを使用します (Use already associated credentials)]を選択し、[リカバリの開始 (Start recovery)]をクリックします。
 - 別のクレデンシャルセットを使用するには(既存のクレデンシャルを使用するか、新しいクレデンシャルを作成)、[別のクレデンシャルを使用 (Use different credentials)]を選択します。

p.83 の「データベースへのクレデンシャルの追加」を参照してください。
これらのクレデンシャルを検証するための検証ホストは、バックアップ中に使用されたものと同じである必要があります。リストア中のクレデンシャル検証でバックアップ中に使用されたホストが利用できない場合、検証は失敗します。
(オプション) 資産のデフォルトのクレデンシャルとしてこれらのクレデンシャルを設定するには、[デフォルトのクレデンシャルにする (Make default credentials)]を選択します。
- 8 [リカバリの開始 (Start recovery)]をクリックします。
[リストアアクティビティ (Restore activity)]タブには、状態が表示されます。

Redshift クラスタのリカバリ

Redshift クラスタは、[クラウド (Cloud)]作業負荷の[PaaS]タブからリストアできます。

Redshift クラスタ資産をリストアするには:

- 1 左側で、[作業負荷 (Workloads)]の[クラウド (Cloud)]をクリックし、[PaaS]タブをクリックします。リカバリする資産の名前をクリックします。
- 2 [リカバリポイント (Recovery points)]タブで、リカバリポイントを表示する日付をクリックします。利用可能なリカバリポイントが右側に表示されます。
- 3 リカバリするイメージの行で、[リカバリ (Recover)]をクリックします。
 - 元の場所にイメージをリストアするには、[元の場所 (Original location)]をクリックし、[リカバリの開始 (Start recovery)]をクリックします。
 - イメージを代替の場所にリストアするには、[代替の場所 (Alternate location)]をクリックします。利用可能な場所の一覧から必要な場所を選択し、[リカバリの開始 (Start recovery)]をクリックします。

RDS ベースの PaaS 資産のリカバリ

RDS ベースの PaaS 資産は、[クラウド (Cloud)]作業負荷の[アプリケーション (Applications)]タブからリストアできます。

RDS ベースの PaaS 資産をリストアするには:

- 1 左側で、[作業負荷 (Workloads)]の[クラウド (Cloud)]をクリックし、[アプリケーション (Applications)]タブをクリックします。リカバリする資産の名前をクリックします。
- 2 カレンダーで[リカバリポイント (Recovery points)]タブをクリックし、リカバリポイントを表示する日付を選択します。
利用可能なリカバリポイントが右側に表示されます。
- 3 リカバリするイメージの行で、[リカバリ (Recover)]をクリックします。
- 4 [ソースデータベース (Source databases)]で、リストアするデータベースを選択します。[データベースの追加 (Add database)]をクリックし、[データベースの追加 (Add database)]ダイアログで、必要なデータベースを選択してから[選択 (Select)]をクリックします。
- 5 (Amazon RDS Oracle データベースの場合のみ) [AWS S3 バケット名 (AWS S3 bucket name)]フィールドにステージングパスを入力します。[リカバリの開始 (Start recovery)]をクリックします。リカバリされたデータベースが[インスタントアクセスデータベース (Instant access databases)]タブに表示されます。リカバリは、自己管理インスタンス EC2 またはオンプレミス VM で実行できます。資産のリカバリを完了するには、次のナレッジベースの記事を参照してください。

https://www.veritas.com/support/ja_JP/article.100058945

リストアされたデータをステージングするために、バックアップ中に使用されたものは異なる S3 バケットを選択できます。別の領域の S3 バケットを選択することもできます。

- 6 リストアされたデータベースに追加する接頭辞を入力するか、デフォルトを使用します。このフィールドには、値が必要です。
- 7 (任意) [ターゲットインスタンス (Target instance)]フィールドでは、デフォルトで、資産のソースインスタンスが選択されています。別のインスタンスにリストアするには、必要なインスタンスを選択します。
- 8 (オプション。MySQL データベースの場合のみ。) ビュー、トリガ、ストアプロシージャなどのメタデータをリストアするには、[メタデータのリストア (Restore metadata)]を選択します。
- 9 (オプション。MySQL データベースの場合のみ。) リストアのターゲットインスタンスクレデンシャルの場合:
 - すでにインスタンスに関連付けられているクレデンシャルを使用するには、[すでに関連付けられているクレデンシャルを使用します (Use already associated credentials)]を選択し、[リカバリの開始 (Start recovery)]をクリックします。

- 別のクレデンシャルセットを使用するには(既存のクレデンシャルを使用するか、新しいクレデンシャルを作成)、[別のクレデンシャルを使用 (Use different credentials)]を選択します。
p.83 の「データベースへのクレデンシャルの追加」を参照してください。
(オプション) 資産のデフォルトのクレデンシャルとしてこれらのクレデンシャルを設定するには、[デフォルトのクレデンシャルにする (Make default credentials)]を選択します。
- 検証ホストを選択して、指定したクレデンシャルを検証します。

10 [リカバリの開始 (Start recovery)]をクリックします。

[リストアアクティビティ (Restore activity)]タブには、状態が表示されます。

これらの**2**つのリストアワークフローは、リカバリポイントに対して暗黙的にインスタンスマウント共有を作成します。

Azure 保護対象資産のリカバリ

NetBackup では、Microsoft Azure がバックアップする Azure SQL データベースおよび Azure SQL 管理対象データベースの資産をリストアできます。サポートされるバックアップモードは、指定した時点のバックアップと長期保持用バックアップです。

メモ: インスタンスプールのエラスティックプールでのリストアはサポートされません。

操作を進める前に、PaaS 資産のリストアに必要な権限があることを確認してください。

指定した時点のバックアップで資産をリカバリするには:

- 1** 左側で[作業負荷 (Workloads)]、[クラウド (Cloud)]の順にクリックします。
- 2** [PaaS]タブをクリックします。
検出されたすべての PaaS 資産が表示されます。
- 3** [リカバリポイントの種類 (Recovery points type)]で、[プロバイダによって保護 (Provider protected)]を選択します。
- 4** リカバリ対象の保護された Azure SQL データベースおよび Azure SQL 管理対象データベース資産の行で、[リストア (Restore)]をクリックします。
- 5** [リカバリポイント (Recovery points)]タブの[指定した時点のバックアップ (Point in time backup)]で、[リストア (Restore)]をクリックします。
- 6** [リストアポイント (UTC) (Restore point (UTC))]で、日付と時刻を選択します。リストアポイントは、最も古い時間から以下の時間までの間で選択できます。
 - オンラインデータベースの最新のバックアップ時刻。
 - 削除されたデータベースのデータベース削除時刻。

Microsoft Azure は、UTC を使用して、選択した時間を指定可能な最も近いリカバリポイントに調整する場合があります。

選択した PaaS 資産によっては、Web UI に表示されるデフォルトのリストア日時が異なる場合があります。たとえば、Azure SQL データベースの場合、デフォルトのリストア時間は現在の時刻であり、Azure SQL 管理対象データベースのデフォルトのリストア時間は、現在の時刻より 6 分早い時刻です。

- 7 Azure SQL データベースの場合は、必要に応じ、リストアされたデータベースの名前を[データベース名 (Database name)]フィールドに入力します。データベース名には、特殊文字 (< > * % & : ¥ / ? など) または制御文字を使用できません。名前の最後にピリオドまたはスペースを使用しないでください。Azure リソースの命名規則について詳しくは、

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-resource-manager/management/resource-name-rules#microsoftsql> を参照してください。

名前を入力しない場合、NetBackup は自動的に <dbName>_<UTC のリストア時刻> という形式で名前を割り当てます。

- 8 Azure SQL 管理対象データベースの場合は、必要に応じ、[管理対象インスタンス (Managed instance)]フィールドにインスタンス名を入力します。デフォルトでは、リカバリポイントのインスタンス名が表示されます。検索オプションを使用して管理対象インスタンス名を検索することもできます。リストアは、サブスクリプションの所属先と同じ領域に対して行えます。

目的の管理対象インスタンスが検索結果に表示されない場合は、手動で検出を実行してください。また、管理対象インスタンスに対する RBAC アクセス権があることを確認してください。

- 9 [次へ (Next)]をクリックします。リカバリ前チェックが完了したら、[リカバリの開始 (Start recovery)]をクリックします。

ジョブの状態は、アクティビティモニターで確認できます。

長期保持用バックアップの資産をリカバリするには:

- 1 左側で[作業負荷 (Workloads)]、[クラウド (Cloud)]の順に選択します。
- 2 [PaaS]タブをクリックします。
検出されたすべての PaaS 資産が表示されます。
- 3 リカバリ対象の保護された資産の行で、[リストア (Restore)]をクリックします。
- 4 [リカバリポイント (Recovery points)]タブの[長期保持用バックアップ (Long term retention backup)]で、リストアするイメージに対して[リストア (Restore)]をクリックします。

- 5 Azure SQL データベースの場合は、必要に応じ、リストアされたデータベースの名前を[データベース名 (Database name)]フィールドに入力します。データベース名には、特殊文字 (< > * % & : ¥ / ? など) または制御文字を使用できません。名前の最後にピリオドまたはスペースを使用しないでください。Azure リソースの命名規則について詳しくは、

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-resource-manager/management/resource-name-rules#microsoftsql> を参照してください。

名前を入力しない場合、NetBackup は自動的に `restore_<データベース名>` という形式で名前を割り当てます。

- 6 Azure SQL 管理対象データベースの場合は、必要に応じ、[管理対象インスタンス (Managed instance)]フィールドにインスタンス名を入力します。デフォルトでは、リカバリポイントのインスタンス名が表示されます。検索オプションを使用して管理対象インスタンス名を検索することもできます。リストアは、サブスクリプションの所属先と同じ領域に対して行えます。
- 7 [次へ (Next)]をクリックします。リカバリ前チェックが完了したら、[リカバリの開始 (Start recovery)]をクリックします。

ジョブの状態は、アクティビティモニターで確認できます。

メモ: ポータルおよび Snapshot Manager のタグはリストアされません。ただし、NetBackup 経由でリストアするときに、「`createdby: cloudbpoint`」タグが作成されます。

メモ: プロバイダによって保護されたリカバリジョブの場合、断続的なエラーが発生しても、次回にスケジュールされているジョブのクリーンアップが実行されるまで、リカバリジョブは実行され続けます。

AdvancedDisk からの複製イメージのリカバリ

イメージが AdvancedDisk ストレージまたは MSDP クラウドストレージに存在する場合、10.1 メディアサーバーは複製イメージからの PaaS のリストアを開始できません。回避方法として、次の手順を実行します。

前提条件:

1. AdvancedDisk の場合、MSDP サーバーに関連付けられているメディアサーバーのバージョンが 10.1 以上である必要があります。
2. MSDP クラウドストレージの場合、リカバリに使用するメディアサーバーのバージョンが 10.1.1 である必要があります。
3. ushare が MSDP サーバーでセットアップおよび構成されていることを確認します。

4. この MSDP ストレージサーバーでユニバーサル共有を作成します。ushare のエクスポートリストに、対応するメディアサーバーのホスト名または IP を追加していることを確認します。

AdvancedDisk からリカバリするには、次の手順を実行します。

- 1 Web UI のカタログを使用して、手動で MSDP ストレージにイメージを複製します。詳しくは『NetBackup Web UI 管理者ガイド』を参照してください。

メモ: 2つ目のコピーから複製するには、カタログビューで複製オプションを選択した後、[検索 (Search)]を再度クリックします。

- 2 複製ジョブが完了したら、Web UI で指定した資産に対して新しいリカバリポイントが表示されていることを確認します。

リストジョブを開始するには、p.108 の「[PaaS 資産のリカバリ](#)」を参照してください。

REST API を使用してリストアするには、セクション

`recovery/workloads/cloud/scenarios/asset/recover` を参照してください。

NetBackup API のマニュアルを参照してください。

メモ: RDS インスタンスリカバリの場合、AdvancedDisk ストレージに存在するバックアップイメージからリストアを開始すると、NetBackup はエラーメッセージまたは警告メッセージを表示しません。

個別リストアの実行

この章では以下の項目について説明しています。

- [個別リストアについて](#)
- [サポート対象の環境リスト](#)
- [サポートされているファイルシステムのリスト](#)
- [開始する前に](#)
- [制限事項および考慮事項](#)
- [クラウド仮想マシンからのファイルとフォルダのリストア](#)
- [クラウド仮想マシンでのボリュームのリストア](#)
- [LVM を含むボリュームリストア後の手順の実行](#)
- [トラブルシューティング](#)

個別リストアについて

NetBackup では、クラウド仮想マシン上のファイルとフォルダの個別リストアを実行できます。個々のファイルやフォルダを検索してリストアすることもできます。また、仮想マシンからボリュームをリストアすることもできます。

このプロセスは個別リストアとして知られ、スナップショットまたはバックアップの各ファイルが、單一ファイルリストアと一般的に呼ばれる 1 つの細かい単位として考慮されます。

NetBackup は、インデックス処理を使用して、スナップショットまたはバックアップ内のすべてのファイルのインベントリを作成します。スナップショットから特定のファイルをリストアするには、**NetBackup** によってスナップショットのインデックス付けが完了している必要があります。**NetBackup** によるバックアップのインデックス付けが完了している場合は、バックアップから特定のファイルをリストアすることもできます。

次の表は、ボリューム、ファイル、フォルダの個別リストアを有効にする流れを理解するのに役立ちます。

表 3-1 個別リストアの作業

作業	説明
仮想マシンを接続	個別リストアを実行するために使用する仮想マシンを接続します。
仮想マシン上の資産の検出	[検出 (Discover)] オプションを使用します。 [クラウド (Cloud)]>[Snapshot Managers]>[Snapshot Manager]>[処理 (Actions)]>[検出 (Discover)] に移動します。
保護計画の作成	保護計画を作成します。 [ファイルまたはフォルダの個別リカバリの有効化 (Enable granular recovery for files or folders)] チェックボックスが、保護計画の [バックアップオプション (Backup options)] で選択されていることを確認します。
検出済み資産の保護計画へのサブスクライブ	インデックス付け可能な属性で個別リストアが有効になっている保護計画に、前の手順で接続された VM の資産を追加します。
保護計画の実行	バックアップジョブとインデックスをスケジュール設定するか、[今すぐバックアップ (Backup now)] オプションを使用します。この場合は、すぐにバックアップジョブが開始されます。
<ul style="list-style-type: none"> ■ ファイルまたはフォルダのリストア ■ ボリュームのリストア <p>メモ: ボリュームのリストアはバックアップコピーではサポートされません。</p>	ファイル、フォルダまたはボリュームの個別リストアを実行します。

サポート対象の環境リスト

次の表に、サポートされているバージョンのリストを示します。

表 3-2 サポート対象バージョン

アプリケーション	バージョン
NetBackup	10.4.0.1

アプリケーション	バージョン
NetBackup バックアップホスト OS	RHEL 7.x および 8.8
Snapshot Manager ホスト OS	<ul style="list-style-type: none"> ■ RHEL 7.x 以降、RHEL 8.6 ■ Ubuntu 18.04 LTS および 20.04 LTS <p>メモ: UI に一覧表示されている OS のバージョン (Ubuntu 20.04 LTS) は、コンテナのバージョンです。</p>
クラウドプロバイダ	<ul style="list-style-type: none"> ■ アマゾンウェブサービス ■ Microsoft Azure ■ Microsoft Azure Stack Hub ■ Google Cloud Platform
Snapshot Manager またはエージェントインスタンスタイプ	<ul style="list-style-type: none"> ■ Amazon AWS: t2.large/t3.large ■ Microsoft Azure: D2s_V3Standard ■ Microsoft Azure Stack Hub: DS2_v2 Standard, DS3_v2 Standard ■ Google Cloud Platform: n1.Standard2 以上
保護対象の Snapshot Manager エージェントホスト	<ul style="list-style-type: none"> ■ Linux OS: RHEL 7.x および RHEL 8.8 ■ Windows OS バージョン: 2012 R2, 2016, 2019, 2022

サポートされているファイルシステムのリスト

次の表に、サポートされているファイルシステムについての詳細を示します。

プラットフォーム	検出されたファイルシステム パーティションレイアウト
RHEL (整合性スナップショットのプロパティを使用)	<ul style="list-style-type: none"> ■ ext3 ■ ext4 ■ xfs
メモ: GCP の場合、エージェントホストがオペレーティングシステムバージョン RHEL 8.x 上にある場合は、オペレーティングシステムのバージョンが RHEL 8.x のホストに Snapshot Manager がインストールされている必要があります。	<ul style="list-style-type: none"> ■ GPT ■ MBR ■ レイアウトなし (ダイレクト FS)

プラットフォーム 検出されたファイルシステム パーティションレイアウト

Windows(整合性スナップショットのプロパティを使用) NTFS

- GPT
- MBR

メモ: アプリケーションの整合性スナップショットは、ext2 ファイルシステムのバージョンではサポートされません。

メモ: GRT は、宛先ファイルシステムまたはパーティションの形式 (FAT、ReFS、LDM、LVM) に関係なく許可されます。

開始する前に

個別リストアを実行する前に、次の点に対応していることを確認します。個別リストアを有効にして保護されるように構成された Snapshot Manager と VM には、次の要件があります。

- 次の要件がスナップショットに適用されます。
 - (Microsoft Azure と Azure Stack Hub) 接続された VM と同じサブスクリプションおよび地域内に Snapshot Manager が配備されていない場合でも、バックアップスケジュールが保護計画の一部として構成されている場合は、個別リストアを実行できます。スナップショット専用の保護計画スケジュールの場合、Azure と Azure Stack Hub の両方で、VM と同じサブスクリプションおよび地域内に Snapshot Manager ホストを配備する必要があります。
 - (Amazon AWS および Google Cloud Platform): Snapshot Manager ホストと接続された VM は、同じアカウントおよび地域内にある必要があります。
 - Snapshot Manager ホストが配備されている領域の資産を保護するために、クラウドプラグインを構成する必要があります。
- ホストは接続状態である必要があります。また、必須のサポート構成になっている必要があります。
- ホストでは、接続時に **fsConsistent** フラグと **indexable** フラグが有効になっている必要があります。**indexable** フラグは、スナップショット専用の保護計画のスケジュールに適用されます。
- 保護計画では、[ファイルとフォルダの個別リストアの有効化 (Enable Granular restore for files and folders)] チェックボックスにチェックマークを付ける必要があります。
- ブートディスクと /cloudpoint にマウントされているディスクを除いて、追加のディスクを明示的に Snapshot Manager インスタンスに接続する必要はありません。
- ホスト上のファイルシステムをサポートする必要があります。

p.117 の「サポートされているファイルシステムのリスト」を参照してください。

- オープン Snapshot Manager ホスト用にポート 5671 と 443 を構成します。
- Linux システムのエージェントレスリストアの場合、インデックス付け可能な仮想マシンでポート 22 を構成します。Windows プラットフォームの場合は、インデックス付け可能な仮想マシンでポート 135、445 および動的または固定 WMI-IN ポートを構成します。
- 個別リストアを実行するための適切な権限があることを確認します。『NetBackup Web UI 管理者ガイド』で役割の権限に関する情報を参照してください。
- スナップショットバックアップから単一ファイルのリストアを実行する前に、次の点に対処していることを確認します。
 - NetBackup と Snapshot Manager バージョン 10.2 以降がインストールされています。
 - 個別リストアは、インスタンタクセスが有効な状態でバックアップイメージが MSDP ストレージサーバー (10.3 以降) からリストアされる場合にのみ成功します。
 - MSI および RPM ベースのエージェントインストールの場合、ターゲットホストエージェントは、最新バージョンにアップグレードする必要があります。
 - Windows ターゲットホストでは、管理者がディスクに対して接続と切断のポリシーを有効にしておく必要があります。詳しくは、「[AttachVirtualDisk 関数](#)」を参照してください。
 - (Windows の場合) `symlink` をリストアするには、必要なアクセス権を使用してエージェントを構成する必要があります。このためには、[設定 (Configuration)]、[Windows の設定 (Windows Settings)]、[セキュリティの設定 (Security Settings)]、[ローカル ポリシー (Local Policies)]、[ユーザー権利の割り当て (User Rights Assignment)] の [シンボリックリンクの作成 (Create symbolic links)] ポリシーで、管理者ユーザーを追加します。
 - バックアップは、[個別ファイルおよびリストア (Granular File and Restore)] オプションを選択して実行する必要があります。
 - ターゲット仮想マシンには、NFS/SMB を介した MSDP ストレージサーバーへのアクセス権が必要です。
 - (Linux の場合) NFS を介してリストアするには、NFS クライアント (`nfs-utils`) をインストールする必要があります。
 - MSDP ストレージサーバーの MSDP ホストに対して `/etc/hosts` エントリが作成されている場合は、MSDP ストレージサーバーの FQDN も同じエントリに追加します。
 - Windows ターゲットは、次の要件を満たす必要があります。
 - Windows 10 Version 1809 またはそれ以降のバージョン。
 - Windows Server 2019 またはそれ以降のバージョン。
 - Windows Server 2016 またはそれ以降のバージョン。
 - Windows Server 2012 R2 またはそれ以降のバージョン。
 - Windows Server 2008 R2 SP1 またはそれ以降のバージョン。

- (アクセス制御のリストアリストを使用して Windows イメージの内容をリストアする場合) Samba ユーザークレデンシャルは、MSDP ストレージサーバーの Windows クレデンシャルマネージャに格納する必要があります。このサーバーは、インスタンスアクセス共有をエクスポートするサーバーです。

MSDP サーバーで、次のコマンドを実行して Samba クレデンシャルを生成します。

```
smbpasswd -a <username>
```

DNS 名または MSDP サーバーの IP アドレスを追加します。前の手順のユーザー名と Windows 資格情報マネージャで生成されたパスワードを指定します。

ユーザーが MSDP サーバーに存在しない場合、smbpasswd コマンドは失敗します。最初に useradd <username> コマンドを使用してユーザーを追加する必要があります。

- (Linux イメージの内容をリストアする場合) NFS クライアントがインストールされています。

MSDP で SMB/IA を有効にする方法について詳しくは、『NetBackup 重複排除ガイド』を参照してください。

次の事前チェックスクリプトを使用して、MSDP サーバーの SMB 構成を確認します。

```
/usr/openv/pdde/vpfs/bin/ia_byo_precheck.sh
```

制限事項および考慮事項

個別リストアには次の制限事項と考慮事項があります。

- ターゲットの場所に十分な領域がない場合、コピー操作が開始される前にリストア操作が失敗します。
- スナップショットが実行またはインデックス付けされると、次のデバイスは無視されます。
 - 一時的なストレージデバイス
(例: Amazon AWS インスタンスストアボリュームや Microsoft Azure 一時ディスク) これらのデバイスはインデックス処理でも無視されます。
 - LDM ディスクで作成されるファイルシステム。
これらのファイルシステムは、ホストの整合性スナップショットでは無視されます。
- OCI の場合、スナップショットコピーからの個別リストアとボリュームのリストアでは、ターゲット VM でブロックボリューム管理プラグインを有効にする必要があります。
- 古いエージェント(事前インストール済みの)サービスを再起動しないと、LVM 資産の代替ホストリストア (GRT とアプリケーション) が失敗する場合があります。LVM 資産のリカバリをサポートするには、古いエージェントを再起動する必要があります。

- 個別リストアは、VxMS のインデックス付け処理を使用して実行できます。VxMS のインデックス付け処理は、Snapshot Manager のすべてのサポート対象ファイルシステムに適用できます。VxMS のインデックス付け処理は、Azure、Azure Stack、AWS、および GCP に対して実行できます。
ただし、VxMS のインデックス付けは、ソフトウェア RAID デバイスで作成されたボリュームまたはパーティションではサポートされません。これらのボリュームまたはパーティションは、ファイルシステムのインデックス付け中にスキップされます。
- ホスト整合スナップショットが EXT2 ファイルシステムでサポートされるのは、読み取り専用としてマウントされている場合のみです。
- サポートされていないファイルシステムがホストに存在する場合、個別リストア用に作成された保護計画にホストを追加できます。個別リストアの保護計画では、[ファイルまたはフォルダの個別リカバリの有効化 (Enable granular recovery for files or folders)] チェックボックスの値が true に設定されています。
- インデックス処理中、ファイル、ディレクトリ、またはその他のエントリのクロール中に OS エラーが発生する場合があります。これらのエラーは無視され、インデックス付け操作は続行されます。消失したファイルをリストアするには、親フォルダで個別リストア操作を開始する必要があります。
- Windows VM からディスクを作成またはマウントする場合は、ドライブ文字を追加します。この操作によって、インデックス付け操作で正しいドライブ文字をキャプチャできます。
- リカバリポイントからファイルまたはフォルダを参照するときに、マウントポイントが表示されないことがあります。次のような原因が考えられます。
 - 「/」(root ファイルシステム) が LVM 上にある。
 - マウントポイントが「/」(root ファイルシステム) に直接関連付けられていない。このような場合、右側のパネルからマウントポイントを検索し、ファイルまたはフォルダを正常にリストアします。
- 次の例を考えてみます。ディスクは /mnt1/mnt2 にマウントされます。ここで、/mnt1 は「/」の任意のディレクトリです。(LVM セットアップにあるルートファイルシステム。) mnt2 は、mnt1 内のマウントポイントです。mnt2 は左側のパネルのツリーに表示されません。ただし、マウントポイント内のファイルやフォルダを検索してリストアできます。
- VM スナップショットリカバリポイントからファイルとフォルダをリストアするには、Linux サーバー上の /etc/fstab ファイルに、デバイスパスではなく、ファイルシステム UUID に基づくエントリが必要です。デバイスパスは、Linux がシステムブート中にデバイスを検出する順序によって変わる場合があります。
- 1 つの OS バージョンから別の OS バージョンにアプリケーションまたはファイルシステムをリストアする場合は、OS とアプリケーションベンダーの互換性マトリックスを参照してください。新しいバージョンから古いバージョンへのファイルシステムのリストアは、お勧めしません。

- ユーザーグループは、ドライブをソースとして、宛先の代替フォルダにリストアできません。ユーザーグループには、新しいフォルダを作成するライター権限がありません。
- エージェントレス接続では、Windows (または EFS) によって個々のファイルレベルのリストア ([ファイルとフォルダをリストアする (Restore files and folders)] オプション) を使用して暗号化ファイルをリストアできません。ただし、ボリュームレベルのリストアを使用してファイルをリストアした後、そのファイルを復号することはできます。
- フォルダ (接合点) にマウントされたボリュームに格納されたファイルは、下位ディスクに GPT パーティションレイアウトがある場合にのみリストアできます。ボリュームがドライブ文字を使用してマウントされている場合、下位ディスクのパーティションレイアウトに関係なく、ファイルをリストアできます。
- RHEL ターゲットホストに存在しない代替パスが單一ファイルのリストアに指定されているとします。作成された新しいディレクトリは、エージェントが実行されるユーザーのセキュリティコンテキストの下に存在します。ストレージ管理者は、リストアの最終的な場所が必要なユーザーにアクセス可能であることを確認する必要があります。
- NetBackup は、VHDX ディスク (Azure Ultra ディスク、4K セクタサイズの Premium SSD v2) のインデックス付けと個別リストアをサポートしません。

バックアップコピーからの單一ファイルリストアの制限事項

- ファイルまたはフォルダを Linux ソースホストからリストアするときに、ターゲットホストが Windows の場合、次の点が適用されます。
 - Windows ホストではファイル属性をリストアできず、ファイルの内容のみがリストアされます。
 - リストア用に選択したファイルまたはフォルダに任意の **symlink** が存在する場合、その **symlink** はリストアされません。
 - 元の場所にリストアする場合、コピー操作の前に利用可能なサイズの確認はスキップされます。
- ソースホストが Linux でターゲットホストが Linux の場合にファイルまたはフォルダをリストアする場合、ソケットファイルとロックファイルはリストアされません。
- ファイルとフォルダが LDM ディスク、ダイナミックディスク、またはストレージ領域に存在する場合、ファイルとフォルダのリストアはサポートされません。
- メディアサーバーまたは PureDisk Deduplication Engine および Veritas プロビジョニングファイルシステムデーモンサービスが再起動された場合、部分的に成功したリストア中に保持されるライブマウントは、保持期間の期限が切れる前に削除されるか期限切れになります。
- メディアサーバーが 10.3 以降にアップグレードされていない場合、バージョン 10.3 以降のプライマリサーバーが NetBackup Snapshot Manager に接続するために使用されます。

- インデックス付け後の Windows の接合点は、次の形式を使用します。
ボリューム {4e3f8396-490a-400a-8abf-5579cafd4c0f}
バックアップ操作から單一ファイルのリストアのための接合点をリストアするには、[すべてを異なる場所にリストア (Restore everything to a different location)]を選択し、[詳細 (Advanced)]オプションで[アクセス制御リストのリストアを求める (Require to restore access control list)]を有効にします。

アクティビティモニターの操作上の注意事項

アクティビティモニターには次の動作があります。

- リストアジョブが完了した後は、リストアジョブの[ファイルリスト (File List)]セクションのディレクトリを展開できません。
- アクティビティモニターの概略では、リストアジョブを開始すると、リストア項目の最初のエントリである現在のファイルが表示されます。ジョブが完了すると、概略は表示されなくなります。
- 転送済みのバイト数と推定バイト数は更新されず、0 と表示されます。

クラウド仮想マシンからのファイルとフォルダのリストア

クラウド仮想マシンから 1 つのファイルまたはフォルダをリストアできます。

メモ: Microsoft Azure、Google Cloud Platform、および Amazon AWS の場合、NetBackup は、マネージャが提供するキーを使用して暗号化されたクラウド資産のスナップショットとリカバリをサポートします。

ファイルまたはフォルダをリストアするには

- 1 左側で[作業負荷 (Workloads)]、[クラウド (Cloud)]の順に選択します。
- 2 [仮想マシン (Virtual machines)]タブをクリックします。
- 3 アプリケーションがホストされている仮想マシンを選択します。右上の[接続 (Connect)]をクリックします。
- 4 VM が接続された後、右上の[保護の追加 (Add protection)]をクリックします。
- 5 ファイルとフォルダを個別にリカバリするために作成された保護計画を選択し、[次へ (Next)]をクリックします。
- 6 [保護 (Protect)]をクリックします。
- 7 保護計画を実行するには、[今すぐバックアップ (Backup now)]をクリックします。
- 8 資産の 1 つのスナップショットおよび 2 つのインデックス付けジョブ、またはスナップショットからのバックアップジョブが 2 つ完了した後、[リカバリポイント (Recovery points)]タブをクリックします。

9 優先リカバリポイントに対して、「処理 (Action)」メニューの「ファイルとフォルダをリストアする (Restore files and folders)」を選択します。

[リカバリ (Recover)]をクリックし、[ファイルとフォルダをリストアする (Restore files and folders)]を選択すると、[スナップショット (Snapshot)]と[バックアップ (Backup)]形式のファイルとフォルダをリストアすることもできます。

10 ファイルの追加手順で、[追加 (Add)]をクリックします。

11 [ファイルとフォルダを追加 (Add files and folders)]ダイアログで、リストアするファイルを選択し、[追加 (Add)]をクリックします。

左側のフォルダまたはドライブをクリックすると、特定のフォルダ内のファイルを展開して表示できます。ファイルの名前または拡張子に基づいてファイルを検索できます。

12 [次へ (Next)]をクリックします。

13 [リカバリターゲット (Recovery target)]のステップで、次の操作を実行します。

ダイアログボックス スナップショットコピーバックアップコピー

リストア先 (Restore to)

[ターゲット VM (Target VM)] - VM を選択します。元のターゲットホストと同じオペレーティングシステムを持つ、すべての接続された VM のリストが表示されます。VMを選択しない場合、ファイルは元の VM にリストアされます。

- [クラウドプロバイダ (Cloud provider)]
 - 単一ファイルのリストアの実行先となるクラウドプロバイダを選択します。
- [構成 (Configuration)] - 代替構成にリストアするには、ドロップダウンから構成を選択します。
- [領域 (Region)] - 代替領域にリストアするには、ドロップダウンから領域を選択します。
- (Azure および Azure Stack のみ)[サブスクリプション (Subscription)] - 代替サブスクリプションにリストアするには、ドロップダウンからサブスクリプションを選択します。
- [ターゲット VM (Target VM)] - VM を選択します。クロスプラットフォームリストア用に、すべての接続または切断された Linux または Windows の VM を含むリストが表示されます。

ダイアログボックス スナップショットコピーバックアップコピー

リストアターゲットのオプション

- すべてを元の場所にリストア (Restore everything to original location)
- すべてを異なる場所にリストア (Restore everything to a different location)
その後、ディレクトリの場所を指定する必要があります。また、場所への UNC パスを入力することもできます。

クラウドプロバイダ間でのファイルとフォルダのリストアは、バックアップコピーからの個別リストアを使用してサポートされます。個別リストアの実行では、異なるクラウドプロバイダに所属するソース VM とターゲット VM を使用できます。

クロスプラットフォームリストアは、次のシナリオでサポートされます。

- NetBackup と Snapshot Manager が 1 つのクラウド上にあり、ターゲットホストが別のクラウド上にある場合。
- NetBackup と Snapshot Manager が 1 つのクラウド上にあり、別の Snapshot Manager とターゲットホストが別のクラウド上にある場合。
- NetBackup と Snapshot Manager が 1 つのクラウド上にあり、AIR (自動イメージレプリケーション) のリストアを別のドメインで行う場合。

14 [すべてを元の場所にリストア (Restore everything to original location)] オプションを選択した場合、[次へ (Next)] をクリックし、[リカバリオプション (Recovery options)] の手順で次のオプションを選択します。

ダイアログボックス スナップショットコピーバックアップコピー

オプション (Options)

- ファイル名に文字列を追加 (Append string to file names)
[文字列 (String)] フィールドに、追加に使用する文字列を入力します。この文字列は、ファイルの最後の拡張子の前に追加されます。
- 既存のファイルの上書きを許可 (Allow overwrite of existing files)
適切な権限を所有している必要があります。

ダイアログボックス	スナップショットコピート	バックアップコピー
詳細オプション (Advanced Options)	該当なし	<ul style="list-style-type: none">(Windows から Windows へのリストアにのみ適用可能) [アクセス制御リストのリストアを求める (Require to restore access control list)] - 追加の操作を必要とするアクセス制御リストをリストアするには、このチェックボックスにチェックマークを付けます。[ターゲットホストの NAT ゲートウェイ IP アドレス (Target host NAT gateway IP address)] - ターゲット VM がネットワークゲートウェイの背後にあり、直接アクセスできない場合は、ネットワークアドレス変換ゲートウェイの IP アドレスを入力します。 メモ: プライベート IP またはホスト名のみが許可されます。

15 [すべてを異なる場所にリストア (Restore everything to a different location)]オプションを選択した場合は、[リストア用ディレクトリ (Directory for restore)]を指定して [次へ (Next)]をクリックします。

16 レビュー手順で、選択したオプションを表示し、[リカバリの開始 (Start Recovery)]をクリックします。

選択したファイルのリストアジョブがトリガれます。アクティビティモニターでジョブの詳細を表示できます。ジョブが正常に完了した後、ジョブの詳細でリストアされたファイルの概略を確認できます。

メモ: 類似していない環境 (ユーザーまたはグループが一致しない環境) へのリストアでは、uid/guid についてファイルに対する権限が割り当てられます。リストアされるファイルまたはフォルダには、ターゲットホスト上の意図しないユーザーまたはグループに対する権限が必要です。そのため、必要なファイルのリストアが正常に完了した後、ユーザーは必要条件に従ってアクセス権を変更する必要があります。

次の点に注意してください。

スナップショットまたはバックアップからの單一ファイルリストア (ソース Linux VM からターゲット Linux VM) のハードリンクをリストアする場合は、次のガイドラインに従ってください。

- [ファイルとフォルダを追加 (Add files and folders)]ダイアログでフォルダとファイルを選択する場合は、冗長なエントリを選択しないでください。たとえば、フォルダを選

択し、そのフォルダ内に存在するファイルを選択する場合などが該当します。そのファイルはフォルダ内にすでに含まれるためです。

- 冗長なエントリが選択されている場合でも、[リカバリオプション (Recovery option)] の手順で[既存のファイルの上書きを許可 (Allow overwrite of existing files)]オプションを選択しないようにします。このオプションを選択すると、ハードリンクファイルのコピーに失敗します。

クラウド仮想マシンでのボリュームのリストア

仮想マシン上の1つ以上のボリュームをリストアできます。

ボリュームをリストアするには

- 左側で[作業負荷 (Workloads)]、[クラウド (Cloud)]の順に選択します。
- [仮想マシン (Virtual machines)]タブをクリックします。
- アプリケーションがホストされている仮想マシンを選択します。
- VMが接続された後、右上の[保護の追加 (Add protection)]をクリックします。
- 保護計画を選択し、[次へ (Next)]をクリックします。
- [保護 (Protect)]をクリックします。
- 保護計画を実行するには、[今すぐバックアップ (Backup now)]をクリックします。
- リカバリポイントを表示するには、[リカバリポイント (Recovery points)]タブをクリックします。
- 優先リカバリポイントの右上で、[ボリュームをリストア (Restore volumes)]を選択します。
また、リカバリポイントにわたって検索する日付フィルタを適用することもできます。
- [ボリュームをリストア (Restore volumes)]ダイアログボックスで、1つ以上のボリュームを選択します。
- [ターゲットVM (Target VM)]リストから、ボリュームのリストア先とするVMを選択します。
レプリケートされた(プライマリ以外の)VMからリストアするには、元の場所へのリストアはサポートされません。VMを選択しない場合、ファイルは元のVMにリストアされます。
- [リストア (Restore)]をクリックします。

選択したボリュームのリストアジョブがトリガれます。アクティビティモニターでジョブの詳細を表示できます。

メモ: ボリュームを同じ仮想マシンと場所にリストアする場合は、既存のボリュームを切断し、スロットを解放してからリストアを試行する必要があります。

LVM を含むボリュームリストア後の手順の実行

LVM ボリュームのボリュームリストア後の手順を実行できます。

メモ: SFR (シングルファイルリストア) または GRT (個別リストア) およびアプリケーションリストアは、インストールされているエージェントを介して実行されます。ただし、ボリュームリカバリでは、リカバリの成功後に関連ファイルシステムをオンラインにする必要があります。

ボリュームリストア後の手順を実行するには

- 1 コマンドを実行して、ホスト PV に新しく接続されたポストボリュームをすべて表示します。

重複する PV がある（上記のコマンドで警告が表示される）場合は、次のコマンドを実行します。

```
vgimportclone --import /dev/<Device1> /dev/<Device2> ...
--basevgname <NewVGName>
```

または、ホストで新しく作成されたボリュームグループ（VG）を確認します。新しい VG が表示されない場合は、次のコマンドを使用して VG をインポートします。新しい VG は <NewVGName> として検出されます。

```
vgimport -a
```

```
vgs
```

- 2 次のコマンドを実行して、すべての論理ボリューム（新旧）を一覧表示します。

```
lvs <NewVGName>
```

- 3 <NewVGName> に属するすべての LV を有効化します。

```
lvchange --activate y /dev/mapper/<NewVGName>-<LVName1>
```

```
lvchange --activate y /dev/mapper/<NewVGName>-<LVName2>
```

```
lvchange --activate y /dev/mapper/<NewVGName>-<LVNameN>
```

- 4 認証され、新たに有効にされた LV の UUID とファイルシステムを特定します。

```
blkid -p /dev/mapper/<NewVName>-<LVName1>  
  
Output: /dev/mapper/<NewVName>-<LVName1>:  
UUID="2a4bdc14-b5eb-4ee6-b876-ebdcb66c55d9"  
BLOCK_SIZE="4096"TYPE="xfs" USAGE="filesystem"  
  
blkid -p /dev/mapper/<OldVName>-<LVName1>  
  
Output: /dev/mapper/<OldVName>-<LVName1>:  
UUID="2a4bdc14-b5eb-4ee6-b876-ebdcb66c55d9"  
BLOCK_SIZE="4096"TYPE="xfs" USAGE="filesystem"
```

- 5 UUID が同じ場合は、次のように変更する必要があります。

ファイルシステム 手順

```
xfs      mkdir <NewMountPoint>  
         mount -o nouuid /dev/mapper/<NewVName>-<LVName1>  
                <NewMountPoint>  
         umount <NewMountPoint>  
         xfs_admin -U generate  
                /dev/mapper/<NewVName>-<LVName1>  
         mount /dev/mapper/<NewVName>-<LVName1>  
                <NewMountPoint>  
  
ext2 / ext3/ ext4  mkdir<NewMountPoint>  
         tune2fs -U random  
                /dev/mapper/<NewVName>-<LVName1>  
         mount /dev/mapper/<NewVName>-<LVName1>  
                <NewMountPoint>
```

- 6 UUID が異なる場合は、次のコマンドを実行します。

```
mount /dev/mapper/<NewVName>-<LVName1> <NewMountPoint>
```

トラブルシューティング

Microsoft Azure クラウドのスナップショットリストア処理のトラブルシューティング

同じ VM で後続の 2 回のリストア操作を開始すると、リストア操作中にエラーが発生します。このエラーによって、次の問題が発生する場合があります。

- 元の OS ディスクのタグが、新しく作成およびリストアされた OS ディスクにコピーされない。
- SSH エラーのため、VM をリストアした後、ユーザーのログオンが失敗する可能性がある。

回避方法:

システム上で SSH デーモンが実行されているかどうかを確認します。されていない場合、次の記事の手順を実行します。

learn.microsoft.com/ja-jp/troubleshoot/azure/virtual-machines/troubleshoot-ssh-connection

サポート対象外のファイルとフォルダのfiltration 处理

Snapshot Manager でサポートされていないパーティションまたはファイルシステムからファイルまたはフォルダをリストアしようとすると、リストアジョブで次のエラーが表示されます。

エラー nbcs (pid=<プロセス ID>) 資産 <資産名> のスナップショットからのファイルとフォルダのリストアに失敗しました (Error nbcs (pid=<process id>) Failed to restore file(s) and folder(s) from snapshot for asset <asset name>)

回避方法:

Snapshot Manager でサポートされていないファイルまたはフォルダをfiltration 处理できます。プライマリサーバーの bp.conf ファイルで、次のフラグを設定して CP DISKMAP チェックを有効にします。

CP_DISKMAP_CHECK = true/yes

リストアからのバックアップ操作が部分的に成功する

選択したターゲットディレクトリのディスクに空きがない場合に、リストアからのバックアップ操作が部分的に成功します。次のメッセージが表示されます。

```
Dec 29, 2022 2:57:51 PM - Info nbcs (pid=2244) Granular restore(SFR) is completed
Dec 29, 2022 2:57:51 PM - Info nbcs (pid=2244) Summary of SFR Operation - Success
files/folders count: 0 ,
Failed files/folders count: 1 , Warning files/folders
count: 0, Skipped files/folders count: 0
Dec 29, 2022 2:57:51 PM - Info nbcs (pid=2244)
```

```
Detailed restore summary report is available on recovery target host at location:  
/var/log/flexsnap/restore/granular-restore-09b4d44d  
. .  
Dec 29, 2022 2:57:51 PM - Warning bprd (pid=1977) Granular Restore from backup  
completed with error.  
Copy the files manually from live access mount:  
  
ip-10-239-185-241:/mnt/vpfs_shares/vmfiles/8fcc/8fcc132b-a202-49a8-b654-81ff242a718a/livemount  
  
Dec 29, 2022 2:57:51 PM - end Restore; elapsed time 0:01:51  
the requested operation was partially successful(1)
```

リストアからのバックアップでは、ライブマウントが正常に作成された場合、**ASSET_NOT_FOUND**とは別に他のエラーが報告されても、そのバックアップは部分的に成功したと見なされます。ターゲットの場所にネットワークデバイスまたはファイルシステムがマウントされていないか、ディスクがいっぱいの場合は、次のメッセージがジョブの詳細に表示されます。

```
Jan 02, 2023 12:11:16 AM - Error nbcs (pid=13934)  
187776K space required for file/folder restore while 20K is total available space on  
/disk1
```

この場合、他のネットワークデバイスまたはファイルシステムがターゲットパスにマウントされている必要があったため、**Snapshot Manager** エージェントはデバイスまたはファイルシステムの空き容量を考慮します。空き容量のエラーでコピーが失敗すると、概略レポートにそれが記録されます。例:

```
/var/log/flexsnap/restore/granular-restore-09b4d44d in above Job details log
```

回避方法:

- ターゲットホストの場所の概略レポートを確認します。次に例を示します。

```
/var/log/flexsnap/restore/granular-restore-09b4d44d  
[root@ip-10-239-187-148 granular-restore-09b4d44d]# cat root-error.log  
Dec 29 09:27:44: ERROR - FILE: /disk1/dl380g9-149-vm15_package.zip  
[Error 28] IOError: No space left on device
```

- ディスク領域が原因でファイルのコピー操作が失敗した場合は、いくらかの領域を作成し、ライブマウントからファイルをコピーします。
ライブマウントパスの詳細は、次のようにジョブの詳細で確認できます。

```
Dec 29, 2022 2:57:51 PM - Warning bprd (pid=1977) Granular Restore from backup completed  
with error.
```

```
Copy the files manually from live access mount:  
ip-10-239-185-241:/mnt/vpfs_shares/vmfiles/8fcc/8fcc132b-a202-49a8-b654-81ff242a718a/livemount
```

ユーザーが切断されたターゲット仮想マシンを選択すると部分的リカバリが発生する

部分的リカバリは、次の理由により発生する場合があります。

- ターゲット仮想マシンが切断されている場合 (エージェントを介して接続されていない)。
- ターゲット仮想マシンでファイルまたはフォルダのコピー中にエラーが発生した場合。
- **Windows** 仮想マシンの内容が **Linux** ターゲット仮想マシンにリストアされた場合。

これらの部分的なリカバリの場合、作成されたインスタントアクセスは削除されず、以降**24**時間利用可能です。

インスタンスアクセスの保持間隔は、`bp.conf` ファイルの `CLOUD_VM_IA_RETENTION_INTERVAL_IN_HOURS` パラメータを使用して構成できます。(デフォルト値は **24** 時間です。)

回避方法:

ユーザーは、ターゲットホストのインスタントアクセス共有にアクセスし、必要なファイルまたはフォルダを手動でコピーする手順を実行できます。

(NFS 経由でファイルをコピー) **Linux** ホストで **Linux** イメージの内容をリストアする方法:

- **Linux** システムに **NFS** 共有をマウントするには、次のコマンドを使用して **NFS** クライアントパッケージをインストールします。
`$ sudo yum install nfs-utils`
- 次の `mount` コマンドを使用して、ターゲット **Linux** ホストでインスタントアクセスをマウントします。

```
# Create a directory say /mnt/restore  
  
$ mkdir -p /mnt/restore  
  
# Mount the instant access
```

```
$ mount -t nfs <InstantAccessServer:InstantAccessPath> /mnt/restore
```

- インスタントアクセスパスは、次の形式のアクティビティマネージャログから取得できます。

```
<InstantAccessServer>:/mnt/vpfs_shares/vmfiles/<id>/<InstantAccessId>/livemount
```

(SMB アクセス) **Windows** ターゲットホストで **Windows** イメージの内容をリストアする方法 (ACL を使用):

- ソース仮想マシンイメージの MSDP ストレージサーバーの SMB クレデンシャルを Windows クレデンシャルマネージャに追加する必要があります。
- 指定したライブマウントを使用して、[アクティビティモニター (Activity Monitor)]、[ジョブの詳細 (Job details)] の順に移動して、仮想ハードディスクにアクセスします。仮想ハードディスクは、vhd_ の接頭辞付きでフォルダの下に一覧表示されます。
- [処理 (Action)] タブで、必要な仮想ハードディスクを接続して [OK] をクリックします。
- [次のドライブ文字を割り当てる (Assign the following drive letter)] オプションを選択して、データを参照する仮想ディスクに文字を割り当てて [OK] をクリックします。
- 前の手順で割り当てられたドライブに移動し、データを手動でコピーします。

(ライブマウント) Linux ターゲットホストで Windows イメージの内容をリストアする方法:

- Linux には CIFS パッケージが必要です。# yum install cifs-utils コマンドを使用してパッケージを取得します。
- # mkdir <my_mount_dir> コマンドを使用してマウントディレクトリを作成します。
- 次のように、Samba のユーザー名とパスワードを使用してエクスポートされたパスをマウントします。


```
mount -t cifs -o username=<sambauser>
//<InstantAccessServer>/<InstantAccessPath> <my_mount_dir>
```
- 次のコマンドを使用してファイルをコピーします。


```
# cp <my_mount_dir>/<file_path> <target_dir_path>
```

スナップショットのバックアップからの單一ファイルリストアで発生する問題

問題/エラー	説明	回避方法
確認するログパス	ターゲットホストのリストアについて詳しくは、次のログを確認してください。	Snapshot Manager での單一ファイルのリストア中に発生したエラーまたは例外を解決するには、Snapshot Manager ホスト上の次のログを参照してください。
リカバリ前チェックの失敗	切断されたターゲット仮想マシンにファイルとフォルダをリストアするときに、リカバリ前チェックが次のエラーで失敗します。	リストアが成功するように、ターゲット仮想マシンが、構成されたエージェントに接続されていることを確認します。
	<pre>Target VM state: Target VM <vm_name> has no agent configured</pre>	
	リカバリが開始されると、リストア操作は部分的に成功します。	

問題/エラー	説明	回避方法
ソース Linux VM から Windows ターゲットコンピュータに NFS クライアントをインストールしない場合、ソース Linux VM からの VM への部分的なリカバリ (NFS クライアントなし)	Windows ターゲットコンピュータに NFS クライアントをインストールしない場合、ソース Linux VM からの VM への部分的なリカバリ (NFS クライアントなし) のエラーが表示されます。	Linux VM から Windows VM へのリストアを実行する前に、Windows ターゲットコンピュータに NFS クライアントをインストールします。
削除されたターゲット VM のリストジョブの失敗	クラウド環境から削除されたターゲット VM にファイルとフォルダをリストアするときに、リストジョブが次のエラーで失敗します。	別のターゲット VM を選択します。
インスタントアクセスの作成の失敗	MSDP ストレージサーバーでインスタントアクセスが有効になっていない場合、リストジョブ中にインスタンタクセスの作成が失敗します。	MSDP メディアサーバーでインスタントアクセスがサポートされているかどうかを確認します。次の事前チェックスクリプトを実行します。 /usr/openv/pdde/vpfs/bin/ia_byo_precheck.sh
ターゲット VM に仮想ディスクを接続する空きドライブがない	選択したファイルを含むボリュームの数がターゲットホストの利用可能な空きドライブの数より多い場合、操作は失敗します。	リストアするボリュームの数を減らします。
十分な領域がありません: *driverMapping.json	MSDP が構成されているメディアサーバーで FIPS が有効になっています。	MSDP がインストールされているメディアサーバーで FIPS を無効にします。または、ターゲット VM にドメインユーザー Samba クレデンシャルを追加します。

Azure クラウドプロバイダ VM の問題

VM のディスクの 1 つが初期化されていない場合、インスタントアクセスを使用した VM ファイルのダウンロードまたはリストアが次のエラーで失敗します。

```
Jan 24, 2023 11:58:47 AM - Error NBWMC (pid=3716) Internal Error:  
('failed to find operation system information, please check the source  
VM', ('Failed to expose  
VMDK', 1006), None)
```

Failed to create the instant access mount.
(4001)

`libguestfs` は、**VM** バックアップからファイルを取得するためにインスタントアクセスで使用されるサードパーティのツールです。ディスクが初期化されていない場合、`libguestfs` はファイルを取得できません。

回避方法:

ディスクを初期化し、**VM** をバックアップします。その後、インスタントアクセスを使用して **VM** ファイルのダウンロードまたはリストアを再試行します。

クラウド資産の保護とリカバリのトラブルシューティング

この章では以下の項目について説明しています。

- [クラウドの作業負荷の保護に関する問題のトラブルシューティング](#)
- [エラーコード 9855: 資産 <asset_name> のスナップショットのエクスポート中のエラー](#)
- [スナップショットからのバックアップジョブに予想より長い時間がかかる](#)
- [Snapshot Manager が Ubuntu ホストに配備されている場合、接続の問題によりスナップショットからのバックアップジョブが失敗する](#)
- [NetBackup UI でのエラーのあいまいさの排除](#)
- [PaaS の作業負荷の保護とリカバリに関する問題のトラブルシューティング](#)

クラウドの作業負荷の保護に関する問題のトラブルシューティング

クラウド資産の保護で発生する問題のトラブルシューティングを行うには、次のログファイルを確認します。

- [「構成用のログファイル」](#)
- [「スナップショット作成のログファイル」](#)
- [「リストア操作のログファイル」](#)
- [「スナップショットの削除のログファイル」](#)

トラブルシューティングの際に、必ず、制限事項も確認します。[p.10の「制限事項および考慮事項」](#)を参照してください。

問題をトラブルシューティングするには、『NetBackup™ 状態コードリファレンスガイド』を参照してください。

Snapshot Manager ログファイルを表示するには、『NetBackup Snapshot Manager インストールおよびアップグレードガイド』の Snapshot Manager のログに関するトピックを参照してください。

構成用のログファイル

クラウド構成の問題のトラブルシューティングを行うには、次のログを使用します。

表 4-1 構成用のログファイル

プロセス	ログ
tpconfig tpconfig コマンドは、Snapshot Manager を NetBackup に登録する唯一の方法です。	Windows の場合 NetBackup install path/volmgr/debug/tpcommand UNIX の場合 /usr/openv/volmgr/debug/tpcommand
nbwebservice プラグインは、NetBackup REST API を使用して構成します。	Windows の場合 NetBackup install path/webserver/logs UNIX の場合 /usr/openv/wmc/webserver/logs /usr/openv/logs/nbwebservices
nbemm nbemm は、Snapshot Manager とプラグインの情報を EMM データベースに格納します。	Windows の場合 NetBackup install path/path/logs/nbemm UNIX の場合 /usr/openv/logs/nbemm

資産検出のログファイル

資産検出の問題のトラブルシューティングを行うには、次のログを使用します。

表 4-2 資産検出のログファイル

プロセス	ログ
ncfnbcs 検出が完了したかどうかを確認します。	Windows の場合 NetBackup install path/bin/vxlogview -o 366 UNIX の場合 /usr/openv/netbackup/bin/vxlogview -o 366

プロセス	ログ
Picloud 検出操作の詳細を提供します。	Windows の場合 NetBackup install path/bin/vxlogview -i 497 UNIX の場合 /usr/openv/netbackup/bin/vxlogview -i 497
nbwebservice 検出操作に含まれる資産データベースワークフローについての詳細を取得できます。 メモ: 保護計画に追加されている資産について詳しくは、同じログファイルを参照してください。	Windows の場合 NetBackup install path/webserver/logs UNIX の場合 /usr/openv/wmc/webserver/logs /usr/openv/logs/nbwebservices

スナップショット作成のログファイル

スナップショット作成の問題のトラブルシューティングを行うには、次のログを使用します。

表 4-3 スナップショット作成のログファイル

プロセス	ログ
nbpem 特定のジョブの nbpem PID は、NetBackup アクティビティモニターで利用可能です。	Windows の場合 NetBackup install path/bin/vxlogview -o 116 UNIX の場合 /usr/openv/netbackup/bin/vxlogview -o 116
nbjm 特定のジョブの nbjm PID は、NetBackup アクティビティモニターで利用可能です。	Windows の場合 NetBackup install path/bin/vxlogview -o 117 UNIX の場合 /usr/openv/netbackup/bin/vxlogview -o 117

プロセス	ログ
nbcsv	<p>特定のジョブの nbcsv PID は、NetBackup アクティビティモニターで利用可能です。</p> <p>Windows の場合 <i>NetBackup install path/bin/vxlogview -i 366 -P nbcsv_process_id</i></p> <p>UNIX の場合 <i>/usr/openv/netbackup/bin/vxlogview -i 366 -P nbcsv_process_id</i></p> <p>nbcsv ログは次の場所から入手できます。</p> <p>Windows の場合 <i>NetBackup install path/logs/ncfnbcsv</i></p> <p>UNIX の場合 <i>/usr/openv/logs/ncfnbcsv</i></p>
nbrb	<p>nbrb は、特定のジョブのメディアサーバーを提供するために要求されます。クラウドの場合、特定のメディアサーバーは、Snapshot Manager に関連付けられたメディアサーバーのリストから選択されます。</p> <p>Windows の場合 <i>NetBackup install path/bin/vxlogview -o 118</i></p> <p>UNIX の場合 <i>/usr/openv/netbackup/bin/vxlogview -i 118</i></p>

リストア操作のログファイル

リストアの問題のトラブルシューティングを行うには、次のログを使用します。

表 4-4

プロセス	ログ
nbwebservice	<p>Windows の場合 <i>NetBackup install path/webserver/logs</i></p> <p>UNIX の場合 <i>/usr/openv/wmc/webserver/logs</i> <i>/usr/openv/logs/nbwebservices</i></p>
bprd	<p>Windows の場合 <i>NetBackup install path/netbackup/logs</i></p> <p>UNIX の場合 <i>/usr/openv/netbackup/logs/bprd</i></p>

プロセス	ログ
ncfnbcs 特定のジョブの nbcs PID は、NetBackup アクティビティモニターで利用可能です。	Windows の場合 <i>NetBackup install path/bin/vxlogview -i 366 -P nbcs_process_id</i> UNIX の場合 <i>/usr/openv/netbackup/bin/vxlogview -i 366 -P nbcs_process_id</i>

スナップショットの削除のログファイル

スナップショットの削除の問題のトラブルシューティングを行うには、次のログを使用します。

表 4-5 スナップショットの削除のログファイル

プロセス	ログ
bpdm スナップショットの削除またはクリーンアップ操作は、bpdm によってトリガされます。	Windows の場合 <i>NetBackup install path/netbackup/logs</i> UNIX の場合 <i>/usr/openv/netbackup/logs/bpdm</i>
ncfnbcs 特定のジョブの nbcs PID は、NetBackup アクティビティモニターで利用可能です。	Windows の場合 <i>NetBackup install path/bin/vxlogview -i 366 -P nbcs_process_id</i> UNIX の場合 <i>/usr/openv/netbackup/bin/vxlogview -i 366 -P nbcs_process_id</i>

代替の場所へのリストア中にリカバリ前チェックがアクセス拒否エラーで失敗する

バックアップイメージコピーからの VM のリカバリを試行したとき、代替の場所へのリストアを実行するために必要な権限が役割に割り当てられていない場合、リカバリ前チェックの操作中にエラーが発生します。

これは、元の場所のリカバリのみを実行する権限があり、代替の場所へのリカバリを実行しようとしている場合に発生する可能性があります。

回避方法

- 元の場所へのリストアを実行中に、リカバリ前ページの事前入力されたフィールドを変更しないでください。

- 代替の場所へのリカバリを実行する場合は、必要な権限が付与されている必要があります。

エラーコード 9855: 資産 <asset_name> のスナップショットのエクスポート中のエラー

説明:

スナップショットからのバックアップジョブを実行するときに、ブロックボリューム管理プラグインが NetBackup Snapshot Manager ホストで有効になっていない場合、バックアップジョブがこのエラーで失敗します。

回避方法:

OCI コンソールの [Oracle Cloud Agent] タブで NetBackup Snapshot Manager ホストのブロックボリューム管理プラグインを有効にします。

スナップショットからのバックアップジョブに予想より長い時間がかかる

説明:

スナップショットからのバックアップジョブは、約 23 Mbps の遅い転送速度で実行する場合、予測よりも長い時間がかかります。

回避方法:

NetBackup Snapshot Manager ホストの `flexsnap.conf` ファイルに次のエントリを追加します。

[oci]

```
vol_max_vpu_cnt_in_bfs_restore = 120
```

Snapshot Manager が Ubuntu ホストに配備されている場合、接続の問題によりスナップショットからのバックアップジョブが失敗する

説明:

OCI では、Ubuntu ホストに Snapshot Manager を配備すると、デフォルトの iptable ルールにより、NetBackup サービス間のネットワーク接続に関する問題が発生する場合

があります。これらの接続の問題により、スナップショットからのバックアップ、インデックス付け、バックアップからのリストアの各ジョブが失敗する場合があります。

回避方法:

例に示すように、**iptable** ファイルの **iptables** ルールをコメントアウトします。

Workaround:

If backup from snapshot needs to be run on Ubuntu deployed NBSM (on oracle cloud) then the iptable rules file should look like this after commenting out the rules present by default:

```
root@nbsm-host:/# cat /etc/iptables/rules.v4
# CLOUD_IMG: This file was created/modified by the Cloud
Image build process
# iptables configuration for Oracle Cloud Infrastructure
# See the Oracle-Provided Images section in the Oracle
Cloud Infrastructure
# documentation for security impact of modifying or
removing these rule
```

NetBackup UI でのエラーのあいまいさの排除

NetBackup では、PaaS およびアプリケーションのさまざまなプロセス中に発生する可能性のあるエラーに対する簡単なトラブルシューティングオプションを提供します。クレデンシャルの検証、バックアップ、リストアなどの一般的な操作では、NetBackup はエラーの根本原因の識別子を含む通知を生成します。通知には、原因と推奨処置の詳細を含む記事へのリンクが含まれています。

PaaS の作業負荷の保護とりカバリに関する問題のトラブルシューティング

バックアップがエラー「3808 データベースが存在するかどうかを確認できません。(Cannot check if the database exists.)」で失敗する。

アクティビティモニターに次のメッセージが表示されます。

AuthorizationFailed -Message: The client '<clientId>' '<objectId>' does not have authorization to perform action 'Microsoft.Sql/servers/databases/read' over scope '<resourceId>' or the scope is invalid. アクセス権が最近付与された場合は、クレデンシャルを更新してください。

説明: このエラーは、Snapshot Manager と NetBackup が AKS に配備されており、次の条件に該当する場合に発生します。

- メディアサーバーのポッドノードプールが Snapshot Manager ノードプールとは異なるノードプールである
 - 管理対象 ID が Snapshot Manager 仮想マシンスケールセットで有効になっている
- 回避方法: 次のいずれかを実行します。
- バックアップリストアのためのメディアサーバーで、スケールセットの管理対象 ID を有効にします。また、この管理対象 ID に割り当てられた役割に必要な権限を割り当てます。
 - MSDP サーバーでストレージユニットを作成し、スケールの構成で管理対象 ID 機能が有効になっているメディアサーバーのみを使用します。

データベースまたはリソースグループに読み取り専用ロックが適用されている場合はバックアップが失敗し、削除ロックが適用されている場合は部分的に成功する。

説明: この問題は、読み取り専用ロックまたは削除ロック属性がデータベースまたはリソースグループに適用されている場合に発生します。

回避方法: バックアップまたはリストアを実行する前に、データベースまたはリソースグループから既存の読み取り専用ロックと削除ロック属性を削除します。

状態コード 150: 管理者から終了が要求されました

説明: これは、アクティビティモニターからバックアップジョブまたはリストアジョブを手動で取り消し、部分的なリストアの処理中にポータルでデータベースが作成された場合に表示されます。

回避方法: プロバイダポータル上のデータベースと、データベース名で作成された特定のディレクトリにあるユニバーサル共有のマウント場所の一時ステージング場所を手動でクリーンアップします。

アクティビティモニターに古い状態メッセージが表示される

説明: 新しい Snapshot Manager コンテナサービスが突然再起動すると、プロバイダ保護されたリストアジョブが有効な状態のまま、アクティビティモニターの詳細ページには、更新された状態が表示されない場合があります。

回避方法: Snapshot Manager で、次のコマンドを使用して、ワークフローコンテナを再起動します。

```
docker restart flexsnap-workflow-system-0-min  
flexsnap-workflow-general-0-min
```

コンテナを再起動すると、アクティビティモニターでリストアジョブが更新され、最新の状態が表示されます。

状態コード 233: 想定しない EOF が発生しました

説明: バックアップに使用するクライアント名が 255 文字を超えると表示されます。

bpdbm ログにも同じ問題を示す次のエラーメッセージが表示されます。

```
db_error_add_to_file: Length of client is too long. Got 278, but
limit is 255. read_next_image: db_IMAGEreceive() failed: text exceeded
allowed length (225)
```

メモ: これは、プライマリサーバーが RHEL の場合に発生します。

回避方法: クライアント名が 255 文字以内になるようにデータベースの名前を変更します。

Error: Broken pipe (32), premature end of file encountered EXITING with status 42, network read failed

または

状態 174: media manager - システムエラーが発生しました (media manager - system error occurred)

説明: バックアップ中に、保護計画の作成中にポリシー接頭辞の長さが許可された長さよりも長い場合に発生します。このため、カタログイメージのファイルパスの長さが 256 文字を超え、アクティビティモニターに上記のエラーメッセージが表示されて失敗します。

bpdbm ログにも同じ問題を示す次のエラーメッセージが表示されます。

```
<16> db_error_add_to_file: cannot stat(¥¥?¥C:¥Program Files¥Veritas
¥NetBackup¥db¥images ¥azure-midb-1afb87487dc04ddc8faf453dccb7ca3+
nbux-qa-bidi-rg+eastus+az-sql-mi-bidinet01+
testdb_bidinet02¥1656000000¥tmp¥catstore¥
BACKUPNOW+141a73e7-cdc4-4371-823a-f170447dba2d_
1656349831_FULL.f_imgUserGroupNames0): No such file or directory (2)
<16> ImageReadFilesFile::get_file_size: cannot stat(¥¥?¥C:¥Program
Files¥Veritas¥NetBackup¥db
¥images¥azure-midb-1afb87487dc04ddc8faf453d
ccb7ca3+nbux-qa-bidi-rg+eastus+az-sql-mi-bidinet01+testdb_
bidinet02¥1656000000¥tmp¥catstore¥BACKUPNOW+141a73e7-cdc4-4371
-823a-f170447dba2d_1656349831_FULL.f_imgUserGroupNames0): No such
file or directory (2) <16> ImageReadFilesFile::executeQuery: Cannot
copy ¥¥?¥C:¥Program
Files¥Veritas¥NetBackup¥db¥images¥azure-midb-1afb87487dc04ddc8faf453dccb7
ca3+nbux-qa-bidi-rg+eastus+az-sql-mi-bidinet01+testdb_bidinet02¥1
```

```
656000000¥tmp¥catstore¥BACKUPNOW+141a73e7-cdc4-4371-823a-f170447d  
ba2d_1656349831_FULL.f_imgUserGroupNames0
```

メモ: これは、プライマリサーバーが Windows の場合に発生します。

回避策: カタログパスの長さが合計で 256 文字未満になるように、保護計画のポリシーの接頭辞名を 10 文字未満の長さにします。

状態コード 3801: 要求された操作を完了できません。(Cannot complete the requested operation.)

説明: NetBackup は、要求された操作を正常に実行できません。

推奨処置: 考えられるエラーの原因については、アクティビティモニターの詳細を参照してください。

状態コード 3817: バックアップ前操作を完了できません (Cannot complete the pre-backup operation)

説明: dbagentsutil ログにエラーメッセージ「pg_dump: error: query failed: ERROR: permission denied for table test; pg_dump: error: query was: LOCK TABLE public.test IN ACCESS SHARE MODE; Invoked operation: PRE_BACKUP failed」が表示されます。

異なる役割を持つ複数のテーブルがあるデータベースをバックアップしようとすると発生します。テーブルにデータベース所有者とは異なる所有者が 1 人以上存在し、その所有者がデータベース所有者役割のメンバーでない場合、バックアップが失敗する可能性があります。

対処方法: バックアップまたはリストアするデータベース内のすべてのテーブルにアクセスできる役割が必要です。

たとえば、2 つのテーブルがある学校のデータベースをバックアップしたいとします。

- 学生テーブルの所有者は postgres です。
- 教員テーブルの所有者は schooladmin です。

新しい役割を作成します。例: NBBackupadmin

次のコマンドを実行して、役割を作成します。

```
postgres=> CREATE USER NBBackupadmin WITH PASSWORD '*****';
```

```
CREATE ROLE
```

この新しい役割を postgres 役割と schooladmin 役割のメンバーに適用するには、次のコマンドを実行します。

```
postgres=> GRANT postgres TO NBBackupadmin;
```

```
GRANT ROLE  
  
postgres=> GRANT schooladmin TO NBUBackupadmin;  
  
GRANT ROLE
```

メモ: データベース内のすべてのテーブルに対して、テーブルの所有者または所有者のメンバーである役割が必要です。

バックアップが状態 40 (ネットワーク接続の切断) で失敗する

説明: メディアサーバーへの接続が切断されたため、バックアップが失敗します。

推奨処置: ポリシーでチェックポイントが有効になっている場合は、バックアップジョブを再開できます。ネットワークの問題が解決したら、Web UI で未完了のバックアップジョブを選択し、[再開 (Resume)] をクリックします。ジョブは停止された時点から再開されます。ポリシーでチェックポイントが有効になっていない場合、ジョブは Web UI で失敗したジョブとして表示されます。

バックアップジョブがエラー [データベースのバックアップに失敗しました (Failed to backup database)] で失敗する

説明: ジョブの詳細には、次のような追加の詳細が含まれます:

ManagedIdentityCredential 認証が利用できません。要求された ID はこのリソースに割り当てられていません。割り当てられたメディアサーバーに管理対象 ID が関連付けられていません。

推奨処置: PaaS Azure SQL と管理対象インスタンスにシステムまたはユーザーの管理対象 ID を使用する場合は、メディアサーバーとスナップショットマネージャに同じ権限またはルールのセットを適用します。ユーザーの管理対象 ID を使用する場合は、同じユーザーの管理対象 ID をメディアサーバーと Snapshot Manager に接続します。

エラーコード 3842 - 対応する PaaS 資産に対して要求されたバックアップ形式はサポートされていません。(The requested backup type for the corresponding PaaS asset is unsupported.)

差分増分バックアップは、Azure SQL Server と Azure SQL 管理対象インスタンスでのみサポートされます。サポートされていないバックアップ形式を選択すると、このエラーが表示されます。

エラーコード 3843 または 3844 - CDC の無効化に失敗しました。/CDC の有効化に失敗しました。(Failed to disable CDC./Failed to enable CDC.)

CDC を有効または無効にする権限がない場合に表示されます。

回避方法: Azure 環境で CDC を有効または無効にするために必要な権限を NetBackup に付与します。

メモ: CDC を手動で有効にしないでください。CDC を有効または無効にする権限を NetBackup に付与します。

エラー: クライアントリストアの終了状態 5: 要求されたファイルのリカバリに失敗しました (the restore failed to recover the requested files) クラウドポリシーのリストアエラー (2824)

エラー: ERR - データベース [<db_name>] (名前 [<db_name>]) のリストアに失敗しました。(Failed to restore database [<db_name>] with name [<db_name>].) ERR - ファイルを開けませんでした "(Failed to open file ".) エラー番号 = 12: クライアントリストアの終了状態 5: リストアは、要求されたファイルのリカバリに失敗しました (the restore failed to recover the requested files)

説明: リストア中に、バックアップイメージが 10.2 メディアで生成され、リストアが古い(10.2 より前の) メディアサーバーに対して行われた場合に発生します。

回避策: リストアメディアを 10.2 に変更し、古いメディアをストレージから削除します。

自動スケーリングを有効にしてバックアップイメージからリストアした後、AWS DynamoDB テーブルで自動スケーリングが有効になっていない

説明: 現在、AWS API レスポンスでは、テーブルで自動スケーリングが有効になっているかどうかは示されません。したがって、バックアップ中にこのメタデータは NetBackup にキャプチャされず、その結果、リストアされたテーブルでは自動スケーリングが有効になりません。

回避策: AWS ポータルで、リストアされた DynamoDB テーブルの自動スケーリングプロパティを手動で有効にします。

CDC が有効な Azure SQL MI 増分バックアップ: CDC が有効なデータベースを削除すると、スキーマが変更されず、増分バックアップでなく完全バックアップが実行されます。

説明: Azure SQL MI は、CDC が有効なデータベースの詳細を msdb スキーマ内の cdc_jobs テーブルに保持します。データベースが削除されると、cdc_jobs エントリを削除する必要があります。このエントリが cdc_jobs テーブルから削除されない場合があります。したがって、cdc_jobs テーブル内にすでに存在する同じ db_id を使用して新しいデータベースが作成されると、問題が発生します。

回避策: データベースを削除する場合は、削除されたデータベースのエントリを msdb スキーマの cdc_jobs テーブル内で確認します。このエントリが存在する場合は、手動で削除します。

AWS RDS: db インスタンスの詳細のフェッチ中にエラーが発生しました: `DescribeDBInstances` 操作の呼び出し時にエラー (`SignatureDoesNotMatch`) が発生しました: 署名の有効期限が切れました。(AWS RDS: Error while fetching details of db instance: An error occurred (`SignatureDoesNotMatch`) when calling the `DescribeDBInstances` operation: Signature expired.)

説明: RDS boto3 API が失敗すると、このエラーが表示されます。NetBackup は、`DescribeDBInstances` 操作についてこのエラーを表示します。

回避方法: メディアサーバーの日時を実際のネットワークの日時と同期します。

また、正しいプロバイダのクレデンシャルを使用しているかどうかを確認します。

ターゲット NetBackup ドメインのレプリカからのインポートが状態コード 191 で失敗する

説明: ターゲットドメインでのインポート操作が、状態コード 191: [正常に処理されたイメージはありませんでした (No images successfully processed)] で失敗することがあります。アクティビティモニターのジョブの詳細には、[JSON ペイロードの作成に失敗しました (Failed to create JSON payload)] が表示されます。

原因: ターゲットドメインにレプリケートしているイメージは、NetBackup 10.4 以前のメディアサーバーから作成されています。これには、NetBackup カタログに必要なメタデータがありません。

回避方法: 次のいずれかを実行します。

- PaaS 作業負荷に AIR 機能を使用するには、バージョン 10.4 以降のメディアサーバーを使用します。
- 10.4 メディアサーバーに EEB をインストールして、PaaS 作業負荷の AIR 機能の旧バージョンのメディアサーバーとして使用します。詳しくは、ベリタスのサポートにお問い合わせください。

Amazon Redshift の問題のトラブルシューティング

問い合わせ文字列が 100 KB を超える場合、Amazon Redshift のリストアが失敗する

説明:

これは AWS の既知の制限事項です。問い合わせ文の最大サイズは 100 KB です。詳しくは AWS のマニュアルを参照してください。

<https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/data-api.html>

Redshift データベースのリストアが正常に完了した後、ストアドプロシージャ、ビュー、関数の数がソースデータベースと同じでない場合。

回避方法:

次を実行します。

- 1 次の API を使用して、IA (インスタントアクセス) パスをマウントします。

```
netbackup/recovery/workloads/cloud/paas/instant-access-mounts
```

- 2 メディアサーバーのマウントパスに移動します。

- 3 マウントパスのディレクトリ階層が次の通りであることを確認します。

```
ClusterDirectory/DatabaseDirectory/DatabaseDirectory/SchemaDirectory/TableDirectory
```

- 4 SchemaDirectory で、ファイル StoredProcedures.json、Views.json、および Functions.json を見つけます。各ファイルには、Amazon Redshift クエリーエディタ 2 で実行できる 1 つ以上の SQL 文が含まれています。

これらの SQL ステートメントを手動で実行します。

botocore.exceptions.ClientError: ListDatabases 操作を呼び出すときにエラーが発生した (InvalidSignatureException)

説明:

AWS Redshift API を実行するシステム時刻が正しくない場合、このエラーが表示されます。ログに次のメッセージが表示されます。

```
Signature expired: 20230226T181919Z is now earlier than  
20230226T181921Z (20230226T182421Z - 5 min.)"
```

回避方法:

ntpdate コマンド実行して、システム時刻を修正します。

バックアップジョブまたはリストアジョブが「NoCredentialsError: クレデンシャルが見つかりません (NoCredentialsError: Unable to locate credentials)」エラーで失敗する。

説明:

このエラーは地域が指定されていない場合に表示されます。dbagentsutil ログに次のエラーが記録されます。dbagentsutil ログは、次の場所で見つけることができます。

```
/usr/openv/netbackup/logs/
```

回避方法:

次を実行します。

1 dbagent が実行されているメディアサーバーに AWS CLI をダウンロードします。

2 次のコマンドを実行します。

```
aws configure
```

3 プロンプトが表示されたら EC2 の地域名を入力します。他のパラメータの値は指定しないでください。

Redshift データベースのバックアップリストアが停止する

説明:

このエラーは、検出を実行する NetBackup Snapshot Manager に Redshift クラスタへのアクセス権がない場合に表示されます。flexsnap のログに次のエラーが表示されます。

Connect timeout on endpoint URL:

```
"https://redshift.us-east-2.amazonaws.com/
```

回避方法:

アクセス権がない場合、Snapshot Manager では、「Redshift サービスの VPC エンドポイント」のセキュリティグループに含まれるスナップショットマネージャに対してインバウンドルールを設定する必要があります。

AWS ポータルで、クラスタを選択します。[Properties]、[Network and security settings]、[virtual private cloud object]、[Endpoints] の順に選択します。検索フィールドで「redshift-endpoint」を検索し、VPC エンドポイント ID をクリックして [Security Groups] タブをクリックします。[Security Group ID]、[Edit Inbound rules] の順に選択して、メディアサーバーに次を追加します。

```
Type : HTTPS
```

```
Protocol : TCP
```

```
Port range : 443
```

```
Source : 10.177.77.210/32
```

* ここで、ソースはメディアサーバーインスタンスを参照します。

NetBackup Web UI からリカバリを再び実行します。