

InterSec/CS400m オプションライセンス
セットアップ手順説明書

商標について

Microsoft、Windows および Microsoft Edge は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。

Windows の正式名称は、Microsoft Windows Operating System です。

その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

ごあいさつ

このたびは、InterSec/CS400m(以後、InterSec/CS と記載)のオプションライセンスをご利用いただき、まことにありがとうございます。

本書は、ご利用いただくライセンスの内容の確認やセットアップの内容を中心に構成されています。ご購入いただいた本製品をお使いになる前に、必ずお読みください。

目次

| | |
|--|----|
| 1章 セットアップについて..... | 1 |
| 2章 InterSec/CS の機能追加オプション..... | 2 |
| 2.1. 機能追加ライセンスのインストール方法..... | 2 |
| 2.2. 機能追加オプションのライセンスの確認方法..... | 8 |
| 2.2.1. SSL アクセラレータ(for Reverse)ライセンスの確認方法..... | 9 |
| 2.2.2. HTTPS 可視化ライセンス(forForward)の確認方法..... | 10 |
| 2.3. 機能追加ライセンスのアンインストール方法..... | 11 |
| 3章 注意事項..... | 12 |

1章 セットアップについて

各オプション製品をご使用になるためには、まず、お手持ちの InterSec/CS に、各製品に添付されているライセンスをセットアップしていただく必要があります。

InterSec/CS のオプション製品は以下のラインナップにて構成されています。

1) InterSec/CS への機能追加オプション

以下の機能のライセンスを InterSec/CS に追加し利用することができます。

- ・ InterSec/CS SSLアクセラレータライセンス(forReverse)
- ・ InterSec/CS HTTPS可視化ライセンス(forForward)

本製品のセットアップには、以下の環境が必要になります。

- ・ InterSec/CS
- ・ InterSec/CS にブラウザ経由でアクセスできるクライアント PC

※InterSec/CS へは、Management Console を使用してアクセスします。

※ご使用になるブラウザは、Microsoft Edge(Chromium)を使用できます。

※本書に記載の手順を実施するにあたり、事前に初期導入を完了させておく必要があります。

2章 InterSec/CS の機能追加オプション

2.1. 機能追加ライセンスのインストール方法

この章では InterSec/CS へ機能追加するためのライセンス製品のインストール方法を記述します。追加ライセンスには以下の機能があります。

- InterSec/CS SSL アクセラレータライセンス(forReverse)
- InterSec/CS HTTPS 可視化ライセンス(forForward)

1) InterSec/CS ライセンス製品を、InterSec/CS にインストールします。

ブラウザから Management Console を使って InterSec/CS へアクセスします。

セキュリティレベルの選択によっては、アクセスすると以下の画面が表示されますので、「詳細設定」をクリックし「xxx.xxx.xxx.xxx に進む (安全ではありません)」をクリックしてください。

Microsoft Edge(Chromium)の場合



【ご注意】


「セキュリティの警告」画面は、Management Console へのアクセス方法にセキュアな設定(https)でアクセスした時のみ表示されます。http でアクセスする場合は表示されません。

Management Console へのアクセス方法の変更については、InterSec/CS のユーザーズガイドを参照ください。


- 4) ログイン完了後、Management Console の各種設定を行うためのページが表示されます。
[システム]をクリックしてください。



- 5) システム画面が表示されます。
[ライセンス管理]をクリックしてください。




- 6) [ライセンス管理画面]が表示されます。
インストールする InterSec/CS のオプションライセンス管理の[インストール]をクリックしてください。




7) クリックしたオプションライセンスの認証画面が表示されます。

以下は、[SSL アクセラレータライセンス(forReverse)]の認証画面です。

本製品に添付された「SSL アクセラレータライセンス(forReverse) ライセンスシート」に記載されているライセンス認証番号を入力し、入力内容を確認した後、[認証送信]をクリックしてください。




8) [SSL アクセラレータライセンス(forReverse)]のライセンスが正常に認証されると、以下の画面が表示されます。



【参考】

インストールに失敗した場合は、以下のエラーメッセージが表示されます。[戻る]ボタンを押して、ライセンス認証番号を再度確認して、手順 5)からやり直してください



9) 以上でインストールは完了です。

Management Console の[プロキシ]画面で、[SSL アクセラレータ設定(リバースプロキシ用)]が黒色で表示されていることを確認してください。

※ライセンスをインストールしていない状態では、[SSL アクセラレータ設定(リバースプロキシ用)]はグレーアウトされています。

※[SSL アクセラレータ設定(リバースプロキシ用)]の[設定]ボタンは、CS のサーバ種別設定を「Reverse」にしているときのみクリックできます。




SSL アクセラレータ設定の詳細については、該当画面のオンラインヘルプを参照ください。

2.2. 機能追加オプションのライセンスの確認方法

InterSec/CS にインストールしたライセンスの状況確認の方法について説明します。

SSL アクセラレータライセンス(forReverse)のライセンスでの確認方法について説明します。

インストール方法と同様の手順で、Management Console から[システム]を開き、[ライセンス管理]をクリックしてください。



2.2.1. SSL アクセラレータ(for Reverse)ライセンスの確認方法

(1) オプションライセンスの機能に関連して表示が変更されます。

Management Console の[プロキシ]画面で、[SSL アクセラレータ設定(リバースプロキシ用)]が黒色で表示されていることを確認してください。

※ライセンスをインストールしていない状態では、[SSL アクセラレータ設定(リバースプロキシ用)]はグレーアウトされています。

※[SSL アクセラレータ設定(リバースプロキシ用)]の[設定]ボタンは、[基本設定]の[サーバ種別設定]を「Reverse」にしているときのみ押下できます。



2.2.2. HTTPS 可視化ライセンス(forForward)の確認方法

(1) オプションライセンスの機能に関連して表示が追加されます。

Management Console の[プロキシ]画面で、[HTTPS 可視化設定(フォワードプロキシ用)]が黒色で表示されていることを確認してください。

※ライセンスをインストールしていない状態では、[HTTPS 可視化設定(フォワードプロキシ用)]はグレーアウトされています。

※[HTTPS 可視化設定(フォワードプロキシ用)]の[設定]ボタンは、[基本設定]の[サーバ種別設定]を「Forward」または「Forward(透過型 L 4 スイッチ)」にしているときのみ押下できます。


| ■ HTTPS可視化設定(フォワードプロキシ用) | |
|--------------------------|---------------------|
| 設定 | HTTPS可視化機能設定 |
| 設定 | HTTPS可視化アクセス制御設定 |
| 設定 | HTTPS可視化低負荷アクセス制御設定 |

2.3. 機能追加ライセンスのアンインストール方法


機能追加ライセンスのアンインストール方法について説明します。

SSL アクセラレータライセンス(forReverse)のアンインストール方法について説明します。


- 1) Management Console から[システム] 画面から[ライセンス管理]をクリックしてください。



- 2) SSL アクセラレータライセンス (forReverse)がインストールされている場合、以下の画面が表示されます。



- 3) [アンインストール]ボタンをクリックすることで、SSL アクセラレータライセンス (forReverse)のアンインストールが完了します。



以上で、アンインストールは完了です。

3章 注意事項

- 1) 各種機能オプションライセンスは、InterSec/CS の1システムにのみインストール可能です。
- 2) InterSec/CS のユーザズガイドは、添付されたインストールディスクに格納されています。