

OLF/DL-OW 機能対応OSバージョン表 (2018年12月時点)

強化機能のサポートOSバージョン

ACOS-4 (OS) の対応バージョン		○: 利用可 △: 標準修正適用により利用可 (0内の番号は、標準修正番号 ×: 利用不可											
No.	OLF/DL-OW機能	MX										XA	XS
		R1.11	R1.12	R2.11	R2.12	R3.11	R4.11	R1.11	R2.11~	R1.11~			
1	OLF/DL-OWマルチジョブ運用	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	センタライタデリバリ印刷機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3	磁気テープファイルの私有SYSOUT対応	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4	代替プリンタ配信機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
5	強制出力デリバリ配信機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6	印刷結果受信機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7	即時配信機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8	ページヘッダ作成指定機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9	デリバリ出力クラス情報表示 ※「OLW DN AD=ALL」コマンドでデリバリ出力クラスを表示	×	△(04)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
10	「OLW DE」コマンド対応 ※動作環境情報(CONFIG)を表示	×	△(06)	×	△(04)	○	○	○	○	○	○	○	○
11	SMF出力強化(出力ページ数)対応	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○
12	デリバリ配信待ち合わせ機能	×	△(06)	×	△(04)	○	○	○	○	○	○	○	○
13	NETADDRの「KEY=VALUE」記述形式対応	×	△(06)	×	△(04)	△(02)	○	○	△(02)	○	○	○	○

連携製品の対応バージョン		○: 利用可 ×: 利用不可 △: 利用可(制限あり) -: 対象外											
No.	OLF/DL-OW機能	PrintPort for ACOS-4					PC-OPENWRITER				Printview for ACOS-4		
		~Ver7.0	Ver8.0	Ver9.0	Ver9.0 MR1	Ver10.0	Ver10.0 MR1	~Ver6.0	Ver7.0	Ver8.0	Ver8.1	全バージョン	
1	OLF/DL-OWマルチジョブ運用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	センタライタデリバリ印刷機能	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	磁気テープファイルの私有SYSOUT対応	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	代替プリンタ配信機能	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	強制出力デリバリ配信機能	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	印刷結果受信機能	×	○	○	○	○	○	×	×	×	△(※)	×	×
7	即時配信機能	×	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×
8	ページヘッダ作成指定機能	×	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×	×
9	デリバリ出力クラス情報表示	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	動作環境情報(CONFIG)表示コマンド対応	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	SMF出力強化(出力ページ数)対応	×	×	×	○	○	○	×	×	×	△(※)	×	×
12	デリバリ配信待ち合わせ機能	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	○	○

※配信したデリバリはデリバリ保持ユーザライタに保持しない

動作環境定義ファイルのパラメータの対応バージョン

ACOS-4 (OS) の対応バージョン		○: 利用可 △: 標準修正適用により利用可 (0内の番号は、標準修正番号 ×: 利用不可											
No.	動作環境定義ファイルのパラメータ	MX						XA	XS				
		R1.11	R1.12	R2.11	R2.12	R3.11	R4.11	R1.11	R2.11~	R1.11~			
1	(CONFIG) ・COMPPROC (NETADDR) ・COMP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	(CONFIG/NETADDR) ・FMODE ※\$JDR/\$OUTPUT文OUTMED、 FORMGROUP/パラメータ対応	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3	(CONFIG) ・DSPORT ・SVPOR ※通信ポート番号変更	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4	(CONFIG) ・EMPTY=(TRAN NOTRAN) (CONFIG) ・EMPTY=CANCEL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
5	(NETADDR) ・INITSTATUS	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6	(CONFIG) ・PRIORITY	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7	(CONFIG/NETADDR) ・MAXOUT	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8	(CONFIG/NETADDR) ・TITLEFORM	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9	(CONFIG) ・MSGFORM	×	△(04)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
10	(CONFIG/NETADDR) ・SOCMODE	×	△(04)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
11	(CONFIG/NETADDR) ・ERRMODE	×	△(04)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
12	(CONFIG) ・DLVWAITMSG	×	△(06)	×	△(04)	○	○	○	○	○	○	○	○
13	(CONFIG) ・OWMTSMF	×	△(06)	×	△(04)	○	○	○	○	○	○	○	○
14	(CONFIG) ・WAITTIME	×	△(06)	×	△(04)	○	○	○	○	○	○	○	○
15	(NETADDR) ・EXFUNCCHK	×	△(06)	×	△(04)	○	○	○	○	○	○	○	○
16	(CONFIG/NETADDR) ・SOCLEVEL	×	△(06)	×	△(04)	△(02)	○	△(02)	○	○	○	○	○