

# イベントログ一覧

## 対応バージョン

SSC1.1

### 【SystemProvisinoning】

イベントソース:PVM

イベントID	種類	説明
1	エラー	ログオープンに失敗しました。(プロセス種別 “プロセス番号” ログ種別:”ログの種類”)
2	エラー	ログ出力に失敗しました。(プロセス種別 “プロセス番号” ログ種別:”ログの種類”)
101	情報	PVM サービスが起動し運用を開始しました。
102	エラー	PVM サービスの起動に失敗しました。(内容: “原因”)
103	エラー	プロセスの異常を検出しました。 (プロセス: “プロセス名”/ 異常回数: “回数”/ 許容回数: / “回数”)
104	情報	異常を検出したプロセスを再起動しました。
105	エラー	許容回数を超えたため PVM 運用を停止します。
106	情報	停止操作により PVM 運用を停止します。
	警告	PVM 本体のライセンスの有効期限が迫っています。有効期限まであと{0}日です。
501	エラー	“汎用メッセージ”
(501)	エラー	PVM サービスの起動に失敗しました。(内容: “原因”)
(501)	エラー	許容回数を超えたため PVM 運用を停止します。
(501)	エラー	アクションシーケンス(“アクションシーケンス名”)の起動に失敗しました。
(501)	エラー	アクションシーケンス(“アクションシーケンス名”)が異常終了しました。管理 ID: “JobID”
502	エラー	“汎用メッセージ”
(502)	情報	アクションシーケンス(“アクションシーケンス名”)を起動しました。管理 ID: “JobID”
(502)	情報	アクションシーケンス(“アクションシーケンス名”)が完了しました。管理 ID: “JobID”
(502)	情報	通用を受信しました。(サーバ: “サーバの IP アドレスもしくはホスト名” /通報区分: “通報区分番号”/ 詳細: / 詳細メッセージ)
(502)	情報	通報を受信しました(サーバグループ: “サーバグループ名” /通報区分: “通報区分番号”/詳細: “詳細メッセージ”)
(502)	情報	通報対象にアクションシーケンス実行中のため新たなアクションシーケンスを実行できません。 (サーバ”サーバの IP アドレスもしくはホスト名”: “サーバグループ名” /通報区分: “通報区分番号”/詳細: “詳細メッセージ”)
(502)	情報	通報対象にアクションシーケンス実行中のため新たなアクションシーケンスを実行できません。 (サーバグループ: “サーバグループ名”/通報区分: “通報区分番号”/詳細: “詳細メッセージ”)
(502)	情報	通報を受信しました。 (VM サーバ: “VM サーバ名”通報区分: “通報区分番号” 詳細: “詳細メッセージ”)

(502)	情報	対象 VM サーバは復旧アクションシーケンスを実行中のため、新たな復旧アクションシーケンスを実行することができませんでした。 (VM サーバ:"VM サーバ名" 通報区分:"通報区分番号"詳細:"詳細メッセージ")
(502)	情報	障害復旧処理起動。管理番号:"JobID" サーバ("サーバ名")の電源を ON にします。
(502)	情報	障害復旧処理起動。管理番号:"JobID" サーバ("サーバ名")のシャットダウンをします。
(502)	情報	障害復旧処理起動。管理番号:"JobID" サーバ("サーバ名")のリブートをします。
(502)	情報	障害復旧処理起動。管理番号:"JobID" サーバ("サーバ名")を置換し、グループから削除します。(コンピュータ名を引き継ぐ)
(502)	情報	障害復旧処理起動。管理番号:"JobID" サーバ("サーバ名")を置換します。 (コンピュータ名を引き継ぐ)
(502)	情報	障害復旧処理起動。管理番号:"JobID" サーバ("サーバ名")を置換します。 (コンピュータ名を引き継がない)
(502)	情報	障害復旧処理起動。管理番号:"JobID" グループ("グループ名")にサーバを追加します。 サーバはアクションシーケンスが決定します。
(502)	情報	障害復旧処理起動。管理番号:"JobID" グループ("グループ名")からサーバを削除します。 サーバはアクションシーケンスが決定します。
(502)	情報	障害復旧処理起動。管理番号:"JobID" グループ("グループ名")に VM を追加します。 サーバはアクションシーケンスが決定します。
(502)	情報	障害復旧処理起動。管理番号:"JobID" グループ("グループ名")から VM を削除します。 サーバはアクションシーケンスが決定します。
(502)	情報	障害復旧処理起動。管理番号:"JobID"VM("VM 名")を異なる VM サーバ上に稼動状態移動します。
(502)	情報	障害復旧処理起動。管理番号:"JobID"VM("VM 名")を異なる VM サーバ上に稼動状態移動します。(失敗時は停止状態移動)
(502)	情報	障害復旧処理起動。管理番号:"JobID" VMサーバ("VMサーバ名")上の全ての VMを異なる VMサーバ上に稼動状態移動します。
(502)	情報	障害復旧処理起動。管理番号:"JobID" VMサーバ("VMサーバ名")上の全ての VMを異なる VMサーバ上に稼動状態移動します。(失敗時は停止状態移動)
(502)	情報	障害復旧処理終了。管理番号:"JobID" 結果:"詳細コード"
503	警告	"汎用メッセージ"
2000	エラー	アクションシーケンス実行管理内部処理エラーが発生しました。 場所="エラー箇所",コード 1="エラーコード 1",コード 2="エラーコード 2"
2010	エラー	アクションシーケンス実行管理はパーツの登録に失敗したため、プロセスを開始できません。パーツ名="登録を失敗したパーツ名"
2011	エラー	アクションシーケンス実行管理プロセスは既に起動されています。
2012	警告	アクションシーケンスが見つからないため、実行できません。 アクションシーケンス名:"見つからないアクションシーケンス名"
2013	警告	プロセス停止要求を受信したため、アクションシーケンスの実行を中断しました。 中断したアクションシーケンスの管理 ID:"管理 ID"

2014	情報	他のアクションシーケンスが同じリソースを使用中のため、アクションシーケンス("アクションシーケンス名")の実行を保留しました。管理 ID:"管理 ID"
2015	情報	中断から再開したアクションシーケンスのキャンセルが完了しました。管理 ID:"管理 ID"
2016	エラー	中断から再開したアクションシーケンスの実行が異常終了しました。管理 ID:"管理 ID"
2017	情報	中断から再開したアクションシーケンスの実行が完了しました。管理 ID:"管理 ID"
2018	情報	中断したアクションシーケンス([アクションシーケンス名])を再開します。管理 ID:"管理 ID"
2019	情報	保留状態のアクションシーケンスを再開しました。管理 ID:"管理 ID","アクションシーケンス名"
2020	エラー	アクションの実行に失敗しました。管理 ID:"管理 ID",ステージ:"実行ステージ", アクション番号:"実行アクション番号",アクションシーケンス名:"アクションシーケンス名"
2021	情報	サーバ("論理サーバ名")を起動します。管理 ID:"管理 ID"
2022	情報	サーバ("論理サーバ名")の起動が完了しました。管理 ID:"管理 ID"
2023	警告	サーバ("論理サーバ名")の起動に失敗しました。 詳細は SystemProvisioning のログを参照してください。管理 ID:"管理 ID"
2024	情報	サーバ("論理サーバ名")の起動はキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID"
2025	情報	サーバ("論理サーバ名")をシャットダウンします。管理 ID:"管理 ID"
2026	情報	サーバ("論理サーバ名")のシャットダウンが完了しました。管理 ID:"管理 ID"
2027	警告	サーバ("論理サーバ名")のシャットダウンに失敗しました。 詳細は SystemProvisioning のログを参照してください。管理 ID:"管理 ID"
2028	情報	サーバ("論理サーバ名")のシャットダウンはキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID"
2029	情報	サーバ("論理サーバ名")を再起動します。管理 ID:"管理 ID"
2030	情報	サーバ("論理サーバ名")の再起動が完了しました。管理 ID:"管理 ID"
2031	警告	サーバ("論理サーバ名")の再起動に失敗しました。 詳細は SystemProvisioning のログを参照してください。管理 ID:"管理 ID"
2032	情報	サーバ("論理サーバ名")の再起動はキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID"
2033	情報	サーバ("物理サーバ名")をサーバグループ("サーバグループ名")に追加します。 管理 ID:"管理 ID"
2034	情報	サーバ("物理サーバ名")の追加が完了しました。管理 ID:"管理 ID"
2035	警告	サーバ("物理サーバ名")をサーバグループ("サーバグループ名")に追加できませんでした。 詳細は SystemProvisioning のログを参照してください。管理 ID:"管理 ID"
2036	情報	サーバ("物理サーバ名")の追加はキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID"
2037	情報	サーバ("論理サーバ名")をサーバグループ("サーバグループ名")から削除します。 管理 ID:"管理 ID"
2038	情報	サーバ("論理サーバ名")の削除が完了しました。管理 ID:"管理 ID"
2039	情報	サーバの削除が完了しました。管理 ID:"管理 ID"
2040	警告	サーバの削除が失敗しました。 詳細は SystemProvisioning のログを参照してください。管理 ID:"管理 ID"
2041	情報	サーバの削除はキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID"
2042	情報	サーバグループ("サーバグループ名")のサーバ("論理サーバ名")を置換します。 管理 ID:"管理 ID"

2043	情報	サーバ("論理サーバ名")の置換が完了しました。管理 ID:"管理 ID"
2044	警告	サーバ("論理サーバ名")の置換が失敗しました。 詳細は SystemProvisioning のログを参照してください。管理 ID:"管理 ID"
2045	情報	サーバ("論理サーバ名")の置換はキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID"
2046	情報	サーバグループ("サーバグループ名")のサーバ("論理サーバ名")を交換します。 管理 ID:"管理 ID"
2047	情報	サーバ("論理サーバ名")の交換が完了しました。管理 ID:"管理 ID"
2048	警告	サーバ("論理サーバ名")の交換が失敗しました。 詳細は SystemProvisioning のログを参照してください。管理 ID:"管理 ID"
2049	情報	サーバ("論理サーバ名")の交換はキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID"
2050	情報	サーバの用途変更を行います。 用途変更を行うサーバ("論理サーバ名") 用途変更元サーバグループ("サーバグループ名") 用途変更先サーバグループ("サーバグループ名") 管理 ID:"管理 ID"
2051	情報	サーバ("論理サーバ名")の用途変更が完了しました。管理 ID:"管理 ID"
2052	警告	サーバの用途変更が失敗しました。 詳細は SystemProvisioning のログを参照してください。管理 ID:"管理 ID"
2053	情報	サーバの用途変更はキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID"
2054	情報	サーバ("仮想サーバ名")をサーバグループ("サーバグループ名")に作成します。 管理 ID:"管理 ID"
2055	情報	サーバ("仮想サーバ名")の作成が完了しました。管理 ID:"管理 ID"
2056	警告	サーバ("仮想サーバ名")を作成できませんでした。 詳細は SystemProvisioning のログを参照してください。管理 ID:"管理 ID"
2057	情報	サーバ("仮想サーバ名")の作成はキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID"
2058	情報	サーバグループ("サーバグループ名")のサーバ("論理サーバ名")を移動します。 管理 ID:"管理 ID"
2059	情報	サーバ("論理サーバ名")の移動が完了しました。管理 ID:"管理 ID"
2060	警告	サーバ("論理サーバ名")の移動に失敗しました。 詳細は SystemProvisioning のログを参照してください。管理 ID:"管理 ID"
2061	情報	サーバ("論理サーバ名")の移動はキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID"
2062	情報	サーバ("論理サーバ名")を移動します。移動先 VM サーバ("VM サーバ名") 管理 ID:"管理 ID"
2063	情報	サーバ("論理サーバ名")の移動が完了しました。管理 ID:"管理 ID"
2064	警告	サーバの移動が失敗しました。 詳細は SystemProvisioning のログを参照してください。管理 ID:"管理 ID"
2065	情報	サーバの移動はキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID"
2066	情報	VM サーバ("VM サーバ名")上の稼動サーバを移動します。管理 ID:"管理 ID"
2067	情報	VM サーバ("VM サーバ名")上の稼動サーバの移動が完了しました。管理 ID:"管理 ID"
2068	警告	VM サーバ("VM サーバ名")上の稼動サーバの移動が失敗しました。 詳細は SystemProvisioning のログを参照してください。管理 ID:"管理 ID"
2069	情報	VM サーバ("VM サーバ名")上の稼動サーバの移動はキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID"

2070	情報	ソフトウェアの配布を行います。配布先サーバ("論理サーバ名") 管理 ID:"管理 ID"
2071	情報	ソフトウェアの配布が完了しました。配布先サーバ("論理サーバ名") 管理 ID:"管理 ID"
2072	警告	ソフトウェアの配布が失敗しました。配布先サーバ("論理サーバ名") 詳細は SystemProvisioning のログを参照してください。 管理 ID:"管理 ID"
2073	情報	ソフトウェアの配布はキャンセルしました。配布先サーバ("論理サーバ名") 管理 ID:"管理 ID"
2074	情報	ソフトウェアの配布を行います。 配布先サーバグループ("サーバグループ名") 管理 ID:"管理 ID"
2075	情報	ソフトウェアの配布が完了しました。 配布先サーバグループ("サーバグループ名") 管理 ID:"管理 ID"
2076	警告	ソフトウェアの配布が失敗しました。 配布先サーバグループ("サーバグループ名") 詳細は SystemProvisioning のログを参照してください。 管理 ID:"管理 ID"
2077	情報	ソフトウェアの配布はキャンセルしました。 配布先サーバグループ("サーバグループ名") 管理 ID:"管理 ID"
2078	警告	情報の取得に失敗したため、アクションシーケンス"開始・完了"のイベントログを出力できませんでした。 管理 ID:"管理 ID"
2079	警告	サーバ("論理サーバ名")に実装されている NIC 枚数("NIC 枚数")とサーバ定義の NIC 枚数("NIC 枚数")に差異があります。サーバ定義の確認をしてください。
2900	エラー	仮想サーバの情報収集に失敗しました。 情報収集プロセスの実行が異常終了しました。結果:"結果"
2901	エラー	仮想サーバの作成に失敗しました。仮想サーバの作成要求が失敗しました。原因:"原因"
2902	エラー	仮想サーバの作成に失敗しました。仮想サーバの情報構築に失敗しました。結果:"結果"
2903	エラー	仮想サーバの削除に失敗しました。仮想サーバの削除要求が失敗しました。原因:"原因"
2904	エラー	仮想サーバの削除に失敗しました。仮想サーバ情報の削除に失敗しました。結果:"結果"
4200	警告	VM:"VM 名"の WINS の情報が1つのみ指定されたため、WINS の設定は行われませんでした。WINS の設定を行う場合には、Primary/Secondary 両方の WINS の情報を指定してください。
4201	警告	VM:"VM 名"のゲートウェイが指定されていないため、DNS、WINS の設定が行われられない可能性があります。 DNS、WINS を確実に設定するためにはゲートウェイの情報を指定する必要があります。
4300	警告	VM["VM 名"]は作成中のため、Disk 情報が不完全な可能性があります。 VM 作成完了後、再度情報収集が必要です。("プロセス ID")
4350	警告	レジストリ ReserveRetry の設定["レジストリ値"]は範囲外です。 デフォルト["デフォルト値"]で実行します。

## 【DeploymentManager】

イベントソース: bkressvc

イベントID	種類	説明
1	エラー	The backup operation was stopped because the scenario has already executing. Scenario: XX
1	エラー	The restore operation was stopped because an error has occurred while reading backup file header. Scenario: XX Backup File: XX Error: 0xXX
1	エラー	The restore operation was stopped because backup file seems to be invalid (could not read the whole header). Scenario: XX Backup File: XX
1	エラー	The restore operation was stopped because backup file seems to be invalid. Scenario: XX Backup File: XX
1	エラー	The restore operation was stopped because an error has occurred while getting backup file size. Scenario: XX Backup File: XX Error: 0xXX
1	エラー	The restore operation was stopped because backup file seems to be invalid (no disk data). Scenario: XX Backup File: XX
1	エラー	The restore operation was stopped because backup file seems to be invalid (file size is incorrect). Scenario: XX Backup File: XX
1	エラー	The restore operation was stopped because an error has occurred while reading backup file LinkData. Scenario: XX Backup File: XX Error: 0xXX
1	エラー	The restore operation was stopped because backup file seems to be invalid (could not read the whole LinkData). Scenario: XX Backup File: XX

1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000001</p> <p>bkressvc :</p> <p>ReceiveDataUnicast failed (1st).</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x0100001a</p> <p>bkressvc :</p> <p>Unexpected opcode received 0xXX</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000065</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>The backup operation was stopped because failed to received the packet.</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000002</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>SendDataUnicast failed at OP CODE_BKREQ, 0xXX</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000003</p> <p>bkressvc :</p> <p>SendDataUnicast failed at OP CODE_RTRDY, 0xXX</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000004</p> <p>bkressvc :</p> <p>SendRestoreData_Unicast() failed, ulRetVal == 2, ClientDesc == NULL, 0x0.</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000005</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>SendRestoreData_Unicast() failed, ulRetVal == 2, ClientDesc != NULL, 0x0</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000006</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>SendRestoreData_Unicast() failed, ulRetVal == 1, ClientDesc == NULL, 0x0</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x0100001b</p> <p>bkressvc :</p> <p>OP CODE_BKRES_UNI_RSTR_RDY received without having a client descriptor.</p>
1	エラー	<p>bkressvc: ERROR: Unexpected opcode received 0xXX, expected is OP CODE_BKRES_UNI_RSTR_RDY, 「ファイル名」:「行数」:「日付」.</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000066</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p>

		The backup operation was stopped because failed to received the packet.
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000007</p> <p>bkressvc :</p> <p>ReceiveDataUnicast failed (2nd).</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000008</p> <p>bkressvc :</p> <p>OPCODE_MACRAEADY received without having a client descriptor.</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000009</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>SendDataUnicast failed at OPCODE_DTALIVE, 0xXX</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x0100001c</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>UpdateBackupFileData() failed, in receiving OPCODE_DTALIVE, Block# = XX.</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x0100000a</p> <p>bkressvc :</p> <p>XX received without having a client descriptor.</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x0100000b</p> <p>bkressvc :</p> <p>SendDataUnicast failed at XX, 0xXX</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x0100000c</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>SendDataUnicast failed at OPCODE_DTALIVE, 0xXX</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x0100000d</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>UpdateBackupFileHeader failed at OPCODE_DTDONE.</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x0100000e</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>OPCODE_DTDONE received in unexpected situation.</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x0100000f</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>SendDataUnicast failed at OPCODE_DTDONE, 0xXX</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000010</p> <p>bkressvc :</p>



		OPCODE_DTAACK received without having a client descriptor
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000011</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>OPCODE_DTNACK received from the client which is NOT in progress, ClientDesc-&gt;Status.Status==XX.</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000012</p> <p>bkressvc :</p> <p>OPCODE_DTNACK received without having a client descriptor</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000013</p> <p>bkressvc :</p> <p>OPCODE_DTANACK received without having a client descriptor</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000014</p> <p>bkressvc :</p> <p>OPCODE_DTDACK received without having a client descriptor</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x0100001f</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>failed to open registry ( SOFTWARE¥¥NEC¥¥DeploymentManager), 0xXX</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000020</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>failed to query registry (ShareRootDir), 0xXX</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000039</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>StoresBackupFileNum data is illegal</p> <p>StoresBackupFileNum : XX</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x0100003a</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>ImageFile is illegal at AdjustBackupEnv</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x0100003b</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>DeleteBackupFile failed at AdjustBackupEnv.</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x0100003c</p>

		<p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>ImageFile is illegal(is NULL) at RenameBackupFile</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x0100003d</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>ImageFile is illegal(size error) at RenameBackupFile</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x0100003e</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>failed to rename Backup File.</p> <p>File Name : XX</p> <p>ErrorCode : 0xXX</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x0100003f</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>failed to rename NvRAM File.</p> <p>File Name : XX</p> <p>ErrorCode : 0xXX</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000040</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>failed to rename NvRAM File.</p> <p>File Name : XX</p> <p>ErrorCode : 0xXX</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000041</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>not found Backup File(dpmtmp).</p> <p>File Name : XX</p> <p>ErrorCode : 0xXX</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000042</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>ERROR: failed to open registry (SOFTWARE\NEC\DeploymentManager), 0xXX</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000043</p>

		host : XX(XX) bkressvc : ERROR: failed to open registry (ShareRootDir), 0xXX
1	エラー	ErrorCode : 0x01000044 host : XX(XX) bkressvc : ERROR: failed to copy NvRAM data.(XX) ErrorCode(XX)
1	エラー	ErrorCode : 0x01000045 host : XX(XX) bkressvc : ERROR: ImageFileName was illegal name.(XX)
1	エラー	ErrorCode : 0x01000046 host : XX(XX) bkressvc : DeleteBackupFile failed at RenameBackupFile.
1	エラー	ErrorCode : 0x01000047 bkressvc : SrchString is illegal(is NULL) at DeleteBackupFile .
1	エラー	ErrorCode : 0x01000048 bkressvc : failed delete file(XX), Error : 0xXX .
1	エラー	ErrorCode : 0x01000049 bkressvc : failed delete file(XX), Error : 0xXX .
1	エラー	Parameter(pucString) is illegal at CheckTimeLbrFile
1	エラー	Parameter(puclImageFile) is illegal(is NULL) at CheckTimeLbrFile.
1	エラー	The backup operation was stopped because backup file could not be created. Backup File: XX Error: 0xXX(XX):ERROR_SHARING_VIOLATION-The process cannot access the file because it is being used by another process.
1	エラー	The backup operation was stopped because backup file could not be created. Backup File: XX Error: 0xXX
1	エラー	ErrorCode : 0x0100004a bkressvc : illegal parameter(ClientDesc) at VerifyBackupFile.

1	エラー	<p>ErrorCode : 0x0100004b</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>illegal parameter(SocketInfo) at VerifyBackupFile.</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x0100004c</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>The backup operation was stopped because the verification operation was failed(not enough space).Please execute the scenario again after securing enough space.</p> <p>Scenario: XX</p> <p>Backup File: XX</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x0100004d</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>CreateEvent(hVerifyFinish) failed, 0xXX</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x0100004e</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>CreateEvent(hVerifyCreateError) failed, 0xXX</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x0100004f</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>CreateEvent(hVerifySendError) failed, 0xXX</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000050</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>The backup operation was stopped because the verification operation was failed(not enough space2).Please execute the scenario again after securing enough space.</p> <p>Scenario: XX</p> <p>Backup File: XX</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000051</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>CreateThread failed.(CreateVerifyDataThread)</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000052</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>Service Stopped.</p>

1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000053</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>verify data create error at VerifyBackupFile. (hVerifyCreateError is signaled.)</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000054</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>WaitForMultipleObjects failed at VerifyBackupFile.</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000055</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>WaitForMultipleObjects() returned unknown status Status = XX, 0xXX</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000056</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>SendDataUnicast failed at 0xXX, 0xXX</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000057</p> <p>bkressvc :</p> <p>illegal parameter at CreateVerifyDataThread.</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000058</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>The backup operation was stopped because the verification operation was failed(open error).Please execute the scenario again after confirming the file is not used.(0xXX)</p> <p>Scenario: XX</p> <p>Tmp backup File: XX</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000059</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>SetFilePointerEx failed at CreateVerifyDataThread when read data, 0xXX</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x0100005a</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>The backup operation was stopped because the verification operation was failed(read error).Please confirm whether other scenario or application is using it. Please execute the scenario again after confirming the file is not used.(0xXX)</p> <p>Scenario: XX</p> <p>Backup File: XX</p>

1	エラー	<p>ErrorCode : 0x0100005b</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>ReadFile could not read whole data, XX</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x0100005c</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>SetFilePointerEx failed at CreateVerifyDataThread when write data, 0xXX</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x0100005d</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>The backup operation was stopped because the verification operation was failed(not enough space). Please execute the scenario again after securing enough space.(0xXX)</p> <p>Scenario: XX</p> <p>Backup File: XX</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x0100005e</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>The backup operation was stopped because of the following error.</p> <p>Scenario: XX</p> <p>Backup File: XX</p> <p>Error: 0xXX</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x0100005f</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>WriteFile could not write whole data, XX</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000060</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>WaitForSingleObject failed at CreateVerifyDataThread.</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000061</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>WaitForSingleObject() returned unknown status Status = XX, 0xXX</p>

1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000062</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>The backup operation was stopped because the verification operation was failed(size error). Please execute the scenario again after securing enough space.(0xXX)</p> <p>Scenario: XX</p> <p>Backup File: XX</p> <p>header infomation size=XX</p> <p>written size=XX</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000063</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>The backup operation was stopped because backup file header was not able to be updated.</p> <p>Scenario: XX</p> <p>Backup File: XX</p> <p>Error: 0xXX</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000064</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>The backup operation was stopped because backup file header was not able to be updated.</p> <p>Scenario: XX</p> <p>Backup File: XX</p> <p>Error: 0xXX</p>
1	エラー	illegal parameter at CheckSum.
1	エラー	<p>The backup operation was stopped because it was going to update the backup file header, without having a file handle.</p> <p>Scenario: XX</p> <p>Backup File: XX</p>
1	エラー	<p>The backup operation was stopped because backup file header was not able to be updated.</p> <p>Scenario: XX</p> <p>Backup File: XX</p> <p>Error: 0xXX</p>
1	エラー	<p>The backup operation was stopped because backup file LinkData was not able to be updated.</p> <p>Scenario: XX</p> <p>Backup File: XX</p> <p>Error: 0xXX</p>

1	エラー	The backup operation was stopped because of the internal error. Scenario: XXError: The packet has no data
1	エラー	The backup operation was stopped because there is not enough space on the disk. Scenario: XX Backup File: XX
1	エラー	The backup operation was stopped because of the following error. Scenario: XX Backup File: XX Error: 0xXX
1	エラー	The restore operation was stopped because backup file could not be found. Scenario: XX Backup File: XX
1	エラー	The restore operation was stopped because backup file could not be opened. Scenario: XX Backup File: XX Error: 0xXX
1	エラー	The restore operation was stopped because of the following error. Scenario: XX Backup File: XX Error: 0xXX
1	エラー	A partition backup image cannot be restored as a whole disk backup image. The restore operation was stopped. Scenario: XX Backup File: XX
1	エラー	A whole disk backup image cannot be restored as a partition backup image. The restore operation was stopped. Scenario: XX Backup File: XX
1	エラー	The following scenario was stopped by multicast address conflicts. Scenario: XX Multicast IP: XX
1	エラー	The backup/restore operation was stopped when the network packet receiving. Error: 0xXX
1	エラー	bkressvc: ERROR Packet Information. XX



1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000021</p> <p>host : XX</p> <p>bkressvc :</p> <p>Failed to start backup/restore operation for the following client because CLF data for this client could not be read (DmReadCLF returned 0xXX).</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000015</p> <p>host : XX</p> <p>bkressvc :</p> <p>GetScenarioInformation() returns false.</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000016</p> <p>host : XX</p> <p>bkressvc :</p> <p>GetFileDescriptor() returns NULL FileDescriptor.</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000017</p> <p>host : XX</p> <p>bkressvc :</p> <p>CreateClientDescriptor() returns NULL ClientDescriptor.</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000018</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>The operation was requested without scenario being started</p>
1	エラー	<p>Failed to start the Backup/Restore Management service because an error has occurred while setting network socket option.</p> <p>Error: 0xXX</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000022</p> <p>bkressvc :</p> <p>Multicasting communication cannot be performed. The following factors can be considered.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- The port can not be opened.</li> <li>- Multicasting IP routing may not be set up correctly.</li> <li>- The network cable may not be connected.</li> </ul> <p>UDP Port XX : Client MAC Address XX</p>
1	エラー	<p>Failed to start the Backup/Restore Management service because an error has occurred while setting network socket option.</p> <p>Error: 0xXX</p>
1	エラー	<p>Failed to start the Backup/Restore Management service because an error has occurred while setting network socket option.</p>

		Error: 0xXX
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000023</p> <p>bkressvc :</p> <p>Multicasting communication cannot be performed(2). The following factors can be considered.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- The port can not be open.</li> <li>- Multicasting IP routing may not be set up correctly.</li> <li>- The network cable may not be connected.</li> </ul> <p>UDP Port XX : Client MAC Address XX</p>
1	エラー	<p>The restore operation was stopped during restore data preparation because of the following error.</p> <p>Scenario: XX</p> <p>Backup File: XX</p> <p>ExceptionCode: 0xXX</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000019</p> <p>bkressvc :</p> <p>Dropped(in UpdateRetryCount). : XX</p>
1	エラー	<p>ERROR: pClientDesc == NULL in SendRestoreData_Unicast(), pClientDesc has been lost, 0xXX, 「ファイル名」:「行数」:「日付」.</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000024</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>ulPacketSize &lt;= 0, in SendRestoreData_Unicast(), value of ulPacketSize==XX is invalid, 0xXX.</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000025</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>pReplyPacket==NULL, in SendRestoreData_Unicast(), pReplyPacket has been lost, 0xXX.</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000026</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>pReceivePacket==NULL, in SendRestoreData_Unicast(), pReceivePacket has been lost, 0xXX.</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000027</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p>

		GetFileSizeEx() failed in SendRestoreData_Unicast(), 0xXX, XX exiting.
1	エラー	ERROR: GetFileSizeEx() failed in SendRestoreData_Unicast(), 0xXX, without having a client descriptor, 「ファイル名」:「行数」:「日付」.
1	エラー	ErrorCode : 0x01000028 host : XX(XX) bkressvc : CreateFileMapping() failed in SendRestoreData_Unicast(), 0xXX, XX exiting.
1	エラー	ERROR: CreateFileMapping() failed in SendRestoreData_Unicast(), 0xXX, without having a client descriptor, 「ファイル名」:「行数」:「日付」.
1	エラー	ErrorCode : 0x01000029 host : XX(XX) bkressvc : SetRestoreDataToBuffer() failed at OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTALIVE, 0xXX, XX exiting,
1	エラー	ERROR: SetRestoreDataToBuffer() failed at OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTALIVE, without having a client descriptor, 0xXX, 「ファイル名」:「行数」:「日付」.
1	エラー	ErrorCode : 0x0100002a host : XX(XX) bkressvc : brs_SendDataUnicast() failed, at OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTALIVE, 0xXX, XX exiting.
1	エラー	ERROR: brs_SendDataUnicast() failed, at OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTALIVE, 0xXX, without having a client descriptor, 「ファイル名」:「行数」:「日付」.
1	エラー	ErrorCode : 0x0100002b host : XX(XX) bkressvc : ReceiveDataUnicast() failed(0xXX).
1	エラー	ERROR: ReceiveDataUnicast() failed, 0xXX, 「ファイル名」:「行数」:「日付」, without having a client descriptor.
1	エラー	ErrorCode : 0x0100002c host : XX(XX) bkressvc : OPCODE_ERROR received.
1	エラー	ERROR: OPCODE_ERROR received, 「ファイル名」:「行数」:「日付」, without having a client descriptor.
1	エラー	ERROR: OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTAACK received without having a client descriptor, 「ファイル名」:「行数」:「日付」.
1	エラー	ErrorCode : 0x0100002d host : XX(XX)

		bkressvc : Dropped(in UpdateRetryCount), XXexiting, pClentDesc->RetryCount==XX.
1	エラー	ERROR: OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTANACK received without haveing a client descriptor, 「ファイル名」:「行数」:「日付」.
1	エラー	ErrorCode : 0x0100002e host : XX(XX) bkressvc : OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTNACK received from the client which is not in progress, XX exiting, pClentDesc->Status.Status==XX.
1	エラー	ERROR: OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTNACK received without haveing a client descriptor, 「ファイル名」:「行数」:「日付」.
1	エラー	ErrorCode : 0x0100002f host : XX(XX) bkressvc : pRcvPackt->DtRecv.BlockNumber != lNextBlockNumber, received==XX, expected==XX.
1	エラー	ERROR: OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTDACK received without haveing a client descriptor, 「ファイル名」:「行数」:「日付」.
1	エラー	ErrorCode : 0x01000030 host : XX(XX) bkressvc : Dropped(in UpdateRetryCount), XX exiting, pClentDesc->RetryCount==XX.
1	エラー	ERROR: OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTDNACK received without haveing a client descriptor, 「ファイル名」:「行数」:「日付」.
1	エラー	ErrorCode : 0x01000031 host : XX(XX) bkressvc : Received unexpected opcode 0xXX.
1	エラー	ERROR: Received unexpected opcode 0xXX, received without haveing a client descriptor, 「ファイル名」:「行数」:「日付」.
1	エラー	ErrorCode : 0x01000032 host : XX(XX) bkressvc : lNextBlockNumber <= (lLastBlockNumber + 1), without haveing a client descriptor, lNextBlockNumber==XX, lLastBlockNumber==XX, XX exiting.
1	エラー	ERROR: lNextBlockNumber > (lLastBlockNumber + 1), without haveing a client

		descriptor, IINextBlockNumber==XX, IILastBlockNumber==XX, 「ファイル名」:「行数」:「日付」.
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000033</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>brs_SendDataUnicast() failed, at OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTDONE, 0xXX, XX exiting.</p>
1	エラー	<p>ERROR: brs_SendDataUnicast() failed, 0xXX, at OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTDONE, without haveing a client descriptor, 「ファイル名」:「行数」:「日付」.</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000034</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>SetRestoreDataToBuffer() failed at OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTALIVE, 0xXX, IINextBlockNumber==XX, XX exiting.</p>
1	エラー	<p>ERROR: SetRestoreDataToBuffer() failed at OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTALIVE, 0xXX, IINextBlockNumber==XX, without haveing a client descriptor, 「ファイル名」:「行数」:「日付」.</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000035</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>brs_SendDataUnicast() failed, 0xXX, at OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTALIVE, IINextBlockNumber==XX, XX exiting.</p>
1	エラー	<p>ERROR: brs_SendDataUnicast() failed, 0xXX, at OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTALIVE, IINextBlockNumber==XX, without haveing a client descriptor, 「ファイル名」:「行数」:「日付」.</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000036</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>SetRestoreDataToBuffer() failed at OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DT, 0xXX, IINextBlockNumber==XX, XX exiting.</p>
1	エラー	<p>ERROR: SetRestoreDataToBuffer() failed at OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DT, 0xXX, IINextBlockNumber==XX, without haveing a client descriptor, 「ファイル名」:「行数」:「日付」.</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000037</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>brs_SendDataUnicast() failed, 0xXX at OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DT, IINextBlockNumber==XX, XX exiting.</p>

1	エラー	ERROR: brs_SendDataUnicast() failed, 0xXX, at OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DT, lNextBlockNumber==XX, without haveing a client descriptor, 「ファイル名」:「行数」:「日付」.
1	エラー	ErrorCode : 0x01000038 host : XX(XX) bkressvc : ulPacketSize <= 0, in SetRestoreDataToBuffer(), value of ulPacketSize==XX is invalid, XX.
1	エラー	The restore operation was stopped during restore data preparation because of the following error. Scenario: XX Backup File: XX ExceptionCode: 0xXX
1	エラー	The backup or restore operation was stopped because following entry of the scenario file is invalid. Entry: XX Scenario: XX
1	エラー	The backup or restore operation was stopped because following entry of the scenario file could not be found in the [BackupData] section. Entry: XX Scenario: XX
1	エラー	The backup or restore operation was stopped because following entry of the scenario file is invalid. Entry: XX Scenario: XX
1	エラー	The backup or restore operation was stopped because following entry of the scenario file could not be found in the [MultiCastData] section. Entry: XX Scenario: XX
1	エラー	The backup or restore operation was stopped because the scenario file name is too long(must be less than 130 bytes). Scenario: XX
1	エラー	The restore operation was stopped because an error has occurred while opening registry key Scenario: XX Registry Key: SOFTWARE\NEC\DeploymentManager Error: 0xXX.
1	エラー	Failed to start the Backup/Restore Management service because an error has occurred while creating network socket. Error: 0xXX
1	エラー	Failed to start the Backup/Restore Management service because an error has occurred

		while binding network socket. Error: 0xXX
1	エラー	Failed to start the Backup/Restore Management service because an error has occurred while creating network socket. Error: 0xXX
1	エラー	Failed to start the Backup/Restore Management service because an error has occurred while binding network socket. Error: 0xXX
1	エラー	Failed to start the Backup/Restore Management service because an error has occurred while setting network IP_MULTICAST_IF socket option. Error: 0xXX
1	エラー	Failed to start the Backup/Restore Management service because an error has occurred while setting network socket option. Error: 0xXX
1	エラー	StartServiceCtrlDispatcher failed.
1	エラー	SetServiceStatus

#### イベントソース: cliwatch

イベント ID	種類	説明
2	エラー	Error cannot create \\\\.pipe\DmPipeBinlOutbound:
2	エラー	Error ConnectNamedPipe failed while receiving data via pipe.
2	エラー	Error Unknown value was returned from the wait function.
2	エラー	Error cannot create thread(DmPipeFromBinlInstance):
2	エラー	Error cannot allocate receive buffer(DM_BINL_OUTBOUND_DATA):
2	エラー	Error received data from binl was too big...
2	エラー	Error cannot allocate client list structure(DM_CLIENT_BOOT_DATA):
2	エラー	Received data from BINL was corrupt: NbpIndex=XX
2	エラー	Error cannot read CLF:
2	エラー	Error cannot create TimeoutThread:
2	エラー	Error cannot change CLF scenario flag to ErrorCode:
2	エラー	Error cannot send message to \\\\.pipe\DmPipeSnrInbound:
2	エラー	CLF scenario flag is unknown code XX
2	エラー	Error cannot allocate send buffer(DM_SNR_OUTBOUND_DATA):
2	エラー	Error cannot send message to \\\\.pipe\DmPipeSnrOutbound:
2	エラー	Error cannot connect to \\\\.pipe\DmPipeSnrOutbound(MAIN and SUB):
2	エラー	Error cannot create \\\\.pipe\DmPipeSnrOutbound:
2	エラー	Error cannot create thread(DmPipeFromSnrwatchInstance):
2	エラー	Error cannot allocate receive buffer(DM_SNR_OUTBOUND_DATA):
2	エラー	Error cannot get target information from CLF:

2	エラー	Error cannot get NBPfile path:
2	エラー	Error NbpFile is not exist.(ファイル名):
2	エラー	Error cannot found client list:
2	エラー	Error cannot clear scenario flag in CLF:
2	エラー	Error cannot send message to ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeBinInbound:
2	エラー	Error cannot send message to ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeBinInboundSub:
2	エラー	Error create timeout event:
2	エラー	Error create event for exit TimeoutThread:
2	エラー	Error cannot create thread(DmTimeoutInstance):
2	エラー	Error cannot allocate MAC address buffer(for TimeoutThread):
2	エラー	Error : Target infomation not found in TargetList:
2	エラー	Error cannot expand receive buffer:
2	エラー	Error cannot create ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeBinOutboundSub:
2	エラー	Error ConnectNamedPipe failed while receiving data via sub-pipe.
2	エラー	Error cannot create thread(DmPipeFromBinInstance-SUB):
2	エラー	Error cannot send message to ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeSnrInboundSub:
2	エラー	Error cannot connect to ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeSnrInbound(MAIN and SUB):
2	エラー	Error cannot send message to ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeSnrOutboundSub:
2	エラー	Error cannot create ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeSnrOutboundSub:
2	エラー	Error ConnectNamedPipe failed while receiving data via pipe.(SUB)
2	エラー	Error Unknown value was returned from the wait function.(SUB)
2	エラー	Error cannot create thread(DmPipeFromSnrwatchInstance-SUB):
2	エラー	Error cannot connect to ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeBinInbound(MAIN and SUB):
2	エラー	Error : Target MAC address broken.(TimeoutThread):

**イベントソース:CVTKEY**

イベントID	種類	説明
2	エラー	DPM コンバート処理中にエラーが発生しました。10XXX
2	エラー	DPM コンバート処理中にパスの作成で失敗しました。00000

**イベントソース:sharedll**

イベントID	種類	説明
2	エラー	depssvc: write clextra.dat file error code = [エラーコード]
2	エラー	depssvc: Agent Upgrade Error MAC : Sts = xx-xx-xx-xx-xx-xx : [エラーコード]
2	エラー	depssvc: client information communicate error code = [エラーコード]
2	エラー	depssvc: memory allocation = [エラーコード]
2	エラー	depssvc: write client version file error code = [エラーコード]
2	エラー	depssvc: Get Registry Value error Key : Value = DataFileDir :¥verlist.ini
2	エラー	depssvc: Create File error Name : Sts = DataFileDir : [エラーコード]



2	エラー	depssvc: Failed Load DmShared.dll error = [エラーコード]
2	エラー	depssvc: WSASStartup error code = [エラーコード]
2	エラー	depssvc: hostname get error code = [エラーコード]
2	エラー	depssvc: hostbyname get error code = [エラーコード]
2	エラー	depssvc: create socket error code = [エラーコード]
2	エラー	depssvc: bind error code = [エラーコード]
2	情報	depssvc: Agent is old version MAC is xx-xx-xx-xx-xx-xx
2	エラー	depssvc: Agent is old version MAC is xx-xx-xx-xx-xx-xx
2	情報	depssvc: Incorrect Mac Address has come.
2	エラー	ControlRequestEx: Send command to client Error, GetLastError() = [エラーコード],
2	エラー	ControlRequestEx: Receive command from client Error, GetLastError() = [エラーコード]
2	エラー	ControlRequestEx: Send Base Info request to client failed, GetLastError() = [エラーコード]
2	エラー	ControlRequestEx: Send Query Package Info request to client failed, GetLastError() = [エラーコード]
2	エラー	ControlRequestEx: Receive baseInfo failed, GetLastError() = [エラーコード]
2	エラー	ControlRequestEx: Send Hotfix/SP Info request to client failed, GetLastError() = [エラーコード]
2	エラー	ControlRequestEx: Query package install status failed, GetLastError() = [エラーコード]
2	エラー	ControlRequestEx: Recv Hotfix/SP Info from client failed, GetLastError() = [エラーコード]
2	エラー	ControlRequestEx: Recv APP Info from client failed, GetLastError() = [エラーコード]
2	エラー	ControlRequestEx: Send FINISHED command to client failed, GetLastError() = [エラーコード]
2	エラー	ControlRequestEx: Write client info into XML failed, return code = [エラーコード]
2	エラー	depssvc: Query OSID in XML file failed, Os name = [OSName]
2	エラー	depssvc: Update Client Base Info in XML file failed, Error = [エラーコード]
2	エラー	depssvc: Update Hotfix/SP Info in XML file failed, Error = [エラーコード]
2	エラー	depssvc: Update APP Info in XML file failed, Error = [エラーコード]
2	エラー	depssvc: write clextra.dat file error code = [エラーコード], line= [Line Number]
2	エラー	depssvc: Agent Upgrade Type Failed =OsType
2	エラー	depssvc: write cllist.ini file error code = [エラーコード]
2	エラー	depssvc: Failed get FunOfDmShared address error = [エラーコード]
2	エラー	depssvc: listen error code = [エラーコード]
2	エラー	depssvc: Start Service Failed Create ListenThread error = [エラーコード]
2	情報	depssvc: memory allocation error sts = [エラーコード]
2	情報	depssvc: client agent service version is old computer name = ComputerName

2	情報	depssvc: RegGetValue failed = Discovery_Srvr_IP
---	----	---

**イベントソース: DeploymentManager**

イベント ID	種類	説明
1	エラー	DmDIMemMapping() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmDIMemFree() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmDIMemWrite() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmDIMemRead() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmDIMemReadEx() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmDISetStatus() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmDISetMajorInfo() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmDIMemBoot() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmDIGetMajorInfo() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmDICheckStatus() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmDownloadLock() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmDownloadUnlock() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmMQMemWrite() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmMQProgRead() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmMQMemMapping() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmMQMemFree() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmAuSetStart() Write client Au status into aulist.ini failed.
1	エラー	DmAuSetStart() Write error flag to aulist.ini file failed
1	エラー	AU Set send data to pipe error, MAC : Group = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xx

1	エラー	DmAuSetExec() Write machine flag au set error error
1	エラー	Parameter error = DmAuSetSendData() MacAddress or Group ID is NULL : xxx
1	エラー	Named Pipe: Call CreateFile error = DmAuSetSendData() : xxx
1	エラー	DmAutoDownloadExec(): remote update service data send error = xxx
1	エラー	DmDownloadExecStop(): remote update service data send error = xxx
1	エラー	Pipe CreateFile error = DmDownloadSendData() : xxx
1	エラー	DmManualQueryStart(): remote update service Parameter error,
1	エラー	DmManualQueryExec(): remote update service Parameter error,
1	エラー	DmManualQueryExec(): remote update service data send error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx
1	エラー	DmManualQueryExec(): write error flag into shared memory error = xx-xx-xx-xx-xx-xx
1	エラー	Parameter error = DmManualQuerySendData() MacAddress or Group ID is NULL : xxx
1	エラー	Named Pipe: Call CreateFile error = DmManualQuerySendData() : xxx
1	エラー	DmManualQueryStop(): remote update service Parameter error,
1	エラー	DmManualQueryStopExec(): remote update service Parameter error,
1	エラー	DmManualQueryStopExec(): remote update service data send error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx
1	エラー	SnrMaxNum Invalid Value = xxxxx
1	エラー	DmInitSendSnr() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmSnrMacAdrMemFree() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmCreateMutex() error = Global¥¥DmMutexAuMem
1	エラー	DmCreateMutex() error = Global¥¥DmMutexMQMem
1	エラー	DmCreateMutex() error = Global¥¥DmMutexDLMem
1	エラー	DmCreateMutex() error = Global¥¥DmMutexEXCLUSIONMem
1	エラー	DmCreateMutex() error = Global¥¥DmMutexAuClf
1	エラー	DmAuMemMapping() error sts = xxx
1	エラー	DmCreateMutex() error = Global¥¥DmMutexAunpkglst
1	エラー	DmMQMemMapping() error sts = xxx
1	エラー	DmDIMemMapping() error sts = xxx
1	エラー	DmCreatePkgShrMem() error sts = xxx
1	エラー	DmAurInit() error sts = xxx
1	エラー	DmAuMemFree(): Faile to Free AU Shared Memory, error = xxx
1	エラー	DmMQMemFree(): Faile to Free MQ Shared Memory, error = xxx
1	エラー	DmDIMemFree(): Faile to Free DL Shared Memory, error = xxx
1	エラー	DmClosePkgShrMem(): Faile to Free PKG Shared Memory, error = xxx
1	エラー	DmAurFree(): Faile to free resource, error = xxx
1	エラー	DmGetHotFixPath: HotFixDir is not in DPM(PTM) product's registry
1	エラー	DmGetHotFixPath: PPSDir is not in DPM(PTM) product's registry

1	エラー	DmAuMemMapping() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmAuMemWrite() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmAuProgRead() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmAuMemFree() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmCreateMutex() error = Global¥¥DmMutexWakeON
1	エラー	DmCreateMutex() error = Global¥¥DmMutexClfWrt
1	エラー	DmCreateMutex() error = Global¥¥DmMutexSnrExc
1	エラー	DmCreateMutex() error = Global¥¥DmMutexShrMem
1	エラー	DmCreateMutex() error = Global¥¥DmMutexWolMem
1	エラー	DmCreateMutex() error = Global¥¥DmMutexRptWrt
1	エラー	DmCreateMutex() error = Global¥¥DmMutexRupdMem
1	エラー	DmCreateMutex() error = Global¥¥DmMutexVerWrt
1	エラー	DmCreateMutex() error = Global¥¥DmMutexEvtWrt
1	エラー	DmCreateMutex() error = MUTEX_NAME_ICMBAPI
1	エラー	DmCreateMutex() error = Global¥¥DmMutexRarpWrt
1	エラー	DmCreateMutex() error = Global¥¥DmMutexCleWrt
1	エラー	DmShrMemMapping() error code = xxx
1	エラー	GetResourceFromIni() Failed
1	エラー	DmInitSharedDll() DmShrMemFree() error code = xxx
1	エラー	can not get PC name from hardware.ini MAC : group = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xx
1	エラー	DmPowerOnClt() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	Scenario Start Remote Power On Time Out MAC = xx-xx-xx-xx-xx-xx
1	エラー	remote update service data send error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx
1	エラー	scenario report write error MAC : SNR = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxxxxx
1	エラー	Remote Power On Time Out MAC = xx-xx-xx-xx-xx-xx
1	エラー	DmTimeOutChkSnr() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmTimeOutChkWol() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmTimeOutFree() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmTimeOutFreeIpf() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	Scenario TimeOut Free SetEvent Error Sts = xxx

1	エラー	DmTimeOutFreeWol() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	Remote Power On TimeOut Free SetEvent Error Sts = xxx
1	エラー	DmSnrMemMapping() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmSnrMemWrite() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmSnrMemBoot() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	get power status error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx
1	エラー	target reboot start error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx
1	エラー	scenario start remote power on error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx
1	エラー	target is power on state = xx-xx-xx-xx-xx-xx
1	エラー	crate thread error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx
1	エラー	DmSnrMemDelete() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmSnrMemFree() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmWolMemMapping() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmWolMemWrite() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	registry value not found value name = WOLTimeOut
1	エラー	memory allocation error sts = xxx
1	エラー	create thread error sts = xxx
1	エラー	DmWolMemDelete() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmWolMemFree() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmRupdMemMapping() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmRupdMemWrite() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmRupdProgRead() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmRupdProgDelete() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmRupdMemFree() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx

1	エラー	scenario report write error MAC : SNR = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx
1	エラー	DmAutoUpgradeExec() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	scenario initialize get scenario data MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx
1	エラー	scenario start rupdate progress error MAC : STS = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx
1	エラー	scenario start write shared memory MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx
1	エラー	scenario flg write MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx
1	エラー	DmSnrStartInit() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	scenario initialize create client.dat MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx
1	エラー	scenario linux create config MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx
1	エラー	scenario start create instutl.ini MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx
1	エラー	scenario start before create runcmd MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx
1	エラー	scenario start dir delete error MAC = xx-xx-xx-xx-xx-xx
1	エラー	scenario start create unattend.txt MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx
1	エラー	scenario start create runcmd MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx
1	エラー	scenario start runcmnd copy MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx
1	エラー	scenario start oem driver copy MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx
1	エラー	scenario start update module copy MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx
1	エラー	scenario start create bat file MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx
1	エラー	scenario start create deplogon.bat file MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx
1	エラー	configfile not found filename = xxxxxx
1	エラー	scenario start get rack name error Group : error = xx : xxx
1	エラー	update module create dir error = xxx
1	エラー	update module file copy error from : to : sts = xxxxxx : xxxxxx : xxx
1	エラー	DmSnrStopInfo() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	BACKUP/RESTORE DLL Load Error xxx
1	エラー	BACKUP/RESTORE DLL Load Error SetStopBackupRestoreClient
1	エラー	BACKUP/RESTORE DLL Load Error ClearStopBackupRestoreClient
1	エラー	BACKUP/RESTORE DLL Load Error ClearBackupRestoreStatus
1	エラー	Pipe CreateFile error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx
1	エラー	ICMP DLL Load Error xxx
1	エラー	ICMP DLL Load Error IcmpCreateFile
1	エラー	ICMP DLL Load Error IcmpCloseHandle
1	エラー	ICMP DLL Load Error IcmpSendEcho
1	エラー	Read xxxxxx.xml to get package base info error.
1	エラー	ESMDLL Load Error ESMGetBladeLocation_BL()
1	エラー	ESMDLL Load Error ESMGetLANConfigurationParameters_BL2()

1	エラー	ESMDLL Load Error ESMGetChassisStatus_BL2()
1	エラー	ESMDLL Load Error ESMChassisControl_BL2()
1	エラー	ESMDLL Load Error ESMGetLANConfigurationParameters_BL()
1	エラー	ESMDLL Load Error ESMGetChassisStatus_BL()
1	エラー	ESMDLL Load Error ESMChassisControl_BL()
1	エラー	ESMDLL Load Error ESMChassisIdentify_BL()
1	エラー	ESMDLL Load Error ESMResetBlade()
1	エラー	ESMDLL Load Error ESMGetSdrRepositoryStatus()
1	エラー	ESMGetLANConfigurationParameters_BL() error sts = xxx
1	エラー	ESMGetChassisStatus_BL() error sts = xxx
1	エラー	DmICMBPowerCtl() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	blade information reset error function is ESMResetBlade
1	エラー	DmICMBGetPowerSts() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmICMBMacChk() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmICMBGetLocationEx() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmICMBGetMacInfoEx() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	registry value not found value name = PingTimeOut
1	エラー	read hardware.ini file sts = xxx
1	エラー	DmReadCLF() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmReadCLFEx() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmDeleteCLF() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmEventActRead() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmEventActWrite() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmEventActDelete() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmEventActSize() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmEventActReadAll() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx

1	エラー	scenario boot count write MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx
1	エラー	scenario execute max num(xxxx) over MAC = xx-xx-xx-xx-xx-xx
1	エラー	scenario start _rmdir error FolderName : Sts = フォルダ名 : xxx
1	エラー	DmSnrExeChk() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmChgSnrMax() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmSnrMaxChk() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmWolMemClr() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	ICMB not connected
1	エラー	ICMB Get Infomation error sts = xxx
1	エラー	DmSnrReportWrite() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmSnrBootUpdate() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmSnrFlgUpdate() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmReadVersion() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmWriteVersion() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmWriteClientInfo() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmDelVersion() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmGetDataSize() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmReadCliFlag() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmVerlistComputer() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmGetGroupID() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmSetScenarioOpport() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmGetScenarioOpport() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx



1	エラー	DmGetScenarioArchtect() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmSetScenarioEnd() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	Memory Allocation Error = xxx
1	エラー	DmGetRarpSize() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmRarpRead() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmRarpDelete() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmWriteSnrFlag() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmWriteClfData() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmSnrErrClear() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	The management server is rebooted for running a scenario MAC : SNR = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxxxxx
1	エラー	DmSetRupdParam allocation error MAC : Group = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xx
1	エラー	pHSAlias allocation error MAC : Group = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xx
1	エラー	pFolderName allocation error MAC : Group = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xx
1	エラー	pCommandLine allocation error MAC : Group = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xx
1	エラー	scenario multicast section not found MAC : SEC = xx-xx-xx-xx-xx-xx
1	エラー	scenario multicast tag not found MAC : TAG = xx-xx-xx-xx-xx-xx
1	エラー	scenario multicast tag data not found MAC : TAG = xx-xx-xx-xx-xx-xx
1	エラー	scenario hotfix execflg tag not found MAC : TAG = xx-xx-xx-xx-xx-xx
1	エラー	scenario pp execflg tag not found MAC : TAG = xx-xx-xx-xx-xx-xx
1	エラー	scenario hotfix rebootflg tag not found MAC : TAG = xx-xx-xx-xx-xx-xx
1	エラー	scenario PP rebootflg tag not found MAC : TAG = xx-xx-xx-xx-xx-xx
1	エラー	scenario hotfix unicasflg tag not found MAC : TAG = xx-xx-xx-xx-xx-xx
1	エラー	scenario PP unicasflg tag not found MAC : TAG = xx-xx-xx-xx-xx-xx
1	エラー	scenario hotfix confirmflg tag not found MAC : TAG = xx-xx-xx-xx-xx-xx
1	エラー	scenario PP confirmflg tag not found MAC : TAG = xx-xx-xx-xx-xx-xx
1	エラー	DmSetRemoteUpdateParam allocation error MAC : Group = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xx
1	エラー	DmRarpReWrite() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmRarpUpdate() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx

1	エラー	DmGetPlatformInfo() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmReadClextraDat() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmWriteClextraDat() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmDeleteClextraDat() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	socket initialize error sts = xxx
1	エラー	socket create error sts = xxx
1	エラー	bind error sts = xxx
1	エラー	connect error MAC : HOST : STS = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxxxxxxx : xxx
1	エラー	PostNO = xxxxx
1	エラー	message send error sts = xxx
1	エラー	gethostbyname error = xxx
1	エラー	socket option set(to receive) error sts = xxx
1	エラー	socket option set(to send) error sts = xxx
1	エラー	DmClosePkgShrMem() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmAddUsePkg() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmDelUsePkg() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmGetPkgStatus() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx

#### イベントソース: DSPowerdll

イベント ID	種類	説明
1	情報	DSPower.dll can't used (%d)
1	エラー	DllInitialize::waitDianaScope error
1	エラー	waitDianaScope count=%d, waitTime=%d
1	エラー	waitDianaScope OpenService=%d
1	エラー	waitDianaScope OpenSCManager=%d
1	エラー	getServerName(登録マシン名) length over
1	エラー	DmCreateMutex() GetProcessHeap() errcode = エラーコード
1	エラー	DmCreateMutex() HeapAlloc() errcode = エラーコード
1	エラー	DmCreateMutex() InitializeSecurityDescriptor() errcode = エラーコード
1	エラー	DmCreateMutex() SetSecurityDescriptorDacl() errcode = エラーコード
1	エラー	DmCreateMutex() CreateMutex() errcode = エラーコード

1	エラー	DmCreateTableMapping GetProcessHeap error sts = エラーコード
1	エラー	DmCreateTableMapping HeapAlloc error sts = エラーコード
1	エラー	DmCreateTableMapping InitializeSecurityDescriptor error sts = エラーコード
1	エラー	DmCreateTableMapping SetSecurityDescriptorDacl error sts = エラーコード
1	エラー	DmCreateTableMapping CreateFileMapping error sts = エラーコード
1	エラー	DmCreateTableMapping MapViewOfFile error sts = エラーコード
1	エラー	DmCreatePathMapping GetProcessHeap error sts = エラーコード
1	エラー	DmCreatePathMapping HeapAlloc error sts = エラーコード
1	エラー	DmCreatePathMapping InitializeSecurityDescriptor error sts = エラーコード
1	エラー	DmCreatePathMapping SetSecurityDescriptorDacl error sts = エラーコード
1	エラー	DmCreatePathMapping CreateFileMapping error sts = エラーコード
1	エラー	DmCreatePathMapping MapViewOfFile error sts = エラーコード
1	エラー	DmTableMemMapping::WaitForSingleObject() error sts = エラーコード
1	エラー	DmCreateTableMapping() error sts = 発生箇所番号
1	エラー	DmCreatePathMapping() error sts = 発生箇所番号
1	エラー	DmCreateMutex() error = Global¥¥DpmDsTableMutex
1	エラー	DmCreateMutex() error = Global¥¥DpmDsApiMutex
1	エラー	DmPathMemMapping() error sts = 発生箇所番号
1	エラー	DmTableMemMapping() error sts = 発生箇所番号

イベントソース:ftsvc

イベント ID	種類	説明
1	エラー	ERROR: CreateFile failed, pcFullPath==xxx, xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ERROR: GetFileSizeEx failed, pcFullPath==xxx, xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ERROR: SetFileTime failed, pcFullPath==xxx, xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR Packet Inforation xxx
1	エラー	ft: ERROR: _stat failed(xxx - xxx), xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: bind failed, xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: CheckSum data disagree
1	エラー	ft: ERROR: CheckSum type disagree
1	エラー	ft: ERROR: CloseHandle failed, xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: CreateEvent failed, xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: CreateFolder failed, xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: CreateRecvFile failed, length of pcFullPath longer than MAX_PATH, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: CreateRecvFile failed, xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: Download file disagree
1	エラー	ft: ERROR: Download file size disagree, (xxx/xxx)

1	エラー	ft: ERROR: Download file time set failed
1	エラー	ft: ERROR: Failed to construct checksum, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: Failed to get FileTransferRoot from registry, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: Failed to search folder, Path = xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: Failed to search folder, xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: folder not found, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: HeapAlloc failed, xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: listen failed, xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: memory error xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: Message size too long, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: OpenSendFile failed, length of pcFullPath longer than MAX_PATH, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: OpenSendFile failed, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: OpenVerifyFile failed, length of pcFullPath longer than MAX_PATH, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: Packet Size too large, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: parameter error, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: Path length unexpected, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: ReadSendFile failed, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: Received unexpected BlockSize = xxxxxxxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: Received unexpected object xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: RecvDataUnicast failed, xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: RecvDataUnicast failed, xx-xx-xx-xx-xx-xx exiting, xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: RecvDataUnicast failed, xx-xx-xx-xx-xx-xx exiting, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: Root folder not found, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: SendDataUnicast failed, xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: server path too long, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: SetTimeRecvFile failed, length of pcFullPath longer than MAX_PATH, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: socket failed, xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: Specified block number exceeds the last block number, ullExpBlockNumber == xxx, LastBlockNumber == xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: unexpected opcode xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: WriteRecvFile failed, xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: WSAEventSelect failed, xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	SetServiceStatus
1	エラー	StartServiceCtrlDispatcher failed.

イベントソース: DPMKieldll

イベント ID	種類	説明
1	エラー	DmExInitialize(lpDllID=%x,lpMaVer=%x,lpMinVer=%x)
1	エラー	DmExLoGetCPCnt(lpdwBLCnt=%x)
1	エラー	DmExLoGetCPInfAll(dwBLCnt=%d, lpdwBLCnt=%x, lpBLBuf=%x)
1	エラー	DmExLoGetCPInfSingle(lpMacAddr=%x, lpBLSts=%x)
1	エラー	DmExLoCtrlCPSts(lpMacAddr=%x,bReq=%d)
1	エラー	DmExLoGetCPInfAll:call_slot_list(%d)!=0 retry(%d) over
1	エラー	DmExLoGetCPInfSingle:call_slot_list(%02X-%02X-%02X-%02X-%02X-%02X)=%d retry(%d) over
1	エラー	DmExLoGetCPInfSingle:dwSlotMax 255 over (%d)
1	エラー	read_slot:bSlotID 255 over (%d)
1	エラー	read_slot:bSlotWidth 255 over (%d)
1	エラー	exec_command:system(%s)=0x%x,%d
1	エラー	call_rack_list:error make temporary file %d
1	エラー	call_slot_list:error make temporary file %d
1	エラー	call_mod_pw:error make temporary file %d
1	エラー	read_rack:Invalided string list size %d
1	エラー	read_rack_info:kcgetrack list member shortage
1	エラー	read_slot:kcgetslot list module member shortage
1	エラー	read_slot:kcgetslot list member shortage
1	エラー	read_slot:kcgetslot NIC member shortage
1	エラー	read_slot:kcgetslot MAC address read error %s
1	エラー	read_rack:RackId(%d) repeat
1	エラー	read_rack_info:RackId(%d) repeat
1	エラー	read_slot:kcgetslot output power data error(MAC アドレス)
1	エラー	CmmFileRead CreateFile error %d
1	エラー	CmmFileRead ReadFile error %d
1	エラー	CmmFileRead GlobaAlloc error %d
1	エラー	CmmLineRead(1) GlobaAlloc error %d
1	エラー	CmmLineRead(2) GlobaAlloc error %d
1	エラー	CmmLineRead(3) GlobaAlloc error %d

イベントソース: sharedll

イベント ID	種類	説明
2	エラー	host:ホスト(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdssvc: An error occurred while initializing socket on remote host.

2	エラー	host:ホスト(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdssvc: An error occurred while checking password on remote host.
2	エラー	host:ホスト(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdssvc: An error occurred while checking password on remote host.
2	エラー	host:ホスト(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdssvc: An error occurred while discontinuation demand on remote host.
2	エラー	host:ホスト(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdssvc: Creation of inside information went wrong.
2	エラー	rupdssvc: It failed. To reboot of a client. host: ホスト
2	エラー	host:ホスト名 rupdssvc: An error occurred while response of connection on remote host. 0xe000000e:(formatted message text is below) Receive is TimeOut.
2	エラー	host:ホスト名 rupdssvc: An error occurred while copying file(s) to remote host. 0x00002746:(formatted message text is below) 既存の接続はリモート ホストに強制的に切断されました。 または、確立された接続がホスト コンピュータのソフトウェアによって中止されました。
2	エラー	ErrorCode:0x02020902 host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdsvc: An error occurred while copying file(s) to remote host. The writing to a file failed. name=XXXXXXXX blocknumber=X 0x00000002:(formatted message text is below) 指定されたファイルが見つかりません。
2	エラー	ErrorCode:0x02020802 host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdssvc: An error occurred while creating file to remote host. name=TestAP

		CreateRequestedFile() returned the error. 0x00000070:(formatted message text is below) ディスクに十分な空き領域がありません。
2	エラー	ErrorCode:0x02020c02 host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdsvc: An error occurred while executing file on remote host. command=実行ファイルパス 0x00000003:(formatted message text is below) 指定されたパスが見つかりません。
2	エラー	ErrorCode:0x02020d02 host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdsvc: An error occurred while deleting file(s) on remote host. A \$_RemoteUpdate_\$ folder cannot be deleted. 0x00000091:(formatted message text is below) ディレクトリが空ではありません
2	エラー	host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdssvc: Cannot connect to remote host.
2	エラー	host: ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdssvc: multicastIPAddress of a scenario overlaps.
2	エラー	host: ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdssvc: The scenario is under execution.
2	エラー	host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdssvc: There is no response from a client. 0xe000000e:(formatted message text is below) Receive is TimeOut.
2	エラー	host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdssvc: An error occurred while creating file to remote host. 0xe000000e:(formatted message text is below) Receive is TimeOut.

2	エラー	<p>ErrorCode:0x02000402</p> <p>host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX)</p> <p>rupdsvc:</p> <p>An error occurred while waiting for the completion response of connection on remote host.</p> <p>File execution is started at the time of a remote host start.</p>
2	エラー	<p>ErrorCode:0x02020602</p> <p>host:ホスト(XX-XX-XX-XX-XX-XX)</p> <p>rupdsvc:</p> <p>An error occurred while creating directory on remote host.</p> <p>Creation of a directory failed.(\$_RemoteUpdate_\$)</p> <p>0xe0000011:(formatted message text is below)</p> <p>100 or more \$_RemoteUpdate_\$ folders cannot be created.</p>
2	情報	<p>rupdssvc: Remote update client service cannot execute a command at the time of reboot(MAJOR = X.MINOR = X). remotehost is ホスト名</p>
2	情報	<p>rupdssvc: Remote update client service cannot Unicast transmission.</p> <p>host: ホスト名</p>
2	情報	<p>rupdssvc: Remote update client service is not the newest version(MAJOR = X .MINOR = X). remotehost is ホスト名</p>
2	エラー	<p>ErrorCode:0x02020d02</p> <p>host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX)</p> <p>rupdsvc:</p> <p>An error occurred while deleting file(s) on remote host.</p> <p>A \$_RemoteUpdate_\$ folder cannot be deleted.</p> <p>0x0000006c:(formatted message text is below)</p>
2	エラー	<p>ErrorCode:0x02020902</p> <p>host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX)</p> <p>rupdsvc:</p> <p>An error occurred while copying file(s) to remote host.</p> <p>The writing to a file failed.</p> <p>name=XXXXXXXX</p> <p>blocknumber=X</p> <p>0x00000020:(formatted message text is below)</p>
2	エラー	<p>ErrorCode:0x02020702</p> <p>host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX)</p> <p>rupdsvc:</p> <p>An error occurred when beginning unicast transmission on remote host.</p> <p>(または、An error occurred when beginning multicast transmission on remote host.)</p> <p>0xe000000e:(formatted message text is below)</p>



		Receive is TimeOut.
2	エラー	host:ホスト(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdssvc: An error occurred while executing file on remote host. 0xe000000e:(formatted message text is below) Receive is TimeOut.
2	エラー	ErrorCode:0x02020802 host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdsvc: An error occurred while creating file to remote host. name=XXXXXXXX CreateRequestedFile() returned the error. 0x00000005:(formatted message text is below) アクセスが拒否されました
2	エラー	ErrorCode:0x02000903 host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdsvc: Many packets were lost. The remote host was removed from the multicast group.
2	エラー	ErrorCode:0x02020a01 host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdsvc: An error occurred while executing unzip.exe to remote host. cannot find the unzip.exe.
2	エラー	rupdssvc: Failed Load DmShared.dll error = エラーコード
2	エラー	rupdssvc: Failed get 関数名 address error = エラーコード
2	エラー	rupdssvc: CreateNamedPipe error = エラーコード
2	エラー	rupdssvc: ConnectNamedPipe error = エラーコード
2	エラー	rupdssvc: SendParamThread create error = エラーコード
2	エラー	rupdssvc: Pipe ReadFile error = エラー コード
2	エラー	Rupdssvc:Stop Transmission error MAC = XX-XX-XX-XX-XX-XX
2	エラー	DownloadFile: Failed to create the download directory, Dir = DIR
2	エラー	DownloadFile: Failed to parse URL, URL = URL
2	エラー	DownloadFile: Failed to create socket, URL = URL
2	エラー	DownloadFile: Socket already be opened, but failed to close, URL = URL
2	エラー	DownloadFile: Failed to connect proxy server, Serve Name = ProxyServerName
2	エラー	DownloadFile: Failed to connect server, Serve Name = ServerName
2	エラー	DownloadFile: Failed to send request from client, URL = URL
2	エラー	DownloadFile: Web server happened exception, Serve Name = ServerName
2	エラー	DownloadFile: The file can't be refresh, Filename = FileName

2	エラー	DownloadFile: Failed to get response or response is error, URL = URL
2	エラー	DownloadFile: Failed to get free disk size, URL = URL
2	エラー	DownloadFile: The free disk isn't enough to download, URL = URL
2	エラー	DownloadFile: Failed to receive data, URL = URL
2	エラー	DownloadFile: Unknown Exception, URL = URL
2	エラー	DownloadFile: Failed to open package file, URL = URL
2	エラー	SendRequest: Http response error status = [エラーコード]
2	エラー	PmDIPackageList: Not get the web server setting, Web Server ID = WebServerID
2	エラー	PmDIPackageList: Failed to create the download directroy, Dir = DIR
2	エラー	PmDIPackageList: The file can't be refresh. Filename = FileName
2	エラー	PmDIDownloadPackages: Not get the web server setting, Web Server ID = WebServerID
2	エラー	PmDIDownloadPackages: Failed to get information of packages that need to download, Web Server ID =
2	エラー	PmDIDownloadPackages: Failed to release exclusion, Package ID = PkgID
2	エラー	PmDIDownloadPackages: Failed to release exclusion, Package ID = PkgID, ErrorCode = [エラーコード]
2	エラー	PmDIDownloadPackages: Failed to compress files, Web Server ID =WebServerID, Package ID = PkgID
2	エラー	PmDIDownloadPackage: Failed to refresh database, Web Server ID = WebServerID, Package ID = PkgID.
2	エラー	PmDIDownloadPackage: Package ID that is in info file is error, Web Server ID = WebServerID, Package ID = PkgID.
2	エラー	PmDIDownloadSysFile: Not get the web server setting, Web Server ID = WebServerID
2	エラー	PmDIDownloadSysFile: Failed to create the download directory, Dir = DIR
2	エラー	PmDIDownloadSysFile: Failed to merge database.
2	エラー	ManualQueryFunc: Create CPMRemoteClientInfoQuery Object Instance error = [エラーコード]
2	エラー	ManualQueryFunc: SetControlEvents() call Failed error = [エラーコード]
2	エラー	ManualQueryFunc: SetMachineMac() call Failed error = [エラーコード]
2	エラー	ManualQueryFunc: SetGroupID() call Failed error = [エラーコード]
2	エラー	ManualQueryFunc: ManualQuery() call Failed error = ManualQuery() returned Thread Handle is NULL
2	エラー	ManualQueryFunc: hThread terminate with Error, exit code =[エラーコード]
2	エラー	Download can not go forward because the hotfix dir registry has not been set yet.
2	エラー	rupdssvc: GDI_Process: alloc memory for pManualQueryData error = [エラーコード]
2	エラー	[MachineName]FUNCTION:Recv MSG_COMMAND_EXECUTE_RESPONS NG, [PkgName] check rely-on file/reg Failed
2	エラー	rupdssvc: WaitForMultipleObjects error = [エラーコード]
2	エラー	Rupdssvc: Snr execution is deny, because Download is running now

2	エラー	rupdssvc: DmSetRupdParam error
2	エラー	rupdssvc: BeginTransmission error = [エラーコード]
2	エラー	rupdssvc: DmGetClientName error MAC = xx-xx-xx-xx-xx-xx
2	エラー	rupdssvc: StopTransmission error MAC = xx-xx-xx-xx-xx-xx
2	エラー	Rupdssvc: CreateSocket failed, GetLastError() = [エラーコード], , service will be quit
2	エラー	Rupdssvc: alloc memory for variable failed, GetLastError() = [エラーコード], service will be quit
2	エラー	Rupdssvc: Server listen thread create new thread failed, GetLastError() = [エラーコード], service will be quit
2	情報	Operation of Manual Querying client's informaion deny, because HotFixDir is now modifying
2	情報	Operation of downloading patch from Web server deny, because HotFixDir is now modifying
2	情報	Operation of downloading patch from Web server deny, because Download option is now setting
2	情報	rupdssvc: Reception of the [MSG_DELETE_ALL_RESPONS] message went wrong. host: HostName Code: [エラーコード];
2	情報	rupdssvc: Remote update client service is not the newest version(MAJOR = N.MINOR = n). remotehost is HostName
2	情報	rupdssvc: Remote update client service cannot execute a command at the time of reboot(MAJOR = N.MINOR = n). remotehost is HostName
2	情報	rupdssvc: Transmission of the [COMMAND_FINISHED] message went wrong.¥n¥ host: HostName Code: [エラーコード]

**イベントソース: sharedll**

イベント ID	種類	説明
2	エラー	schwatch service: PackageDownTimerWatch() Failed to create object instance, ErrorCode = XX
2	エラー	PatchDownTimerWatch() Patch Download Time is invalid.
2	エラー	schwatch: PatchDownTimerWatch() Call DmAutoDownloadStart() return NG, error = XX
2	エラー	pscwatch: GetRegTimeSet: DmReadOption error, dwRetCode = XX
2	エラー	SetEventSnrMem() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XXLast Error = XX
2	エラー	DelEventSnrMem() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XXLast Error = XX

2	エラー	EventSnrMemClear() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XXLast Error = XX
2	エラー	SetEventPonMem() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XXLast Error = XX
2	エラー	DelEventPonMem() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XXLast Error = XX
2	エラー	EventPonMemClear() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XXLast Error = XX
2	エラー	SetEventShtMem() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XXLast Error = XX
2	エラー	SetNextEventShtMem() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XXLast Error = XX
2	エラー	DelEventShtMem() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XXLast Error = XX
2	エラー	EventShtMemClear() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XXLast Error = XX
2	エラー	schwatch: Start Service Failed Create SortEventSnrThread error = XX
2	エラー	schwatch: Start Service Failed Create SortEventPonThread error = XX
2	エラー	schwatch: Start Service Failed Create SortEventShtThread error = XX
2	エラー	SortEventSnrMem() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XXLast Error = XX
2	エラー	SortEventPonMem() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XXLast Error = XX
2	エラー	SortEventShtMem() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XXLast Error = XX
2	エラー	EventSnrMemCheck() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XXLast Error = XX
2	エラー	EventPonMemCheck() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XXLast Error = XX
2	エラー	EventShtMemCheck() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XXLast Error = XX
2	エラー	schwatch: Memory Allocation Error = XX
2	エラー	schwatch: Create PowerOnAction error = XX
2	エラー	schwatch: Create PowerOffAction error = XX
2	エラー	schwatch: Failed Load DmShared.dll error = XX
2	エラー	schwatch: Failed get DmEventActReadAll address error = XX
2	エラー	schwatch: Failed get DmWakeOnLanGui address error = XX
2	エラー	schwatch: Failed get DmPowerOffSch address error = XX
2	エラー	schwatch: Failed get DmDownloadStart address error = XX

2	エラー	schwatch: Failed get DmReadOption address error = XX
2	エラー	schwatch: Failed get DmGetDayFromBits address error = XX
2	エラー	schwatch: Failed get DmFreeRegStruct address error = XX
2	エラー	schwatch: Failed get DmScenarioStart address error = XX
2	エラー	schwatch: Failed get DmReadCLF address error = XX
2	エラー	schwatch: Failed get DmGetPowerStsEx address error = XX
2	エラー	SchCreateMutex() error = Global¥¥SchMutexSnrExe
2	エラー	SchCreateMutex() error = Global¥¥SchMutexPowerOn
2	エラー	SchCreateMutex() error = Global¥¥SchMutexShutDwn
2	エラー	SchSnrMemMapping() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX
2	エラー	SchPonMemMapping() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX
2	エラー	SchShtMemMapping() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX
2	エラー	schwatch: Get Registry Value error Key : Value = DataFileDir : ¥¥eventact.ini
2	エラー	schwatch: Create File error Name : Sts = DataFileDir : XX
2	エラー	SchSnrMemFree() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX
2	エラー	SchPonMemFree() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX
2	エラー	SchShtMemFree() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX
2	エラー	schwatch: Start Service Failed Create TimerReviseThread error = XX
2	エラー	schwatch: Start Service Failed Create SchTimerWatch error = XX
2	エラー	schwatch: Start Service Failed Create WaitMsgThread error = XX
2	エラー	schwatch: Start Service Failed Create PatchDownTimerWatch error=XX
2	エラー	schwatch: CreateNamedPipe error = XX
2	エラー	schwatch: ConnectNamedPipe error = XX
2	エラー	schwatch: WaitForMultipleObjects error = XX
2	エラー	schwatch: ReadParamThread create error = XX
2	エラー	schwatch: Pipe ReadFile error = XX
2	エラー	schwatch: Event Data Format error = XX
2	エラー	schwatch: Delete Event Data error = XX
2	エラー	schwatch: Start Service Failed Create EventSnrThread error = XX
2	エラー	schwatch: Start Service Failed Create EventPonThread error = XX
2	エラー	schwatch: Start Service Failed Create EventShtThread error = XX
2	エラー	schwatch: Create Event error Sts = XX
2	情報	schwatch: power on skiped because sneario alredy started MAC = XX

2	情報	schwatch: power off skiped because sneario alrely started MAC = XX
2	情報	schwatch: power on skiped because alrely power on MAC = XX
2	情報	schwatch: power off skiped because alrely power off MAC = XX

イベントソース:snrwatch

イベント ID	種類	説明
2	エラー	Error cannot create ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeSnrInbound:
2	エラー	Error ConnectNamedPipe failed while receiving data via pipe.
2	エラー	Error Unknown value was returned from the wait function.
2	エラー	Error cannot create thread(DmPipeFromCliwatchInstance):
2	エラー	Error cannot create ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeSnrInboundSub:
2	エラー	Error ConnectNamedPipe failed while receiving data via pipe.(SUB)
2	エラー	Error Unknown value was returned from the wait function.(SUB)
2	エラー	Error cannot create thread(DmPipeFromCliwatchInstance-SUB):
2	エラー	Error cannot allocate receive buffer(DM_SNR_INBOUND_DATA):
2	エラー	Error received data from binl was too big:
2	エラー	Error cannot allocate client list structure(DM_SCENARIO_BOOT_DATA):
2	エラー	Recieved data from CLIWATCH was corrupt: NbpIndex=XX
2	エラー	Error cannot change CLF:
2	エラー	Can't find this client line in CLF:
2	エラー	Error cannot read CLF:
2	エラー	Error cannot get Arp.dat path:
2	エラー	Error cannot open ARP:
2	エラー	Error cannot get client.dat path:
2	エラー	Error cannot get type of partition specified.:
2	エラー	Error cannot rename Linux configuration file:
2	エラー	Error cannot read scenario file:
2	エラー	Error cannot change CLF scenario flag to ErrorCode:
2	エラー	Error cannot clear CLF scenario flag:
2	エラー	Error cannot create TimeoutThread:
2	エラー	Error cannot allocate send buffer(DM_SNR_OUTBOUND_DATA):
2	エラー	Error cannot send message to ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeSnrOutbound:
2	エラー	Error cannot send message to ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeSnrOutboundSub:
2	エラー	Error cannot connect to ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeSnrOutbound(MAIN and SUB):
2	エラー	Error create timeout event:
2	エラー	Error create event for exit TimeoutThread:
2	エラー	Error cannot create thread(DmTimeoutInstance):
2	エラー	Error cannot allocate MAC address buffer(for TimeoutThread):
2	エラー	Error : Target infomation not found in TargetList.

2	エラー	Error : Timeout error and stop run scenario. No response from target:
2	エラー	Error Failed of Reading ScenarioFile Or Osdata.ini:
2	エラー	There is no response from a Agent:
2	エラー	Error cannot read ClientScenarioFlag from verlist.ini:
2	エラー	The call of DmGetScenarioOpport API went wrong(Return=XX):
2	エラー	Error : Target MAC address broken.(TimeoutThread):
2	エラー	Error Unknown value was returned from the wait function. (in CleanupThread):

#### イベントソース:PxeServices

イベント ID	種類	説明
2	エラー	pxemgr.dll: CreateThread failed during DLL initialization. Error = 0xXX
2	エラー	pxemgr.dll: CreateEvent failed during DLL initialization. Error = 0xXX
2	エラー	pxemgr.dll: HeapAlloc failed while receiveing data via pipe (read buffer).
2	エラー	pxemgr.dll: WriteFile failed while sending data via pipe. MAC = XX Error = 0xXX
2	エラー	pxemgr.dll: CreateFile failed while sending data via pipe. MAC = XX Error = 0xXX
2	エラー	pxemgr.dll: No response from Client Management Service. MAC = XX
2	エラー	pxemgr.dll: CreateEvent failed while receiving data via pipe (inbound event). Error = 0xXX
2	エラー	pxemgr.dll: CreateNamedPipe failed while receiving data via pipe. Error = 0xXX
2	エラー	pxemgr.dll: ConnectNamedPipe failed while receiving data via pipe. Error = 0xXX
2	エラー	pxemgr.dll: Unknown value was returned from the wait function. Value = 0xXX
2	エラー	pxemgr.dll: CreateThread failed while receiving data via pipe (inbound thread). Error = 0xXX
2	エラー	pxemgr.dll: HeapAlloc failed while receiveing data via pipe (NBP path buffer).
2	エラー	pxemgr.dll: HeapAlloc failed while sending data via pipe (request entry creation).
2	エラー	pxemgr.dll: CreateEvent failed while sending data via pipe (request entry event). Error = 0xXX
2	エラー	pxemgr.dll: CreateThread failed while receiving data via pipe (delay deletion thread). Error = 0xXX
2	エラー	pxemgr.dll: HeapAlloc failed while creating new scenario stop entry.
2	エラー	pxemgr.dll: Failed to stop the scenario as the result of DmWriteErrorFlag call. MAC = XX
2	エラー	pxemgr.dll: DmSnrReportWrite() failed, failed to report the scenario error. MAC = XX
2	エラー	pxemgr.dll: Exception occurred during DmWriteErrorFlag call. ExceptionCode = 0xXX
2	エラー	pxemgr.dll: Exception occurred during DmSnrReportWrite call.

		ExceptionCode = 0xXX
2	エラー	pxemgr.dll: LoadLibraryEx failed while loading dmshared.dll. Error = 0xXX
2	エラー	pxemgr.dll: GetProcAddress failed while locating DmWriteErrorFlag. Error = 0xXX
2	エラー	pxemgr.dll: GetProcAddress failed while locating DmSnrReportWrite. Error = 0xXX
2	エラー	pxemgr.dll: LoadLibraryEx failed while loading hardware.dll. Error = 0xXX
2	エラー	pxemgr.dll: GetProcAddress failed while locating DmGetScenarioKind. Error = 0xXX
2	エラー	pxemgr.dll: GetProcAddress failed while locating DmReadCLF. Error = 0xXX
2	エラー	pxemgr.dll: GetProcAddress failed while locating DmGetDataSize. Error = 0xXX
2	エラー	pxemgr.dll: GetProcAddress failed while locating DmReadVersion. Error = 0xXX
2	エラー	pxemgr.dll: GetProcAddress failed while locating DmScenarioStartEx. Error = 0xXX
2	エラー	pxemgr.dll: It became an error by creation of Socket which communicates with BootPc. Error:0xXX Line:XX
2	エラー	pxemgr.dll: It became an error by thread creation of DmRecvFromBootpcThread. Error:0xXX Line:XX
2	エラー	pxemgr.dll: It became an error from the registry by reading of a value. LINE XX
2	エラー	pxemgr.dll: It became an error by initialization of WinSock. Error:0xXX Line:XX
2	エラー	pxemgr.dll: It became an error by SetTcpAsyncSock(). Error:0xXX Line:XX
2	エラー	pxemgr.dll: It became an error by reception of data. Error:0xXX Line:XX
2	エラー	pxemgr.dll: It became an error by transmission to BootPc. Error:0xXX Line:XX.
2	エラー	pxemgr.dll: ErrorCode:0xXX The MAC address or IP address is all 0x00.
2	エラー	pxemgr.dll: ErrorCode:0xXX It failed in reading CLF
2	エラー	pxemgr.dll: ErrorCode:0xXX The client is not registered.
2	エラー	pxemgr.dll: ErrorCode:0xXX The scenario is not allocated.
2	エラー	pxemgr.dll: ErrorCode:0xXX It failed in DmGetScenarioKind().
2	エラー	pxemgr.dll: ErrorCode:0xXX The scenario is wrong. Please confirm whether it is a unit backup scenario or unit unicast restore scenario.



2	エラー	pxemgr.dll: ErrorCode:0xXX remote update is being executed.
2	エラー	pxemgr.dll: ErrorCode:0xXX remote power on is making an error.
2	エラー	pxemgr.dll: ErrorCode:0xXX The state is an error.
2	エラー	pxemgr.dll: ErrorCode:0xXX It failed in the bootfile request
2	エラー	pxemgr.dll: ErrorCode:0xXX It failed in the acquisition of group id.
2	エラー	pxemgr.dll: ErrorCode:0xXX It failed in the scenario execution beginning.
2	エラー	pxemgr.dll: ErrorCode:0xXX It failed in reading scenario file.
2	エラー	pxemgr.dll: ErrorCode:0xXX The flag of CLF is wrong.
2	エラー	pxemgr.dll: Failed to read registry ¥"UsePort¥". Error = 0xXX
2	エラー	pxemgr.dll: GetSystemDirectory failed during DHCP option 60 setting. Error = 0xXX
2	エラー	pxemgr.dll: The size of the buffer is insufficient to hold the path. Error = 0xXX
2	エラー	pxemgr.dll: CreateProcess failed during DHCP option 60 setting. Error = 0xXX
2	エラー	pxemgr.dll: The size of the buffer is insufficient to hold the path. Len = XX
2	エラー	pxemgr.dll: CreateProcess failed during DHCP option 60 setting. Error = 0xXX
2	エラー	pxemtftp.exe: The requested file could not be found. file = XX IOSError = 0x XX
2	エラー	pxemtftp.exe: The requested file path is invalid. file = XX IOSError = 0xXX
2	エラー	pxemtftp.exe: The requested file access denied.

		file = XX IOsError = 0xXX
2	エラー	pxemftfp.exe: The requested file could not be opened.  file = XX IOsError = 0xXX
2	エラー	PxeMftfp: No slot is empty to process this client's request
2	エラー	PxeMftfp: Multicast transmission is disabled as IP addresses cannot be assigned to all the files
2	エラー	PxeMftfp: Base working directory for M/TFTP services is not defined. The MTFTP service is stopping.
1	エラー	PxeMftfp: Unable to setsockopt for SO_REUSEADDR, Error=0xXX
1	エラー	PxeMftfp: Unable to bind to socket on port XX, Error=0xXX
1	エラー	PxeMftfp: Unable to bind to socket on multicast port XX, Error=0xXX
1	エラー	PxeMftfp: Unable to setsockopt for IP_MULTICAST_TTL, Error=0xXX
1	エラー	PxeMftfp: WSAAsyncSelect() failed with Error=0xXX
1	エラー	PxeMftfp: WSAAsyncSelect() failed for MTFTPD_MSG with Error=0xXX
1	エラー	PxeMftfp: Unable to get Multicast address for filename XX
2	エラー	PxeMftfp is terminating due to error 0xXX
2	エラー	CreateService() for PXE MTFTP service fails with error 0xXX
2	エラー	PxeParser: ERROR: exception occurred at DmReadCLF
1	エラー	PxeParser: Unable to create socket Error=0xXX
1	エラー	PxeParser: Socket Error while attempting to set reuse addr option: Error=0xXX
1	エラー	PxeParser: Socket Error while binding DHCP Socket: 0xXX, Port=67, IP=XX
1	エラー	PxeParser: sendto() to client XX failed with error = 0xXX
2	エラー	pxeprs.dll: LoadLibraryEx failed while loading pxemgr.dll. Error = 0xXX
2	エラー	pxemgr.dll: GetProcAddress failed while locating DmGetNbpPath. Error = 0xXX
2	エラー	pxeprs.dll: LoadLibraryEx failed while loading dmshared.dll. Error = 0xXX
2	エラー	dmshared.dll: GetProcAddress failed while locating DmReadCLF. Error = 0xXX
2	エラー	PxeService: WSASStartup failed with error=0x XX
2	エラー	PxeService: InitializeRequest() failed
1	エラー	PxeService: Unable to create datagram socket- WSAGetLastError = 0xXX
1	エラー	PxeService: Initreg-Unable to bind send socket : WSAGetLastError = 0xXX
1	エラー	PxeService: Sendto XX failed : WSAGetLastError = 0xXX
1	エラー	PxeService: Unable to create send socket : WSAGetLastError = 0xXX
1	エラー	PxeService: Unable to bind send socket : WSAGetLastError = 0xXX
1	エラー	PxeService: Sendto failed to XX : WSAGetLastError = 0xXX
2	エラー	PxeService: WaitForPacket failed even after 3 retries. Giving Up..
1	エラー	PxeService: Error on socket select : WSAGetLastError = 0xXX
1	エラー	PxeService: Error in ReceivePacket() WSAGetLastError = 0xXX

2	エラー	GetMac: Unable to get MAC addr : Possibly no NetBios support
1	エラー	PxeService: DHCPServerLessMode WaitForSingleObject() Error:0xXX
2	エラー	Unable to query master PXE proxyDHCP for multicast Address Allocation parameters
2	エラー	Unable to Start TFTP Server.
2	エラー	PxeService: Unable to initialize WinSOCK
1	エラー	Error creating DGRAM socket: XX, line# XX in File XX
1	エラー	Socket Error while attempting to set reuse addr option: Error=0xXX
1	エラー	PxeService: Error 0xXX creating Datagram socket
1	エラー	PxeService: Error 0xXX while binding Socket on Port=4011, IP= XX
1	エラー	PxeService: Error 0xXX while binding Socket on Port=8080, IP=XX
1	エラー	PxeService: Error 0xXX while attempting to add multicast membership
2	エラー	PxeService: Unable to create the GetDomaininfo Thread.
1	エラー	PxeService: Error 0xXX in Socket select call
1	エラー	PxeService: WinSock error 0xXX on UDP recvfrom() on Port 67
1	エラー	PxeService is being stopped because of the UDP read error
2	エラー	pxesvc.exe: CreateThread failed while receiving packet on port 4011. The packet has been lost. Error = 0xXX
2	エラー	pxesvc.exe: HeapAlloc failed while receiving packet on port 4011. The packet has been lost.
2	エラー	LoadParsingDlls: Failed to find Dll Path or Funcion Name for XX.
2	エラー	LoadParsingDlls: Failed to load Dll Library for XX.
2	エラー	LoadParsingDlls: Failed to map Funcion Name for XX.
2	エラー	LoadParsingDlls: Failed to initialize parser DLL for XX.
2	エラー	LoadParsingDlls: Failed to find any parsing Dlls.
2	エラー	No service name defined for TFTPDError Starting TFTP
2	エラー	Error from OpenSCManager: Error=0xXX
2	エラー	Unable to install TFTP: Error Starting TFTP
2	エラー	Error cannot open service XX: errcode=0xXX
2	エラー	Error cannot stop service XX: errcode=0xXX
2	エラー	Error cannot QueryServiceStatus service XX: errcode=0xXX
2	エラー	Error cannot re-start service XX: errcode=0xXX
2	エラー	Error cannot start service XX: errcode=0xXX
2	エラー	CreateService() for PXE service fails with error 0xXX
2	エラー	pxesvc.exe: GetProcAddress failed while locating DmUpdateDhcpOption. Error = 0xXX
2	エラー	pxesvc.exe: GetProcAddress failed while locating DmBinInboundMain. Error = 0xXX
2	エラー	pxesvc.exe: GetProcAddress failed while locating DmGetDhcpMode. Error = 0xXX
2	エラー	pxesvc.exe: GetProcAddress failed while locating DmListenFromBootpcThread. Error = 0xXX
2	エラー	pxesvc.exe: CreateThread failed during DLL initialization. Error = 0xXX

2	エラー	pxesvc.exe: Read Registry(DHCP ServerLessMode) failed. Error = 0xXX
2	エラー	pxesvc.exe: LoadLibraryEx failed while loading pxemgr.dll. Error = 0xXX

## 【SystemMonitor性能監視】

### イベントソース: SystemMonitorPerformanceService

イベントID	種類	説明
1	情報	性能監視サービスを開始しました。
2	情報	性能監視サービスの停止を完了しました。
3	情報	性能監視サービスを停止しました。
4	情報	性能監視サービスを再開しました。
5	エラー	性能監視サービス開始中にエラーが発生しました。
6	エラー	性能監視サービス停止中にエラーが発生しました。
7	エラー	性能監視サービス一時停止中にエラーが発生しました。
8	エラー	性能監視サービス再開中にエラーが発生しました。
9	情報	マシン machine から接続していたユーザ( アカウント:domain¥account )がログアウトしました。
10	エラー	監視対象サーバ Server には、性能情報:Title(カテゴリ名:category 、インスタンス名:instance 、カウンタ名:counter )について取得できる性能データはありません。
11	エラー	監視対象サーバ Server の性能データ( タイトル Title 、カテゴリ名 category 、インスタンス名 instance 、カウンタ名 counter)収集に失敗しました。
12	エラー	データベース(Server:Server¥Instance、DataBase:DataBase)への接続に失敗しました。
13	エラー	データベースの更新に失敗しました。
14	エラー	データ初期化に失敗しました。
15	エラー	データベースの参照に失敗しました。
16	警告	性能監視サービスの設定保存に失敗しました。次回起動時は以前の設定を読み込みます。
17	警告	性能監視サービスの設定読み込みに失敗しました。初期設定値を読み込みます。
18	エラー	マシン machine からのユーザ(アカウント domain¥account)のログオンは失敗しました。
19	エラー	監視対象サーバ Server にアクセスできません。
20	エラー	デバッグログ初期化処理に失敗しました。
21	エラー	デバッグログ終了処理に失敗しました。
22	情報	マシン machine からユーザ(アカウント: domain¥account)がログオンしました。
23	エラー	アカウントが不明なユーザの接続がありました。
24	エラー	終了処理でエラーが発生しました。
25	エラー	エラー処理中にエラーが発生しました。
26	エラー	内部エラー:message
27	エラー	接続中(Uri:URL)の管理コンソールが見つかりません。
28	エラー	保存期間を過ぎた性能データの削除に失敗しました。
29	エラー	復旧できない異常を検出したので性能監視サービスを停止します。
30	エラー	SystemProvisioning を利用できません。
31	エラー	SystemProvisioning の構成情報反映中にエラーが発生しました。
32	エラー	サーバグループ:ServerGroupName(SystemProvisioning グループパス:PvmGroupPath) の

		PerformanceInformationTitle( 統計方法:StatisticalMethod)が、異常値(Value)になりました。
33	エラー	サーバ:ServerName の PerformanceInformationTitle が、異常値(Value)になりました。
34	警告	サーバグループ:ServerGroupName(SystemProvisioning グループパス:PvmGroupPath) の PerformanceInformationTitle( 統計方法:StatisticalMethod)が、警告値(Value)になりました。
35	警告	サーバ:ServerName の PerformanceInformationTitle が、警告値(Value)になりました。
36	情報	サーバグループ:ServerGroupName(SystemProvisioning グループパス:PvmGroupPath) の PerformanceInformationTitle( 統計方法:StatisticalMethod)が、異常値(Value)から回復しました。
37	情報	サーバ:ServerName の PerformanceInformationTitle が、異常値(Value)から回復しました。
38	情報	サーバグループ:ServerGroupName(SystemProvisioning グループパス:PvmGroupPath) の PerformanceInformationTitle( 統計方法:StatisticalMethod)が、警告値(Value)から回復しました。
39	情報	サーバ ServerName の PerformanceInformationTitle が、警告値(Value)から回復しました。
40	エラー	性能情報(タイトル:Title)に対象サーバ(サーバ名:ServerName)OS に対応する指定がありません。
41	エラー	監視対象サーバ Server の性能データ( リソース:Resource 、測定対象:Target、性能指標:Indicator)収集を失敗しました。
42	エラー	SystemProvisioning への通報に失敗しました。
43	エラー	性能情報(タイトル:Title)指定が不正です。
44	情報	SystemProvisioning の構成情報反映を完了しました。
45	情報	サーバ Server と既に接続しています(共有リソース:{1})。性能データ収集に既存の接続を利用します。
46	エラー	サーバ Server との接続切断(共有リソース:{1})に失敗しました。
47	情報	サーバグループ{0}にサーバ Server を追加しました。
48	情報	サーバグループ{0}からサーバ Server を削除しました。
49	情報	サーバグループ{0}からサーバグループ{1}へサーバ Server を移動しました。
50	情報	サーバ Server の設定を変更しました。
51	エラー	サーバ Server がアクセスエラー状態になりました。
52	情報	サーバ Server がアクセスエラー状態から回復しました。
53	情報	サーバグループ{0}を追加しました。
54	情報	サーバグループ{0}を削除しました。
55	情報	サーバグループ{0}の設定を変更しました。
56	情報	収集データ設定を変更しました。
57	情報	しきい値監視設定を変更しました。
58	情報	環境設定を変更しました。
62	警告	サーバ{0}の性能データ(タイトル:Title )が存在しません。サーバ Server の性能データを除いて、時刻{3}におけるサーバグループ{2}の統計計算を実行しました。
63	警告	性能データ収集期間({2} - {3})内にサーバ{0}の性能データ(タイトル:Title)の収集を完了できませんでした。

64	エラー	デバッグログの出力処理に失敗しました。
65	警告	SystemProvisioning の構成反映対象ではないノード{0}について通報しました。
66	エラー	監視対象サーバ Server との接続にエラーが発生しました。

**イベントソース: SystemMonitorPerformanceConsole**

イベント ID	種類	説明
75	情報	管理サーバ Server と接続しました。
76	情報	管理サーバ Server との接続を切断しました。
77	エラー	管理サーバ Server との接続/切断中にエラーが発生しました。
84	エラー	内部エラー:methodname
85	情報	管理コンソールを起動しました。
86	情報	管理コンソールを終了しました。
89	エラー	管理コンソールの通信処理初期化に失敗しました。管理コンソール情報設定を変更して下さい。

## 【SystemMonitor障害監視】

### イベントソース: SMonService

イベントID	種類	説明
1	情報	SystemMonitor イベント監視サービスを開始しました。
2	エラー	SystemMonitor イベント監視サービスの開始に失敗しました。
3	情報	SystemMonitor イベント監視サービスを停止しました。
100	警告	SystemProvisioning のサービス(PVMService) が起動していません。
101	警告	ESMPRO/ServerManager のサービス(ESM Base Service) が起動していません。
1000	エラー	SystemProvisioning への通報に失敗したイベントを破棄しました。(破棄したイベント:*個)

### イベントソース: SMonESMService

イベントID	種類	説明
1	情報	SystemMonitor ESMPRO 監視サービスを開始しました。
2	エラー	SystemMonitor ESMPRO 監視サービスの開始に失敗しました。
3	情報	SystemMonitor ESMPRO 監視サービスを停止しました。
100	警告	SystemProvisioning のサービス(PVMService) が起動していません。
101	警告	ESMPRO/ServerManager のサービス(ESM Base Service) が起動していません。
1000	エラー	SystemMonitor イベント監視サービスへの送信に失敗したイベントを破棄しました。 (破棄したイベント:*個)

### イベントソース: SMonVMService

イベントID	種類	説明
1	情報	SystemMonitor VM 監視サービスを開始しました。
2	情報	SystemMonitor VM 監視サービスを停止しました。
3	エラー	SystemMonitor VM 監視サービスの開始に失敗しました。
4	エラー	SystemMonitor VM 監視サービスの停止に失敗しました。
5	エラー	SystemMonitor Service への接続に失敗しました。イベントを削除します。
6	エラー	VirtualCenter への接続に失敗しました。VirtualCenter の状態を確認してください。
7	エラー	VirtualCenter からの切断に失敗しました。VirtualCenter の状態を確認してください。
8	警告	VirtualCenter の情報取得中にエラーが発生しました。VirtualCenter の状態を確認してください。
9	警告	VirtualCenter から応答がありません。VirtualCenter の状態を確認してください。



## 【ESMPRO/ServerManager】

### イベントソース:ESM Alert Service

イベントID	種類	説明
1	エラー	Winsock エラーです。エラーコード: [%d]
1	エラー	Windows API のエラーです。エラーコード: [%d]
1	エラー	アラートログファイルの修復に失敗しました。(メモリが不足しています。)
1	エラー	アラートログファイルの修復に失敗しました。(エラーコード: [%d])
2	警告	Winsock エラーです。エラーコード: [%d]
2	警告	Windows API のエラーです。エラーコード: [%d]
2	警告	アラートログファイルの書き込みに失敗しました。(エラーコード: [0x%x])
2	警告	メモリが不足しています。
2	警告	アラートログ自動保存ファイルの書き込みに失敗しました。エラーコード: [0x%x]
3	情報	アラートログファイルを修復しました。

### イベントソース:DmiEventWatcher

イベントID	種類	説明
1	エラー	Winsock エラーです。エラーコード: [%d]
1	エラー	Windows API のエラーです。エラーコード: [%d]
1	エラー	ESM Alert Service との通信が切断されました。¥r¥nDMI Event Watcher Service を終了します。
1	エラー	ESM Alert Service が起動していません。¥r¥nDMI Event Watcher Service を終了します。
1	エラー	メモリが不足しています。
1	エラー	ESM Alert Service との通信に失敗しました。¥r¥nDMI Event Watcher Service を終了します。
2	警告	メモリが不足しています。
2	警告	アラートログファイルの書き込みに失敗しました。(エラーコード: [0x%x])
2	警告	アラートログ自動保存ファイルの書き込みに失敗しました。エラーコード: [0x%x]

### イベントソース:ESMBaseService

イベントID	種類	説明
1	エラー	アラート再送用ファイルを初期化します
1	エラー	文法エラー
1	エラー	指定したキーワードが不正です
1	エラー	指定したファイルが通常ファイルではありません
1	エラー	Windows API のエラーです
1	エラー	ファイルのオープンに失敗しました
1	エラー	データがありません
1	エラー	トークンの数が多すぎます

1	エラー	クォーテーション("または')が閉じていません
1	エラー	指定したマネージャ名が不正です
1	エラー	メモリ容量が足りません
1	エラー	指定したソケットのポート番号が不正です
1	エラー	数値が大きすぎます
1	エラー	指定した次のマネージャが不正です
1	エラー	数値が小さすぎます
1	エラー	リモートマネージャへのルーティング情報が設定されていません
1	エラー	ディレクトリの作成に失敗しました
1	エラー	ファイルのオープンに失敗しました
1	エラー	指定したコンポーネントタイプが不正です
1	エラー	ファイルフォーマットが不正です
1	エラー	C RunTime Error です
1	エラー	指定したコンポーネントはすでに登録されています
1	エラー	指定したリモートマップ名が不正です
1	エラー	指定したコンポーネント名が不正です
1	エラー	ディレクトリの作成に失敗しました
1	エラー	ローカルグループの取得に失敗しました
1	エラー	長さが不正です
1	エラー	指定したファイルが通常ファイルではありません
1	エラー	パス名が長すぎます
1	エラー	指定したファイルはディレクトリではありません
1	エラー	指定した関係タイプが不正です
1	エラー	指定した関係はすでに登録されています
1	エラー	コンポーネントの数が多すぎます
1	エラー	指定した AMIB のタイプが不正です
1	エラー	top マップが存在しません
1	エラー	関係情報を変更できませんでした
2	警告	SNMP TRAP ポート(UDP)でバインドできませんでした。 以後 UDP による SNMP TRAP メッセージを受信することはできません。
2	警告	SNMP TRAP ポート(IPX)でバインドできませんでした。 以後 IPX による SNMP TRAP メッセージを受信することはできません。

#### イベントソース: AlertManagerSocketRecvService

イベント ID	種類	説明
9401	異常	サービスの内部で、致命的エラーが発生しました。%1
9403	異常	サービスの内部で、エラーが発生しました。%1

イベントソース: esmpvmpr

イベントID	種類	説明
1	エラー	API: %1 でエラーが発生しました。
2	エラー	NVBASE の初期化に失敗しました。
3	警告 エラー	NVAPI: %1 でエラーが発生しました。
4	エラー	メモリ不足です。
5	警告	API: %1 ※ESM Base Service 停止時に登録
6	警告	クライアントにより要求がキャンセルされました。
7	エラー	内部エラーが発生しました。

作成日: 2008/02/13