

明朝体互換フォント 入れ替え手順

PrintPortが標準で搭載している2バイト系明朝体フォントでACOSセンタプリンタと異なる以下の文字について互換性を必要とする場合は本フォントをインストールしてください。

No.	JIIPSコード	ACOSセンタ (旧字形)	PrintPort標準 (新字形)	PrintPort互換 (旧字形)
1	1区	213A	↖	↗
2		213B	○	○
3		2169	♂	♂
4	11区	2B22	〃	〃
5		2B23	〃	〃
6	13区	2D60	〃	〃
7		2D61	〃	〃

--- チェック ---

- PrintPortシステムにおいて旧字形と新字形を同時に利用することはできません。
 - PrintPort 環境設定ツールで文字セットが「JIS90互換」となっている場合は、「213B」「2169」の2文字は、本フォントのインストールに関わらず新字形となります。
-

1. PrintPortサーバにログオンしてください(PrintPortをインストールしたユーザ)。

— チェック —

- ホストからサーバへの送信を停止してください。
- 印刷中のジョブは保留にしてください。
- 付属ツールや他のソフトをすべて閉じてください。

2. 「PrintPort 明朝体互換フォント セットアップ ウィザード」を起動します。

— ヒント —

- 製品添付では、「PrintPort インストールメニュー」から[ユーティリティ]-[PrintPort明朝体互換フォント]を選択することで起動することができます。

3. 「ようこそ」画面で内容確認後に[次へ]をクリックします。

4. 「文字の選択」画面で下記の何れかを選択し、[次へ]をクリックします。

・旧字形	… 標準フォント使用時、7文字を旧字形のパターンに置き換えます。
・旧字形(太字)	… 太字フォント使用時、7文字を旧字形のパターンに置き換えます。
・新字形 (初期状態に戻す)	… 標準フォントまたは太字フォント使用時、7文字を新字形のパターンに戻します。





5. 「準備」画面で[インストール]をクリックしてインストールを開始します。

6. 「完了」画面で「今すぐコンピュータを再起動する。」にチェックが入っていることを確認して[完了]をクリックします。

— チェック —

- チェックを外した場合でも必ず再起動後に運用を開始してください。

再起動後に印刷または印刷プレビュー画面で確認することができます。



—以上—