

CLUSTERPRO MC ProcessSaver 2.1 for Windows

リリースメモ

© 2016(Mar) NEC Corporation

- はじめに
- ライセンス
- 動作要件
- ProcessSaver のインストール
- ProcessSaver の
アンインストール
- ProcessSaver の
アップデートインストール
- セットアップ
- マニュアル

改版履歴

版数	改版	内容
1.0	2015.3	新規作成
2.0	2016.3	Microsoft .NET Framework のダウンロード先 URL を追記

はしがき

本書は、CLUSTERPRO MC ProcessSaver 2.1 for Windows (以後、ProcessSaver と記載します) の動作に必要な手順について説明します。

(1) 商標および登録商標

- ✓ Microsoft、Windows、Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- ✓ Windows Server 2008 の正式名称は、Microsoft Windows Server 2008 です。
- ✓ Windows Server 2012 の正式名称は、Microsoft Windows Server 2012 です。
- ✓ CLUSTERPRO X は日本電気株式会社の登録商標です。
- ✓ その他、本書に登場する会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。
なお、本書では®、TM マークを明記していません。

目次

1. はじめに	1
2. ライセンス	1
2.1. コードワードの取得	1
2.2. コードワードの登録	1
3. 動作要件	3
3.1. 提供媒体	4
4. ProcessSaver のインストール	5
5. ProcessSaver のアンインストール	5
6. ProcessSaver のアップデートインストール	5
7. セットアップ	5
8. マニュアル	6

1. はじめに

本書での表記規則について、下記のように定義します。

記号表記	使用方法	例
「」	参照するマニュアル名の前後 参照する章および章のタイトル 名の前後	「CLUSTERPRO MC ProcessSaver 2.1 for Windows インストールガイド」を参照してください。

2. ライセンス

2.1. コードワードの取得

本製品を導入する前に、あらかじめロック解除のためのコードワードを取得する必要があります。
インストールする前に、「コードワードについて」の手順にしたがって、コードワードを取得してください。

注意 ・ProcessSaver は、32bit で動作しますので、ライセンスツールのインストールに
使用する【Setup.exe】は、32bit 用を使用してください。

2.2. コードワードの登録

「コードワードについて」の「ライセンスツールのインストール」および、製品添付の「コードワード登録手順」の手順にしたがって本製品をインストールするマシンに取得したコードワードを登録してください。

[手順の概要]

1. ライセンスツールのインストール
ライセンスツールをインストールします。
既にインストール済みの場合は、本手順は不要です。
ライセンスツールは製品媒体の ¥Windows¥licensetool ディレクトリ配下にあります。
2. コードワード登録ファイルの作成
コードワード登録ファイルを作成します。
既にファイルを作成済みの場合は、本手順は不要です。
3. コードワードの登録
コードワード登録ファイルに取得したコードワードを登録します。
記述ミスが無いように正確に記述してください。
4. コードワードの確認

コードワード登録ファイルに記載したコードワードが正しく登録されていることを確認します。

【インストールフォルダ】¥HA¥license¥bin¥halkchecklicense.exe -v [製品型番]

(例) C:¥Program Files (x86)¥HA¥license¥bin¥halkchecklicense.exe -v UL1438-402
license OK

「license OK」と表示されることを確認してください。

3. 動作要件

本製品は下記の OS での動作を保証しています。

事前に OS のバージョンをお確かめのうえ、インストール作業を行ってください。

Microsoft Windows Server 2008 Enterprise (Service Pack 2 を含む)
Microsoft Windows Server 2008 Standard (Service Pack 2 を含む)
Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise (Service Pack 1 を含む)
Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard (Service Pack 1 を含む)
Microsoft Windows Server 2012 Standard
Microsoft Windows Server 2012 Datacenter
Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard
Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter

ハードウェア構成の条件は以下のとおりです。

・x86 および x86_64 対応 CPU 搭載サーバ

・ディスク容量 : 50 MB 以上

トレースモードを使用する場合は、プロセス／サービス監視 (Pcheck.exe) ごとに
20MB 必要となります。

注意 ・トレースモードとは、情報収集のためにプロセス／サービス監視 (Pcheck.exe) の
トレースログを出力する場合に使用します。
通常は使用しません。

・メモリ容量 : 512MB 以上

メモリ使用参考値 (通常時)

ProcessSaver サービス : 10,644 KB

ProcessSaver コンソール : 33,988 KB

プロセス／サービス監視 : 28,620 KB (監視対象が 5 プロセスの場合)

ソフトウェア要件は以下のとおりです。

本製品の動作環境として Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 が必要となります。
本製品を導入する場合は、事前にインストール媒体に同梱している下記ソフトウェアを
インストールしてください。

- ・ Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
 - dotnetfx35.exe
- ・ Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 日本語 Language Pack
 - 32bit : dotnetfx35langpack_x86ja.exe
 - 64bit : dotnetfx35langpack_x64ja.exe

-
- 注意
- ・Microsoft .NET Framework のバージョンは、必ず 3.5 を使用してください。
それ以外のバージョンは、現在サポートしておりません。
 - ・Microsoft .NET Framework 3.5 をインストールしていない状態で、ProcessSaver は
インストールできません。
 - ・Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 日本語 Language Pack につきましては、
32bitOS 用と 64bitOS 用の 2 種類を同梱しておりますので、それぞれの環境に
合わせてインストールを実施してください。
 - ・環境により、Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 をインストールすると、
自動で Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 日本語 Language Pack が
インストールされる場合があります。
 - ・Microsoft .NET Framework がインストール媒体に含まれていない場合は、
以下の URL からダウンロードしてインストールしてください。
 - ・Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
<https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=22>
 - ・Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 日本語 Language Pack
<https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=21891>
 - ・Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2 環境では、インストール媒体に
同梱しているファイルでの Microsoft .NET Framework 3.5 のインストールは
できません。
インストール方法は「CLUSTERPRO MC ProcessSaver 2.1 for Windows インストールガ
イド」を参照してください。
-

3.1. 提供媒体

本製品は以下の媒体に添付されます。

- ・ CD-R (MDL143850101-1)

4. ProcessSaver のインストール

本製品のインストール手順については、
媒体添付の「CLUSTERPRO MC ProcessSaver 2.1 for Windows インストールガイド」を参照してください。

5. ProcessSaver のアンインストール

本製品のアンインストール手順については、
媒体添付の「CLUSTERPRO MC ProcessSaver 2.1 for Windows インストールガイド」を参照してください。

6. ProcessSaver のアップデートインストール

本製品のアップデートインストール手順については、
媒体添付の「CLUSTERPRO MC ProcessSaver 2.1 for Windows インストールガイド」を参照してください。

7. セットアップ

本製品を使用するためには、セットアップ作業を行う必要があります。
それらの手順については、媒体添付の「CLUSTERPRO MC ProcessSaver 2.1 for Windows ユーザーズガイド」を参照してください。

8. マニュアル

本製品のマニュアルは PDF 形式で CD-R 媒体に含まれています。

マニュアル名	ファイル名
CLUSTERPRO MC ProcessSaver 2.1 for Windows インストールガイド	¥Windows¥manual¥Win_PS_install.pdf
CLUSTERPRO MC ProcessSaver 2.1 for Windows はじめての ProcessSaver	¥Windows¥manual¥Win_PS_tutorial.pdf
CLUSTERPRO MC ProcessSaver 2.1 for Windows ユーザーズガイド(機能編)	¥Windows¥manual¥Win_PS_readme.pdf
CLUSTERPRO MC ProcessSaver 2.1 for Windows ユーザーズガイド(コンソール編)	¥Windows¥manual¥Win_PS_console.pdf
CLUSTERPRO MC ProcessSaver 2.1 for Windows ユーザーズガイド(コマンド編)	¥Windows¥manual¥Win_PS_command.pdf
CLUSTERPRO MC ProcessSaver 2.1 for Windows 構築ガイド	¥Windows¥manual¥Win_PS_clusterprox.pdf
CLUSTERPRO MC ProcessSaver 2.1 for Windows テンプレートガイド	¥Windows¥manual¥Win_PS_template.pdf
CLUSTERPRO MC ProcessSaver 2.1 for Windows リリースメモ	¥Windows¥manual¥Win_PS_relmemo.pdf
CLUSTERPRO MC ProcessSaver 2.1 for Windows メッセージ一覧	¥Windows¥manual¥Win_PS_message.pdf
CLUSTERPRO MC ProcessSaver 2.1 for Windows クイックリファレンス	¥Windows¥manual¥Win_PS_reference.pdf
CLUSTERPRO MC ProcessSaver 2.1 for Windows 導入ガイド	¥Windows¥manual¥Win_PS_guide.pdf
CLUSTERPRO MC ProcessSaver 2.1 for Windows FAQ 集	¥Windows¥manual¥Win_PS_faq.pdf

PDF ファイルを参照できるソフトウェアを使ってマニュアルをご覧ください。

CLUSTERPRO
MC ProcessSaver 2.1 for Windows
リリースメモ

2016年3月第2版
日本電気株式会社
東京都港区芝五丁目7番地1号
TEL (03) 3454-1111(代表)

Ⓟ

© NEC Corporation 2016

日本電気株式会社の許可なく複製、改変などを行うことはできません。
本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。

保護用紙