

CLUSTERPRO
MC ProcessSaver 2.3 for Windows
インストールガイド
(AP パッケージ運用管理機能)

© 2018(Jun) NEC Corporation

- はじめに
- 製品導入の事前準備
- 本製品のインストール
- 本製品のアンインストール

改版履歴

版数	改版	内容
1.0	2015.03	新規作成
2.0	2016.03	バージョンアップに伴い改版
3.0	2017.04	バージョンアップに伴い改版
4.0	2018.04	バージョンアップに伴い改版
5.0	2018.06	商標の記載の修正

はしがき

本書は、CLUSTERPRO MC ProcessSaver 2.3 for Windows (以後、ProcessSaver と記載します) の AP パッケージ運用管理機能のインストール方法について説明します。

(1) 商標および登録商標

- ✓ CLUSTERPRO は日本電気株式会社の登録商標です
- ✓ その他記載の製品名および会社名は、すべて各社の商標または登録商標です。
なお、本書では®、TM マークを明記していません。

目次

1.	はじめに	1
2.	製品導入の事前準備	2
2.1.	準備するもの	2
2.2.	動作要件	3
3.	本製品のインストール	4
3.1.	インストール	4
3.2.	インストール後の確認	9
3.3.	ファイル構成	10
4.	本製品のアンインストール	11
4.1.	ファイルのバックアップ	11
4.2.	アンインストール	12

1. はじめに

本書は、ProcessSaver のインストールおよびアンインストールを行うシステム管理者を対象読者とし、それぞれの方法について説明します。

本書での表記規則について、下記のように定義します。


記号表記	使用方法	例
『』	画面名の前後	『Create Pfile』は、Pfile を作成する画面です。
「」	参照するマニュアル名の前後 参照する章および章のタイトル名の前後	「CLUSTERPRO MC ProcessSaver 2.3 for Windows インストールガイド」を参照してください。 「9. メッセージ一覧」を参照してください。
【】	ファイル名およびフォルダー名の前後	【インストールフォルダー】¥HA¥ProcessSaver¥pfile¥【Pfile 名】
[]	項目名の前後 タブ名の前後	[ProcessSaver Console] を選択してください。 [Create Pfile] タブを選択してください。
太字	機能名	MsgCheckInterval を設定してください。
斜体、太字	ボタン名 チェックボックス名	OK を押してください。 LocalUser にチェックしてください。

2. 製品導入の事前準備

2.1. 準備するもの

本製品が含まれるインストール媒体を用意してください。本製品のインストーラーおよび各コンポーネントが、次のとおりインストール媒体に収録されていることを確認してください。

・インストール媒体の構成図



※提供方法によっては、.NET Framework が含まれない場合があります。

2.2. 動作要件

(1) ソフトウェア要件

本製品を利用するには、事前に ProcessSaver が導入されている必要があります。

(ProcessSaver は製品のバージョン 2.0 以上が必要です)

本製品単体では AP パッケージ運用管理機能は利用できませんのでご注意ください。


本製品を導入する前に、ProcessSaver が導入されていることを確認してください。

●インストールの有無を確認する

[スタート] メニュー - [コントロール パネル] - [プログラムと機能]

上記手順により、『プログラムと機能』を表示します。

一覧に [MC ProcessSaver] が登録されていることを確認してください。



3. 本製品のインストール

3.1. インストール

AP パッケージ運用管理機能のインストール手順について説明します。

- (1) 本製品が含まれるインストール媒体を CD/DVD ドライブに挿入してください。
- (2) 【Setup_appc.exe】を実行してください。
※【Setup_appc.exe】の所在については、「2.1.のインストール媒体の構成図」を参照してください。
実行すると下記画面が表示されますので、**次へ(N)** を押してください。




図1 インストーラー準備画面

- (3) インストール先のフォルダーを指定します。
指定したフォルダー配下に “HA¥” が付加されて各ファイルが
インストールされます。
インストール先のフォルダーのデフォルトは、下記のとおりです。

32bit OS … 【 C:¥Program Files 】
64bit OS … 【 C:¥Program Files(x86) 】

デフォルトのまま構わない場合は、**次へ(N)** を押してください。




図2 インストール先のフォルダー表示画面

インストール先を変更する場合は、**参照(R)** を押してください。
下記画面が表示されます。
インストールするフォルダーを入力もしくは選択して、**OK** を押してください。




図3 インストール先のフォルダー変更画面

注意 インストール先のフォルダーには、ネットワークドライブ上のフォルダーは指定できません。必ずローカルドライブ上のフォルダーを指定してください。

- (4) **インストール(I)** を押してインストールを開始してください。




図 4 インストール開始画面




図 5 インストール中の状態

- (5) AP パッケージ運用管理機能のインストールが完了すれば、下記画面が表示されます。
完了(F) を押して画面を終了してください。




図6 インストール完了画面

以上で、AP パッケージ運用管理機能のインストールは終了です。

3.2. インストール後の確認

- (1) 『プログラムの追加と削除』で本製品がインストールされていることを確認してください。
スタートメニューから [コントロール パネル] → [プログラムと機能] を選択し、下記画面を表示してください。
一覧に [MC ProcessSaverApplicationPackageControl] が登録されていることを確認してください。





図7 『プログラムと機能』

3.3. ファイル構成

下記のとおり本製品がインストールされていることを確認してください。



※【インストールフォルダー】のデフォルトパスは、下記のとおりです。

- 32bit OS ... 【 C:¥Program Files 】
- 64bit OS ... 【 C:¥Program Files(x86) 】

4. 本製品のアンインストール

4.1. ファイルのバックアップ

設定ファイルやリソースファイルが必要な場合は、事前にバックアップしてください。
バックアップ対象のパスは下記のとおりです。

注意 インストール後に作成されたファイルは、アンインストール時には削除されません。

設定/リソースファイル

【インストールフォルダー】¥HA¥PSPKG 配下

・config

設定ファイルを保存しています。

・log

トレースログファイル等を保存しています。

※【インストールフォルダー】のデフォルトパスは、下記のとおりです。

32bit OS ... 【 C:¥Program Files 】

64bit OS ... 【 C:¥Program Files(x86) 】

4.2. アンインストール

AP パッケージ運用管理機能のアンインストール手順について説明します。

- (1) 下記手順により ProcessSaver のアンインストールを行います。
[スタート] メニュー → [コントロール パネル] → [プログラムと機能] を
選択してください。
- (2) 『プログラムと機能』が表示されますので、[MC ProcessSaverApplicationPackgeControl] を選択し、
アンインストール ボタンを押してください。




図 8 『プログラムと機能』

- (3) **アンインストール** ボタンを押すと下記画面が表示されます。
はい(Y) を押すと AP パッケージ運用管理機能のアンインストールが開始されます。




図9 削除確認画面

- (4) 削除されるのは、インストール時に作成されたフォルダーおよびファイルのみです。
設定ファイル・ログファイルなど運用時に作成されたファイルについては、削除されません。
これらのファイル(インストールフォルダー配下) が不要な場合は、削除してください。

以上で、AP パッケージ運用管理機能のアンインストールは終了です。

CLUSTERPRO
MC ProcessSaver 2.3 for Windows
インストールガイド
(AP パッケージ運用管理機能)

2018 年 6 月 第 5 版
日本電気株式会社
東京都港区芝五丁目 7 番 1 号
TEL (03) 3454-1111(代表)

© NEC Corporation 2018

日本電気株式会社の許可なく複製、改変などを行うことはできません。
本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。

保護用紙